

Altova StyleVision 2024 Enterprise Edition



Manual del usuario y referencia

Altova StyleVision 2024 Enterprise Edition

Manual del usuario y referencia

Todos los derechos reservados. Ningún fragmento de esta publicación podrá ser reproducido de manera alguna (ya sea de forma gráfica, electrónica o mecánica, fotocopiado, grabado o reproducido en sistemas de almacenamiento y recuperación de información) sin el consentimiento expreso por escrito de su autor/editor.

Los productos a los que se hace referencia en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. El autor y editor no afirman ser propietarios de dichas marcas registradas.

Durante la elaboración de este documento se tomaron todas las precauciones necesarias para prevenir errores. Sin embargo, el autor y editor no se responsabilizan de los errores u omisiones que pudiese contener el documento ni de los posibles daños o perjuicios derivados del uso del contenido de este documento o de los programas y código fuente que vengan con el documento. Bajo ninguna circunstancia se podrá considerar al autor y editor responsables de la pérdida de beneficios ni de cualquier otro daño y perjuicio derivado directa o indirectamente del uso de este documento.

Fecha de publicación: 2024

© 2018-2024 Altova GmbH

Contenido

1	Introducción	20
1.1	Características del producto.....	21
1.2	La vista Authentic en los productos Altova.....	25
1.3	¿Qué es una hoja de estilos SPS?.....	26
1.4	Configurar StyleVision.....	28
1.5	Terminología.....	30
1.6	Información preliminar.....	34
2	Interfaz del usuario	36
2.1	Ventana principal.....	37
2.1.1	Vista Diseño.....	38
2.1.2	Vista Authentic.....	40
2.1.3	Vistas de resultados.....	41
2.2	Barras laterales.....	44
2.2.1	Vista general del diseño.....	48
2.2.2	Estructura del esquema.....	51
2.2.3	Estructura del diseño.....	55
2.2.4	Repositorio de estilos.....	58
2.2.5	Estilos	61
2.2.6	Propiedades.....	62
2.2.7	Proyecto.....	66
2.2.8	Mensajes.....	68
2.2.9	Buscar y reemplazar.....	68
3	Tutorial de introducción rápida	70
3.1	Crear un archivo SPS nuevo.....	71
3.2	Insertar contenido dinámico (de una fuente de datos XML).....	76
3.3	Insertar contenido estático.....	83

3.4	Aplicar formato al contenido.....	89
3.5	Usar cálculos automáticos.....	96
3.6	Usar condiciones.....	101
3.7	Usar plantillas globales.....	109
3.8	¡Eso es todo!.....	114

4 Resumen de características 115

4.1	Archivos SPS y fuentes de datos.....	116
4.2	Crear el diseño.....	118
4.3	Versiones XSLT y XPath.....	119
4.4	Compatibilidad con Internet Explorer.....	120
4.5	Archivos SPS y la vista Authentic.....	122
4.6	Sincronizar StyleVision y Authentic.....	124
4.7	Archivos generados.....	125
4.8	Proyectos de StyleVision.....	128
4.9	Catálogos en StyleVision.....	134
4.9.1	Funcionamiento de los catálogos.....	134
4.9.2	Estructura del catálogo en StyleVision.....	135
4.9.3	Personalizar catálogos.....	137
4.9.4	Variables para ubicaciones del sistema en Windows.....	138

5 Archivos SPS: contenido 140

5.1	Insertar contenido XML como texto.....	141
5.1.1	Insertar contenido con formato predefinido.....	143
5.1.2	Agregar elementos en la vista Authentic.....	144
5.1.3	Resto de contenidos.....	147
5.2	Insertar contenido de MS Word.....	149
5.3	Insertar contenido de MS Excel.....	152
5.4	Plantillas definidas por el usuario.....	154
5.5	Elementos y bloques de texto definidos por el usuario.....	157
5.5.1	Elementos definidos por el usuario.....	157
5.5.2	Bloques definidos por el usuario.....	158
5.6	Tablas.....	161

5.6.1	Tablas estáticas.....	163
5.6.2	Tablas dinámicas.....	165
5.6.3	Procesamiento condicional en tablas.....	170
5.6.4	Tablas en la vista Diseño.....	171
5.6.5	Formato de tablas.....	173
5.6.6	Presentación de filas y columnas.....	178
5.6.7	Tablas CALS/HTML.....	180
5.7	Listas.....	186
5.7.1	Listas estáticas.....	186
5.7.2	Listas dinámicas.....	188
5.8	Contenido gráfico.....	191
5.8.1	Imágenes: datos insertados y URI.....	191
5.8.2	Tipos de imagen y formatos de salida.....	193
5.8.3	Ejemplo: una plantilla para imágenes.....	197
5.9	Gráficos.....	198
5.9.1	Conceptos básicos.....	200
5.9.2	Configuración de gráficos: referencia rápida.....	204
5.9.3	Configuración y aspecto.....	209
5.9.4	Selección de datos de gráficos: básica.....	239
5.9.5	Selección de datos de gráficos: flexible.....	243
5.9.6	Ejemplo: gráficos circulares.....	250
5.9.7	Ejemplo: gráficos de barras.....	254
5.9.8	Ejemplo: gráficos de líneas.....	259
5.9.9	Ejemplo: gráficos de líneas de valores.....	262
5.9.10	Ejemplo: gráficos de áreas.....	265
5.9.11	Ejemplo: gráficos de velas.....	269
5.9.12	Ejemplo: medidores.....	275
5.9.13	Ejemplo: gráficos multicapa.....	277
5.10	Controles de formulario.....	281
5.10.1	Campos de entrada y campos de entrada multilínea.....	282
5.10.2	Casillas de verificación.....	283
5.10.3	Cuadros combinados.....	285
5.10.4	Botones y botones de opción.....	288
5.11	Vínculos.....	290

5.12	Códigos de barras.....	291
5.13	Módulos de diseño.....	295
5.13.1	Contenedores de diseño.....	295
5.13.2	Cuadros de diseño.....	299
5.13.3	Líneas.....	303
5.14	Función Convertir en.....	306

6 Archivos SPS: estructura 310

6.1	Esquemas fuente.....	312
6.1.1	Esquemas XML y DTD.....	314
6.1.2	Esquemas de BD.....	319
6.1.3	Taxonomías XBRL.....	320
6.1.4	Esquemas definidos por el usuario.....	325
6.1.5	Varios esquemas fuente.....	328
6.1.6	Gestor de esquemas.....	331
6.2	Combinar datos XML de distintas fuentes.....	347
6.3	Archivos SPS modulares.....	350
6.3.1	Objetos modulares.....	351
6.3.2	Crear un archivo SPS modular.....	354
6.3.3	Ejemplo: una libreta de direcciones.....	358
6.4	Plantillas y fragmentos de diseño.....	364
6.4.1	Plantilla principal.....	364
6.4.2	Plantillas globales.....	365
6.4.3	Plantillas definidas por el usuario.....	369
6.4.4	Plantillas variables.....	372
6.4.5	Operaciones con plantillas nodo.....	373
6.4.6	Fragmentos de diseño.....	377
6.5	Plantillas XSLT.....	381
6.6	Múltiples documentos de salida.....	383
6.6.1	Insertar una plantilla de documento nuevo.....	384
6.6.2	Plantillas de documento nuevo y estructura del diseño.....	385
6.6.3	URL de las plantillas de documento nuevo.....	385
6.6.4	Vista previa de archivos y documentos de salida.....	388
6.6.5	Propiedades y estilos de los documentos.....	390

7	Archivos SPS: características avanzadas	392
7.1	Cálculos automáticos.....	393
7.1.1	Editar y mover cálculos automáticos.....	393
7.1.2	Actualizar nodos con cálculos automáticos.....	396
7.1.3	Cálculos automáticos basados en nodos actualizados.....	398
7.1.4	Ejemplo: una factura.....	399
7.2	Condiciones.....	403
7.2.1	Definir condiciones.....	403
7.2.2	Editar condiciones.....	407
7.2.3	Condiciones basadas en los resultados.....	407
7.2.4	Condiciones y cálculos automáticos.....	408
7.3	Presencia condicional.....	410
7.4	Agrupaciones.....	412
7.4.1	Ejemplo: agrupar-por (Persons.sps).....	415
7.4.2	Ejemplo: agrupar-por (Scores.sps).....	416
7.5	Ordenación.....	421
7.5.1	El mecanismo de ordenación.....	421
7.5.2	Ejemplo: múltiples claves de ordenación.....	423
7.6	Parámetros y variables.....	427
7.6.1	Parámetros declarados por el usuario.....	427
7.6.2	Parámetros para fragmentos de diseño.....	429
7.6.3	Parámetros del SPS para fuentes de datos.....	431
7.6.4	Variables.....	432
7.6.5	Variables editables en Authentic.....	434
7.7	Tablas de contenido, referencias y marcadores.....	437
7.7.1	Crear marcadores para incluir elementos en la TDC.....	440
7.7.2	Crear la plantilla TDC.....	447
7.7.3	Ejemplo: tabla de contenido básica.....	452
7.7.4	Ejemplo: TDC jerárquica y secuencial.....	456
7.7.5	Numeración automática en el cuerpo del diseño.....	459
7.7.6	Referencias cruzadas.....	463
7.7.7	Marcadores e hipervínculos.....	464
7.8	Ejemplo: documentos en varios idiomas.....	471

8	Archivos SPS: presentación	474
8.1	Formatos predefinidos.....	475
8.2	Caracteres de escape en documentos de salida.....	477
8.3	Formato de valores (formato de tipos de datos numéricos).....	480
8.3.1	Funcionamiento.....	480
8.3.2	Sintaxis.....	483
8.4	Trabajar con estilos CSS.....	490
8.4.1	Hojas de estilos externas.....	491
8.4.2	Estilos globales.....	495
8.4.3	Estilos locales.....	498
8.4.4	Establecer valores de estilos.....	500
8.4.5	Propiedades de los estilos mediante XPath.....	502
8.4.6	Estilos compuestos.....	505
8.5	Flexibilidad de estilos en Authentic.....	509
8.5.1	Estilos compuestos.....	509
8.5.2	RichEdit.....	511
8.5.3	Iconos de estado del texto.....	515
8.6	Propiedades de un documento HTML.....	518
8.7	Diseñar medios impresos.....	520
8.7.1	Secciones del documento.....	521
8.7.2	Saltos de página.....	535
8.7.3	Notas al pie.....	536
8.7.4	Fuentes PDF.....	538
8.7.5	Resolución en píxeles.....	541
8.7.6	Marcadores PDF.....	543
8.7.7	Archivos PDF adjuntos.....	548
8.7.8	Marcas de agua.....	549
8.8	Formularios PDF para rellenar.....	553
8.8.1	Crear un formulario PDF.....	555
8.8.2	Controles de los formularios.....	559
8.8.3	Datos de los formularios.....	564

9	Archivos SPS: otras funciones	568
9.1	Recursos globales de Altova.....	569
9.1.1	Definir recursos globales.....	569
9.1.2	Usar recursos globales.....	580
9.2	Propiedades de nodos Authentic.....	587
9.3	Al hacer clic, reemplazar el nodo primario por.....	589
9.4	Validación adicional.....	592
9.5	URI de entidades sin analizar.....	594
9.6	Diseño nuevo a partir de archivos XSLT, XSL-FO y FO.....	596
9.7	Funciones XPath definidas por el usuario.....	600
9.7.1	Definir una función XPath.....	602
9.7.2	Reutilizar funciones para encontrar nodos.....	605
9.7.3	Parámetros en funciones XPath.....	606
9.8	Trabajar con fechas.....	616
9.8.1	Usar el selector de fechas.....	617
9.8.2	Formato de fechas.....	618
9.9	Usar scripts.....	622
9.9.1	Definir funciones JavaScript.....	623
9.9.2	Asignar funciones a controladores de eventos.....	624
9.9.3	Archivos JavaScript externos.....	625
9.10	Importación HTML.....	627
9.10.1	Crear archivo SPS a partir de un archivo HTML.....	627
9.10.2	Crear el esquema y el diseño SPS.....	629
9.10.3	Crear elementos/atributos a partir de tablas y listas.....	631
9.10.4	Generar resultados.....	633
9.11	Firmas XML.....	634
9.11.1	Configurar la firma XML.....	636
9.11.2	Opciones de la firma XML.....	638
9.11.3	Firmar el documento XML de Authentic.....	640
9.11.4	Verificar la firma en Authentic.....	642
9.11.5	Validez del documento XML.....	643
9.11.6	Trabajar con certificados.....	644
9.12	Interfaces ASPX para aplicaciones web.....	649

9.12.1	Ejemplo: host local en Windows 7.....	650
9.13	Archivo PXF: contenedor para el archivo SPS y archivos relacionados.....	652
9.13.1	Crear un archivo PXF.....	652
9.13.2	Editar un archivo PXF.....	655
9.13.3	Implementar un archivo PXF.....	656

10 Archivos SPS y bases de datos 658

10.1	Bases de datos en StyleVision.....	661
10.2	Conectarse a un origen de datos.....	663
10.2.1	Iniciar el asistente para la conexión de BD.....	664
10.2.2	Resumen de controladores de BD.....	666
10.2.3	Conexiones ADO.....	669
10.2.4	Conexiones ADO.NET.....	674
10.2.5	Conexiones ODBC.....	681
10.2.6	Conexiones JDBC.....	684
10.2.7	Conexiones SQLite.....	689
10.2.8	Conexión nativa.....	691
10.2.9	Recursos globales.....	692
10.2.10	Ejemplos de conexión a bases de datos.....	693
10.3	Seleccionar datos de la BD.....	749
10.3.1	Bases de datos no XML.....	749
10.3.2	Bases de datos XML.....	757
10.4	Esquema XML y archivos XML de la BD.....	760
10.5	Filtros de BD: filtrar datos de la BD.....	763
10.6	Características de diseño para BD.....	768
10.7	Generar archivos de salida.....	772
10.8	Consulta de bases de datos.....	774
10.8.1	Orígenes de datos.....	775
10.8.2	Explorador: visualizar objetos de la BD.....	778
10.8.3	Panel de consulta: descripción y características.....	783
10.8.4	Panel de consulta: trabajar con consultas.....	785
10.8.5	Resultados y mensajes.....	786

11	Archivos SPS y datos XBRL	789
11.1	Gestor de taxonomías.....	791
11.1.1	Ejecutar el gestor de taxonomías.....	795
11.1.2	Categorías de estado.....	797
11.1.3	Aplicar parches o instalar una taxonomía.....	798
11.1.4	Desinstalar o restaurar taxonomías.....	799
11.1.5	Interfaz de la línea de comandos (ILC).....	800
11.2	Crear un archivo SPS a partir de datos XBRL.....	807
11.3	Estructura de la taxonomía.....	810
11.4	Propiedades de la taxonomía XBRL fuente.....	814
11.5	Plantillas XBRL.....	817
11.5.1	Tipos de plantilla.....	817
11.5.2	Contexto.....	820
11.5.3	Concepto.....	821
11.5.4	Item	821
11.5.5	QName del concepto.....	822
11.5.6	Períodos.....	822
11.5.7	Identificadores.....	824
11.5.8	Unidades y referencias de unidad.....	825
11.5.9	Dimensiones.....	826
11.5.10	Segmentos y escenarios no XDT	827
11.5.11	Nota al pie.....	828
11.5.12	Nodo XML.....	830
11.6	Modo abierto, cerrado y clásico.....	831
11.6.1	Propiedades de los conceptos.....	831
11.6.2	Propiedades de los períodos.....	833
11.6.3	Propiedades de los identificadores.....	834
11.6.4	Propiedades de las unidades.....	836
11.6.5	Propiedades de las dimensiones explícitas.....	840
11.6.6	Propiedades de las dimensiones con tipo.....	842
11.6.7	Propiedades de los segmentos/escenarios no XDT	845
11.7	Tablas XBRL.....	847
11.8	Asistente para tablas XBRL.....	849

11.8.1	Estructura de las tablas XBRL.....	850
11.8.2	Opciones de las tablas XBRL.....	856
11.8.3	Propiedades de los componentes.....	857
11.9	Asistente para tablas US-GAAP.....	868
11.9.1	Características.....	870
11.9.2	Opciones de las tablas.....	871
11.10	Asistente para gráficos XBRL.....	874
11.10.1	Categorías.....	875
11.10.2	Series.....	877
11.10.3	Propiedades de los componentes.....	880
11.11	Propiedades y formato.....	890
11.12	Inline XBRL.....	893
11.13	Funciones de extensión XBRL de Altova.....	897

12 Vista Authentic 902

12.1	Interfaz de la vista Authentic.....	903
12.1.1	La interfaz gráfica del usuario (IGU).....	903
12.1.2	Iconos de la barra de herramientas de la vista Authentic.....	904
12.1.3	Ventana principal de la vista Authentic.....	906
12.1.4	Ayudantes de entrada de la vista Authentic.....	908
12.1.5	Menús contextuales de la vista Authentic.....	913
12.2	Edición en la vista Authentic.....	916
12.2.1	Edición básica.....	916
12.2.2	Tablas en la vista Authentic.....	921
12.2.3	Editar una BD.....	928
12.2.4	Trabajar con fechas.....	935
12.2.5	Definir entidades.....	937
12.2.6	Firmas XML.....	939
12.2.7	Imágenes en la vista Authentic.....	940
12.2.8	Teclas de acceso rápido en la vista Authentic.....	940

13 Scripting con Authentic 942

13.1	Editor de scripts.....	945
------	------------------------	-----

13.2	Macros.....	946
13.2.1	Macros en elementos de diseño.....	946
13.2.2	Macros en elementos de menús contextuales.....	948
13.2.3	Botones personalizados.....	949
13.3	Controladores de eventos.....	952
13.4	Opciones de scripting.....	953
14	Procesamiento automatizado	954
14.1	Interfaz de la línea de comandos.....	956
14.1.1	StyleVision.....	956
14.1.2	StyleVision Server.....	958
14.2	Trabajar con RaptorXML.....	959
14.2.1	Documentos PDF de salida.....	959
14.3	Automatización con FlowForce Server.....	961
14.4	Automatizar el procesamiento de datos.....	963
15	StyleVision en Visual Studio	964
15.1	Instalar el complemento de StyleVision.....	965
15.2	Diferencias entre StyleVision y StyleVision Visual Studio.....	966
16	StyleVision en Eclipse	967
16.1	Instalar el complemento de StyleVision en Eclipse.....	968
16.2	Puntos de entrada de StyleVision en Eclipse.....	975
16.3	Otros puntos de entrada de Stylevision en Eclipse.....	978
17	Referencia del usuario	979
17.1	Símbolos de la vista Diseño.....	980
17.2	Diálogo Editar expresión XPath.....	985
17.2.1	Modo Evaluador.....	987
17.2.2	Modo Depurador.....	991
17.2.3	Generador de expresiones XPath.....	999
17.3	Barras de herramientas.....	1004

17.3.1	Formato.....	1006
17.3.2	Tabla.....	1007
17.3.3	Authentic.....	1009
17.3.4	RichEdit.....	1011
17.3.5	Insertar elementos de diseño.....	1011
17.3.6	Filtro para diseños.....	1014
17.3.7	Recursos globales.....	1015
17.3.8	Estándar.....	1015
17.4	Menú Archivo.....	1017
17.4.1	Nuevo.....	1017
17.4.2	Abrir, Volver a cargar, Cerrar, Cerrar todos.....	1024
17.4.3	Guardar diseño, Guardar todos.....	1029
17.4.4	Guardar como.....	1034
17.4.5	Exportar como archivo de diseño de MobileTogether.....	1038
17.4.6	Guardar datos XML de Authentic, Guardar como.....	1038
17.4.7	Guardar archivos generados.....	1038
17.4.8	Implementar en FlowForce.....	1042
17.4.9	Diseño web.....	1044
17.4.10	Propiedades.....	1044
17.4.11	Vista previa de impresión, Imprimir.....	1050
17.4.12	Archivos usados recientemente, Salir.....	1051
17.5	Menú Edición.....	1053
17.5.1	Deshacer, Rehacer, Seleccionar todo.....	1053
17.5.2	Buscar, Buscar siguiente, Reemplazar.....	1053
17.5.3	Parámetros de la hoja de estilos.....	1058
17.5.4	Contraer o expandir el marcado.....	1059
17.6	Menú Proyecto.....	1061
17.6.1	Proyecto nuevo, Abrir proyecto, Volver a cargar el proyecto.....	1062
17.6.2	Cerrar el proyecto, Guardar el proyecto.....	1062
17.6.3	Agregar archivos / recurso global / URL al proyecto.....	1063
17.6.4	Agregar archivo activo y relacionados al proyecto.....	1065
17.6.5	Agregar carpeta y carpetas externas al proyecto.....	1065
17.7	Menú Vista.....	1068
17.7.1	Barras de herramientas y barra de estado.....	1068

17.7.2	Barras laterales de diseño.....	1069
17.7.3	Filtro para diseños, Zoom.....	1070
17.7.4	Vistas previas del resultado.....	1071
17.8	Menú Insertar.....	1072
17.8.1	Contenido.....	1072
17.8.2	Resto de contenidos.....	1073
17.8.3	RichEdit.....	1073
17.8.4	Controles de formulario.....	1075
17.8.5	Control de base de datos.....	1076
17.8.6	Cálculo automático.....	1076
17.8.7	Selector de fecha.....	1078
17.8.8	Párrafo, párrafo especial.....	1078
17.8.9	Código de barras.....	1078
17.8.10	Gráfico.....	1079
17.8.11	Imagen.....	1080
17.8.12	Línea horizontal.....	1083
17.8.13	Tabla.....	1083
17.8.14	Numeración y viñetas.....	1084
17.8.15	Marcador.....	1086
17.8.16	Hipervínculo.....	1087
17.8.17	Nota al pie.....	1089
17.8.18	Condición y condición basada en el resultado.....	1090
17.8.19	Deshabilitado.....	1092
17.8.20	Plantilla.....	1092
17.8.21	Plantilla definida por el usuario.....	1093
17.8.22	Plantilla variable.....	1094
17.8.23	Fragmento de diseño.....	1095
17.8.24	Contenedor de diseño, cuadro de diseño, línea.....	1095
17.8.25	Tabla de contenido.....	1095
17.8.26	Documento nuevo.....	1096
17.8.27	Página, columna, sección de documento.....	1096
17.8.28	Tabla XBRL desde una taxonomía.....	1097
17.8.29	Elemento XBRL.....	1098
17.8.30	Elemento definido por el usuario.....	1099

17.9	Menú Incluir en.....	1100
17.9.1	Plantilla.....	1100
17.9.2	Plantilla definida por el usuario.....	1101
17.9.3	Plantilla variable.....	1101
17.9.4	Párrafo, párrafo especial.....	1101
17.9.5	Numeración y viñetas.....	1102
17.9.6	Marcadores e hipervínculos.....	1103
17.9.7	Condición, condición basada en el resultado.....	1103
17.9.8	Deshabilitado.....	1105
17.9.9	Marcadores TDC y niveles TDC.....	1105
17.9.10	Documento nuevo.....	1106
17.9.11	Elemento definido por el usuario.....	1106
17.10	Menú Tabla.....	1107
17.10.1	Insertar tabla, eliminar tabla.....	1107
17.10.2	Agregar encabezado y pie de tabla.....	1108
17.10.3	Anexar/insertar fila/columna.....	1108
17.10.4	Eliminar fila/columna.....	1109
17.10.5	Combinar celda hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo.....	1109
17.10.6	Dividir la celda horizontal y verticalmente.....	1109
17.10.7	Ver bordes de la celda, Ver marcado de la tabla.....	1110
17.10.8	Propiedades de la tabla.....	1110
17.10.9	Editar tablas CALS/HTML.....	1111
17.10.10	Alineación vertical del contenido de la celda.....	1111
17.11	Menú Authentic.....	1113
17.11.1	Editar scripts de Authentic.....	1113
17.11.2	Personalizar botones de la barra de herramientas.....	1114
17.11.3	Revisar referencias a macros.....	1117
17.11.4	Agregar selector de fecha automáticamente.....	1118
17.11.5	Agregar controles de base de datos automáticamente.....	1118
17.11.6	Volver a cargar la vista Authentic, Validar el documento XML.....	1119
17.11.7	Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML.....	1119
17.11.8	Firma XML.....	1120
17.11.9	Definir entidades XML.....	1121
17.11.10	Ver marcado.....	1122

17.11.11 RichEdit.....	1123
17.11.12 Comandos de fila de tabla dinámica.....	1123
17.12 Menú Base de datos.....	1124
17.12.1 Consultar la base de datos.....	1124
17.12.2 Editar/borrar filtro de la base de datos.....	1125
17.13 Menú Propiedades.....	1127
17.13.1 Editar numeración y viñetas.....	1127
17.13.2 Cadenas de formato de valor predefinidas.....	1127
17.14 Menú Herramientas.....	1130
17.14.1 Ortografía.....	1130
17.14.2 Opciones de ortografía.....	1131
17.14.3 Recursos globales.....	1134
17.14.4 Configuración activa.....	1135
17.14.5 Gestor de taxonomías.....	1136
17.14.6 Gestor de esquemas.....	1151
17.14.7 Personalizar.....	1166
17.14.8 Restaurar barras de herramientas y ventanas.....	1173
17.14.9 Opciones.....	1173
17.15 Menú Ventanas.....	1188
17.16 Menú Ayuda.....	1189
17.16.1 Ayuda.....	1189
17.16.2 Activación, Formulario de pedido, Registro, Actualizaciones.....	1189
17.16.3 Enlaces al sitio web de Altova.....	1193

18 Referencia del programador 1194

18.1 Editor de scripts.....	1195
18.1.1 Crear un proyecto de scripting.....	1195
18.1.2 Comandos integrados.....	1208
18.2 Application API.....	1219
18.2.1 Overview.....	1220
18.2.2 Interfaces.....	1240
18.2.3 Enumerations.....	1338
18.3 ActiveX Integration.....	1344
18.3.1 Prerequisites.....	1344

18.3.2	Adding the ActiveX Controls to the Toolbox.....	1345
18.3.3	Integration at Application Level.....	1347
18.3.4	Integration at Document Level.....	1349
18.3.5	ActiveX Integration Examples.....	1352
18.3.6	Command Reference.....	1366
18.3.7	Object Reference.....	1379
19	Anexos	1401
19.1	Información sobre motores XSLT y XQuery.....	1402
19.1.1	XSLT 1.0.....	1402
19.1.2	XSLT 2.0.....	1402
19.1.3	XSLT 3.0.....	1404
19.1.4	XQuery 1.0.....	1405
19.1.5	XQuery 3.1.....	1409
19.2	Funciones XSTL y XPath/XQuery.....	1411
19.2.1	Funciones de extensión de Altova.....	1412
19.2.2	Funciones de extensión varias.....	1508
19.3	Tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD.....	1527
19.3.1	ADO	1527
19.3.2	MS Access.....	1528
19.3.3	MS SQL Server.....	1529
19.3.4	MySQL.....	1530
19.3.5	ODBC.....	1530
19.3.6	Oracle.....	1531
19.3.7	Sybase.....	1532
19.4	Datos técnicos.....	1534
19.4.1	Requisitos de SO y memoria.....	1534
19.4.2	Motores XSLT y XQuery de Altova.....	1534
19.4.3	Compatibilidad con Unicode.....	1535
19.4.4	Uso de Internet.....	1535
19.5	Información sobre licencias.....	1537
19.5.1	Distribución electrónica de software.....	1537
19.5.2	Activación del software y medición de licencias.....	1538
19.5.3	Contrato de licencia para el usuario final.....	1539

Índice

1540

1 Introducción

[Altova StyleVision 2024 Enterprise Edition](#) es una herramienta para diseñar y editar gráficamente archivos SPS (StyleVision Power Stylesheet) de forma gráfica y está disponible en versiones de 64 y 32 bits. StyleVision® es compatible con Windows 10, Windows 11 y Windows Server 2016 o superior. StyleVision y [Altova MissionKit](#) pueden integrarse con aplicaciones del conjunto de herramientas Microsoft Office (MS Access, MS Excel, MS Word), versión 2007 y superior.



Los archivos SPS (StyleVision Power Stylesheet) sirven para:

- Controlar una vista gráfica WYSIWYG de **documentos XML en la vista Authentic**, que es un editor de documentos XML disponible en estos productos de Altova: XMLSpy, StyleVision, Authentic Desktop y Authentic Browser. Con este editor puede crear con facilidad [formularios electrónicos](#) basados en documentos XML.
- Habilitar la **edición de bases de datos desde la vista Authentic** y generar informes de base de datos en formato HTML, RTF, texto, PDF y Word 2007+.
- Generar **hojas de estilos XSLT** (compatibilidad con XSLT 1.0, XSLT 2.0 y XSLT 3.0). Las hojas de estilos XSLT se pueden usar fuera de StyleVision para transformar documentos XML en documentos HTML, RTF (formato de texto enriquecido, utilizado por aplicaciones de procesamiento de texto como MS Word), XSL-FO (utilizado para generar archivos PDF y PostScript) y Word 2007+.
- Generar documentos **HTML, RTF, texto, XSL-FO, PDF y Word 2007+ desde StyleVision directamente** a partir de documentos XML. Si el archivo SPS está basado en una BD, StyleVision también puede generar un esquema XML basado en la BD y un documento de instancia XML basado en este esquema y con datos de la BD.

Última actualización: 09.04.2024

1.1 Características del producto

A continuación se enumeran las principales características de StyleVision:

Características generales del producto

- Las ediciones Enterprise y Professional Edition están disponibles como aplicaciones de 32 y 64 bits.
- Las funciones de StyleVision se pueden invocar desde [StyleVision Server](#).
- Las funciones de StyleVision se pueden [integrar en aplicaciones externas](#)¹³⁴⁴ y también en los entornos [Visual Studio](#)⁹⁶⁴ y [Eclipse](#)⁹⁶⁷.

Fuentes de datos

Los diseños SPS se pueden basar en esquemas XML y DTD, pero también pueden utilizar otros archivos fuente como archivos XML y CSS.

- Puede usar [recursos globales de Altova](#)⁵⁶⁹ para encontrar archivos fuente como esquemas, documentos XML y archivos CSS. Gracias al mecanismo de recursos globales podrá completar las fases de desarrollo y pruebas con mayor rapidez y eficacia porque los recursos globales permiten alternar el origen de datos y usar características de otras herramientas de Altova desde StyleVision.
- El diseño SPS puede usar [varios esquemas](#)³²⁸ y una sola [BD fuente](#)³¹⁹, lo cual permite combinar varios documentos XML de origen con una BD fuente.
- Puede cargar taxonomías XBRL y crear un diseño SPS basado en una taxonomía.
- Puede convertir documentos HTML [en XML](#)⁶²⁷.

Interfaz

- Puede abrir [varios diseños SPS](#)³⁶ a la vez. Cada diseño SPS se abre en una pestaña distinta.
- Puede personalizar la presentación del documento SPS con [filtros de plantillas](#)¹⁰¹⁴, que permiten ocultar las plantillas que no están en edición en ese momento.
- [Ocultar marcado en la vista Diseño](#)³⁸: puede ocultar y contraer las etiquetas de marcado en la vista **Diseño** para despejar la vista y trabajar mejor. Mientras diseña el documento SPS, puede abrir la vista [Authentic](#)⁴⁰, las vistas de [resultados](#)⁴¹ y las hojas de estilos haciendo clic en sus respectivas pestañas para ver una vista previa inmediata de los resultados/del código XSLT y probar las características del diseño en la vista **Authentic**.
- Cuando se asocia un SPS a un [archivo XML de origen](#)³¹⁴ o a una [BD de origen](#)³¹⁹, el documento de origen se puede editar directamente en la vista **Authentic** de StyleVision.

Bases de datos

- Puede ver [informes de BD](#)⁶⁵⁸ en StyleVision o guardarlos en archivos HTML, RTF, PDF y Word 2007+.
- StyleVision es compatible con bases de datos [IBM DB2](#)⁶⁶³, que contienen columnas XML.
- StyleVision incluye una función para [consultar bases de datos](#)⁷⁷⁴.

Documentos de salida

- StyleVision es compatible con [XSLT 1.0, 2.0 y 3.0](#) ¹¹⁹.
- En las ediciones Enterprise y Professional Edition puede generar archivos en varios [formatos de salida](#) ¹²⁵ (HTML, RTF y texto en la edición Professional y HTML, RTF, texto, PDF y Word 2007+ en la edición Enterprise) a partir de un solo diseño SPS.
- Puede definir condiciones en los componentes del diseño SPS para [procesarlos de forma diferente dependiendo del formato de salida](#) ⁴⁰⁷. Gracias a esta flexibilidad puede estructurar los formatos de salida teniendo en cuenta las características particulares del formato.
- Puede [generar y guardar](#) ¹²⁵ los [archivos XSLT y los archivos de salida](#) ¹²⁵ desde la interfaz gráfica de StyleVision directamente o llamando a StyleVision desde la [StyleVision Server](#).
- El [formato PXF](#) ⁶⁵² es un formato de archivo especial desarrollado por Altova que permite guardar un archivo SPS junto con todos sus archivos de datos y archivos de origen relacionados. Esto permite transportar proyectos SPS enteros en lugar de tan solo el archivo SPS.
- [Interfaz ASPX para aplicaciones web](#) ⁶⁴⁹: gracias a esta función las páginas web HTML se pueden actualizar con gran rapidez. StyleVision genera todos los archivos necesarios para la aplicación ASPX a partir del diseño SPS. Cuando la página web (un archivo `.aspx`) se actualiza, los datos de origen (incluidos los cambios) se transforman de forma dinámica en la página web mediante XSLT.

Características de diseño de los archivos SPS

- El archivo SPS puede incluir [texto estático](#) ¹⁴¹ (el que se introduce en el archivo SPS directamente) y [texto dinámico](#) ¹⁴¹ (el que se selecciona en [los documentos de origen](#) ³¹²).
- El [contenido dinámico](#) ¹⁴¹ se inserta en el diseño arrastrando nodos desde [los esquemas fuente](#) ³¹² hasta el panel de diseño. También puede insertar primero los elementos de diseño (como párrafos, listas, imágenes, etc.) y después asignarles un nodo XML de la estructura del esquema.
- Puede insertar [contenido dinámico](#) ¹⁴¹ como texto o en forma de [dispositivo de entrada de datos](#) ²⁸¹ (por ejemplo, un [campo de entrada](#) ²⁸² o un [cuadro combinado](#) ²⁸⁵). Si se inserta como dispositivo de entrada de datos, como por ejemplo un [cuadro combinado](#) ²⁸⁵, StyleVision le ofrece muchas opciones más. Por ejemplo, puede diseñarlo para que el usuario de la vista **Authentic** seleccione el valor del nodo en una lista de enumeraciones.
- Puede generar una tabla dinámica automáticamente gracias al Asistente para tablas XBRL y en base a los datos de entrada seleccionados.
- La [estructura del diseño](#) ³¹⁰ se especifica y se controla en una sola [plantilla principal](#) ³⁰. Esta estructura se puede modificar con plantillas opcionales para los diferentes elementos del diseño (conocidas como [plantillas globales](#) ³⁶⁴ porque se pueden aplicar a cada tipo de elemento de forma global).
- También puede crear [plantillas globales](#) ³⁶⁵ para cada tipo de datos, permitiendo un procesamiento basado en tipos.
- [Múltiples documentos de salida](#) ³⁸³: puede diseñar el SPS para que los resultados se dividan en varios documentos. En el diseño puede crear plantillas de documento nuevo y colocar contenido dentro de estas plantillas. Cada plantilla de documento nuevo genera un documento de salida diferente.
- [Plantillas definidas por el usuario](#) ¹⁵⁴: puede generar una plantilla para una secuencia de elementos con ayuda de una expresión XPath. Estos elementos pueden ser valores atómicos o nodos. Una expresión XPath permite seleccionar nodos con gran precisión gracias al uso de condiciones y filtros.
- [Elementos definidos por el usuario](#) ¹⁵⁷: esta característica permite presentar elementos de cada lenguaje (HTML, XSLT y XSL-FO) e insertarlos en cualquier posición del diseño.
- [Bloques de texto XML definidos por el usuario](#) ¹⁵⁷: puede insertar bloques de texto XML en cualquier posición del diseño y estos bloques se crearán en dicha posición en la hoja de estilos XSLT generada.
- [Fragmentos de diseño](#) ³⁷⁷: permiten crear módulos y reutilizar plantillas dentro del SPS y en otros archivos SPS ([archivos SPS modulares](#) ³⁵⁰) y se utilizan como las funciones.
- [Módulos SPS](#) ³⁵⁰: puede añadir módulos a otros módulos SPS, para poner a disposición de otros módulos los objetos definidos en otro módulo. Esto permite la reutilización de objetos en varios archivos SPS y facilita el mantenimiento de los diseños.

- [Plantillas XSLT](#)³⁸¹: puede importar archivos XSLT en las hojas de estilos generadas. Si un nodo del documento XML de instancia se empareja con una plantilla del archivo XSLT importado y no hay otra plantilla que tenga prioridad sobre la plantilla importada, entonces se usa la plantilla importada. Además puede llamar a las plantillas con nombre del archivo XSLT importado desde el diseño.
- [Archivo nuevo a partir de un archivo XSLT](#)⁵⁹⁶: puede crear un archivo SPS a partir de una hoja de estilos XSLT-HTML o XSLT-FO. La estructura y el estilo del XSLT se recrea en el SPS. Después puede modificar los componentes del SPS, agregar contenido y aplicar formato.
- [Funciones XPath definidas por el usuario](#)⁶⁰⁰: el usuario puede definir funciones que se pueden usar en cualquier posición del documento que admita el uso de funciones XPath.
- [Gráficos](#)¹⁹⁸: este elemento de diseño SPS ofrece una representación gráfica de los datos en el documento XML de origen. Se configura especificando una secuencia de elementos para cada eje del gráfico. StyleVision genera automáticamente el gráfico en todos los formatos de salida.
- [Gráficos XBRL](#)⁸⁷⁴: los datos de archivos XBRL de instancia se pueden representar en gráficos en todos los formatos de salida.
- [Secciones de documento](#)⁵²¹: puede dividir los documentos en varias secciones y cada sección puede tener características propias (como propiedades de diseño de página, por ejemplo). Esto permite representar de forma distinta cada parte del documento.
- [Contenedores de diseño](#)²⁹⁵: un contenedor de diseño es un bloque donde puede colocar elementos de diseño con una posición absoluta.
- [Imágenes modelo](#)²⁹⁸: puede usar una imagen de un formulario dentro de un contenedor de diseño como imagen modelo para el diseño.
- Una de las principales características de los documentos XML es su estructura de datos periódica. Por ejemplo, un departamento de una empresa tiene varios empleados. Los datos de cada empleado deben almacenarse en una estructura de datos que se repetirá para cada empleado. En el archivo SPS, el [procesamiento de dichas estructuras de datos](#)¹⁴¹ se define una sola vez y se aplica a los nodos de uno en uno.
- En diseños SPS para XSLT 2.0 y XSLT 3.0 puede insertar varias [tablas de contenido](#)⁴³⁷.
- También puede insertar estructuras de datos periódicas en forma de [tablas dinámicas](#)¹⁶¹. Esto permite recorrer los datos en formato de tabla estructurado. Cada bucle da lugar a una fila (o una columna si es necesario) en la tabla.
- Un elemento periódico (o repetido) se puede [ordenar según varios criterios de ordenación](#)⁴²¹ y el conjunto de elementos ordenados se envía al documento de salida (HTML, RTF, PDF y Word 2007+).
- [Variables](#)⁴³²: puede declarar una variable en una plantilla y la variable puede tomar el valor especificado con una expresión XPath. En versiones anteriores el valor de una variable se limitaba a la selección del nodo en el que se creaba. A partir de la versión 2010 se puede usar cualquier expresión XPath para especificar el valor de la variable.
- Puede [agrupar](#)⁴¹² nodos según los datos que tienen en común (por ejemplo, el valor que tienen en común para un atributo determinado) y según su posición.
- Gracias a las [plantillas condicionales](#)⁴⁰³ se pueden procesar las plantillas de un grupo si se cumplen determinadas condiciones del documento XML o del entorno del sistema. Esto permite un procesamiento condicional dependiendo de los datos del documento de origen o de la información que tiene el diseñador del archivo SPS a la hora de crear el archivo (por ejemplo, la fecha de procesamiento). Las condiciones disponibles son aquellas que se pueden probar con expresiones XPath.
- [Cálculos automáticos](#)³⁹³: permiten manipular los datos de los documentos de origen y ver el resultado. Esto es práctico para realizar cálculos con números (por ejemplo, sumar los importes de una factura), para manipular cadenas de texto (por ejemplo, cambiar los guiones por barras diagonales), para generar contenido, etc. Las manipulaciones de datos disponibles son aquellas que se pueden llevar a cabo mediante expresiones XPath. En las expresiones XPath de los cálculos automáticos también puede usar funciones Java y .NET nativas.
- Cuando edite datos en la vista **Authentic**, el resultado de los [cálculos automáticos](#)³⁹³ se puede enviar a un nodo del documento de origen. Este procedimiento se denomina [actualización del nodo XML](#)³⁹⁶ (con el valor del cálculo automático).

- [Validación adicional](#)⁵⁹²: permite validar los nodos del documento XML no solo con el esquema, sino con la expresión XPath definida para cada nodo. De este modo el usuario de la vista **Authentic** puede saber si los datos que introduce son válidos. Para informar al usuario se utiliza un mensaje de error personalizable para cada nodo.
- [Códigos de barras](#)²⁹¹: este componente de diseño permite insertar códigos de barras en el diseño. Las imágenes de código de barras se generan instantáneamente y se colocan en los documentos de salida.
- [Presencia condicional](#)⁴¹⁰: ciertos componentes de diseño tienen una propiedad de presencia condicional. El componente de diseño condicional solamente se crea en el documento de salida si se cumple la condición especificada.
- [Imágenes](#)¹⁹¹: puede insertar imágenes en el diseño y el URI de la imagen puede ser estático (introducido en el SPS directamente), dinámico (tomado de un nodo del documento de origen) o parcialmente estático, parcialmente dinámico.
- [Imágenes de datos inline](#)¹⁶¹: puede generar imágenes a partir de texto codificado base-16 y base-64 del documento XML. Por tanto, puede almacenar imágenes en el documento XML como texto directamente. Los archivos SPS pueden decodificar este texto y representar la imagen.
- Puede crear dos tipos de [listas](#)¹⁸⁶ en los diseños SPS: [listas estáticas](#)¹⁸⁶, donde cada elemento de la lista se define en el archivo SPS directamente, y [listas dinámicas](#)¹⁸⁸, donde los elementos de la lista se corresponden con nodos del documento de origen.
- Puede insertar [hipervínculos dinámicos y estáticos](#)⁴⁶⁴ en el diseño. El URI de destino puede ser estático (si se introduce en el SPS directamente), dinámico (si se toma de un nodo del documento de origen) o parcialmente estático, parcialmente dinámico.
- Puede insertar [marcadores](#)⁴⁶⁴ estáticos y utilizarlos como anclaje y enlazar a ellos mediante hipervínculos.
- [Marcadores PDF](#)⁵⁴³: se trata de un sencillo mecanismo para generar marcadores en documentos PDF de salida. En las versiones anteriores de StyleVision se usaba la [tabla de contenido](#)⁴³⁷ como plantilla para generar los marcadores PDF. Esta nueva característica, simplifica el proceso de creación de estructuras de marcadores no complejas.
- [Parámetros](#)⁴²⁷: se pueden declarar de forma global para todo el SPS. Cada parámetro se declara con un nombre y un valor de cadena y se puede usar en expresiones XPath en el archivo SPS. El valor del parámetro que se declara es el valor predeterminado y se puede reemplazar con otro valor desde [StyleVision Server](#).
- [Formato de entrada](#)⁴⁸⁰: el contenido de los nodos de tipo de datos numéricos XML Schema puede tener el formato necesario para la vista **Authentic** y para los demás formatos de salida. Esta característica también se puede usar para aplicar formato al resultado de los [cálculos automáticos](#)³⁹³.
- [Funciones JavaScript](#)⁶²²: puede usar estas funciones en el SPS para añadir funciones a la vista **Authentic** del documento y a los documentos HTML de salida.
- [Scripting de Authentic](#)⁹⁴²: aporta una mayor flexibilidad y más posibilidades de interacción en la vista **Authentic**.
- [Formatos HTML predefinidos](#)⁴⁷⁵: en la interfaz gráfica puede acceder a numerosos formatos HTML predefinidos y aplicarlos a los componentes del diseño SPS.
- Puede aplicar un gran número de propiedades de formato de diseño y texto CSS a los componentes del archivo SPS desde la ventana [Estilos](#)⁴⁹⁸.
- Además puede definir estilos CSS para los selectores HTML a [nivel global](#)⁴⁹⁵ y en hojas de estilos CSS externas. Estas reglas de estilo se aplicarán en la vista **Authentic** y en los documentos HTML de salida.
- [Asignar estilos con expresiones XPath](#)⁵⁰²: puede seleccionar los valores de las propiedades de estilo desde documentos XML y establecer sus valores de forma condicional.
- En el caso de formatos para medios impresos (RTF, PDF y Word 2007+) puede especificar numerosas [opciones de diseño de página](#)⁵²⁰, como la orientación, los márgenes, la numeración, encabezados y pies de página, etc.

1.2 La vista Authentic en los productos Altova

La vista **Authentic** es un editor gráfico de documentos XML disponible en estos productos de Altova:

- * Altova XMLSpy
- * Altova Authentic Desktop Edition
- * Altova Authentic Browser Edition
- * Altova StyleVision

En StyleVision la vista **Authentic** puede verse en la pestaña **Formulario electrónico de Authentic** de la [ventana principal](#) .

1.3 ¿Qué es una hoja de estilos SPS?

Una StyleVision Power Stylesheet (o archivo SPS) es una hoja de estilos XSLT ampliada con la que puede:

- controlar la presentación y la entrada de datos de documentos XML y bases de datos en la [vista Authentic](#)²⁷ y
- especificar el diseño de salida de la transformación de documentos XML.

Los archivos SPS tienen la extensión de archivo `.sps`.

Diseño del archivo SPS

Los archivos SPS se crean de forma gráfica en StyleVision y se basan en un esquema, bien en una DTD o bien en un XML Schema. Si el SPS se debe usar con una BD, entonces se basa en un esquema XML generado automáticamente por StyleVision a partir de la estructura de la BD. El diseño del archivo SPS es flexible: puede incluir contenido dinámico y estático. Se denomina [contenido dinámico](#)³⁰ el conjunto de datos procedentes de documentos XML y de bases de datos. El [contenido estático](#)³⁰ es el contenido que se introduce en el diseño SPS directamente. El contenido dinámico se puede incluir en el diseño como texto simplemente o dentro de componentes como campos de entrada, cuadros combinados y tablas. Además, puede manipular el contenido dinámico (con cálculos automáticos) y presentarlo solamente si se cumplen ciertas condiciones en el documento de origen. También puede colocar partes diferentes del contenido en posiciones distintas del diseño SPS. Asimismo, el SPS puede incluir otros componentes como imágenes, hipervínculos y funciones JavaScript. El usuario puede definir el formato y la presentación de cada componente del SPS.

El archivo SPS y la vista Authentic

Si un documento XML o una BD tienen asociado un archivo SPS, entonces pueden editarse en la [vista Authentic](#)²⁷. La vista Authentic es una solución ideal para la distribución y edición gráfica de documentos XML y bases de datos. En su interfaz gráfica pueden trabajar varios usuarios para editar el documento XML o la BD. En StyleVision puede ver una vista previa y probar el diseño SPS mientras lo diseña en la pestaña de la vista Authentic. Para más información sobre el funcionamiento de archivos SPS en la vista Authentic, consulte el apartado [Archivos SPS y la vista Authentic](#)¹²².

El archivo SPS y las hojas de estilos XSLT

Cuando termine de diseñar el archivo SPS, puede generar hojas de estilos XSLT basadas en el diseño recién creado. StyleVision es compatible con XSLT 1.0, XSLT 2.0 y XSLT 3.0 y puede usar un único archivo SPS para generar hojas de estilos XSLT en HTML, RTF, XSL-FO, texto y Word 2007 y versiones posteriores (*XSL-FO, texto y Word 2007 y versiones superiores solamente en la edición Enterprise; RTF y texto en las ediciones Enterprise y Professional; en la edición Basic solo se puede generar HTML*). Las hojas de estilos XSLT generadas se pueden usar en transformaciones externas para transformar documentos XML basados en el mismo esquema utilizado en el SPS con el que se generó la hoja de estilos XSLT. Para más información consulte el apartado [Archivos generados](#)¹²⁵.

El archivo SPS y los documentos de salida

También puede usar StyleVision para generar documentos de salida directamente. Las pestañas de las [vistas de resultados](#)⁴¹ muestran el resultado del documento SPS activo. Estos resultados se pueden exportar a un archivo desde la interfaz gráfica con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸ o con [StyleVision Server](#).

La [vista Authentic](#)²⁷ de los productos de Altova

La vista **Authentic** es un editor gráfico de documentos XML disponible en estos productos de Altova:

- * Altova XMLSpy
- * Altova Authentic Desktop Edition
- * Altova Authentic Browser Edition
- * Altova StyleVision

1.4 Configurar StyleVision

Altova StyleVision es compatible con estas plataformas: Windows 10, Windows 11. Después de descargar StyleVision del [sitio web de Altova](#), haga doble clic en el archivo ejecutable (.exe) para ejecutar el programa de instalación. El programa de instalación instalará StyleVision en el directorio elegido. Los motores XSLT (1.0 y 2.0) de Altova están integrados en StyleVision y se utilizan para todas las transformaciones internas. Por tanto, no necesita instalar otro motor XSLT. El programa de instalación de StyleVision instala también el procesador FOP de Apache (que sirve para generar PDF a partir de XSL-FO) en el directorio c:

`\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions.`

No obstante, es necesario tener instalados estos componentes:

- Internet Explorer 5.5 o superior, para las vistas **Authentic**, **HTML** y **Diseño**. Internet Explorer 6.0 (o superior) ofrece una mayor compatibilidad con XML.
- Microsoft Word 2000+, para la vista previa en formato RTF. Recomendamos usar Microsoft Word 2003+. Para poder [copiar y pegar contenido de documentos Word](#)¹⁴⁹ (y contenido que se pueda pegar en documentos Word, como tablas Excel y contenido de páginas HTML) es necesario Word 2007+.
- Un procesador FO, para la vista previa en formato PDF. Recomendamos usar FOP 1.0, que es el procesador FO del proyecto [Apache XML](#). Otra opción es el procesador FOP 0.93. Puede descargar los instaladores de FOP 1.0 y FOP 0.93 de la página de descargas del [sitio web de Altova](#).
- Adobe Acrobat Reader, para la vista previa en formato PDF. Recomendamos Acrobat Reader 6.0 o superior.
- Microsoft Word 2007+ o Microsoft Word 2007+ Viewer para la vista previa de Word 2007+. Puede usar Microsoft Word 2003 con paquete de compatibilidad para la vista previa de documentos Word 2007+, pero a veces no genera la vista previa correctamente.


Nota: en esta documentación se usa **Word 2007+** para hacer referencia a la versión 2007 o superior de Microsoft Word.

Nota: si hay un problema con la vista previa incrustada, StyleVision intenta abrir el documento de vista previa en una aplicación externa (como MS Word o Adobe Reader) y emite un mensaje de error sobre la vista previa incrustada. Si el documento de vista previa se abre en una aplicación externa, será necesario cerrar la aplicación externa antes de volver a generar el documento de salida temporal. De lo contrario, aparece un mensaje diciendo que el archivo está siendo utilizado por otro proceso. Antes de cerrar el diseño SPS debe cerrar también la aplicación externa. De lo contrario, StyleVision no podrá cerrar el documento de salida temporal dado que la aplicación externa bloquea el documento.

Nota sobre procesadores FO

Para poder generar documentos en formato PDF necesita utilizar un procesador FO. (Durante la instalación de StyleVision se instala también automáticamente FOP, el procesador del [proyecto XML de Apache](#)).

StyleVision puede enviar el documento XSL-FO (generado al transformar el documento de origen) al procesador FO elegido por el usuario. En el cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones | Opciones de XSL](#)¹¹⁷³) (*imagen siguiente*), escriba la ruta de acceso del archivo que inicia el procesador FO. El procesador FO seleccionado se utiliza para generar la vista previa en PDF y los archivos PDF que se crean con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸.



A no ser que desactive la opción correspondiente en el programa de instalación de StyleVision, el procesador FOP de [Apache XML Project](#) se instala en la carpeta `C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions`. Si lo instaló, su ruta de acceso se inserta automáticamente en el cuadro de texto Procesador FO (*imagen anterior*). Aquí puede insertar la ruta de acceso del procesador FO que quiere usar. Sin embargo, recuerde que en los demás productos de Altova que usan procesadores FO (XMLSpy y Authentic Desktop) se usará la misma ruta de acceso.

Tras instalar el procesador FO, debe establecer el nivel de conformidad XSL-FO en el cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones | XSL-FO](#) ⁴¹⁷³).

Nota: los niveles de conformidad pueden diferir entre los dos procesadores FO y la especificación XSL-FO puede interpretarse de manera diferente dependiendo del procesador. Por eso, diferentes procesadores FO pueden dar lugar a documentos PDF de salida diferentes, incluso si se usa el mismo archivo FO de origen.

Nota: el procesador FOP procesa un documento de gran tamaño, los datos en memoria se descartan cada vez que se procesa una sección de documento nueva. Por tanto, si desea reducir el uso de memoria, es mejor dividir el documento en [varias secciones de documento](#) ³⁸³.

Requisito de JRE para procesadores FOP

Para poder usar procesadores FOP necesita tener instalado un JRE (Entorno de ejecución Java) en su equipo (consulte la [página web Apache.org](#) para más información). Si no tiene instalado ningún JRE, puede instalar OpenJDK. Tenga en cuenta que después de instalar el JRE necesita definir la variable de entorno `JAVA_HOME` para que apunte al JRE.

RaptorXML

También puede utilizar el procesador [RaptorXML](#) ⁹⁵⁹ para transformar datos XML en el formato de salida que necesite.

1.5 Terminología

Aquí se definen los términos utilizados en la interfaz gráfica de StyleVision y en la presente documentación. Los términos están agrupados por tema y, dentro de cada tema, por orden alfabético:

- Términos relacionados con productos de Altova
- Términos y conceptos XML generales
- Términos XSLT y XPath
- Términos específicos de StyleVision

Términos relacionados con productos de Altova

- Recurso global** alias de un conjunto de archivos, carpetas o bases de datos. Cada alias tiene un conjunto de configuraciones y cada configuración se asigna a un recurso. Si utiliza un recurso global en StyleVision, puede cambiar de recurso cambiando la configuración activa.
- SPS** abreviatura de StyleVision Power Stylesheet utilizada en la presente documentación para designar el documento de diseño creado en StyleVision y guardado con la extensión de archivo `.sps`. Para más información consulte el apartado [¿Qué es una hoja de estilos SPS?](#)²⁶.
- Vista Authentic** editor de documentos XML disponible en estos productos de Altova: Altova XMLSpy; Altova StyleVision; Altova Authentic Desktop; Altova Authentic Browser. Para más información consulte el [sitio web de Altova](#).

Términos XML generales

- esquema** término general para designar cualquier tipo de esquema. StyleVision es compatible con *esquemas XML* y *esquemas DTD*.
- esquema XML** esquema que cumple con la [especificación XML Schema del W3C](#). Los esquemas XML son un tipo concreto de *esquema*.
- URI y URL** en esta documentación se utiliza únicamente el término general *URI*, incluso cuando el identificador solamente tiene el aspecto `locator` e incluso para los identificadores que usan el modelo `http`.

Términos XSLT y XPath

Algunos términos de XSLT 1.0 y XPath 1.0 ahora se llaman de otra manera en XSLT 2.0 y XPath 2.0. Por ejemplo, el antiguo *nodo raíz* de XPath 1.0 ahora se llama *nodo de documento* en XPath 2.0. En la presente documentación se utiliza la terminología de XSLT 2.0 y XPath 2.0.

elemento de contexto / nodo de contexto	el <i>elemento de contexto</i> es el elemento (nodo o valor de cadena) en relación al cual se evalúa una expresión. Un <i>nodo de contexto</i> es un <i>elemento de contexto</i> que es un nodo. El <i>elemento de contexto</i> puede cambiar dentro de una expresión o dentro de una expresión de filtro (predicado).
elemento de documento	en un documento XML con formato correcto, el elemento más exterior se denomina <i>elemento de documento</i> . Es un elemento secundario del <i>nodo de documento</i> . En un documento XML con formato correcto solamente hay un <i>elemento de documento</i> . En la interfaz gráfica de StyleVision, el elemento de documento se llama <i>elemento raíz</i> .
nodo actual	nodo que está actualmente en procesamiento. El nodo actual es el mismo que el <i>nodo de contexto</i> de las expresiones que no tienen subexpresiones. Pero si hay subexpresiones, el <i>nodo de contexto</i> puede cambiar. No olvide que la función <code>current()</code> es una función XSLT y no una función XPath.
nodo de documento	el <i>nodo de documento</i> representa y contiene todo el documento. Se trata del nodo raíz de la representación en forma de árbol del documento y en las expresiones XPath se representa como <code>"/</code> ". En la ventana Estructura del esquema de StyleVision se presenta como <code>/ Elementos raíz</code> .
XPath absoluta	expresión de ruta de acceso que empieza por el nodo raíz del árbol que contiene el <i>nodo de contexto</i> . Cuando se escriben expresiones de ruta en los cuadros de diálogo de StyleVision, la expresión puede ser absoluta (si marca la casilla <i>XPath absoluta</i>) o relativa al <i>nodo de contexto</i> (si no marca la casilla).

Términos específicos de StyleVision

Estos términos designan mecanismos, conceptos y componentes propios de StyleVision.

archivo de plantilla XML	los archivos de plantilla XML se asignan a un SPS en StyleVision (ediciones Enterprise y Professional). Se trata de un <i>archivo XML</i> que ofrece los datos de partida de un documento XML nuevo creado con un SPS dado cuando dicho SPS se abre en la vista Authentic . El archivo de plantilla XML debe cumplir las normas del <i>esquema</i> en el que está basado el archivo SPS.
archivo XML/XBRL de trabajo	archivo de datos XML que se asigna a un SPS en StyleVision para poder obtener una vista previa de la vista Authentic y los resultados del documento XML. Sin un archivo XML/XBRL de trabajo, el archivo SPS no puede procesar datos XML dinámicos. Si el SPS está basado en un <i>esquema</i> que tiene varios elementos globales, puede ser difícil determinar qué elemento global es el <i>elemento de documento</i> . Para evitar esta ambigüedad puede asignar un archivo XML/XBRL de trabajo al SPS (porque un documento XML válido tiene por definición un solo <i>elemento de documento</i>). Recuerde que XBRL solamente es compatible con la edición Enterprise Edition.

bloques de texto XML definidos por el usuario	bloques de texto XML que se pueden insertar en cualquier posición del diseño.
componente SPS	puede tratarse de (i) un nodo del esquema (por ejemplo, un nodo elemento), (ii) un componente SPS estático como un cálculo automático o una cadena de texto o (iii) un formato predefinido (que se representa mediante etiquetas de inicio y cierre en el SPS).
contenedor de diseño	bloque de diseño en donde se pueden colocar elementos de diseño con posición absoluta. Si desea basar un diseño en un formulario, puede crearlo como contenedor de diseño para poder crear los elementos de diseño del formulario con posiciones absolutas. Otra opción es crear un diseño de movimiento libre y colocar contenedores dentro del diseño.
documento XML	este término tiene dos acepciones: (i) puede referirse a un documento XML determinado o (ii) puede referirse a cualquier origen de datos XML, incluidos orígenes de datos de BD (a partir de los cuales se pueden crear documentos XML para usarlos con un SPS). La acepción utilizada en cada caso dependerá del contexto.
elemento definido por el usuario	elemento que no es ni un nodo del árbol del esquema, ni un elemento predefinido ni un elemento de diseño, sino un elemento definido por el usuario. Puede definirse con atributos.
elementos dinámicos	elementos procedentes de fuentes de datos XML. Los elementos dinámicos pueden ser texto, tablas, listas, imágenes e hipervínculos (si los URI son dinámicos).
elementos estáticos	elementos procedentes del archivo SPS que no se encuentran en los orígenes de datos XML. Los elementos estáticos pueden ser texto, etiquetas, listas, imágenes, hipervínculos y marcadores (cuando los URI son estáticos).
elemento global	elemento de la lista "Elementos globales" de la ventana Estructura del esquema. Si se trata de un <i>esquema XML</i> , todos los elementos definidos como elementos globales se enumeran en la lista "Elementos globales". Si se trata de una DTD, todos los elementos que son elementos globales se enumeran en la lista "Elementos globales". Solamente se pueden definir plantillas globales para elementos globales.
esquema principal	en el SPS se define como esquema principal uno de los esquemas fuente asignados. El <i>nodo de documento</i> del <i>archivo XML de trabajo</i> asociado con el esquema principal es el punto de partida para la <i>plantilla principal</i> .
imagen modelo	imagen utilizada como imagen de fondo en un contenedor de diseño que suele ser una copia escaneada de un formulario. El diseño SPS puede basarse en esta imagen escaneada para recrear el diseño del formulario.
plantilla	término general que designa un conjunto de instrucciones necesarias para procesar un nodo o un grupo de nodos.
plantilla definida por el usuario	plantilla creada para una secuencia especificada con una expresión XPath.
plantilla global	las plantillas globales se pueden definir para los <i>elementos globales</i> . Una vez definida, la plantilla global se puede usar para el elemento correspondiente en todas las posiciones donde aparezca el elemento. Otra opción es definir el procesamiento del elemento global en una <i>plantilla local</i> .

- plantilla local*** plantilla que define cómo se procesa un elemento (global o no) dentro de la *plantilla principal*. La plantilla local afecta solamente a dicha instancia concreta del elemento en la *plantilla principal*. En lugar de una plantilla local, también puede aplicar una *plantilla global* a la instancia del elemento.
- plantilla principal*** plantilla de punto de entrada principal. En StyleVision esta plantilla coincide con el elemento de documento y es la primera plantilla que evalúa el procesador XSLT. En la ventana Estructura del esquema aparece como secundario del *nodo de documento*. La plantilla principal define la estructura básica del documento de salida y define cómo se deben procesar los documentos de entrada. Puede incluir *plantillas locales* y hacer referencia a *plantillas globales*.
- resultado*** resultado que se obtiene al procesar un documento XML con una hoja de estilos XSLT. StyleVision puede generar archivos de resultados en formato HTML, RTF, PDF y Word 2007+. La vista **Authentic** no se considera un resultado. Las hojas de estilos XSLT generadas con StyleVision tampoco se consideran resultados.

1.6 Información preliminar

La presente documentación es el manual del usuario incluido con StyleVision. Está disponible en el sistema de ayuda en pantalla de StyleVision y en el [sitio web de Altova](#), tanto en formato web como en PDF.

El manual del usuario se divide en varias secciones:

- **Introducción**: explica qué es un archivo SPS y presenta las características y los conceptos principales de StyleVision.
- [Interfaz del usuario](#)³⁶: describe brevemente la interfaz gráfica del usuario de StyleVision.
- [Tutorial de introducción rápida](#)⁷⁰: ofrece un ejercicio práctico para familiarizarse con las funciones de StyleVision.
- [Resumen de características](#)¹¹⁵: describe de forma general cómo usar las características principales de StyleVision. Por ejemplo, cómo usar esquemas fuente para crear un SPS, el proceso general de diseño, la implementación en la vista Authentic y el uso de proyectos.
- [Archivo SPS: contenido](#)¹⁴⁰: explica cómo crear y editar componentes estáticos (generados por la hoja de estilos) y dinámicos (generados por el documento XML) en el diseño SPS.
- [Archivo SPS: estructura](#)³¹⁰: explica cómo estructurar un archivo SPS, cómo crear módulos y cómo trabajar con plantillas.
- [Archivo SPS: características avanzadas](#)³⁹²: describe las funciones avanzadas de diseño como la generación automática de cálculos, condiciones, agrupaciones y criterios de ordenación definidos por el usuario, así como la creación de tablas de contenido y referencias cruzadas en el documento de salida.
- [Archivo SPS: presentación](#)⁴⁷⁴: explica cómo colocar los componentes SPS y cómo darles formato.
- [Archivo SPS: otras funciones de edición](#)⁵⁶⁸: describe funciones adicionales para optimizar los diseños SPS. Entre ellas destacan los recursos globales, con los que podrá aprovechar recursos creados en otros productos de Altova, la validación adicional, los scripts, las variables y los parámetros.
- [Archivos SPS y bases de datos](#)⁶⁵⁸: explica cómo utilizar bases de datos en los diseños SPS.
- [Archivo SPS y datos XBRL](#)⁷⁸⁹: describe cómo diseñar documentos de salida basados en documentos XBRL en la vista XBRL de StyleVision.
- [Vista Authentic](#)⁹⁰³: describe cómo editar documentos XML en la vista Authentic. La IGU de StyleVision incluye una vista Authentic donde puede probar inmediatamente sus formularios de Authentic.
- [Procesamiento automatizado](#)⁹⁵⁴: explica cómo puede automatizar la generación de archivos de salida.
- [Integración de StyleVision](#)¹³⁴⁴: contiene documentación para integrar StyleVision con otras aplicaciones e información sobre cómo usar StyleVision en [Visual Studio](#)⁹⁶⁴ y [Eclipse](#)⁹⁶⁷.
- [Referencia del usuario](#)⁹⁷⁹: describe uno a uno todos los menús, símbolos y comandos de StyleVision.
- [Anexos](#)¹⁴⁰¹ con información sobre los motores XSLT de Altova y sobre la conversión de tipos de datos de BD en tipos de datos XML Schema, datos técnicos sobre la herramienta e información sobre las licencias.

¿Cómo usar esta documentación?

Sugerimos empezar por las secciones **Introducción**, [Interfaz del usuario](#)³⁶ y [Resumen de características](#)¹¹⁵ para familiarizarse con las características y funciones de StyleVision. Después puede hacer el [Tutorial](#)⁷⁰ para aprender a crear un archivo SPS. Las secciones dedicadas al archivo SPS ([Archivo SPS: contenido](#)¹⁴⁰, [Archivo SPS: estructura](#)³¹⁰, [Archivo SPS: características avanzadas](#)³⁹², [Archivo SPS: presentación](#)⁴⁷⁴, [Archivo SPS: otras funciones](#)⁵⁶⁸, [Archivo SPS y bases de datos](#)⁶⁵⁸) describen en detalle cómo utilizar las funciones de StyleVision. En la sección [Referencia del usuario](#)⁹⁷⁹ encontrará información sobre los iconos de las barras de herramientas, símbolos de los diseños y comandos de menú. La Referencia del usuario dedica

un apartado a cada menú de StyleVision. En las secciones [Vista Authentic](#)⁹⁰³ encontrará información sobre las funciones de edición de esta vista.

Rutas de acceso de archivos en Windows

Las rutas de acceso de archivo utilizadas en esta documentación no son iguales para todos los sistemas operativos.

- *Carpeta (Mis) Documentos:* esta carpeta se encuentra por defecto en la ubicación que aparece a continuación. Los archivos de ejemplo se encuentran en una subcarpeta de esta carpeta.

Windows 7/8/10/11	C:/Usuarios/<usuario>/Documentos
-------------------	----------------------------------

- *Carpeta de la aplicación:* esta es la carpeta en la que se encuentra su aplicación de Altova. Esta es la ruta de acceso predeterminada de la carpeta de la aplicación:

Windows 7/8/10/11	C:\Archivos de programa\Altova\
Versión de 32 bits en sistemas operativos de 64 bits	C:\Archivos de programa (x86)\Altova\

Nota: StyleVision también es compatible con Windows Server 2016 o superior.

Ayuda y soporte técnico

Si tiene problemas o alguna pregunta sobre StyleVision:

1. Consulte el archivo de [Ayuda](#)²⁰ (esta documentación). El archivo de ayuda contiene una función de búsqueda y un índice de palabras clave.
2. Consulte las páginas de [Preguntas frecuentes](#) y [Foro de debate](#) del [sitio web de Altova](#).
3. Póngase en contacto con el [equipo de soporte técnico de Altova](#).

Abreviaturas


En esta documentación utilizamos frecuentemente estas abreviaturas:

- **SPS:** StyleVision Power Stylesheet
- **BD:** base de datos
- **CSS:** hojas de estilos en cascada

2 Interfaz del usuario

La interfaz gráfica de usuario de StyleVision se divide en varias secciones:

- La **barra de menús**. Haga clic en un menú para ver todos sus comandos. Los menús y sus respectivos comandos se describen detalladamente en la sección [Referencia del usuario](#)⁹⁷⁹. La barra de menús también incluye botones para **Minimizar**, **Restaurar** y **Cerrar** los documentos activos.
- El área de las **barras de herramientas**. Las [barras de herramientas](#)¹⁰⁰⁴ y sus respectivos accesos directos de comando se describen detalladamente en la sección [Referencia del usuario](#)⁹⁷⁹.
- Una [ventana principal](#)³⁷ dividida en pestañas. La ventana principal muestra los documentos SPS que están abiertos. En esta ventana puede [editar el diseño del archivo SPS](#)³⁸, editar el contenido de la [vista Authentic](#)⁴⁰ (en la pestaña **Formulario electrónico de Authentic**) y la [vista previa de las hojas de estilos XSLT y los archivos de salida](#)⁴¹.
- Las ventanas de las [barras laterales de diseño](#)⁴⁴ [Vista general del diseño](#)⁴⁸, [Estructura del esquema](#)⁵¹, [Estructura del diseño](#)⁵⁵, [Repositorio de estilos](#)⁵⁸, [Estilos](#)⁶¹, [Propiedades](#)⁶² y [Proyecto](#)⁶⁶. Estas ventanas se pueden acoplar dentro de la interfaz o pueden quedarse como ventanas flotantes.
- La **barra de estado**. Esta barra muestra información sobre el estado de la aplicación. Si usa la versión de 64 bits de StyleVision, en la barra de estado aparece el sufijo (x64) después del nombre de la aplicación. Para la versión de 32 bits no se incluye ningún prefijo.




La [ventana principal](#)³⁷ y las [barras laterales de diseño](#)⁴⁴ se describen con más detalle en los diferentes apartados de esta sección.

Nota: para mover la barra de menús y las barras de herramientas a otra posición, haga clic en sus controladores y arrastre las barras hasta su nueva posición.

2.1 Ventana principal

La **ventana principal** (ver *ilustración siguiente*) es la sección de la IGU donde se presenta el diseño SPS, la vista Authentic, las hojas de estilos XSLT y la vista previa de los documentos de salida.



Documentos SPS en la ventana principal

- En StyleVision puede abrir varios documentos SPS a la vez, pero solamente puede haber un documento activo. El nombre de los documentos que están abiertos aparecen en unas pestañas situadas en la parte inferior de la ventana principal. La pestaña resaltada es la del documento activo.
- Para pasar del documento activo a otro documento, haga clic en su pestaña. También puede usar las opciones del menú Ventanas.
- Si abre una gran cantidad de documentos y no todos ellos están visibles en la barra de pestañas, haga clic en los botones de desplazamiento (a la derecha de la barra de pestañas, ver *ilustración anterior*) para ver las demás pestañas que faltan en la vista.
- Para cerrar el documento activo, haga clic en el botón **Cerrar documento** de la barra de menús (en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación) o seleccione [Archivo | Cerrar](#)¹⁰²⁴.

Vistas de los documentos

Puede ver los documentos en varias vistas diferentes y solamente puede haber una vista activa:


- [Vista Diseño](#)³⁸: se trata de la vista donde se diseña el SPS y se editan las funciones JavaScript que se utilizarán en ese SPS. Para pasar de la vista de diseño al editor JavaScript haga clic en la punta de flecha de la pestaña Diseño y seleccione Diseño o JavaScript según corresponda.
- [vista Authentic](#)⁴⁰ (pestaña Formulario electrónico de Authentic): permite ver inmediatamente la vista Authentic de un documento XML (el [archivo XML de trabajo](#)³¹). El SPS se aplica dinámicamente al [archivo XML de trabajo](#)³¹, lo cual permite probarlo en la vista Authentic.
- [Vistas de resultados](#)⁴¹: (pestañas HTML, RTF, texto, PDF y Word 2007+). Estas pestañas ofrecen una vista previa del formato de salida correspondiente y de la hoja de estilos XSLT utilizada para generar el documento de salida. Puede cambiar entre la vista previa del documento de salida y de la hoja de estilos XSLT haciendo clic en la punta de flecha de la pestaña y seleccionando la opción pertinente.

Todas estas vistas se corresponden con una pestaña de la vista principal (en la barra de vistas). Para seleccionar una vista, haga clic en la pestaña correspondiente. La pestaña de la vista seleccionada aparece resaltada.

Vista previa del resultado

La función de la Vista previa del resultado le permite ver el diseño o la vista Authentic en el panel izquierdo y el resultado correspondiente en el panel derecho. Así podrá ver el resultado mientras está diseñando y modificarlo en consecuencia, no sólo en cuanto a la presentación, sino también al contenido.

Puede hacer clic en el icono **Vista previa del resultado** (rodeado de un círculo rojo en la imagen siguiente) para dividir la ventana principal en dos paneles verticales: (i) la [vista Diseño](#)³⁸ o la vista Authentic en el panel izquierdo y (ii) las vistas de resultados en el panel derecho. En cualquiera de los paneles, seleccione la vista que desee haciendo clic en su pestaña en la parte inferior del panel (la [vista Diseño](#)³⁸ o Authentic en el panel izquierdo y la vista previa de resultados en el panel derecho). Para desactivar la vista previa dividida, basta con volver a hacer clic en el icono **Vista previa del resultado**.




In the output-previews pane:

- Click the icon at extreme left to regenerate the currently selected output preview.
- Click the icon at extreme right to toggle between vertical and horizontal output previews.

2.1.1 Vista Diseño

La vista **Diseño** (ver *ilustración siguiente*) es la vista donde se diseña el archivo SPS. En la vista Diseño puede crear el diseño del documento de salida (i) insertando contenido con ayuda de las barras laterales, el teclado y las funciones de creación y edición de contenido disponibles en los menús y en las barras de herramientas y (ii) aplicando formato al contenido con ayuda de las funciones de formato disponibles en las barras de herramientas y en los menús. Estos aspectos de la vista de diseño se explican más abajo.




En la vista Diseño también puede abrir el [editor de JavaScript](#)⁶²³ o el editor de scripts (de Authentic). En el editor de JavaScript puede crear y editar [funciones de JavaScript](#)⁶²² para utilizarlas después en el SPS. En el editor de scripts puede crear y editar scripts para la vista Authentic. Para cambiar al [editor de JavaScript](#)⁶²³ o al editor de scripts (de Authentic), haga clic en la punta de flecha de la pestaña Diseño (*ver ilustración*) y seleccione JavaScript o el editor de scripts (de Authentic) en el menú desplegable que aparece. Para volver a la vista Diseño, haga clic otra vez en la punta de flecha en la pestaña JavaScript o Editor de scripts (de Authentic) y seleccione Diseño en el menú desplegable que aparece.

El documento SPS puede tener varias plantillas en la vista Diseño: la plantilla principal, plantillas globales, plantillas de diseño de página y fragmentos de diseño. Puede controlar qué tipos de plantilla aparecen en la vista Diseño gracias a los [filtros de plantillas](#)¹⁰¹⁴, disponibles en forma de [iconos en la barra de herramientas](#)¹⁰¹⁴. Estos filtros de presentación sirven para optimizar la vista y visualizar el diseño SPS de maneras diferentes.

Ver etiquetas de marcado

En la vista Diseño puede controlar la visualización de las etiquetas de marcado con los iconos de marcado que aparecen a continuación.




Los iconos que se ven más arriba son botones de alternancia. Si activa el icono de la izquierda, el marcado del diseño aparece en tamaño pequeño (las etiquetas aparecen sin nombre). Si hace clic en el de la derecha, el marcado del diseño aparece en tamaño grande (las etiquetas aparecen con nombre). Cuando se activa el marcado pequeño, la ruta del nodo aparece al pasar el cursor del ratón por encima del nodo.

Vista previa del resultado

La función de la Vista previa del resultado le permite ver el diseño o la vista Authentic en el panel izquierdo y el resultado correspondiente en el panel derecho. Así podrá ver el resultado mientras está diseñando y modificarlo en consecuencia, no sólo en cuanto a la presentación, sino también al contenido.

Puede hacer clic en el icono **Vista previa del resultado** (*rodeado de un círculo rojo en la imagen siguiente*) para dividir la ventana principal en dos paneles verticales: (i) la [vista Diseño](#)³⁸ o la vista Authentic en el panel izquierdo y (ii) las vistas de resultados en el panel derecho. En cualquiera de los paneles, seleccione la vista

que desee haciendo clic en su pestaña en la parte inferior del panel (la [vista Diseño](#)³⁸ o Authentic en el panel izquierdo y la vista previa de resultados en el panel derecho). Para desactivar la vista previa dividida, basta con volver a hacer clic en el icono **Vista previa del resultado**.




In the output-previews pane:

- Click the icon at extreme left to regenerate the currently selected output preview.
- Click the icon at extreme right to toggle between vertical and horizontal output previews.

2.1.2 Vista Authentic

En la pestaña **vista Authentic** de la ventana principal (la pestaña Formulario electrónico de Authentic) puede ver y editar el [archivo XML de trabajo](#)³¹ tal y como aparecería en la vista Authentic. Esta vista permite (i) comprobar el aspecto que tendrá su documento XML para Authentic y (ii) probar la vista Authentic creada con el diseño SPS. Esto es muy práctico a la hora de probar las características dinámicas de la vista Authentic. Por ejemplo, puede probar cómo se comportaría la vista Authentic cuando el usuario:

- Añade elementos y atributos nuevos
- Añade párrafos o filas de tablas nuevos
- Cambia los valores que afectan a las plantillas condicionales



La vista Authentic y el archivo XML de trabajo

Para poder ver la vista Authentic del diseño es necesario [asignar](#)⁵¹ un [archivo XML de trabajo](#)³¹ al documento SPS activo. Este archivo XML de trabajo debe ser válido con respecto al esquema en el que se basa el archivo SPS.


StyleVision crea un archivo XML temporal basado en el archivo XML de trabajo y es este archivo temporal el que se presenta en la pestaña de la vista Authentic. Los cambios realizados en la vista Authentic modifican el archivo XML temporal. El archivo XML de trabajo propiamente dicho no se modifica hasta que guarde los cambios de forma explícita (con el comando [Archivo | Guardar datos XML de Authentic](#)¹⁰³⁸).

Si el SPS no tiene asignado ningún archivo XML de trabajo, al hacer clic en la pestaña de la vista Authentic, StyleVision solicitará que asigne un archivo XML de trabajo al SPS.

Vista previa del resultado

La función de la Vista previa del resultado le permite ver el diseño o la vista Authentic en el panel izquierdo y el resultado correspondiente en el panel derecho. Así podrá ver el resultado mientras está diseñando y modificarlo en consecuencia, no sólo en cuanto a la presentación, sino también al contenido.

Puede hacer clic en el icono **Vista previa del resultado** (rodeado de un círculo rojo en la imagen siguiente) para dividir la ventana principal en dos paneles verticales: (i) la [vista Diseño](#)³⁸ o la vista Authentic en el panel izquierdo y (ii) las vistas de resultados en el panel derecho. En cualquiera de los paneles, seleccione la vista que desee haciendo clic en su pestaña en la parte inferior del panel (la [vista Diseño](#)³⁸ o Authentic en el panel izquierdo y la vista previa de resultados en el panel derecho). Para desactivar la vista previa dividida, basta con volver a hacer clic en el icono **Vista previa del resultado**.



In the output-previews pane:

- Click the icon at extreme left to regenerate the currently selected output preview.
- Click the icon at extreme right to toggle between vertical and horizontal output previews.

Restricciones de la vista Authentic

La vista Authentic de la ventana principal es similar a la vista Authentic de XMLSpy y Authentic Desktop excepto por un par de características:

- Los ayudantes de entrada de la vista Authentic no están disponibles en la IGU. Para insertar o anexas nodos haga clic con el botón derecho y seleccione una opción del menú contextual.
- No se pueden insertar tablas CALS/HTML.
- No están disponibles los iconos de estado del texto.

Para probar estas características utilice la vista Authentic de XMLSpy o de Authentic Desktop. En la sección Edición en la vista Authentic puede encontrar información detallada sobre el [uso de la vista Authentic](#)⁹¹⁶. Para más información consulte el tutorial de la vista Authentic disponible en el manual del usuario de XMLSpy o de Authentic Desktop.

2.1.3 Vistas de resultados


En StyleVision hay cinco **pestañas de resultados**: HTML, RTF, PDF, Word 2007+ y texto. Cada pestaña (*ver ilustración*) puede mostrar: (i) la hoja de estilos XSLT para el formato de salida correspondiente y (ii) una vista

previa del documento que se genera al transformar el [archivo XML de trabajo](#)³¹ con la hoja de estilos XSLT. En la pestaña de vista previa PDF hay dos opciones adicionales: (i) XSL-FO, que muestra el documento FO generado al procesar el documento XML con la hoja de estilos XSLT-FO y (ii) Resultado FO, que muestra los mensajes generados por el procesador FO durante el procesamiento del documento FO.

Nota: Para que todas las vistas funcionen correctamente necesita instalar los programas relevantes para cada una de ellas, como se describe en la sección [Configurar StyleVision](#)²⁸.

Nota: También puede dividir la ventana principal para poder ver el diseño en una parte y los resultados en la otra.

En las pestañas de las vistas de resultados puede cambiar de la hoja de estilos XSLT a la vista previa del documento de salida haciendo clic en la punta de flecha de la pestaña y seleccionando la opción correspondiente.



Vista XSLT

La vista XSLT muestra la hoja de estilos XSLT generada para el formato de salida correspondiente a partir del archivo SPS activo. Cada vez que haga clic en la pestaña de la vista XSLT, la hoja de estilos se genera desde cero.

Las hojas de estilos aparecen en la vista de resultados con numeración de líneas y plegamiento de código. Haga clic en los iconos + y - del margen izquierdo para expandir/contrair elementos. La hoja de estilos de la vista XSLT no se puede editar pero puede buscar texto (seleccione [Editar | Buscar](#)¹⁰⁵³) y copiar texto en el portapapeles (seleccione [Editar | Copiar](#)¹⁰⁵³).

Nota: Las hojas de estilos XSLT generadas a partir del archivo SPS se pueden generar y guardar por separado con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸.

Vista previa de resultados

La vista previa de resultados muestra el resultado que se obtiene al transformar el [archivo XML de trabajo](#)³¹ con la hoja de estilos XSLT en cada formato de salida. El resultado se genera desde cero cada vez que se

hace clic en la pestaña de resultados. Recuerde que lo que se transforma es la versión guardada del archivo XML de trabajo y no la versión temporal que se edita en la vista Authentic. Esto significa que los cambios realizados en la vista Authentic solamente se reflejan en la vista previa de los resultados si guardó los cambios en el [archivo XML de trabajo](#)³¹ ([Archivo | Guardar datos XML de Authentic](#)¹⁰³⁸).


Si al hacer clic en la pestaña de la vista previa del resultado no hay asignado ningún [archivo XML de trabajo](#)³¹, StyleVision solicita un archivo XML de trabajo. Para los archivos SPS basados en bases de datos, no hace falta asignar un [archivo XML de trabajo](#)³¹ porque StyleVision genera automáticamente un archivo XML no editable nada más cargarse la BD y este archivo XML se usa como [archivo XML de trabajo](#)³¹.

Nota: Los archivos de resultados generados a partir del SPS se pueden generar y guardar por separado con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸.

Vista previa del resultado

La función de la Vista previa del resultado le permite ver el diseño o la vista Authentic en el panel izquierdo y el resultado correspondiente en el panel derecho. Así podrá ver el resultado mientras está diseñando y modificarlo en consecuencia, no sólo en cuanto a la presentación, sino también al contenido.

Puede hacer clic en el icono **Vista previa del resultado** (rodeado de un círculo rojo en la imagen siguiente) para dividir la ventana principal en dos paneles verticales: (i) la [vista Diseño](#)³⁸ o la vista Authentic en el panel izquierdo y (ii) las vistas de resultados en el panel derecho. En cualquiera de los paneles, seleccione la vista que desee haciendo clic en su pestaña en la parte inferior del panel (la [vista Diseño](#)³⁸ o Authentic en el panel izquierdo y la vista previa de resultados en el panel derecho). Para desactivar la vista previa dividida, basta con volver a hacer clic en el icono **Vista previa del resultado**.



In the output-previews pane:

- Click the icon at extreme left to regenerate the currently selected output preview.
- Click the icon at extreme right to toggle between vertical and horizontal output previews.

2.2 Barras laterales

Las barras laterales (o ventanas de las barras laterales) son componentes de la interfaz que ayudan a diseñar el SPS y ofrecen información relacionada con la vista activa. Las barras laterales (*ver lista*) se describen en los apartados de esta sección.

- [Vista general del diseño](#) ⁴⁸
- [Estructura del esquema](#) ⁵¹
- [Estructura del diseño](#) ⁵⁵
- [Repositorio de estilos](#) ⁵⁸
- [Estilos](#) ⁶¹
- [Propiedades](#) ⁶²
- [Proyecto](#) ⁶⁶
- [Messages](#) ⁶⁸
- [Find and Replace](#) ⁶⁸


Organización de las vistas

Cuando hablamos de *organización de las vistas* nos referimos a qué barras laterales están disponibles en cada vista y qué posición tienen en la interfaz. La organización de las vistas se puede personalizar: (i) mostrando/ocultando las barras laterales de la vista (con el menú **Vista** o haciendo clic con el botón derecho en la barra de título de la ventana y seleccionando **Ocultar**) y (ii) cambiando la posición de la barra lateral. La nueva organización de la vista se conserva hasta que el usuario vuelva a cambiarla o restaure la vista a su organización predeterminada. Por ejemplo, en la vista **Diseño** puede activar todas las barras laterales excepto la ventana Estilos. Esta organización de la vista **Diseño** se conserva hasta que el usuario decida cambiarla o restaurarla. No olvide que la organización definida para las vistas previas (pestañas **HTML**, **RTF**, **texto**, **PDF** y **Word 2007+**) afecta a la vista previa de todos los documentos de salida. Estas son las vistas que puede personalizar según lo que acabamos de explicar: (i) la vista principal sin abrir ningún documento, (ii) la vista **Diseño**, (iii) las vistas de resultados y la vista **Authentic**.

Ventanas flotantes y acopladas

Las ventanas de las barras laterales pueden estar acopladas en la interfaz de StyleVision o pueden flotar en la pantalla. Para acoplar una ventana, arrástrela por su barra de título y suéltela en una de las flechas interiores o exteriores que aparecen al arrastrar la ventana. Las flechas interiores acoplan la ventana en uno de los cuatro laterales de la ventana en la que aparecen las flechas. Las flechas exteriores acoplan la ventana en uno de los cuatro laterales de la ventana de la interfaz. Si quiere que una ventana flote en la pantalla, tiene dos opciones: (i) hacer doble clic en la barra de título o (ii) arrastrar la ventana por la barra de título hasta que flote en la pantalla.

También puede hacer clic en el botón de **menú** (*imagen siguiente*) de la parte superior derecha de la ventana acoplada y seleccionar **Flotante** en el menú emergente. También puede acceder a este menú haciendo clic con el botón derecho en la barra de título de la ventana acoplada.



Para acoplar una ventana flotante, haga clic con el botón derecho en su barra de título y seleccione **Acoplada** en el menú emergente. La ventana se acoplará en la posición donde estuvo acoplada por última vez.

Ocultar automáticamente las ventanas de las barras laterales

Las ventanas acopladas se pueden ocultar automáticamente. Cuando una ventana de las barras laterales se oculta automáticamente, se minimiza en una pestaña situada en el borde de la IGU. En la imagen siguiente, por ejemplo, se ocultaron automáticamente cuatro barras laterales: dos en el borde izquierdo y dos en el borde derecho.



Al pasar el puntero del ratón por las pestañas, la ventana que estaba oculta se despliega en la ventana principal. Por ejemplo, en la imagen siguiente, si pasamos el puntero por la pestaña Estilos, la ventana Estilos se despliega sobre la ventana principal.



Para volver a ocultar la ventana, mueva el puntero del ratón fuera de la ventana y de su pestaña.


Esta función permite esconder las barras laterales menos utilizadas y tener más espacio libre en la pantalla. Cuando necesite usar estas ventanas otra vez, puede abrirlas con total facilidad.

Para ocultar una ventana automáticamente en una ventana acoplada, haga clic en el botón **Ocultar automáticamente** (el icono en forma de chincheta) situado en la parte superior derecha de la ventana (*imagen siguiente*). Otra opción es hacer clic en el botón de [menú](#)⁴⁵/hacer clic con el botón derecho en la barra de título y seleccionar la opción **Ocultar automáticamente**.



La ventana se oculta automáticamente.

Para desactivar el estado **Ocultar automáticamente** de una ventana, pase el puntero por su pestaña para que aparezca la ventana y después haga clic en el botón **Ocultar automáticamente** (*imagen siguiente*). Otra opción es hacer clic en el botón de [menú](#)⁴⁵/hacer clic con el botón derecho en la barra de título y seleccionar la opción **Ocultar automáticamente**.



Nota: cuando se desactiva el estado **Ocultar automáticamente** de una ventana, su icono en forma de chincheta apunta hacia abajo. Cuando está activado, el icono apunta hacia la izquierda.

Ocultar (cerrar) las ventanas de las barras laterales


Cuando se oculta una ventana de las barras laterales, la ventana deja de estar visible en la IGU, tanto en su formato maximizado (acoplada o flotante) como en su formato minimizado (como pestaña en el borde de la IGU gracias a la función [Ocultar automáticamente](#)⁴⁵).

Para ocultar una ventana, haga clic en el botón **Cerrar** situado en la esquina superior derecha de la ventana flotante o acoplada. Otra opción es hacer clic en el botón de **menú** / hacer clic con el botón derecho en la barra de título y seleccionar la opción **Ocultar**.

Para volver a ver una ventana oculta (o cerrada), haga clic en el menú [Vista](#)¹⁰⁶⁹ y seleccione el nombre de la ventana que desea volver a ver. La ventana aparece otra vez en la posición donde estaba cuando se ocultó (flotante o acoplada).


2.2.1 Vista general del diseño

La barra lateral **Vista general del diseño** (*imagen siguiente*) permite agregar esquemas fuente, parámetros globales, módulos SPS y archivos CSS al diseño SPS activo. Ofrece una visión de conjunto de estos componentes y permite gestionarlos cómodamente desde el mismo sitio.



Agregar esquemas fuente

Puede agregar esquemas fuente a los diseños SPS vacíos o a un SPS que ya tiene un esquema fuente. Para añadir un esquema fuente haga clic en el vínculo [Agregar fuente nueva...](#) situado debajo de la sección **Fuentes**. Aparece un menú desplegable (*imagen siguiente*) donde puede elegir entre añadir: (i) un esquema XML, una DTD o un esquema XML generado automáticamente a partir de un archivo XML; (ii) un esquema generado automáticamente a partir de una BD; (iii) un esquema definido por el usuario o (iv) una taxonomía XBRL.



El archivo XML de trabajo y el archivo de plantilla XML

Tras añadir el esquema, este aparece bajo la sección **Fuentes**. Cada esquema tiene dos subelementos:

- el [archivo XML de trabajo](#)³¹ y
- el [archivo de plantilla XML](#)³¹.

Habilitar firmas XML en Authentic

El archivo XML de la **fente principal** puede tener habilitada una firma XML. Esto permite al usuario de la vista **Authentic** firmar y verificar documentos XML. Recuerde que solamente es posible habilitar firmas XML de la

fuente principal. La sección [Firmas XML](#) ⁶³⁴ de la documentación contiene más información sobre cómo habilitar y configurar las firmas XML.

Agregar módulos, archivos CSS, parámetros y archivos XSLT

Haga clic en uno de los comandos **Agregar...nuevo** de las secciones **Módulos**, **Archivos CSS**, **Parámetros** y **Archivos XSLT** para agregar un elemento nuevo.

Características de la vista general del diseño

Estas son las características de las diferentes secciones (Fuentes, Parámetros, etc.) de la Vista general del diseño:

- Las secciones se pueden expandir o contraer haciendo clic en la punta de flecha situada a la izquierda del nombre de sección.
- En las secciones **Fuentes**, **Módulos** y **Archivos CSS** solo se enumeran los nombres de archivo. Al pasar el puntero del ratón por un nombre de archivo aparece su ruta de acceso completa.
- Los elementos que aparecen en gris están presentes en un módulo importado y no en el archivo SPS que está activo en la ventana principal.
- Cada sección incluye un comando **Agregar...nuevo** con el que puede agregar un elemento nuevo a la sección. Por ejemplo, haga clic en el vínculo [Agregar parámetro nuevo...](#) para añadir un parámetro nuevo al diseño SPS y a la sección **Parámetros** de la Vista general del diseño.
- Cada elemento tiene un menú contextual. Para abrirlo haga clic con el botón derecho en el elemento o clic en el icono  (situado a la derecha del nombre del elemento).
- El icono **Quitar** del menú contextual quita el elemento del diseño.
- El comando **Editar archivo en XMLSpy** del menú contextual abre el archivo seleccionado en la aplicación Altova XMLSpy.
- Los comandos **Subir** y **Bajar** del menú contextual solamente están disponibles si selecciona uno de los [diferentes módulos](#) ³⁵⁴ de la sección **Módulos**. Estos comandos suben o bajan el módulo seleccionado una posición con respecto al módulo adyacente.

Fuentes

La sección **Fuentes** enumera los esquemas en los que se basa el diseño SPS y el archivo XML de trabajo y de plantilla XML asignado al diseño SPS. Puede cambiar estos archivos con el menú contextual (clic con el botón derecho o clic en el icono ) y seleccionando el comando **Asignar esquema/archivo...** correspondiente.

En la edición Enterprise Edition puede usar varios esquemas fuentes en un mismo diseño SPS. Por tanto, el vínculo [Agregar fuente nueva...](#) permite añadir varios esquemas fuentes. Cuando el diseño SPS tiene varios esquemas fuente, es necesario definir uno como esquema principal. Junto al apartado del esquema principal aparece la palabra (principal). El esquema fuente principal es por defecto el primer esquema fuente que se añadió. Si desea definir otro esquema fuente como esquema principal, haga clic con el botón derecho en su apartado y seleccione la opción **Establecer como esquema fuente principal** en el menú contextual.

Módulos

La sección **Módulos** enumera los [módulos SPS](#) ³⁵⁰ utilizados por el diseño SPS activo. Puede anexar nuevos módulos a la lista haciendo clic en el vínculo [Agregar módulo nuevo...](#) y buscando el archivo SPS pertinente. Si utiliza varios módulos, no olvide que el [orden en que se enumeran los módulos](#) ³⁵⁴ es importante. Si desea cambiar el orden de los módulos, utilice los comandos **Subir** / **Bajar** (disponibles en el menú

contextual de cada módulo). El menú contextual de cada módulo incluye también un comando para abrir el módulo seleccionado en StyleVision.

Nota: la Vista general del diseño enumera todos los módulos del diseño para que pueda gestionarlos a nivel de archivo. Sin embargo, los diferentes [objetos de módulo](#)³⁵¹ (objetos incluidos dentro de un módulo) se enumeran en la ventana [Estructura del diseño](#)⁵⁵.

Archivos CSS

La sección **Archivos CSS** enumera todos los archivos CSS utilizados por el diseño SPS activo. Puede anexas nuevos archivos CSS a la lista haciendo clic en el vínculo [Agregar archivo CSS nuevo...](#) y buscando el archivo CSS pertinente. Si utiliza varios archivos CSS, no olvide que el [orden en que se enumeran los módulos](#)⁴⁹¹ es importante. Si desea cambiar el orden de los módulos, utilice los comandos **Subir** / **Bajar** (disponibles en el menú contextual de cada archivo CSS). El menú contextual de cada módulo incluye también un comando para abrir el módulo seleccionado en XMLSpy.

Nota: la Vista general del diseño enumera todos los archivos CSS para que pueda gestionarlos a nivel de archivo. Sin embargo, las diferentes [reglas](#)⁴⁹¹ [CSS](#)⁴⁹¹ de cada archivo CSS se enumeran en la ventana [Repositorio de estilos](#)⁵⁸.

Parámetros

La sección **Parámetros** enumera todos los parámetros globales utilizados en el diseño SPS activo. Puede añadir nuevos parámetros con el vínculo [Agregar parámetro nuevo...](#). Para editar el nombre o el valor del parámetro haga doble clic donde corresponda. Para quitar un parámetro, selecciónelo y haga clic en el comando **Quitar** de su menú contextual.

Archivos XSLT

La sección **Archivos XSLT** enumera los archivos XSLT que se importaron en el diseño SPS activo. Las plantillas XSLT de estos archivos XSLT estarán disponibles como plantillas globales. Para más información consulte el apartado [Plantillas XSLT](#)³⁸¹.




2.2.2 Estructura del esquema

La ventana **Estructura del esquema** (*imagen siguiente*) sirve para:

- Seleccionar varios elementos raíz (elementos de documento) para un esquema.
- Arrastrar nodos (elementos, atributos, tipos globales) desde la estructura del esquema y colocarlos en el diseño. Estos nodos representan el contenido XML que debe incluirse en los documentos de salida.

- Ver una lista de elementos y tipos globales de todos los esquemas fuente.
- Crear una plantilla global a partir de un elemento global o de un tipo global.
- Ver una lista de todos los espacios de nombres utilizados en el diseño SPS.
- Insertar y editar [fragmentos de diseño](#)³⁷⁷.
- Insertar y editar [funciones XPath](#)⁶⁰⁰ definidas por el usuario para el diseño SPS.




Elementos raíz

En la ventana Estructura del esquema, se enumeran los [elementos raíz](#)³¹ (o [elementos de documento](#)³¹) de cada esquema bajo la sección **\$XML**. La lista de la sección **\$XML** contiene todos los elementos raíz seleccionados para el esquema (más abajo explicamos cómo hacerlo). Cada elemento raíz se puede expandir para ver la estructura de su modelo de contenido. El contenido de la plantilla principal se crea a partir de los nodos de estos elementos raíz. No olvide que el punto de entrada de la plantilla principal es el nodo de documento del esquema principal, el cual puede seleccionar o cambiar siempre que quiera (más abajo explicamos cómo hacerlo).

Siga estos pasos para seleccionar los elementos raíz para un esquema:

1. Haga clic en el botón de selección  situado a la derecha de Elementos raíz. Aparece el cuadro de diálogo "Seleccionar elementos raíz" (*imagen siguiente*).
2. Seleccione qué elementos globales del esquema deben utilizarse como elementos raíz. Para más información sobre las posibilidades que ofrece la selección de varios elementos raíz, consulte el apartado [Archivo SPS: estructura | Esquemas fuente](#)³¹².



Además, bajo la sección **Todos los elementos globales** se enumeran todos los elementos globales de todos los esquemas añadidos. Por cada elemento global puede crear una [plantilla global](#)³⁶⁵.

Elementos y tipos globales

Puede usar elementos y tipos globales para crear [plantillas globales](#)³⁶⁵ que se pueden reutilizar en otras plantillas. Además, los tipos globales se pueden usar en las plantillas directamente.

Fragmentos de diseño

En la ventana Estructura del esquema se enumeran todos los [fragmentos de diseño](#)³⁷⁷ del documento. Para ver la lista basta con expandir la sección **Fragmentos de diseño** de la ventana. Tenga en cuenta estos aspectos de la sección **Fragmentos de diseño** de la ventana Estructura del esquema:

- Puede crear un fragmento de diseño nuevo haciendo clic en el icono **Agregar** .
- Puede editar el nombre del fragmento de diseño haciendo doble clic en él.
- Puede habilitar o deshabilitar un fragmento de diseño con solo activar/desactivar su casilla.
- Puede arrastrar un fragmento de diseño desde la estructura del esquema hasta el diseño.

Para más información consulte el apartado [Fragmentos de diseño](#)³⁷⁷.

Funciones XPath definidas por el usuario

Puede añadir una función XPath definida por el usuario haciendo clic en el botón **Agregar**  de la sección **Funciones XPath**. Una vez creada, la función XPath aparece en la ventana Estructura del esquema. Haga doble clic en una función para editarla. Tenga en cuenta que:

- Puede habilitar o deshabilitar una función XPath con solo activar/desactivar su casilla.

- Puede renombrar o quitar una función XPath con solo hacer clic con el botón derecho y seleccionar la opción correspondiente en el menú contextual.

Para más información consulte el apartado [Funciones XPath definidas por el usuario](#)⁶⁰⁰.

Espacios de nombres

En la ventana Estructura del esquema se enumeran todos los espacios de nombres (y sus prefijos) utilizados por el diseño SPS bajo la sección **Espacios de nombres**. Esta lista incluye dos tipos de espacios de nombres: (i) los espacios de nombres definidos en el esquema o los esquemas referenciados (*ver nota*) y (ii) los espacios de nombres que se añaden por defecto al SPS recién creado. Esta lista puede ser muy útil a la hora de escribir expresiones XPath. Además puede establecer un espacio de nombres predeterminado para todo el SPS haciendo doble clic en el valor de la entrada `xpath-default-ns` y escribiendo el espacio de nombres.

Nota: si desea añadir un espacio de nombres a un SPS o a una hoja de estilos XSLT que se genera a partir del SPS, debe añadir el espacio de nombres al elemento de nivel superior `schema` del esquema XML en el que se basa el SPS.

Iconos de la ventana y de su barra de herramientas

A continuación aparecen los iconos y comandos de la ventana Estructura del esquema.



En un [esquema definido por el usuario](#)³²⁵ añade un elemento secundario al elemento de documento o anexa un elemento del mismo nivel al elemento seleccionado. Al hacer clic en la punta de flecha del icono aparece una lista desplegable con otros comandos con los que podrá crear un [esquema definido por el usuario](#)³²⁵.



Convertir en plantilla global o quitarla. Se habilita al seleccionar un elemento o tipo global.



Eliminar el elemento seleccionado.




Sincronizar la estructura. Cuando está activo (cuando el icono aparece resaltado en azul), al seleccionar un nodo en la estructura, se selecciona (i) el nodo correspondiente en el diseño y (ii) el nodo correspondiente en la Estructura del esquema. Cuando este icono está desactivado, el nodo solamente se selecciona en la Estructura del esquema. Desactive la sincronización si le resulta difícil arrastrar un nodo desde la Estructura del esquema hasta el diseño.




Contraer automáticamente los demás elementos de la estructura cuando está activado el icono **Sincronizar estructura** y se selecciona un elemento en el diseño. Este icono solamente se habilita cuando está activado el icono **Sincronizar estructura**.

Símbolos utilizados en la estructura del esquema

Estos son los símbolos utilizados en los nodos de la estructura del esquema:



Elemento



Atributo




Elemento con elemento secundarios. Al hacer doble clic en el elemento (o al hacer clic en el símbolo +/-) el elemento se

expande/contrae.



Se aplica un filtro de BD. Solamente afecta a los elementos de tabla de datos de nivel superior de la estructura del esquema.



Los tipos globales pueden ser complejos o simples. Los tipos complejos se señalan con un icono celeste. Los tipos simples se señalan con un icono marrón.

2.2.3 Estructura del diseño

La ventana **Estructura del diseño** (imagen siguiente) ofrece una visión de conjunto del diseño SPS.



En el nivel superior de la Estructura del diseño aparece el nombre del archivo SPS (pase el cursor del ratón sobre el nombre de archivo para ver su ruta de acceso completa). El siguiente nivel de la Estructura del diseño se divide en varias categorías:

- [Scripts](#)⁶²²: muestra todas las funciones JavaScript definidas para el archivo SPS con ayuda del editor de JavaScript de StyleVision.
- [Plantilla principal](#)³⁶⁴: muestra una estructura detallada de la plantilla principal.
- [Plantillas globales](#)³⁶⁵: enumera las plantillas globales del SPS actual y las plantillas globales de todos los módulos SPS incluidos.
- [Fragmentos de diseño](#)⁵⁷: muestra todos los fragmentos de diseño del SPS y permite crear, renombrar y eliminar fragmentos.
- [Plantillas XSLT](#)⁵⁸: permite ver las plantillas XSLT de archivos XSLT importados.
- [Funciones XPath definidas por el usuario](#)⁶⁰⁰: permite crear, editar, renombrar y eliminar las funciones XPath del usuario.

Iconos de la ventana y de su barra de herramientas

A continuación aparecen los iconos y comandos de la ventana Estructura del diseño.



Añade un fragmento de diseño, una plantilla principal o un elemento de diseño al SPS. Haga clic en la parte izquierda del icono para añadir un fragmento de diseño. Haga clic en la punta de flecha

para abrir un menú desplegable con más opciones.



Elimina el elemento seleccionado. El icono se habilita cuando se selecciona un elemento de la categoría **Plantillas globales** o de la plantilla principal.




Sincronizar la estructura. Cuando está activo (cuando el icono aparece resaltado en azul), al seleccionar un nodo en la estructura, se selecciona (i) el nodo correspondiente en el diseño y (ii) el nodo correspondiente en la Estructura del diseño. Cuando este icono está desactivado, el nodo solamente se selecciona en la Estructura del diseño. Desactive la sincronización si le resulta difícil arrastrar un nodo desde la Estructura del diseño hasta el diseño.



Contraer automáticamente los demás elementos de la estructura cuando está activado el icono **Sincronizar estructura** y se selecciona un elemento en el diseño. Este icono solamente se habilita cuando está activado el icono **Sincronizar estructura**.

Cambiar la presentación de la estructura del diseño

Puede cambiar la presentación de la ventana Estructura del diseño con las opciones del menú contextual (*imagen siguiente*), que aparece al hacer clic con el botón derecho en un elemento de la estructura del diseño.




Haga clic en el comando **Quitar** para eliminar el elemento de la estructura del diseño. Haga clic en **Convertir en fragmento de diseño** para crear un [fragmento de diseño](#)⁵⁷ en el SPS y añadir el correspondiente elemento en la estructura del diseño. Haga clic en **Expandir todos** para expandir todos los elementos de la estructura del diseño.

Scripts y Plantilla principal

La categoría **Scripts** enumera todos los scripts del diseño, incluidos los que están en módulos importados. La categoría **Plantilla principal** muestra la estructura de la plantilla principal. Los elementos de la estructura y del diseño se pueden eliminar haciendo clic en ellos con el botón derecho y seleccionado **Quitar**.

Plantillas globales


La categoría [Plantillas globales](#)³⁶⁵ enumera todas las plantillas globales del SPS actual y de todos los módulos SPS importados. Las plantillas globales definidas en el SPS actual aparecen en color negro, mientras que las de los módulos importados aparecen en color gris (*imagen siguiente*). A la izquierda de cada plantilla global hay una casilla que sirve para activar/desactivar la plantilla. Cuando se desactiva una plantilla global, se elimina del diseño.



Para eliminar una plantilla global del SPS actual (no de un módulo importado) selecciónela y haga clic en el botón **Quitar** de la barra de herramientas o en el comando **Quitar** del menú contextual. El componente se elimina del diseño y de la Estructura del diseño.

Fragmentos de diseño

La categoría **Fragmentos de diseño** ³⁷⁷ enumera todos los fragmentos de diseño del SPS actual y de todos los módulos importados. Los fragmentos de diseño definidos en el SPS actual aparecen en negro y los de los módulos importados aparecen en gris (*imagen siguiente*). A la izquierda de cada fragmento de diseño hay una casilla que sirve para activar/desactivar el fragmento de diseño. Para eliminar un fragmento de diseño del SPS actual (no de un módulo importado) selecciónelo y haga clic en el botón **Quitar** de la barra de herramientas o en el comando **Quitar** del menú contextual. El componente se elimina del diseño y de la Estructura del diseño.



Para añadir un fragmento de diseño haga clic en el icono  situado a la derecha de **Fragmentos de diseño**. Cada fragmento de diseño que se inserta tiene una estructura en forma de árbol, con nodos que se pueden expandir y contraer. Para quitar un componente del árbol del fragmento (del SPS actual), selecciónelo y haga clic en el botón **Quitar** de la barra de herramientas o en el comando **Quitar** del menú contextual. El componente se elimina del diseño y del árbol del fragmento.

Plantillas XSLT


En la ventana **Estructura del diseño** (*imagen siguiente*), las plantillas XSLT incluidas en el archivo XSLT importado se enumeran bajo la categoría **Plantillas XSLT**.



Hay dos tipos de plantillas XSLT importadas: (i) plantillas `match` y (ii) plantillas `name` (plantillas con nombre). La ventana Estructura del diseño muestra también (i) el valor del atributo `select` de las plantillas `match` y (ii) el valor del atributo `name` de las plantillas con nombre. Para más información sobre cómo funcionan las plantillas XSLT, consulte el apartado [Plantillas XSLT](#) ³⁸¹.

2.2.4 Repositorio de estilos

En la ventana **Repositorio de estilos** (*imagen siguiente*) puede asignar hojas de estilos CSS externas y definir estilos CSS globales para el archivo SPS. Las reglas de estilo de las hojas de estilos CSS externas y de los estilos CSS definidos globalmente afectan a la vista **Authentic** y al documento HTML de salida.



La ventana Repositorio de estilos incluye dos listas, la de estilos **Externos** y la de estilos **Globales**. Ambas listas tienen una estructura en forma de árbol. La lista **Externos** enumera todas las hojas de estilos CSS externas asociadas al archivo SPS. La lista **Globales** enumera todos los estilos globales asociados al archivo SPS.

Esta es la estructura de las listas del **Repositorio de estilos**:

- Externos**
 - CSS-1.css (La ruta de acceso aparece al pasar el puntero del ratón por encima)
 - medios (se pueden definir en la ventana Repositorio de estilos)
 - Reglas (no se pueden editar. Solamente se pueden editar en el archivo CSS)
 - Selector-1
 - Property-1
 - ...
 - Propiedad-N
 - ...
 - Selector-N
 - + ...
 - + CSS-N.css
- Globales**
 - Selector-1
 - + Selector-1 Propiedades
 - ...
 - + Selector-N

Prioridad de las reglas de estilo

Si una regla de estilo global y una regla de una hoja de estilos CSS externa tienen selectores que identifican al mismo componente de documento, la regla de estilo global tiene prioridad sobre la de la hoja de estilos externa y, por tanto, se aplicará. Si dos reglas de estilo globales o más seleccionan el mismo componente de documento, entonces se aplica la última de las reglas. Igualmente, si dos o más reglas de estilo de hojas de

estilos externas seleccionan el mismo componente de documento, se aplica la regla de la última hoja de estilos.

Administrar estilos en el Repositorio de estilos

Estos son los comandos disponibles en la ventana Repositorio de estilos (iconos de la barra de herramientas y comandos del menú contextual):



Agregar

Añade una hoja de estilos externa nueva a la lista **Externos** o un estilo global nuevo a la lista **Globales**, dependiendo de cuál de las dos listas está seleccionada al hacer clic en el icono. La entrada nueva se anexa a la lista de componentes. El comando **Agregar** también aparece en el menú contextual. Para más información sobre el uso de hojas de estilos externas y estilos globales, consulte el apartado [Trabajar con estilos CSS](#)⁴⁹⁰. Recuerde que también puede añadir/eliminar hojas de estilos CSS externas desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸.



Insertar

Inserta una hoja de estilos externa nueva encima de la hoja de estilos externa seleccionada (en la lista **Externos**) o un estilo global nuevo encima del estilo global seleccionado (en la lista **Globales**). El comando **Insertar** también está disponible en el menú contextual. Para más información sobre el uso de hojas de estilos externas y estilos globales, consulte el apartado [Trabajar con estilos CSS](#)⁴⁹⁰.



Subir / Bajar

Sube o baja la hoja de estilos externa seleccionada o el estilo global seleccionado un nivel en relación a las demás entradas de la lista. Estos comandos son útiles a la hora de cambiar el orden de prioridad de las hojas de estilos externas y de las reglas de estilo globales. Estos comandos también están disponibles en el menú contextual. Para más información sobre el uso de hojas de estilos externas y estilos globales, consulte el apartado [Trabajar con estilos CSS](#)⁴⁹⁰.



Mostrar elementos no vacíos



Expandir todos



Contraer todos

Estos iconos controlan la presentación de los estilos de un selector. Todos los selectores, ya sean de hojas de estilos externas o selectores definidos globalmente, pueden presentarse de tres maneras diferentes. **Mostrar elementos no vacíos**: solamente se muestran las propiedades que tienen un valor. Esto permite despejar un poco la vista de la ventana. **Expandir todos** y **Contraer todos** permiten expandir y contraer respectivamente todas las definiciones de estilos del selector seleccionado. Estos comandos también están disponibles en el menú contextual.



Marcar como importante

Active este icono para dar el valor CSS `!important` a la regla CSS seleccionada. Para quitarle la marca de importante, desactive el icono.



Volver a cargar todo

Vuelve a cargar todas las hojas de estilos CSS externas.



Restaurar

Elimina la hoja de estilos externa seleccionada o el estilo global seleccionado.


Editar estilos CSS en el Repositorio de estilos

Estos son los mecanismos de edición que ofrece la ventana **Repositorio de estilos**:

- Puede agregar o eliminar una hoja de estilos CSS y puede especificar los medios a los que se aplica cada hoja de estilos CSS externa. Para más información consulte el apartado [Hojas de estilos CSS externas](#) ⁴⁹¹.
- Puede editar los selectores y las propiedades de los estilos globales directamente en la ventana Repositorio de estilos. Para más información consulte el apartado [Definir estilos CSS globalmente](#) ⁴⁹⁵.

2.2.5 Estilos

La barra lateral **Estilos** (*imagen siguiente*) permite definir localmente estilos CSS para los componentes SPS seleccionados en la vista **Diseño**. Para definir estilos globalmente utilice la ventana [Repositorio de estilos](#) ⁵⁸.



La ventana Estilos se divide en dos paneles:

- A la izquierda, el panel **Estilos para:** enumera los tipos de componente seleccionados. Cuando se selecciona una sección de la vista **Diseño**, la sección del diseño puede contener varios componentes. Los tipos de componente seleccionados se enumeran en el panel **Estilos para:**. Cada uno de estos tipos de componente se pueden seleccionar para darles estilos. Si solamente hay una instancia del tipo de componente, entonces se selecciona dicha instancia para darle estilos. Si hay varias instancias del tipo de componente, puede dar estilos a todas las instancias seleccionadas a la vez. Los estilos definidos se aplican localmente a cada instancia. Si quiere dar estilos a una instancia concreta, seleccione la instancia del componente en la vista **Diseño** y seleccione los estilos en la ventana **Estilos**. También puede seleccionar una serie de componentes: seleccione el primer componente de la serie y seleccione el último componente de la serie mientras pulsa la tecla **Mayús**. Para más información sobre la selección de tipos de componentes consulte el apartado [Definir estilos CSS localmente](#) ⁴⁹⁸.
- A la derecha, el panel **Definiciones de estilo** sirve para definir los estilos CSS para los tipos de componente seleccionados en el panel **Estilos para:**. Este panel puede verse de tres maneras diferentes (*ver más abajo*). Para más información sobre cómo definir estilos consulte el apartado [Establecer valores de estilos CSS](#) ⁵⁰⁰. El icono **XPath**  activa/desactiva la aplicación de

expresiones XPath como fuente de valores de estilos. Si selecciona una propiedad de estilo y el icono **XPath** está activado, puede introducir una expresión XPath para la propiedad y el valor devuelto de la expresión se utilizará como valor de la propiedad de estilo. Así se puede usar el valor de un nodo de un documento XML en tiempo de ejecución como valor de una propiedad. Cuando el icono **XPath** está desactivado, puede introducir un valor estático como valor de la propiedad.

Opciones de presentación de las definiciones

Puede cambiar la presentación de las definiciones dependiendo de lo que necesite. Para ello utilice los tres botones de la barra de herramientas o sus correspondientes comandos en los menús contextuales:


- **Mostrar elementos no vacíos** : si activa este icono, solamente se muestran las propiedades (del tipo de componente seleccionado en el panel izquierdo) que tienen definido un valor. Además las propiedades se enumeran por orden alfabético. Si el icono está desactivado, se enumeran todas las propiedades. Este icono es útil si quiere ver qué propiedades se definieron para el tipo de componente seleccionado. Si quiere definir propiedades nuevas para el tipo de componente seleccionado, primero deberá desactivar este icono.
- **Expandir todos** : en el panel derecho se expanden todas las propiedades visibles del tipo de componente seleccionado en el panel izquierdo. Este comando se puede usar junto con el comando **Mostrar elementos no vacíos**.
- **Contraer todos** : en el panel derecho se contraen todas las propiedades visibles del tipo de componente seleccionado en el panel izquierdo. Este comando se puede usar junto con el comando **Mostrar elementos no vacíos**.

Iconos Marcar como importante y Restaurar

Haga clic en el icono **Marcar como importante**  para dar o quitar el valor CSS `!important` a la regla CSS seleccionada. Haga clic en el icono **Restaurar**  para restaurar el valor de la propiedad seleccionada.

2.2.6 Propiedades

La barra lateral **Propiedades** (*imagen siguiente*) permite definir propiedades para los componentes SPS seleccionados en la vista **Diseño**.



La barra lateral Propiedades se divide en dos paneles:

- A la izquierda, el panel **Propiedades para:** enumera los tipos de componente seleccionados. Puede seleccionar un tipo de componente y asignarle propiedades. En la imagen anterior, por ejemplo, se seleccionó el tipo de componente *plantilla*. Para más información consulte más abajo el subapartado [Componentes y grupos de propiedades](#) ⁶⁴.
- A la derecha, el panel **Definiciones de propiedades**, donde se definen las propiedades para el tipo de componente seleccionado en el panel izquierdo. El panel Definiciones de propiedades se puede ver de tres maneras diferentes (*ver más abajo*). Para más información sobre los diferentes grupos de propiedades consulte más abajo el subapartado [Grupo de propiedades](#) ⁶⁵.

Opciones de presentación de las definiciones

Puede cambiar la presentación de las definiciones dependiendo de lo que necesite. Para ello utilice los tres botones de la barra de herramientas o sus correspondientes comandos en los menús contextuales:

- **Mostrar elementos no vacíos** : si activa este icono, solamente se muestran las propiedades (del tipo de componente seleccionado en el panel izquierdo) que tienen definido un valor. Además las propiedades se enumeran por orden alfabético. Si el icono está desactivado, se enumeran todas las propiedades. Este icono es útil si quiere ver qué propiedades se definieron para el tipo de componente seleccionado. Si quiere definir propiedades nuevas para el tipo de componente seleccionado, primero deberá desactivar este icono.
- **Expandir todos** : en el panel derecho se expanden todas las propiedades visibles del tipo de componente seleccionado en el panel izquierdo. Este comando se puede usar junto con el comando **Mostrar elementos no vacíos**.
- **Contraer todos** : en el panel derecho se contraen todas las propiedades visibles del tipo de

componente seleccionado en el panel izquierdo. Este comando se puede usar junto con el comando **Mostrar elementos no vacíos**.

Icono Restaurar

Haga clic en el icono **Restaurar**  para restaurar el valor predeterminado de la propiedad seleccionada.

Componentes y grupos de propiedades

Dependiendo del componente seleccionado están disponibles unas propiedades u otras. La tabla siguiente muestra los diferentes componentes SPS y los grupos de propiedades que les corresponden.

Componente	Grupo de propiedades
<i>Plantilla</i>	Plantilla, Authentic
<i>Contenido</i>	Contenido, Authentic, Generales, Evento
<i>Texto</i>	Texto, Generales, Evento
<i>Cálculo automático</i>	Cálculo automático, Authentic, Generales, Evento
<i>Rama condicional</i>	Cuando
<i>Dispositivo de entrada de datos</i>	Authentic, Generales, [Dispositivo de entrada de datos], Evento, HTML
<i>Imagen</i>	Imagen, Authentic, Generales, Evento, HTML
<i>Enlace</i>	Enlace, Authentic, Generales, HTML
<i>Tabla</i>	Tabla, Authentic, Generales, HTML, Interactividad
<i>Párrafo</i>	Párrafo, Authentic, Generales, Evento, HTML

Es necesario destacar estos aspectos sobre los tipos de componentes:

- Los componentes de tipo *plantilla* son la plantilla principal, las plantillas globales y los nodos de esquema del diseño.
- Los componentes de tipo *contenido* son los marcadores de posición `contenido` y `resto de contenido`. Estos marcadores de posición representan el contenido de texto de un nodo o de varios nodos del documento XML.
- Un componente de tipo *texto* es una sola cadena de texto estático. Una sola cadena aparece entre dos componentes de cualquier tipo (excepto componentes de tipo *texto*) e incluye espacios en blancos.
- Los *dispositivos de entrada de datos* son campos de entrada, campos de entrada multilínea, cuadros combinados, casillas de verificación, botones de opción y botones. Sus propiedades afectan tanto al dispositivo de entrada de datos como a su contenido, si lo tuviera.
- Un componente de tipo *tabla* es cualquier estructura de tabla del diseño. Estas estructuras suelen incluir subcomponentes, que se consideran componentes de pleno derecho. Se trata de los subcomponentes de tipo *fila*, *columna*, *celda*, *encabezado* y *pie*.
- Un componente de tipo *párrafo* hace referencia a cualquier formato predefinido.

La tabla que aparece a continuación enumera y describe los grupos de propiedades disponibles.

Grupo de propiedades	Descripción
Cálculo automático	Estas propiedades se habilitan cuando se selecciona un cálculo automático. La propiedad <code>Formato de valor</code> especifica el formato ⁴⁸⁰ de un cálculo automático de tipo numérico o de tipo fecha. La propiedad <code>XPath</code> especifica la expresión XPath que se utiliza para el cálculo automático ³⁹³ .
Authentic	Estas propiedades propias del SPS están disponibles para los componentes de tipo plantilla, contenido, cálculo automático, dispositivos de entrada de datos, imágenes, enlaces, tablas y párrafos. Las propiedades disponibles en cada grupo dependen del tipo de componente. Para más información, consulte el apartado Propiedades de nodos Authentic ⁵⁸⁷ .
Generales	Este grupo de propiedades está disponible para todos los tipos de componente excepto para los tipos plantilla y cálculo automático. Contiene estas propiedades: <code>clase</code> (nombre de clase), <code>dir</code> (dirección del texto), <code>id</code> (id. único), <code>lang</code> (idioma) y <code>title</code> (nombre).
Dispositivo de entrada de datos	Estas propiedades especifican el rango de valor de cuadros combinados, casillas de verificación y botones de opción. Este grupo de propiedades no afecta a campos de edición ni botones.
Evento	Propiedades que permiten definir funciones JavaScript ⁶²² para estos eventos HTML del lado cliente: <code>onclick</code> , <code>ondblclick</code> , <code>onkeydown</code> , <code>onkeypress</code> , <code>onkeyup</code> , <code>onmousedown</code> , <code>onmousemove</code> , <code>onmouseout</code> , <code>onmouseover</code> , <code>onmouseup</code> .
HTML	Disponibles para los tipos de componente dispositivo de entrada de datos ²⁸¹ , imagen ¹⁹¹ , enlace ⁴⁶⁴ , tabla ¹⁶¹ , párrafos ⁴⁷⁵ . Recuerde que hay varios tipos de dispositivos de entrada de datos ²⁸¹ y varios tipos de párrafos ⁴⁷⁵ y que las tablas ¹⁶¹ tienen subcomponentes. Estas propiedades son propiedades HTML que se pueden definir en los correspondientes elementos HTML (<code>img</code> , <code>table</code> , <code>p</code> , <code>div</code> , etc). Las propiedades disponibles dependen, por tanto, del componente seleccionado. Los valores de estas propiedades se pueden seleccionar mediante expresiones XPath.

StyleVision también ofrece propiedades específicas para los componentes de tipo [imagen](#) ¹⁹¹, [enlace](#) ⁴⁶⁶, [párrafos y otros formatos predefinidos](#) ¹⁴³ y [ramas condicionales](#) ⁴⁰⁷. Estas propiedades se describen más adelante.

Establecer el valor de las propiedades

El valor de las propiedades se puede introducir de una, dos o tres maneras diferentes, dependiendo de la propiedad:

- Puede escribir el valor en la columna *Valor* directamente. Primero seleccione la propiedad, haga doble clic en el campo de la columna *Valor*, escriba el valor y finalmente pulse la tecla **Entrar** o haga clic en otra parte de la IGU.
- Puede seleccionar un valor de la lista desplegable del cuadro combinado de la propiedad. Haga clic en la flecha del cuadro combinado para abrir la lista desplegable de valores de la propiedad y seleccione uno.
- Puede usar el botón **Editar**  situado a la derecha de la columna *Valor* de la propiedad. Al hacer clic en este botón se abre un cuadro de diálogo donde puede editar el valor de la propiedad.

También puede usar expresiones XPath para indicar los valores de algunas propiedades del grupo **Generales** y

HTML. El icono **XPath**  activa y desactiva la aplicación de expresiones XPath como fuente de valores de propiedad. Si selecciona una propiedad y el icono **XPath** está activado, puede introducir una XPath para esta propiedad y el valor devuelto de la expresión se utiliza como valor de la propiedad. Por ejemplo, puede devolverse el valor de un nodo de un documento XML en tiempo de ejecución y utilizarse como valor de la propiedad. Cuando el icono **XPath** está desactivado, puede introducir un valor estático para la propiedad. Consulte el apartado [Propiedades de los estilos mediante XPath](#) ⁵⁰² para obtener más información.

Cambiar o eliminar el valor de una propiedad

Para cambiar el valor de una propiedad, use los métodos descritos en el párrafo anterior [Establecer el valor de las propiedades](#) ⁶⁵. Para eliminar el valor de una propiedad, seleccione la propiedad y haga clic en el icono


Restaurar  de la barra de herramientas de la ventana Propiedades.

2.2.7 Proyecto


Los proyectos de StyleVision permiten agrupar, administrar y trabajar con archivos relacionados de forma eficaz. Una vez reunidos en un archivo de proyecto, los archivos se pueden abrir/editar desde la ventana Proyecto mientras diseña el SPS. Por ejemplo, puede arrastrar un archivo SPS desde la ventana Proyecto hasta la ventana Estructura del diseño para crear un módulo. También puede colocar un archivo de imagen en el diseño como imagen estática o arrastrar una hoja de estilos CSS hasta el Repositorio de estilos para crear una hoja de estilos externa.

Para más información sobre cómo trabajar con proyectos consulte el apartado [Proyectos de StyleVision](#) ¹²⁸.

La ventana **Proyecto** (*imagen siguiente*) muestra el proyecto activo. Los comandos del menú **Proyecto** ¹⁰⁶¹ afectan al proyecto activo. Para cambiar de proyecto activo puede crear un proyecto nuevo (**Proyecto | Proyecto nuevo** ¹⁰⁶²) o abrir un proyecto ya existente (**Proyecto | Abrir proyecto** ¹⁰⁶²). Estos dos comandos también están disponibles en la barra de herramientas de la ventana Proyecto. Se trata del primer y segundo icono de la barra de herramientas (*imagen siguiente*). Para guardar un proyecto nuevo y darle un nombre use el comando **Proyecto | Guardar proyecto** ¹⁰⁶² (o el tercer botón de la barra de herramientas de la ventana Proyecto).




Al hacer clic en el botón **Agregar archivos** de la barra de herramientas (el cuarto icono de la siguiente imagen) aparece un menú contextual con varios comandos. Estos comandos sirven para añadir archivos y carpetas al proyecto activo y se describen en la [Referencia del usuario](#)¹⁰⁶¹. El comando **Agregar archivo activo y relacionados** es especialmente útil porque añade al proyecto todos los archivos relacionados con el archivo SPS activo. Por ejemplo, si abre el archivo `QuickStart.sps` y hace clic en este comando, se añaden al proyecto todos los archivos relacionados.



El comando **Propiedades del proyecto** (quinto icono de la barra de herramientas) abre el cuadro de diálogo "Propiedades" (i) del proyecto, (ii) de la carpeta seleccionada o (iii) del archivo seleccionado. Si selecciona el proyecto o un archivo y hace clic en **Propiedades**, aparece la ruta de acceso del archivo. El cuadro de diálogo "Propiedades" de una carpeta sirve para editar el nombre de la carpeta y especificar las extensiones de archivo que se deben asociar con esa carpeta. En la carpeta de proyecto solamente aparecen archivos con las extensiones de archivo asociadas. Para más información consulte el apartado [Proyectos de StyleVision](#)¹²⁸.

2.2.8 Mensajes


Al abrir StyleVision por primera vez, la barra lateral Mensajes (*imagen siguiente*) aparece bajo la ventana principal de la IGU. Para ocultar o ver esta barra lateral haga clic en Vista **View | Mensajes**.



En la barra lateral Mensajes puede ver las advertencias en la vista de diseño y vista Authentic. En la vista de diseño las advertencias se refieren al documento SPS y pueden ir de un archivo XML que falta a errores en la estructura del diseño. En vista Authentic las advertencias se refieren a la validez de los datos XML introducidos en relación con el esquema subyacente o conforme a otros criterios de validación.

2.2.9 Buscar y reemplazar

La barra lateral Buscar y reemplazar (*imagen siguiente*) permite buscar y reemplazar texto en la vista de diseño. Haga clic en la flecha del botón Buscar (resaltado en azul en la imagen siguiente) para visualizar y seleccionar las distintas opciones de búsqueda. Puede buscar texto, estilos, propiedades, variables, coincidencias de plantilla y expresiones XPath con cadenas de texto que puede introducir directamente en el campo *Buscar* o generar con expresiones regulares. Las búsquedas que realice en esta barra lateral se aplican a la vista de diseño. Los comandos de menú **Editar | Buscar**¹⁰⁵³ y **Editar | Reemplazar**¹⁰⁵³ activa esta barra lateral y coloca el cursor en el campo *Buscar* para que pueda realizar búsquedas en la vista de diseño. Los resultados de la búsqueda aparecen en la barra lateral. Puede hacer clic en los resultados para ir a la ubicación correspondiente del diseño. Para ocultar o ver la barra lateral Buscar y reemplazar haga clic en **Vista | Buscar y reemplazar**.



Para obtener información sobre la función de búsqueda en otras vistas (editor JavaScript, vista Authentic y hojas de estilos XSLT) consulte [Buscar, Buscar siguiente, Reemplazar](#)¹⁰⁵³.

Buscar

Introduzca el término que quiera buscar en el campo *Buscar*. Después haga clic en el menú desplegable del botón **Buscar** (*resaltado en azul en la imagen anterior*) para configurar las opciones de búsqueda. Estas son las opciones que puede configurar:

- *Dónde buscar*: debe activar el elemento Incluir *<componente>* para que el componente correspondiente se incluya en la búsqueda.
- *Coincidencia de mayúsculas/minúsculas y/o palabras completas*: puede activar o desactivar estas opciones.
- *Expresiones regulares*: el texto que introduzca se entiende como expresión regular. Para aprender a usar expresiones regulares consulte [Buscar](#), [Buscar siguiente](#), [Reemplazar](#)¹⁰⁵³.

Resultados

Los resultados están organizados en grupos en función del componente en el que aparece la cadena de texto de la búsqueda (*imagen anterior*). Cada uno de los elementos de los resultados aparece como una ruta de la jerarquía. Puede hacer clic en cualquiera de los enlaces de la jerarquía para ir al elemento correspondiente en la vista de diseño.

En el panel de resultados hay una barra de herramientas con iconos para estos comandos, empezando por la izquierda: copiar elementos o grupos de elementos en el portapapeles; borrar la información del panel de resultados.

Reemplazar

Después de que aparezcan los resultados puede seleccionar uno o varios de esos elementos para reemplazarlos. El elemento seleccionado se resalta con una marca azul (*imagen anterior*) y el botón **Reemplazar** se habilita. Introduzca la cadena de reemplazo en la caja de texto *Reemplazar* y haga clic en **Reemplazar**. Al reemplazar el elemento la marca pasa de ser azul a verde.

3 Tutorial de introducción rápida

El objetivo de este tutorial es comprender los pasos clave del proceso de creación de diseños SPS. El tutorial explica cómo crear y configurar el diseño SPS, cómo insertar contenido, cómo aplicar formato a los componentes del SPS y cómo usar dos potentes características: los cálculos automáticos y las condiciones. Así aprenderá a estructurar sus documentos de salida de forma eficaz y a usar diferentes funciones estructurales y de presentación.

Archivos necesarios

Los archivos necesarios para hacer el tutorial de introducción rápida están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵:

C:\Documents and Settings\<<usuario>\Mis

Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart:

- `QuickStart.xsd`: archivo de esquema XML en el que se basa el archivo SPS.
- `QuickStart.xml`: archivo XML de trabajo que sirve de fuente de datos para la vista previa de resultados.
- `QuickStart.sps`: archivo SPS final. Puede comparar su archivo SPS con este archivo.
- `QuickStart.css`: hoja de estilos CSS externa utilizada en el tutorial.
- `NewsItems.BMP`: archivo de imagen utilizado en el SPS.

¿Cómo hacer el tutorial?

Recomendamos empezar el tutorial por el principio y avanzar por las diferentes secciones. También le recomendamos abrir los archivos XSD y XML antes de empezar el tutorial y mirar su estructura y contenido. Puede tener abiertos los archivos XSD y XML mientras hace el tutorial. Por último, guarde su archivo SPS con un nombre diferente a `QuickStart.sps` (p. ej. `MiTutorial.sps`) para no sobrescribir el archivo SPS que viene con el tutorial. Y no olvide guardar los cambios realizados en cada sección.

3.1 Crear un archivo SPS nuevo

En esta sección aprenderá a:

- [Crear un documento SPS nuevo](#) ⁷¹
- [Añadir un esquema fuente para el archivo SPS](#) ⁷³
- [Seleccionar la versión XSLT del archivo SPS](#) ⁷⁴
- [Asignar el archivo XML de trabajo](#) ⁷⁴
- [Especificar la codificación de salida](#) ⁷⁵
- [Guardar el archivo SPS](#) ⁷⁵

Archivos de este apartado

Los archivos que se mencionan en este apartado se encuentran en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵, en c:\Documents and Settings\\Mis


Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart:

- QuickStart.xsd, el archivo de esquema XML en el que se basa el archivo SPS.
- QuickStart.xml, el archivo XML de trabajo origen de los datos que aparecen en las vistas previas de los resultados.
- QuickStart.sps, que es el archivo SPS final; puede comparar el archivo SPS creado por usted con este archivo.

Crear un documento SPS nuevo

Para crear un documento SPS nuevo haga clic en [Archivo | Nuevo | Archivo nuevo \(vacío\)](#) ¹⁰¹⁷ o en el comando **Archivo nuevo (vacío)**  de la lista desplegable del icono **Nuevo** ¹⁰¹⁵  de la barra de herramientas de la aplicación. Aparece el cuadro de diálogo "Crear un diseño nuevo".

El cuadro de diálogo "Crear un diseño nuevo" (*imagen siguiente*) ofrece dos opciones. Puede crear: (i) un diseño de *documento con movimiento libre* o (ii) un diseño de *documento basado en un formulario*, en el que los componentes tienen posiciones absolutas (como en un programa de maquetación).




En los *documentos con movimiento libre*, el contenido se ajusta al formato de salida. Los elementos de contenido solamente se pueden colocar en relación a los demás y no con posición absoluta. Este tipo de diseño es ideal para la creación de informes, artículos y libros.

En los *documentos basados en formularios* se crea un solo [contenedor de diseño](#)²⁹⁵, donde los componentes se pueden colocar con posición absoluta. Las dimensiones del contenedor de diseño las define el usuario, que puede colocar cuadros de diseño con posición absoluta dentro del contenedor de diseño. Después puede colocar el contenido del documento dentro de los cuadros de diseño. Si desea que el SPS sea igual que un formulario concreto, puede usar una imagen del formulario original como [imagen modelo](#)²⁹⁵. La imagen modelo se puede insertar como imagen de fondo en el contenedor de diseño. La imagen modelo le ayudará a diseñar su formulario pero no se incluirá en los documentos de salida.

En este tutorial vamos a crear un documento con movimiento libre. Por tanto, seleccione el botón de opción *Crear un documento con movimiento libre* y haga clic en **Aceptar**.

En la [vista](#)³⁸ **Diseño**³⁸ (*imagen siguiente*) se crea un documento nuevo llamado `SPS1.sps`.




Y en la [vista](#) ³⁸ **Diseño** ³⁸ aparece una plantilla principal vacía. En las ventanas [Vista general del diseño](#) ⁴⁸ y [Estructura del esquema](#) ⁵¹ no aparece ningún esquema.

Agregar un esquema fuente


Para este diseño SPS usaremos el esquema `QuickStart.xsd` como esquema fuente. Siga estos pasos para agregar este esquema como esquema fuente:

1. En la ventana Vista general del diseño, bajo la sección **Fuentes**, haga clic en el vínculo [Agregar fuente nueva...](#) (*imagen anterior*). Aparece un menú con varias opciones (*imagen siguiente*). Seleccione la opción **Agregar esquema XML, DTD o archivo XML...**



2. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir". Busque el archivo `QuickStart.xsd` en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ⁷¹ y haga clic en **Abrir** (véase más arriba).

- StyleVision le pide que seleccione un archivo XML de trabajo. Haga clic en el botón **Examinar** y busque el archivo `QuickStart.xsd` en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)⁷¹. Después haga clic en **Abrir**. El esquema se añade como esquema fuente en la ventana Vista general del diseño y en la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*). En la ventana Vista general del diseño, el archivo XML de trabajo se asigna al esquema fuente.



No olvide que: (i) en la ventana Vista general del diseño, la entrada **\$XML** enumera el esquema y el [archivo XML de trabajo](#)³¹ y el [archivo de plantilla XML](#)³¹; (ii) en la ventana Estructura del esquema, la entrada **Elementos raíz** enumera todos los [elementos raíz \(elementos de documento\)](#)³¹ que seleccione de los [elementos globales](#)³² definidos en el esquema. En el ejemplo que nos ocupa, el elemento `presswatch` está seleccionado por defecto porque es el único [elemento global](#)³² del esquema que está en el nivel superior de la jerarquía definida en el esquema; (iii) todos los [elementos globales](#)³² del esquema se enumeran bajo la entrada [Todos los elementos globales](#)⁵¹.

Seleccionar la versión XSLT

Para este tutorial usaremos la versión XSLT 2.0. Para especificar la versión XSLT, haga clic en el icono  de la barra de herramientas de la aplicación.

Asignar un archivo XML de trabajo o cambiar de archivo XML de trabajo

Además de añadir el esquema XML al SPS, en el paso anterior también asignó un [archivo XML de trabajo](#)³¹ al esquema. Para asignar un [archivo XML de trabajo](#)³¹, cambiar de archivo XML de trabajo o quitar la asignación, haga clic con el botón derecho en la línea del archivo XML de trabajo en la ventana Vista general del diseño o haga clic en el icono  del archivo XML de trabajo. En el menú que aparece seleccione el comando correspondiente. El [archivo XML de trabajo](#)³¹ se asigna y el nombre de archivo aparece en la ventana Vista general del diseño. Antes de seguir, compruebe que se asignó correctamente el archivo XML de trabajo `QuickStart.xml`, disponible en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵.

Especificar la codificación de salida

En la pestaña *Codificación predeterminada* del cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones](#)¹¹⁷³), elija la codificación HTML Unicode UTF-8 y la codificación RTF y PDF UTF-8.

Guardar el documento SPS

Cuando termine de configurar el archivo SPS siguiendo las instrucciones anteriores, guárdelo como `MiTutorial.sps` en la carpeta ([Mis](#)) [Documentos](#)⁷¹ `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart`. Para ello use el comando de menú [Archivo | Guardar el diseño](#)¹⁰²⁹ o pulse **Ctrl+S**. Aparece el cuadro de diálogo "Guardar el diseño". Elija la opción *Guardar como archivo SPS*, escriba el nombre del archivo y haga clic en **Aceptar**.


3.2 Insertar contenido dinámico (de una fuente de datos XML)

Esta sección presenta los mecanismos disponibles para insertar datos desde nodos del documento XML. Aprenderá a arrastrar nodos de elemento y atributo desde la estructura del esquema hasta el diseño y crear contenido a partir de dichos nodos. Cuando se crea contenido a partir de un nodo, los datos del nodo se representan como cadena de texto, es decir, se concatena el contenido de los nodos de texto secundarios del elemento y los nodos de texto de todos sus elementos descendientes.

Insertar el contenido de elementos


Siga estos pasos para insertar contenido en el diseño SPS a partir de elementos:

1. En la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹ expanda el árbol hasta ver los secundarios del elemento `newsitem` (*imagen siguiente*).




2. Seleccione el elemento `headline` (observe que el tipo de datos del elemento aparece al pasar el cursor por encima, *imagen anterior*). Arrastre el elemento hasta la [vista](#)⁴⁴ **Diseño**⁴⁴ y, cuando el puntero se convierta en punto de inserción, suelte el elemento en la plantilla principal.
3. Al soltar el elemento aparece un menú contextual. Seleccione la opción **Crear contenido**. Las etiquetas de apertura y cierre del elemento `headline` se insertan en el punto donde soltó el elemento y contienen el marcador de posición (`contenido`). Las etiquetas del elemento `headline` están rodeadas por las etiquetas de apertura y cierre de los elementos antecesores de `headline` (*imagen siguiente*).

4. Ponga los elementos en diferentes líneas (pulsando la tecla **Entrar**) tal y como muestra la imagen siguiente.



Haga clic en la pestaña **HTML** para ver la [vista previa en formato HTML](#) ⁴¹ (imagen siguiente). La vista previa HTML muestra el contenido de los elementos secundarios `headline` del elemento `newsitem`, cada una en forma de cadena de texto.




Mire también la vista previa de la [vista](#) ⁴⁰ **Authentic** ⁴⁰ y el resultado **RTF**, **PDF** y **Word 2007+**.

Nota: también puede crear el contenido de un nodo de esta forma: (i) Haga clic en el icono **Insertar contenido** de la [barra de herramientas](#) ¹⁰¹¹ **Insertar elemento de diseño** ¹⁰¹¹, (ii) haga clic en la posición del diseño donde desea insertar el contenido y (iii) en el cuadro de diálogo que aparece seleccione el nodo que desea usar para crear el contenido.


Insertar contenido de atributos

Cuando se crea contenido en el diseño a partir de elementos, el contenido de sus atributos no se inserta automáticamente. Es necesario arrastrar el nodo de atributo hasta el diseño para que el valor del atributo se incluya en los resultados. Siga estas instrucciones:

1. Ponga el cursor después de la etiqueta de cierre del elemento `headline` y pulse **Entrar**. Esto inserta una línea nueva (*imagen siguiente*).




2. En la ventana Estructura del esquema, expanda el elemento `dateline` (*imagen siguiente*).



Observe que el elemento `dateline` tiene dos elementos secundarios (`date` y `place`) y que el elemento `place` tiene dos atributos: `city` y `country`.

3. Arrastre el elemento `dateline` hasta el diseño y suéltelo al principio de la línea vacía recién creada (*imagen siguiente*).



4. Cambie a la [vista previa en HTML](#) ⁴¹ y observe con atención el resultado generado por el elemento `dateline` (*imagen siguiente*).




Observe que aunque el resultado incluye el contenido de los secundarios `date` de los elementos `dateline`, no incluye el contenido de los secundarios `place` de `dateline`. Esto se debe a que los datos de `place` están en los atributos del elemento `place` (en los atributos `city` y `country`) y el contenido de los atributos no se incluye en el resultado cuando se procesa el elemento primario del atributo.

5. En la vista **Diseño**, haga clic en el comando de menú [Authentic | Agregar selector de fecha automáticamente](#) ¹¹¹⁶ para desactivar la [inserción automática de selectores de fecha](#) ⁶¹⁷. (El icono no tiene resaltado el contorno cuando está desactivado.) Este paso es necesario si no quiere que se


inserte un selector de fecha automáticamente cuando inserte nodos de tipo `xs:date` o `xs:dateTime` en el diseño (que es lo que haremos en el paso siguiente). Arrastre el elemento `date` desde la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹ y suéltelo (creando contenido) entre las etiquetas de apertura y cierre del elemento `dateline`.

6. Seleccione el atributo `city` del elemento `dateline/place` (imagen siguiente) en la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹.



7. Arrastre el nodo de atributo `@city` hasta la [vista](#)³⁸ [Diseño](#)³⁸ y suéltelo (creando contenido) justo después de la etiqueta final del elemento `date`.
8. Arrastre el nodo de atributo `@country` hasta la [vista](#)³⁸ [Diseño³⁸ y suéltelo \(creando contenido\) justo después de la etiqueta final del atributo `@city`.](#)

Cuando termine, el SPS tendrá este aspecto:




Y esta es la [vista previa en HTML](#)⁴¹ del diseño:



Observe que los valores de los atributos @city y @country ahora están en el resultado.

Agregar más contenido dinámico

El contenido de los elementos y atributos de la fuente de datos XML se puede insertar en cualquier parte del diseño usando el método que acabamos de describir. Para terminar este apartado del tutorial, añada los elementos `synopsis` y `source` en el diseño hasta conseguir este aspecto:



Observe que el elemento `synopsis` se colocó antes del elemento `source`, lo cual se corresponde con el orden de los elementos en el esquema. Después de añadir los elementos `synopsis` y `source` en el diseño, mire la

[vista previa HTML](#)⁴¹ para ver el resultado. Es importante tener en cuenta que el orden que tienen los nodos en la [plantilla principal](#)³³ es el orden que tendrán los documentos de salida (consulte el apartado [Plantillas y fragmentos de diseño](#)³⁶⁴ para obtener más información).

Otro aspecto importante es con qué forma se crea un nodo en el diseño. En la [vista previa HTML](#)⁴¹ puede observar que todos los nodos incluidos en el diseño se enviaron al documento de salida como cadenas de texto. Sin embargo, los nodos también se pueden representar en forma de tabla o de cuadro combinado, por ejemplo. En este apartado, especificó como formato de salida el formato cadena de texto porque al insertar los nodos seleccionó la opción **Insertar contenido**. En el apartado [Usar condiciones](#)¹⁰¹ aprenderá a crear cuadros combinados a partir de nodos. En el apartado [Usar plantillas globales y el resto de contenidos](#)¹⁰⁹ aprenderá a crear tablas (dinámicas) a partir de nodos.

Guarde el archivo de diseño antes de pasar al apartado siguiente.

3.3 Insertar contenido estático


El contenido estático es el contenido que el usuario introduce/inserta en el diseño directamente (a diferencia del contenido dinámico, que procede del archivo XML de origen). En el diseño SPS puede poner una gran variedad de componentes estáticos. En esta parte del tutorial aprenderá a insertar estos componentes estáticos:

- [Imágenes](#) ⁸³
- [Líneas horizontales](#) ⁸⁵
- [Texto](#) ⁸⁵

Insertar imágenes estáticas


La imagen estática que vamos a insertar está en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵: C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart\NewsItems.BMP. El objetivo es usar esta imagen como cabecera del documento. Para insertar esta imagen como cabecera del documento:

1. Ponga el cursor entre las etiquetas de inicio de los elementos `newsitems` y `newsitem` (*imagen siguiente*).



Observe que el cursor está dentro del elemento `newsitems` pero fuera del elemento `newsitem`. Por tanto, en el documento de salida la imagen se incluirá una sola vez, al principio del procesamiento del elemento `newsitems` (porque en el esquema solamente se define un elemento `newsitems`).

2. Haga clic con el botón derecho y seleccione el comando [Insertar | Imagen](#) ¹⁰⁸⁰. Aparece el cuadro de diálogo "Insertar imagen" (*imagen siguiente*).



3. En la pestaña *Estática*, marque la casilla *Ruta de acceso absoluta* y haga clic en el botón **Examinar**. Busque el archivo `NewsItems.BMP` y selecciónelo.
4. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

La vista previa HTML del documento tendría este aspecto:



Insertar líneas horizontales

Vamos a insertar dos líneas horizontales. Inserte la primera línea horizontal entre la cabecera y el cuerpo del documento:

1. Ponga el cursor justo después de la imagen estática que acaba de insertar.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione el comando [Insertar | Línea horizontal](#)¹⁰⁸³. Se inserta una línea horizontal.

Defina estas propiedades para la línea horizontal:

1. Seleccione la línea en la [vista](#)³⁸ [Diseño](#)³⁸. En la ventana [Propiedades](#)⁶² seleccione el componente `línea` (en la columna **Propiedades para**) y después seleccione el grupo de propiedades `HTML`.
2. Asigne las propiedades `color` y `size` para la línea.
3. Seleccione la línea en la [vista](#)³⁸ [Diseño](#)³⁸. En la ventana [Estilos](#)⁶¹ seleccione el componente `línea` (en la columna **Estilos para**) y después seleccione el grupo de propiedades `cuadro`.
4. Defina una propiedad `margin | bottom` con el valor `12pt`.
5. Mire el resultado en la [vista previa](#)⁴¹ [HTML](#)⁴¹.

Ahora inserte la segunda línea horizontal al final de cada elemento `newsitem`. Es decir, ponga el cursor justo después de la etiqueta de cierre del elemento `newsitem`. Puede cambiar el grosor de la línea cambiando el valor de la propiedad `size` (en la ventana [Propiedades](#) seleccione la propiedad `HTML | size` con valor `3`, por ejemplo).


Insertar texto estático

Observe que ya insertó texto estático en el diseño. Cuando pulsó la tecla **Entrar** para crear líneas nuevas (en el apartado anterior [Insertar contenido dinámico](#)⁷⁶), se añadieron espacios en blanco (texto estático) en el diseño. En el siguiente paso añadiremos unos cuantos caracteres de texto estático.


Por ahora el diseño SPS tiene este aspecto en la vista previa HTML:



Observe que en el resultado del elemento `dateline` el contenido del elemento `date` y los atributos `place/@city` y `place/@country` aparecen uno junto al otro sin espacios. Podemos añadir los espacios como texto estático: ponga el cursor después del elemento `date` y escriba dos puntos (:) y un espacio. Ahora escriba una coma y un espacio después del atributo `@city` (*imagen siguiente*).




Esta parte del diseño tendría este aspecto en la vista previa HTML:




Observe los dos puntos, el espacio y la coma que aparecen en el elemento `dateline`. Todos estos caracteres son elementos de texto estático introducidos directamente en el diseño.

Ahora añada un elemento de texto estático nuevo: escriba la cadena de texto "Source: " justo antes de la etiqueta de inicio del elemento `source` (*imagen siguiente*).




Aplicar formato al texto estático

Para aplicar formato al texto estático, seleccione el texto y defina propiedades de estilo local. Por ejemplo, seleccione la cadena de texto "Source:" que acaba de insertar. Observe que en la ventana [Estilos](#) ⁶¹ (imagen siguiente) está seleccionado el componente 1 `texto`. Expanda el grupo de propiedades `fuentes`, seleccione la propiedad `font | style` y después elija el valor `italic` de la lista desplegable.



Ahora el texto estático (es decir, la cadena "Source:") aparece en cursivas en el diseño:



Ahora la vista previa HTML del diseño tiene este aspecto:

Summary of News Items

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower

2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Si le parece que no hay suficiente espacio vertical entre el elemento `source` y la línea horizontal que separa los dos elementos `newsitem`, vuelva a la vista **Diseño** e inserte una línea en blanco entre el elemento `source` y la línea horizontal (pulsando la tecla **Entrar**).

Después guarde el archivo.

En este apartado aprendió a insertar contenido estático y a aplicarle formato. En el apartado siguiente aprenderá más cosas sobre cómo aplicar formato a los componentes del diseño con ayuda de principios y propiedades CSS.

3.4 Aplicar formato al contenido

StyleVision ofrece un [mecanismo de aplicación de estilos](#)⁴⁹⁰, potente y a la vez flexible basado en CSS. Este mecanismo de aplicación de estilos tiene estas características:


- Es posible definir reglas de estilo CSS tanto para componentes en bloque como para componentes inline.
- Los [formatos predefinidos](#)⁴⁷⁵ son componentes de bloque que tienen estilos propios y que se pueden usar como contenedores para grupos de componentes que deben tratarse como un solo bloque. Los estilos inherentes de dichos formatos predefinidos se pueden reemplazar con estilos definidos localmente en cada componente. Este mecanismo es similar al principio de estilos en cascada de CSS.
- Es posible declarar atributos de clase en los componentes del diseño y usar la clase como selector de reglas de estilo [externas](#)⁴⁹¹ o [globales](#)⁴⁹⁵.
- Puede especificar estilos en tres niveles. Estos niveles son, en orden ascendente de prioridad: (i) reglas de estilo de [hojas de estilos externas](#)⁴⁹¹, (ii) [reglas de estilo globales](#)⁴⁹⁵ y (iii) [reglas de estilo locales](#)⁴⁹⁸. No obstante, tenga en cuenta que ciertos tipos de selectores de las reglas de estilo externas y globales (como los selectores basados en nombres `h1`, `a`, `img`, etc.) solamente se aplican en la vista **Authentic** y en el formato de salida HTML, no en RTF, PDF ni Word 2007+. Las reglas que tienen selectores de clase se aplican a formatos de salida HTML, RTF, PDF y Word 2007+.

En este apartado aprenderá a:

- [Asignar formatos predefinidos](#)⁸⁹
- [Asignar un atributo de clase a un componente](#)⁹⁰
- [Definir estilos en una hoja de estilos CSS externa](#)⁹¹ y añadir esta hoja de estilos al Repositorio de estilos del diseño SPS
- [Definir reglas de estilo globales](#)⁹²
- Definir [estilos locales para un grupo de componentes de diseño](#)⁹⁴
- Definir [estilos locales para un solo componente](#)⁹⁴

Asignar formatos predefinidos


Podemos asignar un [formato predefinido](#)⁴⁷⁵ a un componente para darle el estilo inherente del [formato predefinido](#)⁴⁷⁵. En la vista **Diseño** seleccione el elemento `headline` y después seleccione el comando de menú **Incluir en | Párrafo especial | Título de tercer nivel (h3)** (o utilice el cuadro combinado **Formatos predefinidos** de la barra de herramientas). Las etiquetas de formato predefinido se crean alrededor del elemento `headline` (*imagen siguiente*).



Observe cómo cambian las propiedades `font` del contenido y que se añade espacio vertical antes y después del formato predefinido. Estos valores son inherentes al formato predefinido `h3` (título de tercer nivel).

También puede usar formatos predefinidos para agrupar componentes de diseño y aplicarles formato en bloque o asignarles propiedades inline a todo el grupo de componentes. El formato predefinido más práctico en este caso es el formato `div`, que crea un bloque sin espacios adicionales. En el diseño SPS asigne el formato

predefinido `div` (contenedor genérico de bloque) a los nodos `newsitem`, `dateline`, `synopsis` y `source` (imagen siguiente). Observe que el texto estático "Source: " también se incluye en el componente `div` que incluye al elemento `source` y que todo el elemento `newsitem` está incluido en un componente `div`.




Bien, ya terminó de agrupar componentes en bloques `div`. [Más adelante](#)⁹⁴ aprenderá a asignar estilos a estos bloques de componentes.

Asignar atributos de clase a componentes

El mecanismo de StyleVision permite definir una regla de estilo para una clase de componentes. Por ejemplo, puede definir un conjunto de propiedades comunes para todos los encabezados (por ejemplo, una familia de fuentes y un color concretos). Para ello es necesario dos cosas: (i) asignar los componentes que deben tener un conjunto de propiedades comunes a una clase y (ii) definir las propiedades de estilo de dicha clase.

En la vista **Diseño** seleccione la etiqueta `h3`. En la ventana Estilos seleccione **1 párrafo** (para seleccionar el formato predefinido) y el grupo de propiedades `generales`. Expanda el grupo de propiedades `generales` y después haga doble clic en el campo *Valor* de la propiedad `class` y escriba el texto `encabezado` en el campo de valor.



Esta instancia concreta del formato predefinido `h3` tiene asignada una clase llamada `encabezado`. Cuando defina propiedades de estilo para la clase `encabezado` (estilos de una hoja de estilos externa o estilos SPS globales), estas propiedades se aplicarán a todos los componentes del diseño SPS que sean de clase `encabezado`.

Agregar una hoja de estilos CSS externa al repositorio de estilos

Las reglas de estilo de hojas de estilos CSS externas se pueden aplicar a componentes del diseño SPS. Sin embargo, antes es necesario añadir las hojas de estilos externas al repositorio de estilos. De lo contrario no podremos aplicar sus reglas a los componentes de nuestro diseño. En la ventana [Repositorio de estilos](#)⁵⁸ (de la vista **Diseño**):

1. Seleccione la entrada **Externos**.
2. Haga clic en el botón **Agregar** de la barra de herramientas de la ventana [Repositorio de estilos](#)⁵⁸. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir".
3. Busque el archivo `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\QuickStart\QuickStart.css`, que está en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, y haga clic en **Abrir**.

La hoja de estilos se añade al repositorio de estilos y contiene, entre otras, estas reglas:

```
.encabezado {
    font-family: "Arial", sans-serif;
    font-weight: bold;
}
```

```
        color: red;
    }

    h3    {
        font-size: 12pt;
    }
```

Las reglas de estilo para la clase `encabezado` y el elemento `h3` se agrupan y generan este resultado HTML para el elemento `headline`.

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower

2006-04-01: Boston, USA


Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Definir reglas de estilo globales

El mecanismo de StyleVision permite definir [reglas de estilo globales](#)⁴⁹⁵ para todo el diseño SPS mediante el uso de selectores CSS. Las reglas se definen en la ventana [Repositorio de estilos](#)⁵⁸ directamente. Para crear una regla de estilo global para la clase `header`:

1. En la ventana [Repositorio de estilos](#)³⁸ de la [vista Diseño](#)³⁸ seleccione la entrada `globales`.
2. Haga clic en el botón **Agregar** de la barra de herramientas de la ventana. Se crea una regla vacía para el selector comodín (*), que aparece resaltado.
3. Escriba `.encabezado` en lugar del selector comodín.
4. Expanda el grupo de propiedades `color` y seleccione el valor `green` en la lista desplegable (*imagen siguiente*).



Si una regla de estilo global define una propiedad que también está definida en la hoja de estilos externa (en este caso la propiedad `color`), el valor de la propiedad de la regla global tiene prioridad sobre la de la hoja de estilos externa. En la vista previa HTML puede ver que el contenido del titular aparece ahora en color verde. Las demás definiciones de propiedad de la hoja de estilos (las que no fueron reemplazadas por propiedades de la regla de estilo global) se conservan: `font-family` y `font-weight`.

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower

2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Nota: puesto que la regla de estilo global usa el selector de clase, esta regla también se aplica a formatos de salida RTF, PDF y Word 2007+ además de a la vista **Authentic** y a formatos de salida HTML.

Definir de una vez estilos locales para varios componentes

El mecanismo de StyleVision permite definir estilos locales para varios componentes de una sola vez. En el diseño puede especificar que el contenido de texto de los elementos `newsitem` tenga la fuente `Arial`. Para ello haga clic en el componente `div` que rodea al elemento `newsitem` y en la ventana [Estilos](#)⁶¹, en la columna **Estilos para:**, seleccione **1 párrafo**. Después en el grupo de propiedades `fuentes`, asigne el valor `Arial` a la propiedad `font-family`. Esta propiedad será heredada por los cinco formatos predefinidos descendientes.

Ahora, en la vista **Diseño**, seleccione los tres componentes `div` que rodean a los nodos `dateline`, `synopsis` y `source` (mantenga pulsada la tecla **Mayús** mientras hace clic en los componentes `div`). En la ventana [Estilos](#)⁶¹ seleccione la entrada **3 párrafos** y después, en el grupo de propiedades `fuentes`, asigne el valor `10pt` a la propiedad `font-size`. (El componente `h3` no se seleccionó porque ya tiene una propiedad `font-size` con valor `12pt`.)

Por último, en la vista **Diseño**, seleccione el componente `div` que rodea al elemento `dateline`. En la columna **Estilos para:** de la ventana [Estilos](#)⁶¹ seleccione **1 párrafo**. En el grupo de propiedades `fuentes`, asigne el valor `bold` a la propiedad `font-weight` y el valor `italic` a la propiedad `font-style`. En el grupo de propiedades `color`, asigne el valor `gray` a la propiedad `color`. Este sería el formato de salida del elemento `dateline`.



Observe que el estilo definido para el componente `div` también se aplicó al texto estático que está dentro del componente `div` (es decir, a los dos puntos y a la coma).

Definir estilos locales para un componente

Los estilos locales definidos para un componente sustituyen a los demás estilos definidos en niveles superiores del SPS para dicho componente. Veamos un ejemplo: en la vista **Diseño** seleccione el elemento `headline` y asígnele el color `navy` (propiedad `color` del grupo de propiedades `color` de la ventana [Estilos](#)). La propiedad definida localmente (`color:navy`) reemplaza al estilo global definido para la clase `.encabezado` (`color:green`).

Seleccione el componente `div` que rodea al elemento `source`. En la ventana [Estilos](#)⁶¹ seleccione **1 párrafo** en la columna **Estilos para:** y después asigne el valor `gray` a la propiedad `color` (del grupo de propiedades `color`). En el grupo de propiedades `fuentes`, asigne el valor `bold` a la propiedad `font-weight`. Estos valores se aplican al texto estático. Recuerde que en el último párrafo asignamos el valor `italic` a la propiedad `font-style` del texto estático "Source: ". Las nuevas propiedades (`font-weight:bold` y `color:gray`) se aplican junto con la propiedad `font-style:italic`.

Ahora, en la vista **Diseño**, seleccione el marcador de posición (`contenido`) del elemento `source`. En la columna **Estilos para:** de la ventana [Estilos](#) seleccione **1 contenido** y asigne el valor `black` a la propiedad `color` (del grupo de propiedades `color`). En el grupo de propiedades `fuentes` asigne el valor `normal` a la propiedad `font-weight`. Las nuevas propiedades se aplican al marcador de posición (`contenido`) del elemento `source` y reemplazan a las propiedades definidas para el componente `div` (*imagen siguiente*).

Últimos retoques al formato

Para terminar de dar formato a esta sección del diseño, seleccione el componente `div` que rodea al elemento `synopsis`. En el cuadro combinado [Formatos predefinidos](#)⁴⁷⁵ de la barra de herramientas seleccione la opción **p (párrafo)**. Esto aplica a todo el bloque los estilos inherentes del elemento HTML `p`. Ahora la vista previa HTML del diseño tiene este aspecto:

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower

2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips; and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Ahora guarde el archivo de diseño.

3.5 Usar cálculos automáticos

Los [cálculos automáticos](#)³⁹³ son un potente mecanismo que permite obtener información adicional sobre los datos XML disponibles. En este apartado del tutorial añadirá dos datos al diseño: el número total de noticias (elementos `newsitem`) y el período de tiempo cubierto por las noticias del documento XML. Estos datos no están disponibles en el documento XML explícitamente pero se pueden calcular o manipular a partir de los datos disponibles.


Contar los nodos `newsitem`

Para calcular cuántas noticias hay en el documento XML (cuántos elementos `newsitem` hay):


1. Primero debe crear espacio suficiente para una línea de texto estático. En esta línea insertaremos también el cálculo automático. Utilice la tecla **Entrar** para añadir líneas nuevas e inserte una línea horizontal bajo el espacio recién creado (*imagen siguiente*).



2. Escriba el texto estático "Total number of news items:" (*número total de noticias*) tal y como muestra la imagen anterior.
3. Aplique el estilo local que prefiera al texto estático. Para ello siga las instrucciones del apartado anterior [Aplicar formato al contenido](#)⁹⁴.
4. Ponga el cursor justo después de los dos puntos y seleccione el comando **Insertar | Cálculo automático | Valor**. Se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁶⁵ (*imagen siguiente*). Si lo prefiere, también puede hacer clic con el botón derecho y seleccionar el mismo comando en el menú contextual.



5. En el panel donde aparece el árbol del esquema observe que el nodo de contexto es `newsitems`, el cual aparece resaltado. Ahora escriba la expresión `count(newsitem)` en el recuadro superior del diálogo o genere la expresión usando los dos paneles de ayuda situados a la derecha. Por ejemplo, haga doble clic en la función `count` (situada en el grupo de funciones **secuencia**) para insertarla en el recuadro superior. Después ponga el cursor dentro del paréntesis de la función y haga doble clic en el nodo `newsitem` del árbol del esquema. Para ver qué resultado devuelve la expresión, haga clic en el botón **Evaluador**. El resultado de la evaluación aparece en el panel *Resultados*, situado en la parte inferior derecha (*imagen siguiente*). Para más información sobre cómo usar este cuadro de diálogo, consulte el apartado [Editar expresiones XPath](#)⁹⁸⁵.



6. Para terminar haga clic en **Aceptar** y el cálculo automático se inserta en la posición del cursor (*imagen siguiente*).
7. Ahora aplique el formato que prefiera al cálculo automático usando [estilos locales](#) ⁹⁴.

Sección inicial del documento [Editar las propiedades...](#) [Agregar encabezado o pie...](#)


  

Summary of News Items

Total number of news items: =(Cálculo automático)

Ahora la vista previa HTML del diseño tiene este aspecto:




Ver el período de tiempo cubierto por las noticias

El período de tiempo total cubierto por todas las noticias se puede calcular si obtenemos la fecha de la noticia más antigua y la fecha de la noticia más reciente. Para ello podemos usar las expresiones XPath que aparecen más abajo. La primera expresión XPath da como resultado el contenido del nodo `date`. La segunda expresión genera los valores de mes (`month`) y año (`year`) del nodo `date`. Puede usar una de estas dos expresiones:

- `concat(min(//date), ' to ', max(//date)).`
- `concat(month-from-date(min(//date)), '/', year-from-date(min(//date)), ' to ', month-from-date(max(//date)), '/', year-from-date(max(//date)))`

En la vista **Diseño** inserte el texto estático y el cálculo automático tal y como muestra la imagen siguiente. Después aplique los estilos locales que prefiera.



Ahora la vista previa HTML del diseño tiene este aspecto:



No olvide guardar el archivo de diseño.

3.6 Usar condiciones

Si abre el archivo `QuickStart.xml`, observará que cada elemento `newsitem` tiene un elemento secundario llamado `metainfo`, que a su vez contiene elementos secundarios llamados `relevance`. En el diseño SPS puede crear un cuadro combinado que tenga una lista desplegable con los valores de uno de los elementos `relevance`. Cuando el usuario de la vista **Authentic** seleccione una opción (un valor) de la lista desplegable del cuadro combinado, dicho valor se podrá enviar a un nodo del documento XML. Además podemos usar una condición para probar cuál es el valor seleccionado por el usuario (buscando dicho nodo) y aportar el procesamiento adecuado (opción de presentación) para cada valor seleccionado por el usuario.

En este apartado del tutorial aprenderá a crear una plantilla condicional que muestre solamente las noticias (los elementos `newsitem`) cuyo elemento `relevance` coincida con la opción seleccionada por el usuario.


El proceso sería el siguiente:

1. Se crea un cuadro combinado donde el usuario de la vista **Authentic** puede seleccionar el valor del nodo `byrelevance`. Los valores de la lista desplegable del cuadro combinado se obtienen con ayuda de una expresión XPath, que compila dinámicamente los valores del nodo `relevance`.
2. Se inserta una condición alrededor del elemento `newsitem`. Esta condición selecciona todos los elementos `newsitem` que tengan un elemento `relevance` cuyo contenido coincida con el contenido del nodo `byrelevance`. El contenido rodeado por la rama de una condición se conoce como *plantilla condicional*.
3. Dentro de la plantilla condicional, se enumeran todos los nodos `relevance` del elemento `newsitem`.
4. Se resalta el elemento `relevance` (en la lista de elementos `relevance`) que coincide con el elemento `byrelevance`. Para ello se crea una condición que permita seleccionar dichos elementos `relevance` y después se aplica formato especial a la plantilla condicional.
5. En la condición para el elemento `newsitem`, se inserta una rama que selecciona todos los elementos `newsitem`.

Primer paso: crear el cuadro combinado para seleccionar los diferentes valores del nodo


En el documento XML el nodo que contiene las opciones que el usuario puede seleccionar es el nodo `/presswatch/selection/byrelevance`. Este es el nodo a partir del cual crearemos el cuadro combinado. Esto se hace así:

1. Inserte el texto estático "Select by relevance: " (seleccionar por relevancia) justo después del segundo [cálculo automático](#)⁹⁶ (imagen siguiente).




Total number of news items: =(Cálculo automático)
Period covered by news items: =(Cálculo automático)
Select by relevance:


2. Arrastre el nodo `byrelevance` desde la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹ (imagen siguiente) y suéltelo justo después del texto estático que escribió en el paso anterior.




3. En el menú contextual que aparece seleccione el comando **Crear cuadro combinado**. Se abre el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado":



4. Seleccione el botón de opción *Utilizar expresión XPath* y después la opción *Utilizar la misma XPath para los valores XML y las entradas visibles*. En el cuadro de edición *XPath para los valores XML y entradas visibles* escriba esta expresión XPath: `distinct-values(//relevance)`. Esta expresión XPath selecciona los valores únicos de todos los elementos `relevance` del documento XML.
5. Para terminar haga clic en **Aceptar**. El cuadro combinado se inserta y el diseño tiene este aspecto:




6. Cambie a la [vista](#) ⁴⁰ **Authentic** ⁴⁰. Haga clic en la flecha del cuadro combinado y observe que la lista desplegable contiene los valores únicos de todos los nodos `relevance` (*imagen siguiente*). Compare la lista con el documento XML. Se trata de una lista dinámica que crecerá a medida que se añadan nuevos valores a los elementos `relevance` del documento XML.




Segundo paso: insertar una condición para mostrar las noticias de la relevancia seleccionada

La condición selecciona los elementos `newsitem` cuyo elemento `metainfo/relevance` tenga el mismo valor que el valor seleccionado por el usuario (y enviado al elemento `/presswatch/selection/byrelevance`). Siga estos pasos para insertar la condición:

1. Seleccione el contenido de la parte `newsitem` del diseño que debe formar parte de la condición (*imagen siguiente*).



2. Seleccione el comando de menú (o el comando del menú contextual) **Incluir en | Condición**¹¹⁰³. Se abre el cuadro de diálogo **Editar expresión XPath**⁹⁸⁵.
3. Introduzca la expresión `metainfo/relevance=/presswatch/selection/byrelevance`. Esta expresión devuelve el resultado `true` si el valor del descendiente `metainfo/relevance` del elemento `newsitem` actual coincide con el valor del elemento `/presswatch/selection/byrelevance` (el valor seleccionado por el usuario).
4. Haga clic en **Aceptar**. La condición se crea alrededor del contenido del elemento `newsitem` (*imagen siguiente*).




Observe que en esta condición solamente hay una rama. El documento de salida incluirá solamente las noticias (elementos `newsitem`) para las cuales la condición obtenga el resultado `true`. Por tanto, en este caso la condición funciona como un filtro. Más adelante aprenderá a añadir otra rama a la condición.

Insertar una lista a partir del nodo `relevance`

Para mostrar los nodos `relevance` de cada elemento `newsitem`, siga estas instrucciones:

1. Cree un poco de espacio vertical debajo del componente `div` que rodea al elemento `source` y también dentro de la etiqueta final de la plantilla condicional.
2. Escriba el texto estático "Relevance:" (*Relevancia*) y cree a su alrededor un formato predefinido `div` (resalte el texto estático e inserte el formato predefinido).
3. Arrastre el elemento `relevance` desde el nodo **Elementos raíz** de la ventana [Estructura del esugema](#)⁵¹ y suéltelo en el diseño, justo debajo del texto estático `Relevance:`.
4. En el menú contextual que aparece al soltar el nodo en el diseño seleccione la opción **Numeración y viñetas** para crear una lista a partir del nodo. Después seleccione el formato de lista que desea usar.
5. Aplique el formato y el estilo que prefiera al contenido de la lista. Cuando termine, el diseño debería tener este aspecto:




Ahora, en la vista **Authentic**, compruebe qué ocurre si selecciona diferentes valores de `relevance`. Use el cuadro combinado para seleccionar los valores.


Poner el elemento `relevance` seleccionado en negrita

Algunos elementos `newsitem` tienen más de un elemento `relevance`. En estos casos podemos optimizar el diseño para resaltar el elemento `relevance` que coincide con la opción seleccionada por el usuario.

1. Seleccione el elemento `relevance` en la vista **Diseño**.
2. Inserte una condición formada por la expresión XPath `./=presswatch/selection/byrelevance`. Esto crea una condición con una sola rama (*imagen siguiente*) que selecciona los elementos `relevance` que coinciden con el elemento `byrelevance`.



3. Seleccione el marcador de posición (`contenido`) y asígnele el formato local `bold` (en la ventana Estilos, en el grupo de propiedades `fuentes`) y el formato local `background-color:yellow` (en el grupo `color`).
4. Haga clic con el botón derecho en la condición y seleccione **Copiar rama** en el menú contextual.
5. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵. Marque la casilla *Otherwise* que aparece en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.
6. Haga clic en **Aceptar** y se crea la nueva rama (*Otherwise*). Esta rama de la condición selecciona todos los elementos `relevance` que no coinciden con el elemento `byrelevance`.



7. Observe que el contenido de la rama `Otherwise` es una copia de la primera rama, pero el marcador de posición `(contenido)` aparece en negrita y el color de fondo es amarillo. Quite este formato del marcador de posición `(contenido)`.

Llegados a este punto, el diseño contiene una condición con dos ramas (cada una con su plantilla condicional) que lleva a cabo esta prueba en todos los elementos `relevance` del documento XML:


- Si el contenido del elemento `relevance` es idéntico al contenido del elemento `/presswatch/selection/byrelevance`, entonces el contenido de `relevance` aparece en negrita y con color de fondo amarillo.
- De lo contrario (`otherwise`), el contenido de `relevance` aparece con el formato normal.

Pruebe un poco estas condiciones en la vista **Authentic**.

Modificar el cuadro combinado e insertar otra rama condicional

En el cuadro combinado donde el usuario de la vista **Authentic** selecciona un valor de `byrelevance`, no hay ninguna opción que permita seleccionar todos los elementos `newsitem`. Para incluir esta opción:

1. Seleccione el cuadro combinado en la vista **Diseño**.
2. En la ventana Propiedades expanda el grupo de propiedades `cuadro combinado` y haga clic en el botón **Editar** de la propiedad Valores de entrada del cuadro combinado.
3. Aparece el cuadro de diálogo [Editar el cuadro combinado](#)²⁸⁵. Cambie la expresión XPath `distinct-values(//relevance)` por la expresión `distinct-values(//relevance), 'All'`. Esta expresión añade la cadena `All` a la secuencia de elementos que devuelve la expresión XPath.
4. Mire otra vez la lista desplegable del cuadro combinado en la vista **Authentic** (*imagen siguiente*).



A partir de ahora si el usuario selecciona la opción **All**, este valor (All) se envía al nodo `/presswatch/selection/byrelevance`. La idea es que cuando el nodo `byrelevance` contenga el valor All, el documento de salida muestre todas las noticias (todos los elementos `newsitem`).

La condición que muestra la plantilla `newsitem` tiene una sola rama con la expresión `metainfo/relevance=/presswatch/selection/byrelevance`. Como ningún nodo `metainfo/relevance` tiene el valor All, el documento de salida no mostrará ninguna noticia cuando All sea el valor del nodo `byrelevance`. Lo que tenemos que hacer ahora es crear otra rama para la condición. Esta nueva rama buscará un valor de All. Al crear una plantilla `newsitem` dentro de esta rama, conseguiremos ver todas las noticias si la prueba da `true` como resultado. Para ello:

1. Seleccione la condición `newsitem` en la vista **Diseño**.
2. Haga clic con el botón derecho en la condición y seleccione **Copiar rama** en el menú contextual.
3. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#).⁹⁸⁵ Introduzca la expresión `/presswatch/selection/byrelevance='All'`.
4. Haga clic en **Aceptar** y se crea la rama nueva.

El contenido de esta nueva rama es una plantilla de la primera rama. Lo que hace la nueva rama es generar la plantilla de las noticias si el usuario selecciona la opción **All** en el cuadro combinado.

Ahora no olvide guardar el archivo de diseño.

3.7 Usar plantillas globales

Las [plantillas globales](#) ³² sirven para especificar el procesamiento de un elemento de forma global. Esto permite utilizar las reglas de la plantilla global (definidas en una posición) en varias posiciones de la hoja de estilos. Puede usar las plantillas globales de dos formas distintas:

- Puede copiar las reglas de la plantilla global en la plantilla local.
- Una plantilla local (de la plantilla principal) puede enviar el procesamiento de ese nodo a la plantilla global. Una vez ejecutada la plantilla global, el procesamiento continua en la plantilla principal. En este caso diríamos que se invoca a la plantilla global o que la plantilla global se utiliza desde la plantilla principal.


StyleVision ofrece dos mecanismos para invocar a una plantilla global desde la plantilla principal:

- Una plantilla local puede hacer referencia a una plantilla global.
- Una instrucción (`resto de contenido`) de la plantilla principal puede aplicar plantillas a los elementos descendientes del elemento actual (es decir, al resto de contenidos del elemento actual). Si una plantilla global existe para uno de los elementos descendientes, la plantilla global se le aplica a dicho elemento. De lo contrario, se aplica la plantilla integrada. La plantilla integrada procesa los elementos secundarios y presenta el contenido de texto de los elementos. Como resultado, se presenta el contenido de texto de todos los elementos descendientes. No olvide que el resultado **no incluye** el valor de los atributos.

En este apartado del tutorial aprenderá a crear un diseño para la plantilla de los miembros del equipo de la redacción usando la instrucción `resto de contenido` y una plantilla global para el [elemento global](#) ³² `member`.


Insertar la instrucción `resto de contenido`

En la imagen siguiente aparece la estructura general del esquema.



El elemento de documento `presswatch` tiene tres secundarios: (i) `selection`, (ii) `newsitems` y (iii) `team`. La plantilla principal creada en los apartados anteriores procesa el elemento `/presswatch`. Dentro del elemento `presswatch` solamente se procesa el elemento `newsitems`. Los elementos `selection` y `team` no se procesan dentro del elemento `presswatch` (aunque `selection` se procesó dentro del elemento `newsitems`). Por tanto, si introducimos la instrucción `resto de contenido` dentro de `presswatch`, también se procesarán los elementos `selection` y `team`.

Inserte la instrucción `resto de contenido` en el diseño: ponga el cursor entre las etiquetas finales de los elementos `newsitems` y `presswatch` y seleccione el comando de menú (o el comando del menú contextual) [Insertar | Resto de contenido](#)¹⁰⁷³. Se inserta el marcador de posición (`resto de contenido`) en la posición del cursor (*imagen siguiente*).



Si abre la vista previa HTML podrá ver esta cadena de texto:

```
AllAndrewBentincka.bentinck@nanonull.comNadiaEdwardsn.edwar
```


Esta cadena es el resultado que se obtiene al aplicar las plantillas integradas a los elementos `selection` y `team`. La plantilla integrada para elementos procesa los elementos secundarios. La plantilla integrada para nodos de texto genera el texto del nodo de texto. Al combinar estas dos plantillas integradas obtenemos el contenido de texto de todos los nodos descendientes de los elementos `selection` y `team`. El texto `All` viene de `selection/byrelevance` y aparece antes del texto de salida de los nodos `first`, `last`, `email`,

descendientes del nodo `team/member`, en el orden en el que aparecen en el documento XML. Observe que el atributo `id` del elemento `member` no se incluye en el resultado (porque es un atributo y, por tanto, no se considera elemento secundario de `member`).


Crear una plantilla global para `selection`

Como no necesitamos incluir el contenido de `selection` en el resultado, crearemos una plantilla global vacía para `selection`, para que su contenido no se procese. Esto se hace de la siguiente manera:

1. Haga clic con el botón derecho en el nodo `selection` en la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹ de la vista **Diseño**.
2. En el menú contextual que aparece seleccione el comando **Convertir en plantilla global o quitarla**. Se crea una plantilla global para el elemento `selection` (*imagen siguiente*).



3. Haga clic en el marcador de posición `(contenido)` de la plantilla global y pulse la tecla **Suprimir** del teclado. El contenido del marcador de posición se elimina.
4. Abra la vista previa HTML y observe que el texto `All` ya no aparece en la línea de texto generada por las plantillas integradas (*imagen siguiente*).




Como la plantilla global para `selection` está vacía, los elementos secundarios de `selection` no se procesan.


Crear una plantilla global para `team/member`

El objetivo es crear una tabla que muestre los datos de los miembros del equipo de control de prensa. Esta tabla se creará en una plantilla global para el elemento `team`. Esto se hace de la siguiente manera:

1. Cree una plantilla global para el elemento `team` (clic con el botón derecho en `team` en la lista **Todos los elementos globales** de la ventana Estructura del esquema y seleccione **Convertir en plantilla global o quitarlo**). Esta será la plantilla global del equipo de control de prensa.
2. Expanda el elemento `team` en la lista **Todos los elementos globales** y arrastre su elemento secundario `member` hasta la plantilla global `team` en el diseño.
3. Al soltar el elemento en la plantilla global `team` del diseño aparece un menú contextual. Seleccione el comando **Crear tabla**. Aparece el cuadro de diálogo "Crear tabla dinámica" (*imagen siguiente*).



4. En el panel *Seleccionar filas o columnas*, anule la selección de @id, department y telephone (*imagen anterior*) y haga clic en **Aceptar**. La tabla dinámica se crea en el diseño.
5. Ponga el cursor en una celda del cuerpo de la tabla y seleccione `tabla` en la columna **Propiedades para:** de la ventana [Propiedades](#)⁶². Después defina las propiedades de tabla que muestra la imagen siguiente.



6. Si quiere puede definir más propiedades en las ventanas Propiedades y Estilos. Por ejemplo, puede dar un color de fondo a la fila de encabezado. Para ello ponga el cursor en la fila de encabezado, seleccione `tfila` en la columna **Estilos para:** de la ventana Estilos y asigne un valor a la propiedad `background-color` (del grupo `color`). También puede editar los encabezados, que son cadenas de texto estático. Para terminar, si el marcador de posición (`contenido`) del elemento `team` aún está en la plantilla global, elimínelo.

Ahora la vista previa HTML del diseño tiene este aspecto:

First	Last	Email
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com

3.8 ¡Eso es todo!

¡Enhorabuena! En este tutorial aprendió los aspectos más importantes del proceso de creación de diseños SPS:

- Cómo [crear la estructura](#)⁷⁶ del documento ([plantilla principal](#)⁷⁶ y [plantillas globales](#)¹⁰⁹).
- Cómo insertar contenido [dinámico](#)⁷⁶ y [estático](#)⁸³ en el diseño usando diferentes componentes SPS dinámicos y estáticos.
- Cómo usar [estilos CSS](#)⁷⁶ de [hojas de estilos externas](#)⁹¹, de [reglas de estilo globales](#)⁹² y de [reglas de estilo locales](#)⁹⁴.
- Cómo usar [cálculos automáticos](#)⁹⁶ para derivar información adicional de los datos XML disponibles.
- Cómo usar [condiciones](#)¹⁰¹ para filtrar datos XML y obtener resultados diferentes dependiendo de los valores de los datos XML.
- Cómo usar [plantillas globales](#)¹¹¹ y la instrucción [resto de contenido](#)¹⁰⁹.

Para más información sobre estas funciones y características, consulte el apartado correspondiente de estas cinco grandes secciones:

- [Archivo SPS: contenido](#)¹⁴⁰
- [Archivo SPS: estructura](#)³¹⁰
- [Archivo SPS: características avanzadas](#)³⁹²
- [Archivo SPS: presentación](#)⁴⁷⁴
- [Archivo SPS: funciones adicionales](#)⁵⁶⁸

Estas secciones también describen muchas otras características de StyleVision que no aparecen en el tutorial de introducción rápida.

¿Qué hacer con el diseño SPS?

Cuando termine de diseñarlo, podrá usar el archivo SPS de varias maneras:

- Para editar documentos XML en la vista **Authentic** de XMLSpy o de Authentic Desktop. (Las ediciones Enterprise y Professional contienen una pestaña de vista previa **Authentic**, a la que le faltan algunas características, como los ayudantes de entrada y los iconos de estado del texto.) Estos dos productos ofrecen una vista **Authentic** completamente funcional, donde puede probar las características de los ayudantes de entrada. Para editar el archivo `QuickStart.xml` en la vista **Authentic** de XMLSpy o de Authentic Desktop, asigne el archivo XML al diseño `MiTutorial.sps` y cambie a la vista **Authentic**.
- Puede generar hojas de estilos XSLT para transformar el archivo XML en documentos HTML, RTF y PDF y texto. Las hojas de estilos XSLT se generan con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸ o desde [StyleVision Server](#). Pruebe a generar hojas de estilos XSLT a partir del diseño `MiTutorial.sps` y después use las hojas de estilos para transformar el archivo XML `QuickStart.xml`.

4 Resumen de características

Objetivos

Los documentos SPS creados con StyleVision tienen dos usos principales:

- Controlar la presentación de documentos XML en la vista **Authentic** y habilitar la entrada de datos en documentos XML o BD desde la interfaz de la vista **Authentic**.
- Generar hojas de estilos XSLT para formatos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+.

De este modo puede usar los diseños SPS para habilitar la edición de documentos XML y generar documentos de salida en formato HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+ a partir del documento XML editado. Además, las hojas de estilos XSLT generadas se pueden usar para transformar otros documentos XML basados en el mismo esquema que el archivo SPS.

Pasos para crear un archivo SPS

A continuación resumimos los pasos necesarios para crear un archivo SPS nuevo.

1. [Asigne un esquema](#)⁵¹ al archivo SPS vacío recién creado. El esquema puede ser: (i) un archivo de esquema (DTD o esquema XML); (ii) un esquema XML generado a partir de una BD (*solo en las ediciones Enterprise y Professional*); (iii) un esquema basado en una taxonomía XBRL (*solo en la edición Enterprise*); (iv) un esquema definido por el usuario (creado directamente en StyleVision). El esquema se asigna en la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸. Si quiere, puede añadir más esquemas (desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸) para poder trabajar con nodos de varios documentos XML a la vez. Si lo prefiere, también puede crear un SPS nuevo con un esquema directamente (con el comando **Archivo | Nuevo**).
2. [Asigne un archivo XML de trabajo](#)⁵¹ al archivo SPS. El [archivo XML de trabajo](#)³¹ aporta los datos XML procesados por el SPS a la hora de generar la vista previa de Authentic y de los documentos de salida. El [archivo XML de trabajo](#)³¹ se asigna en la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸ y permite obtener una vista previa de los resultados en StyleVision. Si quiere, puede asignar [archivos XML de trabajo](#)³¹ para los esquemas adicionales (desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸) para tener varias vistas previas.
3. [Seleccione la versión XSLT que desea usar](#)¹¹⁹. Para poder generar resultados en texto, la versión XSLT debe ser XSLT 2.0 o XSLT 3.0.
4. Seleccione la [opción de compatibilidad de Internet Explorer](#)¹²⁰ que concuerde con la versión de IE instalada en su equipo.
5. El documento SPS se diseña en la [vista](#)³⁸ **Diseño**³⁸ gracias a los diferentes componentes de diseño. El [proceso de diseño](#)¹¹⁸ consiste en crear la estructura del documento y definir [propiedades de presentación](#)⁴⁷⁴. Si quiere [imprimir los resultados](#)⁵²⁰, también puede especificar [propiedades de formato de impresión](#)⁵²⁰.
6. Pruebe los resultados en la vista Authentic y la vista previa de los resultados. Si necesita hacer cambios en el diseño, hágalos y vuelva a probar el resultado del archivo SPS.
7. Si los necesita, [genere](#)¹²⁵ [archivos XSLT y archivos de salida](#)¹²⁵.
8. También puede asignar un archivo de plantilla XML. Este [archivo de plantilla XML](#)¹¹⁷ ofrece datos de partida para un documento XML nuevo que se puede editar en la vista **Authentic** gracias al SPS.
9. El archivo SPS [se implementa y se distribuye](#)¹²² entre los usuarios de la vista **Authentic**.

4.1 Archivos SPS y fuentes de datos

Crear un archivo SPS nuevo

Para crear un documento SPS nuevo seleccione una opción del comando [Archivo | Nuevo \(Ctrl+N\)](#)¹⁰¹⁷ o haga clic en el icono **Diseño nuevo**  de la barra de herramientas [Estándar](#)¹⁰¹⁵. Se crea un documento SPS nuevo y se abre en la vista **Diseño**. El documento nuevo recibe el nombre provisional `SPS1.sps`, `SPS2.sps`, etc. dependiendo de la posición del archivo SPS en la secuencia de documentos creados desde que se inició la aplicación.

Después de crear el documento SPS nuevo es necesario asignarle archivos fuente.

Asignar archivos fuente al diseño SPS

A los diseños SPS se les puede asignar tres tipos de archivos fuente:

- [Esquemas fuente](#)¹¹⁶
- [Archivos XML de trabajo](#)¹¹⁶
- [Archivos de plantilla XML](#)¹¹⁷

Estas asignaciones de archivos fuente se hacen en la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸ y las instrucciones sobre cómo hacerlo están en el apartado [Vista general del diseño](#)⁴⁸ de esta documentación. A continuación enumeramos los aspectos más importantes de cada tipo de archivo fuente.

Esquemas fuente

Para poder crear la estructura del archivo SPS es necesario asignarle un esquema fuente como mínimo. Además puede asignarle otros esquemas fuente adicionales, lo cual permite trabajar con nodos de otros documentos XML e incluirlos en el SPS. Los esquemas fuente se asignan desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸. El esquema puede ser un archivo de esquema XML (archivos `.xsd`), un esquema XML generado a partir de un archivo XML, un esquema XML generado a partir de una BD, una DTD, un esquema basado en una taxonomía XBRL o un esquema definido por el usuario. Uno de los esquemas fuente asignados debe definirse como [esquema principal](#)³². El [esquema principal](#)³² desempeña un papel importante porque el [nodo de documento](#)³¹ del [archivo XML de trabajo](#)³¹ asociado al [esquema principal](#)³² se utiliza como punto de partida para la [plantilla principal](#)³³. Por cada esquema puede asignar un [archivo XML de trabajo](#)¹¹⁶ opcional y un [archivo de plantilla XML](#)¹¹⁶ opcional.

Nota: si quiere añadir un espacio de nombres a un archivo SPS o a una hoja de estilos XSLT generada a partir de un SPS, el espacio de nombres debe añadirse al elemento `schema` de nivel superior del esquema XML en el que se basa el SPS.

Archivo XML de trabajo

Cada esquema fuente puede tener asociado un [archivo XML de trabajo](#)³¹. La función del [archivo XML de trabajo](#)³¹ es aportar los datos XML de origen para las vistas previas de resultados de StyleVision y, por tanto, debe ser válido con respecto al esquema al que está asociado. El [archivo XML de trabajo](#)³¹ se asigna desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸.

Archivo de plantilla XML

Cada esquema fuente puede tener asociado un [archivo de plantilla XML](#)³¹. La función del [archivo de plantilla XML](#)³¹ es aportar los datos de partida del documento XML nuevo que se crea cada vez que el archivo SPS se abre en la [vista Authentic](#)²⁷ de un producto de software de Altova que incluya esta vista. El [archivo de plantilla XML](#)³¹ debe ser válido con respecto al esquema al que está asociado y se asigna al SPS desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸.

4.2 Crear el diseño

En el diseño SPS puede especificar:

1. [Qué contenido](#)¹¹⁸ (del documento XML o de la BD) debe incluirse en el resultado. También puede insertar contenido en el SPS directamente para incluirlo en el resultado.
2. [Qué estructura debe tener el resultado](#)¹¹⁸.
3. [Qué propiedades de presentación \(formato\)](#)¹¹⁸ deben aplicarse a cada parte del resultado.

Contenidos del resultado

El contenido del resultado puede proceder de varias fuentes:

1. El documento XML, de la BD o de los documentos XML o las BD, a los que se aplica el archivo SPS. El contenido del [documento XML](#)³² se incluye en el diseño SPS arrastrando los nodos de datos XML desde la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹ y soltándolos en la posición de destino del diseño.
2. Un documento XML externo al que puede acceder la aplicación (es decir, StyleVision o un producto de Altova con la [vista Authentic](#)²⁷).
3. Puede usar la función doc() de XPath 2.0 en un cálculo automático para acceder al contenido de archivos XML externos. Los documentos XML a los que se accede con la función doc() en una expresión XPath no tienen por qué asignarse al diseño SPS mediante asignaciones de [esquemas fuente](#)⁵¹.
4. El propio diseño SPS. Puede insertar texto y otros contenidos (como imágenes y tablas) en el SPS directamente usando el teclado y otras funciones gráficas de StyleVision. Este contenido es independiente del documento XML.
5. Datos (del origen XML) dinámicos manipulados mediante expresiones XPath. Estas manipulaciones se suelen hacer con ayuda de [cálculos automáticos](#)³⁹³.
6. Para los resultados en formato HTML puede generar contenidos con ayuda de [funciones JavaScript](#)⁶²².

Estructura del resultado

En el diseño SPS puede controlar la [estructura del resultado](#)³⁶⁴: (i) mediante el uso de plantillas: la estructura del resultado se especifica en una [plantilla básica](#)³⁶⁴ (la [plantilla principal](#)³⁶⁴ de StyleVision) y puede ser independiente de la estructura del documento XML; (ii) mediante declaraciones: [se declaran reglas de plantilla para varios nodos](#)³⁶⁴ (las [plantillas globales](#)³⁶⁴ de StyleVision) y, por tanto, se genera un resultado que sigue la estructura del documento XML o (iii) una combinación de ambos enfoques. En la vista **Diseño**, puede combinar una [plantilla principal](#)³⁶⁴ con varias [plantillas globales](#)³⁶⁴ para obtener la estructura deseada del documento de salida. Además puede usar [archivos SPS modulares](#)³⁵⁰ y [fragmentos de diseño](#)³⁷⁷ para poder estructurar el archivo SPS con mayor flexibilidad.

Presentación (formato) del resultado

En la vista **Diseño** puede aplicar propiedades de presentación a los componentes del diseño mediante estilos CSS. Los estilos se pueden definir localmente en el componente, para selectores declarados a nivel de documento y para selectores HTML declarados en una hoja de estilos CSS externas. Además puede aplicar a los componentes de diseño ciertos elementos HTML usando [formatos predefinidos](#)⁴⁷⁵. Para más información sobre cómo especificar propiedades de presentación consulte la sección [Archivos SPS: presentación](#)⁴⁷⁴.

4.3 Versiones XSLT y XPath

Un archivo SPS es básicamente una hoja de estilos XSLT y por eso es necesario establecer la versión XSLT de cada archivo SPS: 1.0, 2.0 o 3.0. Para ello haga clic en el icono pertinente de la barra de herramientas:  ,  o  . La opción elegida determinará:

- Cuál de los tres motores XSLT de StyleVision se utiliza para las transformaciones. StyleVision tiene motores XSLT 1.0, XSLT 2.0 y XSLT 3.0.
- Qué características XSLT (1.0, 2.0 o 3.0) están disponibles en la interfaz y están permitidas en el archivo SPS. Por ejemplo, XSLT 3.0 utiliza XPath 3.0, que es un lenguaje mucho más potente que XPath 1.0 (usado en XSLT 1.0) o XPath 2.0 (usado en XSLT 2.0). Además algunas características del SPS, como las tablas de contenido, solamente están disponibles con XSLT 2.0 y XSLT 3.0.

Nota: para poder generar resultados en formato texto la versión XSLT debe ser XSLT 2.0 or XSLT 3.0.

Transformación XSLT

Las transformaciones XSLT de StyleVision se utilizan para (i) generar [vistas de resultados](#)⁴¹ en la interfaz y (ii) [generar y guardar archivos de resultados](#)¹²⁵ (HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+) desde la [interfaz gráfica de la aplicación](#)¹⁰³⁸ y desde [StyleVision Server](#). El motor XSLT utilizado para transformaciones (el motor XSLT 1.0, 2.0 o 3.0 de Altova) corresponde a la versión XSLT seleccionada en el diseño SPS.

Funciones XSLT en la interfaz gráfica

Las funciones propias de cada versión XSLT dependen sobre todo del uso de la versión XPath adecuada (XPath 1.0 para XSLT 1.0, XPath 2.0 para XSLT 2.0 o XPath 3.0 para XSLT 3.0). Las expresiones XPath se usan mucho en StyleVision (sobre todo en características como los [cálculos automáticos](#)³⁹³ y las [plantillas condicionales](#)⁴⁰³) y hay mecanismos de la interfaz que necesitan (y que ayudan a generar) expresiones XPath para funcionar. Las funciones de la versión XPath adecuada aparecen en la interfaz automáticamente dependiendo de la versión XSLT seleccionada.

4.4 Compatibilidad con Internet Explorer

Para poder ver el diseño SPS en la vista **Diseño** y en las pestañas de vista previa de StyleVision es necesario tener instalado Internet Explorer (IE) en el equipo. StyleVision es compatible con estas versiones de IE:

- Internet Explorer 5.5 o superior
- Internet Explorer 6.0 o superior tiene una mayor compatibilidad con XML.
- Internet Explorer 9 o superior ofrece características adicionales, como compatibilidad con más formatos de imagen y estilos CSS nuevos. Si quiere usar estas características en su diseño, le recomendamos utilizar IE9.

Características de IE9 compatibles con StyleVision

StyleVision es compatible con estas características de IE9 (o superior):

- Formatos de imagen compatibles: TIFF, JPEG XR y SVG. (Los documentos SVG deben estar en formato XML y deben estar en el espacio de nombres SVG.) Las versiones anteriores de IE no son compatibles con estos formatos de imagen. Para ver una lista de formatos de imagen y sus formatos de salida compatibles consulte el apartado [Tipos de imágenes y formato de salida](#)¹⁹³.
- Compatibilidad con los nuevos estilos CSS (incluidos los estilos CSS3) que aparece a continuación. La aplicación de estos estilos se limita a la vista **Authentic** y al formato de salida HTML.

- background-clip
- background-origin
- background-size
- box-sizing
- box-shadow
- border-radius (border-*-radius)
- font-stretch
- ruby-align
- ruby-overhang
- ruby-position
- overflow-x, overflow-y
- outline (outline-color, outline-style, outline-width)
- text-align-last (partial)
- text-overflow (partial)

- Compatibilidad con la nueva función de longitud CSS `calc()`
- Compatibilidad con las nuevas funciones de color CSS `rgba()`, `hsl()` y `hsla()`
- Compatibilidad con las nuevas unidades de longitud CSS `rem`, `vw`, `vm`, `vh` y `ch`
- Los elementos HTML5 compatibles con IE9 se pueden insertar en el diseño como [elementos definidos por el usuario](#)¹⁵⁷.

Vista Diseño y versiones de Internet Explorer

Puede configurar la vista **Diseño** para una versión concreta de IE. Esto se hace en el cuadro de diálogo [Propiedades](#)¹⁰⁴⁴ ([Archivo | Propiedades](#)¹⁰⁴⁴), donde puede indicar con qué versión de IE debe ser compatible la vista **Diseño**. La versión seleccionada tiene estos efectos:

- Todos los estilos CSS que pueden ser representados por la versión de IE seleccionada estarán disponibles automáticamente en la ventana Estilos de StyleVision. (Recuerde, que si selecciona la

versión IE9, es obligatorio tener IE9 instalado. De lo contrario no podrá usar los estilos CSS compatibles con IE9 en la interfaz de diseño.) Por ejemplo, si tiene IE9 instalado y selecciona la versión IE9 en el cuadro de diálogo "Propiedades", los estilos CSS3 compatibles con IE9 estarán disponibles en la ventana Estilos.

- Los elementos HTML correspondientes a la versión de IE seleccionada se pueden insertar en el diseño como [formatos predefinidos](#)¹⁴³ o como [elementos definidos por el usuario](#)¹⁵⁷. El elemento HTML se representará correctamente en la vista **Authentic** y **HTML** tal y como se represente dicho elemento en la versión de IE instalada. Por ejemplo, si tiene IE9 instalado y selecciona la versión IE9 en el cuadro de diálogo "Propiedades", los elementos HTML5 compatibles se representarán correctamente en la vista **Authentic** y **HTML**.

Configurar la vista Diseño para una versión de IE concreta

Para configurar la vista **Diseño** para una versión de IE concreta, seleccione el comando de menú **Archivo | Propiedades**. En el cuadro de diálogo "Propiedades" que aparece, abra la pestaña *Formato de salida* y seleccione la versión IE pertinente. Para más información consulte el apartado [Archivo | Propiedades](#)¹⁰⁴⁴ de la *Referencia del usuario*.

Compatibilidad de diseños SPS antiguos con IE9


Si abre un diseño SPS creado para una versión anterior de IE y tiene instalada la versión IE9 o una versión superior en el equipo, StyleVision detectará la versión nueva y le preguntará si desea cambiar la configuración de compatibilidad a la versión IE9. Si actualiza la versión de compatibilidad podrá utilizar características adicionales en la vista Diseño (ver más arriba). El aspecto que muestra el documento en la vista Diseño, en la vista **Authentic** y en la vista previa **HTML** no cambiará excepto en el caso de las **columnas de tablas**, que en IE9 se tratan de forma diferente. Si cambia a la versión de compatibilidad IE9, asegúrese de que las columnas de tabla se generan bien. Si no es así, modifique las propiedades de las columnas o cambie la versión de compatibilidad de IE a la versión seleccionada previamente en el cuadro de diálogo [Propiedades](#)¹⁰⁴⁴.

4.5 Archivos SPS y la vista Authentic

Uno de los usos principales de los documentos SPS es controlar la entrada de datos y la presentación de documentos XML en la [vista Authentic](#)²⁷, una vista de documentos disponible en los productos de Altova. Con ayuda de la vista Authentic los usuarios que no están familiarizados con XML pueden introducir y editar datos del documento XML con facilidad y sin introducir errores.

El proceso de creación de documentos y de edición en la vista Authentic tiene dos fases:

- **Diseño de documentos:** la vista Authentic del documento XML, que es una vista gráfica, se diseña en StyleVision. El documento de diseño es un archivo SPS. Este archivo SPS no sólo procesa el documento XML para su presentación en la vista Authentic y en otros formatos de salida, sino que además ofrece mecanismos para **introducir datos en el archivo XML o en la BD** desde la vista Authentic.



- **Edición de contenidos:** este archivo SPS creado en la fase de diseño de documentos se vincula al documento XML que se debe editar. (El documento XML debe ser válido con respecto al esquema en el que se basa el SPS.) El documento XML vinculado al SPS se presenta de forma gráfica en la vista Authentic de los productos de Altova. Cuando se crea un documento XML nuevo, puede asignarle un SPS y después editarlo en la vista Authentic con ayuda de la plantilla de documento ([archivo de plantilla XML](#)³¹) y los controles especificados en el SPS. Si abre un documento XML ya existente y le asigna un SPS, los datos del documento pueden verse y editarse en la vista Authentic según el diseño del SPS.

El usuario de la vista Authentic no necesita conocer el archivo XML ni el esquema utilizados para el documento. La vista Authentic del documento facilita la edición de contenidos y, por tanto, es obligación del diseñador del SPS crear una vista Authentic sencilla para el usuario final. Para más información sobre la vista Authentic, consulte la [documentación de la vista Authentic](#) del Manual del usuario de XMLSpy o Authentic Desktop.

Archivos SPS para esquemas de estándares sectoriales

Los programas de Altova que incluyen la vista Authentic vienen con varios archivos SPS de muestra para varios esquemas de estándares sectoriales. Gracias a estos esquemas el usuario puede crear un documento XML inmediatamente en la vista Authentic. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra parte de la vista Authentic del estándar DocBook.

<h2>NCA XML Invoice</h2> <p>add documentID</p> <p>Invoice Type: <i>(Proforma, Final, Debit Note, Credit Note)</i> <input type="text"/></p> <p>Status: <i>(Draft, Final, Ammended)</i> <input type="text"/></p>		<p>This is a template for the NCA Invoice used to define a detailed list of goods shipped or services rendered, with an account of costs. Information created could consist of parties associated with the transaction, type of goods shipped or method of shipment.</p>
Required	Optional	
<h3>General Information</h3> <p>References and other general information pertaining to the contract and this document.</p>		
<p>Date of Issue: <i>(yyy-mm-dd)</i> <input type="text"/></p> <p>Document Creator Identifier: <input type="text"/></p> <p>Docuement Number: <input type="text"/> Invoice</p> <p>Number: <input type="text"/></p>	<p style="text-align: right;">Contract Id</p> <p>add contractExtension add documentVersion add contractType TransactionNumber add buyerContractId add sellerContractId add brokerContract</p>	

Si quiere puede personalizar los SPS para los estándares sectoriales, disponibles en la carpeta `Examples/IndustryStandards` de la carpeta de su aplicación de Altova.

4.6 Sincronizar StyleVision y Authentic

En cada versión de StyleVision se añaden nuevas características que aumentan la potencia y la flexibilidad de la [vista Authentic](#)²⁷. Sin embargo, es importante tener en cuenta que:

- Los archivos SPS creados con versiones más recientes de StyleVision pueden ser incompatibles con versiones anteriores de la vista Authentic.
- Las características nuevas de un archivo SPS (si el archivo se creó con una versión más reciente de StyleVision) solamente pueden ser interpretadas por una versión de la vista Authentic igual de reciente o posterior.

Por tanto, si usa una versión más reciente de StyleVision para crear un archivo SPS, deberá sincronizar sus productos de Altova que incluyen la [vista Authentic](#)²⁷ con esta versión de StyleVision. Esto significa que si, por ejemplo, utilizó **StyleVision 2008 Release 2** para crear un archivo SPS, entonces debe usar **Authentic Desktop 2008 Release 2** (o cualquier otro producto de la misma versión que tenga la vista Authentic) para editar correctamente este archivo SPS.

Recuerde que las versiones más recientes de los productos que incluyen la [vista Authentic](#)²⁷ son capaces de interpretar archivos SPS creados con versiones previas de StyleVision.

¿Qué pasa si un archivo SPS ya implementado se modifica con una versión más reciente de StyleVision?

Imagine que implementa un archivo SPS entre varios usuarios de la vista Authentic y posteriormente se añaden características nuevas al SPS con una versión más reciente de StyleVision. En este caso el desarrollador deberá sincronizar la implementación siguiendo estos pasos:

1. El desarrollador obtiene una clave de licencia para la nueva versión de la vista Authentic.
2. El desarrollador prueba los cambios hechos en el SPS usando la nueva versión de StyleVision y de la vista Authentic.
3. La versión nueva del producto que incluye la [vista Authentic](#)²⁷ se distribuye a todos los usuarios de la vista Authentic.
4. Ahora se puede distribuir el SPS modificado a los usuarios de la vista Authentic.

4.7 Archivos generados

En StyleVision puede generar hojas de estilos y archivos de salida con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸ o con [StyleVision Server](#). Además, si solamente quiere validar o transformar XML mediante XSLT, puede hacerlo con [RaptorXML\(+XBRL\) Server](#)⁹⁵⁹ directamente y sin necesidad de llamar a StyleVision.

Con StyleVision puede generar estos archivos:

- Hojas de estilos XSLT basadas en el diseño SPS. Puede generar hojas de estilos XSLT para documentos de salida en formato HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+.
- Archivos de salida generados al procesar el [archivo XML de trabajo](#)³¹ asignado al SPS con las hojas de estilos XSLT generadas a partir del SPS.

El marcado de los resultados/documentos de salida está en el SPS. Los datos para los resultados/documentos de salida están en el documento XML o en la BD. Es la hoja de estilos XSLT la que combina el marcado con los datos para generar los resultados/documentos de salida. Tanto las hojas de estilos XSLT como los resultados pueden verse en las [vistas de resultados](#)⁴¹ de StyleVision.

Nota: si quiere añadir un espacio de nombres a un SPS o a una hoja de estilos generada con un SPS, el espacio de nombres debe añadirse en el elemento `schema` de nivel superior del esquema XML en el que se basa el SPS.

Sitio web de Altova: [Informe de datos XML](#)

Documentos de salida

A continuación destacamos aspectos importantes de los documentos que puede generar con StyleVision:

- **Hojas de estilos para HTML y documentos de salida HTML:** (1) el formato y el diseño de los documentos HTML generados con StyleVision es idéntico al que tienen en la vista previa HTML de la aplicación y casi idéntico al de la vista Authentic del documento XML. (2) Los dispositivos de entrada de datos (campos de entrada de texto, casillas de verificación, etc.) del archivo HTML no permiten introducir datos. El objetivo de estos dispositivos de entrada de datos es introducir datos XML en la vista Authentic y no se pueden usar para introducir datos en el documento HTML, aunque se transformen en elementos HTML gráficos equivalentes.

Sitio web de Altova: [Conversión de datos XML en HTML](#)

- **Hojas de estilos para RTF y documentos de salida RTF:** (1) el diseño RTF necesita ciertas definiciones para medios impresos. Estas definiciones (diseño de la portada, paginación, etc.) se especifican en la ventana [Propiedades](#)⁶² y en la ventana [Estructura del diseño](#)⁵⁵. Recuerde que las especificaciones de diseño para medios impresos se utilizan para los formatos de salida RTF, PDF (XSL-FO) y Word 2007+. (2) Si se usaron dispositivos de entrada de datos en el SPS, estos dispositivos se representan, siempre que sea posible, como elementos gráficos en la página RTF. Si un dispositivo de entrada de datos no se puede simular bien como elemento gráfico (p. ej. las casillas de verificación), se utiliza otra presentación.
- **Hojas de estilos para texto y documentos de salida en formato texto:** como el texto plano no usa formato, las propiedades de estilo del diseño no se pasan a los documentos de salida en formato texto.

- **Hojas de estilos para FO y documentos de salida PDF:** (1) para representar un documento en medios impresos es necesario definir ciertas especificaciones (como la paginación, la ubicación y composición de encabezados y pies de página, el diseño de la portada, etc.). Puede diseñar estas características adicionales en las ventanas [Propiedades](#)⁶² y [Estructura del diseño](#)⁵⁵ y estas características se incluirán en la hoja de estilos XSLT para XSL-FO. Recuerde que estas especificaciones no solamente se usan para el formato de salida PDF, sino también para RTF y Word 2007+. (2) Si se usaron dispositivos de entrada de datos en el SPS, estos dispositivos se representan, siempre que sea posible, como elementos gráficos en la página RTF. Si un dispositivo de entrada de datos no se puede simular bien como elemento gráfico (p. ej. las casillas de verificación), se utiliza otra presentación.

Sitio web de Altova:  [Conversión de datos XML en PDF](#)

- **Hojas de estilos para Word 2007+ y documentos de salida Word 2007+:** en las ventanas [Propiedades](#)⁶² y [Estructura del diseño](#)⁵⁵ puede diseñar características para medios impresos como paginación, encabezados y pies de página y portadas y estas características se incluirán en la hoja de estilos XSLT para Word 2007+. Recuerde que estas especificaciones de diseño para medios impresos no solo se usan para el formato de salida Word 2007+, sino también para PDF (XSL-FO) y RTF.

Documentos RTF de salida

Los documentos de salida RTF se generan a partir del archivo XML en un solo paso, procesando el documento XML con la hoja de estilos XSLT-para-RTF generada con el archivo SPS. Las propiedades del documento de salida RTF se definen en el archivo SPS y puede obtener una vista previa en la pestaña de la vista **RTF**. Para obtener el archivo RTF debe generarlo con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸ o desde [StyleVision Server](#).

Nota: si hay un problema con la vista previa incrustada, StyleVision intenta abrir el documento de vista previa en una aplicación externa (como MS Word o Adobe Reader) y emite un mensaje de error sobre la vista previa incrustada. Si el documento de vista previa se abre en una aplicación externa, será necesario cerrar la aplicación externa antes de volver a generar el documento de salida temporal. De lo contrario, aparece un mensaje diciendo que el archivo está siendo utilizado por otro proceso. Antes de cerrar el diseño SPS debe cerrar también la aplicación externa. De lo contrario, StyleVision no podrá cerrar el documento de salida temporal dado que la aplicación externa bloquea el documento.

Documentos de texto de salida

Stylevision también genera documentos de salida en formato texto, sobre los que debe saber que:

- Las propiedades de estilo y diseño definidas en el diseño no se aplican a los documentos de salida en formato texto.
- Para poder generar documentos de salida en formato texto la versión XSLT seleccionada para el archivo SPS debe ser XSLT 2.0 o XSLT 3.0.

Documentos PDF de salida

StyleVision genera documentos de salida PDF a partir de archivos XML en dos pasos:

1. Primero se usa una transformación XSLT para transformar el archivo XML en un archivo XSL-FO (archivo FO). En el proceso de transformación se añaden propiedades de secuencia y diseño de páginas para que el archivo FO contenga esta información, además del contenido propiamente dicho.
2. El archivo FO se procesa en un procesador FO para generar el PDF de salida.

Puede obtener una vista previa de la hoja de estilos XSLT-para-FO y el documento PDF de salida en la pestaña de la vista **PDF**. La hoja de estilos XSLT-para-FO, el documento FO y el documento PDF se pueden generar con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁶ o desde [StyleVision Server](#). El documento FO también se puede generar con [RaptorXML](#)⁹⁵⁹.

Nota: si hay un problema con la vista previa incrustada, StyleVision intenta abrir el documento de vista previa en una aplicación externa (como MS Word o Adobe Reader) y emite un mensaje de error sobre la vista previa incrustada. Si el documento de vista previa se abre en una aplicación externa, será necesario cerrar la aplicación externa antes de volver a generar el documento de salida temporal. De lo contrario, aparece un mensaje diciendo que el archivo está siendo utilizado por otro proceso. Antes de cerrar el diseño SPS debe cerrar también la aplicación externa. De lo contrario, StyleVision no podrá cerrar el documento de salida temporal dado que la aplicación externa bloquea el documento.


Documentos Word 2007+ de salida

Los documentos Word 2007+ de salida se generan a partir del archivo XML en un solo paso, procesando el documento XML con la hoja de estilos XSLT-para-Word 2007+ generada con el SPS. Las propiedades del documento Word 2007+ de salida se definen en el SPS y puede obtener una vista previa tanto de la hoja de estilos como del documento de salida en la pestaña de la vista **Word 2007+**. Para obtener el archivo Word 2007+ debe generarlo con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁶ o desde [StyleVision Server](#).

Nota: si hay un problema con la vista previa incrustada, StyleVision intenta abrir el documento de vista previa en una aplicación externa (como MS Word o Adobe Reader) y emite un mensaje de error sobre la vista previa incrustada. Si el documento de vista previa se abre en una aplicación externa, será necesario cerrar la aplicación externa antes de volver a generar el documento de salida temporal. De lo contrario, aparece un mensaje diciendo que el archivo está siendo utilizado por otro proceso. Antes de cerrar el diseño SPS debe cerrar también la aplicación externa. De lo contrario, StyleVision no podrá cerrar el documento de salida temporal dado que la aplicación externa bloquea el documento.

4.8 Proyectos de StyleVision

Puede reunir todos los archivos relacionados en un archivo de proyecto en la ventana Proyecto (*imagen siguiente*). La idea es poder acceder con facilidad a los archivos que componen el proyecto mientras se diseña el archivo SPS. Por ejemplo, puede arrastrar un archivo SPS desde la ventana Proyecto hasta la ventana Estructura del esquema y crear un módulo con él. O puede arrastrar un archivo de imagen hasta el diseño y crear una imagen estática con él. O puede arrastrar una hoja de estilos CSS hasta la ventana Repositorio de estilos y añadirla al diseño como hoja de estilos externa.




Crear y guardar el proyecto

Puede crear un proyecto nuevo con el comando **Proyecto | Proyecto nuevo**. Un proyecto nuevo contiene por defecto varias carpetas para tipos de archivo distintos (*imagen anterior*). Puede asignar tipos de archivo a cada carpeta desde el cuadro de diálogo "Propiedades" de la carpeta. Para dar un nombre a un proyecto nuevo debe guardarlo (con la extensión `.svp`). Una vez guardado puede cambiar el nombre del proyecto cambiando el nombre del archivo de proyecto en su ubicación en el sistema de archivos.

Carpetas de proyecto

Puede añadir carpetas nuevas tanto a la carpeta de proyecto principal como a las carpetas y subcarpetas de la carpeta de proyecto principal, creando tantos niveles de carpetas como quiera. Puede añadir tres tipos de carpetas: (i) carpetas de proyecto, (ii) carpetas externas (buscando y seleccionando una carpeta del sistema de archivos) y (iii) carpetas web externas (añadiendo una dirección URL). Todas estas carpetas se añaden a la carpeta de proyecto principal con estos comandos del menú **Proyecto**: (i) **Agregar carpeta de proyecto al proyecto...**, (ii) **Agregar carpeta externa al proyecto...** y (iii) **Agregar carpeta web externa al proyecto...**. Para añadir estas carpetas a una carpeta o subcarpeta del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione el comando pertinente en el menú contextual que aparece.

Después puede asignar tipos de archivos a la carpeta en su cuadro de diálogo "Propiedades" (*imagen siguiente*). Para abrir este cuadro de diálogo haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione el comando **Propiedades**.




En este cuadro de diálogo puede editar el nombre de la carpeta y las extensiones de archivo asignadas a la carpeta (es obligatorio separar con punto y coma las extensiones de archivo). Los nombres de carpeta de proyecto también se pueden editar seleccionando la carpeta en la ventana Proyecto, pulsando **F2** y editando el nombre. Si una carpeta tiene asignados tipos de archivos (extensiones) y añade archivos al proyecto con el comando **Agregar archivos al proyecto**, a la carpeta se añaden automáticamente los archivos que tengan dichas extensiones. Si varias carpetas tienen asignadas las mismas extensiones de archivo, el archivo se añade a la primera de dichas carpetas. Puede cambiar el orden de las carpetas en la ventana Proyecto mediante operaciones de arrastrar y colocar. Sin embargo, las carpetas de primer nivel (es decir, el nivel inmediatamente inferior a la carpeta de proyecto principal) tienen este orden: (i) carpetas de proyecto, (ii) carpetas externas y (iii) carpetas web externas.

Archivos de proyecto

Puede añadir archivos tanto a la carpeta de proyecto principal como a sus carpetas y subcarpetas. Los archivos se añaden con estos comandos del menú **Proyecto**:

- **Agregar archivos al proyecto:** cada archivo seleccionado se añade a la primera carpeta que tenga definido el tipo de extensión del archivo.
- **Agregar recurso global al proyecto:** se añade un archivo a través de un recurso global.
- **Agregar URL al proyecto:** se añade un archivo por medio de su URL (que se define en el cuadro de diálogo "Agregar URL al proyecto").
- **Agregar archivo activo al proyecto:** el archivo (SPS) activo se añade a la primera carpeta de la ventana Proyecto que tenga definido el tipo de extensión `.sps`.
- **Agregar archivo activo y relacionados:** el archivo (SPS) activo y sus archivos relacionados (como los esquemas, archivos XML de trabajo, CSS, imágenes estáticas, etc.) se añaden al proyecto y en las carpetas correspondientes (según el tipo de extensión definido para cada carpeta). Con este comando puede agrupar en un solo proyecto todos los archivos relacionados con un diseño.
- **Propiedades:** si selecciona un archivo del proyecto y hace clic en el icono **Propiedades** de la ventana Proyecto o selecciona el comando **Propiedades** del menú contextual, se abre una ventana que muestra la ubicación del archivo. Si el archivo seleccionado es un archivo XML y hace clic en **Propiedades**, puede seleccionar el archivo SPS con el que se debe asociar el XML (*imagen siguiente*).



Cuando se asocia un archivo SPS a un archivo XML que está en un proyecto, al hacer doble clic en el XML se abre el archivo SPS asociado al XML (el XML se asigna al SPS como archivo XML de trabajo). Esta característica permite trabajar con más rapidez, al no tener que buscar el SPS ni el archivo XML de trabajo en el sistema de archivos.

Los comandos mencionados más arriba añaden archivos al proyecto principal según las extensiones de tipo de archivo asignadas a las carpetas de la carpeta de proyecto principal. Para agregar archivos a una carpeta concreta, haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione el comando pertinente en el menú contextual. Dentro de cada carpeta los archivos se enumeran alfabéticamente. No olvide que puede arrastrar archivos de una carpeta a otra. Para ver la ubicación de un archivo, haga clic con el botón derecho y seleccione **Propiedades** en el menú contextual.

Recursos globales

A las carpetas del proyecto puede añadir [recursos globales](#)⁵⁶⁹ de tipo archivo o de tipo carpeta. Un recurso global de tipo archivo es un alias para un archivo. Un alias puede tener varias configuraciones y cada configuración apunta a un archivo distinto. Así, si se utiliza un recurso global en un proyecto, puede enlazar con uno de los recursos de destino, dependiendo de la configuración que está activa en StyleVision. Del mismo modo, un recurso de tipo global es un alias que puede enlazar con una de las carpetas de destino, dependiendo de la configuración que está activa. Si usa un recurso global de tipo carpeta en el diseño para identificar un archivo (digamos un archivo XML de trabajo o un archivo CSS), el recurso global de tipo carpeta identifica una carpeta solamente. La ruta de la carpeta al archivo necesario debe especificarse. Para más información sobre el uso de recursos globales, consulte [Usar recursos globales](#)⁵⁸⁰.

Arrastrar y colocar

En la ventana Proyecto puede arrastrar una carpeta dentro de otra carpeta. Los archivos se pueden arrastrar a cualquier carpeta, pero no se puede cambiar de posición dentro de su carpeta actual (porque los archivos se enumeran alfabéticamente). Además, puede arrastrar archivos y carpetas desde el explorador de archivos de Windows hasta la ventana Proyecto.

Usar proyectos

Los archivos, dependiendo del tipo, se pueden usar de varias maneras. El menú contextual de cada archivo de la ventana Proyecto indica qué acciones se pueden realizar con el archivo seleccionado. Además, cuando se arrastra un archivo a una posición donde se puede ejecutar una acción, se abre un menú que contiene varios comandos. En algunos casos, el comando se ejecuta directamente nada más soltar el archivo en la posición de destino. A continuación describimos las acciones que se pueden realizar con cada tipo de archivo.

Archivos SPS

- **Abrir el diseño:** abre el archivo SPS en una nueva ventana de diseño. Este comando está disponible cuando se arrastra un archivo SPS desde la ventana Proyecto hasta la vista **Diseño**.
- **Importar como módulo:** importa el archivo SPS como módulo en el archivo SPS activo. El archivo importado se enumera bajo la entrada **Módulos** de la ventana Vista general del diseño. También puede importar el archivo como módulo si lo arrastra hasta la entrada **Módulos** de la ventana Vista general del diseño.

Archivos XML

- **Editar archivo en XMLSpy:** abre el archivo XML en XMLSpy.

- **Crear diseño nuevo:** crea un SPS nuevo. El esquema para el SPS es un esquema XML generado a partir del documento XML. El archivo XML de trabajo del SPS es el archivo XML. También puede arrastrar el archivo hasta la plantilla principal de la vista **Diseño** para usar este comando.
- **Agregar como esquema fuente nuevo...:** añade un esquema XML generado a partir del archivo XML como esquema fuente adicional. El archivo XML asignado es el archivo XML de trabajo para el esquema fuente nuevo. Para generar un esquema y agregar el esquema como esquema fuente nuevo también puede arrastrar el archivo hasta la entrada **Esquema** de la Vista general del diseño.
- **Asignar como archivo XML de trabajo:** asigna el archivo XML como archivo XML de trabajo del SPS. Para asignar el archivo como archivo XML de trabajo también puede arrastrar el archivo hasta la entrada **XML de trabajo** de la ventana Vista general del diseño.
- **Asignar como archivo de plantilla XML:** asigna el archivo XML como archivo de plantilla XML del SPS. Para agregar el archivo como archivo de plantilla XML también puede arrastrar el archivo hasta la entrada **Plantilla XML** de la ventana Vista general del diseño.

Nota: al hacer doble clic en un archivo XML se ejecuta una de estas tres acciones (dependiendo de lo que se defina en la pestaña Proyecto del cuadro de diálogo [Opciones](#)¹¹⁷³): (i) el archivo se abre en Altova XMLSpy, (ii) se crea un diseño nuevo basado en el archivo XML o (iii) aparece un aviso pidiendo al usuario que confirme qué acción se ejecuta.

Esquemas XML y archivos DTD

- **Editar archivo en XMLSpy:** abre el esquema en XMLSpy.
- **Crear diseño nuevo:** crea un SPS nuevo basado en el esquema seleccionado. Para crear un SPS nuevo con el esquema seleccionado como esquema fuente también puede arrastrar el archivo hasta la plantilla principal de la vista **Diseño**.
- **Agregar como esquema fuente nuevo...:** añade un esquema XML generado a partir del archivo XML como esquema fuente adicional. El archivo XML asignado es el archivo XML de trabajo para el esquema fuente nuevo. Para generar un esquema y agregar el esquema como esquema fuente nuevo también puede arrastrar el archivo hasta la entrada **Esquema** de la Vista general del diseño.
- **Asignar como archivo de esquema:** asigna el esquema seleccionado como esquema fuente del archivo SPS activo y reemplaza el esquema fuente actual. Este comando es ideal para cambiar de esquema rápidamente si, por ejemplo, el esquema cambió de ubicación o desea corregir la asignación de esquema. Para usar este comando también puede arrastrar el archivo a la entrada **Esquema** de la ventana Vista general del diseño.

Nota: al hacer doble clic en un esquema se ejecuta una de estas tres acciones (dependiendo de lo que se defina en la pestaña Proyecto del cuadro de diálogo [Opciones](#)¹¹⁷³): (i) el esquema se abre en Altova XMLSpy, (ii) se crea un diseño nuevo basado en el esquema o (iii) aparece un aviso pidiendo al usuario que confirme qué acción se ejecuta.

Archivos CSS

- **Editar archivo en XMLSpy:** abre el archivo CSS en XMLSpy.
- **Importar al repositorio de estilos:** añade el archivo CSS a la lista de archivos CSS externos del Repositorio de estilos (la entrada **Externos** del repositorio). Para importar el archivo al repositorio de archivos también puede arrastrar el archivo hasta la entrada **Externos** de la ventana Repositorio de estilos.

Archivos HTML

- **Editar archivo en XMLSpy:** abre el archivo HTML en XMLSpy.
- **Abrir:** abre el archivo HTML en el explorador web predeterminado.

- **Crear diseño nuevo:** crea un SPS nuevo, donde puede crear un esquema basado en el documento HTML. También puede arrastrar el archivo HTML hasta la vista **Diseño** para usar este comando.

Archivos de imagen

- Si pasa el cursor del ratón sobre un archivo de imagen en una carpeta de proyecto podrá ver una vista previa de esa imagen (formatos `.png`, `.jpeg`, `.gif`, `.bmp`, `.tiff` e `.ico`). Haga doble clic en la imagen para abrirla en el visor/editor de imágenes predeterminado.
- **Abrir:** abre el archivo de imagen en el visor/editor de imágenes predeterminado.
- **Insertar imagen en el diseño:** inserta la imagen como imagen estática en el SPS. También puede arrastrar la imagen hasta su posición de destino.


Todos los tipos de archivo

- **Explorar la carpeta contenedora:** abre la carpeta donde está el archivo seleccionado en una ventana del explorador de archivos de Windows.
- **Cortar, Copiar, Pegar, Eliminar:** estos comandos cortan y copian el archivo seleccionado en el portapapeles, pegan el archivo y lo eliminan. Estos comandos también se pueden ejecutar en varios archivos a la vez.
- **Seleccionar todo:** selecciona todos los archivos del proyecto.
- **Propiedades:** abre el cuadro de diálogo "Propiedades", donde aparece la ubicación del archivo.

Buscar en el proyecto

Puede buscar archivos y carpetas en el proyecto usando su nombre o parte del nombre. Si la búsqueda encuentra resultados, los archivos y carpetas que coincidan con el término de búsqueda se resaltan uno por uno.

Para iniciar una búsqueda, seleccione en la ventana Proyecto la carpeta de proyecto donde desea buscar y seleccione el comando **Edición | Buscar** (o pulse **Ctrl+F**). Aparece el cuadro de diálogo "Buscar" (*imagen siguiente*), donde puede escribir la cadena de texto que desea buscar y definir las opciones de búsqueda.



Estas son las opciones de búsqueda disponibles en el cuadro de diálogo "Buscar":

- **Sólo palabras completas:** la cadena de búsqueda debe coincidir con una palabra entera del nombre de archivo o carpeta. En los nombres de archivo se considera una palabra completa la parte del nombre que aparece antes y después del punto.
- **Coincidencia de mayúsculas/minúsculas:** la cadena de búsqueda debe coincidir exactamente con el nombre de archivo o carpeta.
- **Buscar en nombres de carpeta:** los nombres de carpeta se añaden en la búsqueda. Si no marca esta opción, solamente se busca en nombres de archivo.

- Omitir [carpetas externas](#)¹⁰⁶⁵: las carpetas externas se pueden incluir o excluir de la búsqueda. Las carpetas externas son carpetas reales del sistema o de la red (es decir, no son carpetas del proyecto, que se crean dentro del proyecto y no en el sistema de archivos).

Si la búsqueda encuentra resultados, el primer resultado se resalta en la ventana Proyecto. Después puede buscar los demás resultados haciendo clic en los botones **Buscar siguiente** y **Buscar anterior** del cuadro de diálogo "Buscar".

4.9 Catálogos en StyleVision

El mecanismo de catálogos XML permite obtener archivos desde carpetas locales, lo que incrementa la velocidad de procesamiento, además de mejorar la portabilidad de los documentos, ya que solo es necesario cambiar los URIs del archivo de catálogo. Consulte el apartado [Funcionamiento de los catálogos](#)¹³⁴ para más detalles.

Los productos XML de Altova usan un mecanismo de catálogo para cargar y acceder rápidamente a archivos de uso habitual, como archivos DTD y esquemas XML. Este mecanismo se puede personalizar y ampliar, y viene explicado en los apartados [Estructura del catálogo en StyleVision](#)¹³⁵ y [Personalizar catálogos](#)¹³⁷. El apartado [Variables para ubicaciones del sistema en Windows](#)¹³⁸ incluye las variables de Windows de las ubicaciones comunes del sistema. Estas variables se pueden usar en los archivos de catálogo para localizar carpetas de uso habitual.

Este apartado se divide en varios subapartados:

- [Funcionamiento de los catálogos](#)¹³⁴
- [Estructura del catálogo en StyleVision](#)¹³⁵
- [Personalizar catálogos](#)¹³⁷
- [Variables para ubicaciones del sistema en Windows](#)¹³⁸

Para más información sobre los catálogos consulte la especificación [XML Catalogs specification](#).

4.9.1 Funcionamiento de los catálogos

Los catálogos se pueden usar para redirigir los esquemas DTD y XML. El concepto tras los mecanismos es el mismo en los dos casos, pero los detalles son distintos; los explicamos a continuación.

DTDs

Los catálogos se suelen usar para redirigir una llamada a un DTD o un URI local. Para ello se asignan, en el archivo de catálogo, identificadores públicos o del sistema al URI local necesario. De este modo, cuando se lee la declaración `DOCTYPE` en un archivo XML, el identificador de sistema o público localiza el recurso local necesario con ayuda de la asignación del archivo de catálogo.

Para los esquemas más utilizados el identificador `PUBLIC` suele estar predefinido y, por tanto, sólo hace falta que el URI del archivo de catálogo asigne el identificador `PUBLIC` a la copia local correcta. Cuando se analiza el documento XML, se lee el identificador `PUBLIC` del documento. Si se encuentra este identificador en un archivo de catálogo, se buscará la URL correspondiente del archivo de catálogo y se leerá el esquema desde esta ubicación. Por ejemplo, imaginemos que abrimos este archivo SVG en StyleVision:

```
<?xml version="1.0" standalone="no"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
"http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg width="20" height="20" xml:space="preserve">
  <g style="fill:red; stroke:#000000">
    <rect x="0" y="0" width="15" height="15"/>
    <rect x="5" y="5" width="15" height="15"/>
  </g>
</svg>
```

```
</g>
</svg>
```

Se busca en el catálogo el identificador `PUBLIC` de este archivo SVG. Imaginemos que el archivo de catálogo contiene esta entrada:

```
<catalog>
...
<public publicId="-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" uri="schemas/svg/svg11.dtd"/>
...
</catalog>
```

En este caso hay una coincidencia del identificador `PUBLIC`. La consulta del SVG DTD se redirige al URL `schemas/svg/svg11.dtd` (que es relativo al archivo de catálogo). Este es un archivo local y se usa como DTD para el archivo SCG. Si en el catálogo no hay una asignación para el identificador `Public`, entonces se usa la URL del documento XML (en el archivo SVG del ejemplo anterior la URL de Internet es: `http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd`).

Esquemas XML

En StyleVision también puede usar catálogos para redireccionar a un **esquema XML**. En el archivo de instancia XML, la referencia al esquema sucederá en el atributo `xsi:schemaLocation` del elemento de documento de nivel superior del documento XML. Por ejemplo:

```
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"
```

El valor del atributo `xsi:schemaLocation` tiene dos partes: un espacio de nombres (verde) y un URI (resaltado). La parte del espacio de nombres se usa en el catálogo para la asignación con el recurso alternativo. Por ejemplo, esta entrada de catálogo redirige la referencia del esquema anterior a un esquema en una ubicación alternativa.

```
<uri name="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart" uri="C:\MySchemas\OrgChart.xsd"/>
```

Por lo general, la parte URI del valor del atributo `xsi:schemaLocation` es una ruta a la ubicación real del esquema. Sin embargo, si se hace referencia al esquema a través de un catálogo, no es necesario que la parte URI apunte a un esquema XML real, aunque el esquema debe existir para que el atributo `xsi:schemaLocation` siga siendo válido desde el punto de vista léxico. Por ejemplo, el valor `foo` sería suficiente para que la parte URI del valor del atributo sea válida.

4.9.2 Estructura del catálogo en StyleVision

Al iniciarse, StyleVision carga un archivo llamado `RootCatalog.xml` (cuya estructura aparece a continuación), que contiene una lista de los archivos de catálogo que se buscarán. El usuario puede modificar esta lista y añadir tantos archivos de catálogo como desee, escribiendo cada archivo en un elemento `nextCatalog`. La aplicación busca cada uno de estos archivos de catálogo y sus URI se resuelven de acuerdo con sus asignaciones.

Extracto de RootCatalog.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<catalog xmlns="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog"
```

```

xmlns:spy="http://www.altova.com/catalog_ext"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:tc:entity:xmlns:xml:catalog Catalog.xsd">
<nextCatalog catalog="%PersonalFolder%/Altova/%AppAndVersionName%/CustomCatalog.xml"/>
<!-- Include all catalogs under common schemas folder on the first directory level -->
<nextCatalog spy:recurseFrom="%CommonSchemasFolder%" catalog="catalog.xml"
spy:depth="1"/>
<nextCatalog spy:recurseFrom="%ApplicationWritableDataFolder%/pkgs/.cache"
catalog="remapping.xml" spy:depth="0"/>
<nextCatalog catalog="CoreCatalog.xml"/>
</catalog>

```

El extracto anterior hace referencia a un catálogo personalizado (`CustomCatalog.xml`) y a un conjunto de catálogos que localizan los esquemas usados a menudo (como W3C XML Schemas y el esquema SVG).

- `CustomCatalog.xml` se encuentra en su carpeta personal (a la que puede acceder con la variable `%PersonalFolder%`). Es un archivo base en el que el usuario puede crear asignaciones propias. Puede añadir asignaciones a `CustomCatalog.xml` para cualquier esquema que necesite que no aparezca en los archivos de catálogo de la carpeta Common Schemas. Debe usar los elementos compatibles del mecanismo de catálogo OASIS (véase *más abajo*).
- La carpeta Common Schemas Folder (a la que se accede con la variable `%CommonSchemasFolder%`) contiene un conjunto de esquemas de uso habitual. Dentro de cada una de estas carpetas hay un archivo `catalog.xml` que asigna identificadores públicos y/o del sistema a URLs que apuntan a copias locales de los esquemas correspondientes.
- Los esquemas relacionados con XBRL y varias taxonomías XBRL son grandes y se instalan localmente a petición con ayuda del Gestor de taxonomías de Altova. Los esquemas y las taxonomías individuales se asignan en el catálogo `remapping.xml`, que se encuentra en la subcarpeta `pkgs/.cache` de la carpeta Program Data (a la que puede acceder con la variable `%ApplicationWritableDataFolder%`).
- `CoreCatalog.xml` está en la carpeta de la aplicación XMLSpy y se usa para localizar esquemas y hojas de estilos que usan los procesos específicos de XMLSpy, como los archivos SPS de StyleVision, que se usan para generar documentos XML para la Vista Authentic de Altova.

Variables de ubicación

Las variables que se usan en `RootCatalog.xml` (véase *el extracto más arriba*) tienen estos valores:

<code>%PersonalFolder%</code>	La carpeta personal del usuario, por ejemplo C: \Users\<<name>\Documents.
<code>%CommonSchemasFolder%</code>	C:\ProgramData\Altova\Common2024\Schemas
<code>%ApplicationWritableDataFolder%</code>	C:\ProgramData\Altova

Ubicación de los archivos de catálogo y los esquemas

Estas son las ubicaciones de los distintos archivos de los catálogos.

- `RootCatalog.xml` y `CoreCatalog.xml` se instalan en la carpeta de aplicación de XMLSpy.
- `CustomCatalog.xml` está ubicado en su carpeta `MisDocumentos\Altova\StyleVision`.
- Cada archivo `catalog.xml` está en una carpeta de esquema y estas carpetas están dentro de la carpeta común de esquemas.

4.9.3 Personalizar catálogos

Cuando cree entradas en el archivo `CustomCatalog.xml` (o en cualquier otro archivo de catálogo que sea leído por StyleVision), utilice únicamente los elementos que aparecen a continuación de la especificación de catálogos OASIS. En la lista que aparece más adelante explicamos los valores de los atributos de cada elemento. Si desea consultar una descripción más detallada, visite la página de la [especificación XML Catalogs](#). Tenga en cuenta que cada uno de los elementos del subconjunto pueden llevar el atributo `xml:base`, que se usa para especificar el URI base del elemento.

- `<public publicId="PublicID of Resource" uri="URL of local file"/>`
- `<system systemId="SystemID of Resource" uri="URL of local file"/>`
- `<uri name="filename" uri="URL of file identified by filename"/>`
- `<rewriteURI uriStartString="StartString of URI to rewrite" rewritePrefix="String to replace StartString"/>`
- `<rewriteSystem systemIdStartString="StartString of SystemID" rewritePrefix="Replacement string to locate resource locally"/>`

Tenga en cuenta que:

- Cuando no exista un identificador público, como es el caso de casi todas las hojas de estilos, el identificador de sistema se puede asignar directamente a una URL con el elemento `system`.
- Un URI se puede asignar a otro URI con el elemento `uri`.
- Los elementos `rewriteURI` y `rewriteSystem` sirven para volver a escribir la parte inicial de un URI o identificador de sistema respectivamente. Gracias a ello se puede sustituir el principio de la ruta de acceso de un archivo y, por consiguiente, se puede apuntar a otro directorio. Para más información sobre estos elementos, consulte la [especificación XML Catalogs](#).

A partir de su versión de 2014 StyleVision cumple escrupulosamente con la especificación de catálogos XML [XML Catalogs specification \(OASIS Standard V1.1, 7 October 2005\)](#). Esta especificación separa estrictamente las consultas por identificador externo (las realizadas con un ID público o de sistema) de las búsquedas por URI (los URI que no son ID públicos ni de sistema). Por tanto, los URIs de espacios de nombres deben considerarse simplemente como URIs (no como IDs públicos o del sistema) y deben usarse como búsquedas por URI y no como consultas por identificador externo. En las versiones de StyleVision previas a la de 2014 los URIs de espacios de nombres de esquemas se traducían con asignaciones `<public>`. Sin embargo, a partir de la versión 2014 es necesario utilizar asignaciones `<uri>`.

Antes de la versión v2014: `<public publicID="http://www.MyMapping.com/ref" uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>`

A partir de la versión 2014: `<uri name="http://www.MyMapping.com/ref" uri="file:///C:/MyDocs/Catalog/test.xsd"/>`

Cómo encuentra StyleVision un esquema de referencia

Para hacer referencia a un esquema desde un documento XML se usa el atributo `xsi:schemaLocation` (*más abajo*). El valor del atributo `xsi:schemaLocation` tiene dos partes: un espacio de nombres (verde) y un URI (resaltado).

```
xsi:schemaLocation="http://www.xmlspy.com/schemas/orgchart OrgChart.xsd"
```

A continuación damos los pasos que sigue StyleVision de forma secuencial para encontrar un esquema de referencia. El esquema se carga en el primer paso que se ejecuta correctamente.

1. Consulte en el catálogo la parte del URI del valor `xsi:schemaLocation`. Si se encuentra una asignación, y esto incluye las asignaciones `rewriteURI`, use el URI resultante para cargar el esquema.
2. Consulte en el catálogo la parte del espacio de nombres del valor `xsi:schemaLocation`. Si se encuentra una asignación, y esto incluye las asignaciones `rewriteURI`, use el URI resultante para cargar el esquema.
3. Use la parte URI del valor `xsi:schemaLocation` para cargar el esquema.

Especificaciones de XML Schema

La información de la especificación XML Schema está integrada en StyleVision y esta información interna se usa para validar los documentos de esquema XML (.xsd). Por tanto, en los documentos de esquema XML no se deberían hacer referencia a ningún esquema que defina la especificación XML Schema.

El archivo `catalog.xml` de la carpeta `%AltovaCommonSchemasFolder%\Schemas\schemas` incluye referencias a las DTD que implementan especificaciones antiguas de XML Schema. Rogamos no valide sus documentos de esquema XML con estos esquemas. Los archivos referenciados se incluyen con el único objetivo de aportar información a StyleVision para sus ayudantes de entrada, en caso de que el usuario quiera crear documentos basados en estas recomendaciones.

4.9.4 Variables para ubicaciones del sistema en Windows

En el elemento `nextCatalog` puede utilizar algunas variables de entorno Shell para indicar la ruta de acceso a las ubicaciones del sistema (ver el fragmento anterior del archivo `RootCatalog.xml`). Estas son las variables de entorno Shell compatibles:

<code>%PersonalFolder%</code>	Ruta de acceso completa de la carpeta personal del usuario actual, por ejemplo <code>c:\Usuarios\<nombre>\Documentos</nombre></code>
<code>%CommonSchemasFolder%</code>	<code>C:\ProgramData\Altova\Common2024\Schemas</code>
<code>%ApplicationWriteableDataFolder%</code>	<code>C:\ProgramData\Altova</code>
<code>%AltovaCommonFolder%</code>	<code>C:\Archivos de programa\Altova\Common2024</code>
<code>%DesktopFolder%</code>	Ruta de acceso completa de la carpeta Escritorio del usuario actual.
<code>%ProgramMenuFolder%</code>	Ruta de acceso completa de la carpeta del menú Programas del usuario actual.
<code>%StartMenuFolder%</code>	Ruta de acceso completa de la carpeta del menú Inicio del usuario actual.
<code>%StartupFolder%</code>	Ruta de acceso completa de la carpeta Inicio del usuario actual.

%TemplateFolder%	Ruta de acceso completa de la carpeta de plantillas del usuario actual.
% AdminToolsFolder %	Ruta de acceso completa del directorio del sistema de archivos que almacena las herramientas administrativas del usuario actual.
%AppDataFolder%	Ruta de acceso completa de la carpeta Datos de programa del usuario actual.
% CommonAppDataFol der%	Ruta de acceso completa al directorio del sistema de archivos que sirve como repositorio de datos para aplicaciones locales (no roaming).
%FavoritesFolder %	Ruta de acceso completa de la carpeta Favoritos del usuario actual.
%PersonalFolder%	Ruta de acceso completa de la carpeta personal del usuario actual.
%SendToFolder%	Ruta de acceso completa de la carpeta SendTo del usuario actual.
%FontsFolder%	Ruta de acceso completa de la carpeta Fuentes del sistema.
% ProgramFilesFold er%	Ruta de acceso completa de la carpeta Archivos de programa del usuario actual.
% CommonFilesFolde r%	Ruta de acceso completa de la carpeta Common files del usuario actual.
%WindowsFolder%	Ruta de acceso completa de la carpeta Windows del usuario actual.
%SystemFolder%	Ruta de acceso completa de la carpeta System del usuario actual.
% LocalAppDataFold er%	Ruta de acceso completa al directorio del sistema de archivos que sirve como repositorio de datos para aplicaciones locales (no roaming).
% MyPicturesFolder %	Ruta de acceso completa a la carpeta Mis imágenes.

5 Archivos SPS: contenido

Este apartado describe en detalle los procedimientos clave necesarios para crear y editar los componentes que alojan datos XML en el diseño SPS. Los procedimientos se enumeran más abajo y se describen en los apartados de esta sección. Estos mecanismos se usan para diseñar cualquier tipo de plantilla: [principal](#)³⁶⁴, [global](#)³⁶⁵ o [con nombre](#)³⁷⁷.


- [Insertar contenido XML como texto](#)¹⁴¹. Para insertar datos XML en el diseño arrastre los nodos pertinentes (elemento, atributo, tipo o CDATA) hasta la vista **Diseño** y cree (contenido) o (resto-de-contenido) a partir de ellos.
- [Insertar contenido de MS Word](#)¹⁴⁹
- [Plantillas definidas por el usuario](#)¹⁵⁴
- [Elementos definidos por el usuario. Bloques de texto XML definidos por el usuario](#)¹⁵⁷
- [Trabajar con tablas](#)¹⁶¹. El diseñador del SPS, puede insertar tablas en el diseño SPS (tablas estáticas) o crear tablas basadas en subestructuras del documento XML. Además del diseñador del SPS, también puede insertar tablas el usuario de la vista Authentic.
- [Crear listas](#)¹⁸⁶. Listas estáticas (la estructura de lista se introduce directamente en el diseño SPS) y listas dinámicas (la subestructura del documento XML crea una lista en la que se pueden ordenar los datos).
- [Uso de contenido gráfico](#)¹⁹¹. Puede insertar contenido gráfico en el diseño SPS utilizando varios métodos para determinar el URI de destino (estático, dinámico, ambos combinados e identificadores URI de entidades sin analizar).
- [Gráficos](#)¹⁹⁸.
- [Usar dispositivos de entrada de datos \(o controles de formulario\)](#)²⁸¹. El usuario de la vista Authentic puede introducir datos XML con ayuda de dispositivos de entrada, como campos de entrada y cuadros combinados. Esto ayuda al usuario y a la vez limita la entrada de datos. Puede crear dispositivos de entrada de datos a partir de los nodos del documento XML.
- [Hipervínculos](#)²⁹⁰.
- [Códigos de barras](#)²⁹¹.
- [Módulos de diseño](#)²⁹⁵.
- [Función **Convertir en**](#)³⁰⁶. Esta función permite seleccionar otro nodo como coincidencia para una plantilla y permite cambiar el tipo de contenido del nodo.

Temas relacionados

- [Archivos SPS: características avanzadas](#)³⁹²
- [Archivos SPS: otras funciones](#)⁵⁶⁸

5.1 Insertar contenido XML como texto

Para insertar los datos de un nodo del documento XML en el diseño, arrastre el nodo de esquema pertinente desde la ventana Estructura del esquema hasta la vista **Diseño**. Al soltar el nodo de esquema en el diseño aparece un menú donde puede elegir qué tipo de contenido se crea a partir del nodo (*imagen siguiente*).




Tipos de nodos de esquema

Hay tres tipos de nodos de esquema que se pueden arrastrar hasta el diseño desde la ventana Estructura del esquema: (i) nodos de elemento, (ii) nodos de atributo y (iii) nodos de tipo de datos.

Usar el icono "Insertar contenido" de la barra de herramientas

El icono **Insertar contenido** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹ sirve para insertar el contenido de un nodo en el diseño. Utilice este icono de la siguiente manera:

1. Haga clic en el icono **Insertar contenido**.
2. Haga clic en la posición del diseño donde desea insertar el contenido. Aparece el cuadro de diálogo de selección de nodos (*imagen siguiente*).



3. En el cuadro *Contexto XPath* aparece el contexto de la posición del diseño que eligió para insertar el contenido. Seleccione el nodo con el que desea crear contenido.
4. Haga clic en **Aceptar**. Se crea el marcador de posición `(contenido)`. Si el nodo seleccionado no es el nodo de contexto, alrededor del marcador `(contenido)` se crean etiquetas de plantilla adicionales con la ruta de acceso del nodo seleccionado.

Generar el contenido de texto de los nodos


Para dar salida al contenido de texto de un nodo es necesario crear contenido con el nodo. Cuando creamos contenido con un nodo, el diseño tiene este aspecto:



En la imagen anterior se creó contenido a partir del elemento `Email`. El resultado mostrará el contenido de texto de `Email`. Si `Email` tiene elementos descendientes, como **Bold** e *Italics*, el contenido de texto de los elementos descendientes también se generará en el resultado porque forman parte del contenido de `Email`. Recuerde que los nodos de atributo de `Email` no se consideran nodos secundarios y que, por tanto, el contenido de los nodos de atributo no se incluye en el contenido de `Email`. Es decir, los nodos de atributo no se procesan si no se insertan explícitamente en el diseño.

Secciones CDATA

Las secciones CDATA del documento XML se procesan y se incluyen en los resultados y en la vista Authentic aparecen señaladas con etiquetas, si el marcado está activado (comando de menú [Authentic | Marcado](#)¹¹²²). También puede insertar secciones CDATA en el documento XML desde la vista Authentic (con ayuda del menú contextual).



[CDATA] This is CDATA Text. [CDATA]

Nota: en la vista Authentic no se pueden insertar secciones CDATA dentro de campos de entrada (es decir, dentro de cuadros de texto ni cuadros de texto multilínea). Solamente se pueden insertar dentro de elementos que aparezcan en la vista Authentic como componentes de contenido de texto.

En esta sección


Los apartados de esta sección describen el procedimiento de inserción de contenido XML como texto:

- Cómo [marcar con un formato predefinido](#)¹⁴³ el contenido de texto de un nodo al insertarlo.
- Cómo afecta la estructura del esquema fuente el [uso de la vista Authentic](#)¹⁴⁴.
- Cómo incluir y procesar nodos descendientes que no están incluidos en un nodo explícitamente ([Resto-de-contenido](#))¹⁴⁷.


Nota: puede crear una **regla de plantilla vacía** si elimina el marcador de posición (*contenido*) de un nodo. Las reglas de plantilla vacías sirven para indicar que un nodo no se debe procesar.

5.1.1 Insertar contenido con formato predefinido

El contenido de texto de un nodo se puede insertar directamente con el marcado de uno de los formatos predefinidos de StyleVision. Para ello arrastre el nodo desde la ventana Estructura del esquema y suéltelo en la posición de destino. Al soltarlo aparece un menú contextual donde debe seleccionar **Crear párrafo** (*imagen siguiente*).



Para cambiar de formato predefinido seleccione la etiqueta de formato predefinido y elija otro formato en el cuadro combinado de [Formato de la barra de herramientas](#)¹⁰⁰⁶ (*imagen siguiente*) o con el comando de menú **Insertar | Formato**.



También puede cambiar de formato predefinido cambiando el valor de la propiedad `tipo de párrafo` en la ventana Propiedades (grupo de propiedades `párrafo`) o cambiando de tipo de párrafo con el [comando de menú contextual](#) ³⁷³ [Incluir en | Párrafo especial](#) ³⁷³ de la plantilla del nodo.

Cada tipo de párrafo tiene características de formato propias. Recuerde que el tipo de formato `pre` permite procesar retornos de carro y avances de línea tal y como están en lugar de normalizarlos como espacios en blanco.

Temas relacionados

- [Símbolos de la vista Diseño](#) ⁹⁸⁰
- [Formatos predefinidos](#) ⁴⁷⁵


5.1.2 Agregar elementos en la vista Authentic

El modo en que se crean elementos en el diseño determina cómo responde la vista Authentic a ciertas acciones del usuario (p. ej. qué ocurre cuando el usuario pulsa la tecla **Tabulador** o cuando hace clic en el símbolo `Agregar...`). El primer paso consiste en determinar qué elementos se crean en la vista Authentic cuando el usuario añade un elemento. Es decir, cuando el usuario añade un elemento (al hacer clic en el icono **Insertar elemento** del ayudante de entrada Elementos, por ejemplo), ¿qué elementos secundarios se crean automáticamente?


El punto más importante que debe tener en cuenta es que la vista Authentic sigue la estructura definida en el esquema subyacente. Por tanto, para asegurarse de que la vista Authentic implementa correctamente la estructura del esquema, debe tener en cuenta algunas reglas de diseño.

Modelo de contenido inequívoco


Se entiende que un modelo de contenido es inequívoco cuando está formado por una sola secuencia (con `maxOccurs=1`) de elementos secundarios (sin elementos `choice`, `group`, `substitution`, etc.). Cuando se trabaja con este tipo de modelo de contenido y el usuario añade un elemento, la secuencia de elementos secundarios se conoce inequívocamente y los secundarios se añaden automáticamente. En la imagen siguiente, por ejemplo, los tres elementos secundarios son obligatorios y solamente pueden aparecer una vez.



Cuando se añade el elemento primario `parent` en la vista Authentic, sus elementos secundarios se insertan automáticamente (*imagen siguiente*). Al pulsar la tecla **Tabulador** el usuario pasa al siguiente elemento de la secuencia.



Si el elemento `e2` fuera opcional, al añadir el elemento primario `parent` en la vista Authentic, los elementos `e1` y `e3` se insertarían automáticamente y el elemento `e2` aparecería en el ayudante de entrada Elementos, para que el usuario lo inserte si quiere (*imagen siguiente*). Al pulsar la tecla **Tabulador** en `e1` el usuario pasa a `e3`.



El ejemplo de modelo de contenido anterior es el único caso inequívoco según la vista Authentic. Todos los demás casos se consideran ambiguos y para que la vista Authentic pueda aclarar las ambigüedades y mostrar los elementos deseados de forma eficaz, es necesario que el diseño cumpla ciertas reglas básicas.


Modelo de contenido ambiguo

Para que la vista Authentic muestre los elementos correctamente mientras se edita un elemento XML, el diseño SPS debe cumplir ciertas reglas.

- Los elementos secundarios se presentan en el mismo orden en el que aparecen en el diseño.
- Para que la vista Authentic pueda distinguir unos elementos secundarios de otros, todos deben estar en el diseño en el orden necesario **y dentro de un solo nodo primario**. Si la relación entre los secundarios del mismo nivel debe conservarse en la vista Authentic, no se debe poner cada elemento secundario de un solo primario dentro de varias instancias del nodo primario.

Veamos ejemplos concretos de estas dos reglas:


Imaginemos un modelo de contenido de un elemento primario llamado `parent` que está formado por una sola secuencia de elementos secundarios obligatorios. Este modelo de contenido es similar al modelo de contenido inequívoco que explicamos al principio, con una sola diferencia: la secuencia es opcional y, por tanto, el modelo es ambiguo porque la secuencia no es algo seguro. Si crea un documento de diseño como el que aparece en la imagen de abajo, habrá algunas ambigüedades en la vista Authentic.




La vista Authentic del elemento primario `parent` tendría este aspecto (porque la secuencia es opcional):




Al hacer clic en `agregar...` se abre un menú contextual con los tres elementos secundarios:




Si selecciona uno de ellos, el secundario elegido se inserta (*imagen siguiente*), pero la vista Authentic no inserta ninguno de los otros dos porque no puede aclarar las ambigüedades. La vista tampoco ofrece la posibilidad de insertar los otros dos elementos:



Por tanto, la manera correcta de diseñar este modelo de contenido (según las reglas antes descritas) sería crear explícitamente los nodos necesarios en el orden deseado dentro del nodo primario. El documento de diseño tendría este aspecto:



Observe que los tres elementos secundarios aparecen ahora **dentro de un solo nodo primario** en la vista Authentic:




Ahora el usuario de la vista Authentic puede hacer clic en el comando `agregar` del elemento correspondiente para insertar el elemento y su contenido.

Nota:

- Si un elemento puede aparecer varias veces y se siguieron las reglas anteriores, el elemento aparecerá en el ayudante de entrada tantas veces como permita el número máximo de apariciones definido por el esquema (`maxOccurs`).
- Cuando se crea un elemento secundario dentro de un nodo primario distinto (*imagen siguiente*) no sólo se crean relaciones secundario-primario aisladas para cada elemento secundario cuyas instancias se

crean así. Además aumenta el tiempo de procesamiento porque el nodo primario debe cruzarse otra vez para poder ubicar cada elemento secundario.



Temas relacionados

- [Insertar contenido XML como texto](#) ¹⁴¹
- [Uso de la vista Authentic](#) ⁹¹⁶

5.1.3 Resto de contenidos

El marcador de posición `resto-de-contenido` aplica plantillas a todos los elementos secundarios restantes del elemento para el que se creó la plantilla. Imaginemos este ejemplo:

- El elemento `primario` tiene 4 elementos secundarios: `secundario1` - `secundario4`.
- En la plantilla del elemento `primario` se definió cómo se deben procesar los elementos `secundario1` y `secundario4`.

Es decir, solamente se procesan los elementos `secundario1` y `secundario4`. Los elementos `secundario2` y `secundario3` no se procesarán. Pero si insertamos el marcador de posición `resto-de-contenido` dentro de la plantilla del elemento `primario`, no solo se procesarán `secundario1` y `secundario4` con las reglas de procesamiento definidas en la plantilla. También se aplicarán plantillas a los elementos `secundario2` y `secundario3`. Si se definieron [plantillas globales](#) ³⁶⁴, se usarán las plantillas globales. De lo contrario, se aplicarán las plantillas integradas predeterminadas (para nodos de elemento, atributo y texto).

Importante: tenga cuidado cuando seleccione nodos para el marcador `resto-de-contenido`.

- Tal y como decíamos en el ejemplo, el marcador `resto-de-contenido` selecciona todos los nodos de elemento y de texto secundarios. Incluso los nodos secundarios no válidos del documento XML se procesarán.
- Los atributos de nodo no se seleccionan porque no son nodos secundarios, es decir no están en el eje secundario de XPath.
- Si se usa una plantilla global de un secundario en la plantilla del primario, entonces no se considera que el secundario se haya aplicado localmente. Como resultado, el marcador de posición `resto-de-contenido` también seleccionará dichos secundarios. Sin embargo, si una plantilla global de un secundario se copia localmente, su uso cuenta como uso local y el marcador de posición `resto-de-contenido` no selecciona el secundario.

Nota: puede crear una **regla de plantilla vacía** si elimina el marcador de posición `(contenido)` de un nodo. Las reglas de plantilla vacías sirven para indicar que no se debe procesar algún nodo.

 **Temas relacionados**

- [Insertar contenido XML como texto](#) ¹⁴¹
- [Símbolos de la vista Diseño](#) ⁹⁸⁰
- [Plantillas y fragmentos de diseño](#) ³⁶⁴

5.2 Insertar contenido de MS Word


Si Microsoft Word 2007+ está instalado en el equipo, podrá pegar contenido de documentos Word en el diseño en forma de contenido estático. El contenido Word se insertará dentro de los componentes de diseño que correspondan y podrá aplicar las propiedades de formato de texto del contenido Word. Por ejemplo, el contenido de texto que esté en un bloque de párrafo Word se insertará dentro de un [componente de tipo Párrafo](#)¹⁴³ y el formato del texto se conservará (*imagen siguiente*).

Accelerate XML Development

Today, [eXtensible Markup Language \(XML\)](#) technologies play a critical role in all software development projects. XML has received widespread support and adoption in the computer industry because of its simplicity, extensibility, interoperability, and flexibility, all of which stem from its power to represent data independent of programming language, platform, or operating system. In XML-based applications, XML is used alongside complementary technologies such as **XML Schema**, **XSLT**, **XQuery**, **Web services**, and others. Today's developer needs a tool for creating, editing, and debugging these XML-related technologies in an efficient, standards-based manner.

Altova XMLSpy 2007 delivers all the power you need to create the most advanced XML applications, yet at the same time it's flexible enough to allow you to work with XML using the views and options that best suit your specific requirements and preferences. XMLSpy 2007 increases productivity by allowing you to develop higher quality, standards-conformant XML-based applications more quickly than ever before.

Contenido de Word.



Contenido de Word pegado en el diseño SPS. El formato de texto se conservó y también se aplicó un formato de tipo párrafo adecuado.

Nota: además de contenido de Word, en los diseños de StyleVision también puede pegar *cualquier otro tipo de contenido que se pueda pegar en documentos Word*. Por ejemplo, **tablas de MS Excel** y **contenido de páginas HTML**.

Nota: para crear un archivo SPS que incluya contenido estático de un documento Word entero, utilice el comando [Archivo | Nuevo | A partir de un archivo Word 2007+](#) ¹⁰¹⁷.

Características Word compatibles

StyleVision es compatible con estas estructuras y formatos Word cuando se copia y pega contenido Word en el diseño:

- Texto con formato
 - *Diferentes fuentes, tamaños, grosores, estilos y decoración, etc.*
 - *Color*
 - *Color de fondo*
 - *Bordes alrededor del texto*
- Párrafos
- Saltos de página
- Línea horizontal
- Hipervínculos
- Marcadores
- Tablas
 - *Rowspans, colspans*
 - *Contenido con formato/enriquecido*

- *Tablas anidadas*
- *Encabezados y pies*
- Listas y sublistas
 - *Con viñetas: estilos diferentes*
 - *Con enumeración: estilos diferentes*
- Imágenes

5.3 Insertar contenido de MS Excel

Si tiene Microsoft Excel 2007+ instalado en el equipo, puede pegar el contenido de documentos Excel en el diseño SPS como **contenido estático**. El contenido estático se insertará en forma de tablas estáticas y otros componentes de diseño adecuados para ello. Las propiedades de formato se conservarán (*imagen siguiente*). Cada hoja de Excel se inserta en el diseño en una tabla estática diferente.

	A	B
1	09.03	Euclid's Elements
2	11.09	English Phrasal Verbs in Use
3	08.86	Code Book
4	09.80	Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics
5	18.38	Style
6	08.72	The English Language
7	18.36	History of Mathematics
8	06.09	QED
9	07.89	Fowler's Modern English Usage
10	05.30	Oxford Guide to Plain English
11	21.88	Rediscover Grammar
12	11.97	How to Solve It
13	21.54	Advanced Learner's Grammar
14	19.02	Macmillan English Grammar in Context
15	22.57	Oxford Style Manual
16	16.44	Proofreading
17	20.51	Taschenbuch Mathematischer Formeln und Moderner Verfahren
18	97.50	Oxford Companion to the Book

Hoja Excel

Sheet1	
▶	09.03 Euclid's Elements
▶	11.09 English Phrasal Verbs in Use
▶	08.86 Code Book
▶	09.80 Foundations and Fundamental Concepts of Mathematics
▶	18.38 Style
▶	08.72 The English Language
▶	18.36 History of Mathematics
▶	06.09 QED
▶	07.89 Fowler's Modern English Usage
▶	05.30 Oxford Guide to Plain English
▶	21.88 Rediscover Grammar
▶	11.97 How to Solve It
▶	21.54 Advanced Learner's Grammar
▶	19.02 Macmillan English Grammar in Context
▶	22.57 Oxford Style Manual
▶	16.44 Proofreading
▶	Taschenbuch Mathematischer Formeln und Moderner
▶	20.51 Verfahren
▶	97.50 Oxford Companion to the Book


Contenido de Excel importado en un diseño en forma de tabla estática, conservándose el formato del texto.

Nota: además de contenido de Excel, en los diseños de StyleVision también puede pegar *cualquier otro tipo de contenido que se pueda pegar en documentos Excel*. Por ejemplo, contenido de **MS Word** y contenido de **páginas HTML**.

Nota: para crear un archivo SPS que incluya contenido estático de un documento Excel entero, utilice el comando [Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de un documento Excel 2007+](#) ¹⁰¹⁷.


5.4 Plantillas definidas por el usuario

Las plantillas definidas por el usuario son plantillas para elementos generados por una expresión XPath creada por el usuario. Estos elementos pueden ser valores atómicos o nodos. En la imagen siguiente puede ver tres plantillas definidas por el usuario. Observe que las etiquetas de este tipo de plantillas tienen un icono en forma de peón verde. Las plantillas definidas por el usuario son muy prácticas porque ofrecen una gran flexibilidad. Sin embargo, no olvide que el contenido generado por plantillas definidas por el usuario **no se puede editar en la vista Authentic**.



La expresión XPath de las plantillas definidas por el usuario de la imagen hace esto:

- Selecciona un nodo de un esquema fuente. Con una expresión XPath puede alcanzar cualquier nodo de cualquier esquema fuente desde cualquier nodo de contexto. Si StyleVision puede apuntar inequívocamente al nodo especificado, la plantilla definida por el usuario se convierte automáticamente en una plantilla normal, lo cual habilita la edición en la vista Authentic. Si es una plantilla definida por el usuario, el icono de la etiqueta tendrá forma de peón verde.
- Selecciona un nodo que cumple con la condición especificada por la construcción `for` de XPath 2.0 y XPath 3.0. Dichas plantillas no pueden convertirse en plantillas normales porque la construcción `for` no permite a StyleVision resolver el destino inequívocamente con la información de esquema que tiene a su disposición.
- Selecciona una secuencia de valores atómicos `{1, 2, 3}`. Si está permitido crear una plantilla para un valor atómico, no podrá usar el marcador de posición `(contenido)` dentro de dicha plantilla. Esto se debe a que la instrucción `xsl:apply-templates` (que es la que genera el marcador de posición `(contenido)`) solamente se puede aplicar a elementos de nodo (no a valores atómicos). Sin embargo, lo que puede hacer es usar un cálculo automático junto con otro elemento de diseño como una lista. Por ejemplo, la plantilla definida por el usuario que aparece a continuación daría como resultado el texto de la derecha.



Nota: si el archivo SPS utiliza el modo XSLT 1.0, entonces la expresión XPath utilizada debe devolver un conjunto de nodos. De lo contrario se emite un error.

Ventaja de usar XPath para seleccionar nodos

La ventaja de usar expresiones XPath para seleccionar nodos del esquema (o lo que es lo mismo, plantillas definidas por el usuario) es que la potencia del mecanismo de selección de rutas de XPath se puede aprovechar para seleccionar cualquier nodo o secuencia de elementos, así como para filtrar o establecer condiciones para la selección de nodos. Como resultado, podrá apuntar a ciertos nodos del documento XML para una plantilla determinada. Por ejemplo, la expresión XPath `//Office/Department[@Location="NY"]` seleccionará solamente los nodos `Department` cuyo atributo `Location` tenga el valor `NY`. Para más ejemplos consulte el resto de este apartado.

Nota: si una expresión XPath contiene varios pasos de ruta de acceso, entonces la posición de los paréntesis desempeña un papel importante (sobre todo en el caso de las agrupaciones y ordenaciones). Por ejemplo, la expresión XPath `/Org/Office/Dept` no se procesa igual que la expresión `(/Org/Office/Dept)`. En el caso de la primera expresión, sin paréntesis, el procesador recorre cada paso de la ruta. Para la segunda expresión, con paréntesis, todos los elementos `Dept` de todos los elementos `Office` se devuelven en un solo conjunto de nodos.

Paréntesis	Mecanismo XSLT subyacente	Efecto
No	<pre><xsl:for-each select="Org"> <xsl:for-each select="Office"> <xsl:for-each select="Dept"> ... </xsl:for-each> </xsl:for-each> </xsl:for-each></pre>	Cada elemento <code>Office</code> tiene sus propios <code>Dept</code> . Puede realizar agrupaciones y ordenaciones dentro de cada <code>Office</code> .
Sí	<pre><xsl:for-each select="/Org/Office/Dept"> ... </xsl:for-each></pre>	Los elementos <code>Dept</code> abarcan todos los elementos <code>Office</code> y todos los elementos <code>Org</code> .

Tenga en cuenta esta importante diferencia a la hora de realizar agrupaciones y ordenaciones.

Insertar una plantilla definida por el usuario

Para insertar una plantilla definida por el usuario:

- Haga clic en el icono **Insertar plantilla definida por el usuario** de la barra de herramientas "Insertar elementos de diseño" y después en la posición del diseño donde desea insertar la plantilla. También puede hacer clic con el botón derecho en el diseño y seleccionar el comando **Insertar plantilla definida por el usuario** del menú contextual.
- Se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵. Escriba la expresión XPath que desea usar y haga clic en **Aceptar**. Observe que el nodo de contexto de la expresión XPath será el nodo donde hizo clic. Se crea una plantilla nodo vacío. A veces se crea un nodo unido. Cuando un nodo está unido, los nodos de instancia a los que se apunta están seleccionados como si estuvieran en el mismo nivel. Cuando el nodo no está unido (sino dividido en varios niveles jerárquicos) la selección del nodo se hace recorriendo cada nodo de instancia de cada nivel. El conjunto de nodos que la expresión devuelve en ambos casos (unido y dividido) es el mismo, a no ser que se especifique un criterio de agrupación o de ordenación. Para más información consulte el apartado [Operaciones con plantillas nodo](#)³⁷³.


Editar el modelo de coincidencia para la plantilla

La selección de nodos de cualquier plantilla nodo (normal o definida por el usuario) se puede cambiar usando

una expresión XPath y seleccionando otro modelo de coincidencia. Para editar el modelo de coincidencia de una plantilla nodo, haga clic con el botón derecho en la plantilla nodo y seleccione **Editar modelo de coincidencia** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo "Editar expresión XPath", donde puede introducir la expresión XPath para seleccionar otro nodo. Después haga clic en **Aceptar**.

Agregar nodos a plantillas definidas por el usuario

Si añade un nodo de esquema a una plantilla definida por el usuario creada para un nodo o secuencia que no se puede colocar en el contexto del esquema fuente, StyleVision no puede conocer el contexto para el nodo nuevo. En este caso aparece un aviso (*imagen siguiente*) preguntando cómo se debe hacer referencia al nuevo nodo: (i) por su nombre (con una ruta de acceso relativa) o (ii) por una ruta de acceso completa empezando por la raíz del esquema fuente.



Este aviso aparece siempre por defecto, pero se puede deshabilitar en la pestaña *Diseño* del cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones](#)¹¹⁷³).

Temas relacionados

- [Archivos SPS: contenido](#)¹⁴⁰
- [Operaciones con plantillas nodo](#)³⁷³
- [Elementos definidos por el usuario](#)¹⁵⁷

5.5 Elementos y bloques de texto definidos por el usuario

Los [elementos definidos por el usuario](#)¹⁵⁷ y los [bloques de texto XML definidos por el usuario](#)¹⁵⁸ sirven para insertar (i) cualquier tipo de elemento y (ii) cualquier tipo de bloque de texto XML en el diseño. Su ventaja es que el diseñador del SPS no tiene por qué limitarse a utilizar elementos XML de los esquemas fuente y elementos de diseño de StyleVision. También pueden crear (i) plantillas para cualquier otro elemento (definidos por el usuario) y (ii) código XML independiente (bloques XML) que crea objetos por separado (como objetos ActiveX, por ejemplo).

Hay una diferencia importante entre los elementos definidos por el usuario y los bloques de texto XML definidos por el usuario. Los elementos definidos por el usuario se crean en el diseño como nodos plantilla para un solo elemento XML (con atributos). Todo el contenido de esta plantilla debe crearse explícitamente. Este contenido puede ser cualquier elemento de diseño de la SPS. Por el contrario, los bloques de texto XML definidos por el usuario no pueden contener elementos de diseño. Se trata de bloques independientes y autónomos. Puesto que los elementos definidos por el usuario están vacíos cuando se crean, no sirven para crear un objeto que necesite líneas de código. Si necesita crear un objeto con código utilice los bloques de texto XML definidos por el usuario.

Nota: la vista Authentic solamente es compatible con los elementos y bloques de texto XML definidos por el usuario creados en los productos de Altova de la edición Enterprise Edition.

5.5.1 Elementos definidos por el usuario


Los elementos definidos por el usuario son elementos que se pueden generar en el resultado del SPS sin necesidad de que dichos elementos existan en los esquemas fuente del SPS. Esto significa que puede insertar cualquier elemento de cualquier espacio de nombres (HTML o XSL-FO) en cualquier posición del diseño. Después puede insertar elementos de diseño SPS dentro de estos elementos.

Nota: la vista Authentic solamente es compatible con los elementos definidos por el usuario creados en los productos de Altova de la edición Enterprise Edition.

Insertar elementos definidos por el usuario


Si quiere usar elementos definidos por el usuario en su diseño, siga estas instrucciones:

1. Haga clic con el botón derecho en la posición del diseño donde desea insertar el elemento definido por el usuario.
2. En el menú contextual seleccione **Insertar elemento definido por el usuario | Elemento definido por el usuario**.
3. Se abre un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*). Escriba el nombre del elemento, sus atributos con sus valores y una declaración de espacio de nombres si el documento no incluye ninguna.



En el ejemplo de la imagen anterior, se creó un elemento XSL-FO llamado `leader`. Se le dio el prefijo `fo:`, que está enlazado con la declaración de espacio de nombres `xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format"`. El elemento tiene varios atributos, incluidos los atributos `leader-length` y `rule-style`, cada uno con su valor. El elemento, sus atributos y su declaración de espacio de nombres se deben introducir sin los corchetes angulares.

- Haga clic en **Aceptar** para insertar el elemento en el diseño. El elemento aparece en el diseño en forma de plantilla vacía, con etiquetas de apertura y cierre (*imagen siguiente*).



- Ahora puede añadir contenido a esta plantilla tal y como haría con cualquier otra. El elemento definido por el usuario puede incluir contenido estático, contenido dinámico del documento XML y otros elementos definidos por el usuario.

Nota: si su elemento definido por el usuario está pensado para un formato de salida particular, inclúyalo dentro de una condición basada en el resultado. Así evitará resultados inesperados en los demás formatos de salida.

Temas relacionados

- [Bloques de texto XML definidos por el usuario](#) ¹⁵⁸
- [Plantillas definidas por el usuario](#) ¹⁵⁴

5.5.2 Bloques definidos por el usuario

Un bloque de texto XML definido por el usuario es un fragmento XML que se insertará en el código XSLT generado por el diseño SPS. Se inserta en el diseño SPS en forma de bloque independiente en el cual no se

puede añadir ningún elemento de diseño. Este bloque de texto XML se aplicará como código XSLT en la posición de la hoja de estilos donde aparece.


Estos bloques son muy útiles porque permiten al diseñador de la hoja de estilos insertar fragmentos XSLT y código personalizado en el diseño. Por ejemplo, puede insertar un objeto ActiveX dentro de un elemento HTML SCRIPT.

Nota: esta característica solamente es compatible con las ediciones Enterprise Edition que incluyen la vista Authentic (es decir, con las ediciones Enterprise Edition de StyleVision, Authentic Desktop, Authentic Browser y XMLSpy).

Insertar bloques de texto XML definidos por el usuario

Siga estas instrucciones para insertar un bloque de texto XML:

1. Haga clic con el botón derecho en la posición del diseño donde desea insertar el bloque definido por el usuario.
2. En el menú contextual seleccione **Insertar elemento definido por el usuario | Bloque definido por el usuario**.
3. Aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*), escriba el bloque de texto XML que desea insertar. No olvide que debe tener un formato XML correcto. Si el formato no es correcto, el botón **Aceptar** del diálogo no se habilita.



En el ejemplo de la imagen anterior se añade un bloque de texto XML que genera una lista HTML ordenada.

4. Haga clic en **Aceptar** para insertar el elemento en el diseño. El bloque de texto aparece en el diseño en forma de cuadro de texto.

Nota: si su bloque de texto XML está pensado para un formato de salida particular, inclúyalo dentro de una condición basada en el resultado. Así evitará resultados inesperados en los demás formatos de salida.

 **Temas relacionados**

- [Elementos definidos por el usuario](#) ¹⁵⁷
- [Plantillas definidas por el usuario](#) ¹⁵⁴

5.6 Tablas

En un diseño SPS se pueden utilizar dos tipos de tabla: tablas SPS y tablas CALS/HTML. Estos dos tipos de tabla son muy diferentes y es importante comprender estas diferencias. Esta sección describe en detalle cómo se debe usar cada tipo.

Tablas SPS

Una tabla SPS es un componente de un diseño SPS al que se le da estructura y formato en el diseño. Se puede crear en cualquier parte del diseño y puede crear tantas tablas SPS como quiera.

Las tablas SPS son dispositivos de presentación y se representan usando el vocabulario de presentación de la vista Authentic y del formato de salida. La estructura de una tabla SPS **no está representada por nodos del documento XML**, aunque el contenido propiamente dicho de las celdas de la tabla proceda de nodos del documento XML.

Hay dos tipos de tablas SPS:

- **Tablas estáticas:** las crea paso a paso la persona que diseña el SPS. Después de crear la estructura de la tabla se define el contenido de cada celda por separado. El contenido de las celdas puede proceder de diferentes posiciones de la estructura del esquema e incluso de tipos diferentes. No olvide que las filas de una tabla estática no representan una estructura de datos repetitiva. Por eso este tipo de tabla se denomina *estática*: tiene una estructura fija que no cambia, independientemente del contenido XML.
- **Tablas dinámicas:** están pensadas para estructuras de datos del documento XML que se repiten. Pueden crearse para elementos de esquema que tienen una subestructura (es decir, que tienen como mínimo un atributo o elemento secundario). Cualquier elemento de una subestructura se repite si existe más de una instancia suya. Cada instancia del elemento equivale a una fila de la tabla dinámica y sus elementos o atributos secundarios (todos o algunos) equivalen a las columnas de la tabla. La estructura de una tabla dinámica, por tanto, refleja el contenido del archivo XML y cambia con el contenido de forma dinámica.

Tablas CALS/HTML

El modelo de contenido de una tabla CALS o HTML se define en el documento XML (y por extensión en el DTD o en el esquema) y sigue la correspondiente especificación (CALS o HTML). Después puede especificar en el diseño SPS si la tabla CALS/HTML se procesa o no como tabla. La estructura de datos XML que representa la tabla CALS/HTML en este caso genera marcado de tabla para cada formato de salida. El formato de las tablas CALS/HTML se puede especificar en el documento XML de instancia o en el SPS o en ambos.

Por ejemplo, observe la vista previa HTML de esta tabla HTML.

Name	Phone
John Merrimack	6517890
Joe Concord	6402387

Este sería el fragmento de código HTML para la tabla XML anterior:

```
<table border="1" width="40%">  
<tbody>
```

```

<tr>
  <td>Name</td>
  <td>Phone</td>
</tr>
<tr>
  <td>John Merrimack</td>
  <td>6517890</td>
</tr>
<tr>
  <td>Joe Concord</td>
  <td>6402387</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

El documento XML original podría ser este:

```

<phonelist border="1" width="40%">
  <items>
    <person>
      <data>Name</data>
      <data>Phone</data>
    </person>
    <person>
      <data>John Merrimack</data>
      <data>6517890</data>
    </person>
    <person>
      <data>Joe Concord</data>
      <data>6402387</data>
    </person>
  </items>
</phonelist>

```

Observe que los nombres de elemento del documento XML no necesitan tener semántica de tabla. Sin embargo, la estructura de la tabla, debe corresponder al modelo de tabla HTML o CALS. Además, tenga en cuenta que:

- Al elemento de columna HTML `<td/>` solamente puede corresponder un elemento XML.
- Una tabla CALS/HTML se puede insertar en cualquier posición del documento XML donde, según el esquema, se permita el elemento que corresponde al elemento `table`.
- En la vista Authentic los datos se introducen directamente en las celdas de la tabla. Estos datos se almacenan como contenido del elemento de tabla CALS/HTML correspondiente.
- Las propiedades de formato de una tabla CALS/HTML pueden venir del documento XML o se pueden especificar en el diseño SPS.

Resumen para diseñadores


Desde el punto de vista del diseñador del SPS, podemos resumir todo esto en tres puntos:

- La **estructura** de una tabla SPS se define en el SPS. Por el contrario, la estructura de una tabla CALS/HTML se especifica en el esquema y debe seguir la del modelo de la tabla CALS/HTML. Sin embargo, los nombres de elemento del esquema pueden ser diferentes de los nombres de elemento de los modelos de tabla CALS o HTML.
- Los elementos **colspan** y **rowspan** de las tablas SPS se especifican en el SPS. Pero en las tablas CALS/HTML, los colspan y rowspan se especifican en el documento XML de instancia.
- El **formato de tabla** de las tablas SPS se especifica en el SPS. El formato de las tablas CALS/HTML se especifica en el documento XML de instancia y/o en el SPS.

5.6.1 Tablas estáticas


Para crear una tabla estática:

- Use uno de estos mecanismos: (i) clic en el comando **Tabla | Insertar tabla**, (ii) clic en el comando **Insertar | Tabla** o (iii) clic en el icono **Insertar tabla**  de la barra de herramientas "Insertar elementos de diseño".
- Todos estos comandos abren este cuadro de diálogo:



Haga clic en el botón **Tabla estática**.

- Se abre el cuadro de diálogo "Insertar tabla" (*imagen siguiente*), donde puede especificar las dimensiones de la tabla y si la tabla debe ocupar todo el ancho disponible.



- Haga clic en **Aceptar** y se crea una tabla vacía con las dimensiones elegidas (*imagen siguiente*).

- Ahora puede introducir el contenido en las celdas de la tabla usando las funciones estándar de StyleVision. El contenido de las celdas puede ser texto, elementos arrastrados desde la estructura del esquema u objetos como imágenes y tablas anidadas. Por ejemplo, esta tabla contiene tablas anidadas.

Person	Telephone	Fax
	Office Home	Office Home

Las tablas estáticas SPS son ideales para organizar datos XML situados al azar en la jerarquía del esquema o para almacenar contenido estático (contenido que no procede de la fuente XML).

Eliminar columnas, filas y tablas

Para eliminar una columna, fila o tabla, ponga el cursor en la columna, fila o tabla que desea eliminar y haga clic en el comando de menú **Tabla | Eliminar columna**, **Tabla | Eliminar fila** o **Tabla | Eliminar tabla**, respectivamente. Si tiene tablas anidadas, estos comandos se aplicarán a la columna, fila y tabla donde se encuentre el cursor.

Iconos de edición de tablas de la barra de herramientas

Los iconos de edición de tablas, que por defecto están en la segunda fila de la barra de herramientas, son accesos directos a los comandos del menú **Tabla**. Estos comandos sirven para insertar, eliminar, editar la estructura y asignar propiedades de formato a la tabla estática. Estos iconos también se pueden usar para editar tablas SPS dinámicas. Pero **no se pueden usar para editar tablas CALS/HTML**, porque el formato de las [tablas CALS/HTML](#)¹⁸⁰ se define de otra manera.

Estructura de tablas estáticas para formato PDF de salida

Para asegurarse de que las tablas se representen correctamente en el formato PDF de salida, el número de columnas especificadas para la tabla (en el documento FO) debe ser correcto. (Cuando las celdas abarcan varias columnas, el número de columnas de cada fila puede ser diferente.) Para que las tablas aparezcan bien en el formato de salida PDF es necesario tener en cuenta que:

- El número de columnas de una tabla es el número máximo de columnas de cualquiera de las filas. Por ejemplo, imaginemos una tabla de tres filas: la Fila1 tiene 6 columnas, la Fila2 tiene 5 columnas y la Fila3 tiene 7 columnas. El número de columnas de la tabla es 7. Por tanto, cuando se inserta la tabla estática es mejor especificar que el número de columnas de la tabla debe ser 7. Después se pueden unir las celdas de la tabla (con los comandos del menú **Tabla**) para que abarquen todas las columnas. Es importante entender que al dividir una celda se crea una columna nueva en la vista gráfica, pero no el recuento de columnas de la tabla no se actualiza automáticamente. En estos casos, la estructura y las dimensiones de la tabla no se representarán bien en PDF.
- Si debe especificar el ancho de las columnas, el total de columnas debe sumar 100% o una medida absoluta menor al ancho del cuerpo de la página.
- Es necesario definir el ancho de cada columna y no solo de las celdas de la tabla. Para ello compruebe si se asignaron bien los anchos de columna, haga clic en la pestaña XSL-FO y mire el ancho de los elementos secundarios `fo:table-column` de la etiqueta `fo:table`. Por ejemplo, una definición de tabla correcta sería:

```
<fo:table width="100%" space-before.optimum="1pt" space-after.optimum="2pt">
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(15)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(15)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(20)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(20)" />
  <fo:table-column column-width="proportional-column-width(30)" />
</fo:table-body>
```

En el fragmento anterior, se define que la tabla tiene 5 columnas y el ancho de cada columna se define en porcentajes.


Temas relacionados

- [Crear tablas dinámicas](#) ¹⁶⁵
- [Procesamiento condicional en tablas](#) ¹⁷⁰
- [Tablas SPS en la vista Diseño](#) ¹⁷¹
- [Formato de tablas estáticas y dinámicas](#) ¹⁷³
- [Tablas CALS/HTML](#) ¹⁸⁰

5.6.2 Tablas dinámicas


Para insertar una tabla dinámica:

1. Use uno de estos mecanismos: (i) clic en el comando **Tabla | Insertar tabla**, (ii) clic en el comando **Insertar | Tabla** o (iii) clic en el icono **Insertar tabla**  de la barra de herramientas "Insertar elementos de diseño".
2. Todos estos comandos abren el cuadro de diálogo que aparece en la imagen siguiente. Si seleccionó el icono **Insertar tabla** de la barra de herramientas, el cuadro de diálogo se abre al hacer clic en la parte del diseño donde desea insertar la tabla.




Haga clic en el botón **Tabla dinámica**.

3. Se abre el cuadro de diálogo "Selector de XPath" (*imagen siguiente*). Observe que en el cuadro *Contexto XPath* aparece el contexto de la posición donde eligió insertar la tabla y no se puede cambiar en el cuadro de diálogo. Seleccione el nodo con el que desea crear la tabla dinámica. En la imagen siguiente el nodo de contexto es `n1:Department` y el nodo `n1:Person` se usará para crear la tabla.



Seleccione la opción *XPath definida por el usuario*, si prefiere escribir una expresión XPath para seleccionar el nodo con el que se creará la tabla dinámica.

4. Haga clic en **Aceptar**. Se abre el cuadro de diálogo "Crear tabla dinámica" (*imagen siguiente*).



5. Los elementos y atributos secundarios del elemento que arrastró hasta la vista **Diseño** aparecen en el grupo de lista *Seleccionar filas o columnas* y se pueden usar para crear las columnas de la tabla. Desactive los nodos secundarios que no desee utilizar y seleccione los que desea usar para crear columnas. En la imagen anterior, se desactivaron los elementos *Shares*, *LeaveTotal*, *LeaveUsed* y *LeaveLeft*.) El resto de opciones del cuadro de diálogo se explican más abajo. Haga clic en **Aceptar** cuando termine y recuerde que solamente se crean tablas para los elementos y atributos secundarios, no para los descendientes situados en niveles inferiores.

Nota: si usó una *XPath definida por el usuario* para seleccionar el nodo con el que se crea la tabla dinámica, lo más probable es que StyleVision no pueda distinguir a qué nodo está apuntando. Como consecuencia, puede que a veces el cuadro de diálogo "Crear tabla dinámica" no incluya una lista de atributos/elementos secundarios en el grupo *Seleccionar filas o columnas*. En estos casos deberá rellenar a mano la tabla con el contenido de nodo. Este contenido de nodo debe ser elementos/atributos secundarios del nodo que seleccionó y a partir del cual se creó la tabla.

Nota: hay otra manera de crear una tabla a partir de un nodo de esquema: arrastrando el nodo desde la estructura del esquema hasta el diseño y especificando, al soltar el nodo, que se debe crear una tabla a partir de él.

Aumento de la tabla

Este es el aspecto que tiene una tabla cuando aumenta de tamaño *de arriba a abajo*:

name	street	city	state	zip
ipo:name (contents)	ipo:street (contents)	ipo:city (contents)	ipo:state (contents)	ipo:zip (contents)
ipo:name	ipo:street	ipo:city	ipo:state	ipo:zip

Y este es el aspecto que tiene cuando aumenta de tamaño de *izquierda a derecha*:

name	<code><ipo:name></code> (contents) <code></ipo:name></code>
street	<code><ipo:street></code> (contents) <code></ipo:street></code>
city	<code><ipo:city></code> (contents) <code></ipo:city></code>
state	<code><ipo:state></code> (contents) <code></ipo:state></code>
zip	<code><ipo:zip></code> (contents) <code></ipo:zip></code>

Encabezados y pies de tabla

Las columnas y filas pueden tener encabezados, que equivalen a los nombres de los elementos de columna y fila. Los encabezados de columna se crean encima de cada columna. Los encabezados de fila se crean a la izquierda de una fila. Para incluir encabezados marque la casilla *Crear encabezado*. Si la tabla aumenta de arriba a abajo y crea un encabezado, se crea una fila de encabezado encima del cuerpo de la tabla. Si la tabla aumenta de izquierda a derecha y crea un encabezado, la columna de encabezado se crea a la izquierda del cuerpo de la tabla.

Para incluir pies de tabla marque la casilla *Crear pie*. Los pies de tabla, como los encabezados, se pueden crear tanto para las columnas (debajo de las columnas) como para las filas (a la derecha de una fila). El pie de tabla de columnas o filas numéricas suma todas las columnas o filas si se marcó la casilla *Resumen para campos numéricos*.

En el menú **Tabla** encontrará comandos para unir y dividir las celdas del encabezado y del pie de tabla, así como para insertar, anexar y eliminar filas y columnas. Esto ofrece una gran flexibilidad a la hora de dar estructura a los encabezados y pies de tabla. Además, los encabezados y pies pueden tener cualquier tipo de contenido estático o dinámico, incluso plantillas condicionales y cálculos automáticos.

Nota: los encabezados y pies se deben crear cuando se define la tabla dinámica (marcando las casillas *Crear encabezado* y *Crear pie* del cuadro de diálogo "Crear tabla dinámica". Cuando se anexa o inserta una fila dentro de una tabla dinámica no se crean encabezados ni pies, sino una fila nueva, que son cosas muy diferentes. Con las opciones *Crear encabezado/Crear pie* se añaden encabezados y pies de tabla al principio y al final de la tabla, respectivamente y al principio y al final de la tabla en las páginas nuevas si la tabla llega hasta la siguiente página del documento PDF. Si se inserta o anexa una fila, la fila aparece cada vez que aparece el elemento con el que se creó la tabla dinámica.

Tablas dinámicas anidadas

Puede anidar una tabla dinámica dentro de otra si el elemento con el que se crea la tabla anidada es secundario del elemento que se usó para crear la tabla dinámica en la que se anida.

1. Cree la tabla dinámica exterior y cree una columna con el elemento secundario que quiere usar como tabla anidada.
2. Ahora haga clic con el botón derecho en el elemento secundario en la tabla dinámica (en la vista **Diseño**).
3. Seleccione el comando **Convertir en | Tabla**. Aparece el cuadro de diálogo "Crear tabla dinámica".
4. Defina las propiedades de la tabla dinámica anidada.

Para anidar una tabla dinámica en una tabla estática, arrastre el elemento con el que desea crear la tabla dinámica y suéltelo en una celda de la tabla estática. Al soltarlo aparece un menú contextual, donde debe seleccionar el comando **Crear tabla**.

Tablas para elementos con contenido de texto

Para crear columnas (o filas) para elementos secundarios, el elemento a partir del cual se crea la tabla debe tener un nodo de atributo o elemento secundario. Los nodos de texto secundarios no bastan. Si este es su caso, puede crear un elemento secundario llamado `Texto`, por ejemplo, y poner su nodo de texto dentro de los elementos `ElementoDeTabla/Texto`. Ahora podrá crear una tabla dinámica a partir de `ElementoDeTabla`. Esta tabla tendrá una columna para los elementos `Texto`. Cada fila tendrá una celda con el nodo de texto del elemento `Texto` y las filas de la tabla equivaldrán a las instancias del elemento `ElementoDeTabla`.

Contenido de las celdas de la tabla

Al crear una tabla dinámica puede elegir qué tipo de componente de StyleVision se usa para representar el contenido de las celdas. En el ejemplo de la imagen anterior, las celdas de la tabla se crearon en forma de contenido. Es decir, se marcó la opción *Mostrar celdas como contenido* en el cuadro de diálogo "Crear tabla dinámica". Pero también se podrían crear en forma de dispositivo de entrada de datos. Dicho lo cual, es necesario señalar dos cosas:

- La opción seleccionada es una opción global que afecta a todas las celdas de la tabla. Si quiere que alguna celda tenga un aspecto diferente a las demás, deberá editar dicha celda después de crear la tabla: haga clic con el botón derecho en la celda y seleccione **Convertir en** en el menú contextual. Después seleccione el nuevo tipo de contenido.
- Si crea celdas como contenido y el elemento tiene elementos secundarios, el contenido de la celda será una concatenación de cadenas de texto del elemento y de sus descendientes.

Eliminar columnas, filas y tablas

Para eliminar una columna, fila o tabla, ponga el cursor en la columna, fila o tabla que desea eliminar y haga clic en el menú **Tabla | Eliminar columna**, **Tabla | Eliminar fila** o **Tabla | Eliminar tabla**, respectivamente. Si tiene tablas anidadas, estos comandos se aplicarán a la columna, fila y tabla donde se encuentre el cursor.

Iconos de edición de tablas de la barra de herramientas

Los iconos de edición de tablas de la barra de herramientas son accesos directos a los comandos del menú **Tabla**. Estos comandos sirven para insertar, eliminar, editar la estructura y asignar propiedades de formato de la tabla dinámica. Estos iconos también se pueden usar para editar tablas estáticas. Pero **no se pueden usar para editar tablas CALS/HTML**, porque el formato de las tablas CALS/HTML se define de otra manera.

Crear tablas dinámicas en plantillas globales

También puede crear tablas dinámicas en elementos situados dentro de plantillas globales. Se trata del mismo proceso empleado con elementos de la plantilla principal (descrito más arriba). Lo más importante que debe tener en cuenta es que en una plantilla global solo se pueden crear tablas dinámicas para **elementos descendientes** del nodo de plantilla global. No se pueden crear para el nodo de plantilla global propiamente dicho. Por ejemplo, si desea crear una tabla dinámica para el elemento `authors` situado dentro de una plantilla global, entonces esta tabla dinámica debe crearse dentro de la plantilla global del elemento primario de `authors`, es decir, `contributors`. No se puede crear dentro de la plantilla global del elemento `authors`.

Temas relacionados


- [Crear tablas estáticas](#) ¹⁶³
- [Procesamiento condicional en tablas](#) ¹⁷⁰
- [Tablas SPS en la vista Diseño](#) ¹⁷¹
- [Formato de tablas estáticas y dinámicas](#) ¹⁷³
- [Tablas CALS/HTML](#) ¹⁸⁰

5.6.3 Procesamiento condicional en tablas

Si quiere, puede definir un procesamiento condicional en ciertas columnas y filas de las tablas estáticas y dinámicas, así como en los encabezados de columna y fila. Este procesamiento condicional sirve para mostrar u ocultar la columna, la fila o el encabezado dependiendo de si la condición definida se cumple o no. Si el resultado de la condición es `true`, la columna, la fila o el encabezado se representa en el formato de salida. De lo contrario, se oculta.

Agregar y editar procesamiento condicional

Para añadir procesamiento condicional a columnas, filas o encabezados, haga clic con el botón derecho en el componente elegido y seleccione **Editar instrucción de procesamiento condicional**.



Al hacer clic en el comando **Editar instrucción de procesamiento condicional** se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵, donde puede introducir la expresión XPath de la condición. A continuación describimos algunos ejemplos de uso del procesamiento condicional.

- En una columna, fila o tabla, introduzca la expresión XPath `false()` para ocultarla y `true()` para mostrarla.
- Una columna se representa solamente si la suma de todos los valores de la columna supera un valor entero concreto.
- Una columna o fila se representa solamente si dicha columna o fila no tiene ninguna celda vacía.
- Una columna o fila se representa solamente si existe cierto valor de celda en dicha columna o fila.

Para editar una condición ya existente, haga clic con el botón derecho en el componente de diseño que incluye la condición y seleccione **Editar instrucción de procesamiento condicional**. Se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵, donde puede editar la expresión XPath que prueba si la condición se cumple o no.

Quitar el procesamiento condicional

Para eliminar la instrucción de procesamiento condicional de columnas, filas o encabezados, haga clic con el botón derecho donde corresponda y seleccione **Borrar instrucción de procesamiento condicional**.

Temas relacionados

- [Crear tablas estáticas](#) ¹⁶³
- [Crear tablas dinámicas](#) ¹⁶⁵
- [Tablas SPS en la vista Diseño](#) ¹⁷¹
- [Formato de tablas estáticas y dinámicas](#) ¹⁷³
- [Tablas CALS/HTML](#) ¹⁸⁰

Temas relacionados:

[Crear tablas estáticas](#) ¹⁶³: describe el uso de tablas estáticas.

[Crear tablas dinámicas](#) ¹⁶⁵: describe el uso de tablas dinámicas.

[Tablas SPS en la vista Diseño](#) ¹⁷¹: información sobre cómo se representan las tablas SPS en la vista **Diseño**.

[Formato de tablas estáticas y dinámicas](#) ¹⁷³: información sobre el formato de las tablas.

[Tablas CALS/HTML](#) ¹⁸⁰: explica cómo trabajar con estructuras de tabla definidas en el documento XML.

5.6.4 Tablas en la vista Diseño

Las dos imágenes que aparecen a continuación muestran los componentes principales de las tablas SPS estáticas y dinámicas y el marcado de tabla, que está activado (**Tabla | Ver marcado de la tabla**).


El diagrama muestra una tabla con dos columnas y tres filas. La primera fila contiene los encabezados 'Encabezado1' y 'Encabezado2'. La segunda fila contiene el contenido '(contenido)' en ambas columnas, precedido y seguido por los marcadores '<first>' y '<last>' respectivamente. La tercera fila contiene los pies de tabla 'Pie1' y 'Pie2'. A la izquierda de la tabla hay una barra de herramientas con un icono de documento y tres botones de navegación. Encima de la tabla hay dos menús desplegables.

Encabezado1	Encabezado2
<first> (contenido) <last>	<last> (contenido) <last>
Pie1	Pie2

La imagen anterior muestra una sencilla tabla cuyo tamaño aumenta de arriba a abajo y que incluye un encabezado y un pie de tabla.

- El indicador de columna es un rectángulo con una punta de flecha apuntando hacia abajo. Los indicadores de columna aparecen sobre las columnas. Para seleccionar una columna entera (si quiere asignar una propiedad de formato a toda la columna, por ejemplo), haga clic en el indicador de la columna.
- El indicador de fila es un rectángulo con una punta de flecha apuntando hacia la derecha. Para seleccionar toda la fila, haga clic en el indicador.

- En las tablas cuyo tamaño aumenta de arriba a abajo (*imagen anterior*) los indicadores de encabezados y pies de tabla son iconos que apuntan hacia arriba y hacia abajo respectivamente. En las tablas cuyo tamaño aumenta de izquierda a derecha, los indicadores de encabezados y pies de tabla apuntan hacia la izquierda y hacia la derecha respectivamente (*imagen siguiente*)
- Para seleccionar toda la tabla, haga clic en la esquina superior izquierda de la tabla.
- Cuando está seleccionada una fila o columna, el fondo de la fila o columna se resalta en color azul oscuro. Por ejemplo, en la imagen anterior está seleccionado el pie de la tabla.
- En las tablas cuyo tamaño aumenta de arriba a abajo, el elemento que se usó para crear la tabla aparece en el extremo izquierdo, fuera de la cuadrícula formada por columnas y filas (*imagen anterior*). En las tablas que aumentan de izquierda a derecha, el elemento que se usó para crear la tabla aparece en el extremo superior, fuera de la cuadrícula formada por columnas y filas (*imagen siguiente*).




Tras seleccionar una tabla, fila o columna, puede definir sus propiedades y estilos en las ventanas Propiedades y Estilos respectivamente.

Operaciones arrastrar y colocar

Puede arrastrar las columnas y filas de una tabla SPS (estática o dinámica) a una posición nueva dentro de la misma tabla.

Incluir filas y columnas en plantillas o quitar las plantillas

Una fila o columna se puede incluir dentro de una plantilla. Haga clic con el botón derecho en el indicador de fila o columna y en el menú contextual (*imagen siguiente*) seleccione **Incluir en | Plantilla** o **Incluir en | Plantilla definida por el usuario**. En el siguiente paso puede seleccionar un nodo de la estructura del esquema o introducir una expresión XPath para una [plantilla definida por el usuario](#)³⁶⁹. La plantilla se creará alrededor de la fila o columna.



Para quitar la plantilla que rodea la fila o la columna (sin provocar cambios en la fila o columna propiamente dichas) seleccione la etiqueta de la plantilla y pulse la tecla **Suprimir**.

La función para incluir o quitar plantillas es muy útil si quiere eliminar una plantilla sin quitar el contenido de la fila o de la columna y después incluir la fila o columna dentro de otra plantilla. También puede incluir la fila o columna dentro de una [plantilla definida por el usuario](#) ³⁶⁹ para usar resultados interesantes obtenidos mediante el uso de filtros (como cálculos automáticos, por ejemplo).

Temas relacionados

- [Menú Tabla](#) ¹¹⁰⁷
- [Crear tablas estáticas](#) ¹⁶³
- [Crear tablas dinámicas](#) ¹⁶⁵
- [Formato de tablas estáticas y dinámicas](#) ¹⁷³
- [Tablas CALS/HTML](#) ¹⁸⁰
- [Operaciones para plantillas nodo](#) ³⁷³
- [Plantillas definidas por el usuario](#) ³⁶⁹

5.6.5 Formato de tablas


Puede dar formato a las tablas estáticas y dinámicas usando:

- propiedades de formato de tabla HTML (en la ventana Propiedades)
- propiedades de estilo CSS (en la ventana Estilos).

Nota: para los documentos de salida en formato texto, las tablas se generan con [carácter definido por el usuario como separador de celdas](#) ¹⁰⁴⁴. El carácter predeterminado es el punto y coma. Puede cambiar este carácter en la pestaña XSD/XSLT/XBRL del cuadro de diálogo [Propiedades](#) ¹⁰⁴⁴.


Ventana Propiedades

Las propiedades de formato de tabla HTML están disponibles en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*). Estas propiedades están disponibles en el grupo `HTML` de propiedades de los componentes y subcomponentes de tabla (`cuerpo`, `fila`, `columna` y `celda`).



Ventana Estilos


Las propiedades de formato de tabla CSS están disponibles en la ventana Estilos (*imagen siguiente*). Aquí puede acceder a las propiedades CSS para todos los componentes y subcomponentes de tabla (*cuerpo*, *fila*, *columna* y *celda*).



Nota: si todas las celdas de una fila están vacías, Internet Explorer contrae la fila. En casos así puede usar un truco que consiste en poner un espacio de no separación en las celdas.

Texto vertical

El texto de las celdas de la tabla se puede rotar 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda para que el texto esté en vertical y se pueda leer de arriba a abajo o de abajo a arriba respectivamente. Para rotar el texto seleccione el contenido de la celda de la tabla y en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*) seleccione el componente `tcelda`. En el grupo de propiedades `celda de la tabla` seleccione el valor que desea usar para la propiedad `orientación`.



No olvide que:

- La rotación se aplica en el formato de salida pero no se observa en el diseño SPS.
- Esta propiedad está pensada para contenidos de tipo texto solamente.
- Además de en las celdas de tabla también puede aplicar esta propiedad al texto de los [cuadros de texto](#) ³⁰¹.

Formato de tablas en las ventanas Propiedades y Estilos

Algunas propiedades de tabla están disponibles tanto en la ventana Propiedades como en la ventana Estilos. La tabla siguiente muestra las propiedades de tabla más importantes.

Componente de tabla	Ventana Propiedades	Ventana Estilos
Tabla	border, frame, rules; cellpadding, cellspacing; bgcolor; height, width (<i>reemplazado por height, width en la ventana Estilos</i>); align	borders y padding en el grupo cuadro; height, width en el grupo detalles (<i>reemplazan a height, width en la ventana Propiedades</i>); propiedades de color, fuente y texto
Cuerpo	align, valign	height, vertical-align; propiedades de color, fuente y texto
Columna	align, valign	width, vertical-align; propiedades de color, fuente y texto; propiedades de cuadro
Fila	align, valign	height, vertical-align; propiedades de color, fuente y texto; propiedades de cuadro
Celda	align, valign	height, width, vertical-align; propiedades de color, fuente y texto; propiedades de cuadro

Alto y ancho

El alto y ancho de las tablas, filas, columnas y celdas se define en la ventana Estilos (en el grupo de estilos detalles). Cuando use el ratón para cambiar el tamaño de una tabla, columna o fila en la vista **Diseño**, los nuevos valores se introducen automáticamente en el estilo correspondiente de la ventana Estilos. Sin embargo, los estilos `height` y `width` no están disponibles para las celdas que tienen un valor `span` (`rowspan` o `colspan`).

Centrar la tabla

Para centrar una tabla, seleccione el componente `tabla` en la ventana Propiedades y defina el valor `center` para la propiedad `align` del grupo de propiedades `HTML`. También puede seleccionar la tabla entera y después hacer clic en el comando de menú **Tabla | Propiedades de la tabla**. La propiedad `align` está en el grupo de propiedades `HTML`.

Si el formato de salida es PDF, para centrar la tabla deberá definir más propiedades, dependiendo del procesador FOP que utilice. Según la especificación FO, la forma correcta de centrar una tabla es incluir el elemento `fo:table` en un elemento `fo:table-and-caption` y definir el valor `center` para el atributo `text-align` del elemento `fo:table-and-caption`. StyleVision no crea el elemento `fo:table-and-caption` automáticamente al insertar una tabla en el diseño, pero puede añadir este elemento como [elemento definido por el usuario](#) ⁴⁵⁷. No obstante, si usa un procesador Apache FOP, tenga en cuenta que el elemento `fo:table-and-caption` no siempre es compatible con el procesador, sino que depende de la versión FOP. Si no es compatible con su versión de procesador, puede usar un truco: convierta la tabla en una tabla de ancho fijo. Para ello, defina el valor `4in` o `120mm` para la propiedad `width` del grupo de propiedades `HTML` de la tabla (comando de menú **Tabla | Propiedades de tabla**).

Dar colores diferentes a filas alternas

Si quiere alternar colores de fondo en las filas de su tabla dinámica:

1. Seleccione el indicador de la fila a la que desea aplicar colores de fondo alternos. Tenga en cuenta que, al ser una tabla dinámica, un elemento corresponde a una fila y el diseño solamente contiene una fila.
2. Con el indicador de fila seleccionado, haga clic en `fila` de la ventana Propiedades (columna **Propiedades para:**).
3. Seleccione la propiedad `bgcolor`.
4. Haga clic en el icono XPath de la barra de herramientas de la ventana Propiedades para abrir el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵. Escriba una expresión XPath como esta:

```
if ( position() mod 2 = 0 ) then "white" else "gray"
```

Esta expresión XPath especifica un color de fondo (`bgcolor`) blanco para las filas pares y un color de fondo (`bgcolor`) gris para las filas impares.

Puede usar el mismo mecanismo para crear un formato aún más complejo si quiere.

Numeración de las filas de una tabla dinámica

Las filas de una tabla dinámica se pueden numerar usando la función `position()` de XPath. Para ello, primero debe insertar una columna en la tabla que alojará los números de fila. Después debe insertar un cálculo automático en la celda de esta columna con la expresión XPath: `position()`. Puesto que el nodo de contexto

es el elemento que corresponde a la fila de la tabla dinámica, la función `position()` devuelve la posición que tiene cada elemento de fila en el conjunto de elementos de fila.

Encabezados y pies de tabla en el formato PDF de salida

Si una tabla abarca más de una página, el encabezado y el pie de tabla aparecen en cada página que ocupa la tabla. Debe tener en cuenta que:

- Si el pie de tabla tiene cálculos automáticos, el pie que aparece al final del segmento de tabla de cada página contiene los cálculos automáticos para toda la tabla (no solo para el segmento de tabla de esa página en particular).
- El encabezado y el pie de tabla no se pueden desactivar en unas páginas y en otras no (por ejemplo, si quiere que un pie de página aparezca al final de la tabla y no al final de cada página).

Para evitar que el encabezado o el pie de tabla aparezcan en la tabla con cada salto de página, use las propiedades (atributos) `table-omit-header-at-break` y/o `table-omit-footer-at-break` del elemento `table`. Estas propiedades están disponibles en la ventana Estilos, en el grupo de propiedades `XSL-FO`. Para omitir el encabezado o el pie de tabla cuando se produce un salto de página, especifique el valor `true` para el atributo correspondiente. Recuerde que el valor predeterminado es `false`. Por tanto, el formato predeterminado es que los encabezados y pies de tabla aparezcan cada vez que se produzca un salto de página.

Dividir el contenido de las celdas de la tabla con guiones

Si quiere dividir con guiones el texto de las celdas de tabla de su PDF, debe indicarlo explícitamente configurando el atributo `hyphenate` como `true` en los bloques (`fo:block`) del documento FO, conforme a la especificación XSL:FO.

5.6.6 Presentación de filas y columnas


Las opciones para ocultar filas y columnas son compatibles con el formato de salida HTML solamente. Estas características **no son compatibles con la vista Authentic** ni con XSLT 1.0 (es decir, debe seleccionar la versión XSLT 2.0 o XSLT 3.0 para el SPS).

- Las filas y columnas vacías se pueden ocultar automáticamente.
- Cada columna puede tener un botón **Cerrar**, para que el usuario pueda cerrar las columnas que quiera.
- Los elementos de fila con relaciones descendientes se pueden mostrar con botones de expansión y contracción.

Ocultar filas y columnas vacías de forma predeterminada

Para ocultar las filas/columnas vacías en el formato HTML de salida:

1. En la vista **Diseño** seleccione la tabla o parte de ella (una columna, celda o fila).
2. En la ventana Propiedades seleccione el componente `tabla` y expanda el grupo de propiedades `tabla` (*imagen siguiente*).



3. Seleccione el valor de las propiedades `ocultar columnas` y `ocultar filas`. Las opciones para estas dos propiedades son: (i) `nunca`, (ii) `si está vacía`, (iii) `si el cuerpo está vacío`. La opción `si está vacía` oculta la columna/fila si toda la columna/fila (incluido su encabezado y pie) está vacía. La opción `si el cuerpo está vacío` oculta la columna/fila si está vacía (incluso si el encabezado y el pie no están vacíos).

Nota: si se trata de una tabla no XBRL donde se combinaron varias celdas de una fila o de una columna, puede que la función para ocultar filas y tablas no funcione.


Interacción del usuario para ocultar columnas y expandir/contraer filas

En el diseño puede configurar la tabla para que en el formato de salida HTML cada columna de la tabla tenga un botón **Cerrar** (*imagen siguiente*). El usuario puede usar este botón para ocultar las columnas de la tabla una por una. Si se oculta alguna columna de la tabla, la primera columna incluye un símbolo en forma de + (*imagen siguiente*). Al hacer clic en el símbolo + se abren otra vez las ventanas que se ocultaron.

Balance Sheet (in Millions) +	2004-09-30	2004-07-01 - 2004-09-30	2003-12-31	2004-01-01
[-] Assets, Total	€ 21.49		€ 24.02	
[+] Current Assets, Total	€ 10.65		€ 12.32	
[+] Non Current Assets, Total	€ 10.85		€ 11.7	
[-] Liabilities and Equity, Total	€ 21.49		€ 24.02	
[+] Liabilities, Total	€ 8.9		€ 10.79	
Minority Interests				
[-] Equity, Total	€ 12.59		€ 13.23	
[+] Issued Capital and Reserves	€ 12.59		€ 13.23	

Además en el formato de salida HTML los elementos de fila que tienen elementos descendientes pueden incluir un símbolo de expansión/contracción (+/-) (*imagen anterior*). Al hacer clic en estos símbolos en el formato de salida HTML, el elemento de fila se expande o contrae. En el diseño puede especificar la sangría que se aplica a cada fila usando propiedades CSS.

Estas características se configuran en el grupo de propiedades `Interactividad` del componente `tabla` (en la ventana `Propiedades`):



Los valores posibles de estas propiedades son *sí* (la característica se añade) y *no* (la característica no se añade).

■ **Temas relacionados**

- [Crear tablas estáticas](#) ¹⁶³
- [Crear tablas dinámicas](#) ¹⁶⁵
- [Tablas SPS en la vista Diseño](#) ¹⁷¹
- [Formato de tablas estáticas y dinámicas](#) ¹⁷³
- [Tablas CALS/HTML](#) ¹⁸⁰

5.6.7 Tablas CALS/HTML

Una tabla CALS/HTML es una estructura XML jerárquica cuyos elementos: (i) definen la estructura de la tabla, (ii) especifican el formato de dicha tabla e (iii) incluyen el contenido de las celdas de dicha tabla. Esta estructura XML debe corresponderse con el modelo de la tabla CALS o HTML.

Para crear una tabla CALS/HTML en el diseño:

1. [Defina la estructura XML como estructura de tabla CALS/HTML](#) ¹⁸⁰
2. [Especifique estilos de formato para la tabla](#) ¹⁸³
3. [Inserte la tabla CALS/HTML en el diseño SPS](#) ¹⁸⁴

Habilitar estructuras de tabla CALS/HTML para los documentos de salida

Un documento XML puede tener una estructura de datos que define la estructura y contenido de una tabla. Por ejemplo, la estructura de datos XML que aparece a continuación corresponde al modelo de tabla HTML y tiene los mismos nombres de elemento que el modelo de tabla HTML:

```
<table>
```

```
<tbody>
  <tr>
    <td/>
  </tr>
</tbody>
</table>
```


La estructura de datos XML también puede tener una estructura que corresponda al modelo de tabla HTML pero con nombres de elemento diferentes a los del modelo de tabla HTML. Por ejemplo:

```
<semester>
  <subject>
    <class>
      <student/>
    </class>
  </subject>
</semester>
```


Esta estructura de tabla, definida en el documento XML, se puede usar para generar una tabla en varios formatos de salida. Para ello es necesario definir esta estructura de datos XML como tabla CALS o HTML. Si la estructura de datos XML no se define como tabla CALS o HTML (opción predeterminada), los elementos de la estructura de datos se tratarán como elementos ordinarios no de tabla y no se añadirá marcado de tabla al documento de salida.

Para habilitar el marcado de tabla CALS/HTML en el documento de salida:

1. Seleccione el comando **Tabla | Editar tablas CALS o HTML**.
2. Aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*). Haga clic en el icono situado en la parte superior izquierda del panel para agregar una tabla CALS o una tabla HTML, dependiendo de si la estructura de datos sigue el modelo de tabla CALS o el de tabla HTML. (Para más información sobre el modelo de tabla CALS, consulte el [modelo de tabla CALS del sitio web de OASIS](#).) Para ver un ejemplo abra el archivo SPS `HTMLTable1.sps`, situado en la carpeta `Basics` del proyecto `Examples`. El esquema fuente de este SPS contiene un elemento `table` con una estructura de tabla HTML. Por tanto, si quiere definir un elemento del esquema como elemento de tabla CALS o HTML, haga clic en el icono **Agregar tabla CALS o HTML** situado en la parte superior izquierda del panel del cuadro de diálogo y seleccione el comando correspondiente. En el ejemplo de la imagen siguiente los elementos `table` y `informaltable` se habilitaron como tablas CALS (y como tablas HTML).



3. Se abre otro cuadro de diálogo llamado "Editar la tabla CALS/HTML" que enumera los elementos del tipo de tabla seleccionado (*imagen siguiente*). Los nombres de elemento que se enumeran en este cuadro de diálogo son por defecto los nombres de elemento del modelo de tabla seleccionado (CALS o HTML). Si el esquema del SPS contiene elementos que se llamen igual que los elementos del modelo de tabla elegido, los nombres aparecen en negro (*como en la imagen siguiente*). Si los nombres de elemento no aparecen en el esquema del SPS, entonces los nombres de elemento aparecen en rojo. Puede cambiar el nombre de elemento del modelo de tabla por el nombre del elemento del esquema. Para ello haga doble clic en el nombre de elemento correspondiente y escriba el nombre del elemento del esquema.




4. Haga clic en **Aceptar** para definir esta estructura de datos XML como tabla CALS o HTML.
5. Puede añadir todas las entradas de estructuras de datos que quiera (*primera imagen*). El mismo elemento principal se puede usar una vez para el tipo de tabla CALS y una vez para el tipo de tabla HTML.
6. Cuando termine de definir las estructuras de datos XML, haga clic en **Aceptar**.

Si definió una tabla CALS/HTML y la estructura de datos XML se [insertó correctamente](#)¹⁸⁴ como tabla CALS/HTML, entonces la estructura de datos se envía al formato de salida en forma de tabla. Para quitar la **definición de tabla CALS/HTML**, abra el cuadro de diálogo "Editar tablas CALS/HTML", seleccione la definición que desea eliminar y haga clic en el botón **Eliminar** (situado en la parte superior derecha del panel).

Formato de tabla

El formato de las tablas CALS/HTML se puede definir de dos formas diferentes:

1. Por medio de atributos de formato presentes en el documento XML de origen. Los modelos de tabla CALS y HTML admiten el uso de atributos de formato. Si existen en el documento XML de origen, estos atributos de formato se pasan a los atributos de presentación del marcado de tabla del documento de salida.
2. Por medio de los estilos definidos en la columna *Estilos* del cuadro de diálogo "Editar la tabla CALS/HTML" (*imagen siguiente*).




Para asignar un estilo a un elemento, haga clic en el botón **Agregar estilos** del elemento y asigne los estilos que quiera en la ventana [Estilos](#)⁶¹ que aparece. Cada estilo se añade como atributo CSS del elemento elegido. Observe que los estilos que se añaden por medio del atributo `style` tienen prioridad sobre los estilos añadidos como atributos CSS (como `bgcolor`). Por ejemplo, en el elemento `<thead style="background-color: red" bgcolor="blue"/>` el atributo `style="background-color: red"` tiene prioridad sobre el atributo `bgcolor="blue"`.

Para quitar un estilo que se asignó un elemento en la definición de tabla CALS/HTML, seleccione el elemento (por ejemplo, en la imagen anterior, se seleccionó el elemento `thead`) y haga clic en el botón Eliminar. Se quitan los estilos del elemento.

Insertar una tabla CALS/HTML en el diseño

Las estructuras de tabla CALS/HTML se pueden insertar en el diseño de dos formas distintas:

1. El primario del elemento de tabla se inserta en el diseño como (contenido). Cuando el contenido del primario se procesa, se procesa también el elemento de tabla. Si se habilita la presentación de tablas CALS/HTML, el elemento se representa en forma de tabla. De lo contrario, se representa en forma de texto.
2. El elemento de tabla se arrastra desde la estructura del esquema hasta el diseño. Al soltarlo en el diseño, puede elegir si con él se crea una tabla CALS/HTML (con el comando **Crear tabla CALS o HTML**). Si el elemento no se [definió como tabla CALS o HTML](#)¹⁸⁰, se abre el cuadro de diálogo "Insertar una tabla CALS o HTML" (*imagen siguiente*) donde puede definir el elemento como tabla CALS o HTML



Si el elemento se creó como tabla CALS/HTML, en la posición elegida se inserta un marcador de posición para un elemento de diseño de tabla CALS/HTML (*imagen siguiente*).



Plantillas globales de elementos de tabla

Si se crearon [plantillas globales](#)³⁶⁵ de los elementos de tabla siguientes, las plantillas globales se usarán en el resultado de la tabla CALS/HTML.

- Tablas CALS: title y entry.
- Tablas HTML: caption, th y td.

Archivos de ejemplo

En el proyecto `Examples` puede encontrar varios diseños de muestra que incluyen tablas CALS y HTML.

Temas relacionados

- [Crear tablas estáticas](#)¹⁶³
- [Crear tablas dinámicas](#)¹⁶⁵

5.7 Listas

En el diseño SPS se pueden crear dos tipos de listas:


- [Listas estáticas](#)¹⁸⁶: sus contenidos se introducen directamente en el SPS. La estructura de las listas estáticas no deriva dinámicamente de la estructura del documento XML.
- [Listas dinámicas](#)¹⁸⁸: su estructura y contenido se deriva dinámicamente del documento XML.

Esta sección explica cómo crear estos dos tipos de listas en el diseño SPS.


5.7.1 Listas estáticas

Una lista estática es una lista cuyo contenido lo introduce el usuario directamente en el SPS. Para crear una lista:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño donde desea crear la lista estática y seleccione el comando de menú [Insertar | Numeración y viñetas](#)¹⁰⁸⁴ (o haga clic en el icono **Numeración y viñetas** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹). Aparece un aviso preguntando si desea crear una lista estática o una lista dinámica (*imagen siguiente*).



2. Haga clic en el botón **Lista estática**. Aparece el cuadro de diálogo "Numeración y viñetas" (*imagen siguiente*).



3. Seleccione un marcador de elementos de lista y haga clic en **Aceptar**. Se crea una lista vacía.
4. Escriba el texto en el primer elemento de lista.
5. Pulse **Entrar** para crear un elemento de lista nuevo.

Para crear una lista anidada, ponga el cursor dentro del elemento de lista donde desea insertar la lista anidada y haga clic en el comando de menú [Insertar | Numeración y viñetas](#)¹⁰⁸⁴. Siga construyendo la lista tal y como acabamos de explicar.

Nota: también puede crear una lista estática si pone el cursor en la posición donde desea crearla y hace clic en el icono de **Viñetas** o en el de **Numeración** de la barra de herramientas [Formato](#)¹⁰⁰⁶. El primer elemento de lista se crea en la posición de inserción del cursor.

Convertir texto estático en una lista

Para convertir texto estático en una lista:

1. Resalte el texto que desea convertir en lista y seleccione el comando de menú [Incluir en | Numeración y viñetas](#)¹¹⁰².
2. En el cuadro de diálogo que aparece elija un tipo de marcador de elementos de lista y haga clic en **Aceptar**.
3. Si el texto contiene un retorno de carro o avance de línea (que se inserta con la tecla **Entrar**), se crea un elemento de lista por cada fragmento de texto separado por un retorno de carro / avance de línea. Si un fragmento de texto de una línea está resaltado, el texto se convierte en elemento de lista. Después puede añadir todos los elementos de lista que quiera con solo pulsar la tecla **Entrar**.

Recuerde que el comando [Incluir en | Numeración y viñetas](#)¹¹⁰² también está disponible en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en el diseño.

Listas en los documentos de salida en formato texto

Cuando se genera una lista en formato texto como documento de salida, cada elemento de esa lista viene indicado por un guion que le precede.

5.7.2 Listas dinámicas

Las listas dinámicas muestran el contenido de un conjunto de nodos secundarios que tienen el mismo nombre y cada nodo equivale a un elemento de lista. Es decir, la lista se crea a partir de un nudo cuyas instancias se convierten en elementos de lista.


Mecanismo general

- Puede usar cualquier elemento para crear la lista.
- Cuando use un elemento para crear una lista, las instancias del elemento se usan para crear los elementos de la lista. Por ejemplo, si en un elemento `departamento` hay varios elementos `persona` (instancias) y quiere crear una lista con todas las personas del departamento, entonces debe crear la lista a partir del elemento `persona`.
- Después de crear la lista puede modificar el aspecto y contenido de la lista o de los elementos de lista insertando más contenido estático o dinámico (como texto, cálculos automáticos, contenido dinámico, etc.).


Crear una lista dinámica

Para crear una lista dinámica:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño donde desea crear la lista dinámica y haga clic en el comando de menú [Insertar | Numeración y viñetas](#)¹⁰⁸⁴. Aparece un aviso preguntando si desea crear una lista estática o una lista dinámica (*imagen siguiente*).




2. Haga clic en el botón **Lista dinámica**. Aparece el cuadro de diálogo "Selector de XPath" (*imagen siguiente*).
3. En este diálogo el campo *Contexto XPath* muestra el contexto de la posición de inserción y no se puede cambiar. Seleccione el nodo que desea usar para crear la lista dinámica. En la imagen siguiente, por ejemplo, el nodo de contexto es `n1:Department` y para crear la lista se seleccionó el nodo `n1:Person`. Esto significa que el contenido de cada nodo `n1:Person` equivaldrá a un elemento de lista.



Si selecciona la opción *XPath definida por el usuario*, puede introducir una expresión XPath para seleccionar el nodo a partir del cual se debe crear la tabla dinámica. Cuando termine haga clic en **Aceptar**. Se abre el cuadro de diálogo "Numeración y viñetas" (*imagen siguiente*).

4. En el cuadro de diálogo "Numeración y viñetas" seleccione el tipo de lista que desea usar: una lista con viñetas (con una viñeta, un círculo o un cuadrado como marcador de elementos de lista) o una lista con numeración. Para terminar y crear la lista haga clic en **Aceptar**.



Listas en los documentos de salida en formato texto

Cuando se genera una lista en formato texto como documento de salida, cada elemento de esa lista viene indicado por un guion que le precede.

5.8 Contenido gráfico

En los diseños SPS puede usar contenido gráfico de dos formas diferentes:

- Como [imágenes para el documento de diseño](#)¹⁹¹
- Como iconos de la barra de herramientas de la vista Authentic para aplicar marcado al documento XML ([botones personalizados de barra de herramientas](#)¹¹¹⁴).

Nota: los documentos de salida en formato texto no incluyen gráficos.

Cuando se insertan imágenes en el documento de diseño, la ubicación de la imagen se puede especificar en el SPS directamente o se puede derivar de un nodo del documento XML. En el apartado [Imágenes: datos insertados y URI](#)¹⁹¹ de esta sección explicamos cómo se puede especificar la ubicación de la imagen. En el apartado [Tipos de imagen y formatos de salida](#)¹⁹³ enumeramos los tipos de imagen que son compatibles en cada formato de salida. El apartado [Referencia del usuario | Menú Authentic | Personalizar botones de la barra de herramientas](#)¹¹¹⁴ describe cómo puede definir iconos de barra de herramientas para la vista Authentic.


Propiedades de imagen

Las imágenes se pueden configurar en la ventana Propiedades. Para ello seleccione la imagen en el diseño y después, en la ventana Propiedades, (i) seleccione el componente imagen, (ii) seleccione el grupo de propiedades pertinente y (iii) seleccione la propiedad que desea definir. Por ejemplo, para definir el alto y ancho de la imagen, defina el valor de las propiedades `height` y `width` del grupo de propiedades `HTML`.

5.8.1 Imágenes: datos insertados y URI

Puede insertar imágenes en cualquier posición del documento de diseño. Estas imágenes aparecerán representadas en la vista Authentic y en los documentos de salida. En la vista **Diseño**, sin embargo, las imágenes insertadas aparecen señaladas con marcadores de posición o con miniaturas.

Para insertar una imagen haga clic en el comando de menú [Insertar | Imagen](#)¹⁰⁸⁰. Aparece el cuadro de diálogo "Insertar imagen" (*imagen siguiente*).



Puede acceder a las imágenes de dos maneras distintas:

- Si la imagen es un archivo, introduzca su URI en el cuadro de diálogo "Insertar imagen".
- La imagen es texto codificado como base16 o base64 en un archivo XML.


Insertar un archivo de imagen

Los archivos de imagen se insertan en el diseño especificando su URI. Al archivo se accede en tiempo de ejecución y se coloca en el documento. Tiene tres opciones a la hora de introducir el URI de la imagen en el cuadro de diálogo "Insertar imagen" (*imagen siguiente*):

- En la pestaña *Estática* puede introducir directamente el URI como URI absoluto o relativo. Por ejemplo, `nanonull.gif` (*URI relativo*, [ver más abajo](#)⁴⁹³) y `C:/images/nanonull.gif` (*URI absoluto*).
- En la pestaña *Dinámica* puede introducir una expresión XPath que selecciona un nodo que contiene (i) un URI (absoluto o relativo) o (ii) un [nombre de entidad sin analizar](#)⁵⁹⁴. Por ejemplo, la entrada `image/@location` seleccionaría el atributo `location` del elemento `image`, que es secundario del nodo de contexto (es decir, el nodo donde se debe insertar la imagen). El nodo del documento XML contiene el URI de la imagen. Para más información sobre el uso de URI de entidades sin analizar consulte [este apartado](#)⁵⁹⁴.
- En las pestañas *Estática* y *Dinámica* puede introducir una expresión XPath en la parte dinámica y prefijos y sufijos en las partes estáticas. Por ejemplo, el prefijo estático podría ser `C:/XYZCompany/Personnel/Photos/;` la parte dinámica podría ser `concat(First, Last);` y el sufijo estático podría ser `.png`. Como resultado obtendríamos este URI absoluto:
`C:/XYZCompany/Personnel/Photos/JohnDoe.png`.

Insertar una imagen que es texto codificado

Los archivos XML pueden almacenar imágenes como texto codificado en base16 o base64. Esto tiene una ventaja: no es necesario acceder a la imagen desde otro archivo porque la imagen está presente en forma de texto en el archivo XML de origen. Para insertar una imagen disponible como texto codificado en el XML de origen, utilice la pestaña *Datos insertados* del cuadro de diálogo "Insertar imagen" (*imagen siguiente*).



Utilice una expresión XPath para apuntar al nodo del documento XML que contiene el texto codificado de la imagen. En el cuadro combinado *Formato de la imagen* indique en qué formato se debe generar la imagen (a partir del texto codificado se genera un archivo de imagen y el archivo se usa en el documento de salida). En el cuadro combinado *Codificación* puede seleccionar la codificación utilizada en el XML de origen. Esto permite a StyleVision leer el texto codificado correctamente (usando el formato de codificación especificado).

El cuadro de diálogo "Configuración del archivo de imagen" (que se abre con el botón **Configurar archivo de imagen...**) sirve para dar un nombre al archivo de imagen que se creará. Si prefiere no darle ningún nombre, StyleVision generará un nombre predeterminado.

Si quiere incrustar una imagen inline en un documento HTML de salida, marque la opción *Incrustar con esquema de datos de URI* en el [cuadro de diálogo Propiedades](#)¹⁰⁴⁴ del documento SPS.

Acceder a la imagen durante la generación de resultados

Durante los procesos que generan los diferentes documentos de salida StyleVision accede a la imagen de varias maneras distintas y varias veces. A este respecto debe tener en cuenta que:

- Cada edición de StyleVision ofrece formatos de salida diferentes: (i) HTML en la edición Basic Edition, (ii) HTML y RTF en la edición Professional Edition y (iii) HTML, RTF, PDF y Word 2007+ en Enterprise Edition.
- En el cuadro de diálogo [Propiedades](#)¹⁰⁴⁴ puede definir si las rutas de acceso relativas de la imagen son relativas al SPS o al archivo XML para la vista **Diseño** y la vista Authentic de StyleVision y de los productos de Altova.
- En el caso del formato HTML, el URI de la imagen se pasa al archivo HTML y a la imagen se accede desde el explorador. Por tanto, si la ruta a la imagen es relativa, debe ser relativa a la ubicación del archivo HTML. Para la vista previa **HTML** de StyleVision se crea un archivo HTML temporal en la misma carpeta que el archivo SPS y por ello las rutas relativas deben ser relativas a esta carpeta.
- En el caso del formato RTF, el URI de la imagen se pasa como vínculo de objeto al archivo RTF y se accede a él desde la aplicación RTF (que suele ser MS Word) cuando se abre el archivo. Si el URI es relativo, debe ser relativo a la ubicación del archivo RTF. Para la vista previa **RTF** de StyleVision se crea un archivo RTF temporal en la misma carpeta que el archivo SPS y por ello las rutas relativas deben ser relativas a esta carpeta.
- En el caso del formato PDF, el URI se pasa al documento FO y a la imagen se accede cuando el documento FO se procesa con el procesador FO. Esto significa que, si el URI es relativo, debe ser relativo al documento FO en el momento en que este se procesa. Para la vista previa **PDF** de StyleVision se crea un archivo FO temporal en la misma carpeta que el archivo SPS y por ello las rutas relativas deben ser relativas a esta carpeta.
- Independientemente de si el URI es relativo o absoluto, el proceso que representa la imagen en el formato de salida debe tener acceso a la imagen físicamente.

Editar las propiedades de la imagen

Para editar una imagen haga clic con el botón derecho en el marcador de posición de la imagen en la vista **Diseño** y seleccione **Editar URL** en el menú contextual. Aparece el cuadro de diálogo "Editar imagen". Este diálogo es igual que el diálogo "Insertar imagen" (*imagen anterior*) y en él puede cambiar las propiedades de la imagen. El cuadro de diálogo "Editar imagen" también se puede abrir desde la propiedad `URL` del grupo de propiedades `imagen` de la ventana Propiedades. Al grupo de propiedades `imagen` pertenece también la propiedad `alt`, que ofrece texto alternativo para la imagen.

Eliminar imágenes

Para eliminar una imagen, selecciónela y pulse la tecla **Suprimir**.

5.8.2 Tipos de imagen y formatos de salida

La tabla que aparece a continuación enumera los tipos de imagen compatibles con los formatos de salida de StyleVision. Recuerde que no todas las ediciones de StyleVision ofrecen todos los formatos de salida:

- Enterprise Edition: HTML, Authentic, RTF, PDF y Word 2007+
- Professional Edition: HTML, Authentic y RTF
- Basic Edition: HTML.

Tipo de imagen	Authentic	HTML	RTF	PDF	Word 2007+
JPEG	✓	✓	✓	✓	✓
GIF	✓	✓	✓	✓	✓
PNG	✓	✓	✓	✓	✓
BMP	✓	✓	✓	✓	✓
TIFF	✓*	✓*	✓	✓	✓
SVG	✓*	✓*	✗	✓	✗
JPEG XR	✓	✓	✗	✗	✗

* Ver notas:

- En la vista **Diseño** las imágenes solamente aparecen si su ubicación es una URL estática (es decir, introducida directamente en el SPS).
- Para poder ver imágenes TIFF y SVG en la vista **Authentic** y en la vista **HTML**, es necesario Internet Explorer 9 (o superior).
- Para el formato de salida PDF, las imágenes TIFF solamente pueden estar enlazadas, no incrustadas. Por tanto, su tamaño no se puede modificar.
- Los documentos SVG deben estar en formato XML y en el espacio de nombres SVG.
- FOP emite un error si no encuentra un archivo de imagen o si no genera un PDF.
- Si se usa FOP para generar PDF, la representación de imágenes PNG exige tener instalada la biblioteca JIMI y que FOP pueda acceder a ella.
- Para más información sobre FOP, consulte su [sitio web](#).

Archivo de ejemplo

Como ejemplo puede ver el archivo `Images.sps`, guardado en esta carpeta:

```
C:\Documents and Settings\\Mis
  Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples/Tutorial/Images
```

Ajustar el tamaño de las imágenes en formato de salida RTF

En el formato de salida RTF solamente se puede ajustar el tamaño de las imágenes JPG y PNG. A este respecto debe tener en cuenta que:

- El ajuste de tamaño solamente es compatible con diseños que utilicen XSLT 2.0 o XSLT 3.0, pero no con XSLT 1.0.
- Los atributos `height` y `width` de la imagen deben definirse en el grupo de propiedades `Detalles` de la [barra lateral Estilos](#)⁶¹. Los atributos `height` y `width` del grupo de propiedades `HTML` (ventana Propiedades) no se utilizan.
- Solamente se admite el uso de unidades absolutas (px, cm, in, etc.). No se admite el uso de porcentajes ni el valor `auto`.
- Las imágenes JPG y PNG se incrustan en el archivo RTF. Esta incrustación se implementa usando una función de extensión de Altova para XSLT 2.0.

Incrustación de imágenes en el formato RTF y Word 2007+

En el formato de salida RTF y Word 2007+ las imágenes se pueden incrustar (cuando se usa XSLT 2.0 o XSLT 3.0) o enlazar. La opción se debe indicar en cada archivo SPS por separado. Para incrustar las imágenes en su diseño:

1. Abra el cuadro de diálogo "Propiedades" del archivo (**Archivo | Propiedades**).
2. Haga clic en la pestaña *Imágenes* y marque la casilla *Incrustar imágenes* (marcada por defecto). Tenga en cuenta que las imágenes no se incrustan si la versión XSLT del SPS activo es XSLT 2.0 o XSLT 3.0.
3. Haga clic en **Aceptar** y guarde el archivo SPS.

Este proceso debe repetirse en todos los archivos SPS en los que desea incrustar imágenes.

Si no marca la casilla *Incrustar imágenes*, las imágenes se enlazan a la ruta de archivo de imagen especificada en las propiedades de la imagen (seleccione la imagen y seleccione la URL en la ventana [Propiedades](#)⁶²). Para más información sobre cómo se resuelven las rutas de acceso, consulte el apartado [URI de imagen](#)¹⁹¹.


Nota: el formato RTF admite imágenes incrustadas de tipo EMF, JPG y PNG.

Imágenes SVG en HTML


Cuando se usa como imagen un archivo SVG externo con código para eventos de ratón, el archivo SVG se representa dentro de la imagen y deja de ser interactivo. Esta limitación se puede resolver usando un archivo de imagen SVG externo como objeto o incluyendo el fragmento de código SVG en el diseño como bloque XML definido por el usuario.

Las imágenes SVG se pueden incluir en una página web de tres formas diferentes.

1. El archivo SVG externo se [inserta como imagen](#)¹⁹¹: esto genera un elemento `` en el archivo HTML generado y se pierde la interactividad.
2. El archivo SVG se inserta como objeto con ayuda de un [elemento definido por el usuario](#)¹⁵⁷ (*imagen siguiente*). Compruebe que inserta correctamente el atributo `type: type="image/svg+xml"`. Cuando se inserta de este modo, el objeto SVG sigue siendo interactivo y la función de desplazamiento del ratón funciona.



- El archivo SVG se inserta con ayuda de un [bloque XML definido por el usuario](#)¹⁵⁸. La imagen siguiente muestra un ejemplo de fragmento de código SVG. En este caso el SVG sigue siendo interactivo. No olvide que el elemento `svg` no necesita estar en el espacio de nombres SVG si el método de salida es HTML 4.0 o 5.0, pero sí debe estarlo si el método de salida es XHTML.



5.8.3 Ejemplo: una plantilla para imágenes

StyleVision viene con un archivo SPS de ejemplo que muestra el uso de imágenes en StyleVision. Este archivo está en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵: C:\Documents and Settings\<<usuario>\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Images\Images.sps. Este archivo SPS se divide en una introducción y tres partes:

- La primera parte muestra cómo usar los iconos de estado del texto en la vista Authentic (se pueden crear en las ediciones Enterprise y Professional solamente). Cuando abra el archivo `Images.xml` en la vista Authentic de XMLSpy, Authentic Desktop o Authentic Browser, podrá probar el uso de los iconos de estado del texto. Recuerde que los iconos de estado del texto no están disponibles en la vista previa **Authentic** de StyleVision y, por tanto, no podrá probar esta característica en StyleVision. Para aprender a crear iconos de estado del texto, consulte el apartado [Referencia del usuario | Menú Authentic | Personalizar botones de la barra de herramientas](#)¹¹¹⁴.
- La segunda parte del archivo incluye una tabla que enumera qué formatos de imagen son compatibles con cada formato de salida de StyleVision. En la vista **Diseño** solamente se muestran correctamente las imágenes con URI estático. Todos los formatos de imagen de la tabla aparecen en la tercera parte del diseño SPS `Images.sps`.
- La tercera parte muestra todos los formatos de imagen compatibles con StyleVision uno detrás del otro. Tras abrir el archivo `Images.sps` en StyleVision, puede probar las diferentes vistas previas para ver qué aspecto tiene cada imagen en cada formato de salida. Puesto que la ubicación de la imagen es un nodo XML, también puede introducir la ubicación de otras imágenes en la vista Authentic y probar su aspecto en la pestañas de vista previa.

5.9 Gráficos

Los gráficos de un diseño SPS ofrecen una representación gráfica de los datos del documento XML de origen. En un diseño SPS que [utiliza XSLT 2.0](#)¹¹⁹, los gráficos se configuran especificando una secuencia de elementos para cada eje del gráfico. Después StyleVision genera automáticamente el gráfico en todos los formatos de salida.

La tabla que aparece a continuación muestra qué tipos de gráfico se pueden crear en un diseño SPS y qué tipo de elementos de datos son necesarios para cada eje del gráfico. El conjunto de datos que se debe usar para cada eje se especifica por separado por medio de una expresión XPath.

Tipo de gráfico	Eje X (Categoría)	Eje Y (Valor)	Número de series (en el eje Z)
Circular (2D, 3D)	Texto	Numérico	1
De barras sin agrupar (2D, 3D)	Texto	Numérico	1
De barras agrupadas (2D, 3D)	Texto	Numérico	> 1
De líneas de categoría	Texto	Numérico	1 línea = 1 serie
De líneas de valor	Numérico	Numérico	1 línea = 1 serie
De áreas y áreas apiladas	Texto	Numérico	1 área = 1 serie
De velas	Texto	Numérico	3 o 4
Medidores	—	Numérico	1
Multicapa	Texto	Numérico	= 1 o > 1 por gráfico

Nota: los gráficos circulares y los medidores tienen una sola serie nominal, que no necesita tener nombre. Por tanto, si introduce un nombre de serie en la selección de datos, este nombre se omite. Sin embargo, en los gráficos de barras sin agrupar, el nombre de la única serie (si lo hay) se utiliza para la leyenda del gráfico. En el caso de los medidores, además de omitirse el nombre de la serie, también se omite la selección de datos del eje X y solamente se usa la selección del eje Y.


Nota: los documentos de salida en formato texto no incluyen gráficos.

Insertar un gráfico

En el diseño SPS, el nodo del esquema XML donde se crea el gráfico funciona como nodo de contexto de las expresiones XPath utilizadas para seleccionar datos para los ejes y otros datos del gráfico. Por tanto, debe introducir el gráfico dentro del nodo de contexto adecuado: un nodo desde el cual pueda construir con facilidad las expresiones XPath necesarias para seleccionar los datos.

Para insertar un gráfico haga clic con el botón derecho en la posición elegida y seleccione el comando **Insertar gráfico** del menú contextual (o el comando de menú **Insertar | Insertar gráfico**). Otra opción es seleccionar el icono **Insertar gráfico** en la barra de herramientas de StyleVision y después hacer clic en la

posición del diseño donde desea insertar el gráfico. Sea cual sea el método de inserción elegido, aparece este cuadro de diálogo:



El cuadro de diálogo "Configuración del gráfico" tiene tres partes:

- [Gráfico sencillo o de varias capas](#)²⁷⁷: seleccione la opción *Varias capas* para crear gráficos multicapa (estos gráficos permiten presentar varios gráficos a la vez, superpuestos unos encima de otros).
- [Configuración del gráfico](#)²⁰⁴: en este grupo de opciones puede seleccionar el tipo de gráfico y definir su aspecto.
- *Selección de datos del gráfico*: en este grupo de opciones puede seleccionar los datos de los ejes del gráfico de dos formas diferentes: [selección básica](#)²³⁹ o [selección flexible](#)²⁴³.

Al hacer clic en el botón **Aceptar** del diálogo "Configuración del gráfico", el gráfico recién configurado se inserta en el diseño.

Editar opciones de configuración del gráfico y selección de datos

Si después de crear el gráfico desea cambiar su configuración o los datos seleccionados, haga clic con el botón derecho en el gráfico en la vista **Diseño** y seleccione **Editar configuración del gráfico**. Esto abre el diálogo "Configuración del gráfico" (*imagen anterior*). Edite las opciones o la selección de datos y haga clic en **Aceptar**.


5.9.1 Conceptos básicos

En este apartado ofrecemos ejemplos sencillos para mostrar cómo funcionan los gráficos en los diseños SPS. Estos gráficos están en el archivo SPS `SimpleCharts.sps`. Este diseño SPS está basado en el esquema XML `YearlySales.xsd` y utiliza `YearlySales.xml` (*imagen siguiente*) como archivo XML de trabajo. Los tres archivos están guardados en la carpeta ([Mis Documentos](#)³⁵): `C:\Documents and Settings\.`

📄 Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: `YearlySales.xml`


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>
```

Después de abrir el archivo SPS en StyleVision, compruebe la configuración del gráfico para ver cómo se seleccionaron los datos para los ejes. Para ello, haga clic con el botón derecho en los gráficos y seleccione el comando **Editar configuración del gráfico**. Se abre el diálogo "Configuración del gráfico". En el panel *Selección de datos del gráfico*, situado al final del diálogo, hay varios campos donde se introducen las expresiones XPath necesarias para seleccionar datos (*imagen siguiente*). Para ver una vista previa del gráfico, abra la vista Authentic.




Las cuatro expresiones XPath del panel *Selección de datos del gráfico* se combinan para conseguir los resultados siguientes:

- *Expresión for-Each (XPath)*: (i) establece el contexto para las otras tres expresiones XPath y (ii) define el número de elementos de la secuencia devuelta como número de marcas del eje X. En el gráfico de la imagen anterior, por ejemplo, la expresión `Region[1]/Year` devuelve seis elementos de nodo. Es decir, el eje X del gráfico tendrá seis marcas de graduación (*imagen siguiente*).
- *Expresión XPath para el eje X*: los elementos de la secuencia devuelta ofrecen el texto de la etiqueta de cada marca del eje X. En el gráfico de la imagen anterior, por ejemplo, la expresión `@id` devuelve el valor del atributo `id` de cada elemento `Year`. Estos valores serán las etiquetas de las marcas del eje X (*imagen siguiente*). Puesto que este gráfico es un gráfico de barras, en cada marca de graduación se dibuja una barra.
- *Expresión XPath para el eje Y*: el eje Y puede mostrar varias series y cada serie se define en una fila distinta del eje Y. Cada serie se define con dos expresiones XPath: una para el valor de la serie y otra para el nombre de la serie. En el gráfico de la imagen anterior, por ejemplo, la expresión XPath `self::node()` (que aquí aparece en su versión abreviada) selecciona el nodo actual, es decir, el elemento `Year` que funciona como nodo de contexto. Por tanto, por cada elemento `Year` (representado por una barra del eje X), el contenido del elemento `Year` se leerá como valor del eje Y de dicho año. Como consecuencia, este valor dará la altura de la barra (*imagen siguiente*). La imagen que aparece un poco más abajo muestra un gráfico cuyo eje Y tiene varias series.
- *Expresión XPath para el nombre de la serie*: esta expresión ofrece el texto de la leyenda de cada serie. En el gráfico de la imagen anterior, por ejemplo, el texto de la leyenda (que aparece en la parte inferior del gráfico) se obtiene mediante una expresión XPath que es una cadena de texto (*imagen anterior*).



La imagen anterior muestra un gráfico de barras con una sola serie. Por su parte, la imagen siguiente muestra un gráfico de barras apiladas con varias series. En la segunda imagen, el valor de cada serie se apila sobre la barra.



Para ver cómo se definió este segundo gráfico, abra su cuadro de diálogo de configuración, donde podrá ver las expresiones XPath utilizadas para seleccionar los datos (*imagen siguiente*).


Expresión for-each (XPath):

Categoría / Eje X: Enumeración automática XPath

Valor/Eje Y (XPath)	Nombre de la serie (XPath)
Year[1]	"2005"
Year[2]	"2006"
Year[3]	"2007"
Year[4]	"2008"
Year[5]	"2009"
Year[6]	"2010"

5.9.2 Configuración de gráficos: referencia rápida

Las opciones de configuración del gráfico seleccionan el tipo de gráfico y definen su aspecto. Estas opciones se configuran en el panel *Configuración del gráfico (imagen siguiente)* del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico". Hay dos tipos de opciones de configuración: [básicas](#)²⁰⁴ (que se definen directamente en este panel) y [avanzadas](#)²⁰⁵ (a las que se accede con los botones **Configuración global...** y **Configuración dinámica...**).



El botón **Configurar archivo de imagen...** abre un cuadro de diálogo donde puede especificar la ubicación y el nombre del archivo de imagen. Esta ubicación se usa para generar la vista previa o cuando se ejecuta el comando [Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸. Los archivos de imagen que se crean para las vistas previas se eliminan cuando se cierra StyleVision.


En este apartado explicamos estas opciones de configuración:

- [Opciones básicas de configuración](#)²⁰⁴: opciones del panel *Configuración del gráfico (imagen anterior)* del cuadro de diálogo [Configuración del gráfico](#)¹⁹⁸.
- [Opciones de configuración avanzadas](#)²⁰⁵: a las que puede acceder con el botón **Configuración global...** del panel *Configuración del gráfico (imagen anterior)*.
- [Configuración dinámica por XPath](#)²⁰⁸: haga clic en el botón **Configuración dinámica...** para configurar la imagen de forma dinámica (*imagen anterior*).

Opciones básicas de configuración

Las opciones básicas de configuración son el tipo de gráfico, el título, el ancho y el alto.

Para seleccionar el tipo de gráfico haga clic en el botón **Cambiar de tipo** y en el cuadro de diálogo que aparece (*imagen siguiente*) seleccione el tipo de gráfico que desea usar. Después haga clic en **Aceptar**.




Para el **título**, el **ancho** y el **alto** del gráfico puede introducir valores estáticos en el panel *Configuración del gráfico* directamente. Si prefiere obtener el título del gráfico evaluando expresiones XPath, introduzca las expresiones en el cuadro de diálogo [Configuración dinámica por XPath](#)²⁰⁸ (que se abre con el botón **Configuración dinámica**).

La densidad de píxeles indica la resolución que tiene la imagen del gráfico en el formato de salida. Se define como porcentaje del alto y ancho. Por ejemplo: si configura un gráfico con un alto de 250px y un ancho de 250px y la densidad de píxeles es 200%, entonces se crea un archivo de imagen del gráfico de 500px x 500px. En el formato de salida el archivo de imagen se limita a un tamaño de 250px x 250px, lo cual produce una imagen de mayor resolución.


Opciones de configuración avanzadas

Para acceder a las opciones avanzadas haga clic en el botón **Configuración global...** del diálogo "Configuración del gráfico" (*imagen anterior*). Al hacer clic en este botón se abre el diálogo "Cambiar aspecto" para el tipo de gráfico elegido (*la imagen siguiente muestra el diálogo "Cambiar aspecto" de un gráfico de tipo circular*).



Las opciones avanzadas de configuración se organizan en pestañas:

- **General:** el título del gráfico (*imagen siguiente*) es el mismo que el del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico" (*primera imagen*) y se puede editar aquí también. En esta pestaña también puede configurar el color de fondo del gráfico y su área de trazado. Por ejemplo, en el gráfico de la imagen siguiente el área de trazado se configuró con un color de fondo verde pálido. También puede usar un archivo de imagen como imagen de fondo del gráfico o de su área de trazado. Esta imagen se puede extender para cubrir todo el área o todo el gráfico, se puede ajustar al tamaño del área o del gráfico, se puede centrar o se puede crear un mosaico a partir de ella. La leyenda indica el significado de cada color del gráfico y se puede habilitar o deshabilitar.



- **Combinación de colores:** hay cuatro combinaciones de colores predeterminadas y el usuario puede elegir cualquier combinación de colores, añadiendo y eliminando colores.
- **Tamaños:** aquí se define el tamaño de varias características del gráfico, en píxeles o como porcentaje.
- **Fuentes:** aquí puede elegir las propiedades de fuente para el título del gráfico, para las leyendas y para las etiquetas de las marcas de graduación. Los tamaños se pueden dar como porcentajes del tamaño del gráfico o en puntos.
- **Botón Cargar/guardar:** puede guardar las opciones de configuración global en un archivo XML o cargarlas desde un archivo XML que tenga la estructura adecuada. Para ver cómo debe ser la estructura del XML, guarde la configuración de un gráfico y abra el archivo XML en un editor.

Además, cada tipo de gráfico cuenta con varias opciones de configuración específicas:

- **Gráficos circulares:** opciones para configurar (i) en qué ángulo del círculo se debe empezar a dibujar la primera sección, (ii) en qué dirección se deben dibujar las secciones, (iii) el color del contorno del gráfico, (iv) si los colores se deben resaltar (en los gráficos circulares 3D puede elegir si se debe usar transparencia y sombra paralela), (v) si se deben dibujar etiquetas y (vi) si se deben añadir valores y porcentajes a las etiquetas y cuántos decimales deben llevar los porcentajes.
- **Gráficos de barras:** pestaña *General*: puede intercambiar el eje X por el eje Y (en los gráficos de barras 2D se genera un gráfico de barras horizontal); pestaña *Gráfico de barras*: puede configurar el contorno (y la sombra paralela en los gráficos de barras 2D); pestaña *Eje X*: puede configurar la etiqueta y el color del eje X y las líneas verticales de la cuadrícula; pestaña *Eje Y*: puede configurar la etiqueta y el color del eje Y, las líneas horizontales de la cuadrícula, el intervalo de valores que se debe mostrar y las marcas de graduación del eje Y; pestaña *Eje Z* (sólo en gráficos 3D): puede configurar la etiqueta y el color del eje Z; pestaña *Ángulos de visualización* (sólo en gráficos 3D): puede configurar la inclinación vertical, la rotación horizontal y el ancho del campo visual.
- **Gráficos de líneas:** pestaña *General*: puede intercambiar el eje X por el eje Y; pestaña *Gráfico de líneas*: puede incluir o no puntos de las líneas (formas de conexión); pestaña *Eje X*: puede configurar la etiqueta y el color del eje X y las líneas verticales de la cuadrícula; pestaña *Eje Y*: puede configurar la etiqueta y el color del eje Y, las líneas horizontales de la cuadrícula, el intervalo de valores que se debe mostrar y las marcas de graduación del eje Y.
- **Medidores:** opciones para configurar (i) en qué ángulo empieza el medidor y el ángulo de barrido de la escala (sólo en medidores radiales), (ii) el intervalo de valores que se debe mostrar, (iii) el intervalo y el


color de las marcas de graduación principales y secundarias y (iv) el color del medidor, del borde y del puntero.

- **Gráficos de áreas:** la transparencia de las áreas puede tener un valor entre 0 (sin transparencia) y 255 (transparencia máxima). En el caso de gráficos de áreas no apiladas, la transparencia hace visible las partes de las áreas situadas bajo otras áreas. También puede especificar el contorno de las áreas.
- **Gráficos de velas:** puede especificar el color de relleno para dos casos posibles: (i) cuando el valor de cierre es mayor que el de apertura y (ii) cuando el valor de apertura es mayor que el de cierre. En este último caso, el color de la serie también se puede elegir. El color de la serie se especifica en la pestaña *Combinación de colores* del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto".

Configuración dinámica por XPath

Si quiere puede usar los datos dinámicos del documento XML para configurar el gráfico. Por ejemplo, el título de un gráfico sobre un elemento `Region` quizás necesite incluir datos sobre dicho elemento `Region` (como su nombre, por ejemplo). Si hay varios elementos `Region` en el documento XML, los datos para el título del gráfico solamente se pueden obtener de forma dinámica con ayuda de una expresión XPath. El cuadro de diálogo "Configuración dinámica por XPath" permite acceder a estos datos mediante expresiones XPath.

Para abrir el cuadro de diálogo "Configuración dinámica por XPath" (*imagen siguiente*) haga clic en el botón **Configuración dinámica** (del diálogo [Configuración del gráfico](#))¹⁹⁸.




Tenga en cuenta que:

- Todas las entradas de este diálogo se evalúan como expresiones XPath, por lo cual debe poner los literales de cadena entre comillas. Por ejemplo: 'Tahoma', '1', '18pt' y '#3366FF'.
- Si pasa el puntero del ratón por una opción o por su valor, aparece información sobre enumeraciones y formatos.
- Las opciones de configuración dinámica tienen prioridad sobre las opciones de los cuadros de diálogo "Configuración del gráfico" y "Cambiar aspecto". Por ejemplo, el título definido dinámicamente con una XPath tiene prioridad sobre el título dado en el cuadro de diálogo "Configuración del gráfico".
- Los colores de la combinación de colores se usarán si selecciona la combinación de colores definida por el usuario en el cuadro de diálogo "Cambiar aspecto". Los colores se definen en formato RGB: #RRGGBB. Es decir, que la expresión XPath para definir el color rojo sería: '#FF0000'.

5.9.3 Configuración y aspecto

Podemos distinguir entre varias opciones de configuración de los gráficos:

- [Opciones de configuración básicas](#)²⁰⁹ sirven para seleccionar el tipo de gráfico y su título. La configuración básica de un gráfico se define en el panel *Configuración del gráfico* del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico" (*imagen siguiente*).
- [Opciones de configuración avanzadas](#)²¹⁶: sirven para cambiar el aspecto del gráfico (su título, leyenda, los colores, la fuente del texto, etc.). La configuración avanzada de un gráfico se define en el cuadro de diálogo [Cambiar aspecto](#)²¹⁶. Para abrir este cuadro de diálogo haga clic en el botón **Configuración global** del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico" (*imagen siguiente*).
- [Opciones de configuración dinámica](#)²³⁷: para definir una configuración dinámica haga clic en el botón **Configuración dinámica** del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico" (*imagen siguiente*).



5.9.3.1 Configuración básica



Temas de este apartado:

- [Definir el tipo de gráfico](#)²¹⁰
- [Tipos de gráfico compatibles](#)²¹⁰

- [Otras opciones de configuración básicas](#) ²¹⁵

Definir el tipo de gráfico

La opción de configuración más básica es el tipo de gráfico. Para seleccionar el tipo de gráfico haga clic en el botón **Cambiar de tipo** del cuadro de diálogo [Configuración del gráfico](#) ²⁰⁹.




Tipos de gráficos

A continuación puede ver los tipos de gráfico compatibles con StyleVision. En el cuadro de diálogo [Cambiar de tipo](#) ²⁰⁹ (*imagen anterior*), seleccione el tipo de gráfico y haga clic en **Aceptar**.


▼ Gráficos circulares

En los gráficos circulares hay una columna/un eje que aporta los valores y otra columna/otro eje que ofrece las etiquetas para estos valores. La columna/el eje que tiene la etiqueta puede tomar valores no numéricos.




▼ Gráficos de barras


Los gráficos de barras pueden tener dos conjuntos de valores en dos ejes.



También pueden usar tres conjuntos de valores, como en el gráfico siguiente: (i) el continente, (ii) el año y (iii) el volumen de ventas. Los gráficos de barras pueden ser 2D (*abajo*) o 3D (*arriba*).





Los gráficos de barras de tres ejes también pueden tener los valores apilados para ver valores totales. Por ejemplo, compare el gráfico de barras apiladas que aparece a continuación con el gráfico anterior. Las barras apiladas muestran las ventas totales de todos los continentes.




▼ Gráficos de líneas

La diferencia entre un gráfico de líneas (*abajo a la izda*) y un gráfico de líneas de valores (*abajo a la dcha*) es que los gráficos de líneas de valores solamente toman valores numéricos para el eje X. Si quiere que el gráfico de líneas muestre valores de texto en el eje X, es mejor utilizar gráficos de líneas.




▼ Gráficos de áreas

Los gráficos de áreas son un tipo de gráfico de líneas en el que se colorean las áreas situadas bajo las líneas. También hay gráficos de áreas apiladas.




▼ Gráficos de velas

Los gráficos de velas sirven para representar las oscilaciones del precio de valores, materias primas, divisas, etc. durante un período de tiempo. El gráfico no solo muestra el desarrollo de los precios durante un periodo, sino que además muestra el precio de apertura (opcional), el precio de cierre, el precio más bajo y el precio más alto. El eje Y toma tres o cuatro series (cierre (opcional), alto, bajo y apertura). A continuación puede ver un gráfico de velas con cuatro series.




▼ *Medidores*

Los medidores sirven para representar un solo valor y su relación con un valor máximo y un valor mínimo.



Otras opciones de configuración básicas

En el panel *Configuración del gráfico* también puede definir el título del gráfico (*imagen siguiente*).



Además:

- Puede insertar el alto y el ancho del gráfico como valores estáticos.
- Puede especificar la resolución que debe tener la imagen del gráfico en el documento de salida (en el campo *Densidad de píxeles*). Se define como un porcentaje del alto y el ancho definidos. Por ejemplo, si un gráfico tiene 250px de alto y 250px de ancho y si la densidad de píxeles definida es 200%, entonces se crea un archivo de imagen con las dimensiones 500px x 500px. En el documento de salida el archivo de imagen se reproducirá con las dimensiones 250px x 250px, para garantizar una mayor resolución.
- Haga clic en el botón **Configurar archivo de imagen** para indicar la ubicación y el nombre del archivo de imagen del gráfico. Este archivo de imagen se usa cuando se genera una vista previa o cuando se ejecuta el comando **Guardar archivos generados**¹⁰³⁸. Los archivos de imagen creados para la vista previa se eliminan cuando se cierra la aplicación.


5.9.3.2 Configuración avanzada

Temas de este apartado:

- [Definir opciones de configuración avanzadas](#)²¹⁶
- [Resumen de opciones de configuración avanzadas](#)²¹⁷
- [Cargar, guardar y restaurar la configuración de un gráfico](#)²²⁰

Definir opciones de configuración avanzadas

Para definir las opciones de configuración avanzadas haga clic en el botón **Configuración global**²⁰⁹ del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico". Esto abre el cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" propio del tipo de gráfico con el que está trabajando. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra el cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" de un gráfico circular.




Resumen de opciones de configuración avanzadas

En el cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" las opciones de configuración se dividen en pestañas, algunas comunes a todos los tipos de gráfico y otras propias de cada tipo.

Opciones de configuración comunes

▼ General

Aquí puede definir el título del gráfico (*imagen siguiente*), el color de fondo del gráfico y del área de trazado. En la imagen siguiente, por ejemplo, el área de trazado es de color verde pálido, mientras que el gráfico en sí tiene el color de fondo blanco. También puede elegir una imagen de fondo para el gráfico o para el área de trazado. La imagen se puede estirar para abarcar todo el gráfico o todo el área de trazado. También se puede ajustar al tamaño del gráfico o del área de trazado o se puede colocar en el centro o en mosaico. La leyenda es la clave de los códigos de colores del gráfico y se puede activar o desactivar.



▼ Combinación de colores

Puede elegir entre cuatro combinaciones de colores predefinidas o definir combinaciones nuevas. También puede modificar las combinaciones de colores predefinidas añadiendo o eliminando colores. La combinación de colores seleccionada en esta pestaña es la que se utiliza para el gráfico.

▼ Tamaños

Aquí puede configurar el tamaño de los diferentes componentes del gráfico, tanto en píxeles como en una relación porcentual.

▼ Fuentes

Aquí puede definir las propiedades de las fuentes del título del gráfico, de las leyendas y de las etiquetas. El tamaño de las fuentes se puede indicar como porcentaje del tamaño del gráfico o con un valor absoluto en puntos.

▼ Botón Cargar/Guardar

La configuración elegida se puede guardar en un archivo XML o puede cargar una configuración definida en un archivo XML, siempre y cuando el archivo tenga la estructura correcta. Para ver cómo debe ser la estructura, guarde la configuración de un gráfico y abra el archivo XML. Este botón también sirve para restaurar la configuración predeterminada del gráfico.

Opciones propias de cada tipo de gráfico

▼ Gráficos circulares

En la pestaña *Gráfico circular* puede definir (i) con qué ángulo se dibuja la primera sección del gráfico circular; (ii) en qué dirección se dibujan las secciones del gráfico; (iii) el color del contorno del gráfico; (iv) si se deben resaltar los colores; (v) si se dibujan etiquetas y (vi) si se añaden valores y porcentajes a las etiquetas y cuántos decimales llevan los porcentajes.

▼ Gráficos de barras

Las opciones propias de los gráficos de barras son: (en la pestaña *General*) puede intercambiar el eje X y el eje Y para generar un gráfico de barras horizontales; (en la pestaña *Gráfico de barras*) puede dibujar el contorno y sombras paralelas (solo en gráficos de barras 2D); (en la pestaña *Eje Y*) puede definir la etiqueta y el color del eje Y, líneas de cuadrícula horizontales, el rango de valores y las marcas de graduación del eje Y; (en la pestaña *Eje Z* de los gráficos de barras 3D) puede elegir la etiqueta y el color del eje Z; (en la pestaña *Ángulos de visualización 3D*) puede elegir la inclinación vertical, la rotación horizontal y el ancho de la vista.

▼ Gráficos de líneas

Las opciones propias de los gráficos de líneas son: (en la pestaña *General*) puede intercambiar el eje X y el eje Y; (en la pestaña *Gráfico de líneas*) puede elegir si se incluyen los puntos del área de trazado; (en la pestaña *Eje X*) puede definir la etiqueta y el color del eje X y las líneas de cuadrícula verticales; (en la pestaña *Eje Y*) puede elegir la etiqueta y el color del eje Y, las líneas de cuadrícula horizontales, el rango de valores y las marcas de graduación del eje Y.

▼ Medidores

En la pestaña *Medidor* puede definir (i) el ángulo en el que empieza el medidor y el barrido de la escala; (ii) el rango de valores; (iii) el intervalo y el color de las marcas de graduación principales y secundarias; (iv) los colores del puntero, de la cabeza del puntero y del borde del medidor.

▼ Gráficos de áreas

La transparencia de las áreas pueden tener un valor comprendido entre 0 (no transparentes) hasta 255 (totalmente transparentes). En el caso de los gráficos de áreas no apiladas, la transparencia hace que las partes de las áreas que están debajo de otras áreas se puedan ver. También puede dibujar el contorno de las áreas.

▼ Gráficos de velas

Puede elegir el color de relleno de las velas para estos dos casos: (i) cuando el valor de cierre es mayor que el valor de apertura y (ii) cuando el valor de apertura es mayor que el valor de cierre. En este último caso también puede usar el color de la serie. El color de la serie se especifica en la pestaña *Combinación de colores* del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto".


Cargar, guardar y restaurar la configuración del gráfico

La configuración del gráfico elegida por el usuario se puede guardar en un archivo XML. Esta configuración se puede cargar más tarde como configuración de otro gráfico. Estas son las opciones que aparecen al hacer clic en el botón **Cargar/guardar** ([ver imagen](#)²¹⁶) del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto":

- **Restaurar valores predeterminados:** haga clic en esta opción para rechazar los cambios realizados en el cuadro de diálogo y recuperar la configuración predeterminada de todas las pestañas.
- **Cargar desde el archivo...:** haga clic en esta opción para importar una configuración guardada previamente en un archivo XML. El comando abre el cuadro de diálogo "Abrir", donde puede elegir el archivo.
- **Guardar en el archivo...:** esta opción abre el cuadro de diálogo "Guardar como". Aquí puede indicar en qué archivo XML se guarda la configuración. El archivo tendrá las opciones de configuración que no son opciones de configuración predeterminadas.

5.9.3.2.1 Generales

En la sección **General** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" puede definir el título del gráfico, añadir o quitar una leyenda y definir imágenes y colores de fondo. Además, para los gráficos de barras, líneas, áreas y velas, también puede definir la orientación del gráfico.



The screenshot shows the 'General' section of the 'Cambiar aspecto' dialog box. It is divided into three main sections:

- Gráfico:**
 - Título del gráfico: Nations participating in Olympic Wintergames
 - Color de fondo: Degradado vertical (with color selection boxes)
 - Archivo de imagen: (empty) with a browse button and 'Extendida' dropdown
 - Dibujar leyenda
- Área de trazado:**
 - Borde Color del borde: (red)
 - Color de fondo: Sólido (with color selection boxes)
 - Archivo de imagen: D:\images\OlympicRings with a browse button and 'Extendida' dropdown
- Orientación:**
 - Intercambiar eje X y eje Y

Gráfico


Escriba un título descriptivo para el gráfico en el campo *Título del gráfico* y seleccione un color de fondo para todo el gráfico en la lista desplegable. Puede elegir entre un fondo sólido, con degradado vertical o con degradado horizontal. Si usa un fondo degradado, también puede definir el color inicial del degradado y el color final. Además, puede usar una imagen de fondo y definir una de estas opciones de presentación para la imagen:

- Extendida: la imagen se estira para ocupar toda la superficie del gráfico
- Ajustar al tamaño: la imagen se ajusta al marco del gráfico y se conserva la relación de aspecto de la imagen
- En el centro: la imagen se muestra en el centro del gráfico en su tamaño original
- En mosaico: si el tamaño de la imagen es menor que el tamaño del gráfico, se crea un mosaico con copias de la imagen y el mosaico ocupa toda la superficie del gráfico

La casilla *Dibujar leyenda* está marcada por defecto. Si no desea incluir una leyenda en el gráfico, desactive esta casilla.


Área de trazado

El área de trazado es la superficie donde se representan los datos del gráfico. Puede dibujar un borde alrededor del área de trazado y especificar un color y una imagen de fondo distintos para el área de trazado. En la imagen siguiente, el gráfico tiene un color de fondo gris con un degradado vertical, mientras que el área de trazado es de color blanco, tiene un borde de color rojo y tiene una imagen de fondo.



Orientación

Si tiene una serie pequeña de valores grandes, quizás sea mejor intercambiar el eje X con el eje Y para obtener una representación más clara de los datos (*ver imagen siguiente*). Observe que en la imagen siguiente, se definió una imagen de fondo para todo el gráfico y el color de fondo del área de trazado es "transparente" en lugar de sólido como en el gráfico anterior.



Cabe mencionar que en los gráficos circulares y en los medidores no es posible intercambiar el eje X con el eje Y. Por tanto, esta opción no está disponible para ese tipo de gráficos.

5.9.3.2.2 Opciones propias de cada tipo de gráfico

Dependiendo del tipo de gráfico, e incluso del subtipo de gráfico, el cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" ofrece una sección adicional donde se pueden definir las características propias del tipo de gráfico seleccionado.

Gráficos circulares

La mayoría de las opciones de configuración son las mismas para la versión 2D y la versión 3D de los gráficos circulares. En los gráficos circulares 2D también puede dibujar resaltados.

Ángulo inicial (en grados): 0°

Etiquetas

- Mostrar etiquetas
- Agregar valor a las etiquetas
- Agregar porcentaje a las etiquetas

Dígitos decimales: 0

- Dibujar contorno
- En el sentido de las agujas del reloj
- Dibujar resaltado

En los gráficos circulares 3D puede dibujar sombras paralelas, añadir transparencia y definir la inclinación 3D del gráfico.

Ángulo inicial (en grados): 0 °

Dibujar sombra paralela [Color selector]

Transparencia: 0

Inclinación 3D: 40 °

Etiquetas

Mostrar etiquetas

Agregar valor a las etiquetas

Agregar porcentaje a las etiquetas Dígitos decimales: 0

Dibujar contorno [Color selector]

En el sentido de las agujas del reloj

El valor *Ángulo inicial* define en qué posición se dibujará la primera sección del gráfico. Un ángulo de 0 grados equivale a las 12 en punto de un reloj.

Además de la leyenda puede incluir etiquetas en el gráfico, añadir valores y porcentajes a las etiquetas y definir el número de decimales que puede llevar el porcentaje.

Para dibujar un contorno alrededor del gráfico y de cada sección del gráfico, marque la casilla *Dibujar contorno*. También puede seleccionar el color del contorno. La casilla *En el sentido de las agujas del reloj* permite especificar si las secciones del gráfico se deben representar en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

En los gráficos circulares 3D puede dibujar una sombra paralela y definir su color, añadir transparencia al gráfico y definir su inclinación 3D. En los gráficos circulares 2D, la opción *Dibujar resaltado* permite añadir una estructura adicional al gráfico.

Gráficos de barras

Dibujar contorno [Color selector]

Dibujar sombra paralela [Color selector]

Estilo de relleno: Cilindro

Dibujar valores en las barras

Distancias


Son factores de multiplicación basados en el ancho de una sola barra. Por ejemplo, 0.5 significa que la distancia es la mitad del ancho de una barra.

Entre las series: 0.250000

Entre las categorías: 1.000000

En los gráficos de barras están disponibles estas opciones de configuración:

- Puede añadir un contorno a las barras y definir el color de dicho contorno.
- En los gráficos de barras 2D, también puede dibujar una sombra paralela y definir su color (esta opción no está disponible para gráficos de barras 3D).
- Por defecto, las barras tienen forma de cilindro, pero también puede elegir la opción *Degradado vertical* o *Sólido* de la lista desplegable *Estilo de relleno* (esta opción solo está disponible para gráficos de barras 2D).
- En cada barra puede dibujar sus valores (que corresponden a la altura que tiene una barra en el eje Y). La fuente de los valores se puede especificar en el grupo de opciones *Fuentes* (esta opción solo está disponible para gráficos de barras 2D).
- La distancia que separa las series de barras y los grupos de barras se puede especificar como fracción decimal del ancho de una barra. Por ejemplo, en la imagen siguiente puede ver grupos de barras formados por una serie azul y una serie verde. La distancia que separa las series se estableció en un 25% ($=0.25$) del ancho de cada barra. La distancia que separa los grupos de barras se estableció en un 100% ($=1.0$) del ancho de cada barra.



Gráficos de líneas

Dibujar formas de conexión

Con relleno

Con contorno

Con barra diagonal

Con barra diagonal inversa

Dibujar línea

Para dibujar formas de conexión que marquen los valores en los gráficos de líneas, es necesario activar como mínimo una casilla del cuadro de grupo *Dibujar formas de conexión*. Hay cinco tipos de formas de conexión diferentes, una para cada serie: cuadrados, rombos, triángulos, triángulos invertidos y círculos. Si su gráfico contiene más de cinco series, puede combinar las formas de conexión para crear más tipos de formas. Para ello, seleccione más de una opción en el cuadro de grupo "Dibujar formas de conexión". Para la imagen siguiente se seleccionaron las opciones *Con relleno* y *Con barra diagonal*. Es decir, a partir de la sexta serie, se utiliza el tipo de forma de conexión *Con barra diagonal*.

La opción *Dibujar línea* sirve para establecer si el gráfico se dibuja (i) con formas de conexión solamente o (ii) con formas de conexión unidas por medio de una línea.




Las formas de conexión se pueden utilizar tanto en gráficos de líneas como en gráficos de líneas de valor.

Gráficos de áreas

Transparencia: ▾

Dibujar contorno ▾

En los gráficos de áreas puede cambiar la transparencia. Así puede evitar que una serie quede oculta por otra serie del gráfico. Además, puede añadir un contorno a cada área de datos y definir el color de dicho contorno (*imagen siguiente*).



Gráficos de velas

Color de relleno cuando el valor de cierre > valor de apertura

Sin relleno

▾

Color de relleno cuando el valor de apertura > valor de cierre

Utilizar el color de la serie

▾

Si tanto el valor de cierre como el de apertura se definen como serie, puede elegir el color de la serie y si la vela se debe rellenar o no cuando el valor de cierre sea superior al valor de apertura.

Medidores

Ángulos	
Inicio: <input type="text" value="225"/> °	Barrido: <input type="text" value="270"/> °
Intervalo de valor	
Inicio: <input type="text" value="0"/>	Fin: <input type="text" value="100"/>
Marcas de graduación principales	
Intervalo: <input type="text" value="10"/>	Color: <input type="color" value="#808080"/>
Marcas de graduación secundarias	
Intervalo: <input type="text" value="5"/>	Color: <input type="color" value="#808080"/>
Colores	
Relleno del medidor: <input type="color" value="#000000"/>	Borde: <input type="color" value="#808080"/>
Puntero: <input type="color" value="#FF0000"/>	Cabeza del puntero: <input type="color" value="#000000"/>
Valor actual	
<input type="checkbox"/> Mostrar	Posición <input type="text" value="180"/> °
Etiqueta adicional	
<input type="text"/>	Posición <input type="text" value="0"/> °

En el cuadro de grupo *Ángulos* el valor *Inicio* define la posición de la marca 0 y el valor *Barrido* equivale al ángulo utilizado para la representación del medidor. En el cuadro de grupo *Intervalo de valor* puede definir el valor mínimo y el valor máximo que desea representar en el medidor.

Las marcas de graduación se muestran con (marcas de graduación principales) o sin (marcas de graduación secundarias) el valor correspondiente. Puede definir un color para las marcas de graduación principales y otro para las marcas de graduación secundarias. En el cuadro de grupo *Colores* puede definir el color de relleno del medidor, el color del puntero, el color de la cabeza del puntero (oculta el inicio del puntero en el centro del medidor) y el color del borde que rodea el medidor. Además, puede presentar en cualquier ángulo del medidor el valor actual y una etiqueta adicional.

5.9.3.2.3 Colores

Dependiendo del tipo de gráfico seleccionado, StyleVision ofrece dos secciones diferentes para definir los colores que se usarán en el gráfico:

- **Combinación de colores** en caso de usar gráficos circulares, de barras, de líneas, de áreas y de velas
- **Intervalo de colores** en caso de usar medidores


Combinación de colores

La sección **Combinación de colores** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" ofrece cuatro combinaciones de colores predeterminadas (es decir, predeterminada, escala de grises, multicolor y tonos pasteles). Estas combinaciones se pueden personalizar y, si lo prefiere, puede crear desde cero su propia combinación de colores.



El primer color de la lista se usará para la primera serie, el segundo color para la segunda serie y así sucesivamente. Para cambiar el orden de los colores basta con seleccionar un color y arrastrarlo a una posición nueva. Para añadir un color nuevo o eliminar un color no deseado, haga clic en el botón correspondiente. En los gráficos de velas se utiliza sólo el primer color de la lista.

Si está trabajando con un gráfico multicapa en una ventana de gráficos, la sección **Combinación de colores** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" contiene un botón de opción adicional llamado *Utilizar los siguientes colores de la capa anterior*, que está activado por defecto.



Si este botón de opción está activado, se usará la combinación de colores de la capa anterior y no podrá elegir una combinación de colores diferente para el gráfico multicapa. Las series de la capa activa se dibujarán con

los siguientes colores de la combinación de colores de la capa anterior. De esta manera todas las series de la ventana de gráficos tendrán colores diferentes y se podrán distinguir más fácilmente.


Para evitarlo, en la siguiente capa que añade, puede elegir una combinación de colores distinta que se podrá reutilizar en capas posteriores.

Intervalo de colores

En los medidores puede personalizar el aspecto del medidor con solo aplicar colores a determinados intervalos de valores.

A partir de	Rellenar con color	Color
0	<input checked="" type="checkbox"/>	Verde
20	<input checked="" type="checkbox"/>	Amarillo
40	<input checked="" type="checkbox"/>	Naranja
60	<input checked="" type="checkbox"/>	Rojo claro
80	<input checked="" type="checkbox"/>	Rojo oscuro

Las opciones de configuración de la imagen anterior darían lugar a estos medidores:



5.9.3.2.4 Eje X

En la sección **Eje X** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" puede escribir la etiqueta del eje, definir el color de la línea del eje y las líneas de la cuadrícula (si no se oculta la cuadrícula). También puede definir si se muestran o no las marcas de graduación y los valores del eje. Esta sección es idéntica para los gráficos de barras, líneas y velas.

Las opciones del grupo *Mostrar categorías* sirven para especificar si solamente se presenta un subconjunto de las categorías (valores del eje X), es decir, si solamente se presentan las marcas de graduación, las líneas de cuadrícula y los valores de las categorías seleccionadas. Para crear el subconjunto de las categorías que se debe presentar basta con (i) introducir el índice del primer valor que se debe mostrar e (ii) introducir el número de índices que se deben recorrer. Por ejemplo, si hay 101 categorías (1900, 1901, 1902 ... 1999, 2000), entonces puede presentar cada diez años empezando desde 1900 y terminando en el año 2000 si elige el valor 1 para la opción *Primer índice* y el valor 10 para la opción *Pasar*.

Etiqueta	<input type="text"/>
Línea	<input type="color"/>
Mostrar categorías	<p>Aquí puede definir para qué categorías se deben mostrar marcas de graduación, líneas de cuadrícula y valores. Puede utilizarse si tiene más puntos de datos de los que desea ver en la leyenda.</p> <p>Primer índice: <input type="text" value="1"/> Pasar: <input type="text" value="1"/></p>
Líneas de cuadrícula	<input type="checkbox"/> Mostrar líneas de cuadrícula <input type="text"/>
Presentación de las marcas de graduación	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar marcas de graduación <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar valores
Posición del eje	<input type="text" value="Izquierda/abajo"/> En el valor/número de categoría: <input type="text" value="0"/>

Sin embargo, en los gráficos de líneas de valor también puede definir el rango de valores y definir con qué intervalo se deben mostrar las marcas de graduación.

Etiqueta

El texto que escriba en el campo Etiqueta se imprimirá debajo el eje X, a modo de descripción.

Rango

El botón de opción *Automático* está seleccionado por defecto en el cuadro de grupo *Rango*. Si desea mostrar parte del gráfico con más detalle, seleccione el botón de opción *Manual* e introduzca el valor mínimo y el valor máximo en los campos correspondientes.

Si la columna que se usa para el eje X no incluye el valor 0, puede desactivar la casilla *Incluir el cero* y el eje X empezará con el valor mínimo de la serie. La opción *Invertir eje* permite invertir los valores del eje X. Por ejemplo, si los valores van del 0 a 360 y selecciona esta opción, el eje X se generará con el valor 360 en la base del eje y los valores irán descendiendo hasta el 0 a medida que asciende el eje X.

Línea

El eje se representa en el color elegido en la lista desplegable *Línea*. Puede usar uno de los colores predeterminados o hacer clic en el botón **Otro color...** para elegir un color estándar o definir un color personalizado. Haga clic en el botón **Seleccionar...** de la pestaña *Personalizado* y con la pipeta seleccione cualquier color de su pantalla.

Líneas de cuadrícula

Si marca la casilla *Mostrar líneas de cuadrícula*, puede seleccionar un color de la lista desplegable para las líneas de la cuadrícula.

Intervalo de las marcas de graduación

Si no está satisfecho con las marcas de graduación predeterminadas, puede activar el botón de acción *Manual* del cuadro de grupo *Intervalo de las marcas de graduación* y escribir la diferencia entre las marcas de graduación en el campo correspondiente.

Presentación de las marcas de graduación

En este cuadro de grupo puede activar o desactivar las marcas de graduación y los valores del eje.

Posición del eje

Elija la posición del eje de la lista desplegable. Si selecciona la opción *En el valor/número de categoría* también puede especificar la posición concreta del eje.

5.9.3.2.5 Eje Y

En la sección **Eje Y** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" puede escribir la etiqueta del eje, definir el color de la línea del eje y las líneas de la cuadrícula (si no se oculta la cuadrícula). También puede definir el rango de valores y decidir si se deben mostrar o no las marcas de graduación y en qué posición. Por último puede decidir si se deben mostrar o no los valores del eje. Esta sección del cuadro de diálogo es idéntica para los gráficos de barras y de líneas.

Etiqueta

Rango

Automático Incluir el cero Invertir eje

Manual Mínimo: Máximo:

Línea

Líneas de cuadrícula

Mostrar líneas de cuadrícula

Intervalo de las marcas de graduación

Automático Manual

Presentación de las marcas de graduación

Mostrar marcas de graduación

Mostrar valores

Posición del eje

Izquierda/abajo En el valor/número de categoría:

Etiqueta

El texto que escriba en el campo *Etiqueta* se imprimirá a la izquierda del eje Y, a modo de descripción.

Rango

El botón de opción *Automático* está seleccionado por defecto en el cuadro de grupo *Rango*. Si desea mostrar parte del gráfico con más detalle, seleccione el botón de opción *Manual* e introduzca el valor mínimo y el valor máximo en los campos correspondientes.

Si la columna que se usa para el eje Y no incluye el valor 0, puede desactivar la casilla *Incluir el cero* y el eje Y empezará con el valor mínimo de la serie. La opción *Invertir eje* permite invertir los valores del eje Y. Por ejemplo, si los valores van del 0 a 360 y selecciona esta opción, el eje Y se generará con el valor 360 en la base del eje y los valores irán descendiendo hasta el 0 a medida que asciende el eje Y.

Línea

El eje se representa en el color elegido en la lista desplegable *Línea*. Puede usar uno de los colores predeterminados o hacer clic en el botón **Otro color...** para elegir un color estándar o definir un color personalizado. Haga clic en el botón **Seleccionar...** de la pestaña *Personalizado* y con la pipeta seleccione cualquier color de su pantalla.

Líneas de cuadrícula

Si marca la casilla *Mostrar líneas de cuadrícula*, puede seleccionar un color de la lista desplegable para las líneas de la cuadrícula.

Intervalo de las marcas de graduación

Si no está satisfecho con las marcas de graduación predeterminadas, puede activar el botón de acción *Manual* del cuadro de grupo *Intervalo de las marcas de graduación* y escribir la diferencia entre las marcas de graduación en el campo correspondiente.

Presentación de las marcas de graduación


En este cuadro de grupo puede activar o desactivar las marcas de graduación y los valores del eje.

Posición del eje

Elija la posición del eje de la lista desplegable. Si selecciona la opción *En el valor/número de categoría* también puede especificar la posición concreta del eje.

5.9.3.2.6 Eje Z

En la sección **Eje Z** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" puede escribir la etiqueta del eje y definir el color de la línea del eje. También puede decidir si se deben mostrar o no las marcas de graduación en el eje. Esta sección es idéntica para todos los gráficos de barras 3D (gráficos de barras 3D y gráficos de barras agrupadas 3D).



The image shows a settings panel with three sections:

- Etiqueta:** A text input field.
- Línea:** A color selection dropdown menu currently showing a black color.
- Presentación de las marcas de graduación:** Two checked checkboxes: **Mostrar marcas de graduación** and **Mostrar valores**.

Etiqueta

El texto que escriba en el campo *Etiqueta* se imprimirá a la derecha del eje Z, a modo de descripción.

Línea


El eje se representa en el color elegido en la lista desplegable *Línea*. Puede usar uno de los colores predeterminados o hacer clic en el botón **Otro color...** para elegir un color estándar o definir un color personalizado. Haga clic en el botón **Seleccionar...** de la pestaña *Personalizado* y con la pipeta seleccione cualquier color de su pantalla.

Presentación de las marcas de graduación

En este cuadro de grupo puede activar o desactivar las marcas de graduación del eje.

5.9.3.2.7 Ángulos de visualización 3D

En los gráficos de barras 3D puede personalizar el aspecto 3D del gráfico en la sección **Ángulos de visualización 3D** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto".



The image shows a settings panel for camera parameters:

- Cámara:** A section header.
- Campo visual:** A numeric input field with a value of 50 and up/down arrows.
- Inclinación:** A numeric input field with a value of 20 and up/down arrows.
- Rotación:** A numeric input field with a value of 20 and up/down arrows.
- Ajustar automáticamente el tamaño de los ejes del gráfico**

La opción *Campo visual* determina si el diagrama se muestra como si se viera desde mayor o menor distancia. Los valores válidos oscilan entre el 1 y el 120. El diagrama se muestra a mayor distancia conforme mayores son los valores.

El valor *Inclinación* determina la rotación sobre el eje X, mientras que el valor *Rotación* define la rotación sobre el eje Y. Para adaptar automáticamente el tamaño de los ejes del gráfico al ancho de la ventana del gráfico, marque la casilla *Ajustar automáticamente el tamaño de los ejes del gráfico*.

Si marca la casilla *Ajustar automáticamente el tamaño de los ejes del gráfico*, StyleVision calculará automáticamente el tamaño óptimo del eje X y del eje Y para la ventana de gráficos actual. El ancho y alto del gráfico se cambiará de forma dinámica cada vez que ajuste el tamaño de la ventana.

5.9.3.2.8 Tamaños

En la sección **Tamaños** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" puede definir los distintos márgenes del gráfico así como el tamaño de los ejes y de las marcas de graduación. Tenga en cuenta que no todas las propiedades descritas a continuación están disponibles en todos los tipos de gráficos.

General

<i>Margen exterior</i>	El espacio entre el área de trazado y el borde de la ventana del gráfico.
<i>Desde el título al área de trazado</i>	El espacio entre el título del gráfico y el borde superior del área de trazado.
<i>Desde la leyenda al área de trazado</i>	El espacio entre el borde inferior del área de trazado y la leyenda.

Gráfico circular

<i>Desde el área de trazado a las etiquetas</i>	En gráficos circulares, el espacio entre el borde del círculo y las etiquetas.
<i>Alto del gráfico circular</i>	En gráficos circulares 3D, el alto del círculo.
<i>Sombra paralela del gráfico circular</i>	En gráficos circulares 3D, la longitud de la sombra (si se activa esta opción en la sección Gráfico circular).

Eje X

<i>Desde el eje X a su etiqueta</i>	En gráficos de barras y líneas, el espacio entre el eje X y su etiqueta.
<i>Desde el eje X al área de trazado</i>	En gráficos de barras y líneas 2D, el espacio entre el eje X y el área de trazado.
<i>Tamaño de las marcas de graduación del eje X</i>	En gráficos de barras y líneas, la longitud de las marcas de graduación del eje X.

Eje Y

<i>Desde el eje Y a su etiqueta</i>	En gráficos de barras y líneas, el espacio entre el eje Y y su etiqueta.
<i>Desde el eje Y al área de trazado</i>	En gráficos de barras y líneas 2D, el espacio entre el eje Y y el área de trazado.
<i>Tamaño de las marcas de graduación del eje Y</i>	En gráficos de barras y líneas, la longitud de las marcas de graduación del eje Y.

Eje Z

<i>Desde el eje Z a su etiqueta</i>	En gráficos de barras 3D, el espacio entre el eje Z y su etiqueta.
<i>Tamaño de las marcas de graduación del eje Z</i>	En gráficos de barras 3D, la longitud de las marcas de graduación del eje Z.

Presentación de las líneas

<i>Tamaño de la forma de conexión</i>	En gráficos de líneas, el tamaño de los recuadros que marcan los valores en el gráfico.
---------------------------------------	---

Tamaños de ejes 3D

<i>Ajuste manual del tamaño del eje X de la base</i>	En gráficos de barras 3D, define la relación entre la longitud del eje X y el tamaño de la ventana del gráfico. Tenga en cuenta que debe desactivar la casilla <i>Ajustar automáticamente el tamaño de los ejes del gráfico</i> en la sección Ángulos de visualización 3D . De lo contrario, el tamaño se calcula automáticamente independientemente del tamaño indicado en esta sección.
<i>Ajuste manual del tamaño del eje Y de la base</i>	En gráficos de barras 3D, define la relación entre la longitud del eje Y y el tamaño de la ventana del gráfico. Tenga en cuenta que debe desactivar la casilla <i>Ajustar automáticamente el tamaño de los ejes del gráfico</i> en la sección Ángulos de visualización 3D . De lo contrario, el tamaño se calcula automáticamente independientemente del tamaño indicado en esta sección.
<i>Margen entre series de eje Z</i>	En gráficos de barras 3D, la distancia entre las distintas series del eje Z.
Medidor	
<i>Ancho del marco</i>	En medidores radiales, el ancho del marco que rodea el medidor.
Marcas de graduación del medidor	
<i>Desde el marco a las marcas de graduación</i>	En medidores radiales, el espacio entre el borde interno del marco y las marcas de graduación.
<i>Longitud de las marcas de graduación principales</i>	En medidores radiales, la longitud de las marcas de graduación principales (es decir, las marcas que llevan una etiqueta).
<i>Ancho de las marcas de graduación principales</i>	En medidores radiales, el ancho de las marcas de graduación principales (es decir, las marcas que llevan una etiqueta).
<i>Longitud de las marcas de graduación secundarias</i>	En medidores radiales, la longitud de las marcas de graduación que no tienen un valor.
<i>Ancho de las marcas de graduación secundarias</i>	En medidores radiales, el ancho de las marcas de graduación que no tienen un valor.
Puntero del medidor	
<i>Longitud del puntero</i>	En medidores radiales, la longitud del puntero. (Tenga en cuenta que el porcentaje se calcula con el diámetro del medidor. Si elige un valor superior a 50%, el puntero apuntará fuera del medidor.)
<i>Ancho de la cabeza del puntero</i>	En medidores radiales, el ancho del puntero en el centro del medidor.
<i>Radio de la cabeza del puntero</i>	En medidores radiales, el radio de la base que cubre el centro del puntero.
Intervalo de colores del medidor	
<i>Distancia desde el borde al intervalo de colores</i>	En medidores radiales, el espacio entre el borde interior del marco del medidor y el borde exterior del intervalo de colores ²²⁸ .
<i>Ancho del intervalo de colores</i>	En medidores radiales, el ancho del intervalo de colores personalizable. (Tenga en cuenta que el porcentaje se calcula con el diámetro del medidor.)
Valor del medidor	
<i>Desplazamiento con respecto al centro</i>	Distancia desde el centro a la que se muestra el valor del medidor.

Valor suplementario*Desplazamiento con respecto al centro*

Distancia desde el centro a la que se muestra la etiqueta suplementaria (definida en el apartado [Opciones de gráficos](#)²²²).

5.9.3.2.9 Fuentes

La sección **Fuentes** del cuadro de diálogo "Cambiar aspecto" permite configurar las fuentes de los objetos de la ventana del gráfico.



Opciones de configuración de las fuentes

Puede elegir el tipo, el tamaño y el estilo de la fuente de cada elemento que aparece en la ventana del gráfico. Puede definir el tamaño de la fuente como porcentaje del tamaño del gráfico y definir un tamaño mínimo en puntos o especificar un valor absoluto (en puntos). Para aplicar el mismo tipo de fuente y el mismo tamaño de fuente a todos los elementos de texto, active donde corresponda la casilla *Utilizar el mismo para todo*.


Los nombres de los elementos del cuadro de lista son:

- **Título:** el nombre del gráfico
- **Leyenda:** texto que explica los colores usados en el gráfico
- **Etiquetas:** la designación de las secciones del gráfico circular
- **Título del eje:** el nombre de los ejes X, Y y Z en un gráfico de barras o líneas
- **Valores del eje:** las unidades que aparecen en un eje de un gráfico de barras o líneas
- **Valores de las marcas de graduación:** las unidades que aparecen en un medidor
- **Valores:** los valores que aparecen en las barras de un gráfico de barras

5.9.3.3 Configuración dinámica


Las opciones de configuración dinámicas son muy prácticas si quiere usar datos dinámicos del documento XML en la configuración del gráfico. Por ejemplo, el título de un gráfico sobre un elemento llamado `Region` puede necesitar datos sobre ese elemento (su nombre, por ejemplo). Si hay varios elementos `Region` y cualquiera de ellos podría usarse para el gráfico, los datos necesarios para el título del gráfico solo se pueden obtener de forma dinámica por medio de una expresión XPath. El cuadro de diálogo "Configuración dinámica por XPath" sirve para acceder a esos datos con ayuda de expresiones XPath.

Para abrir el cuadro de diálogo "Configuración dinámica por XPath" haga clic en el botón **Configuración dinámica** del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico":



Opciones de configuración dinámicas

El cuadro de diálogo "Configuración dinámica por XPath" (*imagen siguiente*) se abre con el botón **Configuración dinámica** del cuadro de diálogo "Configuración del gráfico".



Tenga en cuenta estos aspectos de las opciones de configuración dinámicas:

- Todas las entradas de este cuadro de diálogo se evalúan como expresiones XPath. Por tanto, los literales de cadena deben ir entre comillas. P. ej.: 'Tahoma', '1', '18pt' y '#FF3366'.
- Al pasar el puntero sobre una opción o sobre su valor aparece información rápida sobre enumeraciones y formatos.
- La configuración dinámica tiene prioridad sobre las opciones elegidas en los cuadros de diálogo "Configuración del gráfico" y [Cambiar aspecto](#)²¹⁶. Por ejemplo, el título de gráfico dinámico definido con una XPath tiene prioridad sobre el título definido en el cuadro de diálogo "Configuración del gráfico".
- Los colores de la combinación de colores se usarán cuando se seleccione la combinación de colores definida por el usuario en el cuadro de diálogo [Cambiar aspecto](#)²¹⁶. Los colores se definen en el formato RGB hexadecimal: #RRGGBB. Por ejemplo, la expresión XPath para especificar el color rojo sería: '#FF0000'.


5.9.4 Selección de datos de gráficos: básica

En el panel *Selección de datos del gráfico* del diálogo [Configuración del gráfico](#)¹⁹⁸ el botón de opción *Básica* permite ver la selección de datos en forma de tabla. Para explicar esta característica usaremos este documento XML:

📄 Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: YearlySales.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>
```

En el diseño SPS insertamos un gráfico dentro del nodo `Data`. En el panel *Selección de datos del gráfico* (*imagen siguiente*), hacemos clic en el botón de opción *Básica* y después hacemos las selecciones que aparecen en la imagen. Como el gráfico se insertó dentro del nodo `Data`, el nodo de contexto para la expresión For-Each es el nodo `Data`.



La tabla de datos del gráfico sería la que aparece a continuación. Es decir, por cada elemento `Region[1]/Year` se crea un fila y las expresiones del eje X y del eje Y se evalúan dentro del contexto del elemento `Region[1]/Year` correspondiente.


XPath de la expresión For-Each	Eje X	Eje Y para las series		
		Americas	Europe	Asia
<code>Region[1]/Year[1]</code>	<code>@id</code>	<code>text()</code>	<code>XPath-1</code>	<code>XPath-2</code>
<code>Region[1]/Year[2]</code>	<code>@id</code>	<code>text()</code>	<code>XPath-1</code>	<code>XPath-2</code>
<code>Region[1]/Year[3]</code>	<code>@id</code>	<code>text()</code>	<code>XPath-1</code>	<code>XPath-2</code>
<code>Region[1]/Year[4]</code>	<code>@id</code>	<code>text()</code>	<code>XPath-1</code>	<code>XPath-2</code>
<code>Region[1]/Year[5]</code>	<code>@id</code>	<code>text()</code>	<code>XPath-1</code>	<code>XPath-2</code>
<code>Region[1]/Year[6]</code>	<code>@id</code>	<code>text()</code>	<code>XPath-1</code>	<code>XPath-2</code>

- La expresión for-each `Region[1]/Year` devuelve seis nodos (y crea seis filas en la tabla). El número de elementos de la secuencia devuelta por la expresión for-each determina el **número de marcas de graduación** del eje X
- La expresión XPath para el eje X devuelve el valor del atributo `@id` de cada elemento `Region[1]/Year`. Estos valores serán las **etiquetas de las marcas de graduación del eje X**. Si hay más etiquetas que marcas de graduación, StyleVision genera más marcas de graduación para que todas las etiquetas aparezcan en el gráfico. Si hay menos etiquetas que marcas de graduación, no se incluyen las etiquetas de las marcas para las que no hay una etiqueta. La opción *Enumeración automática* genera una secuencia de enteros que empieza por 1 y asigna un entero a cada marca del eje X.
- La expresión XPath para la serie `Americas` (`text()`) devuelve el contenido de cada elemento `Region[1]/Year`. Esta expresión también puede usar una expresión parecida a la que se utiliza con las series `Europe` y `Asia`, siempre y cuando devuelva los valores que queremos.
- La expresión XPath para la serie `Europe` es: `for $i in @id return //Region[2]/Year[@id=$i]`. Esta expresión: (i) busca el valor del atributo `Region[1]/Year/@id` actual y (ii) devuelve el contenido


del elemento `Region[2]/Year` que tiene el mismo valor `@id` que el valor `@id` del elemento `Region[1]/Year` actual.

- La expresión XPath para la serie `Asia` funciona igual que la expresión utilizada para la serie `Europe`.

Esta selección de datos daría como resultado este gráfico de barras:



Y la misma selección de datos daría como resultado este gráfico de líneas:




La selección de datos que acabamos de describir es la utilizada para uno de los gráficos de líneas que aparecen en el archivo SPS `YearlySales.sps`. El diseño SPS está basado en el esquema XML `YearlySales.xsd` y utiliza el archivo `YearlySales.xml` como XML de trabajo (el XML que aparece al principio de este apartado). Estos tres archivos están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and`

Settings\
 Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts.

Si la expresión for-each devuelve elementos que no son nodos

El número de marcas de graduación del eje X depende fundamentalmente del número de elementos que devuelve la expresión for-each. La expresión del ejemplo siguiente (`distinct-values(//Year/@id)`) devuelve seis valores de año únicos y, por tanto, genera seis marcas de graduación en el eje X. Los elementos que devuelve la secuencia, sin embargo, son valores atómicos y no nodos. Por consiguiente, aunque se pueden usar como elementos de contexto, no se pueden usar como nodos de contexto para buscar nodos en el árbol XML. Sin embargo, se pueden usar para buscar nodos en función de la igualdad de los valores. Este es el método que se utiliza en el ejemplo de la imagen.



Observe que en la selección de datos del diálogo:

- las expresiones para los ejes X e Y utilizan los valores atómicos devueltos por la expresión for-each como resultado directo y como valores de filtro.
- los pasos de ubicación de las expresiones XPath empiezan por el nodo de documento (\$XML en \$XML//Region...). Esto es necesario porque los valores atómicos no ofrecen contexto de posición.

Esta sería la tabla de datos del gráfico:

Expresión for-each	Eje X	Eje Y para las series		
		Americas	Europe	Asia
2005	2005	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2006	2006	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2007	2007	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2008	2008	XPath-1	XPath-2	XPath-3
2009	2009	XPath-1	XPath-2	XPath-3

2010	2010	XPath-1	XPath-2	XPath-3
------	------	---------	---------	---------

5.9.5 Selección de datos de gráficos: flexible

En el panel *Selección de datos del gráfico* del diálogo [Configuración del gráfico](#)¹⁹⁸ el botón de opción *Flexible* permite seleccionar los datos de los ejes Z, X e Y de forma totalmente flexible usando expresiones XPath. La expresión XPath de un eje devuelve la secuencia de elementos que se dibujará en el eje. Después las tres secuencias (de elementos) se compilan para generar el gráfico.

Selección de datos del gráfico

Básica
 Flexible

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'None'	... Year/@id	... Year

Combinar valores de categoría (si no se marca esta casilla, para el eje X se utilizarán sólo los valores de categoría de la primera serie)

Es necesario tener en cuenta que:

- Una serie es una serie de valores que se dibujan para un conjunto de marcas del eje X (el eje de categoría). Si se añade otra serie, esta segunda serie dibujaría otro conjunto de valores sobre las mismas marcas de graduación del eje X. Por ejemplo, si el eje X representa los años 2008, 2009 y 2010 y el eje Y representa las ventas alcanzadas, la Serie 1 podría representar América (las ventas alcanzadas en América esos años) y la Serie 2 representaría Europa (las ventas realizadas en Europa esos años). Si estos datos se seleccionan para un gráfico de barras, por cada año (2008, 2009, 2010) el eje X tendrá dos barras (América y Europa), una barra por cada serie. Si se trata de un gráfico circular, solo se puede usar una serie. Para más información sobre cada tipo de gráfico, consulte [esta tabla](#)¹⁹⁸.
- Cada fila del panel *Selección de datos del gráfico* representa una serie.
- La expresión XPath de la columna for-each ofrece el contexto para la evaluación de las otras tres expresiones XPath. La expresión XPath de la columna for-each se evalúa en el contexto del nodo donde se insertó el gráfico.

A continuación mencionamos aspectos importantes que debería tener en cuenta a la hora de seleccionar datos para los ejes. Para ello usamos este documento XML como ejemplo:

📄 [Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: YearlySales.xml](#)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>

```

Una fila y una serie

Imagine que necesita generar un gráfico de barras 2D que ilustre los elementos `Region` (el documento contiene tres elementos `Region`, para América, Europa y Asia). En este caso creamos el gráfico en el diseño dentro del nodo de elemento `Region`. Es decir, el nodo de contexto para las expresiones XPath for-each del panel *Selección de datos del gráfico* es el elemento `Region`.

Selección de datos del gráfico

Básica Flexible


La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
.	None	Year/@id	Year

Combinar valores de categoría (si no se marca esta casilla, para el eje X se utilizarán sólo los valores de categoría de la primera serie)


En la selección de datos del gráfico de la imagen anterior, la expresión for-each devuelve el nodo actual (que es el elemento `Region`) y, por tanto, el elemento `Region` será el nodo de contexto para las otras tres expresiones XPath (la de la serie, la del eje X y la del eje Y). Como en este gráfico solo hay una serie, no necesitamos un nombre de serie y podemos dejar vacía la columna *Nombre de la serie*. La XPath del eje X devuelve seis valores. Seis serán, por tanto, las marcas de graduación del eje X y los seis elementos de la secuencia serán las etiquetas de las marcas del eje X. La XPath del eje Y también devuelve seis elementos. Estos seis elementos se dibujan en el eje Y. Como el gráfico se creó dentro del elemento `Region`, el motor XSLT recorrerá los tres elementos `Region` y generará tres gráficos, uno por cada elemento `Region`. Por cada gráfico, se usarán los nodos descendientes del elemento `Region`.

Este sería el gráfico del elemento `Region` de América:



Tres filas, tres series, valores de la categoría sin combinar


Para crear varias series puede añadir más filas en la tabla de selección de datos (*imagen siguiente*).



En este ejemplo es importante tener en cuenta estos puntos:

- Cada fila define una serie y todas las filas tienen como nodo de contexto el mismo elemento `Data` (porque el gráfico se creó dentro de un nodo `Data`).
- La primera fila define la serie `Americas`. Se utiliza una expresión de cadena para el nombre de la serie. Los valores del eje X se seleccionan a través de los valores de `Year/@id` de la región `Europe` (no importa qué región se selecciona porque todas tienen el mismo valor `Year/@id`). Los valores del eje Y de la primera serie (`Americas`) se seleccionan con un filtro de predicado.
- La segunda y tercera serie siguen el mismo patrón que la primera. Sin embargo, la selección del eje X para cada serie es idéntica. Al no haber marcado la casilla *Combinar valores de categoría...* se ignoran la segunda y la tercera expresión. (Incluso si se combinan los valores, daría lo mismo porque los valores de cada serie son idénticos. A los valores de la categoría solamente se añadirían valores únicos.)

Este sería el gráfico generado con la selección de datos de la imagen anterior:



Tres filas, tres series y valores de categorías combinados

El proceso de selección de datos de este ejemplo (*imagen siguiente*) tiene varias diferencias con el ejemplo anterior: (i) la selección de datos del eje X para la tercera serie añade un elemento más a la serie (2011), (ii) la casilla *Combinar valores de categoría...* está marcada y (iii) el [intervalo de las marcas de graduación del eje Y](#)²⁰⁴ se estableció manualmente en 20000.

Selección de datos del gráfico


Básica Flexible

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada uno de los tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Ye ...
...	'Europe'	... Region[@id='Americas']/Year/@id	... Region[@id='Europe']/Year ...
...	'Asia'	... Region[@id='Asia']/Year/@id, '2011'	... Region[@id='Asia']/Year ...

Combinar valores de categoría (si no se marca esta casilla, para el eje X se utilizarán sólo los valores de categoría de la primera serie)

El resultado es que se añade un elemento más (2011) a la secuencia del eje X. Este sería el gráfico resultante:




Una fila, tres series

El gráfico de este ejemplo se crea dentro del nodo `Data` (ver el documento XML más arriba). Para la selección de datos se utiliza una sola fila, pero esta fila genera tres series. Esto se debe a que la expresión XPath de la columna `For-each` devuelve una secuencia de tres elementos, lo cual crea tres series.

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna `For-Each`.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	... 'None'	... Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	... 'None'	... Region[@id='Asia']/Year

Por cada serie, el nombre de la serie, el eje X y los datos del eje Y se corresponden con las regiones porque cada serie tiene un elemento `Region` distinto como nodo de contexto. Este sería el gráfico resultante:



Reglas para la selección de datos de gráficos

Cuando use el selector de datos de gráficos debe tener en cuenta que:

1. El número de barras (o de porciones de un gráfico circular, etc.) es igual al número de elementos de la mayor secuencia del eje X o del eje Y de cada fila de selección de datos. Es decir, si el eje X (que da las etiquetas) tiene cinco elementos y el eje Y (que da los valores) tiene seis elementos, se dibujarán seis barras y la última barra no tendrá etiqueta. Si el eje X tiene seis elementos y el eje Y tiene cinco, se dibujarán seis barras y la última barra tendrá etiqueta pero un valor 0.
2. El número de series es igual al número creciente de elementos de todas las secuencias devueltas por las expresiones de la columna *For-each*.
3. El nombre de cada serie se selecciona con la expresión XPath del eje Z (o eje del nombre de la serie). Si en una fila de selección de datos se deja vacía esta expresión XPath, se crea una serie sin nombre. Además si la expresión XPath devuelve una secuencia con un número de elementos menor al número de series, entonces algunas series no tendrán nombre.

En los apartados siguientes puede ver más ejemplos de cómo seleccionar datos con la opción *Selección flexible*. Estos ejemplos muestran:

- [El uso de variables de Authentic editables para la selección de datos](#) ²⁵², también en gráficos [medidores](#) ²⁷⁵
- [El uso de expresiones XPath para la selección compleja de datos](#) ²⁵⁴
- [Cómo usar el eje de series para generar barras agrupadas](#) ²⁵⁷
- [Cómo usar el eje de series para generar gráficos de líneas](#) ²⁵⁹
- [Cómo usar secuencias literales de una expresión XPath como valores](#) ²⁶²
- [Cómo usar funciones Java y .NET](#) ²⁶²

5.9.6 Ejemplo: gráficos circulares

En este apartado describimos los gráficos circulares 2D y 3D del archivo SPS `YearlySales.sps`. Este diseño SPS está basado en el esquema XML `YearlySales.xsd` y utiliza `YearlySales.xml` (*ver más abajo*) como archivo XML de trabajo. Estos tres archivos están en la carpeta [\(Mis Documentos\)](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\<usuario>\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

📄 Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: `YearlySales.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>
```

Abra el archivo SPS en StyleVision y abra la vista previa de Authentic. Después haga clic en el cuadro combinado *Chart Type* (*imagen siguiente*) y seleccione `Pie Chart 2D` y `Pie Chart 3D` para ver los dos tipos de gráfico y sus diferencias.

Yearly Sales by Region (Units Sold)


Chart type: **Pie Chart 2D**

- Pie Chart 2D
- Pie Chart 3D
- Bar Chart 2D
- Bar Chart 3D
- Bar Chart 3D Grouped
- Bar Chart Stacked
- Line Graph
- Area Charts
- Gauge

Regions: Am ly Market Share

You can modify bles below to see the effect on the charts.


Observe que por cada tipo de gráfico (gráficos circulares 2D y 3D) hay cuatro gráficos. Los tres primeros gráficos de cada tipo muestran las ventas anuales de las tres regiones de ventas. Cada uno de estos gráficos circulares (ver el gráfico circular 3D de la imagen siguiente) representa las ventas de una región y las porciones del gráfico representan las ventas anuales de la región en los últimos seis años, entre 2005 y 2010.



Para ver la configuración de estos gráficos, vuelva a la vista **Diseño**, seleccione la rama pertinente (Pie Chart 2D o Pie Chart 3D) en la primera condición del diseño, haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione **Editar configuración del gráfico**. Se abre el cuadro de diálogo [Configuración del gráfico](#)¹⁹⁸.


Estos gráficos de ventas regionales por año tienen estas características:

1. Los gráficos se insertaron dentro del elemento `Region` y, por tanto, el elemento `Region` es el nodo de contexto. Es decir, se crea un gráfico cada vez que el motor XSLT recorre el elemento `Region`.
2. El [título de cada gráfico](#)²⁰⁴ contiene el valor del atributo `Region/@id`. Haga clic en el botón **Configuración dinámica** para ver cómo se consiguió.
3. Como solamente se necesita una serie, podemos dejar vacía la columna *Nombre de la serie* (Eje Z). Esto da como resultado una serie sin nombre.
4. El eje X selecciona las etiquetas que se deben usar para las porciones del gráfico circular, en este caso los años 2005 a 2010. Estas etiquetas se obtienen con la expresión XPath `Year/@id` (*imagen siguiente*).



For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
.	None	Year/@id	Year

5. El eje Y selecciona los valores de cada porción del gráfico circular. En nuestro ejemplo, estos valores son el contenido de los secundarios `Year` del elemento `Region`.
6. El número de porciones en que se divide el gráfico circular se calcula en función de las reglas del [selector de datos del gráfico](#)²⁴⁹. Por tanto, si se hiciera la selección de la imagen siguiente, se añadiría una porción más al gráfico para el año 2011 con el valor 60000.




For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
.	None	Year/@id	Year
.	None	2011	60000

7. Los elementos de la secuencia seleccionada para el eje X se asignan como etiqueta a cada porción del gráfico en el orden correspondiente. Cada elemento del eje X genera también un elemento de [leyenda](#)²⁰⁵.
8. El número de elementos del eje X y del eje Y de cada serie debería ser el mismo (*imagen anterior*), pero no pasa nada si tienen un número de elementos diferente. Si hay menos elementos en el eje X que en el eje Y, entonces las porciones del gráfico que no cuenten con un elemento equivalente en el eje X quedarán sin etiqueta. Si hay más elementos en el eje X que en el eje Y, los elementos adicionales del eje Y se pasarán por alto a la hora de generar etiquetas, pero se utilizarán como elementos de [leyenda](#)²⁰⁵.

Usar variables en las expresiones XPath que seleccionan los datos de los ejes

En este diseño hay un cuarto gráfico circular al final de la página: el gráfico circular **Yearly Market Share** (*imagen siguiente*) sobre la cuota de mercado anual.



En la vista previa de **Authentic**, si seleccionamos un año distinto en el cuadro combinado *Select Year*, el gráfico circular se actualiza y muestra los valores del año seleccionado. Esto se consigue (i) almacenando la selección realizada por el usuario como [variable editable para Authentic](#)⁴³⁴ (`$SelectYear`) y después (ii) usando esta variable editable en un predicado XPath para determinar qué años se seleccionan para el eje Y:

```
for $i in //Year[@id=$SelectYear] return $i.
```

En la vista **Diseño** abra el cuadro de diálogo "Configuración del gráfico" para ver las opciones de selección de datos. Además, las etiquetas del eje X contienen la cuota porcentual del gráfico para dicha marca del eje X. El porcentaje se puede mostrar u ocultar modificando las [opciones de configuración avanzadas](#)²⁰⁵ del gráfico. También puede especificar si el valor del eje Y debe aparecer en las etiquetas o no.

Usar XPath para la selección compleja de datos

Lo más importante que debe tener en cuenta es que la selección de datos para cada eje (X e Y) debe devolver la secuencia de elementos atómicos que necesita. El último gráfico circular 3D muestra las ventas anuales en todo el mundo. Estas son las expresiones XPath utilizadas para la selección de datos:

Eje X-Axis: `for $i in distinct-values(//Year/@id) return $i`

La selección podría devolver: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Eje Y: `for $i in distinct-values(//Year/@id) return sum(//Year[@id=$i])`

La selección devuelve la suma de ventas internacionales de cada año. Es decir, por cada año la suma de ventas en las tres regiones.

5.9.7 Ejemplo: gráficos de barras

En este apartado describimos los gráficos de barras 2D y 3D (incluidos los gráficos de barras agrupadas y apiladas) del archivo SPS `YearlySales.sps`. Este diseño SPS está basado en el esquema XML

`YearlySales.xsd` y utiliza el archivo `YearlySales.xml` (*fragmento siguiente*) como archivo XML de trabajo.

Todos estos archivos están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵ `C:\Documents and Settings\<usuario>\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

📄 Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: `YearlySales.xml`


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
  </Region>
</Data>
```

```


    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>

```

Abra el archivo SPS en StyleVision, cambie a la vista previa de **Authentic** y en el cuadro combinado *Chart Type* (imagen siguiente), seleccione una a una las opciones Bar Chart 2D, Bar Chart 3D, Bar Chart 3D Grouped y [Bar Chart Stacked](#)²⁵⁹ para ver uno a uno los cuatro tipos de gráfico (es decir, gráfico de barras 2D, 3D, agrupadas 3D y apiladas).




Los tres primeros gráficos de la página de gráficos de barras 2D y de la página de gráficos de barras 3D muestran las ventas anuales de las tres regiones de ventas. Cada uno de estos gráficos de barras (ver *gráfico de barras 3D de la imagen siguiente*) representa una sola región y las barras representan las ventas anuales de dicha región en los últimos seis años (entre 2005 y 2010).




Para ver la configuración de estos gráficos, vuelva a la vista **Diseño**, seleccione la rama pertinente (Bar Chart 2D o Bar Chart 3D) de la primera condición del diseño y haga clic con el botón derecho en el gráfico. Después seleccione el comando **Editar configuración del gráfico** para abrir el cuadro de diálogo [Configuración del gráfico](#)²⁰⁴.

Estos gráficos de ventas regionales por año tienen estas características:

1. Los gráficos se insertaron dentro del elemento `Region` y, por tanto, el elemento `Region` es el nodo de contexto. Es decir, se crea un gráfico cada vez que el motor XSLT recorre el elemento `Region`.
2. El [título de cada gráfico](#)²⁰⁴ contiene el valor del atributo `Region/@id`. Haga clic en el botón **Configuración dinámica** para ver cómo se consiguió.
3. Como solamente se necesita una serie, podemos dejar vacía la columna *Nombre de la serie* (Eje Z). Esto da como resultado una serie sin nombre.
4. El eje X selecciona las etiquetas que se deben usar para las barras del gráfico, en este caso los años 2005 a 2010. Estas etiquetas se obtienen con la expresión XPath `Year/@id` (*imagen siguiente*).




5. El eje Y selecciona los valores de cada barra del gráfico de barras. El número de barras del gráfico es igual al número de elementos de la secuencia devuelta por la expresión XPath para el eje Y. En nuestro ejemplo, la expresión XPath devuelve una secuencia de elementos que son el contenido de los secundarios `Year` del elemento `Region`. La escala numérica vertical del eje Y se genera automáticamente a partir de los elementos seleccionados para el eje Y.
6. El número de barras que tiene el gráfico se calcula en función de las reglas del [selector de datos del gráfico](#)²⁴⁹. Por tanto, si se hiciera la selección de la imagen siguiente, se añadiría una barra más al gráfico para el año 2011 con el valor 60000.



7. Los elementos de la secuencia seleccionada para el eje X se asignan como etiqueta a cada barra del gráfico en el orden correspondiente.
8. El número de elementos del eje X y del eje Y de cada fila de selección de datos (*imagen anterior*) debería ser el mismo, pero no pasa nada si tienen un número de elementos diferente. Si hay menos elementos en el eje X que en el eje Y, entonces las barras que no cuenten con un elemento equivalente en el eje X quedarán sin una etiqueta. Si hay más elementos en el eje X que en el eje Y, los elementos adicionales del eje Y se pasarán por alto a la hora de generar etiquetas.

Usar el eje de las series para generar barras agrupadas y apiladas

Si ya tenemos los años en el eje X, sería muy práctico agrupar las barras de las regiones de un solo año, como en el ejemplo siguiente. Este tipo de gráfico de barras agrupadas aparece al final del diseño SPS: es el último gráfico de la página *Bar Chart 2D (imagen siguiente)* y de la página *Bar Chart 3D*. El gráfico que aparece en la página *Bar Chart 3D Grouped* también es un gráfico de barras agrupadas. Los [gráficos de barras apiladas](#) ²⁵⁹ usan las mismas reglas de selección de datos que los gráficos de barra agrupadas, pero tienen un aspecto diferente (tal y como explicamos [más abajo](#) ²⁵⁹).



La agrupación de las barras en este tipo de gráficos se consigue con el eje Z o eje del nombre de la serie. Para este eje seleccionamos el nombre de las tres regiones. Para ello creamos el gráfico pero no dentro del elemento *Region*, sino en el nivel inmediatamente superior: en el elemento *Data* (ver el fragmento del documento XML más arriba). De este modo podemos apuntar a los tres elementos *Region* fácilmente. Nuestras expresiones XPath para los tres ejes aparecen en la imagen siguiente.

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'Americas'	Region[@id='Europe']/Year/@id	Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	'None'	Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	'None'	Region[@id='Asia']/Year

Observe las características de estos gráficos que agrupan todas las regiones por año:

- El nodo de contexto del gráfico está un nivel por encima del elemento *Region*: se trata del elemento *Data*.
- El eje Z (eje del nombre de la serie) selecciona el nombre de la región (*Region/@id*).


- Al igual que en los gráficos de barras que mostraban las ventas anuales de cada región, el eje X selecciona el nombre de los años (`Region/Year/@id`) y el eje Y selecciona las ventas de cada año (el contenido del elemento `Region/Year`).

La selección de datos de la imagen siguiente hace esto:

1. Por cada elemento `Region` selecciona un nombre para la serie (el valor del atributo `id` del elemento `Region`).
2. Después genera el eje X para el elemento `Region` (usando la secuencia obtenida con los valores de los atributos `Year/@id`).
3. Después genera los valores del eje Y (usando la secuencia obtenida con el contenido de los elementos `Year`). Esto se repite por cada elemento `Region`, en secuencia, y da lugar al gráfico anterior.


Para más información sobre la selección de datos para varios ejes, consulte el apartado sobre [reglas de selección de datos de gráficos](#) ²⁴⁹.

La selección de datos de la imagen siguiente obtiene el mismo resultado. En este caso, se seleccionan una a una las regiones y sus ejes. Observe que, como los elementos del eje X de la segunda y de la tercera serie se omitirán, estos campos se pueden dejar vacíos en la selección de datos.



For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
Region[1]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[2]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[3]	... @id	... Year/@id	... Year

Otra manera de seleccionar los mismos datos sería usar estas expresiones XPath:



Selección de datos del gráfico

Básica Flexible

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.


For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Asia']/Year

Combinar valores de categoría (si no se marca esta casilla, para el eje X se utilizarán sólo los valores de categoría de la primera serie)

Observe que la expresión del eje X es la misma en las tres filas de selección de datos. Lo que necesitamos es que la selección de datos devuelva la secuencia correcta de elementos. La secuencia también se puede introducir directamente en la expresión XPath. Por ejemplo, podríamos escribir "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010". De hecho, para el eje del nombre de la serie se hizo algo parecido.

Gráficos de barras apiladas

Los gráficos de barras apiladas, como el que aparece en la página [Bar Chart Stacked](#) del archivo de ejemplo (*imagen siguiente*), utilizan las mismas reglas de selección de datos que los gráficos de barras agrupadas. Los tres ejes de estos gráficos se seleccionan igual que los de los gráficos de barras agrupadas (*ver más arriba*). Sin embargo, las barras del grupo no se dibujan unas junto a las otras, sino que se apilan unas encima de las otras. De este modo, por cada marca del eje X, cada miembro de la serie situado en una marca de graduación se representa con una sola barra apilada (*imagen siguiente*).



Los gráficos de barras apiladas ofrecen una buena representación de la división de un compuesto. Por ejemplo, en el gráfico de la imagen anterior, cada barra es un compuesto que representa las ventas totales de un año concreto. Cada barra está compuesta por las ventas de cada región.

5.9.8 Ejemplo: gráficos de líneas

En este apartado describimos los gráficos de líneas (o gráficos de líneas de categorías) del diseño SPS `YearlySales.sps`. El diseño SPS está basado en el esquema XML `YearlySales.xsd` y utiliza el archivo `YearlySales.xml` (*imagen siguiente*) como archivo XML de trabajo. Los tres archivos están en la carpeta [\(Mis Documentos\)](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

📄 Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: `YearlySales.xml`


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
```

```


    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>

```

Abra el archivo SPS en StyleVision, cambie a la vista previa de **Authentic** y en el cuadro combinado *Chart Type* (imagen siguiente) seleccione la opción *Line Charts* para ver los gráficos de líneas.



Los gráficos de líneas muestran las ventas anuales de cada región (imagen siguiente). El eje X del gráfico muestra los años y el eje Y muestra las unidades vendidas. Cada línea muestra las ventas de una región entre los años 2005 y 2010. La leyenda que aparece en la parte inferior del gráfico aclara qué región representa cada línea.



Este gráfico se creó dentro del nodo `Data`, que es el nodo primario de los nodos `Region` (ver fragmento del documento XML). La selección de datos realizada es esta:

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	... 'None'	... Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	... 'None'	... Region[@id='Asia']/Year

Observe cómo se hizo esta selección de datos:

- El eje Z (el eje del nombre de la serie) selecciona el nombre de la región (`Region/@id`).
- El eje X selecciona el nombre de los años (`Region/Year/@id`) y el eje Y selecciona las ventas realizadas cada año (es decir, el contenido del elemento `Region/Year`).

La selección de datos de la imagen anterior hace esto:

1. Por cada elemento `Region` selecciona un nombre para la serie (el valor del atributo `id` del elemento `Region`).
2. Después genera el eje X para el elemento `Region` (usando la secuencia obtenida con los valores de los atributos `Year/@id`).
3. Después genera los valores del eje Y (usando la secuencia obtenida con el contenido de los elementos `Year`). Esto se repite por cada elemento `Region`, en secuencia, y da lugar al gráfico anterior.

Para más información sobre la selección de datos para varios ejes, consulte el apartado sobre [reglas de selección de datos de gráficos](#) ²⁴⁹.


5.9.9 Ejemplo: gráficos de líneas de valores

La diferencia entre los gráficos de líneas de valores y los de líneas de categoría es que en los primeros el eje X toma valores numéricos que son el dominio de la función cuyo intervalo se representa en el eje Y. Por ejemplo, para la función $y=3x$, el eje Y dibuja valores que son tres veces el valor de los valores correspondientes del eje X. Por ejemplo: (-1, -3) (0,0) (1, 3) (2, 6). Por el contrario, en los gráficos de líneas de categoría el eje X toma valores de texto y los valores del eje Y no son funciones de los valores del eje X.

Los gráficos de líneas de valores de este apartado están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples/Tutorial/Charts. En el primer ejemplo (*imagen siguiente*), que aparece en el diseño TeamTrials.sps (que usa el esquema TeamTrials.xsd y el XML de trabajo TeamTrials.xml), el eje X muestra la duración en horas. Los valores del eje Y muestran la distancia recorrida en el tiempo y son una función de los valores del eje X: distancia recorrida = velocidad * duración.

Team Trials

The y-axis value is a function of the x-axis value. For each participating team: $y = \text{speed} * (x)$. In the table below, you can modify the speed for each team to see the effect on the chart.



Team	Speed (km/h)	After 10 hours			
		Kms Done	From Courbet	From Rossi	From Flink
Courbet	110	1100	0	300	500
Rossi	80	800	-300	0	200
Flink	60	600	-500	-200	0

El archivo XML contiene las velocidades de los equipos. El nodo de contexto para el gráfico es el elemento TeamTrials del documento XML. El eje Z (nombre de la serie) selecciona el nombre de los equipos (Team/@name). El eje X es una secuencia de enteros generados por una expresión XPath. El valor del eje Y de


cada línea (una por equipo) se deriva de multiplicar el valor del eje X (horas) por la velocidad del equipo (Team/@averagespeed). En la imagen siguiente puede ver las expresiones utilizadas para seleccionar los datos de los tres ejes del gráfico.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
Team	@name	for \$i in 0 to 10 return \$i	for \$i in 0 to 10 return \$i * @averagespeed

Más líneas de valores

El segundo ejemplo, el diseño SPS ValueLineGraphs.sps (que usa el esquema ValueLineGraphs.xsd y el XML ValueLineGraphs.xml), contiene más gráficos de líneas (imagen siguiente).

Las expresiones XPath utilizadas para seleccionar los valores de las líneas del gráfico aparecen más abajo (selección de datos flexible).



For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
.	'Sin(x)'	for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	for \$i in -50 to 50 return clitype:System.Math.Sin(\$i div 5)
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'Cos(x)'	.	java:java.lang.Math.cos(.)
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'0.5(x)'	.	0.5 *
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'-0.5(x)'	.	-0.5 * current()
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'0(x)'	.	0*
for \$i in -50 to 50 return \$i div 5	'Sqrt(x+4)'	.	java:java.lang.Math.sqrt(+4)

Observe cómo se hizo esta selección de datos:

- Para la primera línea, los valores del eje X se generan con la expresión XPath de la columna *Categoría/Eje X*.
- Para las demás líneas, los valores del eje X se generan con una expresión XPath que da como resultado el nodo de contexto.
- A las funciones Java se les llama con `java:java.lang.Math`. Se utilizaron dos funciones Java: `cos()` y `sqrt()`.
- A las funciones .NET se les llama con `clitype:System.Math`. Se utilizó una función .NET: `Sin()`.
- Las marcas de graduación del eje X y del eje Y se establecieron manualmente (en el cuadro de diálogo "Cambiar aspecto") en intervalos de 2 y 1 unidades respectivamente.

5.9.10 Ejemplo: gráficos de áreas

En este apartado describimos los gráficos de áreas del diseño SPS `YearlySales.sps`. Este diseño está basado en el esquema XML `YearlySales.xsd` y utiliza el archivo `YearlySales.xml` como archivo XML de trabajo (ver fragmento más abajo). Estos archivos están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

📄 Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: `YearlySales.xml`


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
</Data>
```

```

</Region>
<Region id="Asia">
  <Year id="2005">10000</Year>
  <Year id="2006">25000</Year>
  <Year id="2007">70000</Year>
  <Year id="2008">110000</Year>
  <Year id="2009">125000</Year>
  <Year id="2010">150000</Year>
</Region>
</Data>


```

Abra el archivo SPS en StyleVision, cambie a la vista previa de **Authentic** y en el cuadro combinado *Chart Type* (imagen siguiente), seleccione la opción **Area Charts** para ver los dos tipos de gráficos de áreas: (i) estándar y (ii) de áreas apiladas.



Seleccionar datos para gráficos de áreas

Si tenemos los años en el eje X y las unidades vendidas en el eje Y, entonces las ventas anuales de cada región se pueden dibujar como área, unas encima de otras en forma de capas (imagen siguiente). Para seleccionar este tipo de áreas abra el cuadro de diálogo [Cambiar de tipo](#)²⁰⁴. Si en su gráfico algunas áreas se superponen encima de otras, es aconsejable definir algo de transparencia para dichas áreas (esta opción está disponible en el cuadro de diálogo [Configuración dinámica](#)²⁰⁴).



En el caso de los gráficos de áreas, para el eje del nombre de la serie, seleccionamos los nombres de las tres regiones. Para ello creamos el gráfico en un nivel superior al elemento `Region`, es decir, dentro del elemento `Data` (ver el fragmento del documento XML más arriba). De este modo podemos apuntar a los tres elementos `Region` fácilmente. La imagen siguiente muestra las expresiones XPath que usaríamos para los tres ejes en este caso.

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	'None'	... Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	'None'	... Region[@id='Asia']/Year

Observe cómo se hizo esta selección de datos:

- El nodo de contexto del gráfico está un nivel por encima del elemento `Region`: se trata del elemento `Data`.
- El bucle `for-each` se crea en el elemento `Region`.
- El eje Z (nombre de la serie) selecciona el nombre de la región (`Region/@id`).
- Al igual que en los gráficos de barras, el eje X selecciona el nombre de los años (`Region/Year/@id`) y el eje Y selecciona las ventas de cada año (el contenido del elemento `Region/Year`).

La selección de datos de la imagen anterior hace esto:

1. Por cada elemento `Region` se selecciona un nombre para la serie (el valor del atributo `id` del elemento `Region`).
2. Después se genera el eje X para el elemento `Region` (usando la secuencia obtenida con los valores de los atributos `Year/@id`).

- Finalmente se genera los valores del eje Y (usando la secuencia obtenida con el contenido de los elementos `Year`). Esto se repite por cada elemento `Region`, en secuencia, y da lugar al gráfico anterior.

Para más información sobre la selección de datos para varios ejes, consulte el apartado sobre [reglas de selección de datos de gráficos](#) ²⁴⁹.

El mismo resultado se obtiene con la selección de datos que aparece en la imagen siguiente. En este caso, se seleccionan una por una las regiones y sus ejes. Observe que, como los elementos del eje X de la segunda y de la tercera serie se omiten, podemos dejar vacíos estos campos del cuadro de diálogo.

For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
Region[1]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[2]	... @id	... Year/@id	... Year
Region[3]	... @id	... Year/@id	... Year

Otra manera de seleccionar estos datos sería usar las expresiones XPath que aparecen en esta imagen.

Selección de datos del gráfico

Básica Flexible

La selección flexible permite seleccionar nombres de serie, datos del eje X y datos del eje Y mediante una expresión XPath para cada una de estos tres elementos. El nodo de contexto para evaluar estas expresiones XPath es el nodo seleccionado con la expresión XPath en la columna For-Each.


For-each(XPath)	Nombre de la serie(XPath)	Categoría/Eje X(XPath)	Valor/Eje Y(XPath)
...	'Americas'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Americas']/Year
...	'Europe'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Europe']/Year
...	'Asia'	... Region[@id='Europe']/Year/@id	... Region[@id='Asia']/Year

Combinar valores de categoría (si no se marca esta casilla, para el eje X se utilizarán sólo los valores de categoría de la primera serie)

Observe que la expresión del eje X es la misma en las tres filas de selección de datos. Lo que necesitamos es que la selección de datos devuelva la secuencia correcta de elementos. La secuencia también se puede introducir directamente en la expresión XPath. Por ejemplo, podríamos escribir "2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010". De hecho, para el eje del nombre de la serie se hizo algo parecido.

Gráficos de áreas apiladas


Los gráficos de áreas apiladas (*imagen siguiente*) usan las mismas reglas de selección de datos que los gráficos de áreas estándar. Los tres ejes se seleccionan exactamente igual que en el gráfico anterior. Sin embargo, en lugar de superponer unas áreas encima de otras en la misma tabla de coordenadas, las áreas se apilan a lo largo del eje Y, de modo que los valores del eje Y son crecientes (*imagen siguiente*).



Los gráficos de áreas apiladas permiten comparar varias áreas. Por ejemplo, en el gráfico de la imagen anterior, podemos comparar visualmente las ventas de las tres regiones (América, Europa y Asia) con solo observar sus áreas. Observe que en el gráfico el valor del eje Y de una serie en un año concreto equivale a la suma del valor original de la serie más los valores de las demás series en el eje Y. Por ejemplo, Europa en 2005 alcanza el valor 80.000 en el eje Y (50.000 + 30.000 de América) y Asia alcanza el valor 90.000 (10.000 + 50.000 de Europa + 30.000 de América).

5.9.11 Ejemplo: gráficos de velas

Los gráficos de velas (*imagen siguiente*) se suelen utilizar para visualizar la variación de las cotizaciones bursátiles. Estos gráficos muestra el valor de apertura y de cierre y el valor máximo y mínimo alcanzado durante la sesión bursátil.




En el gráfico anterior, por ejemplo, las velas muestran la cotización bursátil de una empresa ficticia, la empresa MyStock, entre las sesiones bursátiles del 11 de abril de 2011 y del 20 de abril de 2011. El punto máximo y el punto mínimo de la línea vertical de cada vela indican el valor máximo y el valor mínimo alcanzados en dicha sesión (*la tabla siguiente que aparece más abajo muestra los precios*). Si el cuerpo de la vela está coloreado, significa que el valor de cotización cayó durante la sesión bursátil, desde el valor de apertura hasta el valor de cierre. Si el cuerpo de la vela está vacío, significa que el valor subió del valor de apertura hasta el valor de cierre. Por ejemplo, en la sesión del 11 de abril, el valor cayó desde un valor de apertura de 210 hasta un valor de cierre de 203. Sin embargo, en la sesión del 12 de abril, el valor subió desde su valor de apertura de 205 hasta un valor de cierre de 218.

Week to view: 2011: Apr-11 to Apr-15

Week	Year	Month	Date	ID (YYYYMMDD)	Open	High	Low	Close
14	2011	Apr	11	20110411	210	218	195	203
14	2011	Apr	12	20110412	205	224	196	218
14	2011	Apr	13	20110413	215	228	209	223
14	2011	Apr	14	20110414	222	232	215	226
14	2011	Apr	15	20110415	226	235	223	228

El otro tipo de gráfico de velas (*imagen siguiente*) muestra tres valores: (i) el valor máximo cotizado durante la sesión bursátil, (ii) el valor mínimo cotizado y (iii) el valor de cierre (la pequeña línea horizontal que corta la línea vertical).



Ejemplos de gráficos de velas

Los gráficos de velas utilizados como ejemplo en este apartado están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵ C:\Documents and Settings\\Mis

Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts. El diseño SPS Candlestick.sps (*imagen siguiente*) utiliza el esquema XML Candlestick.xsd y el archivo XML de trabajo Candlestick.xml. En la vista **Authentic** (*imagen siguiente*), el usuario puede seleccionar los datos que deben aparecer en el gráfico de velas. El usuario puede elegir: (i) la compañía (puede elegir entre dos compañías diferentes), (ii) el período de tiempo, (iii) la extensión del eje Y y (iv) el intervalo de las marcas de graduación del eje Y. Además, la tabla que aparece bajo el gráfico sirve para introducir nuevos valores de cotización para las dos compañías (el usuario puede hacer clic con el botón derecho en una fila de la tabla y anexar/insertar un elemento Day nuevo).

Stock Prices

Select the stock you wish to view and the period for which you wish to view its price movement. You can also modify the value-range of the Y-Axis.

Stock:	<input type="text" value="MyStock"/>	
Start date:	<input type="text" value="2011-Jan-03"/>	
End date:	<input type="text" value="2011-Jun-28"/>	
Y-Axis start:	<input type="text" value="80"/>	(Lowest value in selected period: 88)
Y-Axis end:	<input type="text" value="480"/>	(Highest value in selected period: 460)
Y-Axis tick interval:	<input type="text" value="20"/>	



Observe que al principio del diseño aparecen cuadros combinados y campos de entrada en los que el usuario de Authentic puede especificar los parámetros del gráfico que aparece más abajo. Estas especificaciones se almacenan dentro del archivo XML y se utilizan para calcular algunas opciones de configuración importantes del gráfico.

Archivo XML

La estructura permitida del documento XML es la que aparece en el fragmento siguiente. El elemento de documento `Trades` contiene un elemento `Selection` y un número ilimitado de elementos `Stock`. Cada elemento `Stock` puede contener un número ilimitado de elementos `Day`.

```

<Trades xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="Candlestick.xsd">
  <Selection>
    <Stock>Nanonull</Stock>
    <StartDate>20110103</StartDate>
    <EndDate>20110112</EndDate>
    <YAxisStart>80</YAxisStart>
    <YAxisEnd>180</YAxisEnd>
    <YAxisTickInterval>20</YAxisTickInterval>
    <WeekToView>25</WeekToView>
  </Selection>
  <Stock name="MyStock">
    <Day id="20110103" year="2011" month="Jan" week="01" date="03">
      <Open>90</Open>
      <High>110</High>
      <Low>88</Low>
      <Close>105</Close>
    </Day>
    <Day id="20110104" year="2011" month="Jan" week="01" date="04">
      <Open>100</Open>
      <High>112</High>
      <Low>92</Low>
      <Close>109</Close>
    </Day>
    ...
  </Stock>
</Stock/>
...
</Trades>

```

El elemento `Selection` contiene la información suministrada por el usuario de Authentic y esta información se utiliza a su vez para seleccionar los datos que se muestran en el gráfico. Por tanto, la selección de datos se basa en la información del elemento `Selection`. A continuación explicamos detalladamente cómo se realiza la selección de datos. Los datos sobre la variación del valor de cotización en una sesión bursátil determinada se almacenan en el elemento `Stock/Day` de dicha cotización (`Stock`) en dicha sesión (`Day`).

Selección de datos para el gráfico de velas

La selección de datos para el gráfico se especifica en el diálogo [Configuración del gráfico](#)²⁰⁴ (*imagen siguiente*), que se abre haciendo clic en el gráfico con el botón derecho y seleccionando el comando **Editar configuración del gráfico**. En este caso se utiliza una selección de datos **básica** para.

Expresión for-each (XPath):

Categoría / Eje X: Enumeración automática XPath

Valor/Eje Y(XPath)	Nombre de la serie(XPath)
Open	"Series 1"
High	"Series 2"
Low	"Series 3"
Close	"Series 4"

Así se configura este gráfico:

- En el diseño el gráfico se inserta dentro de un elemento `Stock`. Este elemento `Stock` tiene un filtro para seleccionar el elemento `Stock` cuyo atributo `@id` sea igual al contenido del elemento `Selection/Stock`. De modo que el nodo de contexto en el que se crea el gráfico es el elemento `Stock` seleccionado por el usuario de Authentic en el cuadro combinado `Stock`.
- La expresión XPath for-each selecciona todos los elementos `Day` que tienen un atributo `@id` cuyo valor sea mayor o igual a la fecha de inicio `StartDate` seleccionada por el usuario de Authentic y menor o igual que la fecha límite `EndDate` seleccionada por el usuario. Esto permite procesar los datos de las fechas seleccionadas por el usuario de Authentic. El nodo de contexto para las demás expresiones XPath utilizadas para la selección de datos en este cuadro de diálogo será el elemento `Day` (ver ejemplo siguiente).

```
<Day id="20110104" year="2011" month="Jan" week="01" date="04">
  <Open>100</Open>
  <High>112</High>
  <Low>92</Low>
  <Close>109</Close>
</Day>
```

- En el eje X del gráfico queremos mostrar las fechas. Para ello usamos la expresión XPath `concat(@date, '-' @month)`. Esta expresión sirve para obtener la fecha de los atributos de los elementos `Day` correspondientes.
- En el eje Y queremos dibujar los valores de cotización. Para nuestro gráfico de velas usamos cuatro series: (i) el valor de apertura, (ii) el valor máximo de la sesión, (iii) el valor mínimo de la sesión y (iv) el valor de cierre. Para cada una de estas series identificamos respectivamente los elementos `Day/Open`, `Day/High`, `Day/Low` y `Day/Close`.

Importante: el orden en que se especifica la serie es muy importante y debe ser este:

- *Gráficos de cuatro series:* (i) Apertura, (ii) Máximo, (iii) Mínimo, (iv) Cierre.
- *Gráficos de tres series:* (i) Máximo, (ii) Mínimo, (iii) Cierre.

Los nodos que contienen los valores que se usarán para las series pueden tener cualquier nombre XML válido (es decir, no tienen por qué llamarse `Open`, `High`, etc.), pero sí deben contener valores numéricos.

Resto de opciones de configuración


Las demás opciones de configuración del gráfico se obtuvieron de forma dinámica a partir de los datos del archivo XML. Para definir las se usó el botón [Configuración dinámica...](#)²⁰⁸.

- Como el nombre del gráfico necesita que el usuario de Authentic seleccione una fecha, el título del gráfico se [establece de forma dinámica](#)²⁰⁸.
- El rango y el intervalo del eje Y también viene dado por el usuario y por tanto debe [configurarse dinámicamente](#)²⁰⁸.


5.9.12 Ejemplo: medidores

En este apartado describimos los medidores del diseño SPS `YearlySales.sps`. Este diseño SPS está basado en el esquema XML `YearlySales.xsd` y utiliza el archivo `YearlySales.xml` como archivo XML de trabajo. Los tres archivos están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

Abra el archivo SPS en StyleVision, cambie a la vista previa **Authentic** y en el cuadro combinado *Chart Type* (*imagen siguiente*), seleccione la opción `Gauge` para ver los gráficos medidores.




En los gráficos medidores (*imagen siguiente*), si selecciona una opción en los cuadros combinados *Select Region* y *Select Year*, la aguja de los dos medidores (radial y lineal) apunta al valor correcto en la escala del medidor. La imagen siguiente muestra las ventas en Asia en 2009, como valor absoluto (125000) y como porcentaje de las ventas totales de ese año (34.7%).



Las opciones de configuración de ambos gráficos son similares. Miremos primero el primer gráfico, el medidor radial. Para generar un medidor necesitamos un solo valor, que viene dado por la entrada en el eje Y. En el medidor radial este valor son las ventas anuales de una región seleccionada por el usuario de un año seleccionado por el usuario. El eje Y debe seleccionar estos datos. Los ejes X y Z, sin embargo, se ignoran. La expresión XPath necesaria para seleccionar los datos necesarios se crea de esta forma:

1. La región seleccionada por el usuario se almacena en una [variable editable para Authentic](#)⁴³⁴ (`$$SelectRegion`) y el año seleccionado por el usuario se almacena en otra variable (`$$SelectYear`).
2. Estas dos variables editables se utilizan en los predicados para filtrar un elemento `Region` y sus secundarios `Year` como datos del eje Y (ver la expresión XPath de la imagen siguiente).



3. Las opciones del medidor se modificaron (para verlas haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione **Editar configuración del gráfico | Configuración global | Medidor**). La escala se cambió hasta un máximo de 200000 y las marcas de graduación principales y secundarias se establecieron en 20000 y 10000 respectivamente. Estas marcas dividen la escala como puede ver en la imagen anterior.

Nota: debe definir correctamente el intervalo y las marcas de graduación porque de lo contrario la escala no se representa correctamente en el medidor.

Para más información sobre la selección de datos de los ejes, consulte el apartado [Reglas de selección de datos](#) ²⁴³.

5.9.13 Ejemplo: gráficos multicapa

Los gráficos multicapa (*imagen siguiente*) combinan varios gráficos de tipos diferentes. Estos son los tipos de gráfico que se pueden combinar para crear un gráfico multicapa:


- [Gráficos de barras 2D y de barras apiladas](#) ²⁵⁴
- [Gráficos de líneas](#) ²⁵⁹
- [Gráficos de áreas y de áreas apiladas](#) ²⁶⁵
- [Gráficos de velas](#) ²⁶⁹

Yearly Sales by Region (Units Sold)

Chart type:

The chart below has three layers. The bottom layer is an area chart showing the total sales of all three regions (Americas, Europe, Asia). The next layer is a bar chart layer which shows the sales of the region selected in the combo box. The third and topmost layer is a layer with three line graphs, showing the sales of each of the three regions separately. The three Y-Axes, starting from left, correspond to the three chart layers starting from the bottom layer. In Authentic View, you can modify values in the regional tables below (not the summary table) to see the effect on the chart.

Region to be displayed in bar chart:




El gráfico multicapa de la imagen anterior forma parte del diseño SPS `YearlySales.sps`. Este diseño está basado en el esquema XML `YearlySales.xsd` y utiliza `YearlySales.xml` como archivo XML de trabajo. Estos archivos están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵ `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Charts`.

Abra el archivo SPS en StyleVision, cambie a la vista previa de Authentic y en el cuadro combinado *Chart Type* (*imagen siguiente*), seleccione la opción `Overlay Charts` para ver el gráfico multicapa.


Crear un gráfico multicapa

Para crear un gráfico multicapa seleccione el botón de opción *Varias capas* del cuadro de diálogo [Configuración del gráfico](#)¹⁹⁸ (*imagen siguiente*). La capa principal se crea automáticamente. Puede seleccionar el [tipo de gráfico](#)²⁰⁴ de la capa principal y después definir sus [opciones de configuración](#)²⁰⁴ y de [selección de datos](#)¹⁹⁸.



Administrar las capas del gráfico multicapa

En el gráfico multicapa puede añadir capas nuevas y eliminar capas. Para ello haga clic en el botón **Administrar...** del diálogo "Configuración del diálogo" (*imagen anterior*). Se abre el cuadro de diálogo "Multicapas" (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Agregar** para añadir una capa nueva. Para eliminar una capa, selecciónela en el panel y haga clic en el botón **Eliminar**.



Tenga en cuenta que cuando se coloca una capa sobre otra, la última capa oculta las capas situadas en niveles inferiores. Como el único tipo de gráfico al que se le puede aplicar transparencia son los gráficos de áreas, puede que necesite ajustar el orden de las capas. Por ejemplo, si un gráfico de barras está encima de un gráfico de líneas, las barras ocultarán parte de las líneas. Tenga esto en cuenta cuando trabaje con gráficos multicapa.

Selección de datos para varios gráficos

La selección de datos para cada gráfico depende del tipo de gráfico. Para más información sobre la selección de datos consulte los apartados [Selección de datos: básica](#)²³⁹ y [Selección de datos: flexible](#)²⁴³ y los ejemplos de cada tipo de gráfico incluidos en esta sección.

Es importante tener en cuenta estos aspectos de los gráficos multicapa:

- Todas las capas comparten el mismo eje X: el eje X que se especifica en la capa principal. Si esta definición de eje X no se puede evaluar en otra capa, el gráfico de esa capa no se dibuja. Los ejes X especificados en las definiciones de gráfico de otras capas se ignoran.
- Las series del eje Y de cada gráfico se seleccionan por separado. Los ejes Y de cada capa aparecen en paralelo: el eje Y de la capa más inferior (la capa principal) se dibuja a la izquierda y los demás se van dibujando a la derecha. Además se puede definir una etiqueta para cada eje Y.

Opciones de configuración importantes

Estas opciones de configuración son importantes:

- El título del gráfico se especifica en el campo *Título del gráfico* de la capa principal.
- Las opciones del eje X se especifican en la capa principal.
- Cada gráfico puede tener etiquetas diferentes para el eje Y.
- Cada gráfico puede tener puntos de inicio y fin diferentes para el eje Y, así como diferentes intervalos entre las marcas de graduación. Esto permite que los ejes estén calibrados con respecto a los demás.
- Cada gráfico puede tener colores diferentes para las series.

5.10 Controles de formulario

En StyleVision puede crear dispositivos de entrada de datos a partir de los nodos del documento XML. Los dispositivos de entrada de datos sirven para editar datos con facilidad en la vista Authentic. Por ejemplo, los campos de entrada indican al usuario de la vista Authentic que debe introducir datos en esa posición del documento, mientras que los cuadros combinados enumeran y limitan los valores que el usuario puede introducir. Cuando se introducen datos con dispositivo de entrada, los datos se insertan en el documento XML como contenido de un elemento o como valor de un atributo. En los documentos HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+ de salida, el dispositivo de entrada de datos se representa en forma de objeto, como en la vista Authentic. Recuerde que los dispositivos de entrada de datos aceptan la introducción de datos en el documento XML y, por tanto, no funcionan en los documentos HTML de salida.

Funcionamiento general

A continuación enumeramos los dispositivos de entrada disponibles en StyleVision, (i) sus métodos de entrada de datos y (ii) cómo aparece la salida en formato texto plano.

Dispositivo de entrada de datos	Datos en el documento XML	Salida en texto plano
Campo de entrada (cuadro de texto)	Texto introducido por el usuario	Texto introducido por el usuario
Campo de entrada multilínea	Texto introducido por el usuario	Texto introducido por el usuario
Cuadro combinado	La selección del usuario está asignada a un valor.	Valor seleccionado
Casilla de verificación	La selección del usuario está asignada a un valor.	[] (no seleccionado); [x] (seleccionado)
Botón de opción	La selección del usuario está asignada a un valor.	() (no seleccionado); (o) (seleccionado)
Botón	La selección del usuario está asignada a un valor.	Texto de botón

Los valores de texto introducidos en los campos de entrada se introducen directamente en el documento XML como contenido XML. En el caso del resto de dispositivos, la selección del usuario de la vista Authentic se asigna a un valor. StyleVision permite definir la lista de opciones que verá el usuario y asignar un valor XML a cada opción. Estas opciones y sus valores se suelen definir en un cuadro de diálogo.

Uso general

Siga estas instrucciones para crear un dispositivo de entrada de datos:

1. Arrastre un nodo desde la ventana Estructura del esquema hasta la vista **Diseño** y suéltelo en la posición donde desea crear el dispositivo de entrada.
2. Aparece un menú contextual. Seleccione el dispositivo de entrada que desea crear a partir del nodo XML.

3. Dependiendo del dispositivo elegido, aparece un diálogo o no. Si aparece un diálogo, introduzca la información necesaria y haga clic en **Aceptar**.

Para **volver a abrir y editar** las propiedades de un dispositivo de entrada, selecciónelo (el dispositivo, no el nodo) y edite sus propiedades en la barra lateral Propiedades.

Nota:


- En los dispositivos de entrada solamente se pueden insertar datos desde la vista Authentic.
- También puede crear dispositivos de entrada de datos cambiando el tipo de un componente de diseño de un nodo. Haga clic con el botón derecho en el componente en la vista **Diseño** y seleccione **Convertir en**.
- En los documentos HTML, RTF, PDF y Word 2007+ de salida, los datos seleccionados por el usuario se presentan en el documento de salida. Si cambia el valor de un dispositivo de entrada de datos en un documento HTML, el valor de texto no cambia ni en el documento XML ni en el documento HTML.
- En algunos casos (p. ej. las casillas de verificación) el dispositivo de entrada de datos no se puede representar correctamente en formatos impresos y, por tanto, el dispositivo se reproduce de otra forma.

5.10.1 Campos de entrada y campos de entrada multilínea

Puede crear un campo de entrada o un campo de entrada multilínea en su SPS si arrastra un nodo desde la Estructura del esquema hasta la vista **Diseño**. El texto que introduzca el usuario de la vista Authentic en estos campos se insertará en el nodo XML utilizado para crear el campo de entrada. El contenido del nodo aparece en el campo de entrada o campo de entrada multilínea.

Editar las propiedades de los campos de entrada

Para modificar las propiedades HTML de los campos de entrada, seleccione el campo de entrada y cambie sus propiedades *HTML* en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*).




Por ejemplo, seleccione el campo de entrada y en la ventana Propiedades seleccione `campo de edición`, después expanda el grupo de propiedades `HTML` y seleccione la propiedad `maxlength`. Por último haga doble clic en el campo de valor de `maxlength` e introduzca un valor.

Nota: no está permitido insertar secciones CDATA dentro de campos de entrada (es decir, en cuadros de texto). Las secciones CDATA solamente se pueden introducir en los elementos que aparecen como componentes de contenido de texto en la vista Authentic.

5.10.2 Casillas de verificación

Puede crear casillas de verificación en su diseño y utilizarlas como dispositivos de entrada de datos. Con ellas se obliga al usuario a elegir una de dos opciones. En el cuadro de diálogo "Editar la casilla" (*imagen siguiente*) puede especificar qué valores XML se asignan a la casilla cuando está marcada y cuando no lo está.



En el ejemplo de la imagen anterior, se creó una casilla de verificación a partir del elemento `member`. Si el usuario de la vista `Authentic` marca la casilla, se introduce el valor `true` como valor del elemento `member`. Si el usuario no marca la casilla, se introduce el valor `false` como valor XML del elemento `member` (tal y como se definió en el cuadro de diálogo).

Nota: cuando se cree un elemento `member` nuevo (o una casilla nueva) en la vista `Authentic`, su valor XML estará vacío (es decir, no toma el valor sin marcar). El valor sin marcar solamente se introduce si el usuario activa la casilla y después la desactiva. Si quiere que el nodo tenga un valor predeterminado, cree un archivo de plantilla XML que contenga el valor predeterminado.

Nota: las casillas de verificación en los documentos de salida en formato texto aparecen como corchetes `[]` si no están seleccionadas y `[x]` si sí lo están.

Abrir el cuadro de diálogo "Editar la casilla"

Al crear una casilla de verificación a partir de un nodo XML aparece el cuadro de diálogo "Editar la casilla". Si quiere volver a abrir este cuadro de diálogo:

1. Seleccione la casilla de verificación en la vista **Diseño**.
2. En la ventana Propiedades seleccione `casilla` y después el grupo de propiedades `casilla` (imagen siguiente).



- Después haga clic en el botón **Editar**  de la propiedad `valores marcados` y aparece el cuadro de diálogo "Editar la casilla".

Nota: para modificar las propiedades HTML de una casilla de verificación, selecciónela y cambie sus propiedades *HTML* en la ventana Propiedades.

5.10.3 Cuadros combinados

Un cuadro combinado ofrece al usuario de la vista Authentic una lista desplegable con varias opciones. La opción seleccionada por el usuario está asignada a un valor, que se introduce en el documento XML. Los valores XML asignados a cada opción de la lista desplegable se especifican en el diseño SPS.

Estas asignaciones de valores se pueden hacer de varias formas en el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado":

- A partir de las enumeraciones del esquema para el nodo seleccionado. En este caso, la entrada visible (en la lista desplegable) será la misma que el valor XML.
- A partir de una lista definida en el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado". Introduzca la entrada visible y su valor XML correspondiente, que puede ser diferente.
- A partir de la secuencia de resultados de una expresión XPath relativa al nodo actual. Los elementos de la secuencia de resultados aparecen como entradas en la lista desplegable y la opción de la lista seleccionada por el usuario de la vista Authentic se introduce como valor del nodo. Se trata de una potente manera de usar entradas dinámicas en el cuadro combinado. El nodo que se utiliza para crear el cuadro combinado es muy importante. Por ejemplo, imagine que tiene un elemento llamado `ListaNombres` que puede incluir un número ilimitado de elementos `Nombre`, que a su vez pueden tener elementos secundarios `Nombre` y `Apellido`. Si crea un cuadro combinado a partir del elemento `Nombre` y selecciona el elemento secundario `Apellido` para la lista de valores, en la vista Authentic, obtendrá tantos cuadros combinados como elementos `Nombre` haya en el documento XML y cada cuadro combinado incluirá en la lista desplegable el contenido de los secundarios `Apellido`. Para crear un solo cuadro combinado cuya lista desplegable incluya todos los elementos `Apellido` es necesario usar el nodo primario `ListaNombres` y después seleccionar el elemento `Apellido` en la expresión XPath.

Abrir el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado"


Cuando se crea un cuadro combinado en el diseño SPS, aparece el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado". También puede insertar un cuadro combinado en el diseño con el comando de menú **Insertar | Insertar controles de formulario | Cuadro combinado**. Si más tarde quiere volver a abrir el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado":

- Seleccione el cuadro combinado en el diseño.
- En la ventana Propiedades seleccione el componente `cuadro combinado` y después expanda el grupo de propiedades `cuadro combinado` (imagen siguiente).



3. Haga clic en el botón **Editar**  de la propiedad `Valores de entrada del cuadro combinado` y aparece el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado".

Usar el cuadro de diálogo "Editar el cuadro combinado"



Para definir las opciones y los valores del cuadro combinado:

1. Seleccione un método para definir las opciones y los valores: (i) *Utilizar enumeraciones de esquema*, (ii) *Utilizar lista de valores* o (iii) *Utilizar expresión XPath*.
2. Si selecciona el botón de opción *Utilizar enumeraciones de esquema*, las enumeraciones del esquema asignadas al nodo se introducen automáticamente (i) como entradas visibles de la lista desplegable del cuadro combinado y (ii) sus correspondientes valores XML (*imagen siguiente*). En el panel situado bajo la opción *Utilizar lista de valores* la columna *Entrada visible* muestra las opciones que aparecerán en la lista desplegable del cuadro combinado. Cada entrada visible de la lista desplegable tiene asignado un valor XML. El valor XML correspondiente a la entrada visible que seleccione el usuario de Authentic será el valor XML que se introduce en el archivo XML. En la imagen siguiente, por ejemplo, las entradas visibles y sus valores aparecen atenuados porque todos ellos se obtienen de las enumeraciones del esquema y no se pueden editar.



Si selecciona el botón de opción *Utilizar lista de valores*, podrá insertar, anexar, editar y eliminar opciones para la lista desplegable del cuadro combinado, así como sus valores XML. Estos cambios se realizan en el panel situado justo debajo. También puede usar una expresión XPath para crear las entradas visibles y sus valores XML. Los elementos de la secuencia que devuelve la expresión XPath se usarán para las entradas visible y los valores XML. Además puede especificar: (i) si se utiliza la misma expresión XPath para las entradas visibles y para los valores XML o (ii) si se utilizan expresiones XPath distintas. En caso de utilizar expresiones XPath distintas, la correspondencia entre una entrada visible y un valor XML se determina mediante una asignación de índice entre los elementos de las dos secuencias. Si las secuencias no tienen el mismo número de elementos, se emite un error.

3. Si quiere que los elementos de la lista desplegable del cuadro combinado aparezcan ordenados en la vista Authentic, marque la casilla *Ordenar los valores en Authentic*.
4. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

Nota

- Utilice una expresión XPath para seleccionar las entradas de la lista desplegable del cuadro combinado y así podrá crear cuadros combinados con entradas dinámicas a partir del archivo XML mismo.
- Si los elementos de la lista desplegable del cuadro combinado se obtienen de las enumeraciones del esquema, los elementos aparecen por orden alfabético. Si los elementos se obtienen de un archivo XML, entonces aparecen en orden de documento. Si los elementos se obtienen de una BD, debe definir como esquema principal el esquema de la BD. Si los elementos se obtienen de una BD que no es el esquema principal, debe incluir en el diseño una plantilla para la fila de la BD a la que apunta la expresión XPath, incluso si deja la plantilla vacía. Además, en estos casos debe asegurarse de que se recuperan todas las instancias de la fila a la que se apunta con la expresión XPath.
- En los documentos de salida en formato texto los cuadros combinados muestran el valor seleccionado.

5.10.4 Botones y botones de opción

Puede crear dos tipos de botones en su diseño SPS: botones corrientes y botones de opción. Los botones de opción permiten al usuario de la vista Authentic introducir datos en el archivo XML. Los botones corrientes **no permiten** introducir datos en la vista Authentic, pero se pueden utilizar para desencadenar eventos en los documentos HTML de salida.

Botones de opción

Con los botones de opción puede dar al usuario la oportunidad de elegir una opción entre varias alternativas. Cada botón de opción que inserte en el diseño SPS se asigna a un valor XML y el usuario selecciona uno de ellos. Los botones de opción de un nodo se excluyen mutuamente, solamente se puede seleccionar un botón de opción y su valor XML asociado se introduce como valor del nodo. Por tanto, debe crear varios botones de opción a partir del nodo en el que desea introducir datos con ayuda de este dispositivo. Por cada botón de opción debe introducir también (i) un texto estático que indique su valor al usuario y (ii) un valor XML único. Para editar el valor XML del botón de opción en la ventana Propiedades, seleccione el botón de opción y haga clic en el botón **Editar** de la propiedad botón de opción. A continuación aparece el cuadro de diálogo "Editar el botón de opción".

Botones

También puede introducir un botón corriente con un texto. Estos botones sirven para asociar scripts a eventos de botón en los documentos HTML de salida. Sin embargo, tenga en cuenta que los botones corrientes no tienen asignados valores XML y que no permiten introducir datos en la vista Authentic. No obstante, el [usuario de la vista Authentic puede seleccionar el valor del nodo primario de un botón](#) ⁵⁸⁹ y puede diseñar el SPS para que la presentación cambie dependiendo de lo seleccionado por el usuario de la vista Authentic.

Nota: seleccione el botón para modificar sus propiedades HTML en la ventana Propiedades.

Nota: los botones de opción en los documentos de salida en formato texto aparecen como paréntesis **()** si no están seleccionadas y **(o)** si sí lo están. Los botones solamente generan el texto del botón en la salida como texto.

5.11 Vínculos

En el diseño SPS puede crear vínculos (o hipervínculos) a marcadores del documento, así como a recursos externos (p. ej. páginas web). También puede crear vínculos para generar delimitadores dinámicamente. StyleVision ofrece una gran flexibilidad a la hora de generar URI de destino para los hipervínculos.

Para más información sobre cómo crear marcadores dinámicos y estáticos en el documento y cómo crear vínculos a los marcadores y a documentos externos, consulte la sección [Marcadores e hipervínculos](#)⁴⁶⁴.

Nota: los vínculos no aparecen como tal en la salida en formato texto.

5.12 Códigos de barras

Los códigos de barras son un elemento de diseño compatible solamente con el **modo XSLT 2.0 o XSLT 3.0** (pero no con XSLT 1.0). Este elemento de diseño sirve para generar códigos de barras (*imagen siguiente*) en los documentos de salida. Para ello elija la posición del diseño donde desea introducir el código de barras, [inserte el código de barras](#)²⁹¹ y especifique sus [propiedades](#)²⁹³.




Importante: para que funcionen los códigos de barras es necesario tener instalado Java Runtime Environment versión 1.4 (o superior) de 32 o 64 bits (dependiendo de la versión de StyleVision que tenga instalada).

Importante: para generar códigos de barras en el resultado debe usar el procesador XSLT de Altova para generar ese resultado. La razón es que los códigos de barras archivo SPS se generan llamando a unas funciones de extensión Java especiales que no forman parte del estándar XSLT. Los procesadores XSLT de Altova son compatibles con estas funciones de extensión específicas, mientras que lo más probable es que otros procesadores XSLT no lo sean. El resultado es que los códigos de barras no se generan si se usa un procesador XSLT distinto al de Altova. El procesador XSLT de Altova está incluido en StyleVision; al generar resultados con el comando Generar del menú Archivo se llama automáticamente a este procesador integrado. También puede usar RaptorXML Server, que es el procesador XSLT independiente de Altova.

Insertar un código de barras

Siga estos pasos para insertar un código de barras en el diseño:

1. Elija la posición del diseño donde desea insertar el código de barras, haga clic con el botón derecho y seleccione el comando **Insertar código de barras**. Otra opción es seleccionar el comando de menú **Insertar | Insertar código de barras** o hacer clic en el icono **Código de barras** de la barra de herramientas y después hacer clic en la posición del diseño donde desea insertarlo. También puede arrastrar un nodo desde la Estructura del esquema hasta la vista **Diseño** y después seleccionar **Crear código de barras** en el menú contextual que aparece. Se cual sea el método de inserción elegido, aparece el cuadro de diálogo "Insertar código de barras" (*imagen siguiente*).



- Hay dos propiedades que son obligatorias: `Type` y `Text`. Las demás son opcionales y pueden tener valores predeterminados. La propiedad `Type`, cuyo valor se puede seleccionar en una lista desplegable, especifica el tipo de código de barras (p. ej. EAN-13, que incluye códigos de barras ISBN, y UPC-A). La propiedad `Text` especifica el valor que generará el código de barras (p. ej. el número ISBN). Las demás propiedades de los códigos de barras se describen [más abajo](#)²⁹³. Recuerde que si quiere usar un valor del archivo XML como valor de una propiedad, [introduzca una expresión XPath](#)⁶⁵ para buscar el nodo XML al que desea acceder. Esto se hace así: seleccione la propiedad, active el botón **XPath** de la barra de herramientas del cuadro de diálogo y después escriba la expresión XPath en el [cuadro de diálogo que aparece](#)⁹⁸⁵. La expresión XPath se evaluará dentro del nodo de contexto actual.
- Cuando termine de definir las propiedades haga clic en el botón **Aceptar**. La imagen del código de barras se inserta y el código de barras generado (*imagen siguiente*) se puede ver inmediatamente en las diferentes vistas previas de StyleVision.



Nota: las imágenes de códigos de barras se generan como archivos PNG.

Propiedades de los códigos de barras

A continuación enumeramos todas las propiedades de los códigos de barras. `Type` y `Text` son propiedades obligatorias y las demás son opcionales. Cada tipo de código de barras tiene propiedades diferentes.

- `Type`: el sistema de código de barras bajo el que se interpretará el mensaje, como EAN y UPC.
- `Text`: el valor que se usará para generar el patrón del código de barras.
- `SetModuleWidth`: el ancho de las barras del código.
- `SetBarHeight`: el alto de las barras.
- `SetHeight`: el alto del gráfico del código de barras.
- `DoQuietZone`: los valores `Yes` o `No` determinan si se implementan o no los márgenes del código de barras (que se especifican en las propiedades `SetQuietZone` y `SetVerticalQuietZone`).
- `SetQuietZone`: define los márgenes que rodean al código de barras. En los códigos de barras de una dimensión, el valor se aplica a la dimensión horizontal. En los códigos de barras 2D, el valor se aplica a las dimensiones horizontal y vertical. El valor de la dimensión vertical puede reemplazarse con el valor especificado en la propiedad `SetVerticalQuietZone`. La unidad de longitud debe ser milímetros (mm). Ejemplo: 2mm.
- `SetVerticalQuietZone`: define los márgenes para la dimensión vertical de los códigos de barras 2D. La unidad de longitud debe ser milímetros (mm). Ejemplo: 2mm.
- `SetMsgPosition`: especifica dónde aparece el texto del mensaje en relación al código de barras. Los valores son `top` (arriba), `bottom` (abajo) y `none` (ningún mensaje).
- `SetPattern`: especifica el patrón del mensaje de texto, para que sea legible. Más abajo puede ver una tabla con la sintaxis de los diferentes patrones.
- `SetFontName`: la fuente del texto.
- `SetFontSize`: el tamaño de la fuente del texto.
- `SetChecksumMode`: tiene estos valores: (i) `Add`: la suma de comprobación se añade automáticamente al mensaje; (ii) `Check`: la suma de comprobación se revisa mientras se genera el código de barras (se entiende que la suma de comprobación esté presente); (iii) `Ignore`: no se procesa la suma de comprobación; (iv) `Auto`: se habilita el comportamiento predeterminado del tipo de código de barras elegido.
- `Orientation`: indica la orientación del código de barras. Se puede girar de 90 en 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- `PixelDensity`: especifica la densidad de los píxeles de la imagen del código de barras. Cuanto mayor sea la densidad, más nítida será la imagen.
- `GeneratedImageSettings`: permite dar un nombre al archivo de imagen de código de barras generado. Si deja esta propiedad vacía, StyleVision genera un nombre de archivo automáticamente.

Sintaxis de los patrones


Los patrones sirven para que los mensajes de los códigos de barras sean más legibles. En el patrón, cada carácter del texto del mensaje se representa con un carácter de subrayado (_). Los demás caracteres del patrón se insertan en la posición correspondiente del texto del mensaje. La barra diagonal inversa (\) se usa como carácter de escape. Por tanto, \? insertaría el carácter '?' en el texto del mensaje (porque de lo contrario '?' es un carácter comodín). El carácter '#' se puede utilizar para eliminar un carácter del mensaje original. Aquí puede ver algunos ejemplos de patrones:

Texto de entrada del mensaje	Patrón	Texto de salida del mensaje
123456	_ _ _	12 34 56

15032011094655	________ :__:__ UTC	15\03\2011 09:46:55 UTC
15-03-2011	__#/_#/_	15/03/2011

Generar archivos de salida

Los archivos de imagen de código de barras que se generan para los documentos de salida se guardan en el directorio especificado en la pestaña *Rutas de acceso* del cuadro de diálogo "Propiedades" (*imagen siguiente*), al que se accede con el comando de menú **Archivo | Propiedades**.



Los archivos de imagen de código de barras se pueden crear en el mismo directorio que el SPS o como archivo XML de trabajo. Estos archivos son temporales y se eliminan cuando se cierra el archivo SPS. Los archivos de imagen de código de barras que se crean cuando los documentos de salida se generan con el comando **Archivo | Guardar archivos generados** puede crearse en cualquier ubicación. La ubicación de destino se especifica en el grupo de opciones *Ubicación de archivos generados adicionales* (*imagen anterior*).

5.13 Módulos de diseño

Los módulos de diseño son objetos que contienen elementos de diseño. Estos módulos se insertan en el diseño SPS y aparecen en forma de bloque dentro del flujo del documento. Dentro de los módulos puede crear otros módulos como cuadros de diseño (cada uno de ellos con sus propios elementos de diseño). Por tanto, los módulos de diseño permite un proceso de diseño similar al de las aplicaciones de diseño gráfico tradicionales.

Estos son los pasos necesarios para crear un módulo de diseño:

1. Inserte un [contenedor de diseño](#)²⁹⁵. Este contenedor puede ocupar todo el ancho de la página o tener otras dimensiones. Puede incluir una imagen modelo del diseño que sirva de guía o puede darle formato (en la ventana Estilos).
2. Inserte [cuadros de diseño](#)²⁹⁹ en el contenedor de diseño. Los cuadros de diseño pueden incluir varios elementos de diseño (como texto estático, nodos de esquema, cálculos automáticos, imágenes, listas, etc.) y puede aplicarles formato (en la ventana Estilos). Los cuadros de diseño también pueden apilarse unos encima de otros.
3. También puede dibujar [líneas](#)³⁰³, aplicarles formato, cambiar su posición y subirlas o bajarlas en la pila de objetos de diseño (cuadros de diseño y otras líneas).

Nota: los módulos de diseño no aparecen como tal en la salida en formato texto.

Diseños basados en formularios

Cuando [crea un SPS nuevo](#)¹⁰¹⁷, el usuario de StyleVision tiene la opción de crear un diseño de movimiento libre o un diseño basado en un formulario. Los diseños basados en formularios son diseños compuestos por un contenedor de diseño.

Nota: los módulos de diseño son compatibles con la vista Authentic de las ediciones Enterprise Edition de los productos de Altova.

5.13.1 Contenedores de diseño

Los contenedores de diseño tienen estas propiedades:

- Se pueden [insertar](#)²⁹⁶ dentro del flujo de un documento, es decir, dentro de una plantilla. O se pueden usar como contenedor del diseño de documento.
- Pueden tener las dimensiones de la página de la sección (propiedad `ajustar automáticamente al tamaño de la página`) o puede tener las dimensiones que usted quiera. Para más información consulte el apartado [Tamaño del contenedor de diseño](#)²⁹⁶.
- La posición de los objetos del contenedor de diseño se puede controlar con facilidad gracias a la [cuadrícula de diseño](#)²⁹⁶ y a la [función de zoom](#)²⁹⁷.
- Pueden tener [propiedades de estilos](#)²⁹⁷ como contorno, colores de fondo, fuentes, etc.
- Pueden contener [cuadros de diseño y líneas](#)²⁹⁸, pero ningún otro elemento de diseño. (Si quiere insertar otros elementos de diseño, debe hacerlo dentro de los cuadros de diseño.)
- Pueden contener [imágenes modelo](#)²⁹⁸ que sirvan de referencia al diseñador de la hoja de estilos. Así podrá crear un diseño que coincida totalmente con la imagen modelo.

Nota: los contenedores de diseño son compatibles con la vista Authentic de las ediciones Enterprise Edition de los productos de Altova

Insertar un contenedor de diseño


Para insertar un contenedor de diseño, haga clic en el icono **Insertar contenedor de diseño** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#) ⁽⁰¹¹⁾ y después haga clic en la posición del diseño donde desea insertar el contenedor de diseño. Aparece un cuadro de diálogo preguntando si desea que el contenedor de diseño se ajuste automáticamente al tamaño de la página. Si hace clic en **Sí**, el contenedor de diseño tendrá el mismo tamaño que la página en dicha sección del documento (según las dimensiones definidas en las propiedades de la página). Si hace clic en **No**, se crea un contenedor de diseño con el tamaño predeterminado de 3.5 x 5.0 pulgadas.

Recuerde que también puede crear un contenedor de diseño nada más empezar a crear el diseño SPS.

Tamaño del contenedor de diseño

Hay dos conjuntos de propiedades que afectan al tamaño del contenedor de diseño:

- La propiedad `ajustar automáticamente al tamaño de la página` (ventana **Propiedades**). Si quiere que el contenedor tenga las mismas dimensiones que la página de la sección de documento, seleccione el valor `yes`. Por el contrario, si quiere que el contenedor tenga otras dimensiones, seleccione el valor `no`.



- Las propiedades `height` y `width` del grupo `detalles` de la ventana **Estilos**. Estas propiedades especifican las dimensiones del contenedor de diseño (cuando está seleccionado el valor `no` en la propiedad `ajustar automáticamente al tamaño de la página` de la ventana **Propiedades**).

Cuadrícula del contenedor de diseño

El contenedor de diseño cuenta con una cuadrícula que facilita la inserción de componentes dentro del contenedor. La cuadrícula incluye estas funciones de uso:

- *Mostrar/ocultar cuadrícula:* este comando de la barra de herramientas "Insertar elementos de diseño" activa/desactiva la cuadrícula del contenedor de diseño.
- *Tamaño de la cuadrícula:* en la pestaña *Diseño* del cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones](#)¹¹⁷) puede especificar la longitud horizontal y vertical de la cuadrícula. No obstante, tenga en cuenta que, si selecciona unidades de longitud grandes, la cuadrícula podría dejar de verse.
- *Ajustar a la cuadrícula:* este comando de la barra de herramientas "Insertar elementos de diseño" habilita/deshabilita la función *Ajustar a la cuadrícula*. Cuando está habilitada, el borde superior e izquierdo de los cuadros de diseño y los extremos de las líneas se alinean con las líneas y los puntos de la cuadrícula respectivamente.


Función de zoom

Si quiere, puede ampliar la vista del contenedor de diseño. Para ello cambie el factor de zoom en el cuadro combinado **Zoom** (de la barra de herramientas "Estándar") o mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras mueve la rueda del ratón hacia adelante.

Propiedades de estilo de los contenedores de diseño

Hay dos tipos de propiedades de estilo que se pueden aplicar a los contenedores de diseño:

- Las que solamente afectan al contenedor de diseño y que no se heredan (p. ej. las propiedades `border` y `background-color`).
- Las que son heredadas por los cuadros de diseño que forman parte del contenedor de diseño (p. ej. las propiedades relacionadas con la fuente del texto).



Las propiedades de estilo de un contenedor de diseño se definen en la ventana Estilos (*imagen anterior*).


Contenido de los contenedores de diseño

Los únicos componentes de diseño que se pueden insertar dentro de un contenedor de diseño son líneas y cuadros de diseño. También puede insertar una imagen modelo (que no cuenta como elemento de diseño) para utilizarla como guía. Si quiere introducir elementos de diseño en el contenedor, inserte primer cuadros de diseño y en ellos podrá crear los demás elementos.

Imágenes modelo

En cada contenedor de diseño puede introducir una imagen modelo y utilizarla como guía mientras crea el SPS. La imagen modelo es un archivo de imagen que se puede ajustar totalmente al tamaño del contenedor de diseño. Si lo prefiere y si la imagen modelo es más pequeña que el contenedor de diseño, también puede desplazar la imagen a la posición deseada (vea más abajo el grupo de propiedades *imagen modelo*). Después puede crear el diseño encima de la imagen modelo, siguiendo su composición. De este modo podrá colocar elementos de diseño en la misma posición que en la imagen modelo. Recuerde que la imagen modelo solamente es visible en la vista **Diseño** y **no** aparece en la vista previa de los resultados: su único propósito es ayudarle a diseñar el SPS.

Puede controlar las propiedades de la imagen modelo desde la ventana Propiedades: seleccione el componente `contenedor de diseño`, expanda el grupo `imagen modelo` y modifique los valores de las propiedades (*imagen siguiente*).



También puede especificar la opacidad del contenedor de diseño para que la imagen modelo no oculte totalmente el diseño. O puede ocultar totalmente la imagen modelo con la propiedad `mostrar la imagen` (yes/no).

5.13.2 Cuadros de diseño

Todos los elementos de diseño (como texto estático, nodos del esquema, cálculos automáticos, imágenes, listas, etc.) deben introducirse dentro de **cuadros de diseño**. Los cuadros de diseño que contienen estos elementos de diseño se distribuyen por el contenedor de diseño. Recuerde que los elementos de diseño no se pueden insertar directamente en el contenedor de diseño. Deben estar en un cuadro de diseño.

En este apartado explicamos cómo:

- [Insertar cuadros de diseño](#) ²⁹⁹
- [Seleccionar y mover cuadros de diseño](#) ³⁰⁰
- [Modificar el tamaño del cuadro de diseño](#) ³⁰⁰
- [Definir las propiedades de estilo del cuadro de diseño](#) ³⁰⁰
- [Insertar contenido en el cuadro de diseño](#) ³⁰¹
- [Ordenar los cuadros de diseño en una pila de cuadros](#) ³⁰²

Insertar un cuadro de diseño

Los cuadros de diseño solamente se pueden insertar dentro de [contenedores de diseño](#) ²⁹⁵. Para añadir un cuadro de diseño, haga clic en el icono **Insertar cuadro de diseño** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#) ¹⁰¹¹ y después haga clic en la posición del contenedor donde desea insertarlo. Acto seguido aparece un cuadro de diseño sin contorno y con un texto predeterminado.

Seleccionar y mover un cuadro de diseño

Para seleccionar un cuadro de diseño, pase el cursor sobre el borde izquierdo o superior del cuadro. Cuando el cursor se convierta en una doble flecha cruzada, haga clic con el ratón para seleccionar el cuadro de diseño. Mantenga pulsado el botón del ratón para arrastrar el cuadro de diseño a otra posición del contenedor. También puede mover el cuadro de diseño a la izquierda, derecha, arriba o abajo con las teclas de dirección. Cuando el cuadro de diseño está seleccionado, sus propiedades y estilos aparecen en las correspondientes ventanas laterales.

Tamaño del cuadro de diseño

Todos los cuadros de diseño tienen una propiedad llamada `ajustar tamaño automáticamente` (*imagen siguiente*). Si el valor de esta propiedad es `yes`, el tamaño del cuadro se ajusta automáticamente al contenido estático (incluido el marcado) que se inserte en el cuadro en la vista de diseño. Si el valor de la propiedad es `no`, el tamaño del cuadro de diseño no cambia al insertar contenido nuevo. Para cambiar a mano el tamaño del cuadro de diseño, arrastre su borde derecho e inferior. También puede cambiar el tamaño con las teclas de dirección: primero [seleccione todo el cuadro de diseño](#)³⁰⁰ y después, (i) con la tecla **Mayús** pulsada, pulse la tecla de dirección izquierda o derecha para mover el borde derecho del cuadro de diseño o (ii), con la tecla **Mayús** pulsada, pulse la tecla de dirección arriba o abajo para mover el borde inferior del cuadro de diseño.




Las propiedades `alto adicional` y `ancho adicional` son las medidas que se obtienen al cambiar a mano el tamaño del cuadro de diseño (son medidas adicionales porque se suman a la dimensión óptima que se determina durante el ajuste automático del tamaño). Por tanto, puede cambiar el valor de estas propiedades para cambiar el tamaño del cuadro de diseño.

Nota: en los cuadros de diseño los saltos de línea se crean pulsando la tecla **Entrar**. Es importante recordarlo porque si añade contenido que no tiene un salto de línea, la longitud de la línea actual aumenta, aumentando también el ancho óptimo del cuadro de diseño (lo cual afecta también al valor de la propiedad `ancho adicional`, que se calcula en relación con el ancho óptimo).

Propiedades de estilo del cuadro de diseño

Las propiedades de estilo de un cuadro de diseño se definen en la ventana Estilos (componente `cuadro de diseño`) (*imagen siguiente*). Los estilos aparecen en esta ventana cuando se selecciona el cuadro de diseño.




Nota: el valor `transparent` del estilo `background-colour` solamente se puede seleccionar en la lista desplegable del cuadro combinado (*imagen anterior*) y no se puede seleccionar en la paleta de colores como el resto de valores. Es importante recordar esto porque el valor `transparent` puede serle muy útil cuando trabaje con cuadros de diseño que forman parte de una pila de cuadros.

Insertar contenido en un cuadro de diseño

En un cuadro de diseño puede insertar cualquier tipo de elemento de diseño y los elementos de diseño se insertan en el cuadro igual que en el diseño SPS. Recuerde que en los cuadros de diseño no se pueden insertar ni [contenedores](#)²⁹⁵ ni [líneas](#)³⁰³. Debe tener en cuenta estos puntos:

- Si inserta elementos de diseño que necesitan un nodo de contexto, el nodo actual se toma como nodo de contexto. El nodo actual es el nodo en el que se creó el módulo de diseño.
- El contenido de texto de un cuadro de diseño se puede girar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario de las agujas del reloj. Así el texto se podrá leer en vertical de arriba a abajo o de abajo a arriba. Para ello, seleccione el texto que desea girar y en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*), seleccione el componente `cuadro de diseño`. Después expanda el grupo de propiedades `cuadro de diseño` y seleccione un valor para la propiedad `orientación`.




Es importante recordar que:

- La rotación se aplicará al documento de salida, pero no estará visible en la vista **Diseño** del SPS.
- Esta propiedad se puede aplicar a las [celdas de tablas](#)¹⁷³ que contienen texto.

Orden de apilamiento de los cuadros de diseño


También puede colocar varios cuadros de diseño unos encima de otros. Cuando un cuadro de diseño opaco se coloca encima de otro, el cuadro opaco oculta al otro. Esto se puede extender naturalmente a todos los cuadros de una pila de cuadros. En casos así, el cuadro de diseño situado en la parte superior de la pila debe estar totalmente visible y los demás están parcialmente o totalmente cubiertos.



Los cuadros de diseño se pueden traer hacia adelante o enviar hacia atrás con ayuda de los comandos del menú **Orden** (del menú contextual del cuadro de diseño). Con estos comandos puede cambiar el orden de los cuadros de diseño: (i) en relación a los demás cuadros (con los comandos **Traer hacia adelante** y **Enviar hacia atrás**) o (ii) en relación a toda la pila (con los comandos **Traer al frente** y **Enviar al fondo**). En las imágenes anteriores, por ejemplo:

- *Pila de la izquierda:* el orden es naranja, verde y azul
- *Pila de la derecha:* el orden es azul, verde y naranja

No olvide que si los cuadros de diseño con fondo transparente (el color de fondo predeterminado) no tienen bordes y hay otros cuadros de diseño transparentes en la pila, puede parecer que los cuadros no se mueven debido a su transparencia. Por ejemplo, pueden darse estos casos:



Nota: a la pila de cuadros de diseño también puede añadir [líneas](#)³⁰³ y cada línea se puede mover en relación a los demás componentes de la pila.

5.13.3 Líneas

Las líneas se pueden insertar dentro de los [contenedores de diseño](#)³⁰³ (pero no en los cuadros de diseño). Después puede [seleccionar la línea, cambiar su tamaño y moverla](#)³⁰³ por el contenedor de diseño, [asignarle propiedades](#)³⁰⁴ y [moverlas hacia adelante y hacia atrás en una pila de componentes de diseño](#)³⁰⁴ compuesta por cuadros de diseño y otras líneas.

Insertar una línea

Para añadir una línea a un contenedor de diseño:

1. Haga clic en el icono **Insertar línea** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹.
2. A continuación haga clic en la posición del contenedor de diseño donde desea que comience la línea.
3. Arrastrando el puntero y sin soltar el botón del ratón, dibuje la línea hasta el punto donde desea que finalice. Después suelte el botón del ratón.

Como resultado se inserta una línea de color negro. En cada extremo de la línea aparece un punto negro que resalta el inicio y el final de la línea.


Seleccionar la línea, moverla y cambiar su tamaño

Puede realizar todas estas operaciones de arrastrar y colocar:

- Para seleccionar una línea, haga clic en cualquier parte de ella (el cursor se convierte en una doble flecha cruzada cuando está encima de la línea). Una vez seleccionada, sus propiedades aparecen en la ventana Propiedades, donde se pueden editar (*imagen siguiente*).
- Para mover una línea, selecciónela y arrástrela hasta su nueva posición. También puede mover la línea con las flechas de dirección.
- Para cambiar el tamaño o la orientación de la línea, seleccione uno de sus extremos y cambie su posición hasta obtener el tamaño o la orientación deseados. También puede cambiar el tamaño o la orientación de la línea pulsando la tecla **Mayús** y las teclas de dirección (las teclas izquierda/derecha mueven el extremo derecho de la línea hacia la izquierda y la derecha, mientras que las teclas arriba/abajo mueven el extremo derecho hacia arriba y hacia abajo).

Propiedades de las líneas

Cuando está seleccionada una línea sus propiedades aparecen en la ventana Propiedades (imagen siguiente), donde se pueden editar. También puede hacer clic con el botón derecho en una línea y seleccionar el comando Editar propiedades de línea, lo cual abre un cuadro de diálogo con las propiedades de la línea.




Estas son las propiedades que puede editar:

- *color*: especifica el color de la línea. Negro es el color predeterminado.
- *tamaño y posición*: la ubicación de los extremos de la línea se determina mediante un sistema de coordenadas cartesianas ($x-y$ = horizontal-vertical). El marco de referencia es la esquina superior izquierda del contenedor de diseño, cuyas coordenadas serían ($x=0, y=0$).
- *ancho*: especifica el grosor de la línea.

Líneas en pilas de componentes de diseño

Cuando una línea está en una pila compuesta por cuadros de diseño y otras líneas, puede enviarla hacia adelante o hacia atrás con los comandos del menú **Orden** (del menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en la línea). Con estos comandos puede cambiar el orden de las líneas: (i) en relación a los demás componentes de la pila (con los comandos **Traer hacia adelante** y **Enviar hacia atrás**) o (ii) en relación a toda la pila (con los comandos **Traer al frente** y **Enviar al fondo**).



En la imagen anterior, por ejemplo, el orden de los componentes de la pila es: cuadro verde, línea roja, línea negra, cuadro azul.

5.14 Función Convertir en

La función **Convertir en** está disponible cuando está seleccionada una plantilla o el contenido de la plantilla y sirve para cambiar: (i) el nodo al que se aplica la plantilla o (ii) qué tipo de contenido se crea a partir del nodo en el diseño.

¿Qué se puede cambiar con la función Convertir en?


Se puede cambiar tanto el nodo como su contenido. En la imagen siguiente de la izquierda, se seleccionó el nodo. En la imagen siguiente de la derecha, se seleccionó el contenido del nodo.



El elemento `Headline` de la imagen anterior se usó para crear `(contenido)` en el diseño, lo cual se representa con el marcador de posición `(contenido)`. El nodo también se podría haber insertado en forma de otro tipo de contenido, como por ejemplo un campo de entrada o un cuadro combinado. También puede seleccionar otros tipos de contenido.


El comando Convertir en

Al hacer clic con el botón derecho en un nodo, aparece un menú contextual que incluye el comando **Convertir en** (*imagen siguiente*).



Cambiar los modelos de coincidencia de la plantilla

Si hace clic con el botón derecho en una plantilla, puede usar el comando **Convertir en** para cambiar el nodo al que se aplica la plantilla. Por ejemplo, imagine que el nombre de elemento cambió en el esquema. Para cambiar el nodo al que se aplica la plantilla, pase el ratón por encima del comando **Convertir en**. En el submenú que aparece seleccione la opción **Plantilla** y después, en el nuevo submenú, seleccione el nodo al que desea aplicar la plantilla.



Si el modelo de contenido del nodo seleccionado no coincide con el modelo descrito en la plantilla, habrá incoherencias estructurales. Estas incoherencias se consideran errores y se señalan tachando en rojo las etiquetas de los nodos que no son válidos.

También puede cambiar el modelo de coincidencia de la plantilla por una [plantilla variable](#)³⁷² en lugar de un nodo.

Cambiar el tipo de contenido del nodo

Si hace clic con el botón derecho en una plantilla o en su contenido, también puede usar el comando **Convertir en** para cambiar el tipo de contenido que se creó a partir del nodo. Pase el ratón por el comando **Convertir en** y en el submenú que aparece seleccione el nuevo tipo de contenido (*imagen siguiente*).

Contenido
Párrafo
Tabla...
Imagen...
Campo de entrada
Campo de entrada multilínea
RichEdit
Cuadro combinado...
Casilla...
Botón de opción...
Botón

6 Archivos SPS: estructura

La estructura de un documento SPS está determinada tanto por sus datos de entrada como por el diseño de los documentos de salida. La estructura del documento SPS se controla mediante:

- [Esquemas fuente](#) ³¹²
- [Archivos SPS modulares](#) ³⁵⁰
- [Plantillas y fragmentos de diseño](#) ³⁶⁴

Estructura según los datos de entrada: esquemas fuente y archivos SPS modulares

Cuando decimos *estructura según los datos de entrada* nos referimos al hecho de que los esquemas fuente de los archivos SPS definen la estructura de los documentos de entrada y en esta estructura se basa el documento SPS. Por ejemplo, si un esquema fuente especifica una estructura basada en una secuencia de elementos *Office*, el diseño SPS tendrá una plantilla para el elemento *Office*. Durante la fase de procesamiento, esta plantilla se aplicará a cada elemento *Office* del documento de datos de origen.

Otro ejemplo de cómo la estructura del esquema fuente define el diseño del archivo SPS es el uso de tablas. Imagine un elemento *Office* con varios elementos secundarios *Person* y que cada elemento *Person* contiene un conjunto de elementos secundarios (como *Name*, *Address*, *Telephone*, etc.). En este caso podríamos crear una plantilla en forma de tabla para el elemento *Person*. Cada elemento *Person* se puede presentar en una fila distinta de la tabla (*imagen siguiente*) y cada columna de la tabla aloja los datos del elemento *Person* (es decir, los elementos secundarios de *Person*).

First	Last	Title (sorted by)
Loby	Matise	Accounting Manager
Frank	Further	Accounts Receivable
Vernon	Callaby	Office Manager

Tal plantilla solo es posible gracias a la estructura del elemento *Office* y a que los elementos *Person* son todos elementos del mismo nivel. En la plantilla de tabla, se diseña una fila para el elemento *Person* y este procesamiento (el diseño de la fila) se aplica a su vez a cada elemento *Person* del documento de origen, creando una fila nueva por cada elemento *Person* y una columna por cada uno de sus elementos secundarios.

En la sección [Esquemas fuente](#) ³¹² encontrará información sobre cómo usar los diferentes tipos de esquemas fuente.

Además, en StyleVision puede reutilizar sus archivos SPS como módulos en otros archivos SPS. Así podrá incluir módulos dentro de una estructura y modificarla. No obstante, las estructuras de esquema que forman parte de un módulo deben ajustarse a la estructura del esquema subyacente del SPS que contiene el módulo. Para más información sobre cómo trabajar con archivos SPS modulares consulte la sección [Archivos SPS modulares](#) ³⁵⁰.

Estructura según el diseño de los documentos de salida: plantillas y fragmentos de diseño

Mientras que el esquema fuente define la estructura del documento de datos de entrada, el diseño del documento de salida se especifica en el archivo SPS propiamente dicho. Este diseño se guarda en una

plantilla de documento llamada **plantilla principal**. La plantilla principal suele contener varias plantillas más y puede hacer referencia a plantillas globales. Para más información consulte la sección [Plantillas y fragmentos de diseño](#)³⁶⁴.

Esta flexibilidad a la hora de crear composiciones de diseño (usando varias plantillas) también se debe a una característica de StyleVision llamada **fragmentos de diseño**. Estos componentes permiten asignar un procesamiento concreto a un fragmento del documento y reutilizarlo. Los fragmentos de diseño se diferencian de las plantillas globales en que: (i) un fragmento de diseño puede estar formado por varias plantillas y (ii) el mismo contenido puede tener asignado un procesamiento distinto en fragmentos de diseño distintos (y el usuario puede usar uno de los fragmentos en una plantilla, dependiendo de lo que necesite en cada momento). Por ejemplo, en algunos casos necesitará usar el nodo `Email` como hipervínculo que abre un correo electrónico vacío y en otros como texto en negrita y color rojo. En este caso puede crear dos fragmentos de diseño diferentes, uno para cada situación, y utilizarlos cuando los necesite.

Para más información consulte la sección [Fragmentos de diseño](#)³⁷⁷.


6.1 Esquemas fuente

Los esquemas fuente son la piedra angular y el punto de partida del diseño SPS. La estructura del diseño SPS está determinada por: (i) las decisiones que toma el usuario durante la selección del esquema y (ii) los elementos raíz seleccionados en el esquema.

Selección de esquemas

Hay varias maneras de seleccionar el esquema para el archivo SPS:

1. Haga clic en **Archivo | Nuevo** y seleccione directamente el tipo de esquema fuente que desea añadir (todas las opciones, excepto **Archivo nuevo (vacío)**).
2. Haga clic en **Archivo | Nuevo** y seleccione la opción **Archivo nuevo (vacío)**. En el diálogo que aparece seleccione **Crear un documento con movimiento libre** y pulse **Aceptar**. Se crea un archivo SPS nuevo que aparece en la vista **Diseño**. Después, en la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸, haga clic en [Agregar fuente nueva...](#) Aparece un menú contextual con los métodos que puede usar para añadir esquemas al diseño (*imagen siguiente*). Cada comando de este menú se describe en los apartados de esta sección.



El esquema fuente seleccionado puede ser un archivo, una BD, o una taxonomía XBRL o un esquema fuente definido por el usuario. Llegados a este punto es recomendable pensar si utilizará plantillas globales y si los elementos que desea crear como plantillas globales están definidos como elementos globales en el esquema. Cuando añada un esquema fuente a partir de un archivo DTD, recuerde que todos los elementos definidos en la DTD son elementos globales. Cuando añada un esquema a partir de un esquema XML, compruebe qué elementos están definidos como elementos globales y, si quiere realizar cambios en el esquema, compruebe si puede hacerlo en su entorno XML. Cuando añada un esquema a partir de una BD, podrá seleccionar qué tablas de la BD se importan. Esta selección determina la estructura del esquema XML que se generará a partir de la BD.


Nota: si quiere puede seleccionar varios esquemas y designar uno de ellos como [esquema principal](#)³² (haciendo clic con el botón derecho en el nombre del esquema en la ventana Vista general del diseño y seleccionando el comando **Establecer como esquema fuente principal**). El [nodo de documento](#)³¹ del [esquema principal](#)³² es el punto de entrada de la [plantilla principal](#)³³. La selección y presencia de esquemas subordinados en los esquemas fuente permite incluir nodos de estos esquemas en el diseño.

Nota: si quiere añadir un espacio de nombres al SPS o a la hoja de estilos XSLT que se genera a partir del SPS, el espacio de nombres debe añadirse al elemento de nivel superior `schema` del esquema XML en el que se basa el SPS.

Elementos raíz

Si un esquema fuente tiene varios [elementos globales](#) ³², entonces puede seleccionar varios elementos raíz ([elementos de documento](#) ³¹) para usarlos en el diseño. Es decir, el diseño SPS puede tener plantillas que coincidan con varios elementos de documento. La ventaja es que si un SPS, como `UniversalSPS.sps`, por ejemplo, basado en el esquema `UniversalSchema.xsd`, tiene una plantilla para cada uno de sus dos elementos raíz (`Element-A` y `Element-B`), entonces el SPS se puede usar con un documento XML de instancia que tenga `Element-A` como elemento de documento pero también con un XML que tenga `Element-B` como elemento de documento. Por cada XML de instancia, se utiliza solo la correspondiente plantilla. Esto se debe a que en el SPS solamente hay una plantilla que coincida con cada elemento de documento del archivo XML de instancia. Por ejemplo, el elemento de documento `/Element-A` coincide con la plantilla que selecciona `/Element-A` pero no coincide con la plantilla que selecciona `/Element-B`. En este sentido es importante recordar que si se definieron varios elementos globales en el esquema, entonces es válido cualquier documento XML que tenga como elemento de documento uno de esos elementos globales (siempre y cuando su subestructura sea válida según el esquema, por supuesto).

Si quiere poder usar varios elementos raíz ([elementos de documento](#) ³¹) con su SPS, haga clic en el botón  situado a la derecha de la entrada `/Elementos raíz` (ventana Estructura del esquema). Al hacer clic en este botón se abre este cuadro de diálogo:



El cuadro de diálogo enumera todos los elementos globales del esquema. Seleccione los elementos globales que desea usar como elementos raíz (como [elementos de documento](#) ³¹) y haga clic en **Aceptar**. Los elementos seleccionados estarán disponibles como elementos raíz del documento y aparecerán en la lista `/Elementos raíz`. Ahora puede crear una plantilla para cada uno de estos elementos de documento. Cada una de estas plantillas sirve de plantilla de elemento raíz alternativa. Cuando se procese un documento XML con este SPS, solamente se usará una de estas plantillas de elemento raíz: la que coincida con el elemento (documento) raíz del documento XML.

Así que, cuando con el SPS se procese un documento XML con elemento de documento `Element-A`, se dispara la plantilla raíz del SPS que coincide con `Element-A`, mientras que las demás plantillas de elemento raíz del SPS se ignoran. Si se procesa un documento XML con elemento de documento `Element-B`, se dispara la plantilla raíz del SPS que coincide con `Element-B`, mientras que las demás plantillas de elemento raíz del SPS se ignoran. De este modo, solo hace falta un SPS para procesar dos o más documentos XML, aunque tengan elementos raíz (de documento) diferentes.

Temas relacionados

- [Estructura del esquema](#) ⁵¹

6.1.1 Esquemas XML y DTD


Un diseño SPS puede estar basado en un esquema XML o en una DTD o tener esquemas XML o archivos DTD como esquemas fuente. Hay dos maneras de crear un esquema fuente a partir de un archivo XSD o DTD:

- El esquema fuente se crea a partir del esquema XML o de la DTD nada más crear el archivo SPS (con el comando de menú **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de un esquema XML, DTD o archivo XML**).
- El esquema XML o la DTD se añade a un SPS vacío o a un SPS que ya tiene esquemas fuente (desde la ventana [Vista general del diseño](#) ⁴⁸).

Si el esquema XML o el archivo DTD seleccionado es válido, se crea una entrada de esquema fuente bajo el nodo `Fuentes` de la ventana Estructura del esquema. También puede crear un esquema fuente a partir de un archivo XML. Si este archivo XML tiene un esquema XML (.xsd) o un archivo DTD asociados, éste se carga como esquema fuente y el archivo XML se carga como archivo XML de trabajo. Si el archivo XML no tiene asociado ningún esquema, aparece un cuadro de diálogo preguntando si desea generar un esquema XML basado en la estructura y el contenido del archivo XML o si prefiere buscar un esquema ya existente. Si se decanta por la primera opción, el esquema generado se carga como esquema fuente y el archivo XML se carga como archivo XML de trabajo.

▼ Seleccionar y guardar archivos a través de direcciones URL y recursos globales

En varios cuadros de diálogo "Abrir archivo" y "Guardar archivo" de StyleVision podrá seleccionar o guardar el archivo a través de una URL o un recurso global (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Cambiar a URL** o **Cambiar a recursos globales** según corresponda.



Seleccionar archivos a través de direcciones URL

Siga estas instrucciones para seleccionar un archivo a través de una dirección URL (ya sea para abrirlo o para guardarlo):

1. Haga clic en el botón **Cambiar a URL**. El cuadro de diálogo cambia al modo URL (*imagen siguiente*).

Abrir

Dirección URL del archivo:

Abrir como: Modo automático XML DTD

Carga del archivo Utilizar caché o proxy Volver a cargar

Identificación


Usuario: Contraseña: Recordar contraseña al cerrar aplicación

Archivos disponibles

Dirección URL del servidor:

Este es un Microsoft® SharePoint® Server

2. Escriba la URL en el campo *Dirección URL del servidor*: (imagen anterior). Si el servidor es un servidor Microsoft® SharePoint® Server, marque la casilla *Microsoft® SharePoint® Server*. Consulte la nota sobre este tipo de servidores que aparece más abajo.
3. Si el servidor está protegido con contraseña, escriba el ID de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
4. Haga clic en **Examinar** para navegar por la estructura de directorios del servidor.
5. Busque el archivo que desea cargar y selecciónelo.



El archivo URL aparece en el campo URL del archivo (imagen anterior). En ese momento se habilita el botón **Abrir/Guardar**.

- Haga clic en **Abrir** para cargar el archivo o en **Guardar** para guardarlo.


Debe tener en cuenta que:

- La función **Examinar** solamente está disponible en servidores compatibles con WebDAV y servidores Microsoft SharePoint. Los protocolos compatibles son FTP, HTTP y HTTPS.
- Si desea un mayor control durante el proceso de carga del archivo, StyleVision ofrece la opción de cargar el archivo desde la memoria caché local o desde un servidor proxy (lo cual acelera bastante el proceso si el archivo ya se cargó previamente). Si lo prefiere, también puede volver a cargar el archivo, por ejemplo, si está trabajando con un sistema de base de datos o de publicación electrónica. Para ello está la opción *Volver a cargar*.

▼ Notas sobre Microsoft® SharePoint® Server

Es necesario tener en cuenta algunas características de los archivos residentes en servidores Microsoft® SharePoint®:

- En la estructura de directorios que aparece en el panel *Archivos disponibles* (imagen siguiente), los iconos de archivo tienen símbolos que indican el estado de protección de los archivos.



Al hacer clic con el botón derecho en un archivo aparece un menú contextual (*imagen anterior*).

- Estos son los iconos de archivo:

	Protegido. Se puede desproteger.
	Desprotegido por otro usuario. No se puede desproteger.
	Desprotegido localmente. Se puede editar y después proteger.

- Tras desproteger el archivo podrá editarlo en la aplicación de Altova y guardarlo con el comando

Archivo | Guardar (Ctrl+S).

- El archivo editado se puede proteger con el menú contextual del cuadro de diálogo "Abrir URL" (*imagen anterior*) o con el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón secundario en la pestaña del archivo en la ventana principal de la aplicación (*imagen siguiente*).



- Si otro usuario desprotegió un archivo, dicho archivo no se puede desproteger.
- Si un archivo está desprotegido localmente (por usted), puede deshacer la desprotección con el comando **Deshacer desprotección** del menú contextual. Como resultado se devuelve el archivo al servidor sin ningún cambio.
- Si desprotege un archivo en una aplicación de Altova, no puede desprotegerlo en otra aplicación de Altova. En ese caso los comandos disponibles en la aplicación de Altova son **Proteger** y **Deshacer desprotección**.

▼ Abrir y guardar archivos a través de recursos globales

Para abrir o guardar un archivo a través de recursos globales, haga clic en **Recursos globales**. Aparece un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el recurso global que desea utilizar. Estos cuadros de diálogo se describen en la sección [Usar recursos globales](#)⁵⁸¹. Para obtener información sobre esta característica consulte la sección [Recursos globales](#)⁵⁶⁹ de este manual.

El tipo de datos `anyType` de XML Schema

Si un elemento del esquema XML tiene asignado el tipo de datos `anyType` de XML Schema o no tiene asignado ningún tipo de datos, el árbol del esquema de la ventana Estructura del esquema indicará que dicho elemento puede tener como secundarios todos los elementos globales del esquema. Por ejemplo, si un elemento llamado `email` no tiene asignado ningún tipo de datos, aparecerá en la Estructura del esquema con todos los elementos globales como posibles secundarios (p. ej. `person`, `address`, `city`, `tel`, etc.). Para evitar esto, asigne un tipo de datos al elemento `email`, por ejemplo `xs:string`.

6.1.2 Esquemas de BD

El diseño SPS también puede estar basado en un esquema generado a partir de una BD o puede tener como esquema fuente un esquema de BD (basado en una BD). Hay dos formas de crear un esquema fuente a partir de un esquema de BD:

- El esquema de BD se genera a partir de una BD directamente nada más crear el archivo SPS nuevo (con el comando de menú **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de una base de datos** o **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de una columna XML de una tabla de base de datos**).

- El esquema de BD se añade a un diseño SPS vacío que no tiene esquemas fuente o a un diseño SPS que tiene otro tipo de esquemas fuente (desde la ventana [Vista general del diseño](#) ⁴⁸).

Los respectivos comandos de generación de esquemas de BD generan un esquema XML temporal a partir de la BD seleccionada y, a partir de él, crean una fuente en la ventana [Estructura del esquema](#) ⁵¹. O el comando carga un esquema basado en una BD (esquema de BD) a partir de una BD XML. Como elemento de documento se crea el elemento extraño `DB` y dentro de este elemento de documento se crea la estructura de la BD. Durante el proceso de creación del esquema, deberá seleccionar las tablas o los datos de la BD que desea importar. En el esquema XML estas tablas de la BD se convierten en elementos secundarios del elemento `DB` y también aparecen como entradas de la lista `Plantillas globales` (ventana Estructura del esquema).

Crear el esquema XML a partir de la BD

El proceso de creación del esquema XML a partir de la BD tiene dos pasos:

- [Conexión a la BD](#) ⁶⁶³: consiste en buscar el archivo de BD (si es una BD MS Access) o generar una cadena de conexión (para los demás tipos de BD)
- [Selección de datos de la BD](#) ⁷⁴⁹: consiste en seleccionar la tabla o la estructura de datos de la BD. En el caso de una BD no XML, el esquema XML temporal que se genera y el archivo XML que se crea estarán basados en las tablas de datos seleccionadas.

Cuando el esquema fuente aparece en la ventana Estructura del esquema, ya puede empezar a diseñar el SPS. Cada vez que haga clic en una pestaña de vista previa se genera un archivo XML temporal. La estructura de estos archivos XML está basada en el esquema XML generado y contiene los datos de las tablas seleccionadas de la BD.

6.1.3 Taxonomías XBRL

Hay dos formas de crear un esquema fuente a partir de una taxonomía XBRL:


- El esquema fuente se puede crear a partir de una taxonomía XBRL directamente nada más crear el archivo SPS nuevo (con el comando de menú **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de una taxonomía XBRL**).
- Desde la ventana Vista general del diseño: haga clic en el vínculo [Agregar fuente nueva...](#) de esta ventana y en el menú que aparece seleccione **Agregar taxonomía XBRL**. La taxonomía se puede añadir a un archivo SPS vacío (que todavía no tiene esquemas fuente) o a un SPS que ya tiene otros esquemas fuente.

Al hacer clic en uno de estos comandos, aparece un cuadro de diálogo donde puede buscar la taxonomía XBRL. La taxonomía también se puede seleccionar por medio de una URL o de un recurso global (*ver más abajo*). Seleccione la taxonomía y haga clic en **Abrir**. Aparece un cuadro de diálogo preguntando si desea asignar un archivo XBRL de trabajo al esquema fuente. Busque el archivo XBRL o el recurso global o seleccione la opción **Omitir** si prefiere no asignar un archivo XBRL de trabajo. (Recuerde que necesitará un archivo XBRL de trabajo para obtener una vista previa del diseño.)

La taxonomía se carga y aparece en la ventana Estructura del esquema. El archivo XBRL de trabajo se carga y ofrece los datos para la vista previa.

▼ Seleccionar y guardar archivos a través de direcciones URL y recursos globales

En varios cuadros de diálogo "Abrir archivo" y "Guardar archivo" de StyleVision podrá seleccionar o guardar el archivo a través de una URL o un recurso global (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Cambiar a URL** o **Cambiar a recursos globales** según corresponda.



Seleccionar archivos a través de direcciones URL

Siga estas instrucciones para seleccionar un archivo a través de una dirección URL (ya sea para abrirlo o para guardarlo):

1. Haga clic en el botón **Cambiar a URL**. El cuadro de diálogo cambia al modo URL (*imagen siguiente*).

Abrir

Dirección URL del archivo:

Abrir como: Modo automático XML DTD

Carga del archivo: Utilizar caché o proxy Volver a cargar

Identificación


Usuario: Contraseña: Recordar contraseña al cerrar aplicación

Archivos disponibles

Dirección URL del servidor:

Este es un Microsoft® SharePoint® Server

2. Escriba la URL en el campo *Dirección URL del servidor*: (imagen anterior). Si el servidor es un servidor Microsoft® SharePoint® Server, marque la casilla *Microsoft® SharePoint® Server*. Consulte la nota sobre este tipo de servidores que aparece más abajo.
3. Si el servidor está protegido con contraseña, escriba el ID de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
4. Haga clic en **Examinar** para navegar por la estructura de directorios del servidor.
5. Busque el archivo que desea cargar y selecciónelo.



El archivo URL aparece en el campo URL del archivo (imagen anterior). En ese momento se habilita el botón **Abrir/Guardar**.

- Haga clic en **Abrir** para cargar el archivo o en **Guardar** para guardarlo.


Debe tener en cuenta que:

- La función **Examinar** solamente está disponible en servidores compatibles con WebDAV y servidores Microsoft SharePoint. Los protocolos compatibles son FTP, HTTP y HTTPS.
- Si desea un mayor control durante el proceso de carga del archivo, StyleVision ofrece la opción de cargar el archivo desde la memoria caché local o desde un servidor proxy (lo cual acelera bastante el proceso si el archivo ya se cargó previamente). Si lo prefiere, también puede volver a cargar el archivo, por ejemplo, si está trabajando con un sistema de base de datos o de publicación electrónica. Para ello está la opción *Volver a cargar*.

▼ Notas sobre Microsoft® SharePoint® Server

Es necesario tener en cuenta algunas características de los archivos residentes en servidores Microsoft® SharePoint®:

- En la estructura de directorios que aparece en el panel *Archivos disponibles* (imagen siguiente), los iconos de archivo tienen símbolos que indican el estado de protección de los archivos.



Al hacer clic con el botón derecho en un archivo aparece un menú contextual (*imagen anterior*).


- Estos son los iconos de archivo:

	Protegido. Se puede desproteger.
	Desprotegido por otro usuario. No se puede desproteger.
	Desprotegido localmente. Se puede editar y después proteger.

- Tras desproteger el archivo podrá editarlo en la aplicación de Altova y guardarlo con el comando

Archivo | Guardar (Ctrl+S).

- El archivo editado se puede proteger con el menú contextual del cuadro de diálogo "Abrir URL" (*imagen anterior*) o con el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón secundario en la pestaña del archivo en la ventana principal de la aplicación (*imagen siguiente*).



- Si otro usuario desprotegió un archivo, dicho archivo no se puede desproteger.
- Si un archivo está desprotegido localmente (por usted), puede deshacer la desprotección con el comando **Deshacer desprotección** del menú contextual. Como resultado se devuelve el archivo al servidor sin ningún cambio.
- Si desprotege un archivo en una aplicación de Altova, no puede desprotegerlo en otra aplicación de Altova. En ese caso los comandos disponibles en la aplicación de Altova son **Proteger** y **Deshacer desprotección**.

▼ Abrir y guardar archivos a través de recursos globales


Para abrir o guardar un archivo a través de recursos globales, haga clic en **Recursos globales**. Aparece un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el recurso global que desea utilizar. Estos cuadros de diálogo se describen en la sección [Usar recursos globales](#)⁵⁸¹. Para obtener información sobre esta característica consulte la sección [Recursos globales](#)⁵⁶⁹ de este manual.

6.1.4 Esquemas definidos por el usuario


En la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹ es muy fácil crear un esquema definido por el usuario, lo cual puede ser útil si tiene un documento XML que no está basado en ningún esquema pero desea crear un diseño SPS para este documento XML.

Para crear y añadir un esquema definido por el usuario:


1. En la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸, haga clic en el vínculo [Agregar fuente nueva...](#) (situado bajo la entrada **Fuentes**) y seleccione el comando **Agregar esquema definido por el usuario** (*imagen siguiente*).




Se crea el nuevo esquema, que lleva el parámetro \$USER en la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*).



2. Bajo la entrada / Elementos raíz aparece un solo [elemento raíz \(elemento de documento\)](#)³¹ llamado UserRoot.
3. Haga doble clic en UserRoot y póngale el nombre del [elemento de documento](#)³¹ del documento XML para el que está creando el esquema (p. ej. Artículo).
4. Para asignar un elemento secundario o un atributo al elemento de documento, seleccione el elemento de documento (Artículo) y haga clic en (i) el icono  de la barra de herramientas de la ventana [Estructura del esquema](#)⁵¹ (para añadir un elemento secundario) o en (ii) la flecha del icono  y después en el comando **Anexar atributo** (para añadir un atributo). Otra opción es hacer clic con el botón derecho en el elemento de documento y seleccionar el comando correspondiente en el menú contextual. Si está seleccionado un elemento, los elementos nuevos se anexan/insertan como elementos secundarios del elemento seleccionado. Si está seleccionado un atributo, puede anexar o insertar otro atributo después o antes del atributo seleccionado, respectivamente. Tras añadir el elemento o atributo al árbol del elemento raíz, escriba el nombre del nombre o atributo. También puede arrastrar nodos de una posición a otra (*ver paso siguiente*). En la imagen siguiente, por ejemplo, el elemento Artículo es el elemento de documento. Los elementos Título, Párrafo, Negrita y Cursiva y los atributos ID y Autor se añadieron como secundarios de Artículo.



- Para mover los elementos `Negrita` y `Cursiva` y el atributo `ID` al nivel secundario de `Párrafo`, seleccione cada nodo y arrástrelo bajo el elemento `Párrafo`. Cuando aparezca el icono de flecha apuntando hacia abajo (), suelte el nodo, que se crea como secundario de `Párrafo` (*imagen siguiente*).



6. Cuando se selecciona un elemento que no es el elemento de documento y se añade un elemento o un atributo nuevo, el nodo nuevo se añade al mismo nivel que el elemento seleccionado. Y si arrastra un nodo (elemento o atributo) a un nodo de elemento, el nodo se convierte en secundario del elemento.

Editar nombres de nodo y eliminar nodos

Para editar el nombre de un elemento o atributo, haga doble clic en su nombre y edítelo. Para eliminar un nodo, selecciónelo y haga clic en el icono **Eliminar**  de la barra de herramientas. También el comando **Eliminar elemento** del menú contextual.


6.1.5 Varios esquemas fuente

Si quiere, puede usar varios esquemas fuente en su diseño SPS. Así podrá combinar datos de varios documentos XML en los documentos de salida. Por ejemplo, en un documento XML puede tener la estructura de una organización, con todos sus departamentos. Y en otro documento XML puede tener la lista de empleados de cada departamento. En el documento de salida se combina la estructura de datos de la organización (primer documento XML) y los datos de los empleados (segundo documento XML).

Nota: si dos elementos globales o más de los esquemas utilizados tienen el mismo QName expandido, los nombres estarán en conflicto y uno o varios documentos de esquema se considerarán no válidos. Por tanto, asegúrese de que no haya elementos globales con el mismo nombre QName expandido en los esquemas utilizados. Los elementos locales de los esquemas pueden tener el mismo QName expandido sin que se produzca un conflicto.


Agregar varios esquemas

Para poder combinar los datos XML dinámicos de varios documentos, primero debe añadir los diferentes esquemas al diseño SPS. Esto se hace en la ventana [Vista general del diseño](#) ⁴⁸ (*imagen siguiente*). Una vez añadidos los esquemas, se crea un árbol para cada uno de ellos en la ventana [Estructura del esquemas](#) ⁵¹ (*imagen siguiente*). Por cada uno de los esquemas añadidos puede elegir un [archivo XML de trabajo](#) ³¹, una [plantilla XML](#) ³¹ y [elementos raíz](#) ³¹ (ver imagen siguiente y el tema [Ventana Vista general del diseño](#) ⁴⁸). Los [elementos globales](#) ³² de todos los esquemas añadidos se enumeran en el árbol `Todos los elementos globales` de la ventana Estructura del esquema y se pueden utilizar como [plantillas globales](#) ³².



Recuerde que solamente puede habilitar el uso de [firmas XML](#)⁶³⁴ para el esquema principal.

Cada esquema fuente se identifica con un parámetro cuyo formato es \$XML1 (para DTD o esquemas XML), \$DB1 (para esquemas de BD) o \$USER1 (para esquemas definidos por el usuario). Estos tres tipos de esquema se pueden combinar en un mismo SPS (*imagen siguiente*). No obstante, recuerde que puede añadir tantos esquemas XML y DTD como quiera pero solo un esquema de BD y un esquema definido por el usuario.



Seleccionar el esquema principal

Entre todos los esquemas añadidos al SPS puede elegir uno y designarlo [esquema fuente principal](#) ³². En las ventanas Estructura del esquema y Vista general del diseño el esquema principal aparece resaltado con la palabra (principal). El [nodo de documento](#) ³¹ del documento XML que corresponde al esquema principal será el punto de partida de la transformación. Para designar un esquema como esquema principal, haga clic en él con el botón derecho (en la ventana Vista general del diseño) y en el menú contextual seleccione **Establecer como esquema fuente principal**.

Agregar nodos de esquemas diferentes al diseño

Dentro de la [plantilla principal](#) ³³ del SPS puede añadir nodos de diferentes esquemas: seleccione el nodo en el árbol del esquema pertinente y arrástrelo hasta la plantilla principal. Las [plantillas globales](#) ³² se crean igual que cuando el diseño tiene un solo esquema fuente. Se pueden copiar o pueden ser utilizadas por una [plantilla local](#) ³³ o en lugar de la plantilla principal cuando se invocan con una [instrucción resto-de-contenido](#) ¹⁴⁷ desde la plantilla principal.

Usar parámetros de esquema en transformaciones externas

Como decíamos, cada uno de los esquemas añadidos al SPS se identifica con un parámetro: \$XML1 (para DTD o esquemas XML), \$DB1 (para esquemas de BD) o \$USER1 (para esquemas definidos por el usuario). StyleVision conoce el archivo XML de trabajo asociado a cada esquema y, por tanto, la aplicación puede acceder a los nodos de documento adecuados y mostrar los datos de las fuentes XML en la vista Authentic y

en las demás vistas previas. Sin embargo, si quiere generar hojas de estilos a partir del SPS, las hojas de estilos no incluyen asociaciones con archivos XML. Para asociar un archivo XML a cada esquema dentro de la hoja de estilos XSLT, debe enviar la ubicación de cada archivo XML como valor del correspondiente parámetro del esquema. Por ejemplo, el parámetro de esquema `§XML`, en el ejemplo de la imagen anterior, tendría el valor `"[path]NanonullOrg.xml"`.


Notas:

- En el caso de los esquemas de BD, como valor del parámetro `§DB` debe pasar el archivo XML generado a partir de la BD (con el comando de menú **Archivo | Guardar archivos generados**).
- Los valores enviados al parámetro del esquema principal se ignoran. La hoja de estilos XSLT usará como punto de partida el nodo de documento del documento XML que se está transformando.

6.1.6 Gestor de esquemas

El Gestor de esquemas XML es una herramienta que ofrece una forma centralizada de instalar y administrar esquemas XML (DTDs para XML y esquemas XML) para usarlos en todas las aplicaciones de Altova compatibles con XML Schema, incluido [StyleVision](#).

- En Windows, el gestor tiene una interfaz gráfica del usuario (*imagen siguiente*) a la que también puede acceder desde la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova solo están disponibles para Windows; *consulte la lista siguiente*.)
- En Linux y macOS el Gestor de esquemas solo está disponible en la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova están disponibles para Windows, Linux y macOS; *consulte la lista siguiente*.)



Aplicaciones de Altova que funcionan con el Gestor de esquemas

Aplicaciones de escritorio (solo para Windows)	Aplicaciones de servidor (Windows, Linux, macOS)
XMLSpy (todas las ediciones)	RaptorXML Server, RaptorXML+XBRL Server
MapForce (todas las ediciones)	StyleVision Server

StyleVision (todas las ediciones)	
-----------------------------------	--

Instalación y desinstalación del Gestor de esquemas

El Gestor de esquemas se instala automáticamente al instalar cualquiera de las aplicaciones de Altova compatibles con XML o el Altova Mission Kit (véase *la tabla de más arriba*).

También se elimina automáticamente si desinstala todas las aplicaciones de Altova compatibles con XML del equipo.

Características de Gestor de esquemas

El Gestor de esquemas permite:

- Ver los esquemas XML que hay instaladas en su equipo y comprobar si hay versiones nuevas para descargar.
- Descargar las versiones más recientes de los esquemas XML independientemente del ciclo de versiones de Altova. Altova guarda todos los esquemas en un sistema de almacenamiento en línea al que tiene acceso el Gestor de esquemas y desde donde puede descargarlas tan pronto como estén disponibles.
- Instalar o desinstalar cualquiera de las múltiples versiones de un esquema en concreto (o todas ellas, si las necesita).
- Un solo esquema XML representa un "paquete", pero puede tener dependencias en otros esquemas. Al instalar o desinstalar un esquema, se detectan e instalan o desinstalan también automáticamente todas sus dependencias. La interfaz gráfica del usuario (o la línea de comandos, en su caso) le informa cuando se añaden o eliminan esquemas.
- Los esquemas XML administradas con el Gestor de esquemas pueden usar el [catálogo XML](#), que permite resolver referencias a URI en documentos de instancia o esquema desde archivos locales, en vez de a través de Internet.
- Todos los esquemas principales están incluidos en Gestor de esquemas y se actualizan de forma periódica a la versión más reciente. De esta forma puede administrar todos los esquemas desde un punto común y tenerlos siempre listos para las aplicaciones de Altova que los usan.
- Los cambios que se realizan en el Gestor de esquemas afectan a todos los productos de Altova que estén instalados en ese equipo.
- En los productos de Altova, si intenta validar con un esquema que no está instalado pero sí disponible con el Gestor de esquemas, este se instala automáticamente. Sin embargo, si el paquete de esquemas que quiere instalar contiene asignaciones de espacios de nombres, no puede instalarse automáticamente, sino que debe ejecutar Gestor de esquemas, seleccionar qué paquetes quiere instalar y ejecutar la instalación. Si después de instalar los paquetes la aplicación de Altova que está abierta no se reinicia automáticamente, debe reiniciarla manualmente.

Funcionamiento

Altova mantiene un almacenamiento en línea donde guarda todos los esquemas XML de los productos de Altova. Este almacenamiento se actualiza de forma periódica, por ejemplo, poco después de que las organizaciones correspondientes publiquen las versiones nuevas de los esquemas respectivos. Al ejecutar Gestor de esquemas desde la interfaz gráfica del usuario aparece información sobre los esquemas más recientes disponibles en un cuadro de diálogo en el que puede visualizarlos, instalarlos, actualizarlos o desinstalarlos.

También puede instalar los esquemas de otra manera. En el sitio web de Altova (<https://www.altova.com/schema-manager>) puede seleccionar el esquema y los esquemas dependientes de

este que quiere instalar. El sitio web prepara un archivo de tipo `.altova_xmlschemas` que puede descargar y que contiene la información sobre los esquemas seleccionados. Al hacer doble clic en este archivo o pasarlo a **Gestor de esquemas** desde la línea de comandos como argumento del comando `install`³⁴², Gestor de esquemas instala los esquemas que contiene.

Memoria caché local: seguimiento de esquemas

Independientemente de cómo se instalen los esquemas, toda la información sobre los esquemas instalados se almacena en una ubicación centralizada de su equipo, el directorio caché. El directorio caché local está en:

<i>Windows</i>	C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache
<i>Linux</i>	/var/opt/Altova/pkgs\.cache
<i>macOS</i>	/var/Altova/pkgs

El directorio caché local se actualiza automáticamente de vez en cuando para que el estado más actual del equipo corresponda con el del almacenamiento en línea. Más concretamente, el caché se actualiza:

- al ejecutar el Gestor de esquemas.
- al ejecutar StyleVision por primera vez en un mismo día natural.
- si StyleVision ya se está ejecutando, el directorio caché se actualiza cada 24 horas.
- también puede actualizar el caché local desde el almacenamiento en línea manualmente ejecutando el comando de actualización `update`³⁴⁵ desde la línea de comandos.

Si instala o desinstala esquemas, el directorio caché local se actualiza automáticamente con información sobre los esquemas disponibles e instalados, además de con los propios archivos de esquema.

No modifique la memoria caché manualmente

El directorio caché local se mantiene automáticamente en base a los esquemas que instale o desinstale; no debe modificarlo ni eliminarlo manualmente. Si necesita restaurar el Gestor de esquemas a su estado original, ejecute el comando `reset`³⁴³ desde la línea de comandos y después ejecute el comando `initialize`³⁴¹.


6.1.6.1 Ejecutar el gestor de esquemas

Interfaz gráfica del usuario

Hay varias formas de acceder a la IGU del Gestor de esquemas:

- *Durante la instalación de StyleVision:* al final del proceso de instalación, seleccione la casilla *Invocar al Gestor de esquemas* para acceder directamente a la IGU del gestor de esquemas XML. Con él puede instalar esquemas durante el proceso de instalación de su aplicación de Altova.
- *Después de la instalación de StyleVision:* una vez haya instalado la aplicación puede acceder al Gestor de esquemas en cualquier momento desde el comando de menú Herramientas | **Gestor de esquemas XML**.
- Mediante el archivo `.altova_schemas` que descargó del [sitio web de Altova](#): haga doble clic en el archivo para ejecutar Gestor de esquemas, que instalará los esquemas que haya seleccionado.

Cuando se abra la IGU del Gestor de esquemas (*imagen siguiente*) podrá ver en ella los esquemas que ya se han instalado. Si quiere instalar más solo tiene que seleccionarlos, y al contrario si quiere desinstalar alguna. Una vez haya terminado, puede aplicar los cambios. los esquemas que se vayan a instalar o desinstalar aparecerán resaltados y un mensaje le avisará de los cambios que está a punto de hacer en la ventana *Mensajes*, en la parte inferior de la ventana de **Gestor de esquemas** (véase *imagen*).



Interfaz de la línea de comandos

Para ejecutar el Gestor de esquemas desde una interfaz de la línea de comandos debe usar su archivo ejecutable, `xmlschemamanager.exe`.

Puede encontrar este archivo:

- *en Windows*: C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions
- *en Linux o macOS (solo para aplicaciones de servidor)*: %INSTALLDIR%/bin, donde %INSTALLDIR% es el directorio de instalación del programa.

Puede usar cualquiera de los comandos de la [referencia de la línea de comandos](#)³⁴⁰, a continuación.


Para mostrar al ayuda de los comandos ejecute:

- *en Windows*: `xmlschemamanager.exe --help`
- *en Linux o macOS (solo para aplicaciones de servidor)*: `sudo ./xmlschemamanager --help`

6.1.6.2 Categorías de estado

Gestor de esquemas diferencia los esquemas que administra entre:

- *Esquemas instalados*: estos aparecen en la IGU con sus casillas marcadas (*en la imagen siguiente las versiones marcadas de los esquemas EPUB y HL7v3 NE son las que están instaladas*). Si se seleccionan todas las versiones de un esquema, en la casilla del esquema aparece una marca de verificación. Si hay al menos un esquema sin seleccionar, en la en la casilla del esquema aparece un cuadrado negro. Para **desinstalar** un esquema debe desmarcar la casilla correspondiente (*en la imagen siguiente, el DTD DocBook está instalado y su casilla se ha desmarcado, es decir, se va a desinstalar*).
- *Esquemas disponibles no instalados*: estos aparecen en la IGU con las casillas correspondientes sin seleccionar. Para **instalar** esquemas, marque la casilla correspondiente.



- *Esquemas que pueden actualizarse:* son los que han sido revisados por sus emisores. Aparecen indicados en la IGU con el icono  (imagen anterior). Puede aplicar **parches** al esquema seleccionado con la revisión que esté disponible.

Puntos importantes

- En la imagen anterior se han marcado los esquemas CBCR. Las que tienen un fondo azul ya están instaladas. Las que tienen el fondo amarillo no están instaladas pero se han seleccionado para instalarlas. Observe que el esquema HL7v3 NE 2010 no está instalada ni se ha seleccionado para instalarlo.
- Al ejecutar el Gestor de esquemas desde la línea de comandos puede usar el comando `list` con distintas opciones para ver distintas categorías de esquemas:

<code>xmlschemamanager.exe list</code>	Muestra todos los esquemas instalados y disponibles; también indica qué esquemas se pueden actualizar
<code>xmlschemamanager.exe list -i</code>	Muestra solo los esquemas instalados; también indica qué esquemas se pueden actualizar
<code>xmlschemamanager.exe list -u</code>	Muestra qué esquemas se pueden actualizar

Nota: en Linux y macOS use `sudo ./xmlschemamanager list`

6.1.6.3 Aplicar parches o instalar un esquema

Aplicar un parche a un esquema instalado

A veces los emisores de los esquemas XML generan parches. Cuando el Gestor de esquemas XML detecta que hay parches disponibles, estos aparecen en las listas de esquemas, desde donde puede instalarlos.

En la IGU

Los parches se indican con el icono . (Consulte también el apartado anterior sobre [categorías de esquemas](#)³³⁶.) Si hay parches disponibles se habilita el botón **Seleccionar parches**. Haga clic en él para seleccionar y preparar los parches. En la IGU, el icono de los esquemas correspondientes cambia de  a  y el cuadro de diálogo le informa de qué parches se van a aplicar. Las listas del panel principal y las del panel Mensajes están ordenadas alfabéticamente, por lo que puede ver y revisar los esquemas antes de aplicar los parches. Una vez esté listo para instalar los parches seleccionados, haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para aplicar un parche desde la línea de comandos:

1. Ejecute el comando `list -u`³⁴³. Aparece una lista con los esquemas para las que hay parches disponibles.
1. Ejecute el comando `upgrade`³⁴⁶ para instalar todos los parches.

Instalar un esquema disponible

Para instalar esquemas puede usar la IGU del Gestor de esquemas o enviar las instrucciones al Gestor de esquemas desde la línea de comandos.

Nota: si el esquema actual tiene dependencias en otros esquemas, también se instalan (o desinstalan, según el caso) los esquemas dependientes.

En la IGU

Para instalar esquemas con la IGU del Gestor de esquemas, seleccione los esquemas que quiere instalar y haga clic en **Aplicar**.

También puede seleccionar los esquemas que quiere instalar en el [sitio web de Altova](#) y generar desde allí un archivo `.altova_schemas`. Al hacer doble clic en este archivo se abre el Gestor de esquemas con los esquemas que indicó preseleccionados. Solo tiene que hacer clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para instalar esquemas desde la línea de comandos ejecute el comando `install`:

```
xmlschemamanager.exe install [opciones] Schema+
```

donde **FILTER** es el esquema (o los esquemas) que quiere instalar o un archivo `.altova_schemas`. Para hacer referencia a un esquema se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada esquema que muestra el comando `list`³⁴³. Puede introducir tantos esquemas como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando `install`³⁴².

Nota: en Linux o macOS, use el comando `sudo ./xmlschemamanager`.

Instalar un esquema requerido

Si ejecuta un comando en StyleVision y StyleVision descubre que uno de los esquemas que necesita para ejecutar el comando falta o está incompleta, el Gestor de esquemas incluirá información sobre ese componente de esquema que falta. Entonces puede aplicar el parche indicado y/o instalar el esquema que falta.

Siempre puede ver todos los esquemas instalados previamente ejecutando el Gestor de esquemas desde **Herramientas | Gestor de esquemas**.

6.1.6.4 Desinstalar o restaurar esquemas

Desinstalar un esquema

Para desinstalar esquemas puede usar la IGU del Gestor de esquemas o enviar las instrucciones al Gestor de esquemas desde la línea de comandos.

Nota: si el esquema actual tiene dependencias en otros esquemas, también se instalan (o desinstalan, según el caso) los esquemas dependientes.

En la IGU

Para desinstalar esquemas con la IGU del Gestor de esquemas, seleccione los esquemas que quiere desinstalar y haga clic en **Aplicar**. Los esquemas seleccionadas y sus dependencias se desinstalarán.

Para desinstalar todos los esquemas haga clic en **Deseleccionar todas** y haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para desinstalar esquemas desde la línea de comandos ejecute el comando [uninstall](#)³⁴⁴:

```
xmlschemamanager.exe uninstall [options] FILTER+
```

donde **FILTER** es el esquema (o los esquemas) que quiere desinstalar o un archivo `.altova_schemas`. Para hacer referencia a un esquema se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada esquema que muestra el comando [list](#)³⁴³. Puede introducir tantos esquemas como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando [uninstall](#)³⁴⁴.

Nota: en Linux o macOS, use el comando `sudo ./xmlschemamanager`.

Restaurar el Gestor de esquemas

Puede restaurar el Gestor de esquemas, es decir, eliminar todos los esquemas instaladas, así como el directorio caché.

- En la IGU, haga clic en **Restaurar selección**.
- En la línea de comandos, use el comando [reset](#)³⁴³.

Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta también el comando `initialize`³⁴¹ para recrear el directorio caché. También puede ejecutar el comando `reset`³⁴³ con la opción `-i`.

Recuerde que `reset -i`³⁴³ restaura la instalación original del producto, por lo que es recomendable ejecutar el comando `update`³⁴⁵ después de restaurar el gestor. Puede ejecutar el comando `reset`³⁴³ con las opciones `-i` o `-u`.

6.1.6.5 Interfaz de la línea de comandos (ILC)

Para llamar a Gestor de esquemas desde la línea de comandos necesita saber la ruta del ejecutable. Por defecto, el ejecutable del Gestor de esquemas se encuentra en:

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\XMLSchemaManager.exe
```

Nota: en los sistemas Linux y macOS una vez haya cambiado el directorio al que contiene el ejecutable, puede llamar al ejecutable con `sudo ./xmlschemamanager`. El prefijo `./` indica que el ejecutable está en el directorio actual. El prefijo `sudo` indica que el comando se debe ejecutar con derechos de administrador.

Sintaxis de la línea de comandos

La sintaxis general para usar la línea de comandos es:

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [opciones] [argumentos]
```

En el código anterior la barra vertical `|` separa elementos que se excluyen mutuamente. Los corchetes `[]` indican elementos opcionales. Básicamente, puede teclear la ruta del ejecutable seguida por las opciones `--h`, `--help` o `--version`, o por un comando. Cada comando puede tener opciones y argumentos. Los comandos se describen en los apartados siguientes.

6.1.6.5.1 help

Este comando ofrece ayuda contextual sobre los comandos del ejecutable del Gestor de esquemas.

Sintaxis

```
<exec> help [command]
```

Donde `[command]` es un argumento opcional que indica cualquier nombre válido de comando.

Tenga en cuenta que:

- Puede invocar la ayuda tecleando un comando seguido por `--h` or `--help`, por ejemplo: `<exec> list -h`
- Puede invocar la ayuda general tecleando `--h` o `--help` directamente después del ejecutable, por ejemplo:

Ejemplo

Este comando muestra la ayuda del comando `list`:

```
xmlschemamanager help list
```

6.1.6.5.2 info

Este comando muestra información detallada sobre cada uno de los esquemas dados como argumento. Esta información incluye el título, la versión, la descripción, el editor y las referencias de las dependencias.

Sintaxis

```
<exec> info [options] Schema+
```

- El argumento `schema` es el nombre de un esquema o parte del nombre de un esquema. (Para ver el ID de un paquete de esquemas y la información relativa a su estado de instalación use el comando [list](#)³⁴³.)
- Use `<exec> info -h` para ver la ayuda sobre este comando en la línea de comandos..

Ejemplo

Este comando muestra información detallada sobre los esquemas `DocBook-DTD` y `NITF`:

```
xmlschemamanager info doc nitf
```

6.1.6.5.3 initialize

Este comando inicializa el entorno del Gestor de esquemas y crea un directorio caché donde se guardan todos los esquemas localmente. El Gestor de esquemas se inicializa automáticamente la primera vez que instale una aplicación de Altova compatible con él, por lo que normalmente no es necesario ejecutar este comando. Por lo general solo es necesario ejecutarlo después de haber ejecutado el comando `reset`.

Sintaxis

```
<exec> initialize | init [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `initialize`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .

<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .
-----------------------------	---

Ejemplo

Este comando inicializa el Gestor de esquemas:

```
xmlschemamanager initialize
```

6.1.6.5.4 install

Este comando instala una o más esquemas.

Sintaxis

```
<exec> install [options] Schema+
```

Para indicar varios esquemas, repita el argumento `Schema` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `Schema` puede ser:

1. Un identificador de esquema en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `cocr-2.10`. Para ver todos los identificadores de esquemas y sus versiones ejecute el comando [list](#)³⁴³. También puede usar el nombre de el esquema abreviado, si este es único, por ejemplo `docbook`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todos los esquemas que contengan esa abreviación.
2. La ruta de acceso a un archivo `.altova_schemas` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de esquemas: funcionamiento](#)³³¹.

Opciones

Estas son las opciones del comando `install`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando instala el esquema CBCR 2.0 (Country-By-Country Reporting) y el DTD DocBook más reciente:

```
xmlschemamanager install cocr-2.0 docbook
```

6.1.6.5.5 list

Use este comando para ver los esquemas del Gestor de esquemas; tiene varias opciones:

- lista de todos los esquemas disponibles
- lista de esquemas específicos
- lista de los esquemas instalados
- lista de los esquemas que se pueden actualizar.

Sintaxis

```
<exec> list | ls [options] Schema?
```

Si no se indica ningún argumento `schema` la lista incluye todos los esquemas. De lo contrario la lista incluye los esquemas indicados en las opciones (véase el ejemplo de más abajo). Recuerde que puede usar el argumento `schema` tantas veces como quiera.

Opciones

Estas son las opciones del comando `list`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--installed, --i</code>	Muestra solamente los esquemas instaladas. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--upgradeable, --u</code>	Muestra solamente los esquemas para las que hay disponible una versión más reciente (parches). El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para ver todos los esquemas disponibles ejecute: `xmlschemamanager list`
- Para ver solamente los esquemas instaladas ejecute: `xmlschemamanager list -i`
- Para ver todos los esquemas cuyos nombres contienen "doc" o "nitf" ejecute: `xmlschemamanager list doc nitf`

6.1.6.5.6 reset

Este comando elimina todos los esquemas instalados, así como el directorio de caché. Este comando elimina todos los esquemas instalados y su información. Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta el comando `initialize`³⁴¹ para volver a crear el directorio de caché. También puede ejecutar el comando `reset` con la opción `-i`. Tenga en cuenta que `reset -i` restaura la instalación original del producto, por lo que se recomienda ejecutar también el comando `update`³⁴⁵ después de una restauración. También puede ejecutar el comando `reset` con las opciones `-i` y `-u`.

Sintaxis

```
<exec> reset [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `reset`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--init, --i</code>	Inicializa el entorno del Gestor de esquemas XML después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--update, --u</code>	Inicializa y actualiza el entorno del Gestor de esquemas XML después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para restaurar el Gestor de esquemas, ejecute: `xmlschemamanager reset`
- Para restaurar el Gestor de esquemas e inicializarlo, ejecute: `xmlschemamanager reset -i`
- Para restaurar el Gestor de esquemas, inicializarlo y actualizar la lista de esquemas, ejecute: `xmlschemamanager reset -i -u`

6.1.6.5.7 uninstall

Este comando desinstala una o más esquemas. Por defecto, cualquier esquema a la que haga referencia el esquema actual también se desinstala. Para desinstalar solamente el esquema actual y mantener aquellas a las que se hace referencia, use la opción `--k`.

Sintaxis

```
<exec> uninstall [opciones] Schema+
```

Para indicar varios esquemas, repita `FILTER` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `schema` puede ser:

- Un identificador de esquema en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `eba-2.10`). Para ver todos los identificadores de esquemas y sus versiones ejecute el comando `list -i`³⁴³. También puede usar el nombre del esquema abreviado, si este es único, por ejemplo `eba`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todos los esquemas que contengan esa abreviación.
- La ruta de acceso a un archivo `.altova_taxonomies` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de esquemas: funcionamiento](#)³³¹.

Opciones

Estas son las opciones del comando `uninstall`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--keep-references, --k</code>	Si usa esta opción, los esquemas referenciados no se desinstalan. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando desinstala los esquemas CBCR 2.0 y EPUB 2.0:

```
xmlschemamanager uninstall cbcrc-2.0 epub-2.0
```

Este comando desinstala el esquema `eba-2.10` pero no los esquemas a los que hace referencia:

```
xmlschemamanager uninstall --k cbcrc-2.0
```

6.1.6.5.8 update

Este comando consulta la lista de esquemas disponibles en el almacenamiento en línea y actualiza el directorio de caché local. Esta información se actualiza de forma implícita, por lo que no es necesario ejecutar este comando a no ser que haya ejecutado [reset](#)³⁴³ e [initialize](#)³⁴¹.

Sintaxis

```
<exec> update [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `update`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando actualiza la lista de esquemas:

```
xmlschemamanager update
```

6.1.6.5.9 upgrade

Este comando actualiza todos los esquemas aptos para la versión *parche* más reciente disponible. Puede identificar cuáles lo son con el comando `list -u`.

Nota: el comando `upgrade` eliminaría un esquema obsoleto si no hay ninguna versión disponible.

Sintaxis

```
<exec> upgrade [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `upgrade`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

6.2 Combinar datos XML de distintas fuentes

Si usa la versión XSLT 2.0 o XSLT 3.0 con el diseño SPS podrá combinar los datos XML de varios archivos XML de origen.

Lo normal es basar la combinación de datos en un componente de datos común, como un número de identificación. Por ejemplo, un empleado de una compañía, al que se identifica con un número de Id. personal, puede tener sus datos personales repartidos por varios archivos XML del departamento de recursos humanos: (i) sus datos personales, (ii) datos sobre su nómina, (iii) datos sobre horas de trabajo y vacaciones, (iv) formación y cursos, etc. Los datos de todos estos archivos se pueden unir en un solo documento de salida usando el número de Id. como clave.

Nota: en la edición Enterprise Edition se pueden incluir varios esquemas fuente en el diseño SPS. De ese modo, puede seleccionar nodos de otros esquemas usando el nombre de parámetro del esquema pertinente (como en el ejemplo que aparece más abajo). En las ediciones Professional y Basic Edition puede usar la función XPath 2.0 `doc()` para buscar el archivo XML correspondiente y el nodo XML deseado. La función XPath 2.0 `doc()` ofrece acceso a la raíz de documento de documentos XML externos, lo cual permite insertar en documentos de salida el contenido de nodos de documentos XML externos. Por tanto, puede usar [cálculos automáticos](#)³⁹³ que utilicen la función `doc()` para combinar datos XML (ver ejemplo siguiente).

Ejemplo

La carpeta [\(Mis Documentos\)](#)³⁵, C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples, contiene el archivo de ejemplo MergeData_2_Files.sps. Este archivo ilustra cómo combinar datos de varios archivos XML diferentes. El diseño SPS selecciona datos de un pedido (MergeOrder.xml) realizado por un cliente ficticio:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Order xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="MergeOrder.xsd">
  <Item partNum="238-KK" quantity="3" shipDate="2000-01-07" comment="With no inclusions,
please."/>
  <Item partNum="748-OT" quantity="1" shipDate="2000-02-14" comment="Valentine's day
packaging."/>
  <Item partNum="229-OB" quantity="1" shipDate="1999-12-05"/>
  <Item partNum="833-AA" quantity="2" shipDate="1999-12-05" comment="Need this for the
holidays!"/>
</Order>
```

El valor del atributo `/Order/Item/@partNum` de este archivo (*fragmento anterior*) se usa para seleccionar los productos del pedido en el catálogo de artículos, que está en este otro archivo (MergeArticles.xml):


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Articles xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="MergeArticles.xsd">
  <Article PartNum="833-AA">
    <ProductName>Lapis necklace</ProductName>
    <Price>99.95</Price>
  </Article>
  <Article PartNum="748-OT">
    <ProductName>Diamond heart</ProductName>
    <Price>248.90</Price>
```

```

</Article>
<Article PartNum="783-KL">
  <ProductName>Uncut diamond</ProductName>
  <Price>79.90</Price>
</Article>
<Article PartNum="238-KK">
  <ProductName>Amber ring</ProductName>
  <Price>89.90</Price>
</Article>
<Article PartNum="229-OB">
  <ProductName>Pearl necklace</ProductName>
  <Price>4879.00</Price>
</Article>
<Article PartNum="128-UL">
  <ProductName>Jade earring</ProductName>
  <Price>179.90</Price>
</Article>
...
</Articles>

```

Para combinar los datos, primero se creó una [plantilla definida por el usuario](#)³⁶⁹ dentro de la plantilla /Order/Item (*imagen siguiente*) que selecciona el correspondiente elemento `Article` en el archivo `MergeArticles.xml` con ayuda del número del atributo `partNum`. La expresión XPath (que está en el contexto /Order/Item) sería esta: `$Articles//Article[@PartNum=current()/@partNum]`



Esta plantilla genera un resultado parecido a este:

```


You have ordered:

3 Amber ring
1 Diamond heart
1 Pearl necklace
2 Lapis necklace

```

Observe que la cantidad solicitada de cada artículo se toma del archivo `MergeOrder.xml`, mientras que el nombre del artículo solicitado se toma del archivo `MergeArticles.xml`. Además, el nodo `ProductName` se selecciona dentro del contexto de la plantilla `/Articles/Article`.

Podemos obtener el mismo resultado con un [cálculo automático](#)³⁹³ (imagen siguiente). Arrastre el atributo `quantity` desde la ventana Estructura del esquema y cree contenido a partir del atributo. Después añada un cálculo automático como el de la imagen siguiente y asigne una expresión XPath (ver más abajo).



La expresión XPath del cálculo automático puede apuntar al nodo necesario usando el parámetro de otro esquema fuente o usando la función `doc()`:

```
$Articles//Article[@PartNum=current()/@partNum]/ProductName
```

o

```
doc('MergeArticles.xml')//Article[@PartNum=current()/@partNum]/ProductName
```

Observe que, mientras la primera expresión XPath utiliza un parámetro para hacer referencia a otro esquema XML (función disponible solamente en la edición Enterprise Edition), la segunda expresión utiliza la función XPath 2.0 `doc()` (función disponible también en las ediciones Professional y Basic).

6.3 Archivos SPS modulares

En StyleVision puede usar las plantillas globales de un diseño SPS, así como sus fragmentos de diseño, funciones JavaScript y componentes de diseño de página, en otros diseños SPS. Así podrá:

1. Reutilizar las plantillas globales y otros componentes en varios SPS diferentes. Con ello conseguirá documentos de salida consistentes a partir de un solo diseño.
2. Modular los diseños SPS y darles una estructura más flexible.

Resumiendo, puede añadir diseños SPS como módulos de otros diseños SPS. Algunos tipos de componentes (u objetos) de estos módulos estarán a disposición del SPS modular de destino.


Esta sección se divide en estos apartados:

Objetos modulares disponibles

En este apartado no solo describimos bajo qué condiciones están disponibles los componentes de un SPS modular. También enumeramos los componentes a los que no tendrá acceso el SPS modular. No olvide que si un módulo contiene módulos, estos se añaden recursivamente al SPS modular. De modo que la composición por medio de módulos puede extenderse varios niveles.

Crear un diseño SPS modular

Para crear un diseño SPS modular primero debemos [añadir el módulo SPS necesario](#) ³⁵⁴ al SPS principal. Todas las funciones JavaScript, plantillas globales, fragmentos de diseño y funciones XPath del módulo recién añadido estarán a disposición del diseño SPS modular. Todos estos objetos se enumeran en la ventana Estructura del diseño, bajo el título correspondiente (*imagen siguiente*) y se pueden activar/desactivar marcando o no la casilla.



Estos objetos se pueden reutilizar en el SPS modular. Por ejemplo, para aplicar las plantillas globales en el SPS modular basta con activarlas en la ventana Estructura del diseño. Los fragmentos de diseño, por su parte, se deben arrastrar desde la ventana Estructura del diseño hasta la posición deseada. Las funciones JavaScript se asignan como controladores de eventos desde la ventana Propiedades a cada componente del diseño. Y las funciones XPath disponibles (y activadas) se pueden usar en expresiones XPath.

Para más información consulte el apartado [Crear un archivo SPS modular](#)³⁵⁴.

Terminología

Cuando se usa un archivo SPS como módulo de un diseño SPS, decimos que el módulo SPS se **agrega** al archivo SPS. Los dos SPS se denominan **módulo SPS agregado** y **archivo SPS modular (de destino)** respectivamente. Cuando se agrega un módulo SPS, sus objetos también se añaden al archivo SPS modular. Estos objetos se denominan **objetos modulares** y los hay de varios tipos: plantillas globales, fragmentos de diseño, funciones JavaScript y componentes de diseño de página.

6.3.1 Objetos modulares


Este apartado enumera los objetos de los [módulos SPS agregados](#)³⁵¹ que están a disposición del [archivo SPS modular](#)³⁵¹ y explica cómo usar cada objeto en el archivo SPS modular. Consulte el apartado [Crear un archivo SPS modular](#)³⁵⁴ para ver cómo se crea un SPS modular paso a paso. Para terminar, el presente apartado enumera los objetos de un módulo SPS agregado a los que el archivo SPS modular no tiene acceso.

- [Declaraciones de espacios de nombres](#)³⁵²

- [Plantillas globales](#) ³⁵²
- [Fragmentos de diseño](#) ³⁵³
- [Módulos agregados](#) ³⁵³
- [Scripts](#) ³⁵⁴
- [Estilos CSS](#) ³⁵⁴
- [Diseños de página](#) ³⁵⁴
- [Objetos modulares no disponibles](#) ³⁵⁴

Declaraciones de espacios de nombres

Cada archivo SPS almacena una lista de identificadores URI de espacio de nombres con sus prefijos. Cuando se añade un módulo SPS, sus espacios de nombres se comparan con los de los esquemas fuente del archivo SPS modular de destino. Si un URI de espacio de nombres del módulo SPS agregado coincide con un URI de espacio de nombres del esquema fuente del archivo SPS modular, entonces el prefijo del esquema fuente del archivo SPS modular se adopta como prefijo del espacio de nombres del módulo SPS agregado. Si un URI de espacio de nombres del módulo SPS no coincide con ningún URI del esquema fuente del archivo SPS modular, entonces se emite un error.




La imagen anterior muestra los espacios de nombres de un SPS, junto con sus prefijos, en la ventana Estructura del esquema. Estos espacios de nombres proceden de los esquemas fuente y no se pueden editar.

Plantillas globales

Las [plantillas globales](#) ³⁶⁵ del módulo SPS agregado están a disposición del archivo SPS modular y aparecen en la ventana [Estructura del diseño](#) ⁵⁵ (*imagen siguiente*). Las plantillas globales se activan/desactivan automáticamente (marcadas o sin marcar) dependiendo del estado de activación del módulo agregado. Si desea crear una plantilla global para reemplazar una plantilla global de un módulo agregado, cree la nueva plantilla global haciendo clic en el icono  situado junto a la entrada `Plantillas globales`. Aparece el

cuadro de diálogo "Agregar plantilla global nueva", donde puede seleccionar el elemento/atributo para el que desea crear la plantilla global. Otra opción es introducir una expresión XPath que seleccione el nodo necesario en el esquema. Cuando termine haga clic en **Aceptar** y StyleVision pregunta si desea activar la plantilla global nueva en lugar de la plantilla global del módulo agregado. Las plantillas globales se pueden activar/desactivar en cualquier momento con solo marcar/no marcar su casilla.



Observe que la plantilla principal de los módulos agregados no está disponible. Esto significa que si desea reutilizar una plantilla, esta debe ser una plantilla global del módulo. Si no definió una plantilla global para un elemento determinado y se invoca el procesamiento para dicho elemento, se usará el procesamiento predeterminado del elemento (plantillas integradas XSLT).

Fragmentos de diseño

Los [fragmentos de diseño](#)³⁷⁷ del módulo SPS agregado están a disposición del archivo SPS modular y aparecen en la ventana [Estructura del diseño](#)⁵⁵ (imagen siguiente). Cuando inserte un fragmento de diseño en el diseño, compruebe que lo inserta dentro del nodo de contexto adecuado.

Módulos agregados

Los módulos de los módulos SPS agregados también están a disposición del archivo SPS modular. Es decir, cuando se añade un módulo, están también disponibles todos sus módulos y los módulos de sus módulos, etc. Todos estos módulos juntos deben dar lugar a un modelo de contenido que sea válido según los esquemas fuente del archivo SPS modular al que se agregan. Todos los módulos se enumeran y se pueden gestionar desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸.

Scripts

Los scripts de todos los módulos SPS agregados están a disposición del archivo SPS modular y aparecen en la ventana [Estructura del diseño](#)⁵⁵. De hecho, los scripts de todos módulos agregados se recopilan en una biblioteca a la que puede acceder (desde el archivo SPS modular) desde el cuadro de diálogo "Propiedades".

Estilos CSS

Los estilos globales de los módulos SPS agregados están a disposición del archivo SPS modular y las reglas de estilos aparecen en la ventana [Repositorio de estilos](#)⁴⁹¹. Los archivos CSS también aparecen en la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸. Igualmente, los archivos CSS externos a los que tiene acceso el módulo SPS agregado también están a disposición del archivo SPS modular.

Diseños de página

Los diseños de página de un módulo agregado están a disposición del archivo SPS modular y aparecen en la ventana [Estructura del diseño](#)⁵⁵.

Objetos modulares a los que no puede acceder el SPS modular

Estos son los objetos de los módulos agregados a los que el archivo SPS modular no puede acceder:

- **Definiciones de parámetros:** se ignoran.
- **Esquemas fuente:** el esquema fuente en el que se basa el módulo SPS se ignora. Tenga en cuenta que el modelo de contenido del elemento de documento del módulo SPS agregado debe estar dentro del modelo de contenido del archivo SPS modular. De lo contrario, no sería posible usar el módulo SPS correctamente. Si quiere, puede agregar un esquema más o un esquema definido por el usuario al archivo SPS modular. Este esquema adicional puede tomar el modelo de contenido de las plantillas globales añadidas.
- **Archivo XML de trabajo y archivo de plantilla XML:** se ignoran las referencias a estos archivos. El archivo SPS modular utiliza sus propios archivos XML de trabajo y de plantilla XML.
- **Espacios de nombres predeterminados XPath:** no se pasan al archivo SPS modular.

6.3.2 Crear un archivo SPS modular

Los archivos SPS modulares se crean en cuatro pasos:

1. Se diseña y se guarda el [módulo SPS que queremos agregar](#)³⁵⁴.
2. [Se añade el módulo](#)³⁵⁵ al archivo SPS donde deseamos usarlo (en adelante, el archivo SPS modular).
3. [Se activan o desactivan los objetos modulares](#)³⁵⁷.
4. Se aplican los objetos donde sea necesario.

Módulo SPS que se debe agregar

Hay dos cosas que debe tener cuenta cuando cree un SPS para añadirlo a otro SPS:

1. Las plantillas que se podrán usar en el [archivo SPS modular de destino](#)³⁵¹ solamente pueden ser [plantillas globales](#)³⁶⁵. Esto significa que las plantillas que desea volver a utilizar deben crearse como plantillas globales en el [módulo SPS que desea agregar](#)³⁵¹.

2. La estructura de documento definida en el módulo SPS que se debe agregar debe ser válida dentro del modelo de contenido definido por los [esquemas fuente del SPS modular de destino](#)³⁵⁴. Si una plantilla agregada no está en el modelo de contenido definido por el esquema principal del SPS, puede definir su modelo de contenido en un esquema secundario o en un esquema definido por el usuario.

El módulo SPS que desea agregar al SPS modular de destino debe estar basado en uno de estos esquemas:


- El esquema principal del archivo SPS modular de destino. En este caso, cuando se añade el módulo SPS, las plantillas globales añadidas formarán parte del modelo de contenido del esquema principal del SPS modular. El resultado de estas plantillas globales se puede editar en la vista Authentic.
- Un esquema que defina un modelo de contenido que sea parte del modelo de contenido definido por el esquema principal del archivo SPS modular. En este caso, cuando se añade el módulo SPS, las plantillas globales encajarán en el modelo de contenido del esquema principal del archivo SPS modular. El resultado de estas plantillas globales se puede editar en la vista Authentic.
- Un esquema que defina un modelo de contenido que **no forme parte** del modelo de contenido definido por el esquema principal del archivo SPS modular. Cuando se añade este módulo SPS, sus plantillas globales no formarán parte del modelo de contenido del esquema principal del archivo SPS modular. Sin embargo, se pueden usar para generar documentos de salida si se utiliza un esquema secundario o un esquema definido por el usuario que defina un modelo de contenido que incluya el modelo de contenido de las plantillas globales. Pero el resultado de la vista Authentic de estas plantillas globales no se puede editar.

Cuando defina modelos de contenidos en sus esquemas, preste atención a los [espacios de nombres](#)³⁵² utilizados porque determinan los nombres expandidos de los nodos.

Si quiere, puede usar un [archivo XML de trabajo](#)³¹ para probar el resultado del módulo SPS que desea agregar. La referencia a este archivo XML de trabajo será [ignorada por el archivo SPS modular de destino](#)³⁵⁴.

Agregar el módulo SPS

Para agregar un módulo SPS al diseño SPS de destino haga clic en el vínculo [Agregar módulo nuevo...](#) de la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸ (*imagen siguiente*). En el cuadro de diálogo que aparece busque el archivo SPS que desea añadir y después haga clic en **Abrir**.



El módulo se añade al SPS y aparece bajo el título **Módulos** de la Vista general del diseño. En la imagen anterior, por ejemplo, los módulos `BusinessAddressBook.sps` y `PersonalAddressBook.sps` se añadieron al archivo SPS `AddressBook.sps` (el archivo SPS activo). Todos los objetos modulares añadidos aparecen en la ventana Estructura del diseño. Los archivos CSS añadidos, sin embargo, aparecen en la ventana Vista general del diseño. Si los módulos añadidos incluyen a su vez otros módulos, estos módulos importados indirectamente también aparecen bajo el título **Módulos** de la Vista general del diseño, pero atenuados en color gris. Si pasa el puntero del ratón sobre los módulos, aparece información sobre el módulo, si se importó indirectamente, etc.

Para abrir uno de los módulos agregados o de los módulos importados indirectamente, haga clic con el botón derecho en el módulo y seleccione **Abrir módulo** en el menú contextual.

Orden de los módulos agregados

El orden en que se añaden y enumeran los módulos es importante a la hora de dar prioridad a los estilos CSS. Las reglas de estilo CSS de un módulo añadido más tarde (que aparece más abajo en la lista) tienen prioridad sobre las reglas de estilo definidas en módulos añadidos antes (que aparecen más arriba en la lista). Los estilos CSS del archivo SPS modular tienen prioridad sobre los estilos CSS de los módulos añadidos. Para cambiar la posición relativa de un módulo agregado (y por tanto el orden de prioridad de las reglas CSS), haga clic con el botón derecho en la Vista general del diseño y después seleccione **Subir** o **Bajar** en el menú contextual.


El orden de los módulos no importa a la hora de resolver conflictos entre scripts, plantillas globales, fragmentos de diseño y componentes de diseño de página.

Alertas de cambios en los archivos

Si uno de los archivos añadidos (ya sea un módulo SPS, un esquema o un archivo XML de trabajo) se modifica después de abrir el archivo SPS modular, aparece una notificación avisando de los cambios y preguntando si desea actualizar el archivo SPS modular.

Activar/desactivar el objeto añadido

Todos los objetos modulares de todos los módulos agregados (directa o indirectamente) se añaden al archivo SPS modular de destino y se enumeran bajo el título correspondiente en la ventana Estructura del diseño: **Scripts**, **Plantillas globales**, **Fragmentos de diseño**, **Plantillas XSLT** y **Funciones XPath**. Junto a estos objetos aparece una casilla (*imagen siguiente*) que sirve para activar o desactivar el objeto. Si el objeto se desactiva, es como si se eliminara del diseño SPS.



En la imagen anterior, por ejemplo, todas las plantillas globales utilizadas en el archivo SPS modular `AddressBook.sps` aparecen bajo el título **Plantillas globales**. Las plantillas que se añadieron a través de otros módulos (directa o indirectamente) aparecen atenuadas en color gris. Las que se crearon directamente en `AddressBook.sps` aparecen en negrita. En la imagen puede ver que en `AddressBook.sps` solamente se creó una plantilla global: `addr:Email`. Las demás plantillas globales se añadieron desde otros módulos y junto al nombre de la plantilla aparece el nombre del módulo en el que está definida.

Observe que hay dos plantillas globales para `addr:Email`, una en el archivo SPS modular `AddressBook.sps` y otra en el módulo agregado `ContactPoints.sps`. Si hay varias plantillas globales con el mismo nombre expandido, solo se puede usar una de ellas. Para seleccionar qué plantilla se usa, marque su casilla. Otra opción es activar la plantilla global desde su menú contextual en la vista **Diseño**. Este mecanismo puede ser

útil cuando necesite (i) reemplazar una plantilla global añadida con otra creada en el archivo SPS modular o cuando (ii) se defina una plantilla global para un elemento en varios módulos agregados.

Para borrar una plantilla global que esté definida en el archivo SPS activo, selecciónela y haga clic en el botón **Eliminar**. Sin embargo, las plantillas globales que se definieron en un módulo agregado no se pueden eliminar del SPS modular. Para eliminarlas debe abrir el módulo SPS agregado y eliminarlas allí.

De la misma manera puede activar y desactivar scripts, fragmentos de diseño y componentes de diseño de página.

Aplicar o usar objetos modulares

En el [archivo SPS modular de destino](#)³⁵¹ puede diseñar sus plantillas como en un diseño SPS normal y corriente. Cada tipo de objeto modular se utiliza o aplica de una forma diferente. Antes de nada, compruebe que los objetos modulares que desea utilizar [están activados](#)³⁵⁷.

Plantillas globales

Cuando quiera usar una [plantilla global](#)³⁶⁵ de cualquier módulo SPS, primero debe comprobar si la plantilla global se aplica o no. Hay dos maneras de hacer esto:

- En la plantilla principal, especifique que la plantilla de elemento usa la plantilla global para ese elemento o copia esa plantilla global localmente. Estos dos comandos están en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en la etiqueta del elemento en la vista **Diseño**.
- En la plantilla principal, los marcadores de posición (**contenido**) y (**resto de contenido**) hacen que se apliquen las plantillas y, por tanto, se procesen las plantillas globales pertinentes.

Fragmentos de diseño

Si quiere usar un fragmento de diseño, arrástrelo desde la Estructura del esquema hasta la posición deseada de la plantilla global o principal. Compruebe que la posición donde coloca el fragmento de diseño es el nodo de contexto adecuado para el fragmento. Para más información consulte el apartado [Fragmentos de diseño](#)³⁷⁷.

Scripts

Todas las funciones JavaScript (ya sean de un módulo SPS o del archivo SPS modular) se pueden usar como controladores de eventos y se pueden configurar desde la ventana [Propiedades](#)⁶²⁴.

6.3.3 Ejemplo: una libreta de direcciones

La carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\ModularSPS, contiene ejemplos de archivos SPS modulares. Los archivos de ejemplo de esta carpeta forman un proyecto: una libreta de direcciones modular, con contactos personales y de negocios. Este ejemplo no solo muestra los mecanismos utilizados para implementar los módulos, sino que ilustra las ventajas de usarlos.

- La libreta de direcciones está formada por dos módulos: (i) una libreta de direcciones de negocios y (ii) una libreta de direcciones personal. Cada una tiene un archivo SPS con un diseño diferente. En este caso los módulos se utilizan para formar una unidad de mayor tamaño. Los módulos son los componentes de esta unidad.
- Aunque los modelos de contenido de los dos módulos (la libreta de direcciones de negocios y la personal) tienen algunas diferencias, ambos tienen en común el módulo `ContactPoints`, que incluye

los principales datos de contacto: dirección, teléfono, fax y correo electrónico. Por tanto, el módulo `ContactPoints` puede ser compartido por las dos libretas de direcciones (la de negocios y la personal). En este caso el módulo se utiliza como unidad común compartida por varias unidades.


- Además, se pueden crear más módulos a partir del módulo `ContactPoints`. Por ejemplo, en el proyecto se creó el módulo `Address`, que contiene la dirección postal. Esta dirección postal puede tener tres modelos de contenido, dependiendo de si es una dirección de la UE, de EE UU o de otro lugar. El resultado de los tres modelos de contenido se define en un solo diseño SPS. No obstante, podrían tener SPS diferentes. En este caso, el uso de módulos aportaría aún más flexibilidad.

Para describir este proyecto de ejemplo dividimos la información en tres apartados:


- [Los archivos de esquema](#) ³⁵⁹
- [Las fuentes de datos XML](#) ³⁶⁰
- [Los archivos SPS](#) ³⁶¹

Los archivos de esquema


Cuando cree esquemas para archivos SPS modulares, lo más importante es no olvidarse de crear los elementos que quiere reutilizar como elementos globales. El esquema para la libreta de direcciones es `AddressBook.xsd`. Este esquema se construyó al importar los esquemas para la libreta de direcciones de negocios (`BusinessAddressBook.xsd`) y la libreta de direcciones personal (`PersonalAddressBook.xsd`). El esquema `BusinessAddressBook.xsd` ofrece un modelo de contenido para los contactos de negocios, mientras que el esquema `PersonalAddressBook.xsd` ofrece un modelo de contenido para los contactos personales (*imagen siguiente*).



Ambos esquemas importan el esquema `ContactPoints.xsd` (*imagen siguiente*), que define un modelo de contenido para los datos de contacto.



Por último, el esquema `ContactPoints.xsd` (*imagen siguiente*) incluye el esquema `Address.xsd`, que define los tres tipos de modelos de contenido para las direcciones: direcciones de la EU, de EE UU y de otros lugares.



Las importaciones se usan cuando el esquema importado pertenece a un espacio de nombres distinto al del esquema de importación. Las inclusiones se usan cuando el esquema incluido pertenece a un espacio de nombres distinto al del esquema de inclusión.

Nota: las imágenes anteriores muestran el esquema correspondiente en la vista **Esquema** de Altova XMLSpy.

Las fuentes de datos XML

Los datos XML están en el archivo `AddressBook.xml`. Según la estructura de este archivo, el elemento `AddressBook` contiene los elementos secundarios `companies` y `persons`. Los modelos de contenido de estos

dos elementos se definen en los archivos de esquema `BusinessAddressBook.xsd` y `PersonalAddressBook.xsd`, respectivamente.

Hay dos archivos XML más, que corresponden a los esquemas `BusinessAddressBook.xsd` y `PersonalAddressBook.xsd`. Estos dos archivos XML, `BusinessAddressBook.xml` y `PersonalAddressBook.xml`, se usan como archivos XML de trabajo de los correspondientes archivos SPS.

Por tanto, los tres archivos XML son los [archivos XML de trabajo](#)³¹ de estos módulos SPS:

- `AddressBook.xml` => `AddressBook.sps`, `ContactPoints.sps`, `Address.sps`
- `BusinessAddressBook.xml` => `BusinessAddressBook.sps`
- `PersonalAddressBook.xml` => `PersonalAddressBook.sps`

Los módulos SPS

Primero empezaremos por describir el módulo más básico del proyecto (`Address.sps`) y después describiremos todos los módulos que componen la libreta de direcciones (`AddressBook.sps`). Todos estos módulos SPS usan el esquema `AddressBook.xsd`.

Address.sps

Lo más importante es saber qué esquema y qué archivo XML de trabajo utiliza.

- El módulo `Address.sps` utiliza `AddressBook.xsd` como esquema, pero también podría utilizar `Address.xsd`, `ContactPoints.xsd`, `BusinessAddressBook.xsd` o `PersonalAddressBook.xsd` porque el elemento `Address` está presente en todos estos esquemas y estará disponible como elemento global. Cuando el módulo SPS se añade a otro módulo SPS, el esquema del módulo importado se ignora. Es decir, no importa qué esquema se utiliza si el archivo SPS se va a añadir a otro SPS como módulo.
- El archivo XML de trabajo es `AddressBook.xml`. Observe que la plantilla principal de `Address.sps` especifica que solo se debe procesar el elemento `Address`. Además, observe que se definieron plantillas globales para `Address-EU`, `Address-US` y `Address-Other`.




Como solamente se procesa el elemento `Address`, las vistas previas de los resultados solo muestran el resultado de `Address`. Cuando `Address.sps` se usa como módulo, las plantillas globales se añaden y la plantilla principal se ignora.

ContactPoints.sps

Este SPS importa el módulo anterior (`Address.sps`). Observe el uso de las plantillas globales dentro de otras plantillas y globales y de la plantilla principal.

- El módulo `ContactPoints.sps` utiliza `AddressBook.xsd` como esquema y `AddressBook.xml` como archivo XML de trabajo.
- `Address.sps` se añade como módulo a `ContactPoints.sps`, lo cual activa las plantillas globales de los elementos `Address-EU`, `Address-US` y `Address-Other`.
- Se definen las plantillas globales para los elementos `ContactPoints` y `Email`. Observe que la definición de `ContactPoints` utiliza la plantilla global de `Email` (*imagen siguiente*).



- La plantilla principal (necesaria para generar la vista previa) utiliza la plantilla global del elemento `ContactPoints`, lo cual permite obtener una vista previa del resultado de `ContactPoints`.

BusinessAddressBook.sps y PersonalAddressBook.sps


Estos archivos SPS importan un módulo cada uno, que a su vez importan otro módulo. Observe que la plantilla principal simplemente aplica las plantillas globales.

- Estos dos módulos usan el esquema `AddressBook.xsd`. Los archivos XML de trabajo de estos dos módulos son `BusinessAddressBook.xml` y `PersonalAddressBook.xml` respectivamente.
- El módulo `ContactPoints.sps` se añade a ambos módulos. Indirectamente se importa también el módulo `Address.sps`. Todas las plantillas globales de estos dos módulos estarán a disposición del archivo SPS modular de destino.
- En el módulo `BusinessAddressBook.sps` se definen plantillas globales para los elementos `Companies` y `Company`. Observe que la definición de `Company` utiliza la plantilla global de `ContactPoints`.
- En el módulo `PersonalAddressBook.sps` se definen plantillas globales para los elementos `Person` y `Persons`. La definición de `Person` utiliza la plantilla global de `ContactPoints`.

AddressBook.sps

Hay dos plantillas globales para el elemento `Email`. Cualquiera de las dos puede activarse.

- El diseño modular de destino `AddressBook.sps` utiliza el esquema `AddressBook.xsd` y el archivo de trabajo `AddressBook.xml`.
- Los módulos `BusinessAddressBook.sps` y `PersonalAddressBook.sps` se añaden al SPS modular de destino. Indirectamente se importan también los módulos `ContactPoints.sps` y `Address.sps`.
- Para el elemento `Email` se define una plantilla global. Esto significa que ahora hay dos plantillas globales para el elemento `Email`, una en el módulo `ContactPoints.sps` y otra en el módulo `AddressBook.sps` (imagen siguiente).



- En la lista **Plantillas globales** de la ventana Estructura del diseño (*imagen anterior*) puede seleccionar cuál de las dos plantillas globales debe activarse. En StyleVision no puede haber más de dos plantillas globales activas para el mismo elemento. La plantilla que esté activa se usa dentro de la plantilla global `ContactPoints`.
- La plantilla principal incluye contenido estático para el encabezado de los documentos de salida.

6.4 Plantillas y fragmentos de diseño

El documento SPS se compone de plantillas y es importante distinguir bien entre los diferentes tipos de plantilla que se pueden usar:

- **Plantillas principales y globales:** el documento SPS está formado por una [plantilla principal](#)³⁶⁴ y, de manera opcional, por una o más [plantillas globales](#)³⁶⁵. Desde la plantilla principal se puede hacer referencia a las plantillas globales.
- **Plantillas nodo e iteradores de variables:** plantillas que componen la plantilla principal y las plantillas globales. Una [plantilla nodo](#)³⁷³ coincide con un nodo de un esquema fuente.
- **Fragmentos de diseño:** plantillas que se diseñan por separado para poder utilizarlas de nuevo en la plantilla principal o en las plantillas globales del documento SPS.

En esta sección describimos el papel que desempeñan las plantillas y los fragmentos de diseño en la estructura del documento SPS.

Tenga en cuenta que en esta sección no nos ocupamos de las [propiedades de presentación](#)⁴⁷⁴ del diseño SPS, sino de su estructura. Además, en esta sección no se tienen en cuenta los componentes estructurales para medios impresos, como las portadas, los encabezados y los pie de página. Estos componentes se describen en la sección [Diseñar medios impresos](#)⁵²⁰.

Nota: en la vista **Diseño** el archivo SPS puede incluir varias plantillas: la plantilla principal, varias plantillas globales, plantillas de diseño de página y fragmentos de diseño. Con los [filtros para diseños](#)¹⁰¹⁴, disponibles en la [barra de herramientas](#)¹⁰¹⁴, puede mostrar y ocultar cada tipo de plantilla en la vista **Diseño**.

6.4.1 Plantilla principal

La [plantilla principal](#)³³ determina la estructura del resultado de la transformación. Esto significa que el orden de los componentes de la plantilla principal es el orden de los componentes de la vista **Authentic** y de los resultados y documentos de salida.

En argot de programación, esto se conoce como *procesamiento de procedimientos*. El procesamiento comienza al principio de la plantilla y continúa de forma secuencial hasta el final. Durante este proceso, se procesan uno a uno los nodos del documento XML. Las plantillas que procesan estos nodos se llaman [plantillas locales](#)³³. Tras procesar una plantilla local, el procesador pasa al componente siguiente de la plantilla principal y así sucesivamente. De vez en cuando, un nodo hará referencia a una [plantilla global](#)³² que debe utilizarse para procesar dicho nodo. En estos casos, tras ejecutar la plantilla global para ese nodo, el procesador vuelve a la posición de la plantilla principal desde donde se bifurcó y continúa en secuencia a partir del siguiente componente.

El punto de entrada para la plantilla principal es el [nodo de documento](#)³¹ del esquema principal. El [esquema principal](#)³² es el esquema designado como tal por el usuario (haciendo clic con el botón derecho en la [ventana Vista general del diseño](#)⁴⁸ y seleccionando el comando **Establecer como esquema principal**). StyleVision ofrece la opción de seleccionar varios documentos raíz ([elementos de documento](#)³¹). Esto significa que dentro de la plantilla principal puede haber [plantillas locales](#)³³ para cada uno de los elementos de documento activos. La plantilla que se ejecuta durante el procesamiento es la del elemento que es el elemento de documento del documento XML de instancia que se está procesando.

6.4.2 Plantillas globales

En StyleVision puede definir una [plantilla global](#)³² para cualquier nodo o tipo del esquema o para cualquier nodo especificado en un patrón XPath.


Una plantilla global especifica las instrucciones para el nodo o tipo seleccionados y se invoca por medio de una llamada desde la [plantilla principal](#)³³, desde [fragmentos de diseño](#)³⁷⁷ o desde otras plantillas globales. El modelo de procesamiento es similar al de los lenguajes de programación declarativos, en el sentido de que se define una sola plantilla que se invoca varias veces. De este modo se puede usar una y otra vez una sola definición. Las plantillas globales se invocan en dos situaciones:

- Cuando un nodo o tipo de la [plantilla principal](#)³³ se configuró para hacer referencia a su propia plantilla global (clic con el botón derecho en el componente en el diseño y después en **Convertir en plantilla global**).
- Cuando se inserta un marcador de posición ([contenido](#))¹⁴¹ o ([resto-de-contenido](#))¹⁴⁷ dentro de un elemento o tipo de una [plantilla local](#)³³ y el resto del contenido de dicho elemento o tipo incluye un nodo o tipo para el que existe una [plantilla global](#)³².

Las plantillas globales son muy útiles si un nodo (o tipo) aparece dentro de varios elementos o en varias posiciones y para todas estas instancias del nodo (o tipo) basta un solo conjunto de instrucciones. Por ejemplo, imagine que el elemento `para` siempre debe tener el mismo formato, independientemente de si aparece en un elemento `chapter`, `section`, `appendix` o `blockquote`. En este caso lo más eficaz sería definir una plantilla global para el elemento `para` y después asegurarnos de que en la [plantilla principal](#)³³ se procese correctamente la plantilla global del elemento `para` (por ejemplo, incluyendo `//chapter/para` en la plantilla principal y especificando que `para` hace referencia a su plantilla global. O incluyendo `//chapter/title` y después ([contenido](#))¹⁴¹ o ([resto-de-contenido](#))¹⁴⁷ de modo que el resto del contenido del elemento `chapter` se procese con las plantillas globales y predeterminadas disponibles). Además, puede definir una plantilla global para un tipo complejo (uno que define un modelo de dirección, por ejemplo) o incluso para un tipo simple (`xs:decimal`, por ejemplo). En estos casos, todas las instancias del tipo (complejo o simple) que invocan a la plantilla global de dicho tipo se procesarán de acuerdo con las reglas de la plantilla global.


Crear una plantilla global

Puede crear plantillas globales para cualquier nodo/tipo del esquema o para cualquier nodo especificado en un patrón XPath. Las plantillas globales se crean en la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*).



Las plantillas globales se pueden crear de varias maneras:

- *En la ventana Estructura del esquema:* haga clic en el icono **Agregar plantilla global nueva**  situado a la derecha de la entrada **Plantillas globales** (*imagen anterior*). Aparece un diálogo llamado "Agregar plantilla global nueva" (*imagen siguiente*). En este cuadro de diálogo puede seleccionar un elemento/atributo/tipo del esquema o introducir un patrón XPath. (Recuerde que las plantillas globales creadas para nodos seleccionados con un patrón XPath no son compatibles con la vista Authentic). Para terminar haga clic en **Aceptar**. La plantilla se crea y se anexa a la lista de plantillas en la vista **Diseño**, donde se puede editar. En la ventana Estructura del esquema el nodo/tipo del esquema aparece marcado y con el signo +.



- *En la ventana Estructura del esquema:* haga clic con el botón derecho en el nodo/tipo del esquema (bajo la entrada **Elementos raíz**, **Todos los elementos globales** o **Todos los tipos globales**) y después seleccione el comando **Convertir en plantilla global o quitarla**. La plantilla se crea y se anexa a las plantillas ya existentes en la vista **Diseño**, donde se puede editar. En la ventana Estructura del esquema, el nodo/tipo del esquema aparece marcado y con el signo +.
- *En la vista **Diseño** a partir de otras plantillas de la plantilla principal:* haga clic con el botón derecho en la plantilla (en la vista **Diseño** o en la ventana Estructura del esquema) y seleccione el comando **Convertir en plantilla global** del menú contextual. Como resultado se crea una plantilla global a partir de la plantilla seleccionada (se anexa a las demás plantillas en la vista **Diseño**) y la plantilla está definida automáticamente para usar esta plantilla global (siga leyendo para obtener más información).

En la vista **Diseño** la plantilla global está debajo de la plantilla principal y se señala con una barra de color malva que contiene el nombre del nodo para el que se creó la plantilla global seguido del tipo (simple o complejo). A continuación puede ver la representación gráfica de una plantilla global



Note that the processing of the global template is user-defined and could include both static and dynamic components, as well as the whole range of processing options available for processing of the main template.

Usar una plantilla global

Una vez creada, la plantilla global se utiliza cada vez que se inserte en el documento un nodo con el mismo nombre completo que la plantilla global. Cuando coloque el nodo en el diseño, seleccione el comando **Utilizar plantilla global** del menú contextual que aparece. Si en el diseño hay una plantilla local con un nombre completo idéntico al de un nodo para el que existe una plantilla global, puede utilizarse la plantilla global en lugar de la plantilla local. Para usar una plantilla global en lugar de una plantilla local, haga clic con el botón derecho en la plantilla local en la vista **Diseño** y seleccione el comando **Utilizar plantilla global**. Cuando se utiliza una plantilla global, se invocan sus instrucciones de procesamiento y la plantilla local las utiliza en tiempo de ejecución.

Cada vez que se utiliza la plantilla global en el diseño, se puede crear un patrón XPath en la plantilla global para filtrar el conjunto de nodos al que apunta. Para crear un filtro así, haga clic con el botón derecho en la etiqueta de la plantilla global en la vista **Diseño** y seleccione el comando [Editar filtro de XPath](#)³⁷⁵ del menú contextual. Al hacer clic en este comando se abre el diálogo [Editar expresión XPath](#)³⁸⁵, donde puede introducir la expresión necesaria.

Plantillas globales recursivas

Las plantillas globales pueden ser recursivas, es decir, pueden llamarse a sí mismas. Sin embargo, para evitar bucles sin fin en la vista **Authentic**, puede establecer una propiedad para limitar la profundidad de la llamada. Se trata de la propiedad *Profundidad máxima de llamada a plantillas*, disponible en la pestaña **Authentic** del cuadro de diálogo "Propiedades" del archivo SPS ([Archivo | Propiedades](#)¹⁰⁴⁴). Esta propiedad define el máximo de llamadas a plantillas que se pueden hacer de forma recursiva durante el procesamiento para la vista **Authentic**. Si el número de llamadas a plantillas supera el número especificado en esta propiedad, StyleVision devuelve un error.

Crear una copia local de la plantilla global

Una vez creada la plantilla global, sus instrucciones de procesamiento se pueden copiar directamente en una plantilla local de la plantilla principal que tenga el mismo nombre completo. Esto se consigue haciendo clic con el botón derecho en la plantilla local y seleccione el comando **Crear copia local de la plantilla global**. Crear una copia local no es lo mismo que usar la plantilla global (en tiempo de ejecución) porque las instrucciones de procesamiento se copian solo de manera puntual. La plantilla global no tiene más influencia en la plantilla local. A partir de ese momento, la plantilla global o la plantilla local (o ambas) se pueden modificar independientemente la una de la otra. Por otro lado, si se especifica que una plantilla local debe *utilizar* una plantilla global (en tiempo de ejecución), todos los cambios realizados en la plantilla global se reflejarán en la plantilla local en tiempo de ejecución.

Activar y desactivar las plantillas globales

Para activar una plantilla global marque su casilla en la ventana Estructura del esquema. Para desactivarla vuelva a hacer clic en la casilla. Si una plantilla global está activada (opción predeterminada cuando se crea la plantilla global), se genera en la hoja de estilos XSLT. Si está desactivada, no se genera en la hoja de estilos XSLT pero se guarda en el diseño SPS. Las plantillas locales que usen una plantilla global desactivada no pueden hacer referencia a la plantilla global porque está desactivada y, por tanto, recurren a las plantillas predeterminadas de XSLT (que tienen el efecto conjunto de generar el contenido de los nodos de texto descendientes).

Las ventajas de poder activar/desactivar las plantillas globales son: (i) no es necesario borrar las plantillas globales que no se necesitan en un momento dado, basta con desactivarlas y volver a activarlas cuando se

necesiten y (ii) si los nombres de las plantillas de hojas de estilos importadas entran en conflicto con los de plantillas globales existentes, basta con desactivar la plantilla global.

Quitar una plantilla global

Para quitar una plantilla global haga clic con el botón derecho en la plantilla global (bien en la vista **Diseño**, bien en la ventana Estructura del esquema) y seleccione el comando **Convertir en plantilla global o quitarla** del menú contextual.

Plantillas globales simples y complejas

Hay dos tipos de plantillas globales: simples y complejas. Las plantillas globales complejas están disponibles por motivos de compatibilidad con versiones previas. Es decir, si una plantilla global de un diseño SPS creado con una versión de StyleVision anterior a la versión 2006 contiene una tabla o una lista y el diseño se abre en StyleVision versión 2006 o superior, la plantilla global se abre como plantilla global compleja.

Las plantillas globales complejas se diferencian de las plantillas globales simples en la forma en que procesan el nodo para el que se creó la plantilla global. Cuando se encuentra la primera instancia del nodo en el documento, la plantilla global compleja procesa las demás instancias del nodo inmediatamente después. En cambio, la plantilla global simple procesa cada instancia del nodo solamente cuando se encuentra dicha instancia del nodo.


Es importante tener en cuenta que una plantilla global simple se convierte automáticamente en una plantilla global compleja si se crea un [formato predefinido](#)⁴⁷⁵ o una línea nueva **alrededor** del nodo de elemento para el que se creó la plantilla global. Como resultado la plantilla tendrá el comportamiento de una plantilla global compleja (*ver párrafo anterior*). Si prefiere que la plantilla global sea de tipo simple, elimine el [formato predefinido](#)⁴⁷⁵ (arrastre el nodo fuera del formato predefinido y después elimine el formato predefinido) o elimine la línea nueva (elimine el componente en la ventana [Estructura del diseño](#)⁵⁵) según corresponda. Para evitar la conversión automática de las plantillas globales simples en plantillas globales complejas, asegúrese de añadir el [formato predefinido](#)⁴⁷⁵ o la línea nueva dentro de las etiquetas del elemento para el que se creó la plantilla global.

Plantillas globales en archivos SPS modulares

Cuando [se añade un módulo SPS dentro de un archivo SPS](#)³⁵⁰, las plantillas del módulo agregado están disponibles y se pueden usar en el archivo SPS modular. Para más información consulte la sección [Archivos SPS modulares](#)³⁵⁰.



6.4.3 Plantillas definidas por el usuario

Las plantillas definidas por el usuario son plantillas para elementos generados por una expresión XPath creada por el usuario. Estos elementos pueden ser valores atómicos o nodos. En la imagen siguiente puede ver tres plantillas definidas por el usuario. Observe que las etiquetas de este tipo de plantillas tienen un icono en forma de peón verde. Las plantillas definidas por el usuario son muy prácticas porque ofrecen una gran flexibilidad. Sin embargo, no olvide que el contenido generado por plantillas definidas por el usuario **no se puede editar en la vista Authentic**.



La expresión XPath de las plantillas definidas por el usuario de la imagen hace esto:

- Selecciona un nodo de un esquema fuente. Con una expresión XPath puede alcanzar cualquier nodo de cualquier esquema fuente desde cualquier nodo de contexto. Si StyleVision puede apuntar inequívocamente al nodo especificado, la plantilla definida por el usuario se convierte automáticamente en una plantilla normal, lo cual habilita la edición en la vista Authentic. Si es una plantilla definida por el usuario, el icono de la etiqueta tendrá forma de peón verde.
- Selecciona un nodo que cumple con la condición especificada por la construcción `for` de XPath 2.0 y XPath 3.0. Dichas plantillas no pueden convertirse en plantillas normales porque la construcción `for` no permite a StyleVision resolver el destino inequívocamente con la información de esquema que tiene a su disposición.
- Selecciona una secuencia de valores atómicos `{1, 2, 3}`. Si está permitido crear una plantilla para un valor atómico, no podrá usar el marcador de posición `(contenido)` dentro de dicha plantilla. Esto se debe a que la instrucción `xsl:apply-templates` (que es la que genera el marcador de posición `(contenido)`) solamente se puede aplicar a elementos de nodo (no a valores atómicos). Sin embargo, lo que puede hacer es usar un cálculo automático junto con otro elemento de diseño como una lista. Por ejemplo, la plantilla definida por el usuario que aparece a continuación daría como resultado el texto de la derecha.



Nota: si el archivo SPS utiliza el modo XSLT 1.0, entonces la expresión XPath utilizada debe devolver un conjunto de nodos. De lo contrario se emite un error.

Ventaja de usar XPath para seleccionar nodos

La ventaja de usar expresiones XPath para seleccionar nodos del esquema (o lo que es lo mismo, plantillas definidas por el usuario) es que la potencia del mecanismo de selección de rutas de XPath se puede aprovechar para seleccionar cualquier nodo o secuencia de elementos, así como para filtrar o establecer condiciones para la selección de nodos. Como resultado, podrá apuntar a ciertos nodos del documento XML para una plantilla determinada. Por ejemplo, la expresión XPath `//Office/Department[@Location="NY"]` seleccionará solamente los nodos `Department` cuyo atributo `Location` tenga el valor `NY`. Para más ejemplos consulte el resto de este apartado.

Nota: si una expresión XPath contiene varios pasos de ruta de acceso, entonces la posición de los

paréntesis desempeña un papel importante (sobre todo en el caso de las agrupaciones y ordenaciones). Por ejemplo, la expresión XPath `/Org/Office/Dept` no se procesa igual que la expresión `(/Org/Office/Dept)`. En el caso de la primera expresión, sin paréntesis, el procesador recorre cada paso de la ruta. Para la segunda expresión, con paréntesis, todos los elementos `Dept` de todos los elementos `Office` se devuelven en un solo conjunto de nodos.

Paréntesis	Mecanismo XSLT subyacente	Efecto
No	<pre><xsl:for-each select="Org"> <xsl:for-each select="Office"> <xsl:for-each select="Dept"> ... </xsl:for-each> </xsl:for-each> </xsl:for-each></pre>	Cada elemento <code>Office</code> tiene sus propios <code>Dept</code> . Puede realizar agrupaciones y ordenaciones dentro de cada <code>Office</code> .
Sí	<pre><xsl:for-each select="/Org/Office/Dept"> ... </xsl:for-each></pre>	Los elementos <code>Dept</code> abarcan todos los elementos <code>Office</code> y todos los elementos <code>Org</code> .

Tenga en cuenta esta importante diferencia a la hora de realizar agrupaciones y ordenaciones.

Insertar una plantilla definida por el usuario

Para insertar una plantilla definida por el usuario:

- Haga clic en el icono **Insertar plantilla definida por el usuario** de la barra de herramientas "Insertar elementos de diseño" y después en la posición del diseño donde desea insertar la plantilla. También puede hacer clic con el botón derecho en el diseño y seleccionar el comando **Insertar plantilla definida por el usuario** del menú contextual.
- Se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵. Escriba la expresión XPath que desea usar y haga clic en **Aceptar**. Observe que el nodo de contexto de la expresión XPath será el nodo donde hizo clic. Se crea una plantilla nodo vacía. A veces se crea un nodo unido. Cuando un nodo está unido, los nodos de instancia a los que se apunta están seleccionados como si estuvieran en el mismo nivel. Cuando el nodo no está unido (sino dividido en varios niveles jerárquicos) la selección del nodo se hace recorriendo cada nodo de instancia de cada nivel. El conjunto de nodos que la expresión devuelve en ambos casos (unido y dividido) es el mismo, a no ser que se especifique un criterio de agrupación o de ordenación. Para más información consulte el apartado [Operaciones con plantillas nodo](#)³⁷³.


Editar el modelo de coincidencia para la plantilla

La selección de nodos de cualquier plantilla nodo (normal o definida por el usuario) se puede cambiar usando una expresión XPath y seleccionando otro modelo de coincidencia. Para editar el modelo de coincidencia de una plantilla nodo, haga clic con el botón derecho en la plantilla nodo y seleccione **Editar modelo de coincidencia** en el menú contextual. Se abre el cuadro de diálogo "Editar expresión XPath", donde puede introducir la expresión XPath para seleccionar otro nodo. Después haga clic en **Aceptar**.

Agregar nodos a plantillas definidas por el usuario

Si añade un nodo de esquema a una plantilla definida por el usuario creada para un nodo o secuencia que no se puede colocar en el contexto del esquema fuente, StyleVision no puede conocer el contexto para el nodo nuevo. En este caso aparece un aviso (*imagen siguiente*) preguntando cómo se debe hacer referencia al nuevo


nodo: (i) por su nombre (con una ruta de acceso relativa) o (ii) por una ruta de acceso completa empezando por la raíz del esquema fuente.



Este aviso aparece siempre por defecto, pero se puede deshabilitar en la pestaña *Diseño* del cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones](#)¹¹⁷³).


6.4.4 Plantillas variables

Una plantilla variable es una plantilla que apunta a una variable y que por defecto genera su contenido. Las plantillas variables se insertan con los comandos **Insertar | Insertar plantilla variable** o en **Incluir en | Plantilla variable**. Ambos comandos insertan una plantilla para una variable definida en el SPS. La plantilla variable (*imagen siguiente*) contiene por defecto el marcador de posición `(contenido)` y este marcador sirve para generar el contenido de la variable. Si quiere, puede insertar contenido adicional (estático o dinámico) dentro de la plantilla variable o modificarla como si fuera una plantilla normal y corriente. En su representación gráfica en la vista **Diseño** las etiquetas de la plantilla variable incluyen el símbolo del dólar (*imagen siguiente*).



Para insertar una plantilla variable:


1. En la vista **Diseño** ponga el cursor en la posición donde desea insertar la plantilla variable.
2. Haga clic en el comando de menú **Insertar | Insertar plantilla variable**. Aparece el cuadro de diálogo "Insertar plantilla variable" (*imagen siguiente*).




3. El cuadro de diálogo enumera todas [las variables y los parámetros declarados por el usuario](#)⁴²⁷ y definidos en el archivo SPS. Seleccione la variable para la que desea crear la plantilla.
4. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

6.4.5 Operaciones con plantillas nodo

Una plantilla nodo es una plantilla del diseño que especifica cómo se debe procesar un nodo. En el diseño las plantillas nodo tienen etiquetas de apertura y cierre de color beige (*imagen siguiente*). El tipo de nodo se conoce por el símbolo que aparece en las pestañas del nodo (p. ej. llaves para los nodos de elemento y el signo igual para los nodos de atributo). En la imagen siguiente, por ejemplo, hay dos plantillas nodo de tipo elemento: `metainfo` y `relevance`. Para más información consulte el apartado [Nodos del documento XML](#)⁹⁸⁰.



Las operaciones que se pueden realizar en las plantillas nodo están disponibles en el menú contextual (*imagen siguiente*) de la plantilla. Para abrir este menú contextual, haga clic con el botón derecho en la etiqueta de apertura o de cierre.



A continuación describimos los comandos de este menú contextual:

- [Plantillas globales](#) ³⁷⁴
- [Modelo de coincidencia para la plantilla](#) ³⁷⁵
- [Filtros de XPath](#) ³⁷⁵
- [Agrupar por, Ordenar por, Definir variables, La plantilla funciona como nivel](#) ³⁷⁶
- [Crear fragmento de diseño](#) ³⁷⁶
- [Quitar solo la etiqueta](#) ³⁷⁶
- [Editar, Incluir en, Convertir en](#) ³⁷⁶
- [Propiedades de Authentic](#) ³⁷⁶

En el caso de algunas plantillas es posible que no estén disponibles todos los comandos y algunos aparezcan atenuados en color gris.

Plantillas globales: convertir en, utilizar y crear copia local

Una plantilla nodo de la plantilla principal se puede convertir en plantilla global o asociar a una plantilla global con estos comandos:

- **Convertir en plantilla global:** esta opción está disponible si la plantilla nodo representa un elemento definido como elemento global en el esquema. Al hacer clic en el comando se crea una plantilla global a partir de la plantilla nodo. La plantilla nodo de la plantilla principal usará esta plantilla global y sus etiquetas aparecerán en color gris (lo cual indica que utiliza la plantilla global).

- **Utilizar plantilla global:** si se definió una plantilla global con el mismo nombre completo que la plantilla nodo, la plantilla nodo usará el procesamiento de la plantilla global. Las etiquetas de la plantilla nodo aparecen en color gris.
- **Crear copia local de la plantilla global:** las instrucciones de procesamiento de una plantilla global cuyo nombre completo sea idéntico al de la plantilla nodo se copian físicamente en la plantilla nodo. La plantilla nodo es independiente de la plantilla global. En adelante la plantilla nodo y la plantilla global se pueden modificar independientemente una de la otra. Como la plantilla global no hace referencia a una plantilla global, sus etiquetas no cambian de color (siguen de color beige).

Para más información consulte el apartado [Plantillas globales](#)³⁶⁵.

Editar modelo de coincidencia para la plantilla

El nodo para el que se creó la plantilla se puede cambiar con este comando. Al hacer clic en el comando se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵, donde puede escribir la expresión XPath que selecciona otro nodo del esquema. También puede introducir una expresión XPath para convertir la plantilla en una [plantilla definida por el usuario](#)⁴⁵⁴.

Editar / borrar filtro de XPath

Un filtro de XPath permite limitar el conjunto de nodos en el que se aplica una plantilla nodo. Los filtros de XPath también se pueden aplicar a [plantillas globales](#)³⁶⁵.

Las plantillas nodo se aplican por defecto a los nodos (elementos/atributos) equivalentes al nodo para el que se creó la plantilla nodo (que tenga el mismo nombre y aparezca en la misma posición de la jerarquía del esquema). Por ejemplo, una plantilla nodo para el nodo `/Personnel/Office` seleccionará todos los elementos `/Personnel/Office`. Pero si creamos un filtro de XPath con la expresión `1` en el elemento `Office` (haciendo clic en el elemento `Office` y editando su filtro de XPath), se añade una expresión de predicado al elemento `Office`, de modo que la expresión XPath completa sería: `/Personnel/Office[1]`. Esta expresión XPath seleccionaría el primer secundario `Office` del elemento `Personnel` y, en la práctica, filtra los demás elementos `Office` y los deja fuera.

Los filtros se pueden añadir en cualquier plantilla nodo y en varias plantillas nodo del diseño. Esto permite tener expresiones XPath como: `/Personnel/Office[@country='US']/Person[Title='Manager']`, que seleccionaría todos los managers de las oficinas de EE UU de la compañía. En este ejemplo se creó un filtro en la plantilla nodo `Office` y otro en la plantilla `Person`. De modo que a cada instancia de una plantilla global, se le puede aplicar un filtro de XPath para limitar el conjunto de nodos al que se apunta.

Para añadir un filtro de XPath a una plantilla nodo, haga clic con el botón derecho en la plantilla y seleccione el comando **Editar filtro de XPath**. En el cuadro de diálogo introduzca una expresión XPath sin comillas, sin corchetes ni otros delimitadores. Puede introducir cualquier expresión XPath válida. Por ejemplo:

- `1`
- `@country='US'`
- `Title='Manager'`

Tras crear el filtro de XPath, en la etiqueta de apertura de la plantilla nodo aparece un símbolo en forma de filtro. En la imagen siguiente, por ejemplo, la plantilla nodo `synopsis` tiene un filtro.



Nota: cada plantilla nodo admite un filtro de XPath.

Agrupar por, Ordenar por, Definir variables, La plantilla sirve como nivel

Los mecanismos asociados a estos comandos se describen en las correspondientes secciones de esta documentación (haga clic en los enlaces):

- El comando **Agrupar por** sirve para agrupar las instancias del nodo representado por la plantilla nodo seleccionada. El mecanismo de agrupación se describe en la sección [Agrupación](#) ⁴¹².
- El comando **Ordenar por** sirve para ordenar las instancias del nodo representado por la plantilla nodo seleccionada. El mecanismo de ordenación se describe en la sección [Ordenación](#) ⁴²¹.
- El comando **Definir variables** sirve para definir variables que están en el ámbito de la plantilla nodo seleccionada. En la sección [Variables](#) ⁴³² se explica cómo trabajar con variables.
- El comando **La plantilla sirve como nivel** es un comando de conmutación que crea o quita un nivel en la plantilla nodo. Se pueden especificar varios niveles para estructurar el documento. Con esta estructura del documento se puede generar una tabla de contenido (TDC), numeración automática y referencias de texto. Estas características se describen en la sección [Tabla de contenido \(TDC\) y Referencias](#) ⁴³⁷.

Crear fragmento de diseño

Crema una plantilla de fragmento de diseño a partir de la plantilla seleccionada. El fragmento de diseño resultante se añade a los fragmentos de diseño situados al final del diseño y también en las ventanas Estructura del diseño y Estructura del esquema. El fragmento de diseño se aplica en la posición del diseño donde se creó.

Quitar solo la etiqueta

Este comando elimina solamente la etiqueta de formato o de la plantilla seleccionada. No elimina las etiquetas de formato descendientes ni los nodos descendientes. Este comando es muy útil si quiere eliminar una etiqueta de formato o una etiqueta de elemento primario sin eliminar todo lo que está dentro de la etiqueta (que es lo que pasaría con la operación **Eliminar**). No obstante, recuerde que al quitar un elemento primario puede que los nodos descendientes del elemento eliminado dejen de ser válidos. Cuando esto pasa, los nodos no válidos aparecen tachados en color rojo.

Editar, Incluir en, Convertir en

- **Editar:** este comando abre un submenú con los comandos **Cortar**, **Copiar**, **Pegar** y **Eliminar** de Windows.
- **Incluir en:** puede incluir la plantilla nodo dentro de estos componentes de diseño: [párrafo](#) ¹⁴¹, [párrafo especial](#) ¹⁴³, [numeración y viñetas](#) ¹⁸⁶, [hipervínculo](#) ⁴⁶⁴, [condición](#) ⁴⁰³, [marcador TDC y nivel TDC](#) ⁴³⁷.
- **Convertir en:** este comando sirve para (i) cambiar el nodo al que se aplica la plantilla o (ii) cambiar la forma en que se crea el nodo en el diseño. Esto se describe detalladamente en la sección [Función Convertir en](#) ³⁰⁶.

Editar propiedades de Authentic

Al hacer clic en este comando se abre la ventana "Propiedades" donde puede definir ciertas propiedades del nodo con instancias en la vista Authentic. Las propiedades de Authentic se describen en la sección [Propiedades de nodos Authentic](#) ⁵⁸⁷.

6.4.6 Fragmentos de diseño

Los fragmentos de diseño son muy útiles para crear partes y volver a utilizarlas en otras posiciones del documento (igual que se reutilizan las funciones, por ejemplo). El mecanismo de uso es el siguiente:

1. [Crear el fragmento de diseño en el archivo SPS](#) ³⁷⁷.
2. [Insertar el contenido del fragmento de diseño](#) ³⁷⁸.
3. [Insertar el fragmento de diseño en una posición de una plantilla](#) ³⁷⁹.

Crear un fragmento de diseño

Siga estas instrucciones para crear un fragmento de diseño:

1. En la ventana Estructura del diseño o Estructura del esquema haga clic en el icono **Agregar fragmento de diseño nuevo** , situado a la derecha de la entrada **Fragmentos del diseño** (*imagen siguiente*). Esto añade un fragmento de diseño a la lista **Fragmentos del diseño** de la ventana.



Observe que se crea una plantilla de fragmento de diseño en la vista **Diseño**. Esta plantilla se anexa a las plantillas que ya existen en el diseño y puede reconocerse por su encabezado verde. Si quiere ver solamente los fragmentos de diseño que están en el diseño, oculte la plantilla principal y las plantillas globales con los comandos **Mostrar/Ocultar** ¹⁰¹⁴ de la barra de herramientas **Filtro para diseños** ¹⁰¹⁴ de StyleVision. Además puede acceder rápidamente a los fragmentos de diseño desde la ventana Estructura del esquema.

2. Haga doble clic en el componente fragmento de diseño (en la ventana Estructura del esquema o Estructura del diseño), escriba un nombre nuevo y después pulse **Entrar**. El nuevo nombre del fragmento aparece en la ventana Estructura del diseño (*imagen siguiente*) y en la plantilla en la vista **Diseño**.




3. En la vista **Diseño** cree el contenido de la plantilla del fragmento de diseño (*ver subapartado siguiente*).

Nota: si quiere crear un fragmento de diseño a partir de una plantilla ya existente, haga clic con el botón derecho en la plantilla y seleccione el comando Crear fragmento de diseño en el menú contextual. Esto crea una plantilla de fragmento de diseño en esa posición del diseño. La plantilla de fragmento de diseño también se anexa a los fragmentos de diseño situados al final del diseño y aparece en las ventanas Estructura del diseño y Estructura del esquema. Si se crea de esta forma, el fragmento de diseño se aplica directamente en la posición donde se creó y no hace falta [arrastrarlo desde la ventana Estructura del diseño o Estructura del esquema](#)³⁷⁹.

Insertar el contenido del fragmento de diseño

El contenido de la plantilla de fragmento de diseño se crea [igual que en las demás plantillas](#)¹⁴⁰. Para insertar contenido estático, ponga el cursor dentro del fragmento de diseño e inserte el contenido. Para insertar contenido dinámico, arrastre el nodo de esquema pertinente hasta el fragmento de diseño.

Cuando arrastre un nodo del esquema hasta el fragmento de diseño, hay una gran diferencia entre arrastrar el nodo desde (i) la lista **Elementos globales** y arrastrarlo desde (ii) la lista **Elementos raíz**. Si el nodo se arrastra desde la lista **Elementos globales**, se crea sin sus elementos antecesores (p. ej. en la imagen siguiente, el fragmento de diseño **EmailPerson**) y, por tanto, cuando se use en una plantilla deberá utilizarse dentro del contexto de su elemento primario. Por el contrario, si el nodo se arrastra desde la lista **Elementos raíz**, se crea dentro de una estructura que empieza con el nodo de documento (p. ej. en la imagen siguiente, el fragmento de diseño **EmailDocNode**) y, por tanto, puede utilizarse en cualquier parte de la plantilla.



La imagen anterior muestra dos fragmentos de diseño que generan exactamente el mismo resultado para el elemento `Person`. En el fragmento de diseño **EmailPerson**, el nodo `Person` se arrastró desde la lista **Elementos raíz** y se creó con una ruta de acceso absoluta (desde `$XML`, que es el nodo de documento).

Cuando inserte este fragmento de diseño en la plantilla principal, asegúrese de llamar a la plantilla **EmailPerson** desde un contexto que sea el primario del nodo `Person`. Para familiarizarse con el uso de los fragmentos de diseño, consulte y experimente con el archivo `Email.sps`, que está en la carpeta ([Mis Documentos](#) ³⁵, `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\DesignFragments`).

También puede definir un parámetro con un valor predeterminado en el fragmento de diseño. Al parámetro se le puede asignar un valor distinto en cada instancia del fragmento de diseño. Para más información consulte el apartado [Parámetros para fragmentos de diseño](#) ⁴²⁹.

Cuando termine de diseñar el documento SPS, observe que los componentes del diseño también se representan de forma gráfica en la ventana Estructura del diseño.

Insertar un fragmento de diseño en una plantilla

Para insertar un fragmento de diseño, arrástrelo desde la ventana Estructura del diseño o Estructura del esquema hasta la posición deseada del diseño. Coloque el fragmento de diseño en una posición que ofrezca el contexto adecuado. Si el contenido del fragmento de diseño se crea a partir de un elemento global, el contexto adecuado de la plantilla principal será el primario del nodo que se insertó en el fragmento de diseño. Consulte el subapartado anterior ([Insertar el contenido del fragmento de diseño](#) ³⁷⁸) para obtener más información.

Otra opción es hacer clic con el botón derecho en la posición donde desea insertar el fragmento de diseño y hacer clic en **Insertar fragmento de diseño** en el menú contextual.

Nota: si en la plantilla principal se hace referencia a un fragmento de diseño y después se cambia el nombre de este fragmento de diseño, la referencia en la plantilla principal dejará de ser correcta y se emitirá un error XSLT. Para corregir esto, elimine la referencia original en la plantilla principal y cree una referencia nueva al fragmento de diseño.

Fragmentos de diseño recursivos

Los fragmentos de diseño pueden ser recursivos, es decir, pueden llamarse a sí mismos. No obstante, para evitar bucles sin fin en la vista Authentic, puede establecer una propiedad para limitar la profundidad de la llamada. Esta propiedad (*Profundidad máxima de llamada a plantillas*) se configura en la pestaña *Authentic* del cuadro de diálogo "Propiedades" del archivo SPS ([Archivo | Propiedades](#)¹⁰⁴⁴). Especifica el número máximo de llamadas a plantilla que se pueden hacer recursivamente durante el procesamiento para la vista Authentic. Si el número de llamadas a plantilla supera el número especificado en la propiedad *Profundidad máxima de llamada a plantillas*, StyleVision emite un error.

Eliminar un fragmento de diseño

Para eliminar un fragmento de diseño, selecciónelo en la ventana Estructura del esquema y haga clic en el icono **Eliminar**  de la barra de herramientas.

Fragmentos de diseño en archivos SPS modulares

Cuando [se añade un módulo SPS a un archivo SPS](#)³⁵⁰, los fragmentos de diseño del módulo agregado están a disposición del archivo SPS modular de destino. Para más información consulte la sección [Archivos SPS modulares](#)³⁵⁰.

Archivo de ejemplo

En la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵ encontrará un archivo SPS de ejemplo que utiliza fragmentos de diseño:
C:\Documents and Settings\<<usuario>\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\DesignFragments.

6.5 Plantillas XSLT

En StyleVision puede importar archivos XSLT al diseño SPS y las plantillas XSLT de estos archivos XSLT estarán disponibles en forma de plantillas globales. Si durante el procesamiento del documento XML uno de los nodos XML coincide con un nodo de una plantilla XSLT importada, la plantilla XSLT importada se aplica al nodo. Si el archivo XSLT importado contiene plantillas con nombre, estas estarán disponibles y se podrán insertar en el diseño.

Nota:

- Las plantillas XSLT importadas no se pueden modificar en StyleVision.
- Las plantillas XSLT no son compatibles con la vista Authentic.

Importar el archivo XSLT

Siga estos pasos para importar un archivo XSLT:

1. En la ventana Vista general del diseño (*imagen siguiente*), haga clic en el vínculo [agregar archivo XSLT nuevo...](#)



2. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir". Busque el archivo XSLT necesario, selecciónelo y haga clic en **Abrir**. El archivo XSLT se importa en el diseño SPS. A la hoja de estilos XSLT se añade una instrucción `xsl:import` y en la ventana Estructura del diseño (*imagen siguiente*), bajo la entrada Plantillas XSLT, se enumeran las plantillas XSLT del archivo XSLT importado.




Las plantillas XSLT importadas pueden ser de dos tipos: (i) plantillas de coincidencia (que llevan la nota `match` en la Estructura del diseño) y (ii) plantillas con nombre (que llevan la nota `name` en la Estructura del diseño). Además, en la Estructura del diseño: (i) las plantillas con atributo `match` aparecen con el valor de su atributo `select` y (ii) las plantillas con nombre aparecen con el valor de su atributo `name`.

Plantillas de coincidencia

Las plantillas de coincidencia (`xsl:template match=`) se usan cuando, durante el procesamiento, una plantilla aplica plantillas a un nodo del documento XML y para ello se selecciona la plantilla de coincidencia que se debe aplicar. Esto ocurre cuando el nombre completo del nodo XML coincide con el nombre completo de la plantilla de coincidencia importada. Si en el diseño SPS se creó una plantilla global con el mismo nombre completo, esta plantilla global tiene prioridad sobre la plantilla importada. Si hay varios archivos XSLT importados, tiene prioridad el archivo XSLT que se importó más recientemente (que aparece más abajo en la lista **Archivos XSLT** de la ventana Vista general del diseño) y así sucesivamente.

Plantillas con nombre

Las plantillas con nombre (`xsl:template name=`) se puede arrastrar desde la ventana Estructura del diseño hasta cualquier posición del diseño. En la posición de destino elegida se crea un elemento `xsl:call-template` (*imagen siguiente*) que llama a la plantilla con nombre.

A screenshot of a code editor showing the XML element `<xsl:call-template name="BoldItalic" />`. The text is in a monospaced font, and the element is enclosed in a rectangular box. To the right of the code, there is a small icon representing a document or template.

Como resultado se implementa la plantilla con nombre en la correspondiente posición del diseño. Esto es muy útil si quiere insertar contenido que sea independiente tanto del documento XML de instancia como de la hoja de estilos XSLT.

6.6 Múltiples documentos de salida

Un diseño SPS de StyleVision puede generar varios documentos de salida diferentes a la vez: un documento de salida principal y varios documentos de salida adicionales. Esto puede ser muy útil si quiere crear resultados divididos en módulos. Para definir los diferentes documentos de salida en el diseño basta con insertar plantillas de documento nuevo (*imagen siguiente*). El contenido de cada documento de salida se coloca dentro de la correspondiente plantilla `Documento nuevo`.



Las plantillas `Documento nuevo` se pueden crear en cualquier parte del diseño lo cual permite definir módulos en cualquier nivel. Por ejemplo, un informe sobre las sucursales de una organización internacional puede tener varios documentos de salida, uno por cada nivel de la organización: (i) mundial, (ii) continental, (iii) nacional, (iv) regional y (v) por sucursal. Por ejemplo, puede generar un documento de salida para cada sucursal o un informe para todas las sucursales de cada país. Por cada documento de salida deberá insertar una plantilla `Documento nuevo` en el diseño. Para aprender a estructurar el documento correctamente consulte el apartado [Plantillas de documento nuevo y estructura del diseño](#) ³⁸⁵.

Esta característica de múltiples documentos de salida es compatible con todos los formatos de salida: HTML, RTF, PDF, Word 2007+ y texto. En la vista Authentic, que es una vista de edición, el contenido aparece en un solo documento.

Esta sección se divide en varios apartados:

- [Insertar una plantilla de documento nuevo](#) ³⁸⁴: cómo crear una plantilla que genere un documento de salida diferente.
- [Plantillas de documento nuevo y estructura del diseño](#) ³⁸⁵: información sobre dónde se debe insertar la plantilla de documento nuevo en el diseño.
- [URL de las plantillas de documento nuevo](#) ³⁸⁵: criterios a la hora de especificar la URL de las plantillas de documento nuevo.
- [Vista previa de archivos y documentos de salida](#) ³⁸⁸: información sobre problemas relacionados con la ubicación de los documentos de salida.


- [Propiedades y estilos de los documentos](#)³⁹⁰: describe las propiedades de los documentos y las opciones de estilo.

6.6.1 Insertar una plantilla de documento nuevo

Hay dos maneras de insertar plantillas de documento nuevo en el diseño SPS:

- La plantilla de documento de salida nuevo **se puede insertar** directamente en cualquier posición del diseño. En este caso se añade primero la plantilla `Documento nuevo` y después su contenido. Para insertar una plantilla `Documento nuevo` ponga el cursor en la posición deseada y seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar documento nuevo**. Otra opción es hacer clic con el botón derecho y después en **Insertar documento nuevo**.
- La otra manera de insertar la plantilla de documento nuevo es **incluir contenido** del diseño en una plantilla `Documento nuevo`. En este caso la plantilla `Documento nuevo` abarcará el contenido incluido, que se puede modificar o ampliar. Para incluir contenido en una plantilla `Documento nuevo`, resalte el contenido y después seleccione el comando de menú **Incluir en | Documento nuevo**. Otra opción es seleccionar el contenido, hacer clic con el botón derecho y después en **Incluir en | Documento nuevo**.

En la imagen siguiente puede ver un ejemplo de plantilla `Documento nuevo`.



En esta imagen puede ver que:

1. Las etiquetas de la plantilla `Documento nuevo` contienen la URL (ruta de acceso y nombre) del documento de salida que se generará. El sufijo del nombre de archivo se generará automáticamente según el tipo de archivo del formato de salida. Por ejemplo, para el formato de salida HTML, se anexará el sufijo `.html` al nombre de archivo en la URL. Consulte el apartado [URL de las plantillas de documento nuevo](#)³⁸⁵ para obtener más información.

2. La plantilla `Documento nuevo` contiene una **Sección inicial de documento**. Si quiere, puede añadir más secciones de documento. Para ello siga las instrucciones de la sección [Secciones del documento](#)³²¹.

6.6.2 Plantillas de documento nuevo y estructura del diseño

Cuando cree múltiples documentos de salida, debe crear las plantillas `Documento nuevo` en los nodos adecuados del documento raíz. Por tanto, cuando diseñe múltiples documentos de salida debe tener en cuenta tanto la [estructura de los documentos de salida](#)³⁸⁵ como la [estructura de entrada \(del documento XML de origen\)](#)³⁸⁵.

Documento de salida principal y documentos de salida adicionales (estructura de salida)

Cuando se añade la primera plantilla `Documento nuevo` al diseño, todo el contenido del diseño que esté fuera de esta plantilla se asigna automáticamente a un documento distinto. Este otro documento se interpreta como el documento de salida principal y en las vista previas de StyleVision se denomina *Documento de salida principal*.

En los documentos de salida generados (creados con los comandos de menú **Archivo | Guardar archivos generados**), el nombre del documento de salida principal será el nombre que le asigne cuando genere los documentos de salida con el comando **Guardar archivos generados**. El nombre de los documentos de salida adicionales se toma del nombre que se les asignó en las URL de sus correspondientes plantillas `Documento nuevo`.

Plantillas de documento nuevo y estructura del documento de origen

Cuando se crea una plantilla `Documento nuevo` en el diseño, la posición jerárquica donde se crea desempeña un papel importante. Hay dos posibilidades:


1. La plantilla `Documento nuevo` se crea en un nodo que **se procesa una sola vez**. En este caso la plantilla `Documento nuevo` también se procesa una sola vez. Esto significa que el nombre de archivo de la propiedad URL de la plantilla `Documento nuevo` puede ser un nombre estático.
2. La plantilla `Documento nuevo` se crea en un nodo que **se procesa varias veces**. Como resultado, la plantilla `Documento nuevo` se procesará tantas veces como se procese el nodo. Por ejemplo: un elemento `Oficina` con varios elementos secundarios llamados `Departamento` (para los departamentos de la oficina). Supongamos que creamos una plantilla `Documento nuevo` dentro del nodo `Departamento`. Como el nodo `Departamento` se procesará varias veces (tantas veces como elementos `Departamento` tenga el elemento `Oficina`), la plantilla `Documento nuevo` también se procesará varias veces, tantas como elementos `Departamento` existan en el XML de origen. Esto significa que el nombre de archivo de la propiedad URL de la plantilla `Documento nuevo` debe ser un nombre dinámico. De lo contrario, los documentos de salida creados para los elementos `Departamento` tendrían el mismo nombre de archivo.

6.6.3 URL de las plantillas de documento nuevo


Este apartado describe la relación entre [las URL de las plantillas](#)³⁸⁶ `Documento nuevo`³⁸⁶ y [la estructura del diseño](#)³⁸⁶, [cómo editar las URL](#)³⁸⁷ y [cómo crear vínculos entre varios documentos de salida](#)³⁸⁸.

Direcciones URL de las plantillas de documento nuevo

Si la plantilla `Documento nuevo` se procesa una sola vez (ver [apartado anterior](#)³⁸⁵), entonces la propiedad URL de la plantilla puede ser una URL estática. La plantilla de la imagen siguiente, por ejemplo, se procesará una sola vez porque está dentro del elemento de documento (`$XML`). La URL tiene asignado el valor estático `Document1`. Este valor será el nombre de archivo del documento de salida. Como no se añadió la ruta al nombre de archivo, el archivo se generará en el mismo directorio que el documento de salida principal (consulte [Vista previa de archivos y documentos de salida](#)³⁸⁸). Si la URL incluyera una ruta de acceso, el documento de salida se guardaría en la ubicación especificada por la ruta de acceso.




Si, por el contrario, la plantilla `Documento nuevo` se procesa varias veces, generando varios documentos de salida (ver [apartado anterior](#)³⁸⁵), entonces la propiedad URL de la plantilla debe ser una URL dinámica seleccionada con una expresión XPath. En la imagen siguiente, por ejemplo, la URL de la plantilla `Documento nuevo` es la expresión XPath: `body/header/para`. La plantilla `Documento nuevo` está dentro del elemento `topic` así que se procesará cada vez que se procese este elemento. Con cada iteración en el elemento `topic`, el contenido del secundario `body/header/para` del elemento `topic` se asignará como URL de la plantilla `Documento nuevo`. Como resultado se crea un documento nuevo por cada elemento `topic`. Cada uno de estos documentos tendrá un nombre distinto, el del elemento `body/header/para` (es decir, el texto del título de cada tema).



Editar la URL

Cuando se añade una plantilla `Documento nuevo` al diseño, la plantilla se crea con una URL predeterminada: la cadena de texto estática `DocumentX` (siendo `X` un número entero). Si quiere editar la URL, haga clic con el botón derecho en la etiqueta de la plantilla `Documento nuevo` y seleccione el comando **Editar URL...** del menú contextual. Se abre el diálogo "Propiedades" (*imagen siguiente*) donde puede editar el campo `Valor` de la propiedad `URL sin extensión de archivo`.



Si quiere introducir una URL estática, escriba el texto en el campo `Valor`. Si prefiere usar una URL dinámica, haga clic en el campo `Valor` y después en el botón **XPath** de la barra de herramientas del diálogo. Aparece otro cuadro de diálogo donde puede introducir la XPath que desea usar. Recuerde que: (i) el nodo de contexto para la expresión XPath es el nodo donde se insertó la plantilla `Documento nuevo` y (ii) para anexar la ruta de acceso a la expresión XPath debe utilizar la función `concat()` de XPath. Por ejemplo: `concat('C:\MiSalida\', body\header\para)`. Esta expresión XPath generaría la cadena de dirección URL: `C:`

\MiSalida\nombreArchivo. La extensión de archivo se generará automáticamente según el formato de salida elegido.

Crear vínculos entre los documentos

Puede crear vínculos entre los documentos de salida por medio de [marcadores e hipervínculos](#)⁴⁶⁴. Los [marcadores](#)⁴⁶⁴ se pueden insertar en el encabezado de la plantilla Documento nuevo o en cualquier otra posición de la plantilla. Después, en los demás documentos, puede crear [hipervínculos](#)⁴⁶⁶ que apunten al marcador. Si necesita insertar marcadores en un nodo que se procesa varias veces, compruebe que el nombre del marcador se genera de forma dinámica. De lo contrario (si le asigna un nombre de marcador estático), en el documento de salida habrá varios nodos con el mismo nombre de marcador.

También puede usar una [tabla de contenido \(TDC\)](#)⁴³⁷ para crear vínculos entre los documentos. La tabla de contenido puede estar en un documento distinto (por ejemplo, en el documento de salida principal) y apuntar a los demás documentos de salida (mientras que los documentos de salida apuntan a su vez a la tabla de contenido del documento principal).

Nota: la especificación FO es compatible con el uso de vínculos a documentos externos, pero puede que su procesador FO no lo sea. Si tiene pensado usar vínculos a documentos externos en sus documentos PDF de salida, consulte primero si su procesador FO es compatible con esta característica.

6.6.4 Vista previa de archivos y documentos de salida


En las vistas previas de StyleVision puede ver cada uno de los múltiples documentos de salida que se especificaron en el diseño (*imagen siguiente*).



Por ejemplo, la imagen anterior muestra la vista **HTML** de un documento SPS diseñado para generar múltiples documentos de salida. Para invocar los diferentes documentos desde la ventana de vista previa: (i) haga clic en los botones de flecha situados en la esquina superior izquierda para avanzar por los documentos disponibles o (ii) seleccione el documento pertinente en la lista desplegable del cuadro combinado (*imagen anterior*). Observe que la lista desplegable muestra la URL completa (la ruta más el nombre de archivo).

Ubicación de los archivos de vista previa

Los archivos de vista previa se crean por defecto en el directorio donde se creó el archivo SPS. Puede cambiar la ubicación predeterminada en la pestaña *Rutas de acceso* del cuadro de diálogo "Propiedades" (*imagen siguiente*) del archivo SPS (que se abre haciendo clic en **Archivo | Propiedades**). Aquí puede especificar como ubicación alternativa la del directorio del archivo XML de trabajo. Si la URL de una plantilla `Documento nuevo` contiene una ruta de acceso, la ubicación especificada en esta ruta se usará como ubicación de los respectivos archivos de vista previa. Si la ubicación no se encuentra, se emite un error. Si tiene pensado crear vínculos entre los documentos de salida, debería conocer la ubicación de destino de estos archivos.



En la pestaña *Rutas de acceso* del cuadro de diálogo "Propiedades" (*imagen anterior*) también puede especificar dónde se guardan los archivos adicionales temporales (como archivos de salida, imágenes, gráficos, etc.). No olvide que, si la URL de una plantilla `Documento nuevo` contiene una ruta de acceso, se usará la ubicación indicada por esta ruta.

Generar documentos de salida (rutas de acceso, etc.)

Siga estas instrucciones para generar los documentos de salida:


1. Pase el ratón por el comando de menú **Archivo | Guardar archivos generados** y haga clic en el formato de salida que desea generar.
2. Aparece el cuadro de diálogo "Guardar el archivo generado como". Busque la carpeta donde desea guardar el archivo generado.
3. Escriba el nombre del documento de salida principal y haga clic en **Guardar**.

Una vez terminado el proceso aparece una ventana de información que enumera la ubicación de todos los documentos de salida, así como de los demás archivos generados (imágenes, gráficos, etc.).

El documento de salida principal se guardará en la ubicación seleccionada en el cuadro de diálogo "Guardar el archivo generado como". Los demás documentos de salida creados con las plantillas *Documento nuevo* que no tengan una ruta de acceso en su URL se guardarán en la misma carpeta que el documento de salida principal. Si añadió una ruta de acceso al nombre de archivo en la URL de la plantilla *Documento nuevo*, el documento de salida se guardará en dicha ubicación. Si la ubicación no existe, se emite un error.

6.6.5 Propiedades y estilos de los documentos

En el diseño SPS puede dividir los resultados en varios documentos de salida. A cada documento de salida se le pueden asignar propiedades y estilos de documentos propios. Estas propiedades y estilos se configuran en las pestañas *Propiedades del documento* y *Estilos del documento* (imagen siguiente) del cuadro de diálogo "Propiedades" de la **Sección inicial del documento**. Para abrir el diálogo "Propiedades", haga clic en el enlace [Editar las propiedades...](#) que aparece en la barra de la **Sección inicial del documento** del documento que desea configurar. Las propiedades y estilos se aplican a todo el documento de salida.



En la pestaña *Propiedades del documento*, el grupo *Propiedades del documento* permite introducir metadatos para el documento. Estos metadatos se guardarán en el documento de salida de acuerdo con el formato de salida elegido. Por ejemplo, en los documentos de salida HTML, las propiedades se almacenan en las etiquetas `META` del elemento `HEAD`.

Los estilos de documento se describen en el apartado [Establecer valores de estilos](#)⁵⁰⁰.

7 Archivos SPS: características avanzadas

Las secciones [Archivos SPS: contenido](#)¹⁴⁰ y [Archivos SPS: estructura](#)³¹⁰ de esta documentación describen el contenido y la estructura básicos de los archivos SPS. Sin embargo, a menudo puede ser necesario modificar o manipular el contenido o la estructura de los datos de origen. Por ejemplo, quizás necesite ordenar un grupo de nodos (nodos con datos personales, por ejemplo) según cierto criterio (por orden alfabético, por ejemplo). O quizás necesite agrupar todos los clientes de una BD según su ciudad de residencia. O a lo mejor necesita sumar las ventas de un producto en determinada ciudad.

Estas y otras operaciones pueden completarse con ayuda de las características avanzadas de StyleVision:

- [Cálculos automáticos](#)³⁹³: un potente mecanismo basado en expresiones XPath para manipular datos, presentar los datos manipulados en los documentos de salida y actualizar nodos del documento XML con el resultado del cálculo.
- [Condiciones](#)⁴⁰³: el procesamiento de las plantillas y su contenido puede estar condicionado a las estructuras de datos o valores del XML o al resultado de una expresión XPath.
- [Agrupaciones](#)⁴¹²: puede definir un procesamiento para un grupo de elementos seleccionados mediante una expresión XPath.
- [Ordenaciones](#)⁴²¹: puede ordenar un conjunto de elementos XML según varias claves de ordenación.
- [Parámetros y variables](#)⁴²⁷: los parámetros se declaran a nivel global con un valor predeterminado. Estos valores se pueden reemplazar en tiempo de ejecución con valores pasados a la hoja de estilos desde [StyleVision Server](#). Las variables se pueden definir en el SPS y a estas variables se les puede hacer referencia en el archivo SPS.
- [Tabla de contenido \(TDC\) y referencias](#)⁴³⁷: puede construir tablas de contenido (TDC) en varias posiciones del documento de salida en todos los formatos de salida compatibles. El mecanismo de las tablas de contenido selecciona primero los componentes a los que se debe hacer referencia en la TDC y después hace referencia a estos componentes marcados. Otras características del SPS que utilizan referencias son: (i) la [numeración automática](#)⁴⁵⁹ (los nodos que se repiten en el documento se pueden numerar automáticamente y a la numeración se le puede dar formato); (ii) las [referencias de texto](#)⁴⁶³ (el texto del documento se puede marcar para hacerle referencia desde otras partes del documento) y (iii) los [marcadores e hipervínculos](#)⁴⁶⁴ (los marcadores señalan puntos clave del documento de salida a los que se puede apuntar por medio de hipervínculos. Los hipervínculos también pueden enlazar con recursos externos usando diferentes métodos para determinar el URI de destino, estático, dinámico, ambos o entidades URI sin analizar). Todos estos mecanismos de referencia se describen en esta sección.

7.1 Cálculos automáticos

Los **cálculos automáticos** sirven para (i) mostrar el resultado de una evaluación XPath en cualquier posición del documento de salida y (ii) para actualizar un nodo del documento XML principal (el documento XML que se edita en la vista Authentic) con el resultado de la evaluación XPath.

El mecanismo de los cálculos automáticos es ideal para:


- Insertar cálculos basados en operaciones con valores de datos dinámicos. Por ejemplo, puede contar el número de elementos `Empleado` de un elemento `Oficina` (con `count(Empleado)`), o sumar los valores de todos los elementos `Precio` de cada elemento `Factura` (con `sum(Precio)`), o unir los elementos `Nombre` y `Apellido` de un elemento `Persona` (con `concat(Nombre, ' ', Apellido)`). De este modo puede generar datos nuevos a partir de datos dinámicos del documento XML y enviar el resultado generado al documento de salida.
- Mostrar información derivada de la estructura del documento. Por ejemplo, puede usar la función `position()` de XPath para insertar números de fila dinámicamente en una tabla dinámica o para numerar dinámicamente las secciones de un documento. La ventaja es que se puede generar información de forma dinámica a partir de la estructura cambiante del documento.
- Insertar datos de documentos XML externos. La función `doc()` de XPath 2.0 permite acceder a la raíz de documento de documentos XML externos y, por tanto, permite insertar el contenido de nodos del documento XML externo en el documento de salida.
- Actualizar el valor de los nodos del documento XML principal. Por ejemplo, el nodo `Destinatario` se puede actualizar con una expresión XPath como `concat(Título, ' ', Nombre, ' ', Apellido)`.
- Presentar el contenido de un nodo en cualquier posición del diseño.

7.1.1 Editar y mover cálculos automáticos

Crear cálculos automáticos

Siga estas instrucciones para crear un cálculo automático:

1. Ponga el cursor en la posición donde desea que aparezca el resultado del cálculo automático y haga clic en el comando de menú **Insertar | Cálculo automático**. En el submenú que aparece seleccione **Valor** (si quiere que el resultado aparezca como texto sin formato), **Campo de entrada** (si quiere que aparezca dentro de un campo de entrada o cuadro de texto) o **Campo de entrada multilínea** (si quiere que aparezca en un cuadro de texto multilínea). Es decir, el resultado del cálculo automático aparece como valor o en un campo de entrada. En la vista Authentic el resultado del cálculo automático no se puede editar. Tras elegir una de estas tres opciones aparece el cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" (*imagen siguiente*).



2. En el panel *Expresión XPath* (en la parte superior del diálogo) puede teclear la expresión XPath para el cálculo automático. También puede construir una expresión haciendo doble clic en los nodos, en los operadores o en las funciones de los paneles inferiores del cuadro de diálogo. Es importante conocer el nodo de contexto del punto de inserción. El nodo de contexto aparece resaltado en el árbol del esquema fuente (por ejemplo, en la imagen anterior el nodo de contexto es `newsitems`). Si seleccionó la versión XSLT 1.0 para su diseño SPS, debe usar expresiones XPath 1.0. Si seleccionó la versión XSLT 2.0 o XSLT 3.0, entonces debe usar expresiones XPath 2.0 o XPath 3.0. Para conocer mejor este cuadro de diálogo consulte la sección [Cuadro de diálogo "Editar expresión XPath"](#)⁹⁸⁵.
3. Además, si quiere copiar el valor del cálculo automático en un nodo del documento XML, puede seleccionar el nodo con una expresión XPath. Para aprender a actualizar nodos con el resultado del cálculo automático consulte el apartado [Actualizar nodos con cálculos automáticos](#)³⁹⁶.

Cuando termine de construir su expresión XPath haga clic en **Aceptar**. En la vista **Diseño** se inserta el cálculo automático. Para ver su resultado cambie a la vista **Authentic** o cualquier otra vista previa.

Funciones Java y .NET

En las expresiones XPath de cálculos automáticos puede usar funciones Java y .NET. Por ejemplo:


- **Java:** `java:java.util.Date.toString(java:java.util.Date.new())`
- **.NET:** `clitype:System.Math.PI()`

Consulte los [anexos de la documentación](#)¹⁵⁰⁸ para obtener más información sobre estas funciones de extensión.

Nota: el uso de funciones Java y .NET en cálculos automáticos solamente está disponible en las ediciones Enterprise.

Editar los cálculos automáticos

Si quiere editar su expresión XPath, seleccione el cálculo automático y en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*) haga clic en el botón **Editar** de la propiedad XPath (del grupo *Cálculo automático*). Al hacer clic en este botón aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁰⁸⁵ (*imagen anterior*), donde puede realizar los cambios.



Dar formato a los cálculos automáticos

Puede aplicar formatos predefinidos y estilos CSS a los cálculos automáticos como si fueran contenido de texto: seleccione el cálculo automático y aplique el formato. Además, puede especificar el [formato de entrada](#)⁴⁸⁰ de un cálculo automático que sea de tipo de datos numérico o fecha. Esto se hace en la propiedad *formato de valor* de la ventana Propiedades (grupo de propiedades *Cálculo automático*).

Recuerde que puede incluir retornos de carro y saltos de línea (CR/LF) en la expresión XPath. Si el cálculo automático está incluido en el tipo de párrafo especial *pre*, el resultado de un CR/LF generará una línea nueva en el documento de salida (excepto en formato RTF). Un ejemplo de expresión XPath con CR/LF sería:

```
translate('a;b;c', ';', codepoints-to-string(13))
```

Mover los cálculos automáticos

Para mover un cálculo automático a otra posición del diseño, haga clic en el cálculo automático (para seleccionarlo) y arrástrelo a la nueva posición. También puede usar las operaciones cortar/copiar y pegar. Sin embargo, no olvide que deberá cambiar la expresión XPath si el nodo de contexto de la nueva posición es diferente al de la posición anterior.

Resumen


Estos son los puntos más importantes que debe tener en cuenta sobre los cálculos automáticos:

- Puede insertar cálculos automáticos en cualquier posición del diseño.
- La posición donde inserte el cálculo automático determina el nodo de contexto para la expresión XPath.
- En la vista Authentic el cálculo automático se vuelve a evaluar cada vez que cambia uno de los valores relacionados con el cálculo (es decir, cualquier nodo que forme parte de la expresión XPath).
- El resultado de los cálculos automáticos no se puede editar en la vista Authentic ni en las demás vistas previas.
- Puede actualizar cualquier nodo del documento XML con el resultado del cálculo automático.


7.1.2 Actualizar nodos con cálculos automáticos

El valor (o resultado) de un cálculo automático se puede copiar en un nodo del documento XML principal (el documento que se edita en la vista Authentic). Estas son las instrucciones:

1. Cree el cálculo automático siguiendo las instrucciones del apartado [Editar y mover cálculos automáticos](#) ³⁹³.
2. Seleccione el cálculo automático y, en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*), haga clic en el botón **Edición** de la propiedad Actualizar el nodo XML en Authentic (en el grupo de propiedades *Authentic*).



3. Aparece el cuadro de diálogo "Selector de XPath" (*imagen siguiente*). Seleccione el nodo que desea actualizar y haga clic en **Aceptar**. Si quiere que la expresión XPath sea absoluta (es decir, que empiece en la raíz del documento), marque la casilla *XPath absoluta*.



Si lo prefiere, también puede seleccionar el botón de opción *XPath definida por el usuario* e introducir la expresión XPath a mano.

La expresión XPath debe seleccionar **un solo nodo**. Si la expresión XPath selecciona varios nodos, no se actualizará ninguno.

NOTA IMPORTANTE

Solamente se actualizarán los nodos del archivo XML del esquema fuente principal. Los nodos de los archivos XML de los demás esquemas no se actualizarán. Para poder actualizar un nodo del documento XML principal deben cumplirse dos condiciones:

1. La expresión XPath para el cálculo automático debe incluir al menos un valor que esté relacionado con un nodo XML, es decir, un valor dinámico. Por ejemplo, `Price*1.2`. Esta expresión afecta al elemento `Price` y por tanto es dinámica. Si la expresión XPath contiene un valor estático (por ejemplo, `string("Nanonull, Inc.")`), la función de actualización de nodos XML no funcionará.
2. Debe modificar en la vista Authentic un nodo utilizado en la expresión XPath. Por ejemplo, si la expresión XPath es `Price*1.2` y el cálculo automático está configurado para actualizar el nodo `VATPrice`, entonces debe modificar el elemento `Price` en la vista Authentic para que el nodo `VATPrice` se pueda actualizar.

Cambiar el nodo que se debe actualizar y cancelar la actualización

Para cambiar el nodo que se debe actualizar, haga clic en el botón **Edición** de la propiedad `Actualizar` el nodo XML en `Authentic` (en la ventana `Propiedades`, grupo de propiedades `Authentic`) y después seleccione el nuevo nodo en el cuadro de diálogo "Selector de XPath" que aparece. Para eliminar la propiedad `Actualizar` el nodo XML en `Authentic`, haga clic en el botón **Eliminar** de la barra de herramientas de la ventana `Propiedades`.

¿Debería incluir el cálculo automático o el contenido del nodo actualizado en el resultado del diseño?

Si no se trata de una plantilla condicional, puede usar el cálculo automático o el contenido del nodo actualizado en el resultado del diseño. Es irrelevante cuál de los dos utiliza porque la actualización del nodo ocurre inmediatamente después de la evaluación del cálculo automático. Ahora bien, debería tener en cuenta que se utiliza una fuente diferente en cada caso.

Ocultar el cálculo automático

A menudo necesitará utilizar un cálculo automático para actualizar un nodo con el valor del cálculo automático. En este caso, puede darse una de estas dos situaciones:

- Quiere mostrar el resultado una sola vez, pero no puede ocultar el cálculo automático porque si lo oculta no se puede evaluar. Si no se trata de una plantilla condicional, es mejor incluir el cálculo automático en el resultado del diseño pero no incluir el contenido del nodo actualizado.
- No quiere mostrar el resultado sino solamente actualizar el nodo. En esta situación lo mejor es aplicar formato de texto al cálculo automático para que no sea visible en el documento de salida (por ejemplo, aplicándole el color de fuente blanco al texto del cálculo automático sobre un fondo blanco).

7.1.3 Cálculos automáticos basados en nodos actualizados

Si quiere crear un cálculo automático que use un nodo actualizado por otro cálculo automático, tiene dos opciones:

- Crear ambos cálculos automáticos en la misma plantilla.
- Crear cada cálculo automático en una plantilla diferente.

Cálculos automáticos en la misma plantilla

Cuando dos cálculos automáticos están en la misma plantilla, el diseño SPS sigue este procedimiento:

1. Se modifica un nodo utilizado en la expresión XPath del cálculo automático.
2. Se leen todos los valores de los nodos del documento XML y se ejecutan todos los cálculos automáticos.
3. Suponiendo que el primer cálculo automático se ejecute correctamente, el nodo XML especificado se actualiza (llamémosle `Nodo-A`). El segundo cálculo automático (basado en el `Nodo-A`) se ejecuta pero usa el valor del `Nodo-A` antes de que el nodo se actualice. Esto se debe a que el SPS lee el valor del `Nodo-A` antes de que este se actualice.

4. Si a partir de este momento se edita el documento XML o si se cambia de vista (de la vista Authentic a otra vista previa), entonces los valores de los nodos se vuelven a leer y los cálculos automáticos se ejecutan.
5. Ahora se lleva a cabo el segundo cálculo automático. Si el objetivo de este cálculo automático es actualizar otro nodo más, deberá cambiar uno de los nodos utilizados en la expresión XPath para que dicha actualización pueda producirse.

El intervalo temporal entre la actualización del `Nodo-A` y la evaluación del segundo cálculo automático con el valor actualizado del `Nodo-A` puede confundir al usuario de la vista Authentic. Por ello es mejor que la expresión XPath del segundo cálculo automático contenga la expresión XPath del primer cálculo automático (en lugar del nodo actualizado). Como resultado el segundo cálculo automático se ejecutará con los datos de entrada del primer cálculo automático y llevará a cabo el cálculo automático como parte de su propio cálculo automático. De este modo el cálculo automático se evalúa independientemente del contenido del `Nodo-A`.

Ejemplo

El primer cálculo automático calcula el importe del IVA de un producto usando los nodos de (i) precio neto y (ii) tasa de IVA. Después actualiza el nodo que contiene el importe del IVA. El segundo cálculo automático calcula el producto bruto (precio neto + IVA) y después actualiza el nodo que contiene el precio bruto.

- El cálculo automático necesario para calcular el IVA del producto sería: $\text{NetPrice} * \text{VATRate} \text{ div } 100$. Cuando se introduce la tasa de IVA del producto, el cálculo automático se ejecuta y actualiza el nodo `VATAmount`.
- Si el cálculo automático para calcular el precio bruto es: $\text{NetPrice} + \text{VATAmount}$, entonces el cálculo automático se ejecutará con el valor de `VATAmount` que se leyó antes de que `VATAmount` se actualizara.
- Si, por el contrario, el cálculo automático para calcular el precio bruto fuera: $\text{NetPrice} + (\text{NetPrice} * \text{VATRate} \text{ div } 100)$, entonces el cálculo automático se ejecutará con el valor de `VATRate` y actualizará el nodo `GrossPrice`. El nodo actualizado `VatAmount` no se incluyó en el segundo cálculo automático.

Para ver un ejemplo concreto consulte el apartado [Ejemplo: una factura](#)³⁹⁹.

Cálculos automáticos en plantillas diferentes

Si los cálculos automáticos están en plantillas diferentes, el nodo actualizado por el primer cálculo automático se puede usar en el segundo cálculo automático. Esto se debe a que los cálculos automáticos y los nodos se ejecutan/actualizan por separado en cada plantilla. Para ver un ejemplo concreto consulte el apartado [Ejemplo: una factura](#)³⁹⁹.

7.1.4 Ejemplo: una factura

El archivo SPS de ejemplo `Invoice.sps` de la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\<usuario>\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Auto-Calculations\`, demuestra cómo usar cálculos automáticos para:

- Contar nodos
- Seleccionar un nodo en función de los datos introducidos por el usuario de la vista Authentic
- Actualizar el contenido de un nodo con el resultado del cálculo automático
- Usar el resultado de un cálculo automático en otro cálculo automático

En el archivo SPS de ejemplo, los cálculos automáticos aparecen resaltados en amarillo (*imagen siguiente*).

Contar nodos

En el archivo SPS de ejemplo cada producto de la lista está numerado según su posición en la lista de productos solicitados por el cliente (*Product 1*, *Product 2*, etc). Esta numeración se consigue gracias a un cálculo automático (*imagen siguiente*).

Product 1 :	Learning XMLSpy
Net price:	€ 35.00
Category:	<input type="text" value="Book"/>
VAT:	10%
Price including VAT:	€ 38.5
<hr/>	
Product 2 :	Scooby Doo's Greatest Hits

En este caso concreto la expresión XPath `position()` sería suficiente para obtener la numeración correcta. Otra manera muy fácil de obtener la posición de un nodo es contar el número de elementos del mismo nivel anteriores y sumarle uno. La expresión XPath sería: `count(preceding-sibling::Product)+1`. Este último método es ideal para los contextos en los que es difícil o imposible usar la función `position()`. Puede probar este cálculo automático en el archivo de ejemplo eliminando productos y añadiendo productos nuevos.

Seleccionar un nodo en función de los datos introducidos por el usuario

En el archivo de ejemplo el usuario selecciona la categoría de productos (*Book*, *CD*, *DVD*, or *Electronics*) en un cuadro combinado. Esta selección se introduce en el nodo `//Product/Category` del documento XML. Después un cálculo automático utiliza este valor para remitirse a una "tabla de búsqueda" del documento XML e identificar el nodo que contiene el porcentaje de IVA para esta categoría de productos. La expresión de este cálculo automático es:

```
for $i in Category return /Invoice/Categories/Category[. = $i]/@rate.
```


En el documento de salida aparece la tasa de IVA en la posición donde se insertó el cálculo automático. En el archivo SPS de ejemplo la tabla de búsqueda se almacena en el mismo documento XML que los datos de la factura. No obstante, esta tabla también se puede almacenar en un documento distinto, en cuyo caso habría que acceder a ella con la función `doc()` de XPath 2.0. Para probar este cálculo automático seleccione otro tipo de producto en cualquier cuadro combinado *Category* y verá cómo el valor de la tasa de IVA cambia (*Book=10%; CD=15%; DVD=15%; Electronics=20%*).

Actualizar el contenido de un nodo con el resultado de un cálculo automático

La tasa de IVA que el cálculo automático obtiene de la tabla de búsqueda es un valor dinámico que se almacena temporalmente en memoria (para usarla en la vista *Authentic*). El resultado del cálculo automático,

sin embargo, se puede almacenar en el nodo `VAT` del documento XML. Esto tiene dos ventajas: (i) no hace falta que el usuario introduzca el contenido del nodo `VAT` porque el cálculo automático lo introduce automáticamente y (ii) cada vez que se modifique la tabla de búsqueda, los cambios se aplicarán al nodo `VAT` cuando se abra el archivo `Invoice.xml` en Authentic. Para configurar un cálculo automático para que actualice un nodo debe seguir estas instrucciones:

1. Seleccione el cálculo automático en la vista **Diseño**.
2. En la ventana Propiedades (*imagen siguiente*) expanda el grupo de propiedades *Authentic* y haga clic en el botón **Edición** de la propiedad Actualizar el nodo XML en Authentic.
3. Aparece un cuadro de diálogo. Seleccione el nodo `VAT` y después haga clic en **Aceptar**.



A partir de ese momento cuando el usuario de la vista *Authentic* seleccione una categoría de productos diferente en el cuadro combinado, el cálculo automático obtendrá la tasa de IVA (remitiéndose a la tabla de búsqueda), mostrará la tasa de IVA y actualizará el nodo `VAT` del documento XML.

Usar en un cálculo automático un nodo actualizado por medio de otro cálculo automático

La tasa de IVA obtenida con el cálculo automático (ver más arriba) se necesita para calcular el precio bruto (precio neto + IVA) de cada producto. La fórmula necesaria se podría derivar así:

$$\text{Gross Price} = \text{Net Price} + \text{VAT-amount}$$

$$\text{Puesto que } \text{VAT-amount} = \text{Net Price} * \text{VAT-percentage} \text{ div } 100$$

$$\text{Entonces } \text{Gross Price} = \text{Net Price} + (\text{Net Price} * \text{VAT-percentage} \text{ div } 100)$$

El precio neto de un producto se obtiene del nodo `PriceNet`. La tasa de IVA se calcula con el cálculo automático descrito más arriba y dicho cálculo automático actualiza el nodo `VAT`. El contenido del nodo `VAT` se puede usar en otro cálculo automático para generar el precio bruto. Para ello usaríamos esta expresión XPath:

$$\text{PriceNet} + (\text{PriceNet} * (\text{VAT} \text{ div } 100))$$

La expresión XPath se puede [ver y editar en la ventana Propiedades](#) ³⁹³. Para probar el cálculo automático que calcula el precio bruto cambie el precio o la categoría de producto. Observe que el precio bruto (con IVA incluido) también cambia.

Product 6:	A Short History of the American Century
Net price:	€ 20.00
Category:	DVD
VAT:	15%
Price including VAT:	€ 23
<hr/>	
Price Total:	€ 358.9

En el archivo SPS de ejemplo el cálculo automático que calcula el precio bruto actualiza el nodo `PriceGross` del documento XML.

Los nodos `PriceGross` actualizados se pueden usar en un cálculo automático que sume los precios de todos los productos comprados. La expresión XPath sería: `sum(Order/Product/PriceGross)`. Este cálculo automático actualiza el nodo `PriceTotal`. Para probarlo modifique los precios de los diferentes productos y verá el efecto que esto tiene en el precio total.

Ejercicio práctico

Ahora intente añadir dos cálculos al archivo SPS:

1. Primero inserte un cálculo automático que calcule un descuento sobre el importe total. Si el precio de la compra (el precio total) supera los 100, 300 o 600 euros, se debe aplicar un descuento del 5%, 10% y 12% respectivamente. Inserte la cantidad del descuento en el documento de salida (*imagen siguiente*) y actualice el nodo `DiscountAmount` del documento XML.
2. Después inserte un cálculo automático que calcule el importe final tras deducir el descuento. Esta cantidad será igual al precio total menos el descuento (que se calculó en el cálculo automático anterior). Inserte el importe final de la factura en el documento de salida (*imagen siguiente*) y actualice el nodo `BillAmount` del documento XML.

Configure estos cálculos automáticos de modo que la vista Authentic del documento tenga este aspecto.

Price Total:	€ 358.90	<u>Volume Discounts</u>
Less Volume Discount:	€ 35.89	Over € 100 = 05%
Bill Amount:	€ 323.01	Over € 300 = 10%
		Over € 600 = 12%

Estos dos cálculos automáticos aparecen en el archivo de ejemplo `InvoiceWithDiscounts.sps`, que está en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵ `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Auto-Calculations`.

7.2 Condiciones

Puede insertar condiciones en cualquier posición del diseño SPS, tanto en la plantilla principal como en plantillas globales. Una condición es un componente formado por una o más ramas, estando cada rama definida por una expresión XPath. Por ejemplo, imagine una condición compuesta por dos ramas. La expresión XPath de la primera rama comprueba si el valor del atributo `Ubicación` del nodo de contexto es "EE UU". La expresión XPath de la segunda rama comprueba si el valor del atributo `Ubicación` es "UE". Cada rama contiene una plantilla que denominamos *plantilla condicional*. Cuando un nodo se procesa con una condición, se ejecuta la primera rama cuyo resultado sea `true`, es decir, se procesa su plantilla condicional y el procesador sale de la condición. Es decir, no se evalúan más ramas. De este modo, puede usar distintas plantillas dependiendo del valor de un nodo. Por ejemplo, podría usar una plantilla para los datos de EE UU y otra para EU.

Este apartado de la documentación abarca estos temas:

- [Definir condiciones](#)⁴⁰³: cómo crear condiciones en el diseño y cómo crear ramas condicionales.
- [Editar condiciones](#)⁴⁰⁷: cómo editar las expresiones XPath de una condición.
- [Condiciones basadas en el resultado](#)⁴⁰⁷: cómo utilizar condiciones para generar resultados diferentes para cada formato de salida.
- [Condiciones y cálculos automáticos](#)⁴⁰⁸: aspectos que debe tener en cuenta cuando use condiciones junto con cálculos automáticos.

7.2.1 Definir condiciones


El proceso de definición de condiciones tiene tres pasos:

1. Primero se crea la condición con su primera rama.
2. Después se crean las demás ramas que ofrecen alternativas de procesamiento.
3. Finalmente se crean y editan las plantillas dentro de cada rama condicional.


Crear la condición con su primera rama

Siga estas instrucciones para definir una condición:

1. Ponga el cursor en cualquier punto del diseño o seleccione un componente del diseño y después haga clic en el comando de menú **Insertar | Condición**. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ (*imagen siguiente*).



2. En el panel *Expresión XPath* (panel superior del cuadro de diálogo) escriba a mano la expresión XPath para la primera rama condicional. También puede generar una expresión XPath haciendo doble clic en los nodos, operadores y funciones de los paneles inferiores del cuadro de diálogo. Es importante conocer cuál es el nodo de contexto del punto de inserción y por eso, al abrir el cuadro de diálogo, el nodo de contexto aparece resaltado en el árbol de esquemas fuente.
3. Cuando termine de construir su expresión XPath haga clic en **Aceptar**. La condición se crea en el diseño con su primera rama, cuya expresión XPath es la que introdujo en el cuadro de diálogo. Si la condición se insertó en un punto de inserción de texto, la primera rama estará vacía (no tendrá dentro ninguna plantilla, como en la imagen siguiente). Si la condición se insertó estando seleccionado un componente, la condición se crea alrededor del componente y este pasa a ser la plantilla de la primera rama.




Para seleccionar toda la condición, haga clic en la celda que tiene el signo de interrogación. Para seleccionar la primera rama, haga clic en la celda que tiene el número 1.

Tras crear la condición con su primera rama (que puede tener dentro una plantilla o no) podrá crear tantas ramas adicionales como quiera.

Crear las demás ramas de la condición

Las demás ramas de la condición se deben crear una a una. Para crear una rama más, haga clic con el botón derecho y seleccione una de estas opciones en el menú contextual: (i) **Agregar rama nueva...** si quiere crear una rama sin plantilla y (ii) **Copiar rama** si quiere copiar una plantilla ya existente en la nueva rama.




Para crear una rama nueva, haga clic con el botón derecho en cualquier rama condicional y seleccione **Agregar rama nueva** en el menú contextual. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵. Tras introducir la expresión XPath, haga clic en **Aceptar** para añadir una rama nueva vacía a la condición. En el diseño verá que aparece una celda nueva con un número igual al número de la última rama + 1.

Para crear una copia de una rama, haga clic con el botón derecho en la rama que quiere copiar y seleccione **Copiar rama**. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ con la expresión XPath de la rama copiada. Tras modificar la expresión XPath, haga clic en **Aceptar** para añadir una rama nueva a la condición. Esta nueva rama contiene una copia de la plantilla de la rama que se copió. En el diseño verá que ahora hay una celda nueva con un número igual al número de la última rama + 1.

La rama Otherwise

La rama *Otherwise* es una alternativa de amplio alcance que especifica cierto tipo de procesamiento (una plantilla) en caso de que ninguna de las ramas definidas tenga el resultado `true`. Sin la rama *Otherwise*, sería necesario crear ramas para todas y cada una de las situaciones posibles o aceptar que el procesador salga de la plantilla condicional sin ejecutar ninguna rama.

Para insertar una rama *Otherwise*, utilice el comando **Agregar rama nueva** o **Copiar rama** (según corresponda) y después en el diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ marque la casilla *Otherwise* situada en la esquina superior derecha del diálogo (*imagen siguiente*).



Subir y bajar ramas

El orden de las ramas de la condición es importante porque el procesador ejecuta la primera rama cuyo resultado sea `true` y después sale de la condición. Para subir o bajar ramas en la jerarquía de la condición, haga clic con el botón derecho en la rama que desea mover y seleccione **Subir rama** o **Bajar rama**.


Eliminar una rama

Haga clic con el botón derecho en la rama que desea eliminar y seleccione el comando **Eliminar rama**.

7.2.2 Editar condiciones

Siga estas instrucciones para editar la expresión XPath de una rama condicional:

1. Seleccione la rama condicional (no la condición).
2. En la ventana **Propiedades** (columna *Propiedades para:*), seleccione el componente **rama condicional** (*imagen siguiente*).



3. Haga clic en el botón **Edición**  de la propiedad XPath (grupo de propiedades *cuando*). Al hacer clic en el botón se abre el diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵, donde puede editar la expresión XPath para esa rama de la condición.

7.2.3 Condiciones basadas en los resultados

Cada componente del documento de diseño puede procesarse de una manera distinta dependiendo del formato de salida (vista Authentic, RTF, PDF, Word 2007+ y HTML). Por ejemplo, en StyleVision puede crear una condición para procesar contenido para la vista Authentic y otra condición para procesar el mismo contenido para el formato de salida HTML. O imagine que quiere incluir parte del texto en la vista Authentic, pero no en el formato de salida HTML. Para ello puede crear una condición con una rama de procesamiento para la vista Authentic y ninguna rama para el formato HTML de salida.

Nota: puede crear condiciones para cada formato de salida alrededor de componentes o partes de componentes. Así conseguirá una gran flexibilidad en la forma en que se estructuran los distintos documentos de salida.

Crear condiciones para cada formato de salida

Siga estas instrucciones para crear condiciones para cada formato de salida:

1. En la vista **Diseño** seleccione el componente (o resalte la parte del documento) al que quiere dar un formato distinto dependiendo del formato de salida.
2. Haga clic con el botón derecho y en el menú contextual seleccione **Incluir en | Condición basada en el resultado**. Esto inserta una condición con seis ramas, una por cada formato de salida (vista

Authentic, RTF, PDF, Word 2007+, texto y HTML) y todas con el mismo contenido: el componente seleccionado. Para ver qué formato de salida corresponde a cada rama, pase el puntero del ratón por la etiqueta de la rama o mire su expresión XPath (en la ventana Propiedades, clic en el componente **rama condicional**).

3. Dentro de cada rama puede definir el procesamiento deseado para el componente en el formato de salida de la rama. Si no quiere procesar el componente seleccionado en algún formato de salida, elimine la rama de dicho formato (selecciónela y pulse **Suprimir** o haga clic con el botón derecho en la rama y seleccione **Eliminar rama**).

Nota: si lo prefiere, también puede crear primero la condición basada en el resultado y después insertar el contenido (estático o dinámico) en cada rama.

Editar las ramas de una condición basada en el resultado

La expresión XPath de una rama de una condición basada en el resultado es `$SV_OutputFormat = 'format'`, siendo `format` uno de estos: `Authentic`, `RTF`, `PDF`, `Word 2007+`, `texto` o `HTML`. La expresión XPath de las ramas condicionales se puede editar en la ventana Propiedades (componente **rama condicional** y haciendo clic en el botón [Edición](#)). Por ejemplo, puede combinar el formato HTML con la vista Authentic en una sola rama (con la expresión XPath `$SV_OutputFormat = 'Authentic' or $SV_OutputFormat = 'HTML'`).

También puede (a) eliminar ramas de la condición, (b) crear una rama `otherwise` y (c) subir y bajar las ramas para cambiar su prioridad relativa. Para más información sobre cómo realizar estas operaciones, consulte los apartados [Definir condiciones](#) y [Editar condiciones](#).

Usar el parámetro `$SV_OutputFormat`

En el archivo XSLT generado para cada formato de salida se crea el parámetro global `$SV_OutputFormat`, al cual se asigna el valor del formato de salida correspondiente (es decir, `Authentic`, `RTF`, `PDF`, `Word 2007+`, `texto` o `HTML`). Este parámetro se puede reemplazar con solo pasar otro valor al procesador en tiempo de ejecución. Por ejemplo, imagine que quiere crear dos resultados HTML diferentes, uno de los cuales se seleccionará en tiempo de ejecución. En este caso podría crear las ramas condicionales `$SV_OutputFormat = 'HTML-1'` y `$SV_OutputFormat = 'HTML-2'`. Después en tiempo de ejecución puede enviar al procesador el valor de parámetro necesario (`HTML-1` o `HTML-2`).

7.2.4 Condiciones y cálculos automáticos

Cuando combine condiciones y cálculos automáticos siempre debe tener en cuenta que:

- StyleVision solamente evalúa los cálculos automáticos de **condiciones visibles** (la rama que da `true` como resultado)
- StyleVision evalúa los cálculos automáticos **antes de** evaluar las condiciones.

Por tanto siga siempre estas directrices cuando trabaje con condiciones y cálculos automáticos:

1. Si un cálculo automático actualiza un nodo y dicho nodo forma parte de una condición (bien por ser parte de la expresión XPath de una rama o por ser el contenido de una plantilla condicional), es recomendable que el cálculo automático esté fuera de la condición. Esto garantiza la visibilidad del cálculo automático (independientemente de qué rama condicional sea visible) y la actualización del nodo cada vez que se desencadene el cálculo automático. Si está dentro de una rama no visible, el cálculo automático no se desencadena y el nodo no se actualiza.

2. Si no puede evitar colocar el cálculo automático dentro de una condición, entonces asegúrese de que (i) el cálculo está en todas las ramas condicionales y de que (ii) las ramas condiciones cubren todas las situaciones posibles, sin olvidarse de ninguna posibilidad. De lo contrario, existe el riesgo de que, si no está en ninguna plantilla visible, el cálculo automático no se desencadene.
3. Si necesita usar un cálculo automático distinto para cada condición, asegúrese de que se cubren todas las condiciones posibles para cada cálculo automático.
4. Recuerde que el orden en que se definieron las condiciones de una plantilla condicional es importante. La primera condición cuyo resultado sea `true` se ejecuta primero. La condición `Otherwise` es una práctica manera de cubrir todas las posibilidades.

7.3 Presencia condicional


La característica de *presencia condicional* sirve para crear ciertos componentes de diseño solamente si se cumple cierta condición. Estos son los componentes de diseño que se pueden crear si la condición se cumple, es decir, que pueden tener presencia condicional:

- [Hipervínculos](#) ⁴⁶⁶
- [Marcadores](#) ⁴⁶⁴
- [Documentos nuevos](#) ³⁸⁴
- [Elementos definidos por el usuario](#) ¹⁵⁷
- [Niveles de TDC](#) ⁴⁴⁰

Especificar la presencia condicional

Siga estas instrucciones para especificar que un componente debe crearse solamente si se cumple determinada condición:

1. Seleccione el componente de diseño (*ver la lista anterior*).
2. En la ventana Propiedades del componente de diseño (*imagen siguiente*) expanda el grupo de propiedades *Generales* y haga clic en el icono  de la propiedad *presencia condicional*.



3. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵. Introduzca la expresión XPath que define la condición que debe cumplirse para que el componente de diseño se implemente en los documentos de salida.
4. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Nota: si se cumple la condición, el componente de diseño se implementa. Si no se cumple, el componente no se implementa pero su contenido se genera en los documentos de salida (aunque el componente no esté presente). En el ejemplo de la imagen anterior, por ejemplo, se creó un hipervínculo de presencia condicional. La condición comprueba que el nodo actual no esté vacío. Si el nodo no está vacío, el resultado de la condición es `true` y el hipervínculo se crea en el documento de salida. El texto del hipervínculo se deriva del contenido del componente de diseño `Hipervínculo`. La URL del

hipervínculo se especifica en el grupo de propiedades *Hipervínculo*. Si el resultado de la condición es `false`, el texto del hipervínculo se incluye en el documento de salida, pero como texto sin formato y no como hipervínculo.

Lo mismo ocurre con los demás componentes de diseño que pueden tener presencia condicional. Es el componente el que se crea si la condición se cumple. El contenido del componente de diseño se crea siempre, se cumpla o no la condición.

7.4 Agrupaciones

Las agrupaciones de StyleVision son compatibles con diseños SPS que utilizan **XSLT 2.0 o XSLT 3.0** y con los formatos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+. **La vista Authentic no es compatible con esta característica.**

Las agrupaciones sirven para procesar componentes (nodos por lo general) por grupos. Por ejemplo, imagine que tiene un inventario de automóviles. En este inventario hay un elemento llamado `auto` que almacena los datos de cada automóvil. Si el elemento `car` tuviera un atributo `marca`, por ejemplo, podría agrupar los automóviles por marcas. Esto puede ser muy útil en multitud de casos. Por ejemplo:

- Puede reunir todos los automóviles de una misma marca en el documento de salida, bajo el título del nombre de la marca.
- Puede realizar operaciones dentro de un grupo y presentar por separado los resultados de cada grupo. Por ejemplo, puede enumerar por separado el número de modelos disponible de cada marca.

Por último puede procesar un grupo en subgrupos. Por ejemplo, dentro de cada marca, puede agrupar los automóviles por modelo y después por año.


Criterios de agrupación

Los componentes se pueden agrupar usando dos criterios generales: (i) una clave de agrupación (que comprueba el valor de un nodo) y (ii) la posición relativa de los componentes. Estos son los criterios de agrupación disponibles:

- **agrupar-por:** agrupa los componentes en función de una clave definida mediante XPath. Por ejemplo, los elementos `auto` se pueden agrupar en función de su atributo `marca`. La agrupación se establece en el elemento `auto` y una expresión XPath selecciona el atributo `marca`.
- **agrupar-adyacentes:** combina una clave de agrupación con el criterio de posición. Todos los elementos adyacentes que tengan el mismo valor que la clave de agrupación se incluyen en el mismo grupo. Si el valor de la clave de agrupación no es el mismo que el del elemento anterior, este elemento inicia un grupo nuevo.
- **agrupar-empezando-por:** empieza un grupo nuevo cuando un nodo coincide con un patrón XPath definido. Si no coincide con el patrón XPath definido, el nodo se asigna al grupo actual.
- **agrupar-terminando-por:** termina un grupo cuando un nodo coincide con un patrón XPath definido. El nodo que coincide con el patrón es el último nodo del grupo. El nodo siguiente empieza un grupo nuevo. Si el nodo posterior al que comienza un grupo no coincide con el patrón XPath definido, el nodo se asigna al grupo actual.

Crear grupos

Puede definir criterios de agrupación tanto en un nodo como en la plantilla `current-group`. Para crear un grupo haga clic con el botón derecho en el nodo o en la plantilla `current-group`. En el menú contextual que aparece seleccione el comando **Agrupar por**. Se abre el cuadro de diálogo "Definir la agrupación de resultados" (*imagen siguiente*).



Definir la agrupación de resultados

Defina los criterios de agrupación para los resultados HTML, RTF, PDF y Word 2007+. El criterio de agrupación no afecta a Authentic.

Cada criterio debe equivaler a un único elemento. Si un criterio equivale a varios elementos, se pueden producir errores de procesamiento.

Habilitar agrupación

Tipo de agrupación

agrupar-por agrupar-empezando-por
 agrupar-adyacentes agrupar-terminando-por


Criterio de agrupación

@grade

Editar XPath...

Aceptar Cancelar

En este cuadro de diálogo marque la casilla *Habilitar agrupación* y después seleccione el *Tipo de agrupación*. En el cuadro de texto *Criterio de agrupación* debe escribir la expresión XPath que define la clave de agrupación (para las opciones *agrupar-por* y *agrupar-adyacentes*) o el patrón de coincidencia (para las opciones *agrupar-empezando-por* y *agrupar-terminando-por*). Al hacer clic en **Aceptar** aparece un cuadro de diálogo que pregunta si desea ordenar el grupo alfabéticamente (en orden ascendente). Si lo prefiere, puede ordenar los grupos más tarde. La imagen siguiente muestra nodos y plantillas *current-group* a los que se aplicaron criterios de agrupación.



En el ejemplo de la imagen anterior, se agrupó el nodo `person` y también los grupos resultantes. Por ejemplo, si los elementos `person` se agrupan por departamento, los departamentos se pueden ordenar por orden alfabético ascendente. Los grupos creados a partir de este criterio se agrupan otra vez creando una agrupación en la plantilla `current-group()`. De este modo puede agrupar los elementos `person` primero por departamento y luego por puesto.

Ordenar grupos

Tras confirmar una definición de agrupación aparece un aviso preguntando si desea ordenar los grupos en orden ascendente o no. Esta ordenación también se puede crear, modificar o eliminar más tarde.

Para definir, modificar o eliminar la ordenación, haga clic con el botón derecho en la plantilla de agrupación y seleccione **Ordenar por**. Aparece el cuadro de diálogo [Definir el criterio de ordenación de los resultados](#)⁴²¹. En la sección de este manual [Ordenación](#)⁴²¹ encontrará más información. Lo más importante que debe recordar es que para ordenar grupos en función de su criterio de agrupación, debe seleccionar la función XPath `current-grouping-key()` como criterio de ordenación. Para ver un ejemplo consulte los apartados siguientes.

Ver y editar las opciones de agrupación/ordenación

Para ver y editar las opciones de agrupación/ordenación de una plantilla, haga clic con el botón derecho en la plantilla y seleccione **Agrupar por** o **Ordenar por** respectivamente. Esto abre el respectivo cuadro de diálogo donde puede ver/editar las opciones de configuración.

Plantillas definidas por el usuario

Las [plantillas definidas por el usuario](#)³⁶⁹ son plantillas que se aplican a componentes seleccionados por medio de una expresión XPath definida por el usuario. Los nodos seleccionados por la expresión XPath de una plantilla definida por el usuario también se pueden agrupar. En este caso la agrupación se aplica a la plantilla definida por el usuario.

7.4.1 Ejemplo: agrupar-por (Persons.sps)

El ejemplo `Persons.sps` se basa en el esquema `Persons.xsd` y utiliza el archivo XML de trabajo `Persons.xml`. El archivo SPS está en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵ `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Grouping\Persons\`. La estructura del documento XML es esta: un elemento de documento `employees` que puede contener un número ilimitado de empleados `person`. Cada empleado `person` tiene una estructura como esta:

```
<person first="Vernon" last="Callaby" department="Administration" grade="C"/>
```

En este diseño los empleados se agrupan por departamentos. Cada departamento se representa en una tabla distinta y los departamentos aparecen en orden alfabético ascendente. Dentro de cada tabla de departamento, los empleados se agrupan por puestos (en orden alfabético ascendente) y, dentro de cada puesto, los empleados aparecen en orden alfabético ascendente según su apellido.


Estrategia

La estrategia para crear estos grupos pasa por definir la agrupación en el elemento `person` y la clave de agrupación en el atributo `department`. Esto permite ordenar los elementos `person` por grupos según el valor del atributo `department`. Si especifica ordenar los grupos, los departamentos aparecerán en orden alfabético ascendente. Como los departamentos deben aparecer en tablas distintas, se crea una tabla con la plantilla *current-grouping* (basada en la clave de agrupación del atributo `department`). Después, dentro de cada grupo ordenado de elementos `Person`, indicamos que la clave de ordenación es el atributo `grade`.


Crear el diseño SPS

El diseño se creó de esta manera:

1. Arrastre el elemento `Person` desde la estructura del esquema y al soltarlo seleccione el comando **Crear contenido**.
2. Haga clic con el botón derecho en la etiqueta del elemento `person` y en el menú contextual seleccione el comando **Agrupar por**.
3. En el cuadro de diálogo "Definir la agrupación de los resultados" seleccione la opción *agrupar-por*, escriba la expresión XPath `@department` en el cuadro de texto *Criterio de agrupación* y después haga clic en **Aceptar**.
4. Aparece un cuadro de diálogo preguntando si los grupos deben ordenarse. Hacemos clic en **Sí** porque queremos que los grupos aparezcan en orden alfabético ascendente (puede establecer, modificar o eliminar la ordenación más tarde si quiere).
5. Como cada grupo (departamento) debe aparecer en una tabla distinta, cree una tabla a partir del grupo actual. Para ello, haga clic con el botón derecho en la etiqueta `current-group()` (*imagen siguiente*) y seleccione el comando **Convertir en | Tabla**. Después seleccione los atributos secundarios `@last` y `@grade` como columnas de la tabla.



6. Reorganice el contenido de las columnas y celdas de la tabla de modo que la primera columna contenga @grade y la segunda columna contenga los nodos @first y @last (imagen siguiente).
7. El siguiente paso es agrupar los elementos del grupo actual (nodos agrupados por departamento) por puestos. Para ello creamos una agrupación para el atributo grade en la plantilla `current-group()`. Acepte la ordenación predeterminada. Se crea una plantilla `current-group()` nueva (imagen siguiente).
8. Ordene este nuevo grupo (que es un subgrupo de personas agrupadas por puesto) por apellidos (atributo `last`).



9. Aplique formato a la tabla.
10. Inserte un título encima de la tabla. Como cada tabla representa un departamento, puede obtener el nombre del departamento de forma dinámica desde el contexto actual. Esto puede hacerse con un cálculo automático que llame a la función `current-grouping-key()` de XPath 2.0/3.0.
11. Repita todo el proceso para crear el mismo resultado pero esta vez agrupe a los empleados primero por su puesto y después por departamento.

Para ver/editar las opciones de agrupación/ordenación de una plantilla, haga clic con el botón derecho en una plantilla y en el menú contextual seleccione **Agrupar por** / **Ordenar por**. En ambos casos aparece el cuadro de diálogo respectivo donde puede ver/editar las opciones.

7.4.2 Ejemplo: agrupar-por (Scores.sps)

El ejemplo `Scores.sps` está basado en el esquema `Scores.xsd` y utiliza el archivo XML de trabajo

`Scores.xml`. Está disponible en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and`

`Settings\<usuario>\Mis`

`Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Grouping\Scores\`. La estructura

del documento XML es esta: un elemento de documento `results` contiene un elemento `group` o más y un elemento `match` o más. Cada elemento `match` representa un partido y tiene esta estructura:

```
<match group="A" date="2007-10-12">
  <team name="Brazil" for="2" points="3"/>
  <team name="Germany" for="1" points="0"/>
</match>
```

El diseño se divide en tres partes (*imagen siguiente*): (i) los resultados de los partidos de cada día (los elementos se agrupan por `//match/@date`), (ii) los resultados de los partidos de cada grupo (los elementos se agrupan por `//match/@group`) y (iii) tablas de grupo con un resumen de la posición de cada grupo (una tabla dinámica creada con el elemento `group`, con cálculos automáticos para calcular los datos necesarios).

Match Results: Day-by-Day**2007-10-12**

Brazil - Germany 2 - 1
 Italy - Holland 2 - 2

2007-10-13

Argentina - France 2 - 0
 England - Spain 0 - 0

Match Results: By Group**Group A**

Brazil - Germany 2 - 1
 Italy - Holland 2 - 2
 Brazil - Italy 1 - 2
 Germany - Holland 2 - 2
 Brazil - Holland 1 - 0
 Germany - Italy 1 - 1

Group Tables**Group A**

Team	P	W	D	L	F	A	Pts
Brazil	3	2	0	1	4	3	6
Italy	3	1	2	0	5	4	5
Germany	3	0	2	1	4	5	2
Holland	3	0	2	1	4	5	2

Estrategia


Para las dos secciones del diseño que contienen los resultados de los partidos, agrupamos los partidos por fecha y por torneo. Para los miembros de cada grupo (fecha y torneo) creamos tablas sin contorno. Los partidos que se jugaron en una fecha aparecen en una tabla y los resultados de un grupo del torneo aparecen en otra tabla (por ejemplo, los partidos del grupo A). Para la última sección, donde aparece la posición de cada

grupo, creamos una tabla dinámica a partir del elemento `group` donde los cálculos dinámicos generan el valor de los datos necesarios.

Crear el diseño SPS

El diseño se creó así:

1. Arrastre el elemento `/results/match` desde la estructura del esquema y al soltarlo en el diseño seleccione **Crear contenido**.
2. Haga clic con el botón derecho en la etiqueta del elemento `match` y en el menú contextual seleccione **Agrupar por**.
3. En el cuadro de diálogo "Definir la agrupación de los resultados" seleccione la opción *agrupar-por* y en el cuadro de texto *Criterio de agrupación* escriba la expresión XPath `@date`. Después haga clic en **Aceptar**.
4. Aparece un cuadro de diálogo preguntando si se deben ordenar los grupos. Hacemos clic en **Sí** para que los grupos aparezcan en orden alfabético ascendente. (Si quiere, esto se puede definir más tarde.)
5. Como cada grupo (una fecha) debe crearse en una tabla distinta, cree una tabla a partir de la plantilla *current-group*. Para ello haga clic con el botón derecho en la etiqueta de `current-group()`, seleccione el comando **Convertir en | Tabla** y después seleccione los nodos descendientes `team/@name` y `team/@for` como columnas de la tabla (*imagen siguiente*).



6. En cada celda cree un guión, que debe aparecer en el resultado a no ser que el partido sea el último del grupo. Para ello use una plantilla condicional con esta condición `position() != last()`. El resultado de esta plantilla condicional sería `Brazil - Germany 0 2 - 1`, por ejemplo.
7. Inserte un cálculo automático en el título para obtener la clave de agrupación actual para cada grupo (expresión XPath: `current-grouping-key()`).
8. Aplique el formato deseado a la tabla.
9. Para agrupar los partidos por grupos, repita todo el proceso pero agrupe los partidos por el atributo `group` de `match`.
10. Para las tablas de los grupos (en la tercera sección del diseño), que contienen la posición de cada equipo del grupo, cree una tabla dinámica a partir del elemento `/results/group`. Añada las columnas que sean necesarias (con los comandos **Tabla | Anexar columna** o **Tabla | Insertar columna**). Cree cálculos automáticos en cada columna para calcular la posición del equipo (3 puntos por victoria,

1 punto por empate y 0 puntos por derrota). Y para terminar ordene la tabla por orden ascendente según el total de puntos obtenido. Para ver las expresiones XPath utilizadas para obtener estos resultados, haga clic con el botón derecho en el cálculo automático o en la plantilla y seleccione **Editar XPath** u **Ordenar por** respectivamente.

7.5 Ordenación

La característica *ordenación* es compatible con los formatos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+. **La vista Authentic no es compatible con esta característica.**

En StyleVision puede ordenar nodos del mismo nivel con el mismo nombre completo según varias claves de ordenación. Por ejemplo, todos los elementos *Persona* (del elemento primario *Compañía*, por ejemplo) se pueden ordenar según su secundario *Apellido*. La clave de ordenación debe ser un nodo del documento y suele ser un nodo descendiente (elemento o atributo) del nodo que deseamos ordenar. En nuestro ejemplo, la clave de ordenación es el elemento secundario *Apellido*.

Si en el conjunto de nodos que intentamos ordenar hay dos elementos con clave de ordenación que tienen el mismo valor, se puede incluir una clave de ordenación más. Por ejemplo, además de la clave de ordenación del secundario *Apellido*, podríamos especificar una clave de ordenación más en el secundario *Nombre*. De este modo, los elementos *Persona* con el mismo *Apellido* se ordenarán según su *Nombre*. Por tanto, en el diseño SPS puede definir varias instrucciones (cada una con una clave de ordenación diferente) para la misma ordenación.

La plantilla se aplica al conjunto ordenado y los resultados se envían ordenados al documento de salida. Puede usar ordenaciones con los formatos de salida HTML, RTF, PDF y Word 2007+.

Plantillas definidas por el usuario

Las [plantillas definidas por el usuario](#)³⁶⁹ son plantillas que se aplican a elementos/atributos seleccionados con una expresión XPath definida por el usuario. Los nodos seleccionados por la expresión XPath de una plantilla definida por el usuario también se pueden ordenar. En este caso, la ordenación se aplica a la plantilla definida por el usuario.


Temas de esta sección

- Descripción del [mecanismo de ordenación](#)⁴²¹.
- [Ejemplo](#)⁴²³ de ordenación.

7.5.1 El mecanismo de ordenación


La ordenación de un nodo de elemento del esquema tiene dos pasos:

1. En la vista **Diseño** seleccione el nodo de elemento del esquema que desea ordenar. Recuerde que se ordenarán las instancias de **este** elemento del documento XML. Por ejemplo, observe la estructura que aparece en la imagen siguiente.



Cada elemento `newsitem` tiene un elemento `dateline`, que a su vez tiene un elemento `place` con un atributo `city`. Los nodos `@city` de todos los elementos `newsitem` deben aparecer en orden alfabético en el documento de salida. Si seleccionamos `place` o `dateline` para la ordenación, solamente obtenemos un elemento porque `place` o `dateline` solamente aparecen una vez dentro de su elemento primario. Sin embargo, si seleccionamos `newsitem`, obtenemos varios elementos `newsitem` para ordenar. Es decir, en este caso la ordenación debe definirse en el elemento `newsitem` usando la clave de ordenación `dateline/place/@city`.

2. Tras seleccionar el elemento al que se aplicará la ordenación, haga clic con el botón derecho en el elemento. En el menú contextual que aparece haga clic en **Ordenar por** y se abre el cuadro de diálogo "Definir criterio de ordenación de los resultados" (*imagen siguiente*). En este cuadro de diálogo puede insertar o anexar instrucciones de ordenación.



Cada instrucción de ordenación contiene: (i) una clave de ordenación (en la columna *Coincidencia*), (ii) el *Tipo de datos* que debe usarse para el criterio de ordenación (texto o número) y (iii) el *Orden* (ascendente o descendente). Recuerde que el orden en que define las instrucciones de ordenación es importante porque el mecanismo de ordenación utiliza las instrucciones una a una, empezando por la primera hasta llegar a la última instrucción si hay varios elementos con el mismo valor. Puede definir todas las instrucciones de ordenación que quiera.

Para ver un ejemplo de ordenación consulte el apartado [Ejemplo: múltiples claves de ordenación](#) ⁴²³.

Plantillas definidas por el usuario

Las [plantillas definidas por el usuario](#)³⁶⁹ son plantillas que se aplican a elementos/atributos seleccionados con una expresión XPath definida por el usuario. Los nodos seleccionados por la expresión XPath de una plantilla definida por el usuario también se pueden ordenar. En este caso, la ordenación se aplica a la plantilla definida por el usuario.

Nota sobre las claves de ordenación

La expresión XPath de la clave de ordenación debe seleccionar **un solo nodo** por cada instancia de elemento y no un conjunto de nodos (XPath 1.0) o una secuencia de elementos (XPath 2.0/3.0). La clave para cada elemento debe dar como resultado un valor de cadena o un valor numérico.

En los diseños SPS que usan **XSLT 2.0 o XSLT 3.0**, si la clave de ordenación devuelve una secuencia de nodos, se emite un error de procesamiento XSLT. Por ejemplo, con el nodo de contexto `Person`, la expresión XPath `../Person/LastName` devolvería un error porque esta expresión devuelve todos los elementos `LastName` que forman parte del primario `Person` (suponiendo que haya más de un elemento `Person`). La expresión XPath correcta, con `Person` como nodo de contexto, sería `LastName` (porque solamente hay un nodo `LastName` por cada elemento `Person`).

En los diseño SPS que usan **XSLT 1.0**, la especificación XSLT 1.0 exige que cuando el selector de la clave de ordenación devuelva un conjunto de nodos, debe utilizarse el valor de texto del primer nodo. Por tanto, StyleVision no devuelve ningún error si la expresión XPath selecciona varios nodos para la clave de ordenación. StyleVision utiliza el texto del primer nodo e ignora los demás. Sin embargo, puede que el primer nodo seleccionado no sea la clave de ordenación deseada. Por ejemplo, la expresión XPath `../Person/LastName` del ejemplo anterior no devolvería un error pero tampoco realizará la ordenación porque es el mismo valor para cada elemento del bucle de ordenación (el valor de texto del primer nodo `LastName`). Sin embargo, una expresión del estilo `location/@*`, realizará la ordenación, usando el primer atributo del secundario `location` como clave de ordenación. De todas maneras debería evitar este tipo de expresiones porque es mejor seleccionar el criterio de ordenación con mayor precisión (seleccionando un solo nodo).


7.5.2 Ejemplo: múltiples claves de ordenación

En este ejemplo (ver carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\<<usuario>\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Sorting\SortingOnTwoTextKeys.sps`) se enumeran en una tabla los miembros de un equipo. Cada miembro aparece en una fila de la tabla, con su nombre, apellido y dirección de correo electrónico. Imagine que queremos ordenar la lista por orden alfabético, primero por apellido y después por nombre.


Cuando la lista está todavía sin ordenar, el orden de los elementos en el documento de salida es el orden que tienen los elementos `member` en el documento XML (*imagen siguiente, formato HTML*).

First	Last	Email
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com

En la vista **Diseño**, haga clic con el botón derecho en el elemento `member` (resaltado en azul en la imagen siguiente) y seleccione **Ordenar por** en el menú contextual.




Se abre el cuadro de diálogo "Definir el criterio de ordenación de los resultados" (imagen siguiente). Observe que el elemento seleccionado para la ordenación (`member`) aparece en el cuadro de diálogo como *Ordenar nodos: member*. Este nodo también es el nodo de contexto para las expresiones XPath que se usarán para seleccionar la clave de ordenación. Haga clic en el botón **Agregar fila** (esquina superior izquierda del panel) para añadir la primera instrucción de ordenación. En la columna *Coincidencia* introduzca una expresión XPath para seleccionar el nodo `last`. También puede hacer clic en el botón **...** para abrir el cuadro de diálogo "Editar expresión XPath". En la columna *Tipo de datos* puede seleccionar cómo debe evaluarse el contenido de la clave de ordenación: como texto o como número. Y la columna *Orden* ofrece dos opciones: ascendente y descendente. Seleccione *Texto* y *Ascendente*. Para terminar haga clic en **Aceptar**.



En la vista **Diseño** la etiqueta del elemento `member` ahora incluye un icono para indicar que contiene un filtro de ordenación (`member [RT]`). A continuación puede ver la misma lista en formato HTML con los miembros del equipo ordenados por apellido. Observe que hay dos personas con el apellido Edwards pero no están ordenadas alfabéticamente (Nadia aparece antes que John, siguiendo el orden de los elementos en el documento XML). Por tanto necesitamos aplicar otra clave de ordenación, esta vez en el nombre (`first`).

First	Last	Email
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com

En la vista **Diseño** haga clic con el botón derecho en la etiqueta del elemento `member` y seleccione **Ordenar por** en el menú contextual. En el cuadro de diálogo "Definir el criterio de ordenación de los resultados" anexe una fila nueva al panel y defina el elemento `first` como clave de ordenación (*imagen siguiente*). Para terminar haga clic en **Aceptar**.



A continuación puede ver cómo queda la lista en formato HTML, con todos los miembros del equipo ordenados por apellido y después por nombre.

First	Last	Email
Janet	Ashe	j.ashe@nanonull.com
Andrew	Bentinck	a.bentinck@nanonull.com
John	Edwards	j.edwards@nanonull.com
Nadia	Edwards	n.edwards@nanonull.com

7.6 Parámetros y variables

En el archivo SPS puede declarar parámetros y variables y hacerles referencia. La diferencia entre estos dos mecanismos es que, mientras que el valor de una variable se define en el momento de declaración, a los parámetros les puede pasar un valor (en tiempo de ejecución desde [StyleVision Server](#)) que reemplace el valor predeterminado opcional asignado en el momento de declaración.

En esta sección describimos las funciones relacionadas con parámetros y variables:

- [Parámetros declarados por el usuario](#)⁴²⁷: cómo usar parámetros definidos por el usuario en un diseño SPS.
- [Parámetros para fragmentos de diseño](#)⁴²⁹: cómo usar parámetros con fragmentos de diseño.
- [Parámetros del SPS para fuentes de datos](#)⁴³¹: se trata de un tipo de parámetro especial. StyleVision los define automáticamente para los esquemas fuente (concretamente para los archivos XML de trabajo de los esquemas). Como el usuario conoce nombre y el valor de estos parámetros, puede hacerles referencia dentro del SPS y pasarles un valor en tiempo de ejecución desde [StyleVision Server](#).
- [Variables](#)⁴³²: puede (i) declarar una variable en cierto ámbito y definir su valor y (ii) hacer referencia al valor de variables declaradas y crear una plantilla en un nodo o en nodos seleccionados por la variable.
- [Variables editables en Authentic](#)⁴³⁴: el usuario de la vista Authentic puede editar variables y controlar así la presentación del contenido en la vista Authentic.

7.6.1 Parámetros declarados por el usuario

En los diseños SPS los parámetros declarados por el usuario se declaran globalmente con un nombre y un valor de cadena predeterminado. Una vez declarados, los parámetros se pueden usar en expresiones XPath en cualquier posición del diseño. El valor predeterminado del parámetro se puede reemplazar en las diferentes transformaciones XSLT pasando un valor global nuevo a la hoja de estilos XSLT desde [StyleVision Server](#).

Uso de los parámetros

Los parámetros declarados por el usuario son muy prácticos en estas situaciones:

- Si quiere usar el mismo valor en varias partes o como entrada de varios cálculos. En este caso puede guardar el valor necesario como valor de parámetro y usar el parámetro en las posiciones y en los cálculos que quiera.
- Si quiere pasar un valor a la hoja de estilos en tiempo de procesamiento. En el SPS (y en la hoja de estilos) utilice un parámetro con un valor predeterminado. Después puede pasar el valor deseado al parámetro desde [StyleVision Server](#) en tiempo de procesamiento.


Utilización

El trabajo con parámetros declarados por el usuario tiene dos fases:

1. [Declarar los parámetros necesarios](#)⁴²⁸.
2. [Hacer referencia a los parámetros declarados](#)⁴²⁸.

Declarar parámetros

Todos los parámetros definidos por el usuario se declaran y se editan en el cuadro de diálogo "Editar parámetros" (*imagen siguiente*). Para abrir este cuadro de diálogo haga clic en el comando [Edición | Parámetros de la hoja de estilos](#)¹⁰⁵⁸ o en el botón **Parámetros...** del cuadro de diálogo "Editar los filtros de la base de datos" ([Base de datos | Editar filtro de la base de datos](#)¹¹²⁵).



Para declarar un parámetro hay que darle un nombre y un valor de cadena, es decir, su valor predeterminado. Si se deja vacío, el valor predeterminado es una cadena vacía.

Siga estas instrucciones para declarar un parámetro:

1. En el cuadro de diálogo "Editar parámetros" anexe o inserte un parámetro nuevo haciendo clic en los botones **Anexar** o **Insertar**.
2. En la fila que aparece escriba el nombre del parámetro. Los nombres de parámetro deben comenzar con una letra y pueden incluir los caracteres A - Z, a - z, 0 - 9 y el carácter de subrayado.
3. Introduzca un valor predeterminado para el parámetro. El valor se acepta como cadena de texto.

En este cuadro de diálogo puede insertar tantos parámetros como quiera y modificar los parámetros existentes en cualquier momento mientras edita el diseño SPS o la vista Authentic.

Nota:

- El cuadro de diálogo "Editar parámetros" contiene todos los parámetros definidos por el usuario del diseño SPS.
- Los parámetros también se pueden declarar en la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸.

Hacer referencia a los parámetros declarados

Para hacer referencia a un parámetro desde una expresión XPath añada el prefijo \$ al nombre del parámetro. Por ejemplo, puede hacer referencia a un parámetro en la expresión XPath de un cálculo automático (p. ej. `concat('www.', $company, '.com')`). Si el diseño SPS está basado en una BD, también puede usar parámetros como valor del criterio de filtrado de la BD. Sin embargo, los parámetros se [declaran y editan](#)⁴²⁸ en el cuadro de diálogo [Editar parámetros](#)¹⁰⁵⁸.

Nota: hacer referencia a un parámetro no declarado es un error pero no lo es declarar un parámetro y no hacerle referencia.

7.6.2 Parámetros para fragmentos de diseño

En StyleVision puede definir un parámetro en un fragmento de diseño creado previamente y dar al parámetro un valor predeterminado. Después puede modificar el valor del parámetro en cada instancia del fragmento de diseño, lo cual permite personalizar los resultados del fragmento de diseño en cada posición.

Por ejemplo, podemos crear un fragmento de diseño llamado **DireccionesCorreo** con un parámetro llamado **Domain** que tenga el valor predeterminado `altova.com`. Imagine que este parámetro se usa en un cálculo automático del fragmento de diseño para generar las direcciones de correo electrónico de los empleados de la compañía. Para las direcciones de la EU, podemos usar el fragmento de diseño **DireccionesCorreo** y cambiar el valor del parámetro `Domain` por `altova.eu`. Igualmente, en la plantilla que se usará para los empleados japoneses, podemos cambiar el valor del parámetro `Domain` por `altova.jp`. Y para los empleados estadounidenses, podemos dejar el valor del parámetro `Domain` como está (con el valor predeterminado `altova.com`).


El trabajo con parámetros para fragmentos de diseño tiene dos fases:

1. [Definir el parámetro](#)⁴²⁹ con un valor predeterminado en el fragmento de diseño.
2. [Editar el valor del parámetro](#)⁴³⁰ allá donde se utilice el fragmento de diseño.


Nota: los parámetros para fragmentos de diseño son compatibles con la vista Authentic solamente en las ediciones Enterprise Edition de los productos de Altova

Definir el parámetro

En cada fragmento de diseño puede definir un número ilimitado de parámetros. Para ello haga clic en el vínculo [Definir parámetros...](#) que aparece en la barra de título del fragmento de diseño (*imagen siguiente*).



Se abre el cuadro de diálogo "Definir parámetros para el fragmento de diseño" (*imagen siguiente*). Haga clic en el icono **Anexar** o **Insertar** (esquina superior izquierda) para añadir un parámetro a la lista. Escriba o seleccione su nombre, su tipo de datos, el número de veces que debe aparecer y su valor predeterminado. El atributo *Repeticiones* del parámetro especifica cuántos elementos se devuelven al evaluar la expresión XPath indicada como valor predeterminado del parámetro. El atributo *Repeticiones* es opcional y su valor predeterminado es **Una o ninguna**. En este diálogo puede crear todos los parámetros que quiera.




Observe que el cuadro de diálogo ofrece dos iconos **Eliminar**. El icono **Eliminar** situado al final de la fila de cada parámetro elimina el valor predeterminado del parámetro. El icono **Eliminar** situado en la esquina superior derecha del panel elimina el parámetro seleccionado en la tabla.


Nota: si el SPS utiliza XSLT 1.0, la expresión XPath que introduzca debe devolver un conjunto de nodos. De lo contrario se emite un error.

Usar el parámetro

Una vez creado, el fragmento de diseño se puede insertar en varias posiciones del diseño (arrastrándolo desde la Estructura del diseño o desde la Estructura del esquema). La imagen siguiente, por ejemplo, muestra cómo se insertó el fragmento de diseño **EmailPerson** después del elemento `n1:Name`.



Si definió un parámetro para este fragmento de diseño, puede editar su valor en esta instancia concreta del fragmento. Para ello haga clic con el botón derecho en el fragmento de diseño y seleccione el comando **Editar parámetros**. Se abre el cuadro de diálogo "Editar parámetros para el fragmento de diseño" (*imagen siguiente*).



En este cuadro de diálogo puede editar el valor del parámetro. Cuando termine haga clic en **Aceptar** y el nuevo valor de parámetro se usará en esta instancia del fragmento de diseño. Si el valor de parámetro no se cambia, se usará el valor original (predeterminado) del parámetro.

Nota: si el SPS utiliza XSLT 1.0, la expresión XPath que introduzca debe devolver un conjunto de nodos. De lo contrario se emite un error.

7.6.3 Parámetros del SPS para fuentes de datos

Un diseño SPS puede tener varios esquemas fuente, como una DTD o un esquema XML en el que se basa el documento XML o un esquema XML generado a partir de una BD y en el que se basa la BD.

Todos los diseños SPS tienen un esquema principal y, opcionalmente, varios esquemas adicionales. Cuando se añade un esquema fuente nuevo al diseño SPS, StyleVision declara automáticamente un parámetro para el esquema y le asigna un valor que es el URI del archivo XML de trabajo asignado a dicho esquema. En los diseños basados en una BD, StyleVision genera un archivo XML temporal a partir de la BD y configura el parámetro para apuntar al nodo de documento de este archivo XML temporal.

Hacer referencia a parámetros para esquemas fuente

Cada parámetro para un esquema fuente apunta al nodo de documento del archivo XML que corresponde al esquema. En StyleVision el archivo XML de cada esquema es el archivo XML de trabajo o el archivo XML generado a partir de una BD. Por tanto, puede usar los parámetros del SPS para fuentes de datos de dos maneras:

1. En expresiones XPath del SPS para encontrar nodos en diferentes documentos. El parámetro se utiliza para identificar el documento y los pasos de la expresión XPath encuentran el nodo necesario dentro de dicho documento. Por ejemplo, la expresión: `count($XML2//Departamento/Empleado)` devuelve el número de elementos `Empleado` de todos los elementos `Departamento` del archivo XML de trabajo asignado al esquema fuente designado con `$XML2`.
2. En [StyleVision Server](#) puede pasar el URI de otro archivo XML como valor de un parámetro del SPS para fuentes de datos. Ahora bien, el archivo XML nuevo debería estar basado en el esquema que representa el parámetro. Por ejemplo, si `ArchivoA.xml` y `ArchivoB.xml` son archivos válidos según el

mismo esquema y `ArchivoA.xml` es el archivo XML de trabajo asignado a un esquema `$XML3` utilizado en un diseño SPS, cuando se invoque una transformación XSLT para dicho SPS desde [StyleVision Server](#), `ArchivoB.xml` puede reemplazar a `ArchivoA.xml` usando el parámetro `$XML3="FileB.xml"`. Recuerde también que en [StyleVision Server](#) puede introducir valores para todos los parámetros del SPS para fuentes de datos excepto para el esquema principal. El archivo XML correspondiente al esquema principal será el punto de entrada de la hoja de estilos XSLT y será por tanto el archivo XML en el que se ejecuta la transformación.

7.6.4 Variables

El trabajo con variables tiene dos fases: (i) [declarar la variable](#)⁴³² y (ii) [usarla](#)⁴³⁴.


Nota: las variables son compatibles con la vista Authentic solo en las ediciones Enterprise Edition de los productos de Altova.

Declarar la variable

Puede declarar variables en cualquier plantilla del diseño. A cada variable se le asigna un nombre, un tipo de datos y un valor. Además puede especificar si la variable se puede editar o no en la vista Authentic (solo en las ediciones Enterprise Edition). Una vez definida, la variable estará en ámbito en esta plantilla y se puede usar en ella. Si quiere que la variable esté en el ámbito de todo el documento, declare la variable en la plantilla raíz. La ventaja de declarar una variable en la parte de la plantilla donde se necesita es que las expresiones XPath pueden ser más sencillas.

Siga estos pasos para declarar una variable:

1. Haga clic con el botón derecho en la plantilla de nodo donde desea crear la variable y seleccione el comando **Definir variables**.
2. Aparece el cuadro de diálogo "Definir variables" (*imagen siguiente*). Haga clic en el icono **Anexar variable** (esquina superior izquierda del panel) e introduzca un nombre de variable. El valor de la variable se define con una expresión XPath. Si prefiere darle un valor de cadena (como en la primera variable de la imagen siguiente), ponga la cadena de texto entre comillas. En la imagen siguiente, por ejemplo, el valor de la variable `SelectGroup` es una cadena de texto vacía. Si no usa las comillas el texto se leerá como un nombre de nodo o llamada a función.




- Si marca la variable como editable (segunda columna), la variable se podrá [editar en la vista Authentic](#)⁴³⁴. Si marca la variable como editable, también debe darle el tipo de datos correcto, como `xs:string`, por ejemplo. Si la variable es editable, el usuario de la vista Authentic podrá cambiar el valor de la variable que definió el diseñador del documento SPS. Estos cambios pueden ser como resultado de editar explícitamente la variable (p. ej. si el usuario edita el contenido de un cuadro de texto editable) o cuando el usuario de la vista Authentic modifica un nodo o valor que forma parte de la expresión XPath de la variable.
- Si marca la variable como editable, se habilitan dos opciones más en el cuadro de diálogo, relacionadas con la vista Authentic: la opción *Con función Deshacer* y la opción *Calcular*. Si marca la opción *Con función Deshacer*, se generará un paso Deshacer por cada cambio realizado en la variable. De este modo el usuario de la vista Authentic podrá retroceder hasta recuperar valores anteriores de la variable. El valor de la opción *Calcular* puede ser *Una vez* o *Modo automático*. Si elige la opción *Una vez*, el valor de la variable se calcula una sola vez: cuando se evalúa la plantilla que contiene la variable. El valor de la variable cambia solamente cuando el usuario la edita explícitamente. Por el contrario, si elige la opción *Modo automático*, la variable se vuelve a calcular cada vez que se modifique un nodo o valor utilizado en la expresión XPath de la variable.
- Puede definir todas las variables que quiera, pero en el mismo ámbito no puede haber dos variables con el mismo nombre. Para eliminar una variable, selecciónela y haga clic en el icono **Eliminar** (esquina superior derecha del panel).
- Cuando termine haga clic en **Aceptar**. La etiqueta de la plantilla tiene ahora el icono \$ para indicar que tiene variables.

Siguiendo estas instrucciones podrá crear variables para todas las plantillas de nodo del diseño. Cada variable tendrá un nombre y un valor y estará en el ámbito de la plantilla donde se declaró. Para editar una variable más adelante, haga clic con el botón derecho en la plantilla donde creó la variable y seleccione el comando **Definir variables**.

Usar una variable

Para poder usar una variable en cualquier posición, la variable debe estar en el ámbito de la posición. Esto significa que la variable solamente se puede usar dentro de la plantilla donde se definió. Las variables también se pueden editar en la vista Authentic para que el usuario pueda controlar su presentación. Cuando se cierra el SPS se desecha el valor editado.

Puede usar las variables definidas en cualquier expresión XPath y para hacerle referencia basta con añadir el prefijo \$ al nombre de la variable. Por ejemplo, la expresión XPath `$VarName/Name` selecciona el elemento secundario `Name` del nodo seleccionado por la variable llamada `VarName`.



Cuando empiece a teclear la expresión XPath en el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ las variables que están en el ámbito aparecen en una lista emergente (*imagen anterior*). Seleccione una variable y pulse **Entrar** para insertar la referencia a la variable en la expresión.

7.6.5 Variables editables en Authentic

El usuario de la vista Authentic puede editar las variables que están en ámbito para controlar el aspecto de la vista Authentic. Por ejemplo, si se utiliza un documento XML de gran tamaño que contiene los datos del personal de varias oficinas de una compañía, podemos dar al usuario de la vista Authentic la opción de seleccionar una oficina concreta. La vista Authentic del documento mostrará solamente la oficina seleccionada por el usuario de la vista Authentic.

Funcionamiento

Para configurar una variable editable en la vista Authentic son necesarios tres pasos (*imagen siguiente*):

1. La variable se define en la plantilla donde se utilizará. Esta plantilla delimita el ámbito de la variable. La variable solamente se puede usar dentro de la plantilla en la que está en ámbito.
2. Se crea una plantilla definida por el usuario con el nombre de la variable. El contenido dinámico de esta plantilla definida por el usuario puede incluir el valor de la variable. Si se inserta el marcador de posición (`contenido`) o un campo de entrada dentro de la plantilla definida por el usuario, el usuario de la vista Authentic podrá insertar cualquier contenido como valor de la variable. Sin embargo, puede limitar las opciones que tiene el usuario de la vista Authentic si inserta un control de formularios (p. ej. un cuadro combinado) dentro de la plantilla definida por el usuario.
3. La variable se puede usar en una expresión XPath para controlar el aspecto de la vista Authentic. Por ejemplo, puede usar la variable en una condición. Dependiendo del valor de cada rama condicional, la

vista tendrá un aspecto u otro. O puede usar la variable en una expresión de un modelo de coincidencia (`template match`) o en un filtro de plantilla.

Notas:

- Como la vista Authentic no es compatible con los mecanismos de agrupación ni ordenación, las variables editables de la vista Authentic no se pueden usar en diseños SPS que contengan estos mecanismos.
- Como las variables editables solamente afectan a la vista Authentic, el diseño para esta vista tendrá que ser distinto al de los demás formatos de salida. Esto se consigue fácilmente gracias a las [condiciones basadas en el resultado](#) ⁴⁰⁷.

Archivo de ejemplo

El archivo `AuthenticVariables.sps` de la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵, `C:\Documents and Settings\\Mis`

`Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Grouping\Scores\`, muestra cómo se pueden usar las variables editables en la vista Authentic. El archivo XML contiene los resultados de todos los partidos de un torneo. Los equipos que participan en el torneo se dividen en dos grupos. La variable editable permite al usuario de la vista Authentic seleccionar un grupo y ver los resultados de ese grupo solamente.

La imagen siguiente muestra la vista **Diseño** del SPS. Se creó una variable editable y los pasos necesarios para crearla se señalan en la imagen. Siga leyendo para ver cómo se creó este diseño paso a paso.

The screenshot shows the SPS Design view for a document titled "Sección inicial del documento". It features a table with columns for days of the week (P, W, D, L, F) and rows for teams. The table content is "(Cálculo automático)". Annotations point to various elements:

- Variable definida en la plantilla (1):** Points to the `$XML($)` root template.
- Plantilla definida por el usuario y nombrada con el nombre de la variable (2):** Points to the `Group Tables` template.
- Cuadro combinado para seleccionar el valor de la variable en la vista Authentic (2):** Points to the `select group` dropdown menu.
- Condición basada en el resultado para el formato vista Authentic (2):** Points to the `group` filter.
- Filtro de plantillas que usa la variable para seleccionar contenido XML (3):** Points to the `group` filter.
- Condición basada en el resultado que define contenido diferente para cada formato de salida (3):** Points to the `group` filter.

En este diseño SPS los pasos clave fueron:

- En la plantilla `$XML` (la plantilla raíz) se definió una variable editable llamada `SelectGroup` que es de tipo `xs:string`. Esta variable estará en ámbito en toda la plantilla.
- En la plantilla `$XML` también se declaró una [variable no editable](#) ⁴³² llamada `Groups` que es de tipo `<auto>`. Su objetivo es recopilar dinámicamente los valores de todos los atributos `results/group/@id`. La idea es mostrar los diferentes valores de este atributo como opciones en una lista desplegable de un [cuadro combinado](#) ²⁸⁵ donde el usuario de la vista Authentic podrá elegir el grupo que desea ver.

- Después se creó una [plantilla definida por el usuario](#)³⁶⁹ llamada \$SelectGroup (el nombre de la variable editable). No importa qué posición tiene la plantilla definida por el usuario siempre y cuando esté en el ámbito de la variable editable.
- Dentro de esta [plantilla definida por el usuario](#)³⁶⁹ se insertó un cuadro combinado. El cuadro combinado utiliza la expresión XPath \$Groups, 'All' para seleccionar los valores de entrada de la lista desplegable. Esta expresión XPath devuelve la secuencia de elementos comprendida por la variable \$Groups (que recopila todos los grupos disponibles dinámicamente) y añade un elemento All (Todos) a la secuencia que devuelve la variable \$Groups. La entrada All del cuadro combinado servirá para mostrar todos los grupos.
- La plantilla definida por el usuario se incluye dentro de una [plantilla condicional basada en el resultado](#)⁴⁰⁷ que apunta a la vista Authentic. Esto se debe a que esta variable editable solamente se puede usar en la vista Authentic.
- El paso siguiente es usar el valor de la variable editable seleccionado por el usuario de la vista Authentic. Este valor se usará para filtrar el grupo de equipos que aparece en la vista Authentic. Para ello se [definió un filtro](#)³⁷³ en la plantilla results/group. La expresión XPath de este filtro es:

```
if ($SelectGroup != 'All') then @id=$SelectGroup else @id
```

Esta expresión crea un paso de predicado en el elemento `group`. Si el valor de la variable \$SelectGroup no es igual a All, el paso de predicado será `[@id=X]`, siendo X el valor de la variable \$SelectGroup (seleccionado por el usuario de la vista Authentic en el cuadro combinado). Este filtro consigue seleccionar el grupo cuyo atributo `id` coincida con el valor seleccionado por el usuario de la vista Authentic. Si el valor de la variable \$SelectGroup es All, entonces la expresión de predicado seleccionará todos los grupos que tengan un atributo `id` (es decir, todos los grupos).

- La plantilla `group` se incluye dentro de una [condición basada en el resultado](#)⁴⁰⁷, cuyas ramas seleccionan un formato de salida diferente cada una. La única rama donde se aplica un filtro a la plantilla es la rama de la vista Authentic.

Este sería el resultado de la transformación en la vista Authentic:

Team	P	W	D	L	F	A	Pts
Argentina	3	3	0	0	8	1	9
France	3	1	1	1	3	3	4
England	3	0	2	1	2	4	2
Spain	3	0	1	2	0	5	1

Observe que al seleccionar la opción B del cuadro combinado la tabla solamente muestra los resultados del grupo B.

7.7 Tablas de contenido, referencias y marcadores

La tabla de contenido (TDC) y los demás mecanismos de referencia de StyleVision crean anclajes en los puntos necesarios del documento de diseño y después hacen referencia a estos anclajes desde tablas de contenido, referencias de texto, secuencias de numeración automática e hipervínculos.

Esta sección describe el mecanismo de anclaje (o marcadores) y después el funcionamiento de las tablas de contenido. Para comprender cómo funcionan las tablas de contenido es importante saber cómo funcionan los marcadores.

Funcionamiento de los marcadores

En StyleVision se usan dos tipos de marcadores: simples y complejos. Los marcadores complejos son los que se utilizan para crear tablas de contenido.

- Un marcador simple se puede crear en cualquier posición del documento de diseño. Al marcador se le da un nombre único que se utiliza como destino de los vínculos que apuntan al marcador. Este mecanismo simple se utiliza en [marcadores e hipervínculos](#)⁴⁶⁴. (Recuerde que los hipervínculos también pueden apuntar a direcciones URL situadas fuera del documento.)
- Para las características de referencia más complejas, como las tablas de contenido o la numeración automática de las secciones de documento, la creación de marcadores tiene dos fases:
 1. Al documento de diseño se le da una estructura jerárquica dividida en niveles. Estos niveles se denominan *niveles TDC*. La estructura se consigue asignando niveles TDC a distintos puntos del documento y anidando niveles TDC dentro de otros niveles. Por ejemplo, puede asignar un nivel TDC a un capítulo de un libro y dentro de este nivel puede crear otro nivel TDC para las secciones del capítulo.
 2. Dentro de los diferentes niveles TDC se crean marcadores TDC. Estos marcadores TDC identifican las secciones de documento de los diferentes niveles que se incluirán en la tabla de contenido. Además cada marcador TDC define el texto que aparecerá en el componente referente.

Una vez definidos todos los niveles TDC y el texto de referencia de los marcadores TDC, puede diseñar la plantilla de la tabla de contenido (plantilla TDC) que contiene los componentes referentes.

A continuación describimos el funcionamiento general de las tablas de contenido. Las diferentes características de referencia se explican en los apartados de esta sección.

Funcionamiento de las tablas de contenido

Si seleccionó la versión **XSLT 2.0**¹¹⁹ (en lugar de XSLT 1.0) para el diseño SPS, puede crear una tabla de contenido (TDC) en cualquier posición del diseño. Esta tabla es básicamente una plantilla para la tabla de contenido.

- Se recomienda [crear marcadores](#)⁴⁴⁰ en los elementos del diseño que desea incluir en la TDC. Estos elementos pueden ser de contenido estático o dinámico. En la parte inferior de la imagen siguiente, las etiquetas de marcador TDC de color amarillo  situadas dentro del elemento `header` indican que este elemento incluye un marcador (para poder insertarlo en la plantilla de tabla de contenido `TOC`).
- Es necesario [crear una plantilla para la TDC](#)⁴⁴⁷ (*resaltada en la imagen siguiente*). La plantilla `TOC` contiene el diseño de la tabla de contenido y se puede colocar en cualquier parte del diseño. En el ejemplo de la imagen siguiente la plantilla `TOC` se colocó al principio del documento.

Sección inicial del documento [Editar las propiedades...](#) [Agregar encabezado o pie...](#)

XML A A

Stylevision User Manual (excerpt from v2007r3)

Note: This is an excerpt from an outdated version of the StyleVision User Manual. It is used here solely to demonstrate the StyleVision features. The XML document is structured into sections and sub-sections that go down three levels. It contains headlines, tables, images, etc. It does not include all the content, presentation, and usability features of the actual user manual and should not be used for the latter.

TOC

Table of Contents: Chapters at a Glance

(num-jer)	(ref. texto)	(ref. página)

salto de página

topic (complejo)

(num-jer)	(contenido)

Nota: no importa el orden en que se creen estos dos componentes. Incluso se pueden crear al mismo tiempo. Sin embargo, recomendamos crear los marcadores TDC antes que la plantilla TDC.

Las tablas de contenido son compatibles con la vista Authentic y con los formatos de salida HTML, RTF, PDF y Word 2007+. No olvide que (i) puede crear tablas de contenido con una estructura plana o jerárquica (con la correspondiente numeración) y (ii) puede crear varias tablas de contenido en el mismo diseño. Por ejemplo, el diseñador de la hoja de estilos puede crear un documento con una TDC (jerárquica) que incluya los capítulos del libro y otras TDC (también jerárquicas) que incluyan las secciones de cada capítulo, así como listas (planas) de tablas e imágenes.

Procedimiento general para crear tablas de contenido

A continuación aparecen los pasos necesarios para crear una TDC. Primero se crean marcadores en los elementos que se incluirán en la TDC. La plantilla TDC se crea justo después. Otra opción es crear primero la plantilla TDC y después los marcadores. O puede crear la plantilla y seleccionar sus elementos al mismo tiempo.

1. Compruebe que la versión XSLT del diseño es **XSLT 2.0**¹¹⁹.
2. [Estructure el documento por niveles TDC](#)⁴⁴¹. Si quiere que la TDC tenga varios niveles, estructure el diseño de forma jerárquica con varios niveles TDC anidados. Si prefiere que su TDC tenga una estructura plana (con un solo nivel), cree un nivel TDC (en el diseño) que incluirá los marcadores TDC.
3. [Cree los marcadores TDC](#)⁴⁴⁴ dentro de cada nivel del diseño. Los marcadores TDC identifican los componentes de cada nivel TDC que deben aparecer en la TDC.

4. [Crear una plantilla TDC con referencias a los niveles TDC](#)⁴⁴⁷. La plantilla TDC debe tener el número necesario de referencias a niveles TDC. Si la tabla de contenido tiene varios niveles, las referencias de nivel deberían estar anidadas en la plantilla (*imagen anterior*).
5. [Crear referencias de nivel en la plantilla TDC](#)⁴⁵⁰. En la plantilla TDC cree una referencia TDC por cada nivel. Cada referencia TDC hará referencia por nombre a los marcadores TDC dentro del nivel TDC correspondiente. Otra opción es que la referencia TDC haga referencia a marcadores TDC de otros niveles.
6. [Dar formato a los elementos de la TDC](#)⁴⁵¹. En los documentos de salida, cada elemento de texto de la TDC es generado por una referencia TDC de la plantilla TDC. Las definiciones de referencia TDC pueden especificar la numeración (también jerárquica), el texto, las líneas de guía y, en medios impresos, el número de página del elemento. En StyleVision puede dar un formato distinto a cada referencia TDC y sus componentes. Recuerde que también puede definir numeración automática dentro de un marcador TDC del cuerpo principal del documento. Para más información consulte el apartado [Numeración automática](#)⁴⁵⁹.)

Actualizar el número de las páginas en la tabla de contenido de documentos DOCX y RTF

Cuando un usuario edita un documento de salida DOCX o RTF en MS Word que afecte al recuento de páginas, puede que la tabla de contenido no se actualice con las nuevas referencias de página. Se trata de un problema conocido en MS Word. Para actualizar las referencias de página en la tabla de contenido, pulse **Ctrl+A** para seleccionar todo y después pulse **F9**. Consulte [esta página](#) para obtener más información.

Terminología

En la tabla que aparece más abajo puede ver todos los términos relacionados con las tablas de contenido. Los componentes de una tabla de contenido pueden aparecer en dos partes del documento de diseño: en el **cuerpo del documento** o en la **plantilla TDC** (la plantilla que especifica el diseño de la tabla de contenido propiamente dicha, que suele aparecer al principio del documento).


- Los componentes de TDC que aparecen en el **cuerpo del documento** marcan qué elemento se usarán en la plantilla TDC.
- Los componentes de TDC que aparecen en la **plantilla TDC** hacen referencia a los elementos marcados en el cuerpo del documento. El nombre de los componentes de la plantilla TDC llevan la palabra *referencia*.


CUERPO DEL DOCUMENTO	plantilla TDC
Nivel TDC: los niveles TDC dan estructura al documento, organizándolo en una jerarquía anidada.	Referencias de nivel: se corresponden con la estructura de niveles TDC definidas en el cuerpo del documento. Permiten apuntar a los marcadores TDC del nivel correspondiente.
Marcador TDC: tiene un nombre con el que se identifica un nodo del documento como elemento de la TDC.	Referencias TDC: hacen referencia a un marcador TDC por su nombre.

7.7.1 Crear marcadores para incluir elementos en la TDC


Dos pasos son necesarios para crear un marcador en un elemento y así poder incluirlo en la tabla de contenido. El orden de los pasos no tiene importancia.

1. [Estructurar el diseño, organizándolo en una jerarquía de niveles TDC anidados](#)⁴⁴¹. Puede crear un nivel TDC en una plantilla o alrededor de un componente de diseño. En la imagen siguiente puede ver que hay un nivel TDC en la plantilla `topic` .



Cuando se crea un nivel TDC en una plantilla, esto se indica en la etiqueta inicial de la plantilla con un icono como este: . Cuando el nivel TDC se crea alrededor de un componente, esto se indica con las etiquetas  . En la imagen anterior, la plantilla `topics` está incluida en un nivel TDC. La diferencia entre crear el nivel TDC en una plantilla o alrededor de ella se explica detalladamente en el apartado [Estructurar el diseño por niveles TDC](#)⁴⁴¹. Cuando [Cree la plantilla TDC](#)⁴⁴⁷, deberá organizarla jerárquicamente por niveles y cada nivel debe corresponder a un nivel TDC creado en el cuerpo del documento. Incluso si la TDC tiene una estructura plana (un solo nivel), en el diseño debe haber el nivel TDC correspondiente.


2. [Crear un marcador TDC](#)⁴⁴⁴ en el diseño con un nombre y texto para el elemento de la TDC. El marcador TDC puede incluir o no un componente de diseño. Es decir, puede estar vacío o no. En la imagen siguiente, por ejemplo, el marcador TDC no incluye ningún componente de diseño.




El marcador TDC sirve de anclaje. En la imagen anterior, por ejemplo, el marcador TDC (con icono en forma de ancla) está al principio de las instancias de los elementos `para`. El marcador TDC tiene dos atributos: (i) un nombre que se usará para hacerle referencia cuando se cree el elemento en la plantilla TDC y (ii) una cadena de texto que se usará como texto del elemento correspondiente de la TDC. Para ver cómo asignar estos atributos a los marcadores TDC consulte el apartado [Crear marcadores TDC](#)⁴⁴⁴.

Cómo hacer referencia en la plantilla TDC a los elementos que tienen marcadores

La [plantilla TDC](#)⁴⁴⁷ está dividida en niveles anidados llamados *referencias de nivel* (y no *niveles TDC*, que son los que se crean en el cuerpo principal del diseño). Dentro de cada referencia de nivel , se inserta una referencia TDC  (imagen siguiente). La referencia TDC que está dentro de una referencia de nivel remite a los marcadores TDC usando el nombre del marcador. Cada marcador TDC que tenga ese nombre en ese nivel del documento XML se insertará como elemento de la TDC en ese nivel. Por ejemplo, en la imagen siguiente, la referencia TDC  remite a todos los marcadores TDC llamados `chapters` del nivel correspondiente del documento XML (si el ámbito de la referencia TDC es `nivel actual`). El atributo de texto de los respectivos marcadores TDC se usará para generar el texto del elemento de la TDC.



En la plantilla TDC de la imagen anterior hay tres referencias de nivel anidadas y dentro de cada una de ellas hay una referencia TDC que contiene la plantilla para el elemento de TDC de dicho nivel. Por ejemplo, en la primera referencia de nivel, hay una referencia TDC que apunta a los marcadores TDC llamados `MyTOC` . Como resultado todos los marcadores TDC del primer nivel (del diseño) llamados `MyTOC` se usarán para generar el contenido de este nivel de la TDC. La referencia TDC del segundo nivel también remite a los marcadores llamados `MyTOC`. Como resultado todos los marcadores del segundo nivel (del diseño) llamados `MyTOC` se usarán para los elementos de segundo nivel de la TDC. La referencia de tercer nivel funciona igual: los marcadores TDC llamados `MyTOC` que aparezcan en el tercer nivel del diseño se usan para crear los elementos de tercer nivel de la TDC.

En los siguientes subapartados describimos (i) cómo [estructurar el diseño por niveles](#)⁴⁴¹ y (ii) cómo [crear marcadores](#)⁴⁴⁴. Para aprender a crear una plantilla de tabla de contenido consulte la sección [Crear la plantilla TDC](#)⁴⁴⁷.



7.7.1.1 Estructurar el diseño por niveles TDC


La estructura jerárquica que define el diseño de la tabla de contenido se especifica por medio de **niveles anidados**. Se trata de una estructura jerárquica que, a pesar de estar relacionada con la estructura del documento XML, es independiente de esta. Esta estructura se especifica en el diseño SPS. La plantilla TDC usará una estructura equivalente a esta estructura jerárquica. En el caso de las tablas de contenido de estructura plana (con un solo nivel), el diseño debe tener como mínimo un nivel. Si en el documento hay más de un nivel, puede crear una tabla de contenido plana para cualquiera de ellos o para varios (agregados como un solo nivel).

Los niveles se pueden crear en la plantilla principal, en plantillas globales o en ambas. Lo importante es que todos los niveles juntos describan una estructura jerárquica clara.

Crear niveles

Los niveles del diseño se crean uno por uno, bien en una plantilla, bien alrededor de un componente. En la imagen siguiente, por ejemplo, se creó un nivel en la plantilla `topic` (observe el icono de la etiqueta inicial

) y otro alrededor del elemento `topics` (tal y como indican las etiquetas  ).



Siga estos pasos para crear un nivel:

1. Seleccione el componente (una plantilla o cualquier otro componente).
2. Haga clic con el botón derecho y, en el menú contextual, seleccione el comando **La plantilla funciona como nivel** (si seleccionó una plantilla) o **Incluir en | Nivel TDC**. Ambos comandos también están disponibles en el menú **Insertar | Insertar tabla de contenido: Nivel TDC** o **La plantilla funciona como nivel**.

Niveles en las plantillas globales

También puede crear niveles en las plantillas globales. En este caso debe tener cuidado y comprobar que los niveles creados en diferentes plantillas globales, así como los de la plantilla principal, definen **juntos** una estructura jerárquica cuando se ejecute el diseño SPS. En la imagen siguiente, por ejemplo, hay dos niveles: uno en la plantilla principal (en la plantilla `topic`) y uno en la plantilla global para `topic` (en la plantilla `topic`).



En el modelo de contenido que representa la imagen anterior, `topic` es un elemento recursivo, es decir, un elemento `topic` que puede contener un elemento descendiente `topic`. En la plantilla principal (cuyo final se señala con la etiqueta `<$XML`) se creó un nivel en el primer nivel de `topic` `<topic <=>`. La instrucción `(resto de contenido)` de la plantilla principal especifica que se aplicarán plantillas a todos los elementos secundarios de `topic/body` excepto a `header`. Esto significa que se procesará la plantilla global para los secundarios `topic` de `topic/body`.

En la plantilla global de `topic` se creó un nivel en la plantilla `topic` (indicado por la etiqueta `<topic <=>`). Este segundo nivel de la jerarquía de la TDC, que aparece en el segundo nivel de elementos `topic`, está anidado dentro del primer nivel de la jerarquía. Como esta plantilla global también tiene una instrucción `(resto de contenido)`, la plantilla global para `topic` se aplicará a todos los elementos `topic` recursivos, lo cual creará niveles anidados adicionales en la jerarquía: un tercer nivel, un cuarto nivel y así sucesivamente.

El diseñador del SPS debería saber cuántos niveles se crearon en el diseño porque cuando construya la plantilla TDC deberá especificar explícitamente cómo se seleccionan los elementos de la TDC para cada nivel y qué formato se les da.

Niveles en plantillas de TDC

En una tabla de contenido plana, los elementos de la TDC se crean todos al mismo nivel (p. ej. una lista de imágenes del documento).

Hay varias formas de obtener una jerarquía plana:


- Puede estructurar el documento de diseño con un solo nivel TDC. La plantilla TDC tendrá una sola referencia de nivel con una sola referencia TDC.
- Si el documento de diseño tiene más de un nivel TDC, entonces la plantilla TDC puede tener un

número de referencias de nivel igual a la posición secuencial del nivel TDC al que se hace referencia. La referencia de nivel correspondiente al nivel TDC al que se apunta contendrá la única referencia TDC de la tabla de contenido.

- Si el documento de diseño tiene más de un nivel TDC, la única referencia TDC de la tabla de contenido debe tener un ámbito que abarque todos los niveles de documento a los que se apunta.

Imagine que quiere reunir todas las imágenes del documento en una tabla de contenido plana. Para ello el diseño debe tener al menos un nivel y este nivel debe contener todos los marcadores TDC necesarios. En la plantilla de TDC a las imágenes se les debe hacer referencia tal y como hemos explicado: (i) creando el número correspondiente de referencias de nivel y (ii) creando una referencia TDC dentro de la referencia de nivel que corresponde al nivel TDC al que se apunta. La referencia TDC tendrá el nombre de los marcadores TDC del nivel TDC al que se apunta.

La plantilla TDC que aparece a continuación tiene una referencia de nivel con una referencia TDC que remite a los marcadores TDC llamados `images`. El ámbito de la referencia TDC es el nivel actual e inferiores. Como resultado se hará referencia a todos los marcadores TDC llamados `images` del primer nivel y de los niveles inferiores (es decir, de todo el documento).



Si el diseño contiene más de un nivel y quiere crear una tabla de contenido plana para los elementos de segundo nivel, por ejemplo, la plantilla TDC podría tener dos referencias de nivel, con una referencia TDC dentro del segundo nivel (y ninguna referencia en el primero). También puede usar la propiedad `ámbito` de las referencias TDC para especificar en qué niveles del diseño se deben buscar los marcadores con un nombre determinado.

7.7.1.2 Crear marcadores TDC

Los marcadores TDC se deben crear dentro de un [nivel TDC](#)⁴⁴¹ del diseño. Se pueden crear en la plantilla principal y en plantillas globales. Un marcador TDC cumple dos funciones:

- Marca un componente (estático o dinámico) del diseño con un nombre estático definido por el usuario. Puede incluir un componente de diseño o estar vacío. En los documentos de salida, se genera una instancia del marcador TDC como anclaje con nombre. A este anclaje con nombre se le puede hacer referencia desde los elementos de la tabla de contenido.
- Define la cadena de texto que será el texto del elemento de la tabla de contenido. Esta cadena de texto puede ser el contenido de elementos secundarios del nodo donde está el marcador o el resultado de una expresión XPath.


Hay dos formas de crear marcadores TDC:

- Con el [asistente para la creación de marcadores TDC](#) ⁴⁴⁵, que permite especificar el nombre del marcador TDC, su texto, si se numera automáticamente y el nivel donde debe aparecer.
- [Insertando un marcador TDC vacío](#) ⁴⁴⁶, cuyas propiedades se definen más tarde.


Crear el marcador TDC con el asistente

Si quiere usar el asistente para crear un marcador TDC:

1. Ponga el cursor en el punto del diseño donde desea insertar el marcador TDC. Si lo prefiere, puede seleccionar el componente de diseño que desea insertar dentro del marcador TDC.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Insertar tabla de contenido | Marcador TDC (Asistente)**. Este comando también está en el menú **Insertar**. Si quiere incluir un nodo dentro de un marcador TDC, entonces seleccione el comando **Incluir en | Marcador TDC (Asistente)**. A continuación aparece el cuadro de diálogo "Crear marcador TDC" (*imagen siguiente*).



3. En la primera pantalla del asistente (*imagen anterior*) puede definir: (i) el texto del elemento de la TDC, (ii) el nombre del marcador TDC y (iii) si el marcador debe aparecer en los documentos de salida. Para definir el texto del marcador tiene dos opciones: usar el texto de los secundarios del nodo o una expresión XPath. Para definir el nombre del marcador también tiene dos opciones: escribir el nombre en el campo de entrada o seleccionar un nombre de la lista desplegable (que contiene los nombres de otros marcadores TDC). Cuando termine haga clic en **Siguiente**.
4. En la segunda pantalla del asistente (*imagen siguiente*) puede crear un nivel TDC en una plantilla. En esta pantalla aparece un árbol con todas las plantillas antecesoras del punto de inserción. Si ya se creó alguna plantilla como nivel TDC, se indica con un icono especial. En la imagen, por ejemplo, el icono de la plantilla `topic` indica que funciona como nivel. Si quiere crear un nivel más en alguna plantilla antecesora, seleccione la plantilla en este árbol. También puede definir los niveles más tarde (haga clic en la casilla *Definir el nivel del marcador TDC más tarde*). Cuando termine haga clic en **Finalizar**. Tenga en cuenta que si ya existe un nivel TDC en una plantilla y selecciona dicha plantilla, al hacer clic en **Finalizar** no se creará un nivel TDC nuevo.



Al hacer clic en **Finalizar** se crea un marcador TDC en el punto de inserción y, si así se indicó en la segunda pantalla del asistente, se crea un nivel TDC en una plantilla. El marcador TDC recién creado estará en el nivel TDC. Por ejemplo, si el nivel TDC es el tercer nivel TDC de la jerarquía, entonces el marcador TDC insertado estará en el tercer nivel TDC.

Crear un marcador TDC

Para crear un marcador TDC sin atributos (sin nombre, sin texto, etc.):

1. Ponga el cursor en el punto de inserción o seleccione el componente de diseño que desea incluir dentro del marcador TDC.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Insertar tabla de contenido | Marcador TDC** (este comando también está disponible en el menú **Insertar**). Se inserta el marcador TDC, que no tiene nombre ni texto. Para definir estos atributos del marcador use los [comandos de edición](#)⁴⁴⁷ (ver más abajo).


Insertar numeración jerárquica o secuencial para un componente

La numeración jerárquica o secuencial del cuerpo principal del documento de salida (no de la tabla de contenido) se puede insertar dentro (o fuera) de las etiquetas del marcador TDC. Haga clic con el botón derecho donde desea insertar la numeración, seleccione **Insertar tabla de contenido | Numeración jerárquica / Numeración secuencial**. Por ejemplo, si colocamos un marcador de numeración automática alrededor de la plantilla del título del capítulo, se numerarán todos los títulos de capítulo generados por esta plantilla.

Tenga en cuenta que la numeración está basada en la estructura de los niveles TDC. Por ejemplo, si un elemento de título de capítulo está en el primer nivel TDC, el cuarto título de capítulo tendrá el número 4 porque es la cuarta instancia de título de capítulo dentro del primer nivel TDC. Si las secciones de un capítulo aparecen dentro del segundo nivel TDC, entonces la tercera sección del cuarto capítulo tendrá el número 4.3. Esto se debe a que, dentro del primer nivel TDC (capítulo), es la cuarta instancia de un capítulo y, dentro del segundo nivel TDC (sección) del cuarto capítulo, es la tercera instancia de una sección.

Editar el nombre y el texto de un marcador TDC

El nombre y el texto del marcador TDC se puede editar en la ventana *Propiedades* (*imagen siguiente*). Para editar estas propiedades, seleccione el marcador TDC y después edite la propiedad en la ventana [Propiedades](#)⁶². O haga clic con el botón derecho en el marcador y seleccione la propiedad que desea editar en el cuadro de diálogo que aparece.




Las propiedades de un marcador TDC son: (i) el nombre del grupo de marcadores TDC (*grupo*); (ii) un identificador único (*id*); (iii) una opción para quitar el marcador si no se le hace referencia y (iv) una opción para especificar el texto, que puede venir del contenido del marcador o de una expresión XPath (*texto basado en*).

7.7.2 Crear la plantilla TDC


La plantilla TDC es la plantilla que genera la tabla de contenido en los documentos de salida. Se puede crear en cualquier posición del diseño SPS e incluso puede crear varias plantillas TDC dentro del mismo SPS.

Siga estas instrucciones para crear una plantilla TDC:

1. Ponga el cursor en la posición donde desea insertar la plantilla TDC.
2. Haga clic en el comando de menú **Insertar | Insertar tabla de contenido | Tabla de contenido**. Este comando también está disponible en el menú contextual que parece si hace clic con el botón derecho en el punto de inserción. Al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo "Crear página de tabla de contenido" (*imagen siguiente*).



3. Rellene la información del cuadro de diálogo:
 - el nombre de la página de TDC generada es el nombre (referencia TDC) que se usará para apuntar a los [marcadores TDC](#) ⁴⁴⁴ del documento de diseño. Si selecciona varios niveles para la tabla de contenido (segunda opción) se usará el mismo nombre de referencia TDC en todas las referencias de nivel (aunque los nombres de referencia TDC se pueden [editar más tarde](#) ⁴⁵⁰).
 - el número de [referencias de nivel TDC](#) ⁴⁴¹ indica cuántas referencia de nivel debe tener la TDC.
 - para los medios impresos también puede indicar si se generan referencias de página (es decir, si se incluye el número de la página).
 - las entradas de texto de la TDC se pueden usar como vínculos a los marcadores TDC.
4. Cuando termine haga clic en **Aceptar**. La plantilla TDC se crea con el número de referencias de nivel indicados.



En la imagen anterior puede ver que dentro de cada referencia de nivel hay una referencia TDC con un nombre que identifica los marcadores TDC que deben ser los elementos de dicha referencia de nivel. Dentro de cada referencia TDC hay una plantilla predeterminada para el elemento de la TDC. Esta plantilla se puede [editar en todo momento](#) ⁴⁵¹.

Editar la plantilla TDC


Estas son las opciones de edición disponibles:

- La plantilla TDC se puede arrastrar a otra posición del diseño SPS. Sin embargo, recuerde que al arrastrarla puede cambiar el nodo de contexto, lo cual afectará a las expresiones XPath de la plantilla TDC.

- Puede añadir o eliminar [referencias de nivel](#) ⁴⁴⁹ en la estructura de la plantilla TDC.
- Puede editar las [propiedades de cada referencia TDC](#) ⁴⁵⁰. El nombre y el ámbito de una referencia TDC se pueden cambiar y también puede especificar si el elemento de la TDC que corresponde a la referencia se crea como hipervínculo o no.
- Puede añadir o eliminar [referencias TDC](#) ⁴⁵⁰ de las referencias de nivel de la plantilla TDC.
- Puede dar formato al [elemento de tabla de contenido](#) ⁴⁵¹ de una referencia TDC [con ayuda de estilos CSS](#) ⁴⁹⁰.
- Las características básicas del diseño SPS (como imágenes, cálculos automáticos y componentes de formato por bloques) se pueden insertar en cualquier parte de la plantilla TDC.

7.7.2.1 Referencias de nivel en la plantilla TDC

La [plantilla TDC](#) ⁴⁴⁷ está estructurada mediante referencias de nivel (*imagen siguiente*). Estos niveles se crean cuando se crea la plantilla TDC y el número de referencias de nivel es el número indicado en el cuadro de diálogo [Crear página de tabla de contenido](#) ⁴⁴⁷.



Observe que las referencias de nivel están anidadas. Existe una equivalencia entre las referencias de nivel de la plantilla TDC y los niveles del diseño SPS. Por consiguiente, la primera referencia de nivel de la plantilla TDC equivale al primer nivel del diseño SPS, la segunda equivale al segundo nivel del diseño SPS y así sucesivamente. Las referencias TDC de cada referencia de nivel identifican los [marcadores TDC](#) ⁴⁴⁴ del [ámbito indicado](#) ⁴⁵⁰ del diseño SPS. Por ejemplo, una referencia TDC puede apuntar a los marcadores TDC del respectivo nivel de documento o a los marcadores TDC de todos los niveles del documento o a los del nivel actual y de los niveles inferiores.

Insertar y eliminar referencias de nivel

Una vez creada la plantilla TDC puede insertar o eliminar referencias de nivel. Hay dos maneras de hacerlo.

Puede seleccionar el contenido de la plantilla donde desea crear la referencia de nivel y seleccionar el comando de menú **Incluir en | Referencia de nivel TDC** (este comando también está en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en el contenido seleccionado). La otra opción es insertar una referencia de nivel vacía en el punto de inserción (clic en **Insertar | Insertar tabla de contenido | Referencia de nivel TDC**. También disponible en el menú contextual).

Para eliminar una referencia de nivel de la plantilla TDC, seleccione la referencia y pulse la tecla **Suprimir** o el comando **Eliminar** del menú contextual. Tenga en cuenta que solamente se eliminará la referencia de nivel y no su contenido.


7.7.2.2 Referencias TDC: nombre, ámbito, hipervínculo

Las referencias TDC aparecen dentro de las referencias de nivel de una plantilla TDC y tienen cuatro propiedades (*imagen siguiente*):

- **crear hipervínculo**: esta propiedad puede activarse/desactivarse con *yes/no* respectivamente para indicar si los respectivos elementos TDC se crean como hipervínculos o no.
- **grupo**: esta propiedad indica el nombre de la referencia TDC e identifica a los marcadores TDC del mismo nombre que están dentro del ámbito especificado. Los marcadores TDC identificados aportan los elementos que se deben incluir en dicha referencia de nivel de la tabla de contenido.
- **id**: esta propiedad es el identificador único que identifica a la referencia TDC.
- **ámbito**: esta propiedad especifica a qué niveles del diseño SPS se aplica la referencia TDC. Las opciones disponibles son: (i) **global**, (ii) **nivel actual**, (iii) **nivel actual e inferiores** (*imagen siguiente*).

Para insertar una referencia TDC ponga el cursor dentro de una referencia de nivel y seleccione el comando de menú (o del menú contextual) **Insertar | Insertar tabla de contenido | Referencia TDC**.

Para editar las propiedades de una referencia TDC, haga clic con el botón derecho en su etiqueta y seleccione la propiedad que desea editar (**Crear hipervínculo**, **Editar Id.**, **Editar grupo**, **Editar ámbito**). Esto abre la ventana Propiedades con la propiedad correspondiente seleccionada (*imagen siguiente*).




También puede editar las propiedades de la referencia TDC en la ventana Propiedades (grupo de propiedades *referencia TDC*).

7.7.2.3 Aplicar formato a los elementos de la TDC

Cada elemento de la tabla de contenido está formado por hasta cuatro componentes más el contenido opcional especificado por el usuario. Los cuatro componentes estándar son (*imagen siguiente*):

- el **texto del elemento**, que en la plantilla TDC se indica con el marcador de posición (*ref. texto*)
- la **línea de guía** entre el texto y el número de página (solo en formatos de salida para medios impresos), que en la plantilla TDC se indica con el marcador de posición (*.....*)
- la **referencia de página** (solo en formatos de salida para medios impresos), que en la plantilla TDC se indica con el marcador de posición (*ref. página*)
- la **numeración jerárquica o secuencial**, que en la plantilla TDC se indica con el marcador de posición (*num-lvl*) o (*num-seq*) respectivamente



Nada más crear la plantilla TDC, la entrada de texto se inserta automáticamente dentro de referencias TDC. Si marcó la opción *Incluir referencias de página* cuando creó la plantilla, la línea de guía y la referencia de página se incluye también. Estos componentes puede editarse y eliminarse según corresponda. Para insertar un componente haga clic con el botón derecho en el punto de inserción del elemento TDC y seleccione **Insertar tabla de contenido | Referencia TDC | Entrada de texto** o **Línea de guía** o **Referencia de página** o seleccione **Insertar tabla de contenido | Numeración jerárquica** o **Numeración secuencial** según corresponda. Utilice numeración jerárquica cuando el diseño esté estructurado por niveles anidados y numeración secuencial cuando solamente haya un nivel TDC, es decir, cuando la jerarquía sea plana (ver más abajo). Para eliminar un componente selecciónelo y pulse la tecla **Suprimir**.

Además puede insertar contenido estático (p. ej. texto) y dinámico (p. ej. cálculos automáticos) en el elemento de la tabla de contenido.

Niveles de las tablas de contenido planas


En una tabla de contenido plana, los elementos de la TDC se crean todos al mismo nivel (p. ej. una lista de imágenes del documento).

Hay varias formas de obtener una jerarquía plana:

- Puede estructurar el documento de diseño con un solo nivel TDC. La plantilla TDC tendrá una sola referencia de nivel con una sola referencia TDC.
- Si el documento de diseño tiene más de un nivel TDC, entonces la plantilla TDC puede tener un número de referencias de nivel igual a la posición secuencial del nivel TDC al que se hace referencia. La referencia de nivel correspondiente al nivel TDC al que se apunta contendrá la única referencia TDC de la tabla de contenido.
- Si el documento de diseño tiene más de un nivel TDC, la única referencia TDC de la tabla de contenido debe tener un ámbito que abarque todos los niveles de documento a los que se apunta.

Imagine que quiere reunir todas las imágenes del documento en una tabla de contenido plana. Para ello el diseño debe tener al menos un nivel y este nivel debe contener todos los marcadores TDC necesarios. En la plantilla de TDC a las imágenes se les debe hacer referencia tal y como hemos explicado: (i) creando el número correspondiente de referencias de nivel y (ii) creando una referencia TDC dentro de la referencia de nivel que corresponde al nivel TDC al que se apunta. La referencia TDC tendrá el nombre de los marcadores TDC del nivel TDC al que se apunta.

La plantilla TDC que aparece a continuación tiene una referencia de nivel con una referencia TDC que remite a los marcadores TDC llamados `images`. El ámbito de la referencia TDC es el nivel actual e inferiores. Como resultado se hará referencia a todos los marcadores TDC llamados `images` del primer nivel y de los niveles inferiores (es decir, de todo el documento).




Si el diseño contiene más de un nivel y quiere crear una tabla de contenido plana para los elementos de segundo nivel, por ejemplo, la plantilla TDC podría tener dos referencias de nivel, con una referencia TDC dentro del segundo nivel (y ninguna referencia en el primero). También puede usar la propiedad `ámbito` de las referencias TDC para especificar en qué niveles del diseño se deben buscar los marcadores con un nombre determinado.

Dar formato a los elementos de la tabla de contenido

Puede aplicar formato a los elementos de la TDC con ayuda de [estilos CSS](#)⁴⁹⁰ desde la ventana [Estilos](#)⁴⁹⁸. A cada componente del elemento se le puede dar un formato distinto. Para ello seleccione el componente en la vista **Diseño** y después [defina sus propiedades de estilo](#)⁴⁹⁸ en la ventana Estilos.

7.7.3 Ejemplo: tabla de contenido básica

El diseño SPS `ChaptersSimple.sps` está en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\TOC`, y muestra el uso básico de las tablas de contenido. Este diseño está basado en un esquema que define el modelo de contenido de un documento de gran tamaño dividido en capítulos. La estructura del esquema aparece en la imagen siguiente y se puede ver en la ventana Estructura del esquema de StyleVision al abrir el archivo `ChaptersSimple.sps`. (Para pasar directamente a un ejemplo de tabla de contenido más complejo consulte el apartado [Ejemplo: TDC jerárquica y secuencial](#)⁴⁵⁶.)



El elemento de documento del esquema es `helpproject`, que contiene un elemento secundario llamado `topics`. El elemento `topics` puede contener un número ilimitado de elementos `topic` y cada uno de estos puede tener elementos secundarios llamados `topic`. El primer nivel de elementos `topic` serían los capítulos del documento, mientras que sus elementos `topic` descendientes serían las secciones del documento, las subsecciones y así sucesivamente.

Este SPS crea una tabla de contenido al principio del documento de salida que enumera los nombres de los capítulos (los `topics` de primer nivel). Para crear esta tabla de contenido son necesarios estos tres pasos:

1. [Estructurar el diseño por niveles TDC](#)⁴⁴¹: en el documento de diseño se insertan **niveles** para dar una estructura jerárquica a los documentos de salida. Esta estructura jerárquica será la de la tabla de contenido. En el ejemplo que nos ocupa se creó un solo nivel TDC en la plantilla `Topic`. Como solo hay un nivel en el diseño, la plantilla TDC solamente puede tener un nivel (es decir, una referencia de nivel).
2. [Crear marcadores TDC](#)⁴⁴⁴: dentro del nivel TDC creado en el primer paso se crea un **marcador TDC**. Esto permite a las referencias TDC de la plantilla TDC (que se creará en el próximo paso) apuntar a este marcador. El marcador TDC también especifica qué texto aparecerá en el elemento de la TDC al que apunta.
3. [Crear la plantilla TDC](#)⁴⁴⁷: se trata de la plantilla que genera la tabla de contenido en el documento. Se divide en referencias de nivel, que deben corresponderse con la estructura de niveles TDC del documento de diseño. Por ejemplo, si hay tres **referencias de nivel** anidadas en la plantilla TDC,

entonces el diseño debe tener como mínimo tres niveles anidados. En nuestro ejemplo tenemos una sola referencia de nivel que equivale al nivel TDC del diseño. Dentro de la referencia de nivel se coloca la **referencia TDC**, que se ocupa de generar los elementos TDC de este nivel de la tabla de contenido.

Estructura y niveles del diseño SPS

Observe la estructura del diseño SPS y verá que la plantilla principal (delimitada por las etiquetas `$XML` verdes) contiene la tabla de contenido. El resto de la plantilla principal específica (mediante la instrucción `(resto de contenidos)`) que debe aplicarse la plantilla global y las plantillas predeterminadas. El resto del diseño SPS (es decir, todo lo que esté fuera de la plantilla principal) son plantillas globales.

Las definiciones de tabla de contenido (niveles TDC y marcadores TDC del diseño) están en la plantilla global de `topic` (*imagen siguiente*). En esta plantilla global se insertó una condición para separar los elementos `topic` según su número de elementos `topic` antecesores, lo cual permite procesar diferentemente los capítulos, las secciones y las subsecciones (con ayuda de ramas condicionales).




En la imagen anterior puede ver el contenido de la primera rama condicional, para los elementos de primer nivel y de tipo capítulo `topic`. Observe que se creó un nivel TDC en la etiqueta inicial de plantilla de este elemento `topic`. En las otras dos ramas condicionales no se creó ningún nivel TDC para la plantilla de `topic`. Por tanto, al documento se le asignó un solo nivel TDC y este se encuentra en el elemento de primer nivel `topic` (de tipo capítulo).

Crear los marcadores TDC

Después se creó un marcador TDC (*etiquetas amarillas de la imagen siguiente*) dentro del elemento `header` descendiente de `topic` (pero fuera del elemento `para`). Este marcador TDC sirve de anclaje para cada elemento `topic` de nivel superior (de tipo capítulo).




Las propiedades del marcador TDC se pueden editar en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*).




La propiedad `grupo` especifica el grupo de marcadores TDC (y es el nombre del marcador TDC). En nuestro ejemplo hemos usado el valor `MyTOC` para esta propiedad. Cuando se cree la TDC se hará referencia a este grupo de marcadores y se pueden especificar varios grupos en el mismo nivel. La propiedad `id` asigna un identificador único a las instancias creadas del marcador. La propiedad `quitarlo si no se le hace referencia` es una opción para quitar el marcador si no se le hace referencia. La propiedad `texto basado en` especifica la entrada de texto que se usará como texto del elemento TDC de la tabla de contenido. El texto puede estar basado en el contenido del marcador (el contenido situado entre las etiquetas del marcador en el diseño) o en una expresión XPath. En nuestro ejemplo usamos una expresión XPath que devuelve el texto del título de cada elemento `topic` de primer nivel.

La plantilla TDC

Dentro de la plantilla TDC (*imagen siguiente*), se insertó una sola referencia de nivel . Esta referencia de nivel equivale al nivel TDC asignado al elemento de primer nivel `topic`.




Dentro de esta referencia de nivel se insertó una referencia TDC . Esta referencia TDC se configuró para seleccionar los marcadores que (i) están en el grupo de marcadores llamado `MyTOC` y que (ii) están dentro del ámbito del nivel actual solamente. Esta configuración se puede definir en la ventana Propiedades cuando se selecciona la referencia TDC.

El aspecto del elemento TDC se especifica dentro de las etiquetas de la referencia TDC de la plantilla TDC. El formato de numeración, el texto, la línea de guía y la referencia de página se pueden insertar haciendo clic con el botón derecho dentro de las etiquetas de la referencia TDC y seleccionando el componente en el menú contextual. Estos componentes se pueden editar y modificar en la ventana Propiedades.

7.7.4 Ejemplo: TDC jerárquica y secuencial

En la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\TOC, encontrará un archivo SPS de ejemplo llamado `Chapters.sps` que ilustra el uso de las tablas de contenido. Este SPS está basado en un esquema que define el modelo de contenido de un documento de gran tamaño dividido en capítulos. La estructura del documento aparece en la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*) nada más abrir el archivo `Chapters.sps`.



El elemento de documento del esquema es `helpproject`, que contiene un elemento secundario `topics`. El elemento `topics` puede incluir un número ilimitado de elementos `topic` y cada uno de ellos puede incluir a su vez elementos descendientes `topic`. El primer nivel de elementos `topic` son los capítulos del documento, mientras que sus elementos descendientes `topic` son las secciones, subsecciones y así sucesivamente.

El diseño SPS contiene tres tablas de contenido, situadas al principio del documento en este orden:

1. [Chapters at a glance](#)⁴⁵⁷: esta TDC enumera los nombres de los capítulos (los elementos `topic` de primer nivel).

2. [Chapters and their sections](#)⁴⁵⁸: esta TDC enumera todos los capítulos con sus secciones descendientes (los `topic` de primer nivel, más la jerarquía de `topics` de cada `topic` hasta llegar a los elementos `topics` de tercer nivel).
3. [List of images](#)⁴⁵⁹: esta TDC es una lista plana con todas las imágenes del documento (excepto la primera) en orden alfabético según el nombre del archivo.

Estructura del diseño SPS

Antes de centrarnos en las tablas de contenido observemos la estructura del diseño. Observe que la plantilla principal (delimitada por las etiquetas `XML` verdes) contiene las TDC. El resto de la plantilla principal específica que se apliquen las plantillas globales y predeterminadas (mediante la instrucción `(resto de contenidos)`).

Las definiciones de tabla de contenido están en las plantilla globales de `topic` y de `image`. En la plantilla global de `topic` (*imagen siguiente*) se creó un nivel TDC en el elemento `topic` y un marcador TDC dentro del elemento secundario `header` (pero fuera del elemento `para`).




Como el elemento `topic` es recursivo, el nivel TDC y el marcador TDC también irán hacia atrás. Es decir, que en la primera recursión, se crea un nuevo nivel TDC y un nuevo marcador TDC subordinados. Este proceso se repite en cada `topic` descendiente, lo cual da lugar a una jerarquía de niveles TDC descendientes y cada uno de ellos tiene un marcador TDC. Como el formato del título de cada nivel TDC debe ser distinto, se incluyó cada nivel dentro de una rama distinta de una condición con tres ramas. Cada rama mira en qué nivel TDC aparece un `topic`: el primero, el segundo o el tercero.

Observe que se insertó numeración jerárquica (`num-lvl`) dentro del nivel. Para insertarla haga clic con el botón derecho en la posición deseada y seleccione **Insertar tabla de contenido | Numeración jerárquica**. Con esto se consigue insertar el número jerárquico adecuado antes del título de cada capítulo/sección (como 3.1 o 4.2.3. por ejemplo).

Descripción de las tablas de contenido

A continuación describimos cada tabla de contenido.

Chapters at a glance: seleccione el marcador TDC de la plantilla global para `topic`. En la ventana Propiedades (*imagen siguiente*) observe que el texto de entrada se construye con una expresión XPath. Al hacer clic en el botón de edición del valor de la propiedad `texto basado en`, verá que la expresión XPath definida es `para`. Esto significa que el contenido del elemento `para` secundario de `header` se usará como texto del elemento de la tabla de contenido (porque el marcador TDC se insertó dentro del elemento `header`).




La plantilla TDC propiamente dicha (*imagen siguiente*) contiene una referencia de nivel y la referencia TDC de esa referencia de nivel selecciona los marcadores TDC llamados `MyTOC` que están dentro del ámbito del nivel actual solamente (es decir, el primer nivel). Como resultado se crean elementos de TDC solamente para los `topic` de primer nivel.



Observe que se definió la numeración de tipo jerárquica.

Chapters and their sections: en esta tabla de contenido (*imagen siguiente*) hay tres referencias de nivel anidadas y cada una de ellas contiene una referencia TDC cuyo ámbito es el nivel actual.



Como cada elemento de la TDC está dentro de un bloque `div`, pueden darse propiedades de formato distintas para cada bloque.


List of images: la lista de imágenes es una lista plana. Primero, debe tener en cuenta en qué niveles aparecen las imágenes en el documento de instancia. El elemento `image` es un secundario del elemento `para`. Como los niveles se crearon en los elementos `topic`, los elementos `image` aparecerán en el primer, segundo y tercer nivel del documento. Por tanto no es necesario crear ningún nivel para el elemento `image`.

La condición de la plantilla global de `image` (*imagen siguiente*) permite procesar diferentemente (i) la primera imagen y (ii) las demás imágenes.



Observe que el marcador TDC se colocó dentro de la segunda rama condicional. Esto significa que las imágenes seleccionadas en la primera rama no tienen marcadores. Además la numeración secuencial (`num-sec`) de las imágenes (insertada con **Insertar tabla de contenido | Numeración secuencial**) empezará con la segunda imagen (porque la primera imagen se selecciona en la primera rama condicional). También debe prestar atención al hecho de que la numeración tiene asignado un formato. Para ver el formato haga clic con el botón derecho en (`num-sec`) y seleccione el comando **Editar formato**. En el cuadro de diálogo que aparece verá que el formato establecido es `01`. Esto indica que se insertará un `0` delante de los números de una sola cifra.

En la plantilla TDC de `images` (*imagen siguiente*) verá que hay una referencia TDC que identifica los marcadores llamados `images` y que esta referencia TDC está dentro de una sola referencia de nivel. El ámbito de la referencia TDC (que se puede editar en la ventana Propiedades) se definió como: `nivel actual e inferiores`. El nivel actual, que viene dado por la referencia de nivel, es el primer nivel. Los niveles inferiores son el segundo y tercer nivel y así sucesivamente. De este modo se seleccionan todas las imágenes a partir del primer nivel.



Como la numeración elegida es secuencial, las imágenes se enumeran consecutivamente en la lista plana.

7.7.5 Numeración automática en el cuerpo del diseño

Las instancias repetidas de un nodo se pueden numerar automáticamente en el cuerpo principal del documento usando la característica de numeración automática. Por ejemplo, en un elemento `Libro` que contiene varios elementos `Capítulo`, cada elemento `Capítulo` se puede numerar automáticamente. Esto permite insertar fácilmente una numeración basada en la estructura del documento XML.

Nota: la característica de numeración automática se refiere a la numeración de componentes del cuerpo principal del documento. **No se refiere** a la numeración dentro de las tablas de contenido, donde la numeración es una propiedad específica del elemento de la TDC.


La numeración automática puede ser secuencial (plana) o jerárquica. La numeración secuencial se establece en un solo nivel. La numeración jerárquica está basada en la jerarquía de niveles TDC creada en el documento y según la posición del elemento dentro de la jerarquía de niveles TDC.

Si se trata de una numeración jerárquica con números, puede dar un formato distinto a cada componente del número. Por ejemplo, un número formado por tres componentes podría tener este formato: A.1.1.. El formato de los números no se asigna igual en la numeración jerárquica y en la numeración secuencial (ver más abajo).

Numeración secuencial (num-seq)

Puede insertar numeración secuencial dentro de un [marcador TDC](#) ⁴⁴⁴ del documento de diseño (*imagen siguiente*). Siga estos pasos para hacerlo:

1. Ponga el cursor dentro del nodo que desea numerar y cree el marcador TDC (clic con el botón derecho y clic en **Insertar tabla de contenido | Marcador TDC**). El marcador TDC se crea en el nodo. Como queremos numerar el elemento `topic`, el marcador TDC se creó dentro del elemento `topic`. La posición exacta dentro del elemento `topic` depende de en qué posición desea usar la numeración. (En la imagen siguiente, la numeración se colocó justo a la izquierda del título del capítulo).
2. Haga clic con el botón derecho dentro de las etiquetas del marcador TDC y seleccione **Insertar tabla de contenido | Numeración secuencial**. Se inserta el marcador de posición de numeración secuencial (`num-seq`) (*imagen siguiente*).




3. Si tiene pensado hacer referencia al marcador TDC desde una plantilla TDC, puede editar las propiedades del marcador TDC. Pero si el marcador TDC solo se va a utilizar para la numeración automática, no hace falta darle un nombre ni editar sus propiedades. Si quiere darle un nombre, haga clic con el botón derecho en el marcador y seleccione **Editar grupo**.

En el ejemplo de la imagen anterior se estableció numeración secuencial para el nodo `topic`. El resultado es que cada elemento `topic` recibe un número (*imagen siguiente*). El número es la posición de cada elemento `topic` dentro de la secuencia de elementos `topic` de ese nivel de la jerarquía XML del documento.

```
1: Altova StyleVision 2007
2: About this Documentation
3: Introduction
4: User Interface
```

Nota: si desea que la numeración secuencial continúe en otro conjunto de nodos, utilice un marcador TDC con el mismo nombre en ambos conjuntos de nodos.

Para dar formato a la numeración secuencial haga clic con el botón derecho en el marcador de posición (`num-seq`) y seleccione **Editar formato**. Se abre el cuadro de diálogo "Formato de la numeración automática secuencial..." (*imagen siguiente*).




Seleccione el formato en la lista desplegable del cuadro combinado *Estilos de numeración disponibles* (*imagen siguiente*) y haga clic en **Aceptar** para aplicar el formato seleccionado.

Numeración jerárquico (`num-lv1`)

La numeración jerárquica se puede insertar dentro de un [nivel TDC del diseño](#)⁴⁴¹. Por tanto, para crear numeración jerárquica en un documento, primero debe crear la estructura de niveles TDC (siguiendo las instrucciones del apartado [Estructurar el diseño por niveles TDC](#))⁴⁴¹. Debe tener en cuenta estos puntos:

- Los niveles deben crearse en el nodo que quiere numerar o dentro del nodo.
- Los niveles deben anidarse en función de la jerarquía de la numeración.
- El marcador de posición de la numeración jerárquica debe insertarse dentro del nivel correspondiente del diseño (*imagen siguiente*).



En el ejemplo de la imagen anterior hay dos niveles. El elemento `topic` es recursivo y se creó un nivel en dos elementos `topic` (clic con el botón derecho en la etiqueta del nodo y después clic en **La plantilla funciona como nivel**). Un elemento `topic` (resaltado en la imagen) se anida dentro de otro. Como resultado los niveles


también están anidados. Dentro de cada nivel se insertó un marcador de posición (num-lvl) (clic con el botón derecho dentro del nivel y después clic en **Insertar tabla de contenido | Numeración jerárquica**).

El resultado del diseño aparece en esta imagen.

1: Altova StyleVision 2007
2: About this Documentation
3: Introduction
3.1: What Is an SPS?
3.2: Product Features
3.3: Setting up StyleVision
4: User Interface
4.1: Main Window
4.2: Design Entry Helpers

El primer nivel aparece en negrita y el segundo nivel normal.

Para dar formato a la numeración jerárquica, haga clic con el botón derecho en el marcador de posición (num-lvl) y seleccione el comando **Editar formato**. Se abre el cuadro de diálogo "Formato de la numeración automática jerárquica" (imagen siguiente).



Primero seleccione un número en el cuadro combinado *Número de tokens*. Este número debe ser igual al número de niveles TDC del documento. Cada token puede tener un formato diferente. En el cuadro vertical seleccione el token al que desea dar formato (por ejemplo, en la imagen anterior está seleccionado el segundo token). Después seleccione el estilo de formato en el cuadro combinado situado a su derecha. En la imagen anterior, por ejemplo, se seleccionaron letras minúsculas para el segundo token (el resultado aparece en el primer cuadro). Además puede omitir niveles con la opción *Omitir los primeros X niveles*.

No olvide que debe dar formato a cada numeración jerárquica de cada nivel.

Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

7.7.6 Referencias cruzadas

Una referencia cruzada es una referencia a otra parte del documento. Las referencias cruzadas se crean en dos pasos en el diseño SPS: primero se establece el destino de la referencia cruzada y después se define el vínculo al destino.

Para establecer el destino es necesario crear un marcador TDC dentro de un nivel TDC. El vínculo al destino es una referencia de texto dentro de la referencia TDC. La referencia de texto genera el texto de salida y funciona como vínculo.

La creación de referencias cruzadas tiene tres pasos:


Paso 1: niveles

El documento se estructura por niveles TDC tal y como se describe en el apartado [Estructurar el diseño por niveles TDC](#)⁴⁴¹. Los niveles TDC se usarán para especificar el ámbito de la referencia. Solamente se apuntará a los marcadores TDC que tengan determinado nombre y que estén en determinado ámbito. En la imagen siguiente, se creó un nivel en el elemento `n1:Office`.

Paso 2: crear marcadores TDC

Para crear el marcador TDC dentro de un nivel haga clic con el botón derecho en la posición deseada y seleccione **Insertar tabla de contenido | Marcador TDC**. Al marcador se le da un nombre y una expresión XPath que genera el texto de salida. La expresión XPath suele identificar un nodo del documento, cuyo contenido se usa como texto de salida.


En la imagen siguiente, el marcador TDC del elemento `n1:Name`  se llama `toc3` y tiene una expresión XPath que encuentra el nodo actual. Esto significa que el texto de salida será el contenido del nodo `n1:Name`.



Cuando se procesa el documento XML, se crea un anclaje por cada elemento `n1:Name`. Este anclaje tendrá una referencia de texto (el texto de la referencia cruzada) que es el valor del elemento `n1:Name`.

Paso 3: crear referencias TDC

La referencia TDC se inserta (menú contextual, **Insertar tabla de contenido | Referencia TDC**) para crear un vínculo a los anclajes generados por un marcador TDC.



En la imagen anterior la referencia TDC `toc3` está dentro del mismo nivel TDC que el marcador TDC al que hace referencia (el nivel `Office`). También debe especificar el ámbito de la referencia TDC. El ámbito indica en qué niveles TDC se deben buscar los marcadores TDC que se llamen igual que la referencia TDC. En el ejemplo anterior el ámbito es el nivel actual. Esto significa que esta referencia apunta a los marcadores TDC del nivel actual que se llaman `toc3`.

La imagen anterior también muestra la plantilla `n1:Office`. Cuando se procesa un nodo `n1:Office`, se crea un anclaje con el texto de salida que es el contenido del nodo `n1:Name`. Esto se debe a que el marcador TDC especifica por medio de una expresión XPath (propiedad `texto basado en` del marcador TDC) que el contenido de este nodo será el texto de salida. La referencia TDC de la siguiente línea identifica el anclaje llamado `toc3` y el componente `ref. texto` genera el texto de salida del vínculo al anclaje (texto de color violeta). El resultado sería algo así:

Office name: Nanonull, Inc.
Reference to the office name: Nanonull, Inc.
Office name: Nanonull Europe, AG
Reference to the office name: Nanonull Europe, AG

En el ejemplo anterior el ámbito es el nivel actual. Se pueden usar otros dos ámbitos: (i) un ámbito global o (ii) el nivel actual y los niveles inferiores. Gracias a estas opciones podrá apuntar a marcadores de otros niveles del diseño.

7.7.7 Marcadores e hipervínculos

Puede insertar marcadores en cualquier parte del diseño SPS. Estos marcadores se transforman en anclajes en los documentos de salida, a los cuales se puede apuntar desde hipervínculos. Los hipervínculos pueden enlazar con marcadores y con recursos externos como páginas web, por ejemplo. StyleVision ofrece gran flexibilidad a la hora de generar URI de destino para los hipervínculos.

Esta sección describe:

- Cómo insertar [marcadores](#)⁴⁶⁴ en el diseño SPS.
- Cómo insertar [hipervínculos](#)⁴⁶⁶ en el diseño SPS y cómo enlazan con las páginas de destino.

Nota: la especificación FO es compatible con el uso de vínculos a documentos externos, pero puede que su procesador FO no lo sea. Si tiene pensado usar vínculos a documentos externos en sus documentos PDF de salida, consulte primero si su procesador FO es compatible con esta característica.

7.7.7.1 Insertar marcadores


Los marcadores (anclajes) se pueden insertar en cualquier posición del diseño SPS, bien en el punto de inserción del cursor o bien alrededor de un componente SPS.

En el SPS los marcadores se crean en el cuadro de diálogo "Insertar marcador" (*imagen siguiente*). En este cuadro de diálogo puede definir el nombre del marcador, que puede ser estático o dinámico: (i) dinámico derivado del contenido del documento XML o (ii) generado aleatoriamente con una expresión XPath.

Crear un marcador

Siga estos pasos para insertar un marcador:

1. Ponga el cursor en la posición donde desea crear el marcador.
2. Seleccione el comando de menú [Insertar | Insertar marcador](#)¹⁰⁸⁶ o haga clic con el botón derecho y seleccione **Insertar | Marcador**.
3. Se abre el cuadro de diálogo "Insertar" (*imagen siguiente*), seleccione una pestaña dependiendo del tipo de nombre que desea darle al marcador (estático, dinámico o estático y dinámico). En el ejemplo de la imagen siguiente se creó un marcador dinámico, cuyo nombre es un Id. único por cada elemento Name secundario del nodo de contexto.



4. Haga clic en **Aceptar** para terminar de definir el marcador.

Una vez creado el marcador puede enlazar con un [hipervínculo](#)⁴⁶⁶.


Nota: los marcadores se crean en la posición indicada del diseño. Si la posición elegida está dentro de un elemento que se repite, entonces se crea un marcador dentro de cada instancia del elemento. Si se le da un nombre estático, cada marcador tendrá el mismo nombre. Por tanto, en el caso de marcadores situados en elementos que se repiten, es mejor darles un nombre dinámico (p. ej. el nombre de un elemento secundario del nodo de contexto). Si el nodo seleccionado para el nombre dinámico tiene el mismo contenido en varias instancias, puede utilizar la función `generate-id()` para generar un nombre único para el marcador. Para hacer referencia a este tipo de marcadores, se puede generar un Id. igual al valor `href` de un [hipervínculo](#)⁴⁶⁹. En este caso asegúrese de usar el identificador de fragmentos `#` delante de la función `generate-id()`. La expresión XPath sería: `concat('#', generate-id(nodoXXX))`.

Modificar un marcador

Una vez creado el marcador, su nombre se puede modificar en el cuadro de diálogo "Editar marcador". Para abrir este cuadro de diálogo:

1. Seleccione el marcador en el diseño.

2. En la ventana Propiedades haga clic en el botón de edición de la propiedad *nombre del marcador* (imagen siguiente). En ese momento se abre el cuadro de diálogo "Editar marcador" que es idéntico al cuadro de diálogo "Insertar marcador" (imagen anterior).



3. Ahora edite el nombre del marcador en una de las tres pestañas: *Estático*, *Dinámico* o *Estático y dinámico*.

Eliminar un marcador

Para eliminar un marcador selecciónelo en el diseño y pulse la tecla **Suprimir**.

7.7.7.2 Definir hipervínculos

Los hipervínculos se pueden crear alrededor de componentes SPS como texto o imágenes. El destino de los hipervínculos pueden ser (i) marcadores del diseño SPS o (ii) recursos externos como páginas web o mensajes de correo electrónico. Esta sección describe el contenido de los hipervínculos y su destino.


Crear hipervínculos

Los hipervínculos se pueden crear de varias formas:

- Alrededor de texto (estático o dinámico), nodos, imágenes, plantillas condicionales, cálculos automáticos y bloques de contenido o nodos. No se puede crear alrededor de dispositivos de entrada de datos como campos de entrada y cuadros combinados (aunque se pueden crear alrededor de un nodo o plantilla condicional que incluya un dispositivo de entrada de datos). Al hacer clic en este contenido del hipervínculo se abre el destino. Para crear un hipervínculo alrededor de un componente, seleccione el componente y use el comando de menú **Incluir en | Hipervínculo**.
- Puede insertar un hipervínculo vacío con el comando de menú **Insertar | Hipervínculo**. El contenido deberá introducirse más tarde entre las etiquetas del hipervínculo recién creado.

Definir el destino del hipervínculo

El destino del hipervínculo se define en el cuadro de diálogo "Insertar hipervínculo" (imagen siguiente). Para abrir este cuadro de diálogo haga clic en [Incluir en | Hipervínculo](#)¹¹⁰³ o en [Insertar | Hipervínculo](#)¹⁰⁸⁷.



El destino de un vínculo puede ser:


- Un [marcador](#)⁴⁶⁷ del mismo diseño SPS (en cuyo caso el URI de destino debe ser un identificador de fragmento)
- Un destino [generado dinámicamente](#)⁴⁶⁹ que se corresponda con anclajes de marcadores (estos URI también son identificadores de fragmento),
- Un [recurso externo](#)⁴⁶⁹. El URI puede ser estático, dinámico (tomado de un nodo del documento XML), estático y dinámico o el valor de una entidad sin analizar.

A continuación explicamos cómo definir estos destinos de un hipervínculo. Una vez definido el URI en el cuadro de diálogo "Insertar/Editar hipervínculo" haga clic en **Aceptar** para terminar.


Crear vínculos a marcadores

Siga estos pasos para crear vínculos a marcadores:

1. En la pestaña *Estático* del cuadro de diálogo "Insertar hipervínculo" haga clic en el botón **Marcador**. Aparece otro cuadro de diálogo llamado "Seleccione un marcador del documento" (*imagen siguiente*). En nuestro ejemplo hay dos marcadores disponibles: uno estático y otro dinámico.



2. Para seleccionar un marcador estático como URI de destino, haga doble clic en el marcador estático y después clic en **Aceptar**. Si hace doble clic en un marcador dinámico, aparece otro cuadro de diálogo donde puede escribir la expresión XPath del marcador dinámico seleccionado (*imagen siguiente*).



El [marcador dinámico](#)⁴⁶⁴ es de hecho una expresión XPath que genera el nombre del marcador y no el nombre del marcador propiamente dicho. El cuadro de diálogo "Crear hipervínculo al marcador dinámico" (*imagen anterior*) muestra la expresión XPath del marcador dinámico y permite construir una expresión XPath que generará un nombre que coincidirá con el del marcador al que se apunta. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Crear vínculos a marcadores con Id. generado dinámicamente

Los marcadores pueden tener [anclajes con Id. generados dinámicamente](#)⁴⁶⁵. Si quiere crear un vínculo a dicho marcador, hay algo que debe tener en cuenta. Como los nombres de los anclajes generados dinámicamente se generan en tiempo de ejecución y, por tanto, son desconocidos en tiempo de diseño, ¿cómo podemos establecer el valor de `href` de un [hipervínculo](#)¹⁰⁸⁷ que apunte a dicho anclaje? La solución es usar la función `generate-id()`, esta vez dentro del valor de `href` del [hipervínculo](#)¹⁰⁸⁷. La clave está en una propiedad de la función `generate-id()`. En cada transformación, cada vez que se evalúa la función `generate-id()` para un nodo determinado, siempre se genera el mismo Id. Por este motivo los Id. generados del marcador del marcador y del hipervínculo son los mismos.


Es necesario tener dos cosas en cuenta:

- Como la función `generate-id()` debe evaluarse como expresión XPath, utilice la pestaña *Dinámico* del cuadro de diálogo "Insertar hipervínculo" (*imagen siguiente*) para establecer el destino del hipervínculo.
- El valor evaluado del atributo `href` debe empezar por # (el identificador de fragmento). Como resultado la expresión XPath será: `concat('#', generate-id(nodoXXX))`. Otra opción es introducir, en la pestaña *Estático y dinámico* el identificador de fragmento # en la parte estática de la dirección y la función `generate-id(nodoXXX)` en la parte dinámica.

Crear vínculos a recursos externos

Puede construir identificadores URI para encontrar recursos externos:

- Escribiendo el URI directamente en la pestaña *Estático* del cuadro de diálogo "Insertar hipervínculo". Por ejemplo, puede escribir el enlace a una página web (`http://www.altova.com`) directamente en el campo *Dirección* de la pestaña *Estático*.
- Seleccionando un nodo en el documento XML en la pestaña *Dinámico* del cuadro de diálogo "Insertar hipervínculo". El nodo del XML puede aportar una cadena de texto que sea (i) el URI al que se debe apuntar o (ii) el nombre de una [entidad sin analizar](#)⁵⁹⁴ que tenga el URI necesario como valor. Por ejemplo, la dirección del sitio web de Altova puede ser el contenido de un nodo.
- Creando un URI con partes dinámicas y estáticas en la pestaña *Estático y dinámico* del cuadro de diálogo "Insertar hipervínculo". Esto puede ser útil si quiere añadir prefijos estáticos (p. ej. un protocolo) o un sufijo (p. ej. un nombre de dominio). Por ejemplo, puede usar direcciones de correo electrónico con la parte estática `mailto:` y una parte dinámica que tome el contenido del nodo `//Contact/@email`. El ejemplo de la imagen crea un vínculo en el marcador de posición (contenido) del nodo `//Contact/@email` y por eso se usó el selector abreviado `self::node()`. El botón **Editar XPath** abre el [cuadro de diálogo Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ para ayudarle a construir la parte dinámica del hipervínculo.



Consulte el apartado [URI de entidades sin analizar](#)⁵⁹⁴ de este manual para obtener más información sobre cómo usar entidades sin analizar.

Nota: la especificación FO es compatible con el uso de vínculos a documentos externos, pero puede que su procesador FO no lo sea. Si tiene pensado usar vínculos a documentos externos en sus documentos PDF de salida, consulte primero si su procesador FO es compatible con esta característica.

Modificar el contenido del nodo primario en la vista Authentic

[El usuario de la vista Authentic puede seleccionar el valor del nodo primario de un hipervínculo](#)⁵⁸⁹. Es decir, puede diseñar el documento SPS para que cambie la presentación dependiendo de lo que seleccione el usuario de la vista Authentic.

Editar las propiedades de los hipervínculos

Para editar un hipervínculo haga clic con el botón derecho en la etiqueta de apertura o cierre del hipervínculo y seleccione **Editar URL** en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo "Editar hipervínculo" (*imagen anterior*). Este cuadro de diálogo también se puede abrir desde la propiedad `URL` de la ventana Propiedades (grupo *Hipervínculo*).

Quitar y eliminar hipervínculos

Para eliminar un hipervínculo, selecciónelo (haciendo clic en una de sus etiquetas) y pulse la tecla **Suprimir**. El hipervínculo y su contenido se elimina.

7.8 Ejemplo: documentos en varios idiomas

A menudo es necesario incluir contenido en varios idiomas en nuestros documentos y formularios de Authentic y en otras ocasiones se le pide al usuario de los documentos que elija su idioma preferido. StyleVision ofrece varias características enfocadas al trabajo con varios idiomas. A continuación describimos algunas, todas ellas ilustradas en los archivos de ejemplo de la carpeta *Multiple Language* del proyecto *Examples* que viene con StyleVision. Este proyecto debería cargarse automáticamente cuando se carga StyleVision por primera vez pero también se puede cargar a mano con el comando de menú **Proyecto | Abrir**. El proyecto es el archivo *Examples.svp* de la carpeta `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples`.

Usar variables y condiciones

El idioma elegido por el usuario se puede introducir en una [variable editable](#)⁴³⁴. Con una [condición](#)⁴⁰³ formada por varias ramas podemos asignar cada idioma al contenido correspondiente. El idioma elegido por el usuario se usa para seleccionar la rama condicional correspondiente.

The screenshot shows a form titled 'Person' with a language selection section at the top. The language selection section includes a dropdown menu with 'I-9' selected, and two radio buttons labeled 'English' and 'German', both with '\$Language' variables. Below this is a table with conditional content for various fields:

Field	Condition 1	Condition 2
First	{0}First	{0}First
Last	{0}Last	{0}Last
Middle Initial	{0}Middle	{0}Middle
Maiden Name	{0}Maiden	{0}Maiden
Date of Birth (month/day/year)	{0}DateOfBirth	{1}DateOfBirth
Social Security #	{0}SocialSecurity	{0}SocialSecurity

At the bottom of the form, there are buttons for 'Person', 'I-9', and '\$XML'.

En la imagen anterior puede ver que la elección del usuario se introduce como valor de la variable editable. Las condiciones de la tabla tienen dos ramas para sendos idiomas y comprueban el valor de la variable editable. El resultado en la vista Authentic sería este.

English German

Vorname	Niki
Nachname	Devgood
2. Vorname	
Mädchenname	
Geburtstag (Tag.Monat.Jahr)	16.02.1980 <input type="text" value="1"/>
Sozialversicherungsnummer	555-55-555

Esta estrategia es ideal para crear formularios en los que el usuario debe seleccionar un idioma. Para más información consulte el archivo `MultiLangByCondition.sps` del proyecto `Examples`.

Usar parámetros y cálculos automáticos

Imagine que necesita generar los mismos datos en varios idiomas diferentes. Una opción sería usar un [parámetro](#)⁴²⁷ cuyo valor desencadene el idioma de salida pertinente. El idioma se puede determinar con ayuda de un [cálculo automático](#)³⁹³, por ejemplo. El cálculo automático puede generar el contenido adecuado dependiendo del valor del parámetro.

The screenshot shows a form design for a person's data. At the top, there are two radio buttons: "I-9" and "Person", with "Person" selected. Below this is a table with six rows, each representing a field. Each row contains an automatic calculation (indicated by a blue arrow icon and the text "(Cálculo automático)"), a content field (indicated by a box with "contenido"), and a value field (indicated by a box with a value). The rows are:

- Row 1: "(Cálculo automático)" points to "First", "contenido" contains "First", and the value field contains "First".
- Row 2: "(Cálculo automático)" points to "Last", "contenido" contains "Last", and the value field contains "Last".
- Row 3: "(Cálculo automático)" points to "Middle", "contenido" contains "Middle", and the value field contains "Middle".
- Row 4: "(Cálculo automático)" points to "Maiden", "contenido" contains "Maiden", and the value field contains "Maiden".
- Row 5: "(Cálculo automático)" points to "DateOfBirth", "contenido" contains "DateOfBirth", and the value field contains "DateOfBirth". The "DateOfBirth" field has a dropdown menu with "1" selected.
- Row 6: "(Cálculo automático)" points to "SocialSecurity", "contenido" contains "SocialSecurity", and the value field contains "SocialSecurity".

At the bottom of the form, there are three buttons: "Person", "I-9", and "\$XML".

En el ejemplo de la imagen anterior los cálculos automáticos tienen expresiones XPath de este tipo:

```
if ( $Language = 'E' ) then 'First' else
if ( $Language = 'G' ) then 'Vorname' else ''
```

El valor del parámetro global `$Language` se puede cambiar en el diseño SPS o se puede suministrar desde [StyleVision Server](#) en tiempo de ejecución y la transformación se puede ejecutar varias veces para generar los mismos datos en varios idiomas.

Para más información consulte el archivo `MultiLangByAutoCalcs.sps` del proyecto `Examples`.

Archivos de ejemplo

Para ver más ejemplos con varios idiomas abra el archivo de proyecto `Examples.svp`, que está en la carpeta

`C:\Documents and Settings\<<usuario>\Mis`

`Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples.`

8 Archivos SPS: presentación

StyleVision ofrece un conjunto de características para aplicar estilos a los componentes del diseño SPS. Estos estilos se convierten en el marcado de estilo correspondiente en los documentos de salida (*vista Authentic, HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+ en la edición Enterprise Edition; vista Authentic, HTML, RTF y texto en la edición Professional Edition; HTML en la edición Basic Edition*). Algunos efectos de presentación, como los efectos de presentación web interactivos (p. ej. cuadros combinados y controladores de eventos JavaScript), no pueden aparecer en documentos de salida para formatos impresos (RTF, PDF y Word 2007+). En estos casos los medios impresos representarán de forma gráfica este tipo de componentes. Sin embargo, StyleVision ofrece algunas [opciones de definición de página](#)⁵²⁰ esenciales para los medios impresos. Estas [opciones para medios impresos](#)⁵²⁰, como tamaño de la página, diseño de la página, encabezado y pie de página se definen por separado y se usan solamente para los documentos de salida RTF, PDF y Word 2007+.

Nota: como el texto plano no lleva formato, las propiedades de estilo del texto y el diseño de página se ignoran al generar documentos de salida de texto.

Aplicación de estilos a los componentes del SPS

Todos los estilos de los componentes del SPS se aplican usando la sintaxis CSS2. Los estilos se pueden definir en hojas de estilos externas, de forma global para todo el SPS o de forma local para un componente concreto. El orden en cascada de CSS2 afecta al diseño SPS y ofrece una gran flexibilidad a la hora de diseñar estilos. Para aprender a trabajar con estilos CSS consulte el apartado [Trabajar con estilos CSS](#)⁴⁹⁰.

Los valores de las propiedades de estilo se pueden editar directamente en las ventanas Estilos y Propiedades o se pueden definir mediante [expresiones XPath](#)⁵⁰². Las principales ventajas de usar expresiones XPath son: (i) que el valor de una propiedad puede tomarse de un archivo XML y (ii) que el valor de una propiedad se puede asignar de forma condicional según una prueba incluida en la expresión XPath.

Además en el diseño SPS hay algunos elementos HTML que están disponibles como marcado para los componentes del SPS. Estos [formatos predefinidos](#)⁴⁷⁵ se envían a los documentos de salida HTML. El formato inherente en este marcado también se usa para aplicar estilos a los componentes del SPS. Cuando se aplican estilos CSS a formatos predefinidos, los estilos CSS tienen prioridad sobre el estilo inherente del formato predefinido. Los formatos predefinidos se describen en el apartado [Formatos predefinidos](#)⁴⁷⁵ de esta sección. No olvide que los estilos inherentes de los formatos predefinidos se convierten en el marcado equivalente para formatos de salida RTF, PDF y Word 2007+.

Nota: cuando defina estilos CSS para un componente del SPS debe tener en cuenta que ciertos estilos no se pueden aplicar en los formatos de salida de medios impresos (RTF, PDF y Word 2007+). Además, si se usan selectores HTML (en hojas de estilos externas y en reglas de estilo globales), estos no afectarán a los formatos de salida de medios impresos (RTF, PDF y Word 2007+). Cuando se usan estos selectores, aparece un comentario junto a cada selector explicando que el estilo no se aplicará a los formatos RTF, PDF y Word 2007+.

Diseñar el documento SPS para medios impresos

StyleVision ofrece [opciones de diseño y definición de páginas](#)⁵²⁰ para diseños para medios impresos (formato de salida RTF, PDF y Word 2007+ y hojas de estilos XSLT para RTF, PDF y Word 2007+). Estas opciones se usan junto con los demás estilos y se describen en el apartado [Diseñar medios impresos](#)⁵²⁰ de esta sección.


8.1 Formatos predefinidos

StyleVision ofrece varios formatos predefinidos, correspondientes a elementos HTML (*imagen siguiente*). Cuando aplique un formato predefinido a un componente en la vista **Diseño**, el componente se marca con la semántica HTML correspondiente. Esto tiene dos consecuencias:

- Se aplica el formato inherente al formato predefinido seleccionado.
- El componente se incluye dentro del tipo de componente `párrafo` lo cual [permite aplicarle estilos locales](#)⁴⁹⁸.

Asignar formatos predefinidos

Para asignar un formato predefinido a un componente del diseño SPS seleccione el componente, haga clic en el comando de menú **Insertar | Párrafo especial** y seleccione el formato deseado. También puede seleccionar el componente y después elegir el formato en la lista desplegable de formatos predefinidos de la barra de herramientas "Formato" (*imagen siguiente*).



Estilos inherentes

Los formatos predefinidos utilizados en StyleVision tienen uno de estos dos componentes de estilo o ambos:

- el componente de estilo de texto
- el componente de espaciado

Por ejemplo: el formato predefinido `para` (`párrafo`) tiene solo el componente de espaciado: inserta espacio vertical antes y después del componente al que se le aplica el formato, pero no le aplica estilo de texto. Por otro lado, el formato predefinido `título de primer nivel` (`h1`) tiene tanto el componente de estilo de texto como el de espaciado.

Es importante tener en cuenta estos aspectos de los formatos predefinidos:

- El componente de espaciado de un formato predefinido se aplica a todos los componentes SPS, pero el estilo de texto no se puede aplicar a todos los componentes. Por ejemplo, si selecciona una imagen y le aplica el formato predefinido `título de primer nivel` (`h1`), solamente se aplica el componente de espaciado y no el de estilo de texto.
- El componente de estilo de texto de un formato predefinido no se aplica a los dispositivos de entrada de datos.
- A un componente del diseño SPS no se le puede aplicar más de un formato predefinido a la vez.
- El formato predefinido `texto con formato predefinido` (`pre`) aplica el formato que aplica la tabulación `pre` de HTML: los saltos de línea y el espaciado del texto se mantienen y se usa una fuente monoespaciada (p. ej. Courier). Si quiere usar líneas continuas sin saltos de línea, entonces

elija el formato predefinido `texto con formato predefinido (pre)` para mostrar las líneas de texto sin ajuste de texto. Si quiere ajustar el texto, use el formato predefinido `texto con formato predefinido y ajuste de texto (pre-wrap)`.

Definir estilos adicionales para un formato predefinido

Puede añadir estilos al estilo inherente de un formato predefinido. Para ello seleccione el formato predefinido y aplíquelo un [estilo local desde la ventana Estilos](#)⁴⁹⁸.

La tecla Entrar y los formatos predefinidos

Cuando se pulsa la tecla **Entrar** en la vista Authentic dentro del contenido de un elemento que tiene aplicado un formato predefinido, se completa la instancia del elemento actual y su bloque y se inserta una instancia nueva del elemento y un bloque nuevo. Esta propiedad es ideal si quiere que el usuario de la vista Authentic sea capaz de crear un elemento nuevo (p. ej. un elemento de tipo párrafo) con solo pulsar la tecla **Entrar**.

8.2 Caracteres de escape en documentos de salida

Un carácter de escape es un carácter escrito como referencia de caracteres o referencia de entidad. Ambos tipos de referencias (de caracteres y de entidad) se delimitan con una Y comercial al principio y un punto y coma al final. Por ejemplo:

- la referencia de carácter hexadecimal (o Unicode) del carácter A es `A`
- la referencia de carácter decimal del carácter A es `A`
- la referencia de entidad HTML (y XML) del carácter & es `&`
- la referencia de carácter hexadecimal (o Unicode) del carácter & es `&`
- la referencia de carácter decimal del carácter & es `&`
- la referencia de entidad HTML (y XML) del carácter < es `<`

Caracteres de escape de salida

Con *caracteres de escape de salida* nos referimos al modo en que se representan en el formato de salida los caracteres con escape de los datos de entrada. Por tanto, decimos que un carácter tiene escape de salida cuando en el documento de salida se representa como referencia de carácter o de entidad. Tenga en cuenta que un carácter solamente puede tener escape de salida si tiene escape en los datos de entrada (*ver tabla más abajo*). En los diseños SPS puede habilitar/deshabilitar el escape de salida de:

- fragmentos de texto estático
- el marcador de posición (contenido) y
- cálculos automáticos

Esto se hace con la propiedad `disable-output-escaping` del grupo de propiedades *Texto*. El valor predeterminado de esta propiedad es `no`, lo cual significa que el escape de salida no se deshabilita. De modo que los caracteres con escape de los datos de entrada **tendrán escape** en el documento de salida (*ver tabla más abajo*).

Para deshabilitar el escape de salida:

1. Seleccione (i) el texto estático, (ii) el fragmento de texto estático, (iii) el marcador de posición (contenido) o (iv) el cálculo automático cuyo escape de salida desea deshabilitar.
2. En la ventana Propiedades expanda el grupo de propiedades *Texto* y elija un valor para la propiedad `deshabilitar-escape-de-salida`:
 - Para *HTML* (deshabilita el escape de salida en documentos de salida HTML).
 - Para *Authentic* (deshabilita el escape de salida en la vista Authentic). Esta opción solamente es compatible con las ediciones Enterprise Edition de StyleVision, Authentic Desktop, Authentic Browser y XMLSpy).
 - Para *RTF* (deshabilita el escape de salida en documentos de salida RTF).
 - Para *PDF* (deshabilita el escape de salida en documentos de salida PDF).
 - Para *Word 2007+* (deshabilita el escape de salida en documentos de salida Word 2007+).
 - Para *todos* (deshabilita el escape de salida en todos los formatos de salida excepto texto).

Nota: el escape de salida no afecta al texto. (No está habilitado ni deshabilitado.)

Cuando el escape de salida se deshabilita en un formato de salida concreto (por ejemplo, en HTML), el texto seleccionado no aparecerá con escape en ese formato de salida, pero sí en los demás.

A continuación aparecen algunos ejemplos con el escape de salida habilitado y deshabilitado.

Texto estático	deshabilitar-escape-de-salida	Texto de salida
&	no	&
&	sí	&
&	no	&
&	sí	&
<	no	<
<	sí	<
A	no	A
A	sí	A
&lt;	no	&lt;
&lt;	sí	<
&amp;lt;	sí	<
&<	sí	&<

Nota: la opción **deshabilitar-escape-de-salida** es compatible con la vista Authentic de las ediciones Enterprise Edition de los productos de Altova.

Nota sobre el uso de la opción **deshabilitar-escape-de-salida**

Si deshabilita el escape de salida, la cadena de texto puede tener transcendencia en un formato de salida, pero ser irrelevante en otro. Por ejemplo, el texto de entrada que aparece a continuación incluye caracteres con escape:

```
&lt;b&gt;This text is bold.&lt;/b&gt;
```

Si deshabilitamos el escape de salida, el texto aparecerá así en el documento de salida:

```
<b>This text is bold.</b>
```

Si el escape de salida se deshabilita en el formato de salida HTML y su resultado se ve en un navegador (en lugar de en un editor de texto), el marcado tendrá un significado para el explorador HTML y el texto aparecerá en negrita:

This text is bold.

Sin embargo, si el resultado se ve en otro formato de salida, como PDF, el marcado que tenía un significado en HTML no tiene relevancia alguna en este otro formato de salida. El texto tendría este aspecto en el formato de salida PDF:

```
<b>This text is bold.</b>
```

En otras palabras, el texto de salida obtenido al deshabilitar el escape de salida puede interpretarse como código en algunos formatos de salida pero no en otros. Esto debe tenerse en cuenta cuando se use la propiedad `disable-output-escaping`.

8.3 Formato de valores (formato de tipos de datos numéricos)

Gracias a la característica *formato de valores* de StyleVision el contenido de nodos de tipo de datos XML Schema numérico ([ver lista](#)⁴⁸⁰) puede aparecer con una representación distinta a la representación léxica de dicho tipo de datos. Por ejemplo, la representación léxica de un nodo de tipo de datos `xs:date` es `YYYY-MM-DD`, con un componente opcional de zona horaria, como `+02:00`.) El formato de valor se presenta en la vista Authentic y, dependiendo de la definición de formato, también en los documentos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+. La característica *formato de valores* también se puede usar para dar formato al resultado de un cálculo automático si el resultado del cálculo está en el formato léxico de uno de los tipos de datos numéricos ([ver lista](#)⁴⁸⁰) a los que se puede aplicar el formato de valor.

Los apartados de esta sección describen:

- [el funcionamiento del formato de valores](#)⁴⁸⁰ y
- la [sintaxis](#)⁴⁸³ necesaria para definir el formato de valor.

Nota: el formato de valores no cambia el formato en el que se guardan los datos en el documento XML. En el documento XML válido los datos se almacenan siempre en el formato léxico adecuado para el tipo de datos del nodo. El formato de valor afecta a la presentación en la vista Authentic y, si corresponde, a la presentación en los diferentes formatos de salida.

Tipos de datos numéricos para los que hay formato de valores

La característica *formato de valores* está disponible para estos tipos de datos:

- `xs:decimal`; `xs:integer`; los 12 tipos integrados derivados de `xs:integer`
- `xs:double` y `xs:float` cuando los valores están comprendidos entre 0.000001 y 1,000,000. Los valores que no estén comprendidos en este intervalo aparecen en forma de notación científica (p. ej. `1.0E7`) y no se les puede aplicar un formato de valor.
- `xs:date`; `xs:dateTime`; `xs:duration`
- `xs:gYear`; `xs:gYearMonth`; `xs:gMonth`; `xs:gMonthDay`; `xs:gDay`

8.3.1 Funcionamiento

Puede aplicar formato de valor a:


- Un [nodo de tipo de datos numérico](#)⁴⁸⁰, como `xs:decimal` o `xs:date`, que esté presente en el diseño SPS como (contenido) o como campo de entrada.
- Un cálculo automático cuyo resultado tenga el formato léxico de un [tipo de datos numérico](#)⁴⁸⁰.

Definir el formato de valor

Para definir el formato de valor de un nodo o de un cálculo automático del SPS:


1. Seleccione el marcador de posición (contenido) o el campo de entrada del nodo o el cálculo automático.
2. En la ventana Propiedades, seleccione el componente y expanda el grupo *contenido* o *cálculo automático*. Haga clic en el botón de edición  de la propiedad `formato de valor`. Otra manera de

hacer esto es hacer clic con el botón derecho en el componente y seleccionar **Editar formato de valor** en el menú contextual. Ahora se abre el cuadro de diálogo "Formato de valor" (*imagen siguiente*), cuyas opciones dependen del tipo de componente seleccionado. Si el componente seleccionado es un nodo, aparece un cuadro de diálogo como el de la imagen. El nodo utilizado para este ejemplo es un nodo de tipo `xs:date`.



Observe que el cuadro de diálogo dice *Formatos para el tipo "date"* y que el formato estándar para el tipo de datos `xs:date` aparece en el primer botón de opción *Sin formato*. Por tanto, esta información del cuadro de diálogo varía dependiendo del tipo de datos.

Si el componente seleccionado es un cálculo automático, el cuadro de diálogo tendría este aspecto.



3. Ahora debe especificar si la presentación del valor del componente tiene formato o no. Si quiere dejar el resultado sin formato, seleccione el primer botón de opción *Sin formato*. Si quiere que tenga formato, seleccione el botón de opción *Dar formato como valor de XML Schema*. Si el valor está sin formato, el resultado tiene el formato estándar del tipo de datos del nodo seleccionado o del tipo de datos del resultado del cálculo automático. Si eligió la opción *Dar formato como valor de esquema XML* para un cálculo automático, tendrá que seleccionar también (en una lista desplegable) el tipo de datos del resultado esperado del cálculo automático.
4. Escriba la definición de formato de valor. Esta definición puede introducirse de varias formas: (i) seleccionando las opciones disponibles para el tipo de datos en el campo *Dar formato en documentos de salida como*; (ii) introduciendo la definición en el campo de entrada directamente y (iii) usando los botones **Insertar campo** y **Opciones del campo** para generar la definición correctamente. Para más información sobre las opciones de formato disponible consulte el apartado [Sintaxis de formato de valores](#)⁴⁸³.

Errores de sintaxis

Si hay un error en la sintaxis del formato de valor, ocurre esto:

- La definición aparece en color rojo.
- Aparece un mensaje de error de color rojo debajo del campo de entrada.
- Se deshabilita el botón **Aceptar** del cuadro de diálogo.
- Se habilita el botón **Ir al error** del cuadro de diálogo. Al hacer clic en este botón el cursor se coloca en el punto de la definición donde está el error.

Desajuste entre el formato de los datos y el tipo de datos

Si los datos introducidos en un nodo XML no se ajustan al formato léxico del tipo de datos de ese nodo (o si el resultado de un cálculo automático no se ajusta al formato léxico del tipo de datos esperado), entonces el formato estará sin definir y no aparecerá bien en el documento de salida.

Aplicar el formato de valor a los documentos de salida

El formato de valor que defina en el cuadro de diálogo "Formato de valor" se aplica a la vista Authentic, disponible en las ediciones Enterprise y Professional Edition.

Algunas definiciones de formato de valor (no todas) también se aplican a los documentos de salida HTML, texto, RTF y PDF, si marca la casilla *Aplicar el mismo formato al resultado XSLT* del cuadro de diálogo "Formato de valor". Si no marca esta opción o si la opción no está disponible, solamente la vista Authentic mostrará el formato de valor definido. Los demás documentos de salida mostrarán el valor en el formato predeterminado del tipo de datos del componente (su formato léxico).

8.3.2 Sintaxis

La sintaxis para definir un formato de valor es:

```
([carácter/caracteres prefijo]campo[carácter/caracteres sufijo][{campo-
opción1,campo-opción2,...}])+
```

siendo **carácter/caracteres prefijo** y **carácter/caracteres sufijo** caracteres opcionales que controlan la alineación y la presentación de símbolos negativos/positivos; **campo** puede ser cualquier formato o texto propio del tipo de datos; y **{campo-opciones}** es un calificador opcional que habilita opciones de formato adicionales.

Explicación sobre la sintaxis de definición

Así se construye la definición de formato de valor:

- La definición está compuesta por un campo o varios. Por ejemplo, la definición `DD Month YYYY` tiene tres campos.
- Los campos pueden ir juntos o pueden estar separados por estos caracteres: espacio, guión, coma, dos puntos, punto o por una cadena de texto entre comillas simples o dobles. Por ejemplo, en la definición `DD-Month'` en el año `'YYYY`, los campos `DD` y `Month` están separados por un guión y los campos `Month` y `YYYY` están separados por una cadena de texto entre comillas simples.
- Un campo puede tener caracteres prefijo / sufijo. Por ejemplo: `<+###,##0.00`.
- Un campo puede tener una opción de campo o varias. Las opciones de campo de cada campo deben tener un conjunto de llaves y deben seguir al campo sin estar separados por espacios. Si usa varias opciones para un campo, entonces sepárelas con una coma `,`. Por ejemplo, en la definición `DD Month{uc,ro} YYYY`, las opciones de campo `uc` y `ro` que aparecen entre llaves son las opciones del campo `Month`.

Ejemplos

Ejemplo de formato de valor para un tipo de datos `xs:decimal`:

"\$" (##0.00)

Ejemplos de resultados:

\$ 25.00
\$ 25.42
\$267.56

Ejemplo de formato de valor para un tipo de datos `xs:date`:

DD Month{uc,ro} YYYY

siendo `uc` y `ro` opciones de campo para convertir el campo del mes `Month` en mayúsculas y solo lectura

Ejemplo de resultado:

24 SEPTEMBER 2003

Tipos de campo

Un tipo de campo equivale a un componente de los datos y la forma en que se debe dar formato al componente. El formato inherente al tipo de campo se puede modificar con prefijos y sufijos modificadores así como con opciones de campo. Las tablas que aparecen a continuación enumeran todos los tipos de campo disponibles. No olvide que puede modificar las opciones del menú desplegable del cuadro de diálogo "Editar campo" con ayuda de los prefijos y sufijos modificadores y de las opciones de campo.

Tipo de campo	Definición
#	espacio si no hay un dígito en esta posición
0	cero si no hay un dígito en esta posición
.	marca decimal
,	separador de grupo de dígitos
Y	Año
y	año (base = 1930); ver nota más abajo
MM	Mes, debe tener una longitud de 2
DD	Día, debe tener una longitud de 2
W	Número de la semana
d	Número del día de la semana (del 1 al 7)
i	Día del año (del 1 al 366)
hh	Hora (de 0 a 23), debe tener una longitud de 2
HH	Hora (de 0 a 12), debe tener una longitud de 2

mm	Minuto, debe tener una longitud de 2
ss	Segundo, debe tener una longitud de 2
AM	AM o PM
am	am o pm
AD	AC o DC
ad	ac o dc
CE	EC o AEC
ce	ec o aec

Tipo de campo	Definición
Weekday	día de la semana (Lunes, Martes...)
WEEKDAY	día de la semana (LUNES, MARTES...)
weekday	día de la semana (lunes, martes...)
Wkd	día de la semana (Lun, Mar...)
WKD	día de la semana (LUN, MAR...)
wkd	día de la semana (lun, mar...)
Month	mes (Enero, Febrero...)
MONTH	mes (ENERO, FEBRERO...)
month	mes (enero, febrero...)
Mon	mes (Ene, Feb...)
MON	mes (ENE, FEB...)
mon	mes (ene, feb...)

Notas sobre la longitud del campo y de la entrada

Debe tener en cuenta estos aspectos sobre la longitud de los componentes de datos:

Longitud de los campos de fecha: cuando utilice campos como MM, DD, HH, hh, mm y ss, compruebe que tienen una longitud de 2. Cuando utilice los campos y o Y, el número de caracteres y o Y de la definición determina la longitud del resultado. Por ejemplo, si especifica YYY, el resultado del valor 2006 sería 006; pero si la definición fuera YYYYYY, el valor sería 002006.

Aumentar la longitud del campo: el símbolo * se usa para aumentar la longitud de un campo numérico no semántico (enteros, decimales, etc.). En el caso de los decimales, puede usar el asterisco a ambos lados del punto decimal. Por ejemplo, el valor de formato *0.00* hace que en la posición de cada asterisco aparezca un cero.

Longitud de las entradas en la vista Authentic: la vista Authentic del contenido de un nodo se basa en la definición de formato de valor del nodo. Por tanto, el usuario de la vista Authentic no podrá insertar más caracteres de los permitidos por la definición de formato de valor. Esto es ideal para restringir la entrada de datos en la vista Authentic. Sin embargo, recuerde que si la longitud de un valor ya existente del documento XML supera la longitud especificada por la definición de formato, entonces aparecerá todo el valor.

Nota: si un campo no genera texto en el documento de salida, puede ser debido a su configuración regional en Windows. Por ejemplo, Windows devuelve una cadena vacía para el campo AM/PM si la opción de idioma regional es Alemán.

Prefijos y sufijos modificadores

Los prefijos y sufijos modificadores se usan para modificar la alineación del texto y la representación positiva/negativa de los campos. Esta tabla muestra los prefijos y sufijos disponibles.

Prefijo	Sufijo	Definición
<		Alineado a la izquierda. Formato predeterminado para texto. Para números, que se alinean a la derecha por defecto, debe tener en cuenta el número de espacios iniciales.
>		Alineado a la derecha. Formato predeterminado para números.
?		Símbolo menos junto al número si es negativo. Si no, nada. Formato predeterminado para los números.
<?		Símbolo menos a la izquierda si es negativo. Si no, nada. El número alineado a la izquierda y después el símbolo menos.
<?>		Símbolo menos a la izquierda si es negativo. Si no, nada. El número alineado a la derecha.
-	-	Símbolo menos junto al número si es negativo. Si no, espacio. Situado antes del número (prefijo), después del número (sufijo).
<-	>-	Símbolo menos si es negativo. Si no, espacio. El número junto al símbolo menos. Alineados a la izquierda (prefijo), alineados a la derecha (sufijo).
<->		Símbolo menos a la izquierda si es negativo. Si no, espacio. El número alineado a la derecha.
+	+	Símbolo menos o más siempre, junto al número. Antes del número (prefijo), después del número (sufijo)
<+	>+	Símbolo menos o más siempre, junto al número. Alineado a la izquierda (prefijo), alineado a la derecha (sufijo)
<+>		Símbolo menos o más siempre, alineado a la izquierda. El número alineado a la derecha.
()	Paréntesis si es negativo. Si no, espacio. Situado junto al número.
<(Paréntesis si es negativo. Si no, espacio. Situado junto al número. Alineado a la izquierda.
<(>		Paréntesis si es negativo. Si no, espacio. Paréntesis izquierdo alineado a la izquierda. El número y el paréntesis derecho uno junto al otro y alineados a la derecha.
[]	Paréntesis si es negativo. Si no, nada. Situado junto al número.
*	*	Número de dígitos ampliable a la izquierda (prefijo) o a la derecha (sufijo)
_	_	Espacio
^	^	Carácter de relleno (definido en las opciones)
	th	Escala ordinal del número en inglés (st, nd, rd o th)
	TH	Escala ordinal del número en inglés y mayúsculas (ST, ND, RD o TH)

Opciones de campo

Las opciones de campo sirven para realizar algunos cambios en los campos del valor de formato. Estas son las opciones disponibles:

Opción	Definición
uc	Mayúsculas
lc	Minúsculas
left	Alineado a la izquierda
right	Alineado a la derecha
ro	Solo lectura (XML), edición no permitida
edit	El campo es editable (opción activa por defecto)
dec=<char>	Especificar un carácter para el punto decimal (el punto es la opción predeterminada)
sep=<char>	Especificar un carácter para el separador de dígitos (la coma es la opción predeterminada)
fill=<char>	Especificar el carácter de relleno
base=<year>	Año base para los campos de año (<i>ver nota más abajo</i>)
pos	Solo mostrar los números positivos. Está permitido introducir números negativos

Debería usar las opciones de campo para generar formatos numéricos en idiomas europeos, que usan las comas y los puntos de forma diferente: p. ej 123.456,75.

El formato de valor necesario para obtener el formato de este ejemplo sería: ###,###.##{dec=, , sep=. }

Observe que el campo retiene el formato inglés, mientras que las opciones de campo `dec` y `sep` especifican el símbolo decimal y el separador de dígitos. Si el símbolo decimal y separador de dígitos no se especifican, se usará el símbolo decimal y el separador de dígitos predeterminado de la configuración regional del sistema operativo Windows.

Nota sobre el año base

Cuando use formatos de año cortos (como `yy` y `YY`), el año base especifica el corte/límite para un siglo. Por ejemplo, la opción de campo de año base podría usarse en la definición `DD-MM-YY{base=1940}`. Si el usuario introduce un valor igual o mayor que los dos últimos dígitos del año base (que se consideran un entero positivo de dos cifras), el siglo será el mismo que el del año base. Si el valor introducido por el usuario es menor al valor entero de los dos últimos dígitos, entonces el siglo será el siglo del año base más uno. Por ejemplo, si la definición dice `base=1940` y el usuario introduce 50, el valor que se introduce en el documento XML será 1950; pero si el usuario introduce 23, el valor que se introduce en el documento XML será 2023.

Recuerde que:

- Aunque lo más común es usar dos dígitos como formato de año corto, también se pueden usar formatos de año con uno y tres dígitos y con un año base.
- Los tipos de datos que se pueden usar para los formatos de año corto son: `xs:date`, `xs:dateTime`, `xs:gYear` y `xs:gYearMonth`.
- Si el formato de valor se define para un cálculo automático, asegúrese de seleccionar el tipo de datos correcto en el cuadro de diálogo "Formato de valor". El tipo de datos seleccionado debería ser el del resultado que obtiene el cálculo automático.
- Si usa el tipo de campo `YY`, el año base predeterminado es 1930. Si establece un año base se invalida el año base predeterminado.
- Si usa el tipo de campo `YY` sin especificar un año base, el usuario de la vista Authentic solamente podrá modificar los dos últimos dígitos del valor de año de cuatro dígitos. Los dos primeros dígitos se quedan tal y como están en el documento XML.

8.4 Trabajar con estilos CSS

El documento SPS se diseña con ayuda de estilos y reglas CSS. Las reglas de estilo se pueden definir:

- En [hojas de estilos CSS externas](#)⁴⁹¹. Las hojas de estilos CSS externas se añaden desde las ventanas [Vista general del diseño](#)⁴⁸ y [Repositorio de estilos](#)⁵⁸.
- En [estilos globales](#)⁴⁹⁵ para el documento SPS, que se definen al principio del propio SPS. En los documentos de salida HTML estos estilos globales se definen dentro del elemento secundario `style` del elemento `head`. Los estilos globales se definen en la ventana [Repositorio de estilos](#)⁵⁸.
- [De forma local](#)⁴⁹⁸, en los diferentes componentes del documento. En los documentos de salida HTML estas reglas se definen en el atributo `style` de cada elemento HTML. Las reglas de estilo locales se definen en la ventana [Estilos](#)⁶¹.

Los apartados de esta sección describen los diferentes métodos para crear estilos en StyleVision.

Nota: como los estilos CSS no se pueden aplicar al texto plano, no afectarán a la salida en formato texto.

Terminología

Una hoja de estilos CSS se compone de reglas de estilo. Este es el formato de una regla:

```
H1 { color: blue }
```

o

```
H1 { color: blue;  
    margin-top: 16px; }
```

Una regla de estilo está formada por un selector (`H1` en el ejemplo anterior) y una declaración (`color: blue`). La declaración es una lista de propiedades (por ejemplo: `color`) con valores (`blue`). Cada pareja de propiedad-valor se denomina *definición de estilo*. En StyleVision los estilos CSS se definen en las ventanas [Estilos](#)⁶¹ (estilos locales) y [Repositorio de estilos](#)⁵⁸ (estilos globales).

Orden en cascada

En el documento SPS se aplica el orden en cascada de CSS. Es decir, para determinar qué reglas tienen prioridad se tiene en cuenta:

1. **El origen:** las hojas de estilos externas tienen menor prioridad que los estilos globales y los estilos globales tienen menor prioridad que los estilos locales. Las hojas de estilos externas son básicamente hojas de estilos importadas y el orden de importación es importante (tiene prioridad la última hoja de estilos que se importó).
2. **La precisión:** si dos reglas se aplican al mismo elemento, tiene prioridad la regla cuyo selector sea más preciso.
3. **El orden:** si dos reglas tienen el mismo origen y la misma precisión, entonces tiene prioridad la regla que aparezca más tarde en la hoja de estilos. Además se entiende que las hojas de estilos importadas aparecen antes que el conjunto de reglas de la hoja de estilos donde se importó.

Estilos CSS en archivos SPS modulares

Cuando se añade un módulo SPS a un diseño SPS, los estilos CSS del SPS de destino tienen prioridad sobre los estilos del módulo SPS añadido. Cuando se añaden varios módulos, tienen prioridad los estilos CSS del módulo situado más abajo en la lista de módulos. Para más información consulte la sección [Archivos SPS modulares](#)³⁵⁰.

Compatibilidad de CSS con Internet Explorer

Las versiones de Internet Explorer (IE) anteriores a la versión IE 6.0 no interpretan ciertas reglas CSS igual que las versiones IE 6.0 y posteriores. Por eso el diseñador del documento SPS debería saber para qué versión de IE está diseñando el documento. IE 6.0 (y posterior) es compatible tanto con las interpretaciones antiguas como con las nuevas, lo cual permite usar las interpretaciones antiguas de CSS en las versiones más recientes de IE. La interpretación utilizada por IE 6.0 (y superior) viene determinada por un modificador del código del documento HTML. En el SPS puede [especificar](#)¹⁰⁴⁴ si los documentos de salida HTML y la vista Authentic deberían diseñarse según la [interpretación antigua o nueva de Internet Explorer](#)¹²⁰. Los estilos CSS deberían definirse según la interpretación seleccionada. Para más información consulte el apartado [Propiedades: compatibilidad con CSS](#)¹⁰⁴⁶.

Nota: para más información sobre la especificación CSS visite <http://www.w3.org/TR/REC-CSS2/>.

8.4.1 Hojas de estilos externas

Este apartado describe cómo gestionar hojas de estilos CSS externas desde la interfaz gráfica de StyleVision. Hay varias fases:


- [Añadir una hoja de estilos CSS externa al SPS](#)⁴⁹¹
- [Ver el contenido de una hoja de estilos CSS externa y definir su aplicación a los distintos medios](#)⁴⁹²
- [Cambiar el orden de prioridad](#)⁴⁹³
- [Alternar el conjunto de hojas de estilos CSS y una sola hoja de estilos CSS](#)⁴⁹⁴

Las hojas de estilos CSS externas se pueden gestionar desde dos ventanas: el [Repositorio de estilos](#)⁵⁸ y la [Vista general del diseño](#)⁴⁸. Si algún aspecto de las hojas de estilos externas se puede ver en ambas ventanas (por ejemplo, la prioridad relativa de varias hojas de estilos), los cambios realizados en una de las dos ventanas se aplican automáticamente en la otra.

Añadir una hoja de estilos CSS externa al SPS

Siga estos pasos para añadir una hoja de estilos CSS externa al SPS:

1. En la vista **Diseño** seleccione el elemento **Externos** de la ventana Repositorio de estilos (*imagen siguiente*).



2. Haga clic en el botón **Añadir** situado en la parte superior izquierda de la barra de herramientas de la ventana (*imagen anterior*).
3. Se abre el cuadro de diálogo "Abrir". Busque y seleccione el archivo CSS necesario y haga clic en **Abrir**. El archivo CSS se incorpora al árbol **Externos** de la ventana Repositorio de estilos (*imagen siguiente*).
4. Para añadir otra hoja de estilos CSS externa repita los pasos 1, 2 y 3. La nueva hoja de estilos CSS se añade al árbol **Externos**, debajo de las hojas de estilos CSS añadidas previamente.

Nota: también puede añadir una hoja de estilos CSS externa desde la ventana [Vista general del diseño](#) ⁴⁸.


Ver y modificar la estructura de hojas de estilos CSS externas

La estructura de hojas de estilos CSS externas es esta:

- CSS-1.css (La ubicación del archivo aparece al pasar el puntero del ratón por encima)
- Medios (se pueden definir en la ventana Repositorio de estilos)
- Reglas (solo se pueden editar en el archivo CSS)
 - Selector-1
 - Propiedad-1
 - ...
 - Propiedad-N
 - ...
 - Selector-N
- + ...
- + CSS-N.css

Los medios a los que se aplica la hoja de estilos se pueden editar en la vista Repositorio de estilos. Haga clic en la flecha situada a la derecha del componente **medios** y seleccione un medio en la lista desplegable. Las reglas definidas en la hoja de estilos CSS externa aparecen en la ventana Repositorio de estilos, pero no se pueden editar. Los componentes **Hoja de estilos**, **Reglas** y **Selector** de la estructura de la ventana Repositorio de estilos se pueden expandir y contraer haciendo clic en los símbolos + y - situados a la izquierda de cada componente (*imagen siguiente*).

Para eliminar una hoja de estilos externa seleccione la hoja de estilos y haga clic en el botón **Restaurar** de la barra de herramientas de la ventana.



Cambiar el orden de prioridad de las hojas de estilos CSS externas

Las hojas de estilos CSS externas que se asignan en la ventana Repositorio de estilos se importan al archivo HTML de salida por medio de la instrucción `@import`. Por ejemplo, en este archivo HTML se importaron 3 hojas de estilos:


```
<html>
  <head>
    <style>
      <!--
        @import url("CSSExterna-1.css");
        @import url("CSSExterna-2.css") screen;
        @import url("CSSExterna-3.css") print;
      -->
    </style>
  </head>
  <body/>
</html>
```

El orden que tienen los archivos CSS en el archivo HTML (*ver ejemplo anterior*) es el orden que tienen las hojas de estilos en el árbol **Externos** de la ventana Repositorio de estilos y en la lista **Archivos CSS** de la ventana Vista general del diseño. Para cambiar el orden de las hojas de estilos CSS en el Repositorio de estilos seleccione una hoja de estilos y use los botones **Subir**  o **Bajar**  de la barra de herramientas para cambiar su posición relativa a las demás hojas de estilos. En la ventana Vista general del diseño haga clic en el botón en forma de flecha situado a la derecha de la hoja de estilos y seleccione el comando **Subir** o **Bajar**.


Importante: no olvide que la hoja de estilos con **mayor orden de prioridad** es la última hoja de estilos de la lista. Después viene la penúltima hoja de estilos y así sucesivamente. Por tanto, el orden de prioridad del ejemplo anterior sería: 1º CSSExterna-3.css; 2º CSSExterna-2.css; 3º CSSExterna-1.css. Cuando dos reglas CSS de hojas de estilos diferentes usan el mismo selector, se aplica la regla de la hoja de estilos con mayor orden de prioridad.

Alternar el conjunto de archivos CSS y un solo archivo CSS

En StyleVision tiene dos opciones: (i) aplicar las reglas de todos los archivos CSS y que su prioridad se determine según las reglas en cascada o (ii) aplicar las reglas de un solo archivo CSS. Puede elegir una de estas dos opciones en la ventana Vista general del diseño (*imagen siguiente*). Para ello haga clic en el botón en forma de flecha de un archivo CSS y seleccione el comando **Mezclar los estilos** o **Seleccionar un archivo CSS**. Estas opciones también están disponibles en la ventana Repositorio de estilos (en cualquier hoja de estilos externa).



Si hace clic en el comando **Seleccionar un archivo CSS mediante una expresión XPath**, se abre un cuadro de diálogo donde puede escribir la expresión XPath (*imagen siguiente*). La expresión XPath debe dar como resultado el nombre de uno de los archivos CSS del diseño SPS, tal y como aparecen en el panel superior del cuadro de diálogo. Si escribe el nombre de archivo como cadena de texto, recuerde que debe ir entre comillas simples (como todas las cadenas de texto de las expresiones XPath).



Tenga en cuenta estos dos puntos:

- *Cuando está seleccionado un solo archivo CSS:* en los formatos de salida Authentic y HTML se aplican todas las reglas del archivo CSS seleccionado y estas reglas son compatibles con todos los componentes de diseño. En los formatos de salida RTF, PDF y Word 2007+ solamente se aplican las reglas de selectores de clases del archivo CSS seleccionado. Después se aplican las reglas no de clase de todos los archivos CSS y, si hay conflictos, estos se resuelven según el orden de prioridad del archivo CSS. En los formatos de salida RTF, PDF y Word 2007+ estas reglas se pueden aplicar a estos componentes de diseño: [cálculos automáticos](#)³⁹³, [el marcador de posición](#)¹⁴¹, [\(contenido\)](#)¹⁴¹, [los componentes de bloque \(párrafos\)](#)¹⁴³ y las [celdas de tablas](#)¹⁶¹.
- *Cuando se mezclan los estilos de todos los archivos CSS:* en los formatos de salida Authentic y HTML se aplican todas las reglas de todos los archivos CSS y son compatibles con todos los componentes de diseño. Si hay conflictos, estos se resuelven según el orden de prioridad del archivo CSS. En los formatos de salida RTF, PDF y Word 2007+ solo se aplican las reglas de selectores de clase y, si hay conflictos, estos se resuelven según el orden de prioridad del archivo CSS.

8.4.2 Estilos globales

Los estilos globales del diseño SPS se definen en el Repositorio de estilos y se enumeran bajo el elemento `globales`. Estos estilos se pasan a la vista Authentic y al documento HTML de salida como reglas CSS dentro del elemento `/html/head/style`.

En el Repositorio de estilos un *estilo global* es una regla CSS formada por un selector y propiedades CSS para el selector. Por tanto, el proceso de creación de estilos globales tiene dos fases:

- Añadir un estilo nuevo y declarar su selector CSS
- Definir propiedades CSS para el selector

Selectores compatibles


Estos son los [selectores](#) compatibles:

- *Selector universal*: escrito como *
- *Selectores de tipo*: nombres de elemento como h1
- *Selectores de atributo*: como [class=maindoc]
- *Selectores de clase*: por ejemplo .maindoc
- *Selectores de Id.*: por ejemplo #header


Añadir un estilo global

Siga estos pasos para añadir un estilo global al diseño SPS:

1. En la vista **Diseño** seleccione el componente `globales` de la ventana Repositorio de estilos (*imagen siguiente*).



2. Haga clic en el botón **Añadir** situado en la parte superior izquierda de la barra de herramientas (*imagen anterior*). El estilo global se inserta en el árbol `globales` con un selector * (que selecciona todos los elementos HTML). El selector universal * es el selector predeterminado cuando se insertan estilos globales nuevos.
3. Para cambiar de selector, haga doble clic en él y edítelo.



4. Ahora debe establecer los valores de propiedad CSS para el selector. Esto se explica en detalle en el apartado [Establecer valores de estilos](#) ⁵⁰⁰.
5. Para añadir otro estilo global repita los pasos 1, 2, 3 y 4. El nuevo estilo global se añadirá al árbol `globales`, debajo de los estilos globales añadidos previamente.

Nota:

- Para insertar estilos globales antes de un estilo global del árbol `globales`, haga clic en el botón **Insertar** de la barra de herramientas del Repositorio de estilos. Los botones **Agregar** e **Insertar** también están disponibles en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en un selector global.
- Para insertar un estilo global con un selector que sea un elemento HTML haga clic con el botón derecho en un elemento del árbol `globales` y seleccione el comando **Agregar selector | HTML | NombreElementoHTML**.

Editar y eliminar estilos globales

Tanto el selector de estilo como sus propiedades se pueden editar en la ventana Repositorio de estilos.

- Para editar un selector haga doble clic en el nombre del selector, ponga el cursor en el campo de texto y escriba el nombre nuevo.
- Para aprender a definir y editar las propiedades de un estilo consulte el apartado [Establecer valores de estilos](#)⁵⁰⁰. (Las propiedades de los estilos pueden verse de tres formas. Estas tres vistas se describen en el apartado [Opciones de presentación de las definiciones](#)⁶².)

Para eliminar un estilo global, selecciónelo y haga clic en el botón **Restaurar** de la barra de herramientas del Repositorio de estilos.

Cambiar el orden de prioridad de los estilos globales

Los estilos globales que están asignados en la ventana Repositorio de estilos se crean como reglas CSS en el elemento `/html/head/style`. En el archivo HTML tendrían este aspecto:

```
<html>
  <head>
    <style>
      <!--
        h1    { color:blue;
              font-size:16pt;
            }
        h2    { color:blue;
              font-size:14pt;
            }
        .red  { color:red;}
        .green { color:green;}
        .green { color:lime;}
      -->
    </style>
  </head>
</body/>
</html>
```

El orden de los estilos globales en la vista Authentic y en el documento HTML equivale al orden de los estilos globales en el árbol `globales` del Repositorio de estilos. El orden de los estilos globales en la vista Authentic y en el documento HTML es importante. Si dos selectores seleccionan el mismo nodo, tiene prioridad el selector que aparece más abajo en la lista de estilos globales. Por ejemplo, si en el documento HTML del ejemplo anterior hubiera un elemento `<h1 class="green">`, entonces 3 de los estilos globales apuntarían a este elemento: el estilo con el selector `h1` y los dos selectores de clase `.green`. Se aplicará la propiedad `color` del selector `.green` con el color `lime` porque aparece después del selector `.green` con color `green` y, por tanto, tiene prioridad. Los selectores de clase siempre tienen prioridad sobre los selectores de nodo así

que ambos selectores `.green` tendrán prioridad sobre el selector `h1`, independientemente de su posición en relación al selector `h1`. No obstante, el tamaño de fuente del estilo `h1` se aplicará al elemento `<h1>` porque no hay ningún selector con mayor prioridad que apunte al elemento `<h1>` y que tenga una propiedad `font-size`.

Para cambiar el orden de prioridad de un estilo global selecciónelo y use los botones **Subir** y **Bajar** de la barra de herramientas del Repositorio de estilos. Al hacer clic en estos botones cambia la posición del estilo global en relación a los demás estilos globales del árbol `globales`. Por ejemplo, si movemos el estilo global `.green` antes del estilo `.red`, la propiedad `color` del estilo `.red` tendrá prioridad sobre la del estilo `.green`.

Sin embargo, no olvide que los selectores de clase siempre tienen prioridad sobre los selectores de tipo. Por tanto, si cambiamos el orden por `.red .green h1 h2`, entonces `h1` y `h2` siguen siendo verde (`green`).

8.4.3 Estilos locales

Cuando se definen estilos de forma local, las reglas de estilo se definen directamente en los componentes del diseño SPS. Estas reglas locales tienen prioridad sobre las reglas de estilo globales y sobre las reglas de estilo de las hojas de estilos CSS externas que seleccionan dicho componente. Los estilos definidos de forma local son estilos CSS y se definen desde la barra de herramientas [Formato](#)¹⁰⁰⁶ o desde la ventana [Estilos](#)⁶¹. (No se pueden definir en la ventana [Repositorio de estilos](#)⁵⁸ como los estilos globales.)

Definir estilos locales en la barra de herramientas Formato

En la vista **Diseño** puede seleccionar contenido y aplicarle estilos locales desde la barra de herramientas Formato (*imagen siguiente*).




Desde esta barra de herramientas puede aplicar formatos HTML predefinidos (como `div`, `h1`, `pre`, etc.), estilo de texto, color de fondo, alineación de texto, listas e hipervínculos. Consulte el apartado [Barra de herramientas Formato](#)¹⁰⁰⁶ para obtener más información.


Definir estilos locales en la ventana Estilos

Para definir un estilo local desde la ventana Estilos son necesarios tres pasos:

1. Seleccione el componente en la vista **Diseño**. Puede aplicar estilos a cualquier componente del diseño excepto a las etiquetas de nodo. El componente seleccionado en la vista **Diseño** aparece en la columna *Estilos para:* de la ventana Estilos. En el ejemplo de la imagen siguiente se seleccionó un componente (`contenido`) en la vista **Diseño**.




A menudo, el componente seleccionado en la vista **Diseño** incluye otros componentes. En casos así en la columna *Estilos para:* de la ventana Estilos aparecen todos los componentes de la selección. La imagen siguiente, por ejemplo, incluye todos los componentes que incluye la selección en la vista **Diseño**. A la izquierda de cada tipo de componente aparece el número de instancias del componente. Por ejemplo, en la imagen siguiente vemos que la selección de la vista **Diseño** contiene, entre otros, 16 componentes de texto y 2 cálculos automáticos. Para seleccionar un rango de componentes mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic los componentes en la vista **Diseño**.



2. Ahora seleccione el tipo de componente al que quiere dar estilos en la columna *Estilos para:*. Si hay más de una instancia del tipo de componente, los estilos se aplican a todas sus instancias. Por ejemplo, si selecciona 16 `textos`, los estilos que defina (*ver paso 3*) se aplican a los 16 componentes de texto seleccionados. Si quiere dar estilos diferentes a cuatro de estos componentes de texto, por ejemplo, entonces debe seleccionarlos por separado y darles estilos distintos. Si dos componentes del mismo tipo de componente tienen asignados estilos diferentes y ambos están seleccionados en la vista **Diseño**, los estilos de ambas instancias aparecen en la ventana Estilos. Por ejemplo, en la imagen anterior, un cálculo automático tiene `font-weight normal` y el otro cálculo automático tiene `font-weight bold`. Como ambos cálculos automáticos están seleccionados (2 `cálculos automáticos`) los dos valores de la propiedad `font-weight` aparecen en la ventana Estilos.
3. Tras seleccionar el tipo de componente en la columna *Estilos para:* defina los estilos en el panel derecho [Definiciones de estilos](#)⁶¹. Consulte el apartado [Establecer valores de estilos](#)⁵⁰⁰ para más información.


8.4.4 Establecer valores de estilos

Tras seleccionar un tipo de componente en la columna *Estilos para:* de la ventana Estilos, las propiedades de los estilos se definen en el panel derecho [Definiciones de estilos](#)⁶¹ (imagen siguiente). Si quiere, en la columna *Estilos para:* puede seleccionar más de un tipo de componente (mantenga pulsada la tecla **Ctrl** mientras hace clic en los componentes o mantenga pulsada la tecla **Mayús** para seleccionar un rango de componentes). Cuando se seleccionan varios componentes, los estilos definidos en el panel *Definiciones de estilos* se aplican a todas las instancias de todos los tipos de componente seleccionados.



Grupos de propiedades de estilo

Las propiedades de estilo disponibles en el panel *Definiciones de estilos* se dividen en varios grupos (imagen siguiente).




La ventana Estilos también incluye los prácticos botones [Mostrar elementos no vacíos](#)⁶¹, [Expandir todos](#)⁶¹ y [Contraer todos](#)⁶¹ con los que puede definir qué propiedades aparecen en la ventana.

Introducir valores de estilos

Los valores de las propiedades de estilo (valores de estilos) se pueden introducir de varias formas:

- **Directamente en la columna *Valor*:** seleccione una propiedad, haga doble clic en su campo *Valor* y teclee su valor. Para terminar haga clic en **Entrar** o haga clic en cualquier otra parte de la IGU.
- **Seleccionando un valor de la lista desplegable de la propiedad:** haga clic en la flecha del cuadro combinado para abrir la lista desplegable de opciones y seleccione una opción. En la imagen siguiente, por ejemplo, aparecen las opciones de la propiedad `(background-) repeat`.
- **Con el icono situado a la derecha del campo *Valor* de la propiedad.** Hay dos tipos de iconos, dependiendo del tipo de propiedad: (i) una paleta de colores para seleccionar colores (ver la propiedad `(background-) color` en la imagen siguiente) y (ii) un botón **Examinar** para buscar archivos (ver la propiedad `(background-) image` en la imagen siguiente).



- También puede asignar valores a los estilos mediante [expresiones XPath](#) ⁵⁰².

Modificar o eliminar el valor de un estilo

Si introduce mal un valor de estilo o el valor no es válido, el valor aparece en color rojo. Para modificar un valor, utilice uno de los métodos descritos en el párrafo anterior ([Introducir valores de estilos](#)) ⁵⁰¹.

Para eliminar un valor de un estilo (en otras palabras, para restaurar el valor) haga clic en el botón **Restaurar** de la barra de herramientas de la ventana Estilos. También puede hacer doble clic en el campo *Valor* de la propiedad, elimine el valor con la tecla **Suprimir** o **Retroceso** y después pulse **Entrar**.

8.4.5 Propiedades de los estilos mediante XPath

En StyleVision puede usar expresiones XPath para asignar estilos a los componentes del diseño SPS. Esto permite tomar los valores de las propiedades de estilo de los datos XML o de la expresión XPath misma. Además, gracias a la función `doc()` de XPath 2.0/3.0, puede apuntar también a los nodos de todos los documentos XML a los que tiene acceso. Gracias a esta característica de StyleVision no solo puede recuperar definiciones de estilo de los datos XML. También puede elegir estilos diferentes dependiendo de si se cumple o no una condición basada en la estructura o en el contenido de los datos XML. Por ejemplo, con la instrucción `if...else` de XPath 2.0/3.0, puede seleccionar dos colores de fondo distintos dependiendo de la posición de un elemento en la secuencia. Así, cuando estos elementos se presenten como filas de una tabla, las filas impares se pueden presentar con un color de fondo y las filas pares con otro (*imagen siguiente*). Además, dependiendo del contenido del nodo puede variar la presentación de los datos.

Propiedades de estilo compatibles con expresiones XPath

Puede introducir expresiones XPath para estas propiedades de estilo:

- Todas las propiedades que aparecen en la ventana Estilos.
- Los grupos de propiedades *generales*, *evento* y *HTML* de la ventana Propiedades.


Modo estático o dinámico (XPath) para los valores de las propiedades de estilo

Las propiedades que admiten [expresiones XPath](#)⁵⁰² tienen dos modos:

- **Modo estático:** el valor de la propiedad se escribe directamente en el campo *Valor* de la ventana. Por ejemplo, para el color de fondo de un componente de diseño, puede introducir el valor `red` en la ventana directamente.
- **Modo dinámico (o modo XPath):** el valor de la propiedad se calcula con una expresión XPath. La expresión se evalúa en tiempo de ejecución y el resultado se introduce como valor de la propiedad. Por ejemplo, para el color de fondo de un componente de diseño, puede introducir esta expresión XPath: `/root/colors/color1`. En tiempo de ejecución se recupera el contenido del nodo `/root/colors/color1` y se introduce como valor de la propiedad `background-color`.

Cambiar entre el modo estático y el modo dinámico (XPath)

El modo estático es el modo predeterminado de las propiedades compatibles con expresiones XPath. Para cambiar al modo dinámico, seleccione la propiedad y haga clic en el icono **XPath** de la barra de herramientas de la ventana (*imagen siguiente*).



Si la propiedad ya tenía un valor estático, el valor se borra y se cambia al modo dinámico. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵. La expresión XPath se introduce en este cuadro de diálogo. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Tras introducir la expresión XPath de la propiedad, aparece el botón **Editar XPath** junto al campo *Valor* de la propiedad (*imagen siguiente*). Haga clic en este botón para editar otra vez la expresión XPath. Si quiere volver al modo estático, haga clic en el icono **XPath** de la barra de herramientas de la ventana. Al cambiar al modo estático se borra la expresión XPath.

Nota: hay dos puntos importantes que debe tener en cuenta. Primero: solamente puede haber un modo activo y un valor/una expresión en cada modo. El valor/la expresión que está activo/a se borra cuando se cambia de modo. Es decir, al cambiar de modo el campo *Valor* se queda vacío. Para recuperar la expresión/el valor anterior, use el comando [Deshacer](#)¹⁰⁵³. Segundo: si vuelve a seleccionar una propiedad tras editar el SPS, la propiedad se abre en el modo en que estaba la última vez que se editó.

Crear y editar la definición XPath

La definición XPath se crea y edita en el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵. Hay dos maneras de abrir este cuadro de diálogo:

- El cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ se abre cuando se cambia del modo estático de una propiedad al modo dinámico (al hacer clic en el botón **XPath** de la barra de herramientas de la ventana). Si ya está en el modo dinámico y hace clic en el botón **XPath** de la barra de herramientas, se cambia al modo estático pero el cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" no se abre.
- El cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ se abre al hacer clic en el botón **Editar expresión XPath** del campo *Valor* de una propiedad que ya tiene definida una expresión XPath. El diálogo tendrá la expresión XPath de esa propiedad.

Tras editar la expresión XPath o introducir una nueva, haga clic en **Aceptar** para terminar.

Valores devueltos por las expresiones XPath

Las principales ventajas de usar expresiones XPath para establecer el valor de una propiedad son: (i) que el valor de la propiedad puede tomarse de un archivo XML (en lugar de introducirlo directamente) y (ii) que la expresión XPath puede probar si se cumple cierta condición relacionada con el contenido o la estructura del documento XML que se está procesando y, según el resultado de la prueba, la expresión XPath selecciona un valor. Las expresiones XPath devuelven valores de dos tipos:

- *Contenido de nodos XML*
La expresión XPath puede apuntar a nodos (i) del documento XML que procesa el SPS o (ii) de cualquier documento XML al que se tenga acceso. Por ejemplo, la expresión `Format/@color` accede al atributo `color` del secundario `Format` del nodo de contexto. El valor del atributo `color` se usará como valor de la propiedad en la que se definió la expresión XPath. Para acceder a un nodo de otro documento XML debe usar la función `doc()` de XPath 2.0. Por ejemplo, la expresión `doc('Styles.xml')//colors/color-3` recupera el valor del elemento `color-3` del archivo XML `Styles.xml` y usa su valor para la propiedad en la que se definió la expresión XPath.
- *Expresión XPath*
El valor de la propiedad puede venir dada por la expresión XPath propiamente dicha en lugar de venir del documento XML. Por ejemplo, el color de fondo de un elemento que se representará como una fila en el documento de salida puede alternarse dependiendo de la posición de la fila, de si es par o impar. Esto se consigue con la expresión XPath 2.0/3.0 `if (position() mod 2 = 0) then 'red' else`

'green'. Observe que el valor devuelto de esta expresión es la cadena `red` o la cadena `green` y que se establecerá como valor de la propiedad en la que se definió la expresión XPath. En el ejemplo que acabamos de dar, los valores de la propiedad se introdujeron como literales de cadena. Pero también pueden venir de un documento XML. Por ejemplo: `if (position() mod 2 = 0) then doc('Styles.xml')//colors/color-1 else doc('Styles.xml')//colors/color-2`. En cambio, la expresión XPath podría ser una simple cadena como `'green'`. Pero esto sería como escribir el valor estático `green` en la propiedad.

Restricciones

El uso de expresiones XPath en propiedades de estilo tiene algunas restricciones:

1. En los formatos de salida RTF, los **colores** se introducen en una tabla del documento RTF. Esta tabla se crea cuando se genera la hoja de estilos XSLT-para-RTF (incluso para la vista previa **RTF**) y contiene por defecto los 140 colores estándar compatibles con la mayoría de exploradores web. Si los valores de las propiedades de color se obtienen de los datos XML o de una expresión XPath y no es ninguno de los 140 colores estándar, entonces se usa el color estándar más cercano. Por ejemplo, `#FF0001` no es uno de los 140 colores estándar y por tanto se usaría el valor `#FF0000` (rojo).
2. En los formatos de salida RTF, PDF y Word 2007+ los valores obtenidos para la **propiedad class** a partir de los datos XML o de un literal de una expresión XPath se aplicarán a estos componentes de diseño: [cálculos automáticos](#)³⁹³, [el marcador de posición](#)¹⁴¹ ([contenido](#)¹⁴¹), [componentes de bloque \(párrafo\)](#)¹⁴³ y [celdas de tablas](#)¹⁶¹.

8.4.6 Estilos compuestos

Un estilo compuesto es un grupo de propiedades de estilo de texto CSS asociadas a un atributo de un nodo del documento XML. Además se considera un estilo compuesto cualquier grupo de propiedades de estilo de texto CSS almacenadas en la hoja de estilos. Los estilos compuestos se pueden aplicar a estos componentes de diseño:

- [Cálculos automáticos](#)³⁹³
- [Marcador de posición \(contenido\)](#)¹⁴¹
- [Elementos de diseño de bloque \(párrafos\)](#)¹⁴³
- [Celdas de tablas](#)¹⁶¹

Ventajas de los estilos compuestos

Las ventajas de los estilos compuestos son:

- Las propiedades de estilo están en los datos XML y por tanto el usuario puede editarlas. En la vista Authentic, la característica RichEdit permite editar los estilos compuestos de forma gráfica con ayuda de una barra de herramientas. Para más información consulte el apartado [Estilos compuestos en Authentic](#)⁵⁰⁹.
- Se pueden combinar las propiedades almacenadas en los datos XML con las propiedades asignadas en el diseño SPS y asignarlas a los componentes de diseño mencionados antes.
- Mientras diseña el documento SPS, el diseñador puede cambiar rápidamente los estilos compuestos asociados con un elemento.

Introducir el estilo compuesto en el atributo XML

Un estilo compuesto (formado por varias propiedades de estilo) se introduce como valor de atributo de un elemento en el documento XML de origen. Por ejemplo, el atributo `desc-style` del documento XML de ejemplo que aparece a continuación tiene un estilo compuesto:

```
<Desc desc-style="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:blue">
```

En un elemento puede establecer más de un estilo compuesto. De ser así, cada estilo compuesto debe introducirse en un atributo distinto:

```
<Desc styleBlue="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:blue"
      styleRed ="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:red">
```

Cuando en un elemento hay varios estilos compuestos, puede alternar los estilos compuestos del elemento cambiando el valor de la propiedad `estilo compuesto` del componente de diseño (*imagen siguiente*).

Nota: los atributos que se usan para acceder a los estilos compuestos deben definirse en el esquema fuente o de lo contrario el documento XML no será válido.

Propiedades de estilo de texto CSS compatibles

Estos son los estilos CSS que se pueden usar en los estilos compuestos:


<code>font-family</code>	<code>font-size</code>	<code>font-weight</code>	<code>font-style</code>
<code>color</code>	<code>background-color</code>	<code>text-align</code>	<code>text-decoration</code>

Establecer un atributo como valor de estilo compuesto

Si establece el estilo compuesto de un componente de diseño como atributo, el usuario de la vista Authentic podrá editar este estilo compuesto. El usuario de la vista Authentic puede poner el cursor en cualquier parte del resultado de texto del componente de diseño y usar la barra de herramientas RichEdit de la vista Authentic para editar el estilo compuesto del componente de diseño.

Siga estos pasos para definir un atributo como estilo compuesto de un componente de diseño:

1. En la vista **Diseño** seleccione el componente de diseño al que quiere asignar un atributo como estilo compuesto. En la imagen siguiente, por ejemplo, está seleccionado el marcador de posición (contenido) del elemento `Desc`.



2. En el cuadro combinado de la propiedad `estilo compuesto` del componente `contenido` (ventana Propiedades) (*imagen anterior*), aparecen los atributos del elemento de contexto. Seleccione el atributo que desea usar como estilo compuesto del componente de diseño. (No olvide que también puede dejar el campo vacío si prefiere no aplicar ningún estilo compuesto. En ese caso la característica RichEdit de la vista Authentic no se habilitará para el componente de diseño.)

En la vista Authentic el usuario puede usar la barra de herramientas RichEdit para modificar el estilo compuesto de este componente de diseño.

Establecer una expresión XPath como valor de estilo compuesto

También puede usar una expresión XPath como valor de la propiedad `estilo compuesto`. En este caso, sin embargo, como el estilo compuesto se almacena en el SPS (y no en el documento XML), el estilo compuesto no se podrá editar en la vista Authentic.

Para establecer una expresión XPath como valor de la propiedad `estilo compuesto`, haga clic en el icono **XPath** de la barra de herramientas de la ventana XPath y, en el cuadro de diálogo que aparece, escriba la expresión XPath correspondiente. La expresión XPath se evaluará como plantilla de valor del atributo. El valor devuelto será el valor de un atributo HTML `style` (y de su equivalente en los formatos de salida no HTML).

Por ejemplo, imagine que creamos la siguiente expresión XPath en el marcador de posición (`contenido`) del elemento `n1:Person`.

```
if (number(n1:Shares) gt 1000) then 'color:red' else 'color:green'
```

Lo que hace esta expresión es: si el elemento `n1:Person` tiene un elemento secundario `n1:Shares` con un valor numérico mayor que 1000, entonces el contenido del elemento `n1:Person` se genera en color rojo. De lo contrario, todos los elementos `n1:Person` se generan en color verde. El valor devuelto por la expresión XPath se pasa al documento de salida como valor del atributo HTML `style` (o de su equivalente en los formatos de salida no HTML).

En la hoja de estilos XSLT generada a partir del SPS, esta expresión XPath se evaluará como plantilla de valor del atributo:

```
<span style="{if (number(n1:Shares) gt 1000) then '&apos;color:red&apos; else
&apos;color:green&apos;}'">
```

En el documento de salida HTML, se generará una de estas líneas, dependiendo de si se cumple o no la condición:

```
<span style="color:red">
```

o

```
<span style="color:green">
```

Nota: las plantillas de valor de atributo son construcciones XSLT que permiten leer el valor de un atributo como una expresión XPath. Estas plantillas están delimitadas por llaves y permiten asignar el valor del atributo de forma dinámica.

8.5 Flexibilidad de estilos en Authentic

Puede diseñar un SPS para que el usuario de la vista Authentic pueda aplicar estilos al texto (seleccionando un fragmento de texto y definiendo sus propiedades de estilo). Estas propiedades de estilo pueden estar predefinidas por el diseñador del SPS o pueden ser definidas por el usuario de la vista Authentic. En ambos casos el usuario de la vista Authentic puede tener la opción de dar estilos al texto.

Estas son las opciones de estilo de texto disponibles:

- [Estilos compuestos](#)⁵⁰⁹: conjunto de propiedades de estilos CSS definidos en el atributo de un elemento del documento XML. Al definir este atributo como valor de la propiedad `estilo compuesto` de un componente de diseño, el estilo compuesto se puede editar con la característica [RichEdit](#)⁵¹¹ de la vista Authentic. Consulte el apartado [Estilos compuestos](#)⁵⁰⁹ para ver cómo funciona esta característica.
- [RichEdit](#)⁵¹¹: si en el diseño SPS se crea un componente RichEdit a partir de un elemento, el usuario de la vista Authentic podrá seleccionar los fragmentos de texto del elemento y darles estilo con ayuda de la característica RichEdit de la vista Authentic. Gracias a esta característica, el usuario de la vista Authentic puede especificar la fuente del texto, su peso, estilo, decoración, tamaño, color, color de fondo y alineación del texto. Consulte el apartado [RichEdit](#)⁵¹¹ para obtener más información.
- [Iconos de estado del texto](#)⁵¹⁵: el diseñador del SPS puede crear un botón en la barra de herramientas de la vista Authentic y asociar el botón a un nombre de elemento. Estos botones se denominan *iconos de estado del texto*. Cuando el usuario de la vista Authentic selecciona un fragmento de texto en la vista Authentic y hace clic en el icono de estado del texto, el elemento asociado con el icono se aplica alrededor del texto seleccionado (el botón solamente se habilita si el esquema permite crear este elemento alrededor del texto seleccionado). Como consecuencia el formato de texto definido para este elemento (en una plantilla global del elemento) se aplica al fragmento de texto seleccionado.

Puede usar todos estos métodos para dar estilo al texto en su SPS.

En cualquier caso debe tener en cuenta que:

- estos tres métodos exigen que los elementos / atributos de estilo estén presentes en el documento XML. Como consecuencia, el esquema en el que está basado el SPS debe permitir el uso de los elementos y atributos en los niveles jerárquicos en los que se necesitan.
- los estilos de texto aplicados por el usuario de la vista Authentic aparecerán tanto en la vista Authentic como en los demás formatos de salida.

Nota: los tres mecanismos mencionadas en este apartado se derivan de propiedades de estilo almacenadas en el archivo XML y se suman a las propiedades de estilo asignadas en el diseño SPS.

8.5.1 Estilos compuestos

Los estilos compuestos permiten al usuario de la vista Authentic aplicar estilos al resultado de estos componentes de diseño:

- [Cálculos automáticos](#)³⁹³
- [Marcador de posición \(contenido\)](#)¹⁴¹
- [Elementos de diseño de bloque \(párrafos\)](#)¹⁴³

- [Celdas de tablas](#) ¹⁶¹

Para ver una descripción general de esta característica consulte el apartado [Estilos compuestos](#) ⁵⁰⁵. Este apartado describe cómo configurar estilos compuestos para que el usuario de la vista Authentic pueda editarlos.

Introducir el estilo compuesto en el atributo XML

Un estilo compuesto predeterminado (formado por varias propiedades de estilo) se introduce como valor de atributo de un elemento en el documento XML de origen. Por ejemplo, el atributo `desc-style` del documento XML de ejemplo que aparece a continuación tiene un estilo compuesto:

```
<Desc desc-style="font-family:Verdana; font-size:12pt; color:blue">
```

El diseñador del SPS ahora puede dar al usuario de la vista Authentic la opción de editar estas propiedades de estilo. Es decir, el usuario de la vista Authentic puede controlar el estilo del texto del componente de diseño. Para ello el diseñador del SPS debe definir el atributo que contiene el estilo compuesto predeterminado como estilo compuesto del componente de diseño (*imagen siguiente*).

Nota: los atributos utilizados para acceder a los estilos compuestos deben estar definidos en el esquema fuente o de lo contrario el documento XML no será válido.

Propiedades de estilo de texto CSS compatibles

Estos son los estilos CSS que se pueden usar en los estilos compuestos:


font-family	font-size	font-weight	font-style
color	background-color	text-align	text-decoration

Establecer el atributo como estilo compuesto de un componente de diseño

Si define un atributo como estilo compuesto de un componente de diseño, el usuario de la vista Authentic podrá editar este componente de diseño. Esto significa que el usuario de la vista Authentic puede poner el cursor en cualquier parte del resultado de texto del componente de diseño y usar la barra de herramientas RichEdit de la vista Authentic para editar el estilo compuesto del componente de diseño.

Siga estos pasos para definir un atributo como estilo compuesto de un componente de diseño:

1. En la vista **Diseño** del archivo SPS seleccione el componente de diseño al que quiere asignar un atributo como estilo compuesto. En la imagen siguiente, por ejemplo, está seleccionado el marcador de posición (contenido) del elemento `Desc`.



2. En el cuadro combinado de la propiedad `estilo compuesto` del componente `contenido` (ventana Propiedades) (*imagen anterior*), aparecen los atributos del elemento de contexto. Seleccione el atributo que desea usar como estilo compuesto del componente de diseño. (No olvide que también puede dejar el campo vacío si prefiere no aplicar ningún estilo compuesto. En ese caso la característica RichEdit de la vista Authentic no se habilitará para el componente de diseño.)

En la vista Authentic el usuario puede servirse de la barra de herramientas RichEdit para modificar el estilo compuesto de este componente de diseño.

8.5.2 RichEdit

Si en el diseño SPS crea un componente RichEdit a partir de un elemento, el usuario de la vista Authentic podrá marcar fragmentos de texto del elemento y darle estilos gracias a las propiedades de estilo RichEdit de la vista Authentic, así como definir el nivel de párrafo y la alineación del texto del fragmento.

Gracias a la característica RichEdit el usuario de la vista Authentic puede especificar:

- *estilos de caracteres*: la fuente, su peso, estilo, decoración, tamaño, color y color de fondo.
- *estilos de párrafos*: la alineación del texto.

Este apartado describe la característica RichEdit y se divide en tres partes:

- [Cómo funciona la característica RichEdit](#) ⁵¹¹
- [Cómo crear un componente RichEdit a partir de un elemento en el diseño SPS](#) ⁵¹²
- [Cómo usar la característica RichEdit en la vista Authentic](#) ⁵¹⁴

Funcionamiento de la característica RichEdit

Cuando el usuario de la vista Authentic selecciona un fragmento de texto y le aplica estilos RichEdit, el elemento de estilo RichEdit y el atributo que almacena la información sobre los estilos se crea alrededor del

fragmento de texto seleccionado. Las propiedades de estilo RichEdit seleccionadas por el usuario de la vista Authentic se insertan como valor de este atributo.

Es decir, si en el documento XML de origen hay este fragmento de texto:

```
<p> ... Altova StyleVision 2012 features a unique graphical design interface ...  
</p>
```

y a parte de este fragmento se le da la propiedad RichEdit **bold** (negrita), entonces el fragmento de texto del XML será:

```
<p> ... <span style="font-weight: bold">Altova StyleVision 2012</span> features a  
unique graphical design interface ... </p>
```

El elemento de estilo RichEdit del ejemplo anterior es el elemento `span` y su atributo que debe incluir las propiedades de estilo RichEdit es el atributo `style`. Pero puede cambiar el nombre de este elemento y de este atributo si quiere. Por ejemplo, al elemento le puede llamar `Style` y al atributo le puede llamar `css`:

```
<p> ... <Style css="font-weight: bold">Altova StyleVision 2012</Style> features a  
unique graphical design interface ... </p>
```

Sea cual sea el nombre que elija para el elemento y el atributo, lo más importante es que **estén definidos en el esquema y que el esquema permita que aparezcan dentro del elemento** que contiene el texto al que se le aplicó el estilo RichEdit.


Cuando el texto se procesa con una hoja de estilos XSLT, las propiedades de estilo se pasan al resultado con el marcado propio del formato de salida.

Gracias a la característica RichEdit el usuario de la vista Authentic también puede aplicar formato de bloque (como alineación del texto). Puede seleccionar el elemento y el atributo que contendrá el formato de bloque. Algunas propiedades de formato de bloque, como la alineación del texto, están disponibles en la vista Authentic cuando el usuario edita un elemento que contiene el elemento que se definió para estilos de párrafo en el cuadro de diálogo "Configuración de RichEdit". Al igual que ocurre con los estilos de caracteres, el esquema debe permitir que el elemento de estilo de párrafo RichEdit aparezca dentro del elemento al que quiere aplicar este estilo.

Crear un componente RichEdit a partir de un elemento

Para crear un componente RichEdit a partir de un elemento:

1. Arrastre el elemento desde la Estructura del esquema y suéltelo en la posición deseada del diseño.
2. Seleccione el comando **Crear RichEdit** en el menú contextual que aparece. Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de RichEdit" (*imagen siguiente*). Si ya creó un estilo de caracteres RichEdit para el documento, haga clic con el botón derecho en el componente RichEdit en la vista **Diseño** y seleccione el comando **Configurar elementos o atributos de RichEdit**.



3. En el cuadro de diálogo "Configuración de RichEdit", en el panel *Estilos de caracteres*, escriba el nombre del elemento de estilo y el atributo que debe contener las propiedades de estilo RichEdit para los fragmentos de texto. También puede seleccionar el elemento y el atributo en el árbol del esquema (haciendo clic en los botones **Seleccionar**).
4. Para habilitar el formato de bloque (alineación de texto), en el panel *Estilos de párrafos*, escriba el nombre del elemento de estilo y su atributo que debe contener el formato de bloque. En el cuadro combinado *Crear tipo de párrafo* puede seleccionar el formato predefinido del párrafo. Este formato predefinido se enviará a los documentos de salida.
5. Cuando termine haga clic en **Aceptar**. A partir del elemento se crea un componente RichEdit (*imagen siguiente*) y en el diseño se crea una plantilla global RichEdit **no editable** para estilos de caracteres que se llama igual que el elemento de estilo (**Style** en el ejemplo de la imagen siguiente). Si también especificó estilos de párrafos, entonces se crea también una plantilla global RichEdit no editable para los estilos de párrafos.



Es importante tener en cuenta que:

- La plantilla global RichEdit no editable se crea cuando se crea el primer componente RichEdit en el diseño SPS. A partir de ese momento ya no se crean más plantillas globales RichEdit.
- Si después del primer componente RichEdit se crean más componentes RichEdit a partir de elementos, el cuadro de diálogo "Configuración RichEdit" no aparece. Los componentes RichEdit se identifican con un cuadro de texto llamado `(richedit)` (*imagen anterior*). Este cuadro de texto `(richedit)` aparece en vez del marcador de posición `(contenido)` habitual.
- La plantilla global RichEdit se puede volver a configurar. Es decir, puede cambiar el elemento y atributo para estilos de caracteres y estilos de párrafos. Para ello haga clic con el botón derecho en el componente RichEdit, seleccione el comando **Configurar elementos o atributos de RichEdit** y escriba el nuevo elemento y el nuevo atributo. El nombre de los nuevos elementos (para estilos de caracteres y estilos de párrafos) aparecerán en la barra de título de las plantillas globales RichEdit.

A partir de este momento el usuario de la vista Authentic puede aplicar propiedades de estilo RichEdit a los elementos de esquema con los que se crearon los componentes RichEdit en la vista **Diseño** del SPS.

Usar la característica RichEdit en la vista Authentic

Cuando el usuario de la vista Authentic pone el cursor dentro de un elemento con el que se creó un componente RichEdit, se habilitan los botones y controles de la barra de herramientas RichEdit (*imagen siguiente*). De lo contrario, a barra de herramientas aparece atenuada en gris.



Para aplicar estilos de caracteres el usuario de la vista Authentic debe seleccionar el texto al que desea aplicar estilos. Para aplicar estilos de párrafos el usuario debe poner el cursor dentro del párrafo al que desea aplicar estilos. Después debe especificar el estilo con los botones y controles de la barra de herramientas RichEdit. Si el texto seleccionado no está todavía dentro de las etiquetas del elemento de estilo, se incluirá ahora.


8.5.3 Iconos de estado del texto

Un icono de estado del texto es un botón de la barra de herramientas de la vista Authentic que está asociado a un nombre de elemento. Cuando el usuario de la vista Authentic hace clic en un icono de estado del texto, el fragmento de texto seleccionado se incluye dentro del elemento asociado al icono. El formato de texto definido para este elemento (en la plantilla global del elemento) se aplica al fragmento de texto seleccionado. Por tanto, el usuario de la vista Authentic puede aplicar estilos de texto con estos iconos.

El diseñador del SPS deberá crear los iconos de estado del texto y definir los estilos de los elementos asociados a los iconos.

Crear un icono de estado del texto

Para crear un icono de estado del texto para la barra de herramientas Authentic, en la vista **Diseño** seleccione el comando **Authentic | Personalizar botones de la barra de herramientas**. Se abre el cuadro de diálogo "Botones personalizados de Authentic" (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Agregar** (en forma de +) en la parte superior derecha del cuadro de diálogo y seleccione el comando **Agregar icono de estado del texto**.




Los iconos de estado del texto toman estos parámetros:

- *Nombre del elemento*: este es el elemento en el que se incluirá el fragmento de texto seleccionado cuando el usuario de la vista Authentic hace clic en el icono de estado del texto.
- *Mapa de bits*: ubicación de la imagen para el icono de estado del texto. La ruta de acceso del archivo es relativa al SPS.

- *Texto*: si no hay un mapa de bits, entonces se usa el texto de este campo como texto del icono.
- *Información rápida*: información adicional para el usuario de la vista Authentic que aparece la pasar el cursor del ratón por encima del icono.

En el ejemplo anterior usamos imágenes comunes para los iconos de estado del texto para macar el texto con los elementos *bold* e *italic*. Pero puede usar cualquier otra imagen con la que esté familiarizado el usuario de la vista Authentic. Por ejemplo, los fragmentos de texto importantes pueden asociarse al elemento *bold*, mientras que los comentarios se pueden asociar al elemento *italic*. En este caso podría crear los iconos de estado del texto que aparecen en la siguiente imagen.



Observe que el icono **Comentario** está asociado al elemento *italic*. De este modo, cuando el usuario de la vista Authentic selecciona texto y después hace clic en el icono **Comentario**, el fragmento de texto se incluye dentro del elemento *italic* y se procesa tal y como se especificara para el elemento *italic*.

Definir una regla de estilo para el elemento asociado al icono de estado del texto

Las propiedades de estilo de un elemento asociado a un icono de estado del texto se pueden definir en una plantilla global (*imagen siguiente*).



La imagen anterior, por ejemplo, muestra las plantillas globales de dos elementos (*bold* e *italic*) y cada uno de estos elementos se asoció a un icono de estado del texto. El estilo se define seleccionando el componente (*contenido*) y definiendo el estilo deseado en la ventana Estilos.


Como consecuencia, cuando el usuario de la vista Authentic inserte un fragmento de texto dentro de uno de estos elementos, la plantilla global correspondiente (con su estilo de texto) se aplicará al fragmento de texto.

8.6 Propiedades de un documento HTML

Puede definir las propiedades del documento HTML de salida en la pestaña *Propiedades del documento* del cuadro de diálogo Propiedades de la [sección de documento inicial](#)⁵²⁴ o en la vista Propiedades al seleccionar la [plantilla principal en la ventana Vista general del diseño](#)⁵⁵.

Propiedades de la sección de documento inicial

Haga clic en el hipervínculo *Editar propiedades* de la barra del título de la [sección de documento inicial](#)⁵²⁴ y seleccione la pestaña *Propiedades* del documento.




Aquí puede definir distintas propiedades del documento de salida en formato HTML que se genera. Tenga en cuenta que:

- Estas propiedades HTML se aplican a nivel del documento, por ejemplo, las propiedades `class` e `id` de la sección de *propiedades generales*.

- Las secciones *Propiedades del documento* y *HTML* contienen propiedades genéricas que tienen que ver con el documento HTML en su conjunto, como los colores de los vínculos, e información que se incluye en las *metaetiquetas* del documento HTML.
- La propiedad *metadatos* de la sección *HTML* permite introducir cualquier texto en el elemento **HEAD** del documento HTML (véanse las imágenes). El texto que se introduce aquí puede ser, por ejemplo, un `script` o un elemento `meta`, o varios. Puede introducir estos elementos HTML directamente como texto (sin comillas) o, como se ve en las imágenes, como expresión XPath. En el ejemplo de la imagen la expresión XPath define una metaetiqueta para revisar la fecha de un documento.

Propiedades de la plantilla principal

En la barra lateral [Vista general del diseño](#) ⁵⁵, seleccione la plantilla principal. En la barra lateral *Propiedades* (imagen siguiente) ahora puede definir las propiedades del documento HTML de salida.



Las propiedades de este cuadro de diálogo son las mismas que las de la pestaña *Propiedades del documento* que describimos más arriba.

8.7 Diseñar medios impresos

Las propiedades de los formatos de salida para medios impresos (PDF, RTF y Word 2007+ en la edición *Enterprise Edition*; y RTF en la edición *Professional Edition*) se definen en el grupo de propiedades *Diseño de página* de la ventana [Propiedades](#)⁶². En los documentos para medios impresos se pueden definir:

- **Secciones de documento:** cada una con distintas definiciones de página. Las propiedades que se pueden definir aparecen más abajo.
- **Dimensiones de página** (altura y ancho) y **orientación de página** (vertical y horizontal).
- Los **márgenes** para el cuerpo de la página y el espacio vertical disponible para el encabezado y el pie de página. También puede definir varias páginas como páginas contiguas (con márgenes simétricos) o con el mismo margen derecho e izquierdo en cada página.
- **Encabezados y pies de página** para cada sección.
- Estilos de **numeración** y el inicio de la numeración en cada sección. La numeración de páginas puede continuar en la siguiente sección.
- El número y el ancho de columnas de una página en cada sección.

Nota: cuando un documento de gran tamaño se procesa en FOP (el procesador FO de Apache), los datos en memoria se desechan cada vez que se procesa una sección de documento nueva. Por tanto, si quiere reducir el uso de memoria, es mejor estructurar el documento en varias secciones de documento.


Nota: como los diseños de página no se pueden aplicar al texto plano, las características de diseño que se describen en esta sección no se aplican a la salida en formato texto.

Ventana Propiedades

Las propiedades de la página se pueden definir por separado para cada sección del documento en el grupo de propiedades *Diseño de página* de la ventana Propiedades (*imagen siguiente*). Para acceder a estas propiedades haga clic en el enlace [Editar las propiedades...](#) de la **Sección inicial del documento** y de cada **Sección de documento** (*imagen siguiente*).




Al hacer clic en el enlace [Editar las propiedades...](#) aparece la ventana Propiedades (*imagen siguiente*).



El apartado [Propiedades de diseño de página](#)⁵²⁶ describe todas estas propiedades.

8.7.1 Secciones del documento

El diseño SPS puede contar con varias secciones de documento, cada una de ellas con distinta definición de página. Por ejemplo, un informe que contiene tablas de datos y texto que resume estos datos puede dividirse en dos secciones de documento: una sección de documento que incluya el texto descriptivo y que tenga orientación vertical y otra sección de documento con las tablas de datos y orientación horizontal. Una vez creadas las secciones, puede definir las [propiedades de diseño de página](#)⁵²⁶ de cada una (*imagen siguiente*). Además cada sección de documento puede tener [encabezados y pies de página](#)⁵³¹ distintos.



En StyleVision los diseños SPS nuevos incluyen por defecto una sección de documento llamada **Sección de documento inicial**. Esta sección de documento es la primera sección del diseño y no se puede eliminar. Entre las propiedades de la **Sección inicial del documento** se encuentran propiedades y estilos para todo el documento (consulte el apartado [Sección inicial del documento](#) ⁵²⁴).

Nota: cuando un documento de gran tamaño se procesa en FOP (el procesador FO de Apache), los datos en memoria se desechan cada vez que se procesa una sección de documento nueva. Si quiere reducir el uso de memoria, es mejor estructurar el documento en varias secciones de documento.

Insertar secciones de documento

Siga estos pasos para añadir una sección de documento:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño donde debe comenzar la nueva sección de documento.
2. Haga clic con el botón derecho y en el menú contextual seleccione **Insertar página, columna o sección de documento | Sección de documento nueva**. Este comando también está disponible en el menú **Insertar**. La sección de documento nueva se inserta en el diseño y se delimita con una barra

de título de sección (*imagen siguiente*). En el documento de salida la sección de documento nueva comienza en una página nueva.



3. La sección de documento nueva tendrá las propiedades de diseño de página que tuviera la **Sección inicial del documento** cuando se creó la sección de documento nueva. Estas [propiedades de diseño de página](#)⁵²⁶ de la sección de documento se pueden editar haciendo clic en el vínculo [Editar las propiedades...](#). Si es necesario, puede añadir [un encabezado y pie de página](#)⁵³¹ distinto para la sección de documento (vínculo [Agregar encabezado o pie...](#)). Los apartados siguientes explican cómo definir [propiedades de diseño de página](#)⁵²⁶ y [encabezados y pies de página](#)⁵³¹. Cuando se añade un encabezado o un pie de página, aparecen dentro de la sección de documento, pero se pueden ocultar con el vínculo [Ocultar/mostrar encabezados o pies de página...](#). Este vínculo solo aparece si se añadió un encabezado o pie de página en la sección de documento.
4. Si quiere crear una página nueva para la sección situada inmediatamente después de la **Sección inicial del documento**, vaya a las propiedades de diseño de página de la sección inicial de documento y asigne el valor `yes` a la propiedad `representar un salto de sección`. Esto hace que la primera sección de documento (no la sección inicial) empiece en una página nueva. Sin embargo, tenga en cuenta que puede suceder lo contrario. Si el valor de la propiedad es `no`, la primera sección de documento (no la sección inicial) empieza directamente después de la Sección inicial del documento, sin incluir un salto de página. Esto es más práctico si la sección inicial del documento está en blanco (p. ej. si solo contiene plantillas de procesamiento que no generan resultados). Por tanto, el valor `no` garantizaría que la primera página del documento de salida no esté en blanco (cuando al sección inicial del documento no tiene contenido y está totalmente en blanco y la siguiente sección empieza en una página nueva).

Es **importante** tener en cuenta que:

- En los documentos de salida PDF y RTF generados con diseños SPS XSLT 1.0 solamente se admiten secciones de documento que sean secundarios inmediatos de la plantilla principal. Si se crean dentro de plantillas condicionales, de otras plantillas o en cualquier nivel que no sea un secundario de la plantilla principal, las secciones de documento crean solamente un salto de página en el formato de salida PDF. Esta restricción no afecta a los documentos de salida PDF y RTF generados con diseños SPS XSLT 2.0 o XSLT 3.0.
- En el documento de salida cada sección de documento comienza en una página nueva.
- Las propiedades de los márgenes de página también afectan al formato de salida HTML.
- Cuando en un diseño hay varias secciones de documento, los valores de la propiedad `márgenes simétricos` y de las propiedades `margen izquierdo` y `margen derecho` se toman de la **Sección inicial del documento**. Los valores de estas propiedades en las demás secciones de documento se ignoran.

Eliminar una sección de documento

Para eliminar una sección de documento, haga clic con el botón derecho sobre las palabras **Sección del documento** y después en el comando **Editar | Eliminar** del menú contextual. La sección de documento se elimina y la barra de título de la sección desaparece. Al eliminar la sección de documento se eliminan también las propiedades de diseño de página y los encabezados y pies de página de la sección. Sin embargo, el contenido de la sección no se borra del diseño.

8.7.1.1 Sección inicial del documento


Tanto si el diseño SPS tiene una sección de documento como si tiene varias, las propiedades del diseño en general son las de la **Sección inicial del documento** (la primera sección de documento del diseño, *imagen siguiente*). La [portada](#) ⁵²⁵ del documento también se define en la **Sección inicial del documento**.

Sección inicial del documento

[Editar las propiedades...](#)

[Agregar encabezado o pie...](#)

Para editar las propiedades del documento haga clic en el vínculo [Editar las propiedades...](#) de la barra de título **Sección inicial del documento**. Esto abre el cuadro de diálogo "Propiedades" de la sección inicial del documento (*imagen siguiente*). Este cuadro de diálogo tiene tres pestañas: (i) *Propiedades* (propiedades de diseño de página básicas), (ii) *Propiedades del documento* (para documentos HTML) y (iii) *Estilos del documento*.



Propiedades de diseño de página

Las propiedades de diseño de página de la sección inicial del documento afectan a la primera sección de documento del diseño SPS. En los diseños que tengan una sola sección de documento estas propiedades se aplican a todo el diseño SPS. Cuando se crea una sección de documento nueva, se crea con las propiedades que tenga la sección inicial del documento en ese momento. Las propiedades de la sección de documento nueva se pueden editar después. Si se cambia una propiedad de la sección inicial del documento, el cambio no se refleja en las demás secciones de documento. Las secciones de documento nuevas se crean con los valores más recientes de la sección inicial del documento. El apartado [Propiedades de diseño de página](#)⁵²⁶ incluye más información sobre estas propiedades. Con el botón **Marca de agua...** puede abrir el cuadro de diálogo donde puede [definir una marca de agua](#)⁵⁴⁹ para las páginas de la sección. Por tanto, puede definir una marca de agua distinta para cada sección del documento.

Propiedades del documento

Las propiedades del documento HTML de salida se definen en la pestaña [Propiedades del documento](#)⁵¹⁸.


Estilos del documento

Los estilos definidos en la pestaña *Estilos del documento* se aplican a todo el documento de diseño. Si un diseño tiene varias secciones de documento, los elementos de diseño de cada sección heredan las propiedades de estilo de la sección inicial del documento. Para invalidar los estilos heredados de determinado elemento de diseño, debe especificar nuevos valores de estilos en el elemento de diseño. Para ello haga clic en el elemento de diseño y defina sus nuevos estilos en la ventana Estilos.


Portadas

Si el documento necesita una portada, diseñela al principio de la **Sección inicial del documento**. Para garantizar que el resto del documento comienza en una página nueva, inserte un salto de página (**Insertar | Insertar página, columna o sección de documento | Página nueva**) debajo de la plantilla de la portada. Si quiere que las propiedades de diseño de página de la portada sean distintas a las de las páginas siguientes, utilice la **Sección inicial del documento** para la portada e inserte las páginas siguientes en una sección de documento nueva.

Por ejemplo, esta portada:



Haga clic en la pestaña de vista previa **RTF**, **PDF** o **Word 2007+** para ver el resultado de la transformación.



8.7.1.2 Propiedades de diseño de página

A cada sección del documento se le asignan propiedades de página en el grupo de propiedades *Diseño de página*. Si el SPS tiene una sola sección de documento, entonces las propiedades de página de esa sección son las propiedades de página de todo el documento.


Nota: debido a una limitación de FOP, las propiedades de *Diseño de página* solo están disponibles para la Sección inicial del documento cuando se usa FOP para la generación de resultados.

Editar las propiedades de página de una sección de documento

Para editar las propiedades de página de una sección de documento, haga clic en el vínculo [Editar las propiedades...](#) de la barra de título [Sección inicial del documento](#)⁵²¹ o [Sección del documento](#)⁵²¹ (imagen siguiente).



Esto abre el cuadro de diálogo "Propiedades" por el grupo de propiedades *Diseño de página* (imagen siguiente).



También puede hacer clic simplemente en la barra de título [Sección inicial del documento](#)⁵²¹ o [Sección del documento](#)⁵²¹ y las propiedades de *Diseño de página* aparecen en la ventana lateral Propiedades.

Tamaño de la página

Tres propiedades determinan el tamaño de las páginas de una sección de documento: (i) **alto de página**, (ii) **ancho de página** y (iii) **tamaño**. El tamaño de la página puede definirse de dos formas distintas:

- Puede seleccionar un tamaño de página predefinido en el cuadro combinado de la propiedad *formato de página*. Al seleccionar una opción en este cuadro combinado se actualizan automáticamente los valores de las propiedades *alto de página* y *ancho de página*, dependiendo de la opción elegida.
- Puede especificar los valores de las propiedades *alto de página* y *ancho de página* a mano. En este caso la propiedad *formato de página* tendrá el valor *tamaño personalizado*.

Las dimensiones válidas (para las propiedades *alto de página* y *ancho de página*) son: pulgadas (in), centímetros (cm), milímetros (mm), picas (pc), puntos (pt), [píxeles](#) (⁵⁴¹px⁵⁴¹) y emes (em). Recuerde que (i) es obligatorio incluir la unidad de medida; (ii) que no puede haber espacios entre el número y la unidad de

medida; (iii) y que no hay una unidad predeterminada. Si introduce un valor o una unidad no válidos, el valor de la propiedad se resalta en rojo.


Márgenes de página

Los márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de una página se pueden configurar con estas cuatro propiedades: margen entre el cuerpo y el principio del documento, margen entre el cuerpo y el final del documento, margen a la izquierda del cuerpo, margen a la derecha del cuerpo. Para especificar el margen escriba el número en la propiedad correspondiente seguido de la unidad de longitud: pulgadas (in), centímetros (cm), milímetros (mm), picas (pc), puntos (pt), **píxeles** (px) o emes (em). Recuerde que (i) es obligatorio incluir la unidad de medida; (ii) que no puede haber espacios entre el número y la unidad de medida; (iii) y que no hay una unidad predeterminada. Si introduce un valor o una unidad no válidos, el valor de la propiedad se resalta en rojo.

El área del cuerpo del documento viene dada por los márgenes definidos aquí (*imagen siguiente*).

Margen del encabezado y del pie de página

La propiedad `margen entre el encabezado y el principio de la página` y la propiedad `margen entre el pie de página y el final` determinan la distancia entre el principio de la página y el encabezado y entre el final de la página y el pie de página respectivamente (*imagen siguiente*).



La extensión vertical del encabezado y del pie de página viene dada por su contenido. Asegúrese de que la extensión vertical del encabezado más su margen no sobrepasa el margen entre el cuerpo y el principio de la página. De lo contrario, el encabezado será demasiado grande y no cabrá en el espacio que tiene definido. Igualmente, asegúrese de que la suma de la extensión vertical del pie de página y su margen no sobrepasa el valor del margen entre el cuerpo y el final de la página.


Si el encabezado o el pie de página es demasiado grande y no cabe en el espacio que tiene definido, entonces interviene la propiedad `encabezados o pies de página grandes`, que determina cómo se tratan los encabezados y los pies de página en los documentos de salida RTF y Word 2007+. Si define el valor `superponer cuerpo del texto` para la propiedad `encabezados o pies de página grandes`, entonces el encabezado y el pie de página sobredimensionados se superponen encima del texto del cuerpo o al contrario. Si por el contrario define el valor `reducir alto del cuerpo`, entonces la extensión vertical del cuerpo se reduce para que quepan el encabezado y el pie de página sobredimensionados. Este último valor no es compatible con el formato de salida PDF, donde el encabezado y el pie de página se superponen siempre encima del texto del cuerpo.

Nota: en el formato de salida PDF, la primera y la última página de cada sección de documento pueden contar con valores distintos en la propiedad `margen entre el encabezado y el principio de la página` y en la propiedad `margen entre el pie de página y el final`. Esto se configura en el grupo de propiedades *Diseño de página (PDF)* de la ventana Propiedades de la sección de documento.

Multipaginado

La propiedad `multipaginado` tiene dos opciones:

- Si define el valor `normal` para la propiedad `multipaginado`, entonces todas las páginas del documento de salida tendrán el mismo valor para los márgenes izquierdos y para los márgenes derechos (*imagen siguiente*).
- Si en cambio define el valor `márgenes simétricos` para la propiedad `multipaginado`, entonces se considera que las páginas del documento son contiguas (*imagen siguiente*). Esto significa que en las páginas impares (situadas en el lado izquierdo) el margen izquierdo (propiedad `margen a la izquierda`) es el margen exterior, mientras que el margen derecho (propiedad `margen a la derecha`) es el margen interior. Por su parte, en las páginas pares (situadas en el lado derecho), el margen izquierdo (propiedad `margen a la izquierda`) es el margen interior, mientras que el margen derecho (propiedad `margen a la derecha`) es el margen exterior.



StyleVision aplica los valores de las propiedades `margen a la izquierda` y `margen a la derecha` automáticamente a las páginas impares y los invierte para las páginas pares: el valor del margen interior de las páginas impares se convierte en el valor del margen exterior de las páginas pares.

Nota: si un diseño SPS tiene varias secciones de documento, el valor de los márgenes simétricos se toma de la sección inicial del documento. Los valores del margen izquierdo y derecho también se toman de la sección inicial del documento. Los valores de estas propiedades en las demás secciones se ignoran.

Orientación de la página

La propiedad `orientación` puede tener el valor `vertical` o el valor `horizontal`.

Columnas

Las columnas y el ancho de las columnas se especifica con estas dos propiedades: `recuento de columnas` y `separación entre columnas`. El ancho de una columna es el ancho del cuerpo de la página menos la suma de la separación entre las columnas, dividido por el número de columnas.

El texto se usa para rellenar las columnas de la página una por una. Solamente se crea una página nueva si se rellenaron todas las columnas de la página. El salto de columna se puede forzar insertando una columna nueva en el punto deseado del diseño. Para forzar el salto de columna, haga clic con el botón derecho en la posición deseada y seleccione el comando **Insertar página, columna o sección de documento | Columna nueva** del menú contextual.

Numeración de las páginas

Hay dos propiedades que permiten definir la numeración de las páginas: `formato de numeración` y la `numeración empieza por`.

- Para definir el formato de numeración de las páginas seleccione una de las opciones predefinidas disponibles en el menú desplegable de la propiedad `formato de numeración`. La opción seleccionada afecta al número `total de páginas`¹⁰⁹⁶ (si se insertó).
- Puede especificar que la numeración de las páginas empiece por un entero positivo. Este entero se especifica en la propiedad `la numeración empieza por`. Si la numeración debe continuar desde la sección anterior, entonces deje esta propiedad vacía o elija el valor `auto`.

Nota: para insertar números de página en el documento inserte un marcador de posición de número de página (comando **Insertar página, columna o sección de documento | Número de página**). El número total de páginas del documento de salida se inserta con el comando **Insertar página, columna o sección de documento | Total de páginas**.

Nota: MS Word no siempre actualiza automáticamente el número de páginas. Para actualizar a mano el número de páginas en MS Word, pulse **Ctrl+A** y **F9**.

Numeración de las páginas en el formato de salida RTF

Para que la numeración de las páginas aparezca en documentos RTF en MS Word, seleccione todo el contenido del documento en MS Word (**Edición | Seleccionar todo** o **Ctrl+A**) y después pulse **F9**. Esto hace que aparezca la numeración de las páginas (si se insertó).

Total de páginas

Para que el documento de salida incluya el número total de páginas, utilice la función `total de páginas`¹⁰⁹⁶.

Página donde empieza la sección de documento

La propiedad `la sección empieza en` especifica si la sección de documento (excepto la **Sección inicial del documento**) empieza en la página siguiente (tanto si es una página par como impar) o si empieza en una página par o en una página impar. Por ejemplo, si la sección de documento anterior terminó en una página impar y especifica que la sección de documento actual empiece en una página impar, entonces se dejará en

blanco la página par que aparece después de la sección anterior. Recuerde que es la numeración de páginas del documento la que determina si una página es par o impar. La numeración de página definida por el usuario no afecta a esta propiedad.

Salto de página después de la Sección inicial del documento

Si quiere iniciar una sección en una página nueva inmediatamente después de la Sección inicial del documento, debe asignar el valor `yes` a la propiedad `representar un salto de sección` (en las propiedades de diseño de página de la Sección inicial del documento). Esto inicia la segunda sección de documento (es decir, la primera sección posterior a la Sección inicial del documento) en una nueva página. Recuerde que esta propiedad solamente está disponible si se trata de la Sección inicial del documento.

Sin embargo, tenga en cuenta que puede suceder lo contrario. Si el valor de la propiedad es `no`, la primera sección de documento (no la sección inicial) empieza directamente después de la Sección inicial del documento, sin incluir un salto de página. Esto es más práctico si la sección inicial del documento está en blanco (p. ej. si solo contiene un grupo de plantillas que no generan resultados). Por tanto, el valor `no` garantizaría que la primera página del documento de salida no esté en blanco (que es lo que pasaría si hubiera que representar un salto de página después de una Sección inicial de documento que no genera ningún resultado).

Propiedades de diseño de página para PDF

Para los documentos de salida PDF se pueden especificar márgenes diferentes para la primera página de la sección. Estas propiedades funcionan igual que las propiedades de las demás páginas (ver [Márgenes de página](#))⁵²⁸.

8.7.1.3 Encabezados y pies de página: 1ª parte

En el diseño SPS puede añadir encabezados y pies de página **en todas las secciones del documento**, incluida la sección inicial del documento.

Añadir un encabezado o pie de página a una sección de documento

Para añadir un encabezado o pie de página a una sección de documento haga clic en el vínculo [Agregar encabezado o pie...](#) de la barra de título [Sección inicial del documento](#)⁵²¹ o [Sección del documento](#)⁵²¹ (*imagen siguiente*).


Sección del documento

[Editar las propiedades...](#)

[Agregar encabezado o pie...](#)

[Ocultar encabezados o pies de página](#)

Al hacer clic en este vínculo aparece un menú contextual (*imagen siguiente*), donde puede seleccionar el tipo de encabezado o de pie de página. Puede añadir encabezados y pies de página distintos en las páginas pares e impares o puede añadir el mismo encabezado y pie de página para todas las páginas de la sección. Además puede crear una plantilla de encabezado o pie de página para la primera página (**Agregar encabezado de la primera página / Agregar pie de la primera página**) o para la última página de la sección de documento (**Agregar encabezado de la última página / Agregar pie de la última página**). Esto es ideal si necesita insertar un encabezado/pie de página distinto en la primera o la última página de una sección. Por ejemplo: cuando la primera página es la portada (en este caso podría crear un encabezado/pie de página vacíos).




Al hacer clic en uno de los comandos del menú contextual (*imagen anterior*) se crea una plantilla para el encabezado/pie de página dentro de la sección de documento en la [vista Diseño](#). En la vista **Diseño** puede ocultar los encabezados/pies de página de una sección de documento con ayuda del vínculo [Ocultar encabezados o pies de página...](#) de la barra de título de la sección de documento (*imagen anterior*).


Nota: solamente el formato de salida PDF admite encabezados y pies de página diferentes en la última página.

Diseñar el encabezado o pie de página en la vista Diseño

La plantilla de encabezado/pie de página se diseña igual que cualquier otra plantilla. Puede insertar contenido estático o arrastrar componentes desde la Estructura del esquema y después aplicar estilos a los componentes. Veamos un ejemplo. Cuando se añade un encabezado nuevo, la plantilla del encabezado tiene este aspecto:




Ahora puede cambiar los componentes del encabezado y añadirle contenido estático, contenido dinámico e imágenes.



Haga clic en la pestaña de vista previa **RTF**, **PDF** o **Word 2007+** para ver el resultado de la transformación. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra la segunda página del diseño en la vista previa **RTF**, donde se puede

observar el encabezado de la imagen anterior. Para ver los números de página en los documentos de salida RTF seleccione **Edición | Seleccionar todo** (o **Ctrl+A**) en MS Word y después pulse **F9**.



Es muy **importante** tener en cuenta que:

- La extensión vertical del encabezado o pie de página no debe superar la extensión el margen superior o inferior correspondiente menos la extensión de la cabecera del margen o del pie del margen respectivamente (ver [Propiedades de diseño de página](#)⁵²⁸ para más información). La extensión vertical del encabezado o pie de página, por tanto, depende de los márgenes superior e inferior y de la cabecera y del pie de los márgenes.
- Puede definir un encabezado o pie de página (i) bien para todas las páginas de la sección o (ii) bien para las páginas pares e impares de la sección. Además puede insertar un encabezado o pie de página distinto en la primera y en la última página de cada sección (ver el apartado [Encabezados y pies de página: segunda parte](#)⁵³³ para más información.)
- La numeración de las páginas de una sección de documento comienza con el número especificado en las [Propiedades de diseño de página](#)⁵²⁸.

Eliminar un encabezado o pie de página

Para eliminar un encabezado o pie de página de una sección de documento, haga clic con el botón derecho en la barra de título del encabezado o pie de página y seleccione **Editar | Eliminar**.

8.7.1.4 Encabezados y pies de página: 2ª parte

En este apartado explicamos cómo crear este tipo de encabezados y pies de página:


- [Encabezados / pies de página distintos para páginas pares e impares](#)⁵³⁴
- [Encabezados / pies de página distintos para cada sección del documento](#)⁵³⁴
- [Simular encabezados y pies de página dentro de una página](#)⁵³⁵
- [Encabezados / pies de página con número subtotal de páginas](#)⁵³⁵

Nota: para los documentos PDF de salida también puede especificar valores distintos para las propiedades [margen entre el cuerpo y el principio](#)⁵²⁶ y [margen entre el cuerpo y el final](#)⁵²⁶ para la primera y la última página de la sección de documento. Estas propiedades están disponibles en el grupo *Diseño de página (PDF)* de la ventana Propiedades de la sección de documento.

Encabezados / pies de página distintos para páginas pares e impares

En cada sección de documento se pueden crear encabezados / pies de página distintos para las páginas pares e impares.

Para crear encabezados distintos para páginas pares e impares, haga clic en el vínculo [Agregar encabezado o pie de página...](#) de la barra de título de la sección de documento. En el menú que aparece seleccione los comandos **Agregar encabezado de páginas impares** y **Agregar encabezado de páginas pares** (*imagen siguiente*). Esto crea dos plantillas de encabezado: una para las páginas impares y otra para las pares. Inserte el contenido de los encabezados en cada plantilla.



Los pies de página se crean de la misma manera (con los comandos **Agregar pie de páginas impares** y **Agregar pie de páginas pares**).

Encabezados / pies de página distintos para cada sección del documento

En StyleVision puede crear encabezados / pies de página distintos para cada sección del documento. Para ello haga clic en el vínculo [Agregar encabezado o pie de página...](#) de la barra de título de la sección de documento o de la sección inicial del documento. En el menú contextual que aparece puede elegir el tipo de encabezado o pie de página. Tenga en cuenta que:

- Puede agregar encabezados y pies de página distintos para páginas pares e impares o puede agregar un encabezado/pie de página común para todas las páginas de la sección de documento.
- Puede añadir un encabezado/pie de página distinto en la primera y en la última página de la sección de documento.
- Los números de página de la sección de documento pueden [continuar desde la sección de documento anterior o empezar por un número determinado](#)⁵³⁰.
- El número [total de páginas](#)⁵³⁰ es el recuento de páginas de todo el documento y no de la sección de documento actual.

Simular encabezados y pies de página dentro de una página

También puede diseñar a mano el encabezado/pie de página dentro de un [contenedor de diseño](#)²⁹⁵. El proceso consiste en diseñar una página como contenedor de diseño. El encabezado y el pie de página se crean dentro de [tablas estáticas](#)¹⁶³ ubicadas al principio y al final de la página respectivamente. Si necesita diseñar más de una página, utilice varios contenedores de diseño separados por [saltos de página](#)¹⁰⁹⁶ (**Insertar | Página, columna o sección de documento | Página nueva**).

Encabezados / pies de página con subtotal de páginas y total acumulado

Cuando un documento incluye una lista de elementos numéricos y la lista ocupa varias páginas, si quiere calcular el total de elementos puede ser práctico calcular el subtotal de cada página o el total acumulado y mostrarlo en el encabezado o en el pie de cada página. Por ejemplo, el archivo `Subtotals.sps` de la carpeta [\(Mis\) Documentos](#)³⁵, `C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\Subtotals\`, muestra cómo se crean totales acumulados y cómo se insertan en encabezados y pies de página.


El proceso de creación del diseño SPS sería este:

- Como la enumeración está en una tabla y el tamaño de la tabla no se puede ajustar automáticamente a la página imprimida, debe especificar el número de filas que debe haber en cada página. El número de filas se puede dar en dos variables que se definen en la plantilla del nivel principal (la plantilla `$XML`) y se llaman `RowsOnFirstPage` (*Filas en la primera página*) y `RowsPerPage` (*Filas por página*).
- El recuento de páginas se obtiene al dividir el número total de elementos de la lista por el número de filas de cada página (ajustado para tener en cuenta el número de filas de la primera página, que es otro). El recuento de páginas se almacena en una variable llamada `CountOfPages` (*número de páginas*), que se define en la plantilla `$XML`.
- Se crea una plantilla definida por el usuario para la secuencia 1 a `$CountOfPages` y también se crea una tabla estática dentro de esta plantilla. En esta plantilla hay definidas dos variables que calculan qué fila es la primera fila (`$RowFrom`) y la última fila (`$RowTill`) de cada página. Las filas de la tabla las genera una plantilla definida por el usuario, que selecciona los componentes del archivo XML (elementos `file`) según su posición con respecto a los valores `$RowFrom` y `$RowTill`. Si la posición del elemento `file` es un entero situado entre los valores de las variables `$RowFrom` y `$RowTill` de la página actual, entonces se genera una fila para el elemento `file` actual.
- Los totales acumulados los genera un cálculo automático y se insertan en filas al principio y al final de las tablas. Observe que las expresiones XPath utilizadas para generar los totales acumulados al principio y al final de la página son diferentes.
- Los encabezados y pies de página en tablas, al principio y al final de la tabla principal de la página respectivamente. Los cálculos automáticos para generar totales acumulados se insertan en las plantillas del encabezado y del pie de página.
- Al final de cada página se inserta un salto de página.

8.7.2 Saltos de página

StyleVision ofrece estilos especiales para trabajar con saltos de página en el formato de salida PDF (*solamente compatible con la edición Enterprise edition*). Se trata de las propiedades del grupo XSL-FO de la ventana Estilos (*imagen siguiente*). Este grupo de propiedades permite especificar si el bloque actual del documento de diseño (el bloque donde está el cursor en ese momento) debería tener un salto de página/columna antes o después o si debería conservarse junto a los bloques adyacentes. También hay dos

propiedades llamadas `table-omit` con las que puede establecer si en los saltos de página se conservan (se repiten) u omiten los encabezados (`table-omit-header`) y pies de página (`table-omit-footer`) de las tablas. Para más información sobre estas propiedades consulte la especificación XSL-FO.



Los saltos de página y las líneas viudas y huérfanas de una página se pueden controlar con las correspondientes propiedades del grupo `medios impresos` de la ventana Estilos (*imagen anterior*).

8.7.3 Notas al pie

Puede añadir notas al pie en un documento añadiendo el componente `Nota al pie` (**Insertar | Insertar nota al pie**) en la posición donde quiere que aparezca el número de nota al pie. Las notas al pie se pueden usar en los formatos para medios impresos (PDF, RTF y Word 2007+).

Cuando trabaje con notas al pie debe tener en cuenta que:

- El texto de la nota al pie debe colocarse entre las etiquetas del componente `Nota al pie` y puede aplicar formato al texto de la nota al pie.
- En el documento de salida el número de la nota al pie aparece en la posición donde se añadió la nota al pie. El texto, sin embargo, aparece al final de la página junto con el número de nota al pie que le corresponde.

- En el documento de salida el texto de la nota al pie tendrá el formato del texto que se insertó dentro del componente **Nota al pie** en el diseño.
- En el documento de salida las notas al pie se numeran automáticamente.
- Si se generan varios documentos de salida, la numeración de las notas al pie empieza desde cero en cada documento de salida.

En el ejemplo de la siguiente imagen se insertaron tres componentes **Nota al pie**. El texto de la nota al pie se insertó entre las etiquetas del componente y se le aplicó formato.

The screenshot shows the design tool interface for the 'Summary of News Items' component. The title bar includes 'Initial Document Section', 'Edit Properties...', and 'Add Header/Footer...'. Below the title bar, there are toolbars for '\$XML', 'presswatch', and 'newsitems'. The main content area displays the component's output with several annotations:

- 'Total number of news items' is annotated with a 'Footnote' component containing the text 'News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'' and a formula '= (AutoCalc)'.
- 'Period covered by news items' is annotated with a 'Footnote' component containing the text 'The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.' and a formula '= (AutoCalc)'.
- 'Select by relevance:' is annotated with a '\$XML' component, a 'presswatch' component, a 'selection' component, a 'byrelevance' component, an '(XPath)' dropdown, another 'byrelevance' component, another 'selection' component, another 'presswatch' component, and another '\$XML' component.

En las siguientes imagen puede ver el resultado. A la izquierda puede ver la página entera y a la derecha puede ver en detalle el número de las notas al pie y el texto de la nota al pie.

The screenshot shows the full page output of the 'Summary of News Items' component. It displays two news items:

- NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower** (2006-04-01: Boston, USA). The relevance is listed as 'NanoPower' and 'NanoNull'.
- NanoNull Inc Jumps 3% on Release of New NanoPower Version** (2006-04-01: New York, USA). The relevance is listed as 'Stockmarket'.

 At the bottom, the two footnotes are visible:

- News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
- The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.

The screenshot shows a detailed view of the 'Summary of News Items' component. It displays the title and the summary statistics:

- Total number of news items¹: 4**
- Period covered by news items²: 4/2006 to 5/2006**
- Select by relevance: All**

 Below this, the 'Relevance:' section shows a single item:

- Stockmarket

 At the bottom, the two footnotes are visible:

- News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
- The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.

Nota: no se puede aplicar formato a los números de las notas al pie.

8.7.4 Fuentes PDF

Cómo el visor PDF y el formateador PDF usan las fuentes

El formateador (p. ej. FOP) crea el PDF y el visor PDF (p. ej. Adobe PDF Reader) lo lee.

Para poder diseñar el PDF, el formateador necesita conocer todos los detalles sobre las fuentes utilizadas en el documento, especialmente el ancho de todos los glifos utilizados. Necesita esta información para calcular la longitud de las líneas, la división de líneas con guiones, la justificación del texto, etc. Esta información se denomina medidas de las fuentes y se almacena en cada fuente. Algunos formateadores leen las medidas directamente de la carpeta de fuentes del sistema. Otros (como las versiones antiguas de FOP) necesitan las medidas en un formato especial que puedan entender. Si el formateador tiene acceso a las medidas de las fuentes, entonces puede diseñar el documento PDF correctamente. Por eso debe comprobar que los archivos de medidas de fuente utilizados para su documento están a disposición del formateador.

El formateador puede hacer referencia a una fuente o incrustarla en el archivo PDF. Si se hace referencia a la fuente, el visor PDF (p. ej. Adobe PDF Reader) primero busca la fuente en su propia carpeta de recursos de fuente (que incluye fuentes Base 14) y después en la carpeta de fuentes del sistema. Si la fuente está disponible, se utilizará en el PDF. Si la fuente no está disponible, el visor PDF usa otra fuente de su carpeta de recursos o genera un error. Si usa otra fuente distinta, puede que las medidas sean diferentes y haya algunos errores de presentación.

Si el formateador incrusta una fuente en el archivo PDF, el visor de PDF usará la fuente incrustada. El formateador puede incrustar el juego de caracteres completo de una fuente o sólo un subjuego que contenga los glifos utilizados en el documento. Esto afecta al tamaño del archivo PDF y también puede suponer problemas de copyright (ver nota más abajo). En algunos casos puede configurar el formateador y definir cómo se incrustan las fuentes.

Usar fuentes en StyleVision

- La fuente predeterminada que se utiliza en el formato de salida PDF es Helvetica (en versiones de Acrobat PDF Reader anteriores a la versión 4.0) o Arial MT (Acrobat PDF Reader 4.0 o superior). Por tanto, si no se especifica ninguna fuente en particular en ningún componente del documento, se utiliza Helvetica/ArialMT (que es una fuente Base 14).
- Si elige la fuente Helvetica o Times para algún componente de su diseño SPS y utiliza Acrobat PDF Reader 4.0 o superior para ver el documento PDF de salida generado, entonces el lector PDF usará Arial MT y Times New Roman PS MT, respectivamente, de su propia carpeta de fuentes. Acrobat PDF Reader hace esto aunque las fuentes Helvetica y Times estén activas en el sistema.
- En StyleVision puede cambiar la fuente predeterminada para todo el documento. Primero seleccione todo el texto del documento. Después, en la ventana Estilos, seleccione el componente de texto en la columna *Estilos para*, expanda el grupo de estilos *Fuente* y asigne la fuente deseada al atributo `font-family`. Esta fuente se asignará a cada nodo de texto del documento. Si quiere también puede definir una fuente diferente para cada nodo de texto.
- Si en la pestaña Opciones XSL del cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones](#)¹¹⁷³) selecciona la opción Compatible con FOP 0.93/1.0, entonces a la hoja de estilos XSLT-para-FO solamente se pasan los valores Helvetica, Times, Courier y Symbol de `font-family`. Si introduce cualquier otro valor para la propiedad `font-family` de un nodo, entonces se elimina el atributo `font-family` del nodo en el documento FO resultante y como consecuencia se usa la fuente de reserva Helvetica/ArialMT para dicho nodo.
- Si en la pestaña Opciones XSL del cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones](#)¹¹⁷³) selecciona la opción Uso completo del estándar XSL-FO, entonces se pasan a la hoja de estilos

XSLT-para-FO todos los valores de font-family elegidos. Si el formateador no puede acceder a la fuente seleccionada, puede haber algún error. Para evitarlo, añade fuentes alternativas y una fuente de reserva genérica. Por ejemplo:

```
font-family="Bodoni, Garamond, serif"
```

En este ejemplo, la segunda opción para la fuentes es Garamond y la fuente genérica de reserva es serif. Si Bodoni y Garamond no están disponibles, entonces se usa la fuente genérica serif. Las tres fuentes genéricas son: serif (Times o Times New Roman PS MT, dependiendo de la versión de Acrobat Reader), sans-serif (Helvetica o ArialMT) y monoespacial (Courier).

Nota para HTML: CSS2 permite varias opciones, al igual que una fuente genérica de reserva (serif, sans-serif, monoespacial, cursiva y fantasy).

Poner fuentes a disposición del formateador

La mayoría de los formateadores tienen acceso a las fuentes Base 14. Es importante conocer el nombre con el que el formateador reconoce estas fuentes Base 14 para poder indicárselas correctamente. Estas son las fuentes básicas reconocidas por los formateadores. Pero además puede aumentar el número de fuentes a las que tiene acceso el formateador. Para poner más fuentes a disposición de FOP, siga estos sencillos pasos:

Compatibilidad con fuentes FOP

Para instalar fuentes personales debe seguir estas instrucciones:

1. Comunicar a FOP dónde puede encontrar los archivos de las fuentes.
2. Comunicar a FOP cómo debe utilizar estas fuentes.

Cómo encontrar los archivos de las fuentes

Las versiones más recientes de FOP detectan automáticamente las fuentes del sistema y pueden escanear directorios especificados por el usuario en busca de fuentes y registrarlas con FOP. Para más información consulte el [sitio web de FOP](#).

Si usa una versión más antigua de FOP, entonces deberá generar un archivo de medidas de fuente (XML) para cada fuente que desea usar a partir de los archivos PostScript o TrueType de la fuente. El procesador FOP ofrece un lector PFM y un lector TTF que convierte fuentes PostScript y TrueType respectivamente en archivos de medidas de fuente XML. Para más información sobre cómo hacerlo, consulte el [sitio web de FOP](#).

Después, en el [archivo de configuración de FOP](#), el archivo de medidas correspondiente debe indicarse en el atributo `metrics-url` del elemento `font` correspondiente.

```
<font metrics-url="arial.xml" kerning="yes" embed-url="arial.ttf">  
  <font-triplet name="Arial" style="normal" weight="normal"/>  
  <font-triplet name="ArialMT" style="normal" weight="normal"/>  
</font>
```

Comunicar a FOP cómo debe usar las fuentes

El [archivo de configuración de FOP](#) (un archivo XML llamado `fop.xconf` y ubicado en la carpeta `conf` de la carpeta de instalación de FOP) debe editarse para que FOP sepa qué hacer con las fuentes. Por cada fuente que deba ser representada por FOP, añade un elemento `font` en la posición indicada por el marcador de posición de elemento `font-`.

```
<font metrics-url="arial.xml" kerning="yes" embed-url="arial.ttf">
  <font-triplet name="Arial" style="normal" weight="normal"/>
  <font-triplet name="ArialMT" style="normal" weight="normal"/>
</font>
```

En el ejemplo anterior

metrics-url	es la URL del archivo de medidas. Si no es absoluto, entonces es relativo a la ruta del elemento <code>font-base</code> del archivo configuración. Opcional.
embed-url	es la URL del archivo de fuentes (ubicado normalmente en <code>%WINDIR%\Fonts</code>). Obligatorio si el visor no tiene el archivo en su sistema local.
name (nombre)	asigna este nombre de fuente a la fuente definida con <code>metrics-url</code> y/o <code>embed-url</code> .
style (estilo)	asigna este estilo de fuente a la fuente definida con <code>metrics-url</code> y/o <code>embed-url</code> .
weight (espesor)	asigna este espesor a la fuente definida con <code>metrics-url</code> y/o <code>embed-url</code> .

Para más información sobre cómo registrar fuentes con FOP, consulte [el sitio web de FOP](#).

Editar el archivo de procesamiento por lotes (fop.bat) para leer el archivo de configuración

Tras editar el archivo de configuración siguiendo las instrucciones anteriores, ahora debe editar el ejecutable de FOP `fop.bat` (que está en la carpeta de instalación de FOP) para que pueda leer el archivo de configuración. Esto se hace modificando la primera línea de `fop.bat`. Para ello debe reemplazar esta línea:

```
"%JAVACMD%" [...] org.apache.fop.cli.Main %FOP_CMD_LINE_ARGS%
```

para que incluya la ubicación del archivo de configuración:

```
"%JAVACMD%" [...] org.apache.fop.cli.Main %FOP_CMD_LINE_ARGS% -c conf\fop.xconf
```

Consulte el [sitio web de FOP](#) para más información.

Nota sobre el copyright de las fuentes

El uso de fuentes está sujeto a las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual, cuyas condiciones varían. Antes de incrustar una fuente (sobre todo si incrusta toda la fuente), compruebe que la licencia de la fuente lo permite.

Juegos de caracteres

Tenga en cuenta que los juegos de caracteres de las fuentes varían dependiendo de la fuente. Las fuentes Base 14 abarcan los caracteres ISO-8859-1, más los glifos de las fuentes Symbol y Zapf Dingbats. Si su documento contiene un carácter que no está cubierto por las fuentes Base 14, tendrá que usar una fuente que contenga este carácter en su juego de caracteres. Algunas fuentes, como Arial Unicode, ofrecen los caracteres que abarca Unicode.

Nota: Cuando introduzca el tamaño de la fuente, no inserte un espacio entre el tamaño y su unidad. Es decir: lo correcto es 12pt y no 12 pt.

8.7.5 Resolución en píxeles

Si utiliza píxeles como medida de unidad en su diseño SPS, debería tener en cuenta que los píxeles son una medida de resolución de pantalla. Las medidas absolutas correspondientes para medios impresos pueden diferir de lo que aparece en pantalla. Este apartado explica:

1. Por qué hay dos formas de definir el tamaño en píxeles: (i) *tamaño abstracto*, en píxeles y (ii) *tamaño real*, que se obtiene resolviendo el tamaño abstracto en función de una resolución de pantalla concreta.
2. Qué hace StyleVision para resolver este problema.

De píxeles a puntos

Para entender qué factores afectan a las dimensiones abstractas y reales de las medidas definidas en píxeles es necesario señalar que:

- El píxel es una unidad relativa: su tamaño depende de la resolución de la pantalla. Cuanto mayor es la resolución, más pequeño es el píxel. La resolución de pantalla se da en ppp (puntos por pulgada). Un punto en una pantalla es un píxel. Es decir, si la resolución de pantalla es de 72 ppp, entonces hay 72 píxeles (puntos) en una pulgada de una línea de píxeles. Si la resolución de pantalla es 96 ppp, entonces hay 96 píxeles en una pulgada. El número de píxeles que hay en una pulgada de la pantalla depende de la resolución de la pantalla. Las resoluciones de pantalla más comunes son 72 ppp, 96 ppp y 120 ppp. Cuanto más ppp, más pequeños son los píxeles.
- El punto es una unidad absoluta de longitud utilizada sobre todo en la industria gráfica: 72 puntos equivalen a una pulgada.
- De lo anterior se deduce, por tanto, que un píxel equivale a un punto si la resolución de pantalla es de 72 ppp. En las demás resoluciones de pantalla se puede calcular la longitud absoluta. La tabla que aparece a continuación muestra la longitud absoluta (en puntos) de 100 píxeles en diferentes resoluciones de pantalla.


Resolución	Píxeles	Puntos	Factor
72 ppp	100	100	1,00
96 ppp	100	75	0,75
120 ppp	100	60	0,60

Para convertir píxeles en puntos en cada resolución de pantalla podemos usar un factor que viene dado por la relación entre puntos por pulgada (72) y píxeles por pulgada, es decir, 72 dividido por ppp. La tabla anterior muestra los factores de conversión de cada resolución de pantalla. Por ejemplo, 72 dividido por 96 = 0.75 y 72 dividido por 120 = 0.60. Si multiplica la longitud en píxeles por el factor de conversión correspondiente, obtiene la longitud absoluta en puntos. Por ejemplo, 100 píxeles en una pantalla de 96 ppp equivale a 75 puntos.

Como 72 puntos equivalen a una pulgada, puede obtener la longitud en pulgadas dividiendo la longitud en puntos por 72. Por ejemplo, 100 puntos es igual a 100 dividido por 72 pulgadas = 1,389.

Resolución de pantalla y longitud absoluta

Como decíamos, la longitud absoluta en puntos solamente puede ser igual al número de píxeles utilizados para definir la longitud cuando la resolución de pantalla es 72 ppp. La resolución de pantalla en sistemas Windows no suele ser 72 ppp, sino 96 ppp. Esto significa que el número de puntos de una longitud definida en píxeles en estas pantallas es 75% del número de píxeles. Por ejemplo, en la imagen siguiente de la vista **Diseño** de StyleVision, estos caracteres miden 100 píxeles y 75 puntos respectivamente.



El motivo por el que tienen la misma altura es que la resolución de pantalla en la que aparecen es 96 ppp. Con esta resolución de pantalla, 100 píxeles equivalen a 75 puntos en términos absolutos.

Por tanto, cuando utilice píxeles como unidad de longitud, debe tener en cuenta la resolución de pantalla de su monitor (que suele ser 96 ppp en sistemas Windows) porque determina la longitud absoluta de la longitud definida en píxeles que ve en su pantalla.

Resolución de documentos impresos


Cuando el diseño SPS se transforma en documentos de salida PDF, RTF o Word 2007+, las longitudes en píxeles no absolutas deben convertirse en longitudes absolutas, como puntos o pulgadas (porque los píxeles son una unidad de medida de resolución de pantalla solamente). La pregunta es: ¿qué factor (o resolución de pantalla) usamos para convertir los píxeles en puntos?

En StyleVision puede seleccionar los ppp de salida de cada diseño SPS. Por ejemplo: si selecciona 96 ppp, un carácter de 100 píxeles aparecerá como un carácter de 75 puntos en el formato impreso (*ver tabla más arriba*). Si selecciona 72 ppp, el mismo carácter se representa en formato de impresión como un carácter de 100 puntos. Este sistema se puede aplicar a todas las longitudes definidas en píxeles.

Nota: la conversión en medidas absolutas no se aplica al formato de salida HTML. Para HTML las unidades en píxeles originales se pasan sin cambios al archivo HTML.

Establecer la resolución del formato de impresión de un SPS

Para establecer la resolución del formato de impresión de un SPS, haga clic en **Archivo | Propiedades**. En el cuadro de diálogo "Propiedades" haga clic en la pestaña *Resolución* (*imagen siguiente*).




En esta pestaña puede seleccionar la resolución de impresión necesaria. La tabla siguiente muestra el factor de conversión de cada una de las opciones del cuadro combinado:

Resolución	Píxeles	Puntos	Factor
72 ppp	100	100	1,00
96 ppp	100	75	0,75
120 ppp	100	60	0,60

Si multiplica el número de píxeles por el factor de conversión, obtiene la longitud absoluta en puntos. Recuerde que la conversión en unidades absolutas solo se aplica a formatos de salida de impresión. Los documentos de salida HTML conservan las definiciones de píxeles originales. Además, la resolución elegida en la pestaña *Resolución* del cuadro de diálogo "Propiedades" no cambia la resolución de su monitor.

8.7.6 Marcadores PDF

En los lectores PDF los marcadores PDF son vínculos de navegación que aparecen en un panel lateral (*imagen siguiente*). Normalmente reflejan la estructura del documento PDF y permiten al usuario navegar con rapidez por las diferentes partes del documento.



StyleVision ofrece al usuario la opción de definir la estructura de estos marcadores PDF. Todas las tablas de contenido (TDC) del documento se presentan por defecto como marcadores PDF. Dependiendo del procesador FOP utilizado puede que los componentes que se repitan en varias TDC del documento se fusionen o no. Si quiere que los marcadores PDF del documento de salida PDF tengan una estructura diferente a la de la tabla de contenido, StyleVision le ofrece una función para hacerlo. Si crea marcadores PDF con esta función, estos marcadores reemplazan los marcadores creados a partir de la TDC.

Tablas de contenido y marcadores PDF


Los marcadores que se crean en los documentos PDF de salida dependen de las tablas de contenido del documento y de si se creó un árbol de marcadores PDF. Estas son las opciones disponibles:

- *El diseño tiene una TDC:* Los marcadores PDF se generan automáticamente a partir de la estructura de la TDC.
- *El diseño tiene varias TDC:* Se generan marcadores PDF automáticamente a partir de cada TDC, que se anexan unas a otras. Recuerde que algunos procesadores FOP (como FOP 0.93) fusionan los componentes que se repiten en varias TDC.
- *El diseño tiene un árbol de marcadores PDF:* Si creó un árbol de marcadores PDF en el diseño, el árbol se utiliza para los marcadores del documento PDF de salida. En este caso las tablas de contenido del diseño se invalidan a la hora de generar marcadores en el documento PDF de salida. Si creó un árbol de marcadores PDF en el diseño, pero el árbol está vacío, entonces no se generan marcadores en el documento PDF de salida, aunque el diseño tenga tablas de contenido. Es decir, el panel Marcadores del lector PDF estará vacío.


Crear el árbol de marcadores PDF

A continuación describimos cómo crear marcadores en el formato de salida PDF usando el árbol de marcadores PDF. (Si en el documento no hay árbol de marcadores PDF, se generan marcadores automáticamente a partir de las tablas de contenido del diseño. Para más información consulte la sección [Tabla de contenido, referencias y marcadores](#) ⁴³⁷.)

Un árbol de marcadores PDF es una plantilla que se define en la Sección inicial de un documento. Si el diseño tiene varios documentos de salida, se pueden especificar árboles de marcadores PDF distintos para cada documento de salida, en sus respectivas secciones iniciales.




Para añadir la plantilla del árbol de marcadores PDF, haga clic en el vínculo *Agregar encabezado o pie* de la barra de título 'Sección inicial del documento' y después seleccione el comando **Agregar árbol de marcadores PDF** (ver imagen anterior). Se añade la plantilla del árbol de marcadores PDF (ver imagen siguiente).



Ahora puede arrastrar nodos desde la Estructura del esquema hasta el árbol de marcadores PDF para crear una estructura personalizada de marcadores PDF.

Por cada nodo insertado en el árbol de marcadores PDF, StyleVision le pregunta si desea crear un marcador PDF o una plantilla. Si selecciona Marcador PDF, StyleVision le pedirá que introduzca un destino para el marcador. El destino del marcador debe ser otro marcador (anclaje) del diseño. Para aprender a crear marcadores (anclajes) consulte el apartado [Insertar marcadores](#)⁴⁶⁴. Tras señalar el destino del marcador, se añade el marcador PDF al árbol de marcadores (imagen siguiente).



Cada marcador PDF contiene un hipervínculo (*imagen anterior*) que tiene dos atributos muy importantes:

- El contenido que define el texto del marcador PDF. Si quiere puede eliminar el marcador de posición predeterminado (*contenido*) e insertar el contenido o componente que quiera.
- Una propiedad URL que especifica el destino del marcador. Si el destino del marcador está dentro del mismo documento, la URL debe ser un identificador de fragmento (y debe empezar con #). Para más información consulte el apartado [Definir hipervínculos](#)⁴⁶⁶.

Destino de los marcadores PDF

La propiedad URL de un hipervínculo de un marcador PDF es el marcador de destino que se asignó al crear el marcador PDF. Este destino se puede editar haciendo clic con el botón derecho en el hipervínculo y seleccionando el comando **Editar URL** en el menú contextual.

Recomendamos usar destinos únicos (es decir, que no haya más de un marcador PDF apuntando al mismo marcador del diseño). De lo contrario, puede que no se obtenga el mismo resultado con diferentes versiones de FOP. (Por ejemplo, FOP 0.95 ignora los marcadores PDF anidados si tienen el mismo destino. FOP 0.95 también ignora los marcadores PDF que apuntan a ubicaciones de documento indefinidas. No obstante, FOP 0.95 muestra estos marcadores en el árbol de marcadores generados.) Los marcadores PDF que apuntan a ubicaciones externas (p. ej. direcciones URL HTTP o de archivos) no son compatibles con FOP de Apache por ahora (ni 0.95 ni 1.0).

Estructura del árbol de marcadores PDF


Lo ideal es que la estructura de los marcadores PDF del documento PDF de salida reflejen la jerarquía del documento. Esta estructura se puede especificar en el árbol de marcadores PDF anidando los marcadores PDF. Por ejemplo, en la imagen siguiente, el elemento `n1:Office` (resaltado en azul) se colocó dentro del árbol de marcadores PDF, después del hipervínculo del marcador `Organization Chart`, pero dentro del marcador. Es decir, el marcador PDF `Office` está anidado dentro del marcador PDF `Organization Chart`.



En el ejemplo de la imagen anterior pueden observarse además estos aspectos:

- El documento XML contiene un elemento `n1:orgChart` y dos elementos `n1:Office`.
- El elemento `n1:orgChart` tiene un marcador estático. El componente de hipervínculo del marcador PDF contiene un identificador de fragmento que apunta a este marcador estático.
- El nombre del marcador PDF `Organization Chart` es una cadena de texto estática.
- Los marcadores para los dos elementos `n1:Office` se crean dinámicamente por medio de expresiones XPath que seleccionan los nombres de las dos oficinas en el nodo secundario `n1:Name`. La URL del marcador PDF `Oficina` es un identificador de fragmento generado dinámicamente, que también se obtiene del nodo secundario `n1:Name`.
- El nombre de cada marcador PDF `Office` se genera con un cálculo automático que usa el nodo secundario `n1:Name` correspondiente de cada elemento `n1:Office`.

En la imagen siguiente puede ver los marcadores PDF generados por este árbol de marcadores PDF.



Nota: Puede que su procesador FOP no considere un error que algún marcador de destino o alguna dirección URL de los marcadores PDF no sean correctos. Esto depende del procesador FO que utilice (ver la sección *Destino de los marcadores PDF más arriba*).

Eliminar el árbol de marcadores PDF

Para eliminar un árbol de marcadores PDF, selecciónelo y pulse la tecla **Suprimir** o haga clic con el botón derecho en el árbol de marcadores PDF y seleccione el comando **Editar | Eliminar**.

8.7.7 Archivos PDF adjuntos


Se pueden adjuntar otros archivos a un archivo PDF. Para ver un PDF adjunto abra el archivo en un lector PDF y después haga clic en el icono del clip. Se abre el panel Adjuntos, en el que aparecen los archivos que se hayan adjuntado.

Al diseñar un archivo SPS puede indicar: (i) la ubicación de los archivos PDF que quiere adjuntar y (ii) los nombres de esos archivos. Cuando se genera el PDF esta información se procesa para crear los archivos adjuntos. Al generarse el resultado los PDF adjuntos se pueden generar de dos maneras: (i) en el menú **Archivo** el comando **Guardar archivos generados** ¹⁰³⁸ o (ii) el comando **generate** de [StyleVision Server](#). En ambos casos debe comprobar que los archivos que quiere adjuntar se encuentran en las ubicaciones indicadas en el diseño del archivo SPS.

Indicar los archivos adjuntos

Para seleccionar y adjuntar archivos siga estos pasos:

1. En *Sección inicial del documento* haga clic en Editar propiedades (*imagen siguiente*).
2. En la pestaña *Propiedades* abra la sección Adjuntar archivo PDF.



3. En la propiedad *Ubicación del origen* introduzca la ubicación del archivo que quiere adjuntar. Las rutas relativas se evalúan con respecto al archivo SPS. Si quiere adjuntar más de un archivo debe introducir las rutas de archivo correspondientes en una expresión XPath como elementos de cadena de una secuencia. Por ejemplo: `'Data.xsd', 'Data.xml'`.
4. En la propiedad *Nombre de destino* introduzca los nombres de los archivos tal y como quiere que aparezcan en el panel Adjuntos del PDF. Si quiere indicar más de un nombre en este campo debe usar una expresión XPath. Si este campo está vacío se usan los nombres de los archivos de origen como nombre para los archivos de destino. Cada nombre de destino corresponde con el archivo de origen que está en la misma posición del índice. Si hay más archivos de origen que de destino se

crean archivos con el nombre de origen donde no hay archivos de destino. Si hay más archivos de destino que de origen, se ignoran los nombres de destino que sobran.

5. Haga clic en **Aceptar** para terminar.

Los archivos se adjuntan en el orden en que se indican. El visor de archivos PDF adjuntos puede ordenarlos de forma distinta.

8.7.8 Marcas de agua

Una marca de agua es una imagen o un texto que aparece en el fondo de cada página de una sección de documento.

Estas son las opciones disponibles:

- Debe definir la marca de agua de cada sección de documento por separado. Por tanto, cada sección de documento puede tener una marca de agua diferente.
- Por cada sección de documento puede definir qué condición (con XPath) debe cumplirse para que la marca de agua de la sección se habilite. Por ejemplo, la condición podría ser que el atributo `drafts` de algún elemento tenga el valor `true`. Si la condición no se cumple o si la condición da como resultado `false()`, la marca de agua se deshabilita.
- Una marca de agua puede ser un texto personalizado en StyleVision o una imagen seleccionada por el usuario.
- En el diseño puede especificar la ubicación y el aspecto de las marcas de agua de la página.

Nota: las marcas de agua solamente son compatibles con formatos de salida para medios impresos (es decir, no funcionan con HTML ni con la vista Authentic).

Crear una marca de agua

Si quiere puede crear una marca de agua distinta para cada sección de documento. Para crear (o editar) una marca de agua, haga clic en el vínculo [Editar las propiedades...](#) de la barra de título **Sección inicial del documento** o **Sección del documento** (*imagen siguiente*).


Sección del documento

[Editar las propiedades...](#)


[Agregar encabezado o pie...](#)

[Ocultar encabezados o pies de página](#)

Se abre el cuadro de diálogo "Propiedades" (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Marca de agua** situado en la parte inferior del diálogo.



Esto abre el cuadro de diálogo "Editar la marca de agua" (*imagen siguiente*), donde puede especificar las propiedades de la marca de agua de la sección de documento seleccionada. Dependiendo de si quiere usar una imagen o simplemente un texto como marca de agua, seleccione la pestaña *Imagen* o *Texto*. Si quiere definir una marca de agua con imagen y texto, rellene ambas pestañas. En ese caso se crearán ambos tipos de marca de agua en el documento de salida.




Parámetros de la imagen de la marca de agua

La pestaña *Imagen* (ver más arriba) contiene los parámetros que definen la imagen de la marca de agua para la sección seleccionada. Una expresión XPath especifica la condición que habilita la imagen de marca de agua. Si prefiere no especificar ninguna condición, escriba `true()` en el cuadro de texto *Condición*. Esto hace que el resultado de la condición sea `true()` y se habilite la marca de agua. Si la condición obtiene el resultado `false()` o no se especifica ninguna condición, entonces la imagen de marca de agua no se habilita. El paso siguiente consiste en buscar la imagen (la ruta de acceso del archivo de imagen se inserta en el cuadro de texto *Imagen*).

También puede definir el nivel de transparencia de la imagen, su tamaño y su posición en la página. Si marca la casilla *Rellenar toda la página*, la imagen se expande hasta rellenar una dimensión (a lo alto o a lo ancho). Cuando termine de definir la imagen de marca de agua haga clic en **Aceptar**.

Parámetros del texto de la marca de agua

La pestaña *Texto* (*imagen siguiente*) incluye los parámetros que definen el texto de la marca de agua de la sección seleccionada. Una expresión XPath especifica la condición que habilita el texto de la marca de agua. Si prefiere no especificar ninguna condición, escriba `true()` en el cuadro de texto *Condición*. Esto hace que el resultado de la condición sea `true()` y se habilite la marca de agua. Si la condición obtiene el resultado `false()` o no se especifica ninguna condición, entonces el texto de la marca de agua no se habilita.



El siguiente paso es escribir el texto que quiere usar como marca de agua y especificar su formato (familia de la fuente, tamaño, transparencia y color) y su orientación. Tenga en cuenta que, sea cual sea su orientación, el texto se estira hasta ocupar toda la página. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Quitar o deshabilitar una marca de agua

Para quitar o deshabilitar una marca de agua abra el cuadro de diálogo "Editar la marca de agua" (*imagen anterior*) y elimine la condición o escriba la expresión XPath `false()` en el cuadro de texto *Condición*. Recuerde que este cuadro de texto está en las dos pestañas del cuadro de diálogo.

8.8 Formularios PDF para rellenar

Los formularios PDF son formularios que están dentro de un documento PDF y que se pueden editar. De este modo el usuario puede agregar datos al documento PDF. Los datos se pueden guardar con el documento PDF, pero también se puede [extraer en formato FDF y XML](#)⁵⁶⁴. En StyleVision puede crear un diseño para publicarlo en formato PDF que contenga [controles de formulario PDF](#)⁵⁵⁹ que permitan la entrada de datos y la ejecución de acciones del usuario.

Por ejemplo, en el documento PDF que aparece a continuación, el usuario puede introducir datos en los campos del formulario de varias maneras: [tecleando datos](#)⁵⁶⁰, [seleccionando un botón de opción](#)⁵⁶¹ o [marcando una casilla de verificación](#)⁵⁶¹. También puede usar [controles de tipo botón](#)⁵⁶³ para añadir más funciones al formulario PDF.

First name:

Last name:

Email:

Gender: *female*

male

Newsletter: *select to receive*

Esta sección se divide en tres grandes apartados:

- [Crear un formulario PDF:](#) ⁵⁵⁵ explica cómo crear un formulario PDF y describe las partes que lo componen.
- [Controles de los formularios:](#) ⁵⁵⁹ describe todos los tipos de controles que se pueden usar en un formulario PDF (tanto para la entrada de datos como para la ejecución de acciones del usuario).
- [Datos de los formularios:](#) ⁵⁶⁴ describe los mecanismos que ofrece un diseño SPS para enviar y extraer datos de un documento PDF editado por un usuario.

Nota: si al abrir un PDF para rellenar en un macOS faltan las partes rellenables del PDF, el motivo puede ser que en el equipo no esté instalado Java 6. Si, efectivamente, este es el problema, puede descargar Java 6 en https://support.apple.com/kb/dl1572?locale=en_US. Si en el sistema ya hay instalada una versión más reciente, la instalación de Java 6 no afectará al funcionamiento de la versión más reciente, que será la versión predeterminada del sistema.

Sitio web de Altova:  [Formularios PDF editables](#)

8.8.1 Crear un formulario PDF

Un formulario PDF **se crea dentro de un contenedor de diseño**. Por ejemplo, en el diseño de la izquierda, el contenedor de diseño se representa por medio de una línea discontinua.

Initial Document Section [Edit Properties...](#) [Add Header/Footer...](#)

📄 \$XML → 👤 persons → 👤 person

First name: 👤 first (content)

Last name: 👤 last (content)

Email: 👤 email (content) ← 👤 email

Gender: female 👤 gender ← 👤 gender

male 👤 gender ← 👤 gender

Newsletter: *select to receive* 👤 altovaNewsletter ← 👤 altovaNewsletter

First Previous Next Last

Empty Reset Submit Print

👤 person ← 👤 persons ← 📄 \$XML

First name:

Last name:

Email:

Gender: *female*

male

Newsletter: *select to receive*

First	Previous	Next	Last
Empty	Reset	Submit	Print

- Para agregar el contenedor haga clic en el icono **Insertar contenedor de diseño** de la barra de herramientas y después haga clic en la posición del diseño donde desea insertarlo. Otra opción es colocar el cursor en la posición del diseño donde desea insertar el contenedor y seleccionar el comando de menú **Insertar | Insertar contenedor de diseño**.
- Cuando inserte el contenedor de diseño, la aplicación preguntará si desea ajustar su tamaño al de la página automáticamente. Si contesta **Sí**, el contenedor de diseño se ajustará exactamente a la página. Si contesta **No**, podrá reajustar el tamaño del contenedor de diseño con solo arrastrar su borde derecho y superior. De todas maneras, la opción de ajuste automático a la página está disponible en el menú contextual del contenedor de diseño. Por ejemplo, en la imagen anterior de la izquierda, el contenedor de diseño está totalmente ajustado al tamaño de la página. En la vista previa de la derecha puede ver que el contenedor de diseño, que contiene el formulario PDF, ocupa exactamente toda la página.
- Si el formulario PDF debe repetirse cada vez que se dé una instancia de un elemento del esquema XML, entonces deberá colocar el contenedor de diseño entre las etiquetas de dicho elemento. Por ejemplo, en el diseño del ejemplo anterior, el contenedor de diseño se creó dentro del elemento `person`. El resultado es que el contenedor de diseño se crea cada vez que aparece una instancia del elemento `person`.

Consulte la sección [Contenedores de diseño](#)²⁹⁵ para obtener más información.

Agregar componentes de formularios PDF

Para diseñar el formulario PDF basta con colocar componentes dentro del contenedor de diseño. Hay dos tipos básicos de componentes:

- [Controles de formulario](#)⁵⁵⁹: estos controles permiten la entrada de datos y la ejecución de acciones de formulario interactivas. Cuando se añade un control de formulario, se añade automáticamente dentro de un [cuadro de diseño](#)²⁹⁹, cuyo tamaño se puede ajustar con solo arrastrar su contorno.
- Componentes dinámicos y estáticos: se trata de [componentes de diseño SPS](#)¹⁴⁰ corrientes. Los componentes dinámicos, que se suelen asociar con nodos del esquema, se añaden dentro de [cuadros de diseño](#)²⁹⁹. Para agregar contenido estático (como texto, por ejemplo) al diseño de formulario PDF primero debe agregar un [cuadro de diseño](#)²⁹⁹ y después el contenido estático dentro del cuadro. Por ejemplo, en la imagen de nuestro ejemplo puede ver que el texto estático *First name* se creó dentro de un [cuadro de diseño](#)²⁹⁹ creado a mano.

Para mover los [cuadros de diseño](#)²⁹⁹: (i) pase el cursor por encima del borde izquierdo o superior hasta que el cursor se convierta en una flecha cruzada de dos puntas y (ii) arrastre el cuadro de diseño hasta su nueva posición. El tamaño del cuadro de diseño se puede ajustar con solo arrastrar sus bordes. Por lo general suele ser necesario ajustar el tamaño para que el contenido del recuadro quepa en el cuadro de diseño.

Consulte la sección [Cuadros de diseño](#)²⁹⁹ para obtener más información.

8.8.2 Controles de los formularios

Hay dos tipos de controles para los formularios PDF rellenables:

- *Controles de entrada de datos*: (i) [campos de entrada](#)⁵⁶⁰, (ii) [campos de entrada multilínea](#)⁵⁶⁰, (iii) [casillas de verificación](#)⁵⁶¹ y (iv) [botones de opción](#)⁵⁶¹. Estos controles toman los datos introducidos por el usuario como datos del formulario.
- [Controles de acción](#)⁵⁶³: botones que llevan a cabo varias acciones, desde navegación por el formulario hasta envío de los datos a servidores remotos, pasando por la restauración de datos.

8.8.2.1 Campos de entrada

Si hay campos de entrada y campos de entrada multilínea habilitados en un formulario PDF rellenable, el usuario podrá introducir datos en los campos de entrada y editarlos. Después podrá guardar el documento PDF y enviar o extraer los datos del formulario PDF.

Para crear un campo de entrada editable en un formulario PDF:

1. Seleccione el icono **Insertar campo de entrada** (o **Insertar campo de entrada multilínea**) de la barra de herramientas. También puede sencillamente ejecutar el comando de menú **Insertar controles de formulario | Campo de entrada** (o **Insertar controles de formulario | Campo de entrada multilínea**).
2. En el contenedor de diseño del formulario haga clic en la posición donde desea insertar el campo de entrada (o campo de entrada multilínea).
3. La aplicación solicita que seleccione el nodo del esquema con el que se debe asociar el campo de entrada. Se trata del nodo donde se almacenarán los datos que introduzca el usuario. Seleccione el nodo y haga clic en **Aceptar**. El nodo y el campo de entrada se crearán dentro de un cuadro de diseño. En la imagen siguiente, por ejemplo, puede ver que se crearon campos de entrada para los elementos `first`, `last` y `email`. (La etiqueta final no aparece si el ancho del cuadro de diseño no es lo suficientemente grande.)



4. Seleccione el campo de entrada en el diseño y después elija el valor `yes` para la propiedad `habilitado` del grupo de propiedades `formulario PDF rellenable` (imagen anterior). Si lo prefiere, también puede configurar el valor de la propiedad con una expresión XPath que dé como resultado la cadena `yes`. Esto puede ser práctico si, por ejemplo, desea especificar que el control se puede rellenar por medio de un [parámetro global declarado por el usuario](#)⁴²⁷. En este caso, primero deberá definir un [parámetro global declarado por el usuario](#)⁴²⁷ con el valor `yes` y después deberá configurar la

propiedad `habilitado` con una expresión XPath que llame al parámetro (p. ej. `$MyFillablePDFParam`). Como el valor del parámetro es `yes`, la propiedad rellenable del control se habilitará.

5. El valor de las propiedades `nombre del elemento de salida` e `id` indica el nombre del campo de datos a la hora de guardar o extraer datos. Si no configura el valor de estas propiedades, la aplicación genera automáticamente el nombre de los campos de datos. Si tiene pensado procesar los datos de los campos de entrada, es mejor usar un nombre personalizado que un nombre generado por la aplicación de forma aleatoria. Para más información consulte el apartado [Datos de los formularios](#)⁵⁶⁴ y, sobre todo, el apartado [Extraer datos en FDF/XML](#)⁵⁶⁶.

Además, recuerde estas características de los campos de entrada:

- Los valores predeterminados de los campos de entrada se toman de los nodos correspondientes del archivo XML de trabajo. Si no se asignó ningún archivo XML de trabajo, no habrá valores predeterminados.
- En el formulario PDF resultante los valores predeterminados aparecen en el campo de entrada en cuanto se abre el formulario PDF.

8.8.2.2 Casillas y botones de opción

Los campos de entrada permiten al usuario introducir datos sin ningún tipo de restricción. Sin embargo, las casillas de verificación y los botones de opción permiten la entrada de determinados datos solamente.

- **Casilla de verificación:** con las casillas de verificación se puede definir un valor marcado o sin marcar. Si el usuario marca la casilla en el formulario PDF, el valor marcado se introduce para dicho campo de datos. De lo contrario se introduce el valor sin marcar. Por ejemplo, en la imagen siguiente, se configuró el elemento `altovaNewsletter` para que tome el valor de una casilla de verificación. Si el usuario marca la casilla en el formulario PDF, entonces se introducirá el valor `yes` en el elemento `altovaNewsletter`.
- **Botones de opción:** cada botón de opción representa un valor diferente y está asociado a un campo de datos. El valor del botón de opción que seleccione el usuario en el formulario PDF se introduce como valor del campo de datos. Por ejemplo, en el diseño de la imagen siguiente hay un botón de opción cuyo valor es `mujer` y otro botón de opción cuyo valor es `hombre` y ambos están asignados al elemento `gender`. Al estar asignados a un solo elemento, estos botones se excluyen mutuamente. Esto significa que solamente se puede elegir un botón de opción. El valor del botón que seleccione el usuario en el formulario PDF (`mujer` u `hombre`) se introducirá en el elemento `gender`.



Además, recuerde estas características de los campos de entrada:

- Los valores predeterminados de los campos de entrada se toman de los nodos correspondientes del archivo XML de trabajo. Si no se asignó ningún archivo XML de trabajo, no habrá valores predeterminados.
- Los botones de opción se presentan en forma de casilla en el formulario PDF.

Insertar casillas y botones de opción

1. Seleccione el icono **Insertar casilla de verificación** o **Insertar botón de opción** en la barra de herramientas. También puede seleccionar sencillamente el comando de menú **Insertar | Insertar controles de formulario | Casilla** o **Insertar | Insertar controles de formulario | Botón de opción**.
2. Dentro del contenedor de diseño del formulario haga clic en la posición donde desea insertar el control.
3. La aplicación solicitará que seleccione el nodo del esquema con el que se debe asociar el control. Se trata del nodo donde se almacenarán los datos que introduzca el usuario. Seleccione el nodo y haga clic en **Aceptar**. El nodo y el control se crearán dentro de un cuadro de diseño. En la imagen anterior, por ejemplo, puede ver que se creó una casilla de verificación para el elemento `altovaNewsletter` y se crearon botones de opción para el elemento `gender`.
4. Seleccione el control en el diseño y después elija el valor `yes` para la propiedad `habilitado` en el grupo de propiedades *formulario PDF rellenable* (imagen anterior). Si lo prefiere, también puede configurar el valor de la propiedad con una expresión XPath que dé como resultado la cadena `yes`. Esto puede ser práctico si, por ejemplo, desea especificar que el control se puede rellenar por medio de un [parámetro global declarado por el usuario](#)⁴²⁷. En este caso, primero deberá definir un [parámetro global declarado por el usuario](#)⁴²⁷ con el valor `yes` y después deberá configurar la propiedad `habilitado` con una expresión XPath que llame al parámetro (p. ej. `$MyFillablePDFParam`). Como el valor del parámetro es `yes`, la propiedad rellenable del control se habilitará.

5. El valor de las propiedades `nombre` del elemento de salida `e id` indica el nombre del campo de datos al guardar o extraer datos. Si no configura el valor de estas propiedades, la aplicación genera automáticamente el nombre de los campos de datos. Si tiene pensado procesar los datos de los campos de entrada, es mejor usar un nombre personalizado que un nombre generado por la aplicación de forma aleatoria. Para más información consulte el apartado [Datos de los formularios](#)⁵⁶⁴ y, sobre todo, el apartado [Extraer datos en FDF/XML](#)⁵⁶⁶.

8.8.2.3 Botones

Los controles de tipo botón permiten al usuario ejecutar acciones relacionadas con la navegación del documento, la restauración de campos de datos y la impresión del formulario. Además, el botón **Enviar** permite especificar la URL de un servidor donde el usuario puede cargar los datos del formulario (en formato FDF o PDF) cuando termine de rellenar el formulario.

Insertar un botón

1. Seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar controles de formulario | Botón**.
2. Haga clic en la posición del [contenedor de diseño](#)²⁹⁵ donde desea insertar el botón.
3. Si necesita mover el botón a una posición más exacta, pase el cursor por encima del borde superior o izquierdo del [cuadro de diseño](#)²⁹⁹ del botón hasta que el cursor se convierta en una flecha cruzada de doble punta. Después arrastre el cuadro de diseño hasta la posición correcta.
4. Ahora, para seleccionar el botón, ponga el cursor dentro del texto del botón.
5. En la ventana [Propiedades](#)⁶² vaya a las propiedades de `botón`. Abra el grupo de propiedades *formulario PDF rellenable* y elija el valor `yes` para la propiedad `habilitado`. Esto significa que el botón está habilitado para realizar acciones de formulario PDF. Si lo prefiere, también puede configurar el valor de la propiedad con una expresión XPath que dé como resultado la cadena `yes`. Esto puede ser práctico si, por ejemplo, desea especificar que el control se puede rellenar por medio de un [parámetro global declarado por el usuario](#)⁴²⁷. En este caso, primero deberá definir un [parámetro global declarado por el usuario](#)⁴²⁷ con el valor `yes` y después deberá configurar la propiedad `habilitado` con una expresión XPath que llame al parámetro (p. ej. `$MyFillablePDFParam`). Como el valor del parámetro es `yes`, la propiedad rellenable del control se habilitará.
6. Ahora, en el grupo de propiedades *formulario PDF rellenable*, también puede configurar el estilo del borde del botón. Además puede configurar el aspecto del botón en la ventana Estilos.

Tipos de botones

Tras colocar un botón en el diseño y ser definido como botón de formulario PDF, podrá definir qué tipo de acción llevará a cabo. Esto se hace en la ventana [Propiedades](#)⁶², en el grupo de propiedades *formulario PDF rellenable*, donde puede seleccionar una acción en el cuadro combinado *acción de formulario*.

Estas son las acciones de botón disponibles.

Botones de navegación

Hay cuatro botones de navegación: **primera página**, **página anterior**, **página siguiente** y **última página**. Estos botones permiten al usuario final navegar por las páginas del documento PDF.

☐ Botones para eliminar/restaurar campos de datos

Hay dos botones que permiten al usuario final eliminar y restaurar datos en los campos de edición:

- **Borrar:** elimina el contenido de todos los campos de datos del documento, no sólo los [campos de entrada](#) ⁵⁶⁰, sino también los datos asociados con [casillas de verificación y botones de opción](#) ⁵⁶¹.
- **Restaurar:** restaura el contenido de todos los campos del documento con los valores que contenía el [archivo XML de trabajo](#) ¹¹⁶. Los datos asociados con [casillas de verificación y botones de opción](#) ⁵⁶¹ también se restauran. Si no existían valores predeterminados para un campo de terminado, entonces dicho campo simplemente se vacía.

☐ Botón Imprimir

El botón **Imprimir** permite al usuario imprimir el formulario PDF. Antes de que el trabajo de impresión se envíe a la impresora, aparece el cuadro de diálogo "Imprimir", donde el usuario puede definir qué páginas se deben imprimir. Recuerde que [las casillas de verificación y los botones de opción](#) ⁵⁶¹ no están seleccionados hasta que el usuario hace clic en ellos. Los valores predeterminados del [archivo XML de trabajo](#) ¹¹⁶ no se representan en el formulario PDF y no se imprimen.

☐ Botón Enviar

El botón **Enviar** permite al usuario enviar los datos que introdujeron en el formulario PDF a un servidor remoto. En la ventana [Propiedades](#) ⁶² puede configurar dos propiedades de botón adicionales para el botón **Enviar**.

- *Tipo de envío:* puede tomar el valor `archivo fdf` o `archivo pdf`. El valor seleccionado determina el formato del documento que se envía a la URL indicada en el campo *URL de destino*.
- *URL de destino:* la URL del servidor al que se envía el documento.

Para más información consulte el apartado [Guardar y enviar datos](#) ⁵⁶⁵.

8.8.3 Datos de los formularios

Podemos entender los documentos PDF que contienen formularios interactivos como documentos que tienen una capa de datos superpuesta encima de la capa gráfica primitiva. Mientras que un archivo PDF contiene ambas capas, un archivo FDF (*Forms Data Format*) contiene solamente la capa de datos. Un archivo FDF es más pequeño y sencillo que un archivo PDF y se puede importar a un archivo PDF que tenga una estructura de formulario que se corresponda con la del formulario del archivo FDF.

Cuando termine de editar un formulario en un archivo PDF creado a partir de un diseño SPS, el usuario puede llevar a cabo estas acciones:

- [Guardar el archivo PDF editado](#) ⁵⁶⁵.
- [Enviar los datos de formulario editados](#) ⁵⁶⁵ a un servidor en forma de archivo FDF o [enviar el archivo PDF entero](#) ⁵⁶⁵ que contiene los datos de formulario editados.
- [Extraer los datos del formulario del archivo PDF editado y guardarlos en un archivo FDF](#) ⁵⁶⁶.
- [Extraer los datos del formulario del archivo PDF editado y guardarlos en un archivo XML](#) ⁵⁶⁶.

Todas estas acciones se describen en los apartados siguientes. También encontrará información sobre cómo diseñar formularios PDF rellenables para que el usuario pueda enviar datos de formulario a un servidor.

8.8.3.1 Guardar y enviar datos

Cuando termine de introducir y de editar datos en un formulario PDF rellenable, el usuario puede llevar a cabo estas acciones:

- Guardar el PDF en un archivo.
- Enviar los datos del formulario a un servidor en formato FDF (*Forms Data Format*) o el archivo PDF entero.

Los datos del formulario también se pueden extraer y guardar en un archivo FDF o XML. Esto se explica en el apartado [Extraer datos de formulario en formato FDF/XML](#)⁵⁶⁶.

Guardar el formulario en un archivo PDF

El usuario puede guardar el formulario rellenado en un archivo PDF. Este archivo PDF se puede abrir y editar en otras aplicaciones, se puede transmitir electrónicamente, se puede enviar para seguir procesándolo o se puede archivar.

Nota: los valores predeterminados de campos de datos asociados con [casillas de verificación y botones de opción](#)⁵⁶¹ no se representarán en el archivo PDF. El usuario debe rellenar los valores de estos campos de datos de forma explícita.

Enviar el formulario en formato FDF o PDF

Los datos del formulario rellenado se pueden enviar a un servidor en formato FDF o PDF.

- El archivo FDF contiene solamente los datos del formulario. Se puede procesar para producir archivos que se puedan almacenar, transmitir electrónicamente y reimportar en el correspondiente formulario PDF. La ubicación del servidor al que se envía el archivo FDF tendrá por lo general un script con instrucciones sobre cómo ocuparse de los datos FDF recibidos.
- El archivo PDF contiene tanto los datos del formulario como los objetos gráficos de la página (que sirven para representar la página PDF). El archivo PDF enviado se puede almacenar o se puede procesar.

StyleVision ofrece un botón **Enviar** para los formularios PDF que cuenta con propiedades para (i) especificar la URL del servidor al que se deben enviar los datos del formulario y (ii) especificar el formato en que se envían los datos (FDF o PDF). Cuando el usuario haga clic en este botón, los datos del formulario se enviarán al servidor especificado en el formato especificado.

Para más información sobre el formato FDF consulte [esta documentación de Adobe](#).

8.8.3.2 Extraer datos de formulario en formato FDF/XML

Cuando el usuario termine de introducir datos en un formulario PDF rellenable, podrá exportar los datos del formulario a un archivo FDF o XML desde un archivo PDF de entrada. Esto se hace invocando el comando `pdfdata` de StyleVision Server.

```
stylevisionserver pdfdata [opciones] PDFEntrada
```

Las opciones del comando especifican el formato del archivo de salida y su ubicación:

```
--outfdf      Indica la ruta de acceso absoluta del archivo FDF generado. Formato: --
               outfdf=ARCHIVO
--outxml      Indica la ruta de acceso absoluta del archivo XML generado. Formato: --
               outxml=ARCHIVO
```

Ejemplos de uso del comando `pdfdata`:

```
stylevisionserver pdfdata --outfdf=C:\test\formularios\FDFData.fdf C:
\test\formularios\TestFormulario.pdf
stylevisionserver pdfdata --outxml=C:\test\formularios\XMLData.xml C:
\test\formularios\TestFormulario.pdf
```

Archivo FDF

El archivo FDF que se genera contiene los datos de los campos de datos de formulario del archivo PDF. El archivo FDF se puede abrir en Adobe Reader, Adobe Acrobat y en cualquier editor de texto.

- Si abre el archivo FDF en Adobe Reader o Adobe Acrobat, la aplicación intentará abrir el archivo PDF que está asociado al archivo FDF. Si no lo encuentra, solicitará que navegue hasta él. Si lo encuentra, el archivo PDF se abrirá y se le solicitará (en la cinta de opciones amarilla situada en la parte superior del documento) si desea depositar su confianza en el documento FDF. Si así lo hace, los datos del archivo FDF se cargarán en el archivo PDF.
- Si abre el archivo FDF en un editor de texto, podrá editar los datos del formulario y guardar el archivo otra vez. Este archivo FDF se podrá usar más adelante junto con su archivo PDF correspondiente.

Archivo XML

El archivo XML se genera con un elemento raíz llamado `pdf-form-data` (ver fragmento de código más abajo). El elemento raíz tiene elementos secundarios llamados `page` y cada uno de ellos corresponde a una página del documento PDF. Cada elemento `page` contiene elementos secundarios que corresponden a los campos de datos de formulario de dicha página. A los elementos situados en este nivel los llamaremos *elementos campo de formulario*.

Por ejemplo, si hay cinco campos en una página, entonces habrá cinco elementos XML campo de formulario en el archivo XML que se genera. Recuerde que los botones de opción asignados a un nodo XML en el diseño se generarán como un elemento XML campo de formulario en el archivo XML.

```
<pdf-form-data>
  <page index="1">
```

```
<firstname>John</firstname>
<idlem4x8>Doe</idlem4x8>
<gender_id>male</gender_id>
<idlem4x17>mail01@altova.com</idlem4x17>
<!--Incorrect XML name "4newsletter" was replaced by "altova:element-0" element name.--
>
<altova:element-0>Off</altova:element-0>
</page>
<page index="2">
<firstname>Jane</firstname>
<idlem4x26>Doe</idlem4x26>
<gender_id>female</gender_id>
<idlem4x35>mail02@altova.com</idlem4x35>
<!--Incorrect XML name "4newsletter" was replaced by "altova:element-0" element name.--
>
<altova:element-0>Off</altova:element-0>
</page>
</pdf-form-data>
```

Nombres de los elementos campo de formulario

- Si en el diseño hay un control de formulario que tiene un valor de nombre de elemento XML válido como valor de cadena de su propiedad `nombre del elemento de salida`, entonces este nombre se usará como nombre del correspondiente elemento campo de formulario. Si el valor de la propiedad `nombre del elemento de salida` es un nombre de elemento XML no válido, entonces se genera un nombre de elemento XML y el reemplazo se marca con un comentario (p. ej. véase el último elemento campo de formulario del fragmento de código que aparece más arriba).
- Si en el diseño hay un control de formulario cuya propiedad `nombre del elemento de salida` carece de valor alguno (ver punto anterior), pero cuenta con un valor de nombre de elemento XML válido para la propiedad `id`, entonces el valor de la propiedad `id` se usará como nombre del correspondiente elemento campo de formulario. Si el valor de la propiedad `id` es un nombre de elemento XML no válido, entonces se genera un nombre de elemento XML y el reemplazo se marca con un comentario.
- Si no se especificó ningún valor para la propiedad `nombre del elemento de salida` ni para la propiedad `id`, entonces se genera automáticamente un nombre de elemento XML (p. ej. véase el segundo elemento campo de formulario del fragmento de código que aparece más arriba).

9 Archivos SPS: otras funciones


Además de las características de [edición de contenidos](#)¹⁴⁰, [estructura](#)³¹⁰, [presentación](#)⁴⁷⁴ y [características avanzadas](#)³⁹² descritas hasta ahora, StyleVision también ofrece un variado abanico de funciones adicionales. Estas se describen en los apartados de esta sección:

- [Recursos globales](#)⁵⁶⁹. Esta característica ofrece gran flexibilidad a la hora de elegir recursos. Por ejemplo, puede asignar un alias a varios recursos (a varios archivos y bases de datos, por ejemplo). Cuando se usa un alias como fuente (XML, XSD, etc.) de un diseño SPS, puede cambiar de recurso eligiendo otro recurso del mismo alias.
- [Propiedades de nodos Authentic](#)⁵⁸⁷. Los nodos del documento XML puede tener propiedades para la vista Authentic. Puede definir que los nodos sean editables o no editables, que aparezcan con etiquetas de marcado, que muestren información al pasar el cursor del ratón encima de ellos, etc.
- [Al hacer clic, reemplazar el nodo primario por](#)⁵⁸⁹. El usuario de la vista Authentic puede seleccionar el valor para el nodo primario de un botón o hipervínculo. Puede diseñar el SPS para que la presentación cambie dependiendo de la selección realizada por el usuario de la vista Authentic.
- [Validación adicional](#)⁵⁹². Puede probar un nodo con ayuda de una expresión XPath que devuelva un valor booleano que indique si los datos introducidos por el usuario en el nodo son válidos o no. Esta prueba se suma a la validación de documentos con respecto al esquema.
- [Trabajar con fechas](#)⁶¹⁶. En la vista Authentic puede añadir selectores de fecha gráficos para asegurarse de que las fechas introducidas por el usuario se ajustan al formato correcto de XML Schema. Además, puede manipular y dar formato a las fechas.
- [URI de entidades sin analizar](#)⁵⁹⁴. Puede almacenar identificadores URI en entidades sin analizar del DTD en el que se basa el documento XML. Así podrá usar imágenes e hipervínculos que apunten a estos URI
- [Usar scripts](#)⁶²². StyleVision contiene un editor de JavaScript donde puede definir funciones JavaScript. Estas funciones se pueden usar después como controladores de eventos en el diseño SPS y se pueden aplicar al documento HTML de salida.
- [Importación HTML](#)⁶²⁷. Puede importar archivos HTML en StyleVision y crear archivos XML, XSD y SPS a partir de ellos.
- [Crear archivos a partir de XSLT](#)⁵⁹⁶. En StyleVision puede crear diseños SPS a partir de hojas de estilos XSLT-para-HTML o XSLT-para-FO. La estructura y los estilos de la plantilla XSLT se recrearán en el SPS. Después puede modificar los componentes de diseño y añadir contenido y formato en el diseño SPS.

9.1 Recursos globales de Altova

Los recursos globales de Altova son un conjunto de alias para recursos de archivo, carpeta y base de datos. Cada alias puede tener varias configuraciones y cada configuración se corresponde con un solo recurso (*imagen siguiente*). Por tanto, cuando un recurso global se utiliza como entrada de datos, se puede alternar la configuración del recurso global utilizado. La interfaz gráfica de usuario ofrece sencillos controles para cambiar de configuración activa.

Por ejemplo, si se asigna una hoja de estilos XSLT mediante un recurso global para transformar un documento XML, podemos crear varias configuraciones del recurso global, cada una apuntando a un archivo XSLT diferente. Una vez creadas estas configuraciones del recurso global, al cambiar de configuración alternamos el archivo XSLT usado para la transformación.



Los recursos globales no sólo sirven para cambiar de recurso dentro de una aplicación de Altova. También puede usarlos para generar y utilizar recursos de otras aplicaciones de Altova. Así podrá generar archivos automáticamente en una aplicación de Altova y usarlos en otra. Esto facilita y agiliza enormemente las tareas de desarrollo y de pruebas. Por ejemplo, puede generar un archivo XML a partir de una asignación de datos de Altova MapForce y utilizarla en StyleVision como archivo XML de trabajo en una hoja de estilos SPS.

El uso de los recursos globales de Altova conlleva dos procesos:

- [Definir los recursos globales](#)⁵⁶⁹: los recursos se definen y sus definiciones se almacenan en un archivo XML. Estos recursos se pueden compartir con varias aplicaciones de Altova.
- [Usar los recursos globales](#)⁵⁸⁰: dentro de una aplicación de Altova puede localizar archivos con un recurso global en lugar de con una ruta de acceso. La ventaja es que puede cambiar de recurso con solo cambiar de configuración activa en StyleVision.

Recursos globales en otros productos de Altova

Por el momento, puede definir y usar recursos globales en estos productos de Altova: XMLSpy, StyleVision, MapForce, Authentic Desktop, MobileTogether Designer y DatabaseSpy.

9.1.1 Definir recursos globales

Los recursos globales de Altova se definen en el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales". Hay dos maneras de abrir este cuadro de diálogo:


- Seleccionando el comando de menú **Herramientas | Recursos globales**.

- Haciendo clic en el icono **Administrar recursos globales** de la barra de herramientas Recursos globales (*imagen siguiente*).



El archivo de definiciones de recursos globales

La información sobre los recursos globales se almacena en un archivo XML llamado archivo de definiciones de recursos globales. Este archivo se crea y guarda cuando se define el primer recurso global en el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales" (*imagen siguiente*).



Cuando se abre el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales" por primera vez, el nombre y la ubicación predeterminados del archivo de definiciones de recursos globales aparece en el cuadro de texto *Archivo de definiciones* (*imagen anterior*):

```
C:\Users\
```

Este archivo se define como archivo predeterminado de definiciones de recursos globales para todas las aplicaciones de Altova. Así puede guardar en este archivo recursos globales desde cualquier aplicación de Altova y el recurso global estará a disposición de todas las aplicaciones de Altova. Para definir y guardar un recurso global en el archivo de definiciones, añada el recurso global en el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales" y haga clic en **Aceptar**.

Para seleccionar un archivo de definiciones de recursos globales ya existente como archivo de definiciones activo, búsquelo con el botón **Examinar** del cuadro de texto *Archivo de definiciones* (*imagen anterior*).

Nota: puede dar el nombre que quiera al archivo de definiciones y guardarlo en cualquier ubicación. Después en las aplicaciones de Altova sólo tiene que definir este archivo como archivo de definiciones de recursos globales (en el cuadro de texto *Archivo de definiciones*). Si usa un solo archivo de

definiciones para todas las aplicaciones de Altova, los recursos definidos en el archivo estarán a disposición de todas las aplicaciones de Altova.

Nota: si lo prefiere, también puede crear varios archivos de definiciones de recursos globales. Sin embargo, en cada aplicación de Altova sólo puede estar activo un archivo de definiciones y, por tanto, sólo las definiciones de ese archivo estarán a disposición de la aplicación.

Administración de recursos globales: cómo añadir, editar, eliminar y guardar recursos

En el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales" (*imagen anterior*) puede añadir un recurso global al archivo de definiciones seleccionado o editar/eliminar un recurso global. El archivo de definiciones de recursos globales organiza los recursos en tres grupos: archivos, carpetas y bases de datos (*ver imagen anterior*).

Para **añadir un recurso global**, haga clic en el botón **Agregar** y defina el recurso global en el cuadro de diálogo que aparece (*consulte los subapartados [archivos](#)⁵⁷², [carpetas](#)⁵⁷⁷ y [bases de datos](#)⁵⁶⁹ para más información*). Después de definir el recurso global y guardarlo (haciendo clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales"), el recurso global se añade a la biblioteca de definiciones globales del archivo de definiciones seleccionado. El recurso global se identificará por medio de un alias.


Para **editar un recurso global**, selecciónelo y haga clic en **Editar**. En el cuadro de diálogo que aparece puede realizar todos los cambios necesarios (*consulte los subapartados [archivos](#)⁵⁷², [carpetas](#)⁵⁷⁷ y [bases de datos](#)⁵⁷⁸ para más información*).

Para **eliminar un recurso global**, selecciónelo y haga clic en **Eliminar**.

Cuando termine de añadir, editar y eliminar recursos globales, es necesario pulsar el botón **Aceptar** del cuadro de diálogo "Administrar recursos globales" para que **los cambios se guarden** en el archivo de definiciones de recursos globales.

Relacionar recursos globales con nombres de alias mediante configuraciones

Definir un recurso global implica asignar un nombre de alias a un recurso (a un archivo, una carpeta o una base de datos). Además se puede asignar el mismo nombre de alias a varios recursos. Cada asignación de nombre de alias se denomina configuración. Por tanto, el mismo nombre de alias se puede asociar a varios recursos mediante diferentes configuraciones (*ver imagen siguiente*).



Después en la aplicación de Altova puede asignar alias en lugar de archivos y cambiar de recursos (los recursos asignados a cada alias) con solo cambiar de configuración de recursos globales (configuración activa). Por ejemplo, imagine que está trabajando con Altova XMLSpy y desea ejecutar una transformación en el documento XML `MiXML.xml`. Una opción es asignarle el alias de recurso global `MiXSLT` para poder usarla en transformaciones XSLT. En XMLSpy puede cambiar la configuración activa para usar archivos XSLT distintos. Si Configuración 1 asigna `Primer.xslt` a `MiXSLT` y selecciona Configuración 1 como configuración

activa, entonces se usará `Primer.xslt` para la transformación. Es decir, puede usar configuraciones distintas para acceder a diferentes recursos a través de un solo alias. Este mecanismo puede ser de utilidad a la hora de probar y comparar recursos. Además, como los recursos globales son una característica compartida por varios productos de Altova, también podrá probar y comparar recursos en productos diferentes.


9.1.1.1 Archivos

El cuadro de diálogo "Recurso global" para archivos (*imagen siguiente*) se abre con el comando **Agregar | Archivos** del [cuadro de diálogo Administrar recursos globales](#)⁵⁶⁹. En este cuadro de diálogo puede indicar las configuraciones del alias que aparece en el cuadro de texto *Alias del recurso*. Después de definir las propiedades de las configuraciones (tal y como se explica más abajo), guarde la definición del alias haciendo clic en **Aceptar**.

Tras guardar una definición de alias puede agregar otro alias repitiendo los pasos que acabamos de describir (empezando por el comando **Agregar | Archivos** del [cuadro de diálogo Administrar recursos globales](#))⁵⁶⁹.

Cuadro de diálogo "Recursos globales"

Los alias se definen en el cuadro de diálogo de recursos globales (*imagen siguiente*).




Iconos del cuadro de diálogo de recursos globales

-  *Agregar configuración:* abre el cuadro de diálogo "Agregar configuración", donde puede introducir el nombre de la configuración que se debe agregar.
-  *Agregar una copia de configuración:* abre el cuadro de diálogo "Agregar configuración", donde puede escribir el nombre de la configuración que debe crearse como copia de la configuración seleccionada.
-  *Eliminar:* elimina la configuración seleccionada.
-  *Abrir:* examina el sistema de archivos para buscar el archivo que se debe usar para crear el recurso global.

Definir el alias

Siga estos pasos para definir el alias (el nombre de alias y sus configuraciones):

1. *Póngale un nombre al alias:* escriba el nombre del alias en el cuadro de texto *Alias del recurso*.
2. *Añada configuraciones:* el panel *Configuraciones* tiene por defecto una configuración llamada *Default* (ver imagen anterior), que no se puede editar ni eliminar. Puede agregar más configuraciones de este modo: (i) haga clic en los iconos **Agregar configuración** o **Agregar copia de configuración** y (ii) póngale un nombre a la configuración en el cuadro de diálogo que aparece. Cada configuración que añadida aparecerá en la lista *Configuraciones*. En la imagen anterior, por ejemplo, se añadieron las configuraciones *Long* y *Short*. El comando **Agregar copia de configuración** permite copiar la configuración seleccionada y después modificarla.
3. *Seleccione un tipo de recurso para cada configuración:* seleccione una configuración de la lista *Configuraciones* y, en el panel *Opciones de la configuración*, especifique el tipo de recurso para esa configuración: puede escoger entre (i) un archivo, (ii) el resultado de una transformación de Altova MapForce y (iii) el resultado de una transformación de Altova StyleVision. Si selecciona una transformación de MapForce o de StyleVision, entonces la transformación se lleva a cabo con MapForce o StyleVision usando el archivo *.mfd/.sps* y el archivo de entrada correspondiente.
4. *Seleccione un archivo para el tipo de recurso:* pulse el icono Examinar del cuadro *El recurso apuntará a...* y seleccione el archivo, el archivo *.mfd* (para transformaciones de MapForce) o el archivo *.sps* (para transformaciones de StyleVision). Si la transformación permite usar varias entradas y varios resultados, podrá elegir cuál de ellos se utiliza. Por ejemplo, dependiendo de qué edición de StyleVision tenga instalada, podrá elegir entre unos resultados u otros (en la imagen siguiente se ofrecen documentos de resultados de la edición Enterprise Edition).




Seleccione una opción (por ejemplo, en la imagen anterior se seleccionó el resultado en formato HTML). Si el recurso es el resultado de una transformación, el resultado se puede guardar como archivo o como recurso global. Haga clic en el icono y seleccione **Examinar...** (si desea guardar el resultado como archivo) o **Elegir otro recurso global...** (si desea guardar el resultado como recurso global). Si no selecciona ninguna de estas dos opciones, el resultado de la transformación se cargará como archivo temporal cuando se invoque el recurso global.

5. *Si es necesario, defina más configuraciones:* si quiere, puede añadir más configuraciones y especificar un recurso para cada una de ellas. Para ello repita los pasos 3 y 4. Puede agregar una configuración nueva a la definición de alias en todo momento.
6. *Guarde la definición de alias:* haga clic en **Aceptar** para guardar el alias y todas sus configuraciones como recurso global. El recurso global nuevo aparecerá bajo el nodo *Archivos* del [cuadro de diálogo Administrar recursos globales](#) ⁵⁶⁹.

Resultados de transformaciones de MapForce

Altova MapForce realiza asignaciones de datos entre esquemas de entrada (ya existentes) y esquemas de salida (nuevos). Esta asignación, creada por el usuario de MapForce, se conoce como diseño de MapForce (o archivo MFD). Los archivos XML, de texto, bases de datos, etc. correspondientes a los esquemas de entrada se pueden usar como orígenes de datos. MapForce genera archivos de datos de resultados que se corresponden con el esquema de salida. Este documento de salida es el *resultado de una transformación de MapForce* que se convertirá en recurso global.

Si desea definir un archivo de datos generado con MapForce como recurso global, seleccione la opción *Resultado de una transformación de MapForce* en este cuadro de diálogo:



- **Un archivo de diseño de MapForce (archivo .mfd).** Es necesario especificar este archivo en el cuadro de texto *El recurso apuntará al resultado de* del cuadro de diálogo (ver imagen anterior).
- **Uno o más archivos de datos de entrada.** El archivo MFD seleccionado se analiza y, en función de la información que contenga sobre los esquemas de entrada, el panel *Entradas* muestra una lista de los archivos de datos de entrada (ver imagen anterior). Si prefiere usar otro archivo, haga clic en el icono **Examinar** y seleccione un archivo diferente.
- **Un archivo de resultados.** Si el archivo MFD tiene varios esquemas de salida, estos aparecen en la lista del panel *Resultados* (imagen anterior) y es necesario seleccionar uno. Si la ubicación del archivo de resultados de un esquema de salida está definida en el archivo MFD, esta ubicación aparecerá en el panel *Resultados*. Por ejemplo, en la imagen anterior puede ver que el archivo MFD dice que el esquema de salida `Customers` tiene un archivo de datos XML predeterminado (llamado `CustomersOut.xml`), mientras que el esquema de salida `Text file` no tiene ninguna asociación de archivo en el archivo MFD. Puede usar la ubicación de archivo predeterminada que aparece en el panel *Resultados* o especificar una ubicación nueva. El resultado de la transformación de MapForce se

guardará en la ubicación de archivo del esquema de salida seleccionado. Este es el archivo que se usará como recurso global.


Nota: la ventaja de usar esta opción (resultado de una transformación de MapForce) es que la transformación se ejecuta al invocarse el recurso global. Esto significa que el recurso global contendrá los datos más recientes (de los archivos de entrada).

Nota: ya que para ejecutar la transformación se utiliza MapForce, es necesario tener instalado este producto de Altova. De lo contrario esta característica no funcionará.

Resultados de transformaciones de StyleVision

Altova StyleVision se utiliza para crear archivos SPS (StyleVision Power Stylesheet). Estos archivos generan hojas de estilos XSLT que se usan para transformar documentos XML en documentos de salida en varios formatos (HTML, PDF, RTF, Word 2007+, etc.) Si selecciona la opción *Resultado de una transformación de StyleVision*, el documento de resultados creado por StyleVision será el recurso global asociado a la configuración seleccionada.

Si selecciona la opción Transformación de StyleVision (*imagen siguiente*), es necesario especificar también estos archivos:



- **Un archivo .sps (SPS).** Seleccione el archivo SPS en el cuadro de texto *El recurso apuntará al resultado de* (ver imagen anterior).


- **Archivos de entrada.** El archivo de entrada puede venir dado por el archivo SPS. Si es así, el archivo de entrada aparecerá automáticamente en el panel *Inputs*. En este panel puede elegir el archivo de entrada que quiera. Si el panel está vacío, entonces añada un archivo.
- **Archivos de resultados.** Seleccione el formato de salida en el panel *Resultados* y especifique la ubicación del archivo.

Nota: la ventaja de seleccionar esta opción (resultado de la transformación de StyleVision) es que la transformación se ejecuta al invocarse el recurso global. Esto significa que el recurso global contendrá los datos más recientes (de los archivos de entrada).

Nota: ya que para ejecutar la transformación se utiliza StyleVision, es necesario tener instalado este producto de Altova. De lo contrario esta característica no funcionará.

9.1.1.2 Carpetas

En el cuadro de diálogo "Recurso global" para carpetas (*imagen siguiente*), siga los pasos que aparecen más abajo para agregar un recurso de carpeta.



Iconos del cuadro de diálogo de recursos globales



Agregar configuración: abre el cuadro de diálogo "Agregar configuración", donde puede introducir el nombre de la configuración que se debe agregar.



Agregar una copia de configuración: abre el cuadro de diálogo "Agregar configuración", donde puede escribir el nombre de la configuración que debe crearse como copia de la configuración seleccionada.



Eliminar: elimina la configuración seleccionada.



Abrir: examina el sistema de archivos para buscar el archivo que se debe usar para crear el recurso global.


Definir el alias

Siga estos pasos para definir el alias (su nombre y su configuración):

1. *Póngale un nombre al alias:* escriba un nombre de alias en el cuadro de texto *Alias del recurso*.
2. *Añada configuraciones:* el panel Configuraciones, situado a la izquierda, tendrá una configuración predeterminada llamada *Default (imagen anterior)*. Esta configuración Default no se puede eliminar ni cambiar de nombre. Puede introducir todas las configuraciones que quiera para el alias seleccionado. Para agregar una configuración, haga clic en el icono **Agregar configuración** o en el icono **Agregar copia de configuración**. Aparece el cuadro de diálogo "Agregar configuración". Escriba el nombre de la configuración y haga clic en **Aceptar**. La configuración nueva aparece en la lista del panel Configuraciones. Repita estos pasos para crear más configuraciones.
3. *Seleccione una carpeta como recurso de la configuración:* seleccione una de las configuraciones del panel Configuraciones y busque la carpeta que desea crear como recurso global. Si se necesitan credenciales de seguridad para acceder a una carpeta, introdúzcalos en los campos *Nombre de usuario* y *Contraseña*.
4. *Si es necesario, defina más configuraciones:* indique un recurso de carpeta por cada configuración (es decir, repita el paso 3 tantas veces como configuraciones). Puede agregar configuraciones nuevas a la definición de alias en todo momento.
5. *Guarde la definición de alias:* en el cuadro de diálogo "Recurso global" haga clic en el botón **Aceptar** para guardar como recurso global el alias y todas sus configuraciones. El recurso global aparecerá en el cuadro de diálogo de recursos globales, bajo el nodo *Carpetas*.

9.1.1.3 Bases de datos

En el cuadro de diálogo "Recurso global" para bases de datos (*imagen siguiente*), siga los pasos que aparecen más abajo para agregar un recurso de base de datos.




Iconos del cuadro de diálogo de recursos globales

-  **Agregar configuración:** abre el cuadro de diálogo "Agregar configuración", donde puede introducir el nombre de la configuración que se debe agregar.
-  **Agregar una copia de configuración:** abre el cuadro de diálogo "Agregar configuración", donde puede escribir el nombre de la configuración que debe crearse como copia de la configuración seleccionada.
-  **Eliminar:** elimina la configuración seleccionada.

Definir el alias

Siga estos pasos para definir el alias (su nombre y su configuración):

1. *Póngale un nombre al alias:* escriba el nombre del alias en el cuadro de texto *Alias del recurso*.
2. *Agregar configuraciones:* el panel Configuraciones, situado a la izquierda, tendrá una configuración predeterminada llamada *Default (imagen anterior)*. Esta configuración Default no se puede eliminar ni cambiar de nombre. Puede introducir todas las configuraciones que quiera para el alias seleccionado. Para agregar una configuración, haga clic en el icono **Agregar configuración** o en el icono **Agregar copia de configuración**. Aparece el cuadro de diálogo "Agregar configuración". Escriba el nombre de la configuración y haga clic en **Aceptar**. La configuración nueva aparece en la lista del panel Configuraciones. Repita estos pasos para crear las configuraciones que necesite.
3. *Inicie la selección de una base de datos como recurso de la configuración:* seleccione una de las configuraciones de panel Configuraciones y pulse el botón **Elegir base de datos**. Aparece el cuadro de diálogo "Crear conexión para recursos globales".
4. *Conéctese a la base de datos:* seleccione si desea crear una conexión a la base de datos con el asistente para la conexión, usar una conexión existente, una conexión ADO, ODBC o JDBC. Termine de definir el método de conexión tal y como se indica en la sección [Conectarse a una base de datos](#)⁶⁶⁴. Si ya se estableció una conexión a una base de datos desde StyleVision, puede hacer clic en el icono **Conexiones existentes** y seleccionar la BD de la lista de conexiones que aparece.
5. *Seleccione el objeto raíz:* si se conecta a un servidor de base de datos en el que se puede seleccionar un objeto raíz, entonces aparece el cuadro de diálogo "Elegir el objeto raíz" (*imagen siguiente*). En este diálogo puede seleccionar el objeto raíz del servidor, que es el objeto raíz que se cargará cuando se utilice esta configuración. Para terminar haga clic en **Establecer objeto raíz**.



Si prefiere no seleccionar ningún objeto raíz (haciendo clic en el botón **Omitir**), podrá seleccionar el objeto raíz en el momento en que se cargue el recurso global.

6. *Si es necesario, defina más configuraciones:* especifique un recurso de base de datos por cada configuración que necesite (es decir, repita los pasos 3, 4 y 5 tantas veces como configuraciones necesite). Puede añadir una configuración nueva a la definición de alias en todo momento.
7. *Guarde la definición de alias:* en el cuadro de diálogo "Recurso global" haga clic en **Aceptar** para guardar como recurso global el alias y todas sus configuraciones. El recurso global aparecerá en el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales".

9.1.2 Usar recursos globales

Hay varios tipos de recursos globales (de tipo archivo, carpeta y base de datos). Dependiendo del caso, en StyleVision puede usar un tipo de recurso global u otro. Por ejemplo, puede usar recursos globales de tipo archivo o carpeta para un archivo XML de trabajo o para un archivo CSS. O puede usar un recurso de tipo base

de datos para crear una SPS nueva basada en una BD. Algunos casos de uso de los recursos globales en StyleVision se describen aquí: [Archivos y carpetas](#)⁵⁸¹ y [Bases de datos](#)⁵⁸⁴.


Selecciones que determinan el recurso que se utiliza

Hay dos selecciones generales que determinan qué recursos globales se pueden usar en general y cuáles se pueden usar en cada momento:

- El *archivo XML de recursos globales* seleccionado en el [cuadro de diálogo Recurso global](#)⁵⁶⁹. Las definiciones de recursos globales presentes en el archivo XML de recursos globales están a disposición de todos los archivos que estén abiertos en la aplicación. Las únicas definiciones disponibles son las del archivo XML de recursos globales. Puede cambiar de archivo XML de recursos globales cuando quiera y las definiciones del nuevo archivo activo sustituyen inmediatamente a las del archivo activo anterior. Por tanto, el archivo XML de recursos globales activo determina: (i) qué recursos globales se pueden asignar y (ii) qué recursos globales se pueden buscar (p. ej. si se asigna un recurso global de un archivo XML de recursos globales, pero en el archivo XML de recursos globales activo no hay ningún recurso global que se llame así, entonces no se puede buscar el recurso global, o alias, asignado).
- La *configuración activa* seleccionada en la opción de menú [Herramientas | Configuración activa](#)¹¹³⁴ o en la barra de herramientas [Recursos globales](#)¹⁰¹⁵. Al hacer clic en este comando (o en la lista desplegable de la barra de herramientas) aparecen las configuraciones de todos los alias. Si selecciona una configuración, la configuración es la configuración activa para toda la aplicación. Es decir, cuando se usa un recurso global (o alias), se carga el recurso correspondiente a la configuración activa del alias usado. La configuración activa se aplica a todos los alias usados. Si un alias no tiene una configuración que se llame como la configuración activa, entonces se usa la configuración predeterminada de ese alias. La configuración activa no es relevante a la hora de asignar recursos. Sólo es importante a la hora de utilizar los recursos.

9.1.2.1 Asignar archivos y carpetas

En este apartado explicamos cómo se asignan recursos globales de tipo archivo y carpeta. Los recursos globales de tipo archivo no se asignan igual que los recursos globales de tipo carpeta. En los [casos de uso](#)⁵⁸² que damos como ejemplo y que aparecen en este apartado, al hacer clic en el botón **Cambiar a recursos globales** aparece el cuadro de diálogo "Abrir recurso global" (*imagen siguiente*).



Administrar recursos globales: abre el cuadro de diálogo [Administrar recursos globales](#)⁵⁶⁹.

Si selecciona un archivo en este cuadro de diálogo, se asigna el archivo seleccionado. Si selecciona una carpeta, aparece un cuadro de diálogo "Abrir" donde puede examinar la carpeta para buscar el archivo deseado. La ruta de acceso al archivo seleccionado es relativa al recurso de carpeta. Por tanto, si un recurso global de tipo carpeta tuviese dos configuraciones, cada una apuntando a una carpeta diferente, se podrían seleccionar dos archivos con el mismo nombre pero ubicados en carpetas diferentes. Esto puede ser muy útil durante la fase de pruebas, por ejemplo.

Puede cambiar al cuadro de diálogo del archivo o al de la URL con solo pulsar el botón correspondiente. El icono **Administrar recursos globales**  situado en la esquina superior derecha abre el cuadro de diálogo [Administrar recursos globales](#)⁵⁶⁹.

Casos de uso


Puede usar recursos globales de tipo archivo y carpeta en estos casos:

- [Al agregar y modificar fuentes de esquema y archivos XML de trabajo](#)⁵⁸¹ y [plantillas XML](#)⁵⁸¹
- [Al guardar archivos como recurso global](#)⁵⁸³
- [Al agregar módulos y archivos CSS](#)⁵⁸³
- [Al agregar recursos globales a un proyecto](#)⁵⁸⁴


Esquemas, archivos XML de trabajo y plantillas XML

En la barra lateral Vista general del diseño (*imagen siguiente*) los menús contextuales del esquema, del archivo XML de trabajo, de la plantilla XML incluye una opción que abre el cuadro de diálogo "Abrir", en el que puede asignar el [esquema](#)⁴⁸ o [archivo XML de trabajo](#)⁴⁸ a través de un recurso global. Al hacer clic en el

botón Cambiar a recursos globales, aparece un diálogo con todos los recursos globales de tipo archivo definidos en el archivo XML de recursos globales que está activo en StyleVision. (Para más información sobre cómo configurar el archivo XML de recursos globales activo, consulte el apartado [Definir recursos globales](#) ⁵⁶⁹.)



Si selecciona un recurso global como fuente de archivo, este aparece en la entrada correspondiente de la barra lateral Vista general del diseño (*imagen siguiente*).




Agregar módulos y archivos CSS desde un recurso global

En la barra lateral [Vista general del diseño](#) ⁴⁸ los comandos **Agregar módulo nuevo** y **Agregar archivo CSS nuevo** abren el cuadro de diálogo "Abrir". En este cuadro de diálogo puede pulsar el botón **Cambiar a recursos globales** para seleccionar un recurso global. Después puede cambiar de módulo y de archivo CSS con solo cambiar la configuración activa.

Guardar un archivo como recurso global

Los archivos recién creados se pueden guardar como recurso global. También puede abrir un archivo ya existente y guardarlo como recurso global. Al hacer clic en los comandos **Archivo | Guardar** o **Archivo | Guardar como** aparece el cuadro de diálogo "Guardar". Pulse el botón **Cambiar a recursos globales** para acceder a los recursos globales disponibles (*imagen siguiente*), es decir, los alias definidos en el archivo XML de recursos globales actual.



Seleccione un alias y pulse el botón **Guardar**. Si el alias es un [alias de archivo](#)⁵⁷² el archivo se guarda directamente. Si el alias es un [alias de carpeta](#)⁵⁷¹, entonces aparece un cuadro de diálogo donde debe escribir el nombre con el que desea guardar el archivo. En ambos casos, el archivo se guarda en la ubicación que se definió para la [configuración activa actual](#)⁵⁶⁵.


Nota: cada configuración apunta a una ubicación de archivo concreta, que se indica en la definición de la configuración. Si el archivo que desea guardar como recurso global no tiene la misma extensión de archivo que el archivo guardado en la ubicación de archivo de la configuración, entonces puede haber errores de edición y validación al abrir este recurso global en StyleVision. El motivo es que, al abrir el archivo, StyleVision asume el tipo de archivo indicado en la definición de la configuración.

Uso de recursos globales en proyectos

También puede agregar recursos globales al proyecto activo con el comando **Proyecto | Agregar recurso global al proyecto**. Como resultado aparece un cuadro de diálogo con todos los recursos globales de tipo archivo del [archivo XML de recursos globales](#)⁵⁶⁹ activo. Seleccione un recurso global y haga clic en **Aceptar** para agregarlo al proyecto. El recurso global aparece en la barra lateral Proyecto y puede utilizarse como cualquier otro archivo.

9.1.2.2 Asignar bases de datos

Si crea un archivo SPS a partir de una BD con el comando **Archivo | Nuevo a partir de una base de datos**, puede elegir usar un recurso global de BD (*imagen siguiente*).



Al hacer clic en el icono **Recursos globales** del cuadro de diálogo "Conectarse a un origen de datos" se enumeran todos los recursos de base de datos definidos en el [archivo XML de recursos globales](#)⁵⁸⁹. Seleccione el recurso global que desea usar y haga clic en **Conectarse**. Si el recurso global seleccionado tiene más de una configuración, se usa el recurso para la configuración activa (consulte la opción de menú **Herramientas | Configuración activa** o la barra de herramientas de recursos globales) y a continuación se establece la conexión.

9.1.2.3 Cambiar de configuración

En la aplicación no puede haber más de una configuración activa al mismo tiempo y la configuración activa afecta a toda la aplicación. Esto quiere decir que la configuración activa está activa para todos los alias en todos los archivos que estén abiertos en la aplicación y en todas las conexiones a orígenes de datos. Si un alias no tiene una configuración con el nombre de la configuración activa, entonces se usa la configuración predeterminada (*Default*) de dicho alias.

Hay dos maneras de cambiar de configuración activa:

- Con el comando de menú **Herramientas | Configuración Activa**, donde puede seleccionar qué configuración que desea usar.
- En el cuadro combinado de la barra de herramientas Recursos globales (*imagen siguiente*), donde puede seleccionar la configuración deseada.




De este manera, al cambiar de configuración activa, puede cambiar los archivos de origen que se asignaron a través de recursos globales.

9.2 Propiedades de nodos Authentic

Gracias a las propiedades de nodo Authentic podrá **representar un nodo en la vista Authentic**. Por ejemplo, el nodo se puede representar con las etiquetas de marcado XML, puede ser no editable y puede mostrar información al usuario cuando se pasa el cursor del ratón por encima. Puede definir propiedades de nodo Authentic en varios componentes SPS y las propiedades disponibles en cada caso dependen del tipo de componente seleccionado.

Seleccione el componente del diseño al que quiere asignar propiedades de nodo Authentic. Después, en la ventana Propiedades (grupo de propiedades *Authentic*), defina las propiedades de nodo Authentic necesarias (*imagen siguiente*). Otra opción es hacer clic con el botón derecho en la plantilla de nodo y seleccionar **Editar propiedades de Authentic** en el menú contextual.



Definir las propiedades de Authentic

A continuación enumeramos las propiedades de Authentic con las que puede controlar el comportamiento de los nodos que se representan en la vista Authentic.

agregar secundarios

Disponible si el nodo seleccionado es un elemento. Sirve para definir qué elementos secundarios del elemento seleccionado se insertan cuando se añade el elemento seleccionado en la vista Authentic. Los valores de esta propiedad son: todos, obligatorios, ninguno.

editable

Define si el nodo se puede editar o no. Por defecto, todos los nodos son editables. Esta propiedad está disponible si el nodo seleccionado es un elemento, atributo o contenido. Los resultados de cálculos automáticos no se pueden editar porque el valor se calcula con la expresión XPath insertada en el cálculo automático.

filas de la base de datos mostradas y leídas

Las propiedades *filas de la base de datos mostradas* y *filas leídas de la base de datos* definen respectivamente cuántas filas de la BD se mostrarán en la vista Authentic y cuántos registros de BD se deben

cargar. Por tanto, la propiedad `filas leídas de la base de datos` permite acelerar la carga y la presentación de los datos.

información del usuario

El texto que introduzca aquí aparece al pasar el puntero del ratón por encima del nodo seleccionado. Esta propiedad está disponible si el nodo seleccionado es un elemento, atributo, contenido o cálculo automático. Si tanto el nodo de elemento/atributo como su contenido tienen definida esta propiedad, entonces se usa la información de usuario del nodo de contenido.

marcado mixto

Disponible si el nodo seleccionado es un elemento o un atributo. Permite definir el marcado de los nodos cuando se elige el modo *Marcado mixto* en la vista Authentic. Los valores de esta propiedad son: `marcado grande` (etiquetas con el nombre del nodo), `marcado pequeño` (etiquetas sin el nombre de nodo) y `ocultar marcado`.

mostrar "agregar nombre" cuando falte el elemento XML


Determina si la vista Authentic muestra o no el aviso *Agregar [nombre de elemento/atributo]* cuando falta el elemento o atributo seleccionado. El aviso aparece por defecto en la vista Authentic. Esta propiedad está disponible cuando el nodo seleccionado es un elemento o un atributo.

validación adicional

Además de validar el documento XML con un esquema, StyleVision ofrece una validación adicional para los nodos y los cálculos automáticos. Puede usar una expresión XPath para definir el rango de validez del contenido XML del nodo o del cálculo automático. Si el valor XML del nodo no es válido, se le comunica al usuario de la vista Authentic por medio de un mensaje de error cuando se valida el documento XML con **F8**. Para más información consulte el apartado [Validación adicional](#)⁵⁹².

9.3 Al hacer clic, reemplazar el nodo primario por

La propiedad `Al hacer clic, reemplazar el nodo primario por` está en el grupo de propiedades *Authentic* de la ventana *Propiedades* (imagen siguiente). Esta propiedad permite definir el contenido de texto del nodo primario de un [botón](#)²⁸⁸ o [hipervínculo](#)⁴⁶⁶.



Cuando el usuario de la vista *Authentic* hace clic en un botón o hipervínculo, el texto especificado en esta propiedad se insertará como contenido XML del nodo primario del botón o hipervínculo. Es decir, gracias a esta propiedad, el diseñador del SPS puede dar al usuario de la vista *Authentic* la opción de realizar ciertas selecciones (haciendo clic en un botón o en un hipervínculo) que modificarán la presentación del documento XML en la vista *Authentic*.

Instrucciones de uso

Siga estos pasos para usar esta característica en su diseño:


1. En la vista **Diseño** del documento SPS inserte el componente de diseño (el botón o el hipervínculo) dentro del nodo cuyo contenido de texto debería modificar el usuario de la vista *Authentic*.
2. Seleccione el componente de diseño recién insertado y en la ventana *Propiedades* escriba el valor de la propiedad `Al hacer clic, reemplazar el nodo primario por` (imagen anterior). El valor puede ser una cadena de texto o una expresión XPath (haga clic en el icono **XPath** de la barra de herramientas y después inserte la expresión XPath). Por ejemplo, en la imagen anterior, el valor es la expresión XPath `'default'`. Cuando el usuario de la vista *Authentic* haga clic en el componente de diseño en la vista *Authentic*, el texto `default` se insertará como contenido de texto del nodo primario del componente de diseño. El mismo resultado se obtiene introduciendo la cadena de texto `default` en lugar de la expresión XPath.
3. Ahora que conoce qué contenido tendrá el nodo primario cuando el usuario de la vista *Authentic* haga clic en el componente de diseño, puede definir un procesamiento basado en el contenido de texto del nodo primario. Por ejemplo, con ayuda de una [condición](#)⁴⁰³ puede especificar que, si el contenido del nodo primario es `default`, se aplique cierto formato predeterminado o que, si el contenido es `ocultar`, se oculte el texto de un nodo. Gracias a esta característica puede ahorrarse el uso y la implementación de [scripts](#)⁶²².

Nota: para que esta propiedad funcione bien, el esquema fuente debe permitir que el nodo primario tenga contenido de texto.


Usar la propiedad con variables

El nodo primario también puede ser una [variable](#) ⁴²⁷ definida en un nodo antecesor. El valor de la variable lo puede definir el diseñador del SPS con la propiedad [Al hacer clic, reemplazar el nodo primario por](#). Cuando el usuario de la vista Authentic haga clic en el componente de diseño ([botón](#) ²⁸⁸ o [hipervínculo](#) ⁴⁶⁶), el valor definido para la propiedad [Al hacer clic, reemplazar el nodo primario por](#) del componente de diseño se asigna a la variable. Ahora puede definir opciones de procesamiento alternativas dependiendo del valor de la variable.

Por ejemplo: cuando el valor de la variable `Var2` sea el booleano `true()`, aparece un botón que permite cambiar el valor de la variable por el valor booleano `false()` (*imagen siguiente*). Este procesamiento se especifica en la primera rama de la [condición](#) ⁴⁰³ que aparece en la imagen siguiente.



Por su parte, la rama *Otherwise* de la condición indica un procesamiento que muestra un botón para cambiar el valor de la variable por el valor booleano `true()` (*imagen siguiente*). Ahora puede definir otras reglas de procesamiento para cuando la variable `Var2` tenga el valor `true()` y para cuando tenga el valor `false()`.



Resumiendo: gracias a esta característica el diseñador del SPS puede dar la opción al usuario de la vista Authentic de seleccionar varias opciones que después produzcan un procesamiento concreto del documento.


9.4 Validación adicional

La propiedad `validación adicional` está disponible si el componente seleccionado es un nodo de elemento/atributo, contenido (marcador de posición (`contenido`)), un dispositivo de entrada de datos o un cálculo automático. El valor de la propiedad `validación adicional` es una expresión XPath que define el rango de validez del contenido XML del nodo o del cálculo automático. Si el valor XML del nodo / cálculo automático está dentro del rango, entonces el nodo / cálculo automático es válido. Si el valor XML no es válido (está fuera del rango), se le comunica al usuario de la vista *Authentic* por medio de un mensaje de error cuando se ejecute la función de validación (**F8**). El mensaje de error es el texto que introduzca el diseñador del SPS en el campo *Mensaje de error si resultado = "false"* del cuadro de diálogo "Agregar validación".


Configurar la validación adicional

Siga estas instrucciones para establecer una regla de validación adicional:

1. Seleccione el componente para el que desea definir la regla de validación adicional.
2. En la ventana Propiedades expanda el grupo de propiedades *Authentic*. Haga clic en el botón **Edición**  de la propiedad `validación adicional` (*imagen siguiente*).



3. Se abre el cuadro de diálogo "Agregar validación" (*imagen siguiente*), haga clic el botón **Agregar** de la esquina superior izquierda para añadir una regla de validación adicional.



4. En la columna *Expresión XPath* escriba la expresión que define el rango de validez de los datos XML para el componente.
5. En la columna *Mensaje de error si resultado = "false"* escriba el mensaje de error que debe aparecer si los datos no son válidos.
6. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

9.5 URI de entidades sin analizar

Si trabaja con una DTD que tiene declarada una entidad sin analizar, puede usar el URI asociado a la entidad para definir el destino de imágenes e hipervínculos en el diseño SPS. Esto permite usar el mismo URI varias veces en el diseño SPS. StyleVision aprovecha la función XSLT `unparsed-entity-uri` para pasar el URI de la entidad sin analizar desde la DTD hasta los documentos de salida. Esto significa que el URI está disponible en los archivos de salida (HTML, RTF, PDF, Word 2007+), pero no en la vista Authentic. Las URIs de entidades sin analizar no se procesan para la salida en texto.

Para que esta característica funcione correctamente es necesario que la DTD, el documento XML y el SPS estén bien editados:

1. En la DTD deben estar [declaradas las entidades sin analizar](#)⁵⁹⁴ con (i) el URI y (ii) la notación (que le dice a StyleVision qué tipo de recurso es la entidad).
2. En el documento XML se debe [hacer referencia](#)⁵⁹⁴ a la entidad sin analizar. Esto se hace dando los nombres de las entidades sin analizar pertinentes.
3. En el diseño SPS puede usar las entidades sin analizar para apuntar a [imágenes](#)¹⁹¹ e [hipervínculos](#)⁴⁶⁶. Esto se hace [accediendo a los valores de nodo dinámico pertinentes como entidades sin analizar](#)⁵⁹⁴.

Declarar entidades sin analizar y hacerles referencia


A continuación aparece un fragmento de un documento XML que incluye un subconjunto DTD interno que declara dos entidades sin analizar: una con la notación `GIF` (lo cual indica que se trata de una imagen GIF) y otra con la notación `LNK` (lo cual indica que se trata de un vínculo). Los nodos `img/@src` y `link/@href` del código XML hacen referencia a las entidades sin analizar al dar su nombre.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE document SYSTEM "UEURIDoc.dtd" [
<!ENTITY Picture SYSTEM "nanonull.gif" NDATA GIF>
<!ENTITY AltovaURI SYSTEM "http://www.altova.com" NDATA LNK>
]>
<document>
  <header>Example of How to Use Unparsed Entity URIs</header>
  <para>...</para>
  
  <link href="AltovaURI">Link to the Altova Website.</link>
</document>
```

Imágenes e hipervínculos del SPS que utilizan entidades sin analizar

Las imágenes y los hipervínculos del diseño SPS que hacen referencia a los URI de entidades sin analizar se usan de la siguiente manera:

1. Primero debe insertar la imagen o el hipervínculo desde el menú **Insertar**.
2. Después en el cuadro de diálogo de inserción (*imagen siguiente*), seleccione la pestaña *Dinámico* y escriba la expresión XPath que selecciona el nodo que contiene el nombre de la entidad sin analizar. En el documento XML del ejemplo, estos nodos serían `//img/@src` y `//link/@href`.



3. Después marque la casilla *Tratar como entidad no analizada* situada en la parte inferior del cuadro de diálogo. Esto hace que el contenido del nodo seleccionado se lea como entidad sin analizar. Si se declaró una entidad no analizada con ese nombre, el URI asociado a la entidad se utiliza para encontrar el recurso (imagen o hipervínculo).

Cuando se procese la hoja de estilos, el URI asociado con el nombre de entidad se reemplaza con el nombre de entidad.

Nota: si el URI es un URI relativo, el procesador XSLT lo amplía a un URI absoluto aplicando el URI base de la DTD. Por ejemplo, si la entidad sin analizar está asociada al URI relativo "nanonull.gif", este URI se ampliaría a `file:///c:/Carpeta/nanonull.gif`, siendo `Carpeta` el directorio donde está la DTD.

9.6 Diseño nuevo a partir de archivos XSLT, XSL-FO y FO

El diseño SPS puede estar basado en archivos XSLT diseñados para generar documentos HTML o en archivos XSLT con comandos XSL-FO para generar archivos PDF o FO. Esto significa que no es necesario diseñar documentos SPS desde cero, sino que pueden partir de archivos XSLT ya existentes.

Pasos para crear un diseño SPS a partir de una hoja de estilos XSLT

Siga estas instrucciones para crear un diseño SPS a partir de un archivo XSLT, XSLT-para-FO o FO:

1. Seleccione el comando **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de un archivo XSLT, XSL-FO o FO**.
2. Se abre el cuadro de diálogo "Abrir". Seleccione el archivo XSLT o FO que deesa usar como base del SPS.
3. En el siguiente cuadro de diálogo que aparece debe seleccionar el esquema fuente para el SPS.
4. A continuación se crea un documento SPS basado en la estructura y en el formato del archivo XSLT o FO y se abre en la [vista](#) ³⁸ **Diseño** ³⁸.
5. Ahora puede modificar el SPS insertando y editando el contenido. Por ejemplo, puede arrastrar nodos desde la [Estructura del esquema](#) ⁵¹, modificar el estilo y la presentación y usar funciones de StyleVision como [cálculos automáticos](#) ³⁹³ y [plantillas condicionales](#) ⁴⁰³.
6. Ahora puede guardar el archivo SPS y usar un [archivo XML de trabajo](#) ⁴⁸ para ver una vista previa en [diferentes formatos de salida](#) ⁴¹.
7. Por último puede [generar hojas de estilos y archivos de salida](#) ¹⁰³⁸ con el comando **Guardar archivos generados** ¹⁰³⁸.

Ejemplo

Los archivos necesarios para el ejemplo que usamos a continuación están en la carpeta [\(Mis\) Documentos](#) ³⁵, C:\Documents and Settings\\Mis Documentos\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\Tutorial\NewFromXSLT. Esta carpeta incluye estos archivos: SimpleExample.xslt, SimpleExample.xsd y SimpleExample.xml.

El archivo XML es este:

📄 Archivo XML utilizado en los gráficos de ejemplo: YearlySales.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
  </Region>
</Data>
```

```

        <Year id="2009">95000</Year>
        <Year id="2010">80000</Year>
    </Region>
    <Region id="Asia">
        <Year id="2005">10000</Year>
        <Year id="2006">25000</Year>
        <Year id="2007">70000</Year>
        <Year id="2008">110000</Year>
        <Year id="2009">125000</Year>
        <Year id="2010">150000</Year>
    </Region>
</Data>

```

Y el archivo XSLT es este:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:fn="
http://www.w3.org/2005/ XPath-functions">
  <xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <title>Simple Example for New From XSLT</title>
      </head>
      <body>
        <xsl:apply-templates/>
      </body>
    </html>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="Data">
    <xsl:for-each select="Region">
      <h1 style="color:red">
        <xsl:apply-templates select="@id"/>
      </h1>
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```


Siga los pasos 1, 2, 3 y 4 de las instrucciones para crear un archivo SPS y abrirlo en la vista **Diseño** (imagen siguiente):



Observe que las dos plantillas del archivo XSLT se crearon en el diseño SPS. Ahora cambie a la vista previa **HTML** (*imagen siguiente*) y vea que el estilo del elemento `h1` (`color:red`) también se pasó al diseño SPS.



En la vista **Diseño** seleccione el elemento `h1` y cambie su color por el color negro (en la ventana Estilos, grupo de propiedades *Color*). Después, desde la Estructura del esquema, arrastre el elemento `Year` hasta la vista **Diseño** y póngalo en la posición del diseño que muestra la imagen siguiente. En el menú contextual que aparece seleccione el comando **Crear tabla**. Invierta el contenido de las dos columnas para que **Year** sea la primera columna de la tabla.




Y ahora puede seguir realizando cambios en el contenido, la estructura y las propiedades de presentación del documento. Después puede ver una vista previa de la transformación y guardar los archivos de salida con el comando [Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁹.

9.7 Funciones XPath definidas por el usuario


El diseñador SPS puede definir funciones **XPath 2.0/3.0** personalizadas. Las funciones XPath definidas por el usuario se pueden utilizar en cualquier componente de diseño que acepte expresiones XPath, como cálculos automáticos, condiciones y cuadros combinados, por ejemplo.

Definir y editar funciones XPath

Las funciones XPath definidas por el usuario se crean en la ventana Estructura del esquema y en la ventana Estructura del diseño (*imagen siguiente*). Todas las funciones XPath definidas por el usuario de un diseño SPS se enumeran bajo el elemento **Funciones XPath** de las ventanas Estructura del esquema y Estructura del diseño.



Para crear una función XPath definida por el usuario, haga clic en el icono  del elemento **Funciones XPath**. Esto abre el cuadro de diálogo "Funciones XPath" (*imagen siguiente*). Si quiere editar una función del diseño SPS, haga doble clic en ella en la lista **Funciones XPath** y se abrirá el cuadro de diálogo "Funciones XPath", donde podrá editar la función.



Una vez creada, la función XPath definida por el usuario se puede usar en cualquier parte del diseño.

Espacio de nombres de las funciones XPath definidas por el usuario

Las funciones XPath definidas por el usuario se crean en el espacio de nombres:

<http://www.altova.com/StyleVision/user-xpath-functions>. Este espacio de nombres está enlazado al prefijo `sps:`, de modo que debe llamar a las funciones XPath definidas por el usuario con este prefijo de espacio de nombres. Por ejemplo: `sps:MiFunción()`.

Habilitar y deshabilitar funciones XPath definidas por el usuario

Las funciones XPath definidas por el usuario se pueden habilitar o deshabilitar con solo activar o desactivar la casilla situada a la izquierda de la función en la lista **Funciones XPath** (imagen siguiente).



Esto es muy práctico si por ejemplo hay dos funciones con el mismo nombre. Esto puede pasar cuando, por ejemplo, un módulo SPS importado contiene una función que se llama igual que otra función del SPS.

Llamar a una función XPath definida por el usuario

Puede llamar a funciones XPath definidas por el usuario desde expresiones XPath y desde cualquier posición del diseño. Por ejemplo, podemos llamar a la función XPath definida por el usuario `sps:MiFunción` con esta expresión XPath dentro de un cálculo automático:

```
sps:MiFunción()/@name.
```

Esta expresión XPath se evalúa de la siguiente manera:

1. La función XPath `sps:MiFunción()` se evalúa. Digamos que la función se define así:
`$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]`. Cuando la función se evalúa devuelve el elemento `/Trades/Stock` que tiene un atributo `name` cuyo valor coincide con el contenido del elemento `/Trades/Selection/Stock`.
2. El resultado del paso 1 se devuelve a la expresión XPath en la llamada a función. Ahora el valor del atributo `name` de este elemento `/Trades/Stock` se devuelve como valor del cálculo automático.

Eliminar una función

Para eliminar una función, selecciónela en la lista **Funciones XPath** de la Estructura del esquema o Estructura del diseño y después haga clic en el icono **Eliminar elemento** de la barra de herramientas de la ventana. Otra opción es hacer clic con el botón derecho en la función y seleccionar el comando **Quitar**.

9.7.1 Definir una función XPath


La definición de una función XPath exige: (i) un nombre (una cadena de texto) y (ii) una definición (una expresión XPath).

Además puede definir **parámetros** para la función. Una función XPath definida por el usuario también puede tener un **tipo devuelto** opcional, que se especifica seleccionando un tipo de la lista desplegable del cuadro combinado *Tipo de valor devuelto* en el cuadro de diálogo "Funciones XPath" (*imagen siguiente*). Un tipo devuelto sirve para comprobar si el tipo de datos del valor devuelto coincide con el tipo de datos seleccionado. Recuerde que el valor devuelto no se convierte en el tipo de datos seleccionado. Si hay un conflicto entre los tipos de datos, se devuelve un error. Elegir el tipo devuelto es opcional y, por tanto, si no especifica el tipo devuelto, no se realiza ninguna comprobación de tipos.

Una vez creada, la función XPath definida por el usuario se puede usar en cualquier parte del diseño. En la hoja de estilos XSLT, la función se crea como elemento `xsl:function`, que es un elemento secundario del elemento `xsl:stylesheet` (*ver ejemplo siguiente*).

```
<xsl:stylesheet>
  ...
  <xsl:function name="sps:Stock">
    <xsl:sequence select="$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]"/>
  </xsl:function>
  <xsl:function name="sps:Average" as="xs:decimal">
    <xsl:param name="a" as="xs:integer"/>
    <xsl:param name="b" as="xs:integer"/>
    <xsl:param name="c" as="xs:integer"/>
    <xsl:sequence select="avg( ($a, $b, $c) )"/>
  </xsl:function>
</xsl:stylesheet>
```

La función `sps:Stock` de la imagen siguiente y del fragmento de código anterior devuelve el elemento `/Trades/Stock` que tiene un atributo `name` cuyo valor coincide con el contenido del elemento `/Trades/Selection/Stock`. La función `sps:Average` del fragmento de código anterior devuelve la media de los tres valores de parámetro de entrada. La definición de la función usa la función XPath 2.0/3.0 `avg()`. El tipo de datos devuelto debe ser del tipo `xs:decimal`, que es el tipo de datos devuelto por la función `avg()` cuando se evalúan valores de entrada de tipo `xs:integer`. Si se especifica el tipo devuelto al definir la función, entonces se comprueba el tipo de datos del valor devuelto para ver si coincide con el tipo especificado. Si no coincide, se devuelve un error.



Definir la función

Para definir una función haga clic en el icono  de la lista **Funciones XPath** de la Estructura del esquema o de la Estructura del diseño. Esto abre el cuadro de diálogo "Funciones XPath" (*imagen anterior*). Si desea editar una función ya existente, haga doble clic en el nombre de la función en la lista **Funciones XPath**. Después escriba un nombre y una definición para la función en el panel *Cuerpo de la función* del cuadro de diálogo "Funciones XPath" (*imagen anterior*). Si quiere, también puede introducir definiciones de parámetros (ver los dos apartados siguientes [Parámetros y secuencias](#) ⁶⁰⁸ y [Parámetros y nodos](#) ⁶¹³ para más información). Además puede especificar el tipo devuelto de la función (*ver más arriba*).

Lo más importante que debe tener en cuenta cuando escriba la expresión XPath que define la función XPath es que no hay nodo de contexto para la expresión XPath. Si la expresión XPath debe encontrar un nodo, entonces puede indicar el nodo de contexto de la expresión de dos maneras distintas:

1. La expresión XPath comienza con la raíz de documento. La raíz de documento se especifica en el primer paso de la expresión XPath como `$XML`. Por ejemplo, la expresión XPath `$XML/Trades/Stock[1]` encuentra el primer elemento secundario `Stock` del elemento `/Trades`. StyleVision define la variable `$XML` (que encuentra la raíz de documento del esquema principal) a nivel global en todos los diseños SPS.
2. El nodo de contexto se puede pasar como parámetro. Para más información consulte el apartado [Parámetros y nodos](#) ⁶¹³.

En algunos casos se devuelve un error:

- Cuando se define un parámetro pero no se utiliza en el cuerpo de la definición.
- Cuando el tipo de datos del valor devuelto por la función no coincide con el tipo devuelto definido por el usuario para la función.
- Cuando una función del SPS contiene un error, se genera un error XSLT para todo el diseño, aunque no se llame a la función que contiene el error. Sin embargo, no olvide que puede deshabilitar una función con solo desactivar su casilla en la lista **Funciones XPath**. Al deshabilitarla, la función no se incluye en el documento XSLT generado a partir del diseño. De este modo puede excluir expresiones XPath con errores de la hoja de estilos XSLT y evitar que se generen errores XSLT.

9.7.2 Reutilizar funciones para encontrar nodos

En el apartado anterior explicamos cómo generar una función XPath que encuentre un nodo concreto. La función `sps:Stock` que aparece en la imagen siguiente devuelve el elemento `/Trades/Stock` que tiene un atributo `name` cuyo valor coincide con el contenido del elemento `/Trades/Selection/Stock`.

Funciones XPath

Nombre de la función:

Tipo de valor devuelto (opcional):

Parámetros

Nombre	Tipo (opcional)	Repeticiones
--------	-----------------	--------------

Cuerpo de la función (expresión XPath)

```
$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]
```

XPath...

Aceptar Cancelar

Los pasos de la expresión `$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]` se puede dividir en varias funciones XPath. Por ejemplo:

- La función `sps:Stocks()`, cuya definición es: `$XML/Trades/Stock`
- La función `sps:SelectedStock()`, cuya definición es: `$XML/Trades/Selection/Stock`

Así podríamos escribir la expresión XPath en otras expresiones XPath como:

```
sps:Stocks () [ @name=sps:SelectedStock () ]
```

Cuando se crean así, las funciones XPath se pueden volver a utilizar en otras expresiones XPath del diseño SPS, lo cual permite crear expresiones XPath menos complicadas.

9.7.3 Parámetros en funciones XPath

A las funciones XPath definidas por el usuario se les pueden asignar parámetros. Los parámetros de la función se definen en el panel *Parámetros* del cuadro de diálogo "Funciones XPath" (*imagen siguiente*). Estos parámetros se pueden usar en la definición de la función XPath (en el panel *Cuerpo de la función*).


Funcionamiento de funciones XPath definidas por el usuario

Así funciona una función XPath:

1. En una llamada a función (por ejemplo, en un cálculo automático), el número de argumentos de la llamada a función debe coincidir con el número de parámetros definidos en la función (en el panel *Parámetros* del cuadro de diálogo "Funciones XPath", *imagen siguiente*). Además, el número de componentes suministrados por cada argumento (en la llamada a función) debe coincidir con el número dado en la columna *Repeticiones* del parámetro (*imagen siguiente*). Por último, si indicó una restricción de tipo de datos para el parámetro (en la columna *Tipo* del panel *Parámetros*), los valores dados por el argumento deben ser de este tipo.
2. Los argumentos enviados a los parámetros de la función se utilizan en la función XPath (tal y como se define en el panel *Cuerpo de la función*). El resultado obtenido al evaluar la expresión XPath se compara con la definición opcional de *Tipo devuelto* (*imagen siguiente*). Si el tipo de datos es el esperado, el resultado se usa en la expresión XPath desde la que se llamó a la función.

Orden de los parámetros

El orden de los parámetros de la función XPath definida por el usuario es importante porque cuando se llama a la función, los argumentos enviados en la llamada a función se asignan a los parámetros en el orden en el que se definieron en el panel *Parámetros* del cuadro de diálogo "Funciones XPath" (*imagen siguiente*).



De modo que si llamamos a la función XPath `sps:Stock` de la imagen anterior con esta expresión XPath:

```
sps:Stock($XML, Node1, Node2)
```

estos tres argumentos (`$XML`, `Node1`, `Node2`) se asignan en ese orden a los parámetros `$ContextStock`, `$Selection` y `$StockInfo` respectivamente.

Observe que los argumentos de la llamada a función están separados por comas. De esta forma, cada argumento se pasa al parámetro pertinente (de la lista del panel *Parámetros*).

Si quiere, puede cambiar el orden de los parámetros del panel *Parámetros* haciendo clic en los iconos **Anexar**, **Insertar** y **Eliminar**.

Tipo de datos de los parámetros

Si quiere, también puede definir el tipo de datos de los parámetros de la función XPath definida por el usuario. Si especifica un tipo de datos, el tipo de datos del argumento de entrada se compara con el tipo de datos del parámetro y, si los tipos no coinciden, se devuelve un error. Esta característica permite revisar los datos de entrada (de los argumentos de la llamada a función).

Repeticiones

Los parámetros de la función XPath definida por el usuario se pueden entender como secuencias. La propiedad *Repeticiones* de un parámetro especifica cuántos elementos debe suministrar el argumento correspondiente de la llamada a función para dicho parámetro.

Tanto en las definiciones de función como en las llamadas a función se utilizan comas para separar los parámetros o los argumentos, así como para separar los componentes de una secuencia. Por tanto, es importante tener en cuenta en qué contexto se usan las comas: para separar parámetros/argumentos o para separar los componentes de una secuencia.

- Con los parámetros/argumentos, puede usar paréntesis para delimitar secuencias en la definición de función (parámetros) o en la llamada a función (argumentos).
- En las secuencias los paréntesis se pasan por alto.

A este respecto debe tener en cuenta estas reglas de uso:

- **Uso de paréntesis en parámetros/argumentos:** Varias funciones XPath toman como argumento una sola secuencia (p. ej. las funciones `avg()` y `count()`). Si esta secuencia está enumerada por medio de comas o de operadores de intervalo, la secuencia debe ir entre paréntesis para confirmar inequívocamente que se trata de una secuencia (y no de varias secuencias separadas por comas). Por ejemplo, en la función `avg(count($a), $b, $c)`, la función XPath 2.0 `avg()` toma la secuencia `(count($a), $b, $c)` como argumento. Como los componentes de la secuencia están enumerados, la secuencia debe ir entre paréntesis: `avg((count($a), $b, $c))`. Sin los paréntesis de la secuencia, la definición de la función `avg()` tendría tres parámetros y eso no sería válido porque la función `avg()` solo toma un argumento, compuesto por una sola secuencia.
- **Ningún paréntesis en parámetros/argumentos:** Igualmente, la función `count()` toma una sola secuencia como argumento. No obstante, en el ejemplo anterior la función `count($a)` toma una secuencia que no es una lista de componentes separados por comas, sino que la secuencia la recupera la variable/el parámetro `$a`. Por tanto, no es necesario poner el argumento entre paréntesis. Es decir, la expresión `count($a)` es correcta.
- **Uso de paréntesis y comas en llamadas a función:** En una llamada a función los paréntesis deben utilizarse correctamente para que cada argumento corresponda al parámetro correcto (del panel *Parámetros* del cuadro de diálogo "Funciones XPath"). Por ejemplo, si una función XPath definida por el usuario llamada `MyAverage()` se define con la expresión XPath 2.0: `avg(count($a), $b, $c)`, entonces esta llamada a función sería válida: `MyAverage((1, 2, 3), 4, 5)`. Los valores correspondientes a los tres parámetros `$a`, `$b` y `$c` serían la secuencia `(1, 2, 3)`, la secuencia única `4`, y la secuencia única `5`. Si quiere puede poner las secuencias únicas entre paréntesis. El valor devuelto por la función `MyAverage()` es `4`.

9.7.3.1 Parámetros y secuencias

Es importante mencionar la relación que existe entre parámetros y secuencias y el uso que se hace de ellos en las expresiones XPath. En esta documentación usamos los siguientes términos:

- Una **secuencia** está formada por componentes que son valores atómicos o nodos. Una coma sirve para construir una secuencia: poniendo una coma entre los componentes de una secuencia.

- La definición de una función XPath puede indicar que la función debe tomar **parámetros**. Por ejemplo, en la expresión XPath 2.0 `count($a)`, la parte situada entre los paréntesis de la función es el parámetro de la función y debe ser una secuencia de componentes.
- En una llamada a función un **argumento** está formado por uno o varios componentes. Por ejemplo, la función `count(//Person)` tiene un argumento: `//Person`. Este argumento es válido porque devuelve una secuencia de nodos que equivale a la firma de la función `count()`. La firma de una función especifica el número de parámetros y el tipo de datos esperado de cada parámetro. También especifica qué devuelve la función y el tipo de datos del objeto devuelto.
- La función `substring('StyleVisionExamples', 6, 6)`, que devuelve la cadena `Vision`, tiene tres argumentos. Según la firma de la función `substring()`, esto es válido. Cuando una llamada a función tiene varios argumentos, los argumentos se separan con comas.

Paréntesis como delimitador de secuencias

Hay algo muy importante que debe tener en cuenta cuando construya expresiones XPath: *para delimitar secuencias que usen comas o el operador de intervalos se utilizan paréntesis*. Como resultado, cada secuencia delimitada por paréntesis se lee como un solo parámetro (en las definiciones de función) o como un solo argumento (en las llamadas a función).

Los paréntesis no son obligatorios en una expresión de ruta (p. ej. `//Person/@salary`) porque las expresiones de ruta se pueden leer inequívocamente como un solo parámetro o argumento. De hecho, una expresión de ruta es un parámetro/argumento formado por una secuencia.

Estos ejemplos ilustran el punto anterior:

- `avg((10, 20, 30))`

La función XPath 2.0 `avg` toma una secuencia de componentes como único argumento. Como esta secuencia es una enumeración separada por comas, los paréntesis interiores son necesarios para delimitar la secuencia obligatoria. Sin los paréntesis interiores, la función tendría tres argumentos y, por tanto, no sería válida. Los paréntesis exteriores son los paréntesis de la función.

- `avg(//Person/@salary)`

Esta expresión de ruta selecciona los nodos de atributo `salary` de todos los elementos `Person` y devuelve sus valores en forma de secuencia que se debe evaluar (cuyo promedio se debe calcular). En este caso no hacen falta los paréntesis porque la secuencia no se enumera. El argumento es una sola expresión de ruta. La expresión de ruta se evalúa y los valores devueltos se suministran a la función como componentes de una secuencia.

- `count((10 to 34))`

Esta enumeración se consigue con el operador de intervalos. El operador de intervalos `'to'` genera una secuencia de componentes separados por comas (los enteros comprendidos entre 10 y 34) antes de que se lea el argumento. Como resultado, la función `count()` tiene una secuencia de 25 componentes separados por comas dentro de su argumento. Para poder leer esta secuencia como un único argumento es necesario añadir los paréntesis. Sin estos paréntesis, la llamada a función tendría 25 argumentos en vez de uno y la llamada no sería válida porque la función `count()` solo puede tener un argumento, según su firma.

- `count((10 to 34, 37))`


Los paréntesis interiores señalan un argumento de la llamada a función: una sola secuencia formada por 26 componentes.

- `count (//Person)`

En este caso no hace falta poner el argumento entre paréntesis porque el argumento es una expresión de ruta que recopila los nodos `//Person` del documento XML y devuelve estos nodos como componentes de la secuencia que se debe contar.

Usar parámetros XPath en funciones XPath

Cuando use parámetros en la definición de una función XPath definida por el usuario, asegúrese de que (i) el número de argumentos de la llamada a esta función XPath es correcto y de que (ii) los argumentos dan como resultado el tipo de datos y las repeticiones indicadas en la definición de la función.



En el ejemplo de la imagen anterior se definieron tres parámetros, que se utilizan para definir la función XPath (en el panel *Cuerpo de la función*).

Cada parámetro del panel *Parámetros* se considera una sola secuencia. El número de componentes permitidos dentro de cada secuencia se especifica con la propiedad *Repeticiones*. En la definición de la imagen anterior, por ejemplo, cada parámetro se definió como secuencia única (ver propiedad *Repeticiones*), es decir, una secuencia con exactamente un componente. Por tanto, cada argumento de la llamada a función


debe tener una secuencia formada por exactamente un componente. La propiedad *Tipo* especifica el tipo de datos de los componentes de la secuencia.

En el ejemplo anterior, en la definición de función XPath (en el panel *Cuerpo de la función*) cada parámetro ofrece un componente de la secuencia cuyo promedio debe calcularse. Como el conjunto de parámetros XPath constituye una secuencia, estos deben ir entre paréntesis para garantizar toda la secuencia se lea como parámetro de la función `avg()`. Si en tiempo de ejecución alguno de los argumentos de la llamada a función (equivalentes a los tres parámetros) no es una secuencia única, se devuelve un error.

A continuación damos algunos ejemplos de expresiones XPath que llaman a la función XPath `ThreeAverage()`. En la vista **Diseño** puede insertar un cálculo automático y darle las expresiones XPath que aparecen a continuación para ver los resultados. La función toma una secuencia de tres enteros y calcula el promedio.

- `sps:ThreeAverage(10,20,30)` devuelve 20. Hay tres argumentos válidos en la llamada a función, que equivalen a los tres parámetros XPath.
- `sps:ThreeAverage((10), (20), (30))` devuelve 20. Hay tres argumentos válidos en la llamada a función, que equivalen a los tres parámetros XPath. Cada argumento de entrada va entre paréntesis (lo cual es redundante porque cada secuencia es una secuencia única de todas maneras. Sin embargo, esta redundancia no constituye un error).
- `sps:ThreeAverage((10),20,30)` devuelve 20. Hay tres argumentos válidos, que equivalen a los tres parámetros XPath. El primer argumento va entre paréntesis (lo cual es redundante pero no es un error).
- `sps:ThreeAverage((10,20), (30), (40))` devuelve un error porque el primer argumento no es válido al ser no ser una secuencia única tal y como exige la definición del primer parámetro `$a` ('Exactamente una repetición').
- `sps:ThreeAverage((10,20,30))` devuelve un error porque solamente se suministra un argumento entre paréntesis. Además el argumento no es válido porque no es una secuencia única.

Si la propiedad *Repeticiones* de un parámetro es *Una como mínimo* (*imagen siguiente*), entonces ese parámetro se define como secuencia compuesta por varios componentes.



En la definición de la imagen anterior, el primer parámetro se definió como una secuencia de varios componentes y los otros dos parámetros como secuencias únicas. La función definida cuenta el número de componentes suministrados por el primer parámetro, añade el resultado a la suma de los dos enteros dados por los otros dos parámetros y por último divide el resultado por tres para calcular el promedio. Observe que:

- El parámetro de la función `avg()` es una secuencia entre paréntesis. Esto especifica que la función `avg()` toma como parámetro una sola secuencia compuesta por tres componentes. La secuencia está formada por tres enteros: el primero es el suministrado por la función `count()` y el segundo y el tercero son los dados por los parámetros `b` y `c`.
- El argumento de la función `count()` no está entre paréntesis porque es inequívocamente una secuencia única.

A continuación damos dos ejemplos del uso de parámetros en llamadas a la función XPath `Average()` utilizada en el ejemplo.

- `sps:Average((1,2),3,4)` devuelve 3. Hay tres argumentos de entrada válidos en la llamada a función, que equivalen a los tres parámetros XPath. El primer argumento está entre paréntesis. Cuando la función `count()` se ejecuta en este argumento, la función devuelve el valor 2, que será el primer componente de la secuencia suministrada a la función `avg()`.
- `sps:Average(4,4,4)` devuelve 3. Hay tres argumentos de entrada válidos. El primer argumento puede ser una secuencia de un componente. No hace falta usar paréntesis para separar los argumentos.

Otros aspectos de importancia

Además debería tener en cuenta estos aspectos:

- Si definió un parámetro con una repetición de `Una` como mínimo, entonces puede definir una función como `MyAverage()` con una expresión XPath como `avg(($a))`. Esta función acepta un argumento que es una secuencia formada por varios componentes. Puede llamar a esta función de esta forma: `sps:MyAverage((2,3,4))`, lo cual devuelve el valor 3. El argumento de entrada debe ir entre paréntesis para garantizar que se lea como una sola secuencia y no como tres secuencias únicas.
- Si definió un parámetro `$a` con una repetición de `Una` o `ninguna`, entonces puede definir una función como `MyAverage()` con una expresión XPath como `avg(($a, $b, $c))`. Esta función acepta tres secuencias como argumento, con la posibilidad de que la primera secuencia esté vacía. Si la primera secuencia debe estar vacía, entonces debe enviar una secuencia vacía explícitamente como primer argumento de entrada. De lo contrario se emite un error. Si llamamos a la función así `sps:MyAverage(30,20,10)`, devuelve el valor 20. Pero también se le puede llamar así `sps:MyAverage((),20,10)`, lo cual devuelve el valor 15 (observe que la secuencia vacía cuenta como valor de entrada vacío. Para que el valor devuelto sea 10, el primer componente debería ser 0). Sin embargo, la llamada a función `sps:MyAverage(20,10)` devuelve un error porque no se suministró una primera secuencia vacía y, por tanto, se entiende que el tercer argumento de entrada está ausente.

Ejemplos complejos

Como decíamos, una gran ventaja de las funciones XPath definidas por el usuario es que se pueden usar en expresiones XPath del diseño SPS. Otra ventaja es que permiten construir funciones XPath complejas personales, no disponibles en el grupo de funciones de XPath 2.0. Por ejemplo, puede construir una función factorial con una expresión XPath que tome una secuencia única como único parámetro. Si el parámetro `$num` es el número que se debe factorizar, entonces la expresión XPath que crearía la función sería:


```
if ($num < 2) then 1 else $num * sps:Factorial($num - 1)
```

Si esta función se llamara `Factorial()`, entonces se podría obtener el factorial 6, por ejemplo, llamando a la función con `sps:Factorial(6)`.

9.7.3.2 Parámetros y nodos

Cuando use parámetros en funciones XPath que encuentran nodos, debe tener en cuenta que la función no tiene nodo de contexto, independientemente de la posición desde la que se llame a la función en el diseño. El nodo de contexto se puede suministrar bien en la expresión XPath que se usa para definir la función (en el panel *Cuerpo de la función*) o bien en la expresión XPath que se usa para llamar a la función. En este último caso, el contexto se puede aportar mediante argumentos en la llamada a función.

Por ejemplo, imagine la función XPath definida por el usuario `Stock()`, que tiene definidos los tres parámetros que aparecen en la imagen siguiente.



La definición del cuerpo de la función es `$ContextStock[@name=$Selection]/$StockInfo`, que usa los tres parámetros pero no incluye información sobre el nodo de contexto. La información sobre el nodo de contexto se puede dar en la expresión XPath que llama a la función. Por ejemplo:

```
sps:Stock( $XML/Trades/Stock, $XML/Trades/Selection/Stock, @name )
```

La llamada a función tiene tres argumentos, cuyos valores aportan la información de contexto o el localizador de nodos. También podría usar estas expresiones XPath como llamada a función, que dan el mismo resultado:

```
sps:Stock( /Trades/Stock, /Trades/Selection/Stock, @name )
sps:Stock( /Trades/Stock, //Selection/Stock, @name )
```

La variable `$XML`, que devuelve la raíz de documento, puede omitirse de las llamadas a función desde componentes de diseño porque el nodo de contexto se conoce en las expresiones XPath de los componentes de diseño.

Observe que en la llamada a función del ejemplo anterior hay tres argumentos de entrada que equivalen respectivamente a los tres parámetros definidos para la función XPath definida por el usuario:

- `$ContextStock` = `$XML/Trades/Stock` (el elemento `/Trades/Stock`)
- `$Selection` = `$XML/Trades/Selection/Stock` (el elemento `/Trades/Selection/Stock`)
- `$StockInfo` = `@name`

La expresión XPath de la definición de función es:

```
$ContextStock[@name=$Selection]/$StockInfo
```

Cuando se reemplazan los argumentos de entrada, la expresión XPath de la definición de la función se convierte en:

```
$XML/Trades/Stock[@name=$XML/Trades/Selection/Stock]/@name
```

Es importante tener en cuenta que lo que se pasa a la función son los conjuntos de nodos y no las cadenas de texto.

De este modo se pasa el nodo de contexto y los pasos de búsqueda a la función. A partir de ese momento la función se puede evaluar para encontrar y devolver los nodos necesarios.

9.8 Trabajar con fechas

Si el documento de origen contiene nodos que toman valores de fecha, puede usar los tipos de datos `xs:date` o `xs:dateTime` del esquema XML subyacente para aprovechar las potentes funciones de manipulación de datos de XPath 2.0/3.0 ([ver ejemplos](#)⁶¹⁶). StyleVision es compatible con los tipos de datos `xs:date` y `xs:dateTime` y ofrece:

1. Un [selector de fechas](#)⁶¹⁷ gráfico para ayudar al usuario de la vista Authentic a insertar fechas en el formato léxico correcto del tipo de datos del nodo. El selector de fechas solamente está disponible en la vista Authentic porque es un dispositivo de entrada de datos.
2. Un amplio abanico de opciones de [formato de fechas](#)⁶¹⁸ (disponibles a través de la característica [Formato de valor](#)⁴⁸⁰).

Estas características de StyleVision se describen en los apartados de esta sección: [Usar el selector de fechas](#)⁶¹⁷ y [Formato de fechas](#)⁶¹⁸.

Nota: los datos de fecha y hora no se pueden manipular con XPath 1.0. No obstante, si usa XPath 1.0 en su diseño puede usar el [selector de fechas](#)⁶¹⁷ para garantizar la integridad de los datos y la característica *Formato de valor* para [dar formato a las fechas](#)⁶¹⁸.

Calcular fechas con XPath 2.0

Puede manipular fechas con ayuda de [cálculos automáticos](#)³⁹³ basados en expresiones XPath 2.0. A continuación ofrecemos algunos ejemplos.

- Las funciones XPath 2.0 `current-date()` y `current-dateTime()` sirven para obtener la fecha y la fecha-hora actuales respectivamente.
- Puede realizar subtracciones con valores de fecha. Por ejemplo: `current-date() - DueDate` devolvería un valor `xdt:dayTimeDuration` como `P24D`, por ejemplo, que indica una diferencia positiva de 24 días.
- Puede usar funciones XPath 2.0 para extraer unidades de tiempo de duraciones. Por ejemplo: `days-from-duration(xdt:dayTimeDuration('P24D'))` devolvería el entero 24.

El siguiente ejemplo muestra una expresión XPath 2.0 dentro de un cálculo automático. La expresión calcula un interés anual del 4% sobre una cantidad no pagada por cada día de retraso y devuelve la suma de la cantidad principal más el interés acumulado:

```
if      (current-date() gt DueDate)
then  (round-half-to-even(InvoiceAmount +
    (InvoiceAmount*0.04 div 360 *
    days-from-duration((current-date() - DueDate))), 2))
else  InvoiceAmount
```

Este cálculo se podría hacer con XPath 2.0 si el elemento `DueDate` tuviera definido el tipo de datos `xs:date` y el contenido del elemento se insertara en su formato léxico correcto (es decir, `YYYY-MM-DD[±HH:MM]`), siendo el componente de uso horario (prefijo `±`) opcional. Gracias al selector de fechas puede asegurarse de que el usuario de la vista Authentic inserte las fechas en el formato léxico correcto.

9.8.1 Usar el selector de fechas

El selector de fechas (*imagen siguiente*) es un calendario gráfico de la vista Authentic que sirve para insertar fechas en el formato léxico correcto para los nodos de tipo de datos `xs:date` y `xs:dateTime`.



El formato léxico de los datos es el del tipo de datos.

- Para el tipo de datos `xs:date` el formato de los datos insertados es `YYYY-MM-DD[±HH:MM]`, siendo el componente de zona horaria (prefijo \pm) un componente opcional, de acuerdo con la especificación XML Schema. El valor del componente de zona horaria se puede elegir también en el selector de fechas.
- Para el tipo de datos `xs:dateTime` el formato de los datos insertados es `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS[±HH:MM]`, siendo el componente de zona horaria (con el prefijo \pm) un componente opcional, de acuerdo con la especificación XML Schema. El valor del componente de zona horaria se puede elegir también en el selector de fechas.

Insertar y eliminar un selector de fechas en el diseño

En el diseño SPS puede insertar un selector de fechas (i) para cualquier nodo que tenga el tipo de datos `xs:date` o `xs:dateTime` y (ii) cuando a partir de este nodo se crea contenido (marcador de posición (contenido)) o un campo de entrada. Hay dos formas de insertar el selector de fechas:

- De forma automática cuando se inserte un nodo de tipo `xs:date` o `xs:dateTime` en el diseño SPS. Para que el selector de fechas se inserte automáticamente con este tipo de nodos, primero debe activar la función **Agregar selector de fechas automáticamente** (haga clic en el comando **Authentic | Agregar selector de fechas automáticamente**). Cuando esta función está activada, el selector de fechas se inserta cada vez que se crea contenido o un campo de entrada a partir de un elemento de tipo `xs:date` o `xs:dateTime` o cada vez que un componente se convierte en uno de estos dos componentes.
- El selector de fechas también se puede insertar con el comando de menú **Insertar | Selector de fechas** cuando el cursor está dentro de un nodo de tipo `xs:date` o `xs:dateTime` del diseño SPS. Este comando está disponible tanto en el menú **Insertar** como en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho dentro de un nodo de tipo `xs:date` o `xs:dateTime`.

En la posición donde se insertó el selector de fechas aparece este icono . Para eliminar un selector de fechas, selecciónelo y pulse la tecla **Supr** o **Retroceso**.

Usar el selector de fechas en la vista Authentic

En la vista Authentic el selector de fechas aparece en forma de icono (*imagen siguiente*).

Organization Chart

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01

Haga clic en el icono para abrir el selector de fechas propiamente dicho (*imagen siguiente*). Seleccione la nueva fecha y la fecha se introducirá en el formato léxico correcto correspondiente al tipo de datos del nodo en cuestión.

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01

Nanonull, Inc.

Location:

septiembre 2003

l	m	m	j	v	s	d	
25	26	27	28	29	30	31	35
1	2	3	4	5	6	7	36
8	9	10	11	12	13	14	37
15	16	17	18	19	20	21	38
22	23	24	25	26	27	28	39
29	30	1	2	3	4	5	40

Hoy Sin zona horaria

Para introducir una zona horaria, haga clic en el botón **Sin zona horaria** (*imagen anterior*) y seleccione una opción. La zona horaria se introduce en el formato léxico correcto correspondiente al tipo de datos del nodo (*imagen siguiente*).

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01+01:00

Nanonull, Inc.

Location:

septiembre 2003

l	m	m	j	v	s	d	
25	26	27	28	29	30	31	35
1	2	3	4	5	6	7	36
8	9	10	11	12	13	14	37
15	16	17	18	19	20	21	38
22	23	24	25	26	27	28	39
29	30	1	2	3	4	5	40

Hoy +01 : 00

9.8.2 Formato de fechas

En un documento XML las fechas se guardan en el formato específico del tipo de datos del nodo en cuestión. Por ejemplo, el valor de un nodo `xs:date` tiene el formato `YYYY-MM-DD[±HH:MM]`, mientras que el valor de un nodo `xs:dateTime` tiene el formato `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS[±HH:MM]`. Estos formatos son la representación

léxica de los datos. En la vista Authentic y en los documentos de salida se muestra por defecto esta representación léxica de los datos. Sin embargo, puede usar la función *Formato de valor* del diseño SPS para que los datos aparezcan con otro formato en la vista Authentic y, en algunos casos, también en los documentos de salida.


En el caso de valores de fecha puede usar la función *Formato de valor* para definir formatos personalizados para nodos y cálculos automáticos de este tipo de datos:

- xs:date
- xs:dateTime
- xs:duration
- xs:gYear
- xs:gYearMonth
- xs:gMonth
- xs:gMonthDay
- xs:gDay

Usar el formato de valor para dar formato a los nodos de fecha

Siga estos pasos para dar a un nodo de fecha un formato distinto a su formato léxico:

1. Seleccione el marcador de posición (*Cálculo automático*) o el campo de entrada del nodo. Recuerde que el formato de valor solamente se puede aplicar a nodos que han creado **contenido o un campo de entrada** en el diseño SPS.
2. En la ventana Propiedades seleccione el componente *contenido* y después expanda el grupo de propiedades *Cálculo automático*. Ahora haga clic en el botón **Edición**  de la propiedad *formato de valor*. Esto abre el cuadro de diálogo "Formato de valor" (*imagen siguiente*).




La opción predeterminada es la opción *Sin formato* (el formato léxico estándar del tipo de datos del nodo seleccionado).

3. Para definir un formato distinto seleccione el botón de opción *Dar formato*.
4. Ahora puede seleccionar un formato de fecha predefinido en la lista desplegable del cuadro combinado (imagen siguiente) o definir un formato personal en el campo de entrada del cuadro combinado. Para más información sobre la sintaxis que debe usar consulte el apartado [Sintaxis](#)⁴⁸³.

Usar el formato de valor para dar formato a cálculos automáticos

Cuando un cálculo automático da como resultado un valor que está en un formato de fecha léxico, puede usar la característica *Formato de valor* para dar formato a la representación gráfica del resultado.

1. Seleccione el cálculo automático en el diseño.
2. En la ventana Propiedades seleccione el componente *contenido* y después expanda el grupo de propiedades *Cálculo automático*. Ahora haga clic en el botón **Edición**  de la propiedad *formato de valor*. Esto abre el cuadro de diálogo "Formato de valor" (*imagen siguiente*).



La opción predeterminada es la opción *Sin formato* (el formato léxico estándar del tipo de datos del nodo seleccionado).

3. Para definir un formato distinto seleccione el botón de opción *Dar formato*.
4. En el panel *Opciones para el valor de XML Schema*, haga clic en el primer cuadro combinado (*El tipo de datos en la instancia XML es*) y seleccione *date*, que es el tipo de datos del resultado del cálculo automático. Después, en el segundo cuadro combinado (*Dar formato en documentos de salida como*) puede definir su propio formato para el resultado del cálculo automático. Para más información sobre la sintaxis que debe usar consulte el apartado [Sintaxis](#)⁴⁸³.

Aplicar el formato de valor en el documento de salida

El formato de valor definido se aplica a la presentación de los datos en la vista Authentic pero algunas definiciones de formato de valor (no todas) también se aplican a los documentos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+. No obstante, para ello es necesario marcar la casilla *Aplicar el mismo formato al resultado XSLT* situada al final del cuadro de diálogo "Formato de valor". Si no marca esta casilla o si la definición de formato de valor no es compatible con esto, solamente la vista Authentic usará el formato de valor definido para presentar los datos. En los documentos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+ el valor aparecerá en su formato léxico (si se trata de un nodo) o en el formato del resultado del cálculo automático (si se trata de un cálculo automático).

9.9 Usar scripts

En StyleVision puede definir funciones JavaScript para cada diseño SPS con ayuda del editor de JavaScript (al que puede acceder desde la pestaña de la vista **Diseño**). Las funciones definidas en el editor de JavaScript se almacenan en el encabezado del documento HTML y se les invoca desde el cuerpo del documento HTML.

Puede usar este tipo de funciones para:


- Conseguir un resultado complejo mezclando varias instrucciones de scripts. Si este es su objetivo, recomendamos escribir todos los scripts en funciones distintas y en una posición (en el encabezado) y hacer referencia a las funciones en el documento de diseño.
- Usar un script concreto en varias posiciones del documento de diseño.

El apartado [Definir funciones JavaScript](#)⁶²³ explica cómo crear las funciones en el editor de JavaScript de StyleVision.

Todas las funciones JavaScript definidas para un diseño SPS en el editor de JavaScript aparecen en la ventana Estructura del diseño, en la lista `scripts`. Por ejemplo, en la imagen siguiente puede ver que en el diseño SPS activo se definieron cuatro funciones JavaScript: `Average`, `ImageOut`, `ImageOver` y `Buttons`.



Las funciones definidas en el editor de JavaScript están disponibles en la interfaz gráfica del usuario como llamadas a controladores de eventos. Si selecciona un componente del diseño, podrá asignar cualquiera de estas funciones a una propiedad de controlador de eventos del componente seleccionado (ventana Propiedades, grupo de propiedades *evento*) (*imagen siguiente*). Para aprender a asignar una función JavaScript a un controlador de eventos consulte el siguiente apartado [Asignar funciones a controladores de eventos](#)⁶²⁴.



Nota: los scripts solamente afectan a los documentos de salida HTML. No son compatibles con la vista Authentic.


Scripts en archivos SPS modulares

Cuando [se añade un módulo SPS a un archivo SPS](#)³⁵⁰, los scripts del módulo SPS importado están disponibles en el archivo SPS de destino y se pueden usar como controladores de eventos (desde la ventana Propiedades) en el archivo SPS de destino. Para más información consulte la sección [Archivos SPS modulares](#)³⁵⁰.

9.9.1 Definir funciones JavaScript

Siga estos pasos para definir funciones JavaScript:

1. En la vista **Diseño** cambie al editor de JavaScript haciendo clic en la pestaña **Diseño** y seleccionando **JavaScript** en el menú que aparece (*imagen siguiente*).



2. En el editor de JavaScript escriba las definiciones de función (*imagen siguiente*).

```

1  function DisplayTime()
2  {
3    now = new Date();
4    hours = now.getHours();
5    mins = now.getMinutes();
6    secs = now.getSeconds();
7    result = hours + ":" + mins + ":" + secs;
8    alert(result);
9  }
10
11 function ClearStatus()
12 {
13   window.status="";
14 }

```

En el ejemplo de la imagen anterior, por ejemplo, hay dos funciones JavaScript: `DisplayTime` y `ClearStatus`. Estas dos funciones se insertarán en el encabezado del archivo HTML de la siguiente forma:

```

<script language="javascript">

<!-- function DisplayTime ()
{
    now = new Date ();
    hours = now.getHours ();
    mins = now.getMinutes ();
    secs = now.getSeconds ();
    result = hours + "." + mins + "." + secs;
    alert(result)
}

function ClearStatus ()
{
    window.status="";
}
-->

</script>


```

Ahora puede llamar a estas funciones desde cualquier posición del documento HTML. En StyleVision todas las funciones definidas en el editor se pueden asignar a una propiedad de controlador de eventos del grupo de propiedades *evento* (ventana Propiedades). Para más información consulte el apartado [Asignar funciones a controladores de eventos](#) ⁶²⁴.

9.9.2 Asignar funciones a controladores de eventos

En StyleVision puede asignar funciones JavaScript a controladores de eventos para aquellos eventos que aparezcan en la representación HTML de componentes del diseño SPS. Estos controladores de eventos se usarán en los documentos de salida HTML. El controlador de un evento (p. ej. `onclick`) se define asignando una función global como controlador de eventos. En la ventana Propiedades las funciones globales definidas en

el editor de JavaScript están disponibles como controladores de eventos (en las listas desplegables de los cuadros combinados de las propiedades) (*imagen siguiente*).



Siga estos pasos para asignar una función a un controlador de eventos:

1. Seleccione el componente del diseño SPS cuyo controlador de eventos desea definir. El componente puede ser un nodo o contenido de cualquier tipo, ya sea dinámico o estático.
2. En la ventana Propiedades expanda el grupo *evento*. Bajo este grupo de propiedades aparecen todos los eventos disponibles (*imagen anterior*).
3. En la columna *Valor* de cada evento haga clic en la punta de flecha para abrir la lista desplegable del cuadro combinado. La lista incluye todas las funciones definidas en el editor de JavaScript.
4. Seleccione la función que desea usar como controlador de eventos del evento.

La función JavaScript se ejecuta en el documento HTML de salida cuando se desencadena el evento del componente para el que se definió el controlador de eventos.

9.9.3 Archivos JavaScript externos

Hay dos maneras de acceder a archivos JavaScript externos desde un diseño SPS:


1. [Creando un elemento definido por el usuario o un bloque XML definido por el usuario](#)⁶²⁵. Estos objetos de diseño pueden incluir un elemento `SCRIPT` que accede al archivo JavaScript externo. Recuerde que el elemento definido por el usuario o bloque XML definido por el usuario debe estar dentro del elemento `BODY` del diseño (y, por tanto, dentro del elemento `BODY` del documento HTML de salida, no en el elemento `HEAD`).
2. [Creando un script en el editor de JavaScript](#)⁶²⁶ que accede al archivo externo. El script estará dentro del elemento `HEAD` del documento HTML de salida.

Elementos definidos por el usuario y bloques XML definidos por el usuario

Para acceder a archivos JavaScript externos puede usar [elementos definidos por el usuario](#)¹⁵⁷ y [bloques XML definidos por el usuario](#)¹⁵⁸. Con ayuda de estos objetos podrá colocar un elemento `SCRIPT` que acceda al archivo JavaScript externo en cualquier posición del elemento `BODY` del documento HTML de salida.

Para insertar un [elemento definido por el usuario](#)¹⁵⁷:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño donde desea insertar el elemento `SCRIPT` que debe acceder al archivo JavaScript externo.
2. Seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar elemento definido por el usuario | Elemento definido por el usuario**. Este comando también está disponible en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho.



3. Se abre el cuadro de diálogo "Editar elemento definido por el usuario" (*imagen anterior*). Inserte el elemento `SCRIPT` tal y como muestra la imagen: use la URL del archivo JavaScript como valor del atributo `src` del elemento `SCRIPT`. Por ejemplo: `script type="text/javascript" src="file:///c:/Usuarios/mam/Desktop/test.js"`
4. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

El mismo resultado puede obtenerse con un [bloque XML definido por el usuario](#)¹⁵⁸. Para ello inserte un [bloque XML definido por el usuario](#)¹⁵⁸ en lugar de un [elemento definido por el usuario](#)¹⁵⁷ e inserte el elemento `SCRIPT` como bloque XML complejo, es decir, con etiquetas de apertura y cierre.

Editor de JavaScript

El [editor de JavaScript](#)⁶²³ sirve para insertar scripts externos en el elemento `HEAD` del documento HTML de salida. Para ello debe insertar el fragmento de script que aparece a continuación en el editor de JavaScript, fuera de las definiciones de función (si las hay).

```
var script = document.createElement('script');
script.type = 'text/javascript';
script.src = 'file:///c:/Users/Desktop/test.js';
var head = document.getElementsByTagName('head')[0];
head.appendChild(script)
```

Al archivo JavaScript externo que localiza la URL de `script.src` se puede acceder desde el elemento `HEAD` del documento HTML de salida.

9.10 Importación HTML

En StyleVision puede crear estos documentos a partir de un documento HTML importado:

- Un documento SPS basado en el diseño y en la estructura del archivo HTML importado.
- Un esquema XML cuyos elementos o atributos se crean a partir de los componentes del documento HTML. En el esquema definido por el usuario también puede crear elementos y atributos adicionales sin relación alguna con el documento HTML.
- Un documento XML (i) cuya estructura está basada en el esquema XML creado y (ii) cuyo contenido procede del archivo HTML.
- Hojas de estilos XSLT basadas en el diseño activo en la vista **Diseño**.

Convertir HTML en XML paso a paso

El mecanismo de importación HTML, que permite crear archivos XML a partir del archivo HTML importado, se divide en estos pasos:

1. [Primero se crea un archivo SPS nuevo a partir de un archivo HTML](#)⁶²⁷. Cuando se importa un archivo HTML en StyleVision, se crea un documento SPS nuevo. El documento HTML aparece en la vista **Diseño** con las etiquetas de marcado HTML. En la ventana Estructura del esquema se crea un esquema XML vacío con un elemento de documento llamado `UserRoot`. Este es el esquema en el que se basa el nuevo diseño SPS. El contenido y el marcado del documento HTML que aparecen en la vista **Diseño** se incluye en el diseño SPS como contenido estático.
2. [Después se crea el esquema definido por el usuario y se diseña el SPS](#)⁶²⁹. El esquema se amplía (i) arrastrando componentes del documento HTML hasta la posición deseada de la Estructura del esquema y (ii) añadiendo nodos definidos por el usuario a la Estructura del esquema. En la vista **Diseño** el contenido HTML utilizado para generar nodos en la Estructura del esquema ahora aparece entre etiquetas de nodo de esquema. El contenido HTML que no tenga un nodo de esquema seguirá representado en la vista **Diseño** sin etiquetas de nodo.
3. El siguiente paso es dar formato a los nodos del documento de diseño, mejorar las reglas de procesamiento y añadir contenido estático. Estos cambios solamente se reflejarán en el diseño SPS y en la hoja de estilos XSLT generada. Los cambios no afectan ni al esquema generado ni al archivo XML.
4. Por último, cuando termine de diseñar la Estructura del esquema y el SPS, puede [generar y guardar](#)⁶³³:
 - un esquema XML correspondiente a la Estructura del esquema que diseñó;
 - un archivo de datos XML cuya estructura esté basada en el esquema y en el contenido de los nodos de esquema que se crean con los marcadores de posición (`contenido`) del diseño SPS;
 - un diseño SPS (`.sps`) y hojas de estilos XSLT basadas en el diseño.


9.10.1 Crear archivo SPS a partir de un archivo HTML

Siga estas instrucciones para crear un archivo SPS nuevo a partir de un documento HTML:

1. Seleccione el comando de menú **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de un archivo HTML**.
2. Aparece el cuadro de diálogo "Abrir". Busque el archivo HTML que desea importar, selecciónelo y haga clic en **Abrir**.


3. StyleVision le pregunta si quiere convertir las rutas de acceso relativas del archivo HTML en rutas de acceso absolutas. Decídase por una de las dos opciones y haga clic en **Sí** o **No** según corresponda.

Se crea un documento SPS, que aparece en la vista **Diseño**. El documento SPS está marcado con los formatos HTML predefinidos de StyleVision (*imagen siguiente*).



Observe que el documento HTML aparece dentro de la plantilla principal y que no hay una plantilla global.

En la ventana Estructura del esquema se crea un esquema definido por el usuario (*imagen siguiente*), cuyo elemento raíz (elemento de documento) se llama `UserRoot`.



Observe que la lista `Todos los elementos globales` está vacía (es decir, no hay elementos globales).

Estructura y diseño del documento SPS

El documento SPS contiene una sola plantilla, la plantilla principal, que se aplica al nodo de documento de un documento XML interno temporal. Este documento XML tiene la estructura del esquema definida por el usuario en la ventana Estructura del esquema. Llegados a este punto:

- en la vista **Diseño** los componentes del documento HTML aparecen dentro de la plantilla principal del SPS en forma de componentes estáticos.
- en la vista **Authentic** la representación de estos componentes HTML será una representación no editable con contenido no XML.
- las **hojas de estilos XSLT** contienen estos componentes HTML como elementos de resultado literal.
- el **esquema** solo tiene el elemento de documento `UserRoot` y, por tanto, el documento XML interno temporal solo contiene el elemento de documento `UserRoot` sin nodos secundarios.

Ahora puede seleccionar componentes HTML en la vista **Diseño** y convertirlos en elementos/atributos del esquema definido por el usuario. Hay dos maneras de hacer esto:

1. **Convirtiendo** el componente seleccionado en un elemento o atributo: En la vista **Diseño** se inserta el marcador de posición `(contenido)` entre las etiquetas del nodo. En el esquema se crea un elemento o atributo. En el documento XML se crea el nodo y la selección se convierte en el contenido de texto del nodo recién creado. El contenido del nodo creado en el documento XML se insertará de forma dinámica en los documentos de salida que se generarán con el SPS.
2. **Incluyendo** el componente seleccionado dentro de un elemento o atributo. En la vista **Diseño** se inserta la selección entre las etiquetas del nodo pero no se inserta el marcador de posición `(contenido)`. Esto significa que la selección aparece en el diseño SPS como contenido estático. En el esquema se crea un elemento o atributo. En el documento XML se crea el nodo pero está vacío. El texto estático que está dentro de las etiquetas de nodo de esquema aparecerá en los documentos de salida pero no se generará contenido dinámico para este nodo a no ser que se inserte el marcador de posición `(contenido)`.

Por tanto, el marcador de posición `(contenido)` tiene un papel importante porque indica en qué posiciones del diseño se mostrarán datos dinámicos del documento XML (en los documentos de salida) y en qué posiciones se podrán editar los datos del documento XML (en la vista **Authentic**).

9.10.2 Crear el esquema y el diseño SPS

El esquema definido por el usuario se crea arrastrando componentes desde la vista **Diseño** hasta el esquema en la ventana Estructura del esquema. Para esto es necesario arrastrar los componentes uno por uno. El componente seleccionado se coloca en un nodo de la Estructura del esquema y se crea como nodo secundario o del mismo nivel. Al soltar el componente sobre la Estructura del esquema puede elegir qué tipo de nodo se crea (un elemento o un atributo) y si la selección se debe convertir en el nodo nuevo o si, por el contrario, se inserta dentro del nodo nuevo.

Componentes que se pueden seleccionar para crear nodos en el esquema

Estos son los componentes de la vista **Diseño** con los que puede crear nodos en el esquema:

- Nodos del documento HTML.
- Cadenas de texto situadas dentro de un nodo.
- Cadenas de texto adyacentes que forman parte de nodos distintos.

- Imágenes.
- Hipervínculos.
- Tablas.
- Listas.
- Cualquier combinación de estos componentes.

Este apartado explica paso a paso cómo crear nodos en el esquema a partir de los componentes de la vista **Diseño**. El uso de tablas y listas se describe por separado en el apartado [Crear elementos/atributos a partir de tablas y listas](#) ⁶³¹.

Para empezar haga clic en el componente HTML en la vista **Diseño** o resalte la cadena de texto que desea usar. Si quiere puede seleccionar varios componentes (haciendo clic y arrastrando el ratón por encima de los componentes). No olvide que StyleVision amplía la selección al principio y al final seleccionando elementos de nivel superior hasta que el primer y el último elemento seleccionados pertenezcan al mismo elemento primario.

Posición en la Estructura del esquema

Al arrastrar y pasar la selección por encima de un nodo de la Estructura del esquema, el puntero del ratón cambia y se convierte en uno de estos iconos:


- **Crear como elemento del mismo nivel** ↓: si suelta la selección cuando aparece este icono, la selección crea un nodo del mismo nivel que el nodo sobre el que se suelta la selección.
- **Crear como elemento secundario** ↘: si suelta la selección cuando aparece este icono, la selección crea un nodo secundario del nodo sobre el que se suelta la selección.

Por tanto, es importante pensar sobre qué nodo quiere soltar la selección y si quiere crear un secundario o un elemento del mismo nivel del nodo.

Cómo crear el nodo

Al soltar la selección (*ver más arriba*) aparece un menú contextual (*imagen siguiente*) con dos opciones principales:

- Crear un elemento o atributo a partir del nodo
- Incluir la selección en el nodo



Es necesario tener en cuenta estos aspectos:

- Cuando se crea un nodo (elemento o atributo) a partir de la selección, en la vista **Diseño** la selección se sustituye con las etiquetas de nodo y el marcador de posición (*contenido*). En el diseño y en los documentos de salida el contenido de texto de la selección se elimina del contenido estático. En los documentos de salida el texto de la selección aparece como contenido dinámico del nodo del documento XML.
- Si convierte un nodo HTML en un nodo XML, las etiquetas de nodo XML se insertan dentro de las etiquetas de nodo HTML.
- Cuando se incluye la selección (incluidos los nodos HTML) dentro de un nodo XML, las etiquetas de nodo XML se insertan antes y después de la selección. En el diseño y en los documentos de salida el contenido de texto de la selección se conserva como texto estático.
- Las etiquetas de nodo insertadas se insertan con la ruta necesaria (es decir, con las etiquetas del nodo antecesor que establecen una ruta relativa al nodo contenedor). La ruta puede ser absoluta o relativa, dependiendo del contexto del nodo en el diseño.
- Para aprender a crear nodos a partir de tablas y listas consulte el apartado [Crear elementos/atributos a partir de tablas y listas](#)⁶³¹.

Agregar y eliminar nodos en el esquema

Si quiere puede seguir añadiendo nodos al esquema definido por el usuario que no estén basados en componentes HTML del diseño. Para ello haga clic con el botón derecho en un nodo y seleccione el comando pertinente en el menú contextual. Si lo prefiere, puede usar los iconos de la barra de herramientas de la ventana Estructura del esquema.

Para eliminar un nodo, selecciónelo y después use el menú contextual o el icono de la barra de herramientas. Sin embargo, tenga en cuenta que al eliminar un nodo algunas rutas del diseño pueden dejar de ser válidas.

Modificar el diseño

Para modificar la estructura del diseño arrastre los componentes por la vista hasta su nueva posición e inserte componentes estáticos y dinámicos. También puede modificar los estilos con las funciones de estilo de StyleVision.


9.10.3 Crear elementos/atributos a partir de tablas y listas

Las listas y tablas del documento HTML se pueden convertir en nodos de elemento y atributo del esquema XML a fin de conservar la estructura de lista o de tabla en el esquema.


Convertir una tabla en elementos o atributos

Siga estos pasos para convertir una tabla en nodos del esquema:

1. Seleccione la tabla HTML (basta con resaltar parte del texto de la tabla).
2. Arrastre la selección hasta el nodo de la Estructura del esquema donde quiere crear un nodo secundario o del mismo nivel.
3. Cuando aparezca el icono **Crear como elemento del mismo nivel** ↓ o **Crear como secundario** ↘, suelte la selección.
4. Aparece un menú contextual (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar el comando **Convertir la tabla o lista seleccionada en elementos** o **Convertir la tabla o lista seleccionada en atributos**.



- Tras hacer clic en el comando se abre el cuadro de diálogo "Convertir tabla" (*imagen siguiente*). Seleccione si la tabla se convierte en una tabla estática o dinámica.




Si selecciona la opción **tabla estática**, por cada celda de la tabla se creará un nodo de esquema. En la vista **Diseño** cada nodo se inserta con el marcador de posición (*contenido*). Los datos de las celdas de la tabla se copian en el documento XML interno temporal (y en el documento XML generado). La opción **tabla dinámica** solo está disponible si todas las filas de la tabla tienen la misma estructura. En la vista **Diseño** las filas de la tabla dinámica se representan con una sola fila (porque todas las filas tienen la misma estructura). Los datos de la tabla se copian al archivo XML. La tabla dinámica puede aumentar de arriba a abajo (las filas se organizan en vertical) o de izquierda a derecha (las filas se convierten en columnas y se expanden de izquierda a derecha). Si marca la casilla *La primera fila o columna es un encabezado*, entonces (i) se incluye una fila de encabezado con los encabezados de columna como texto estático y (ii) los nodos del esquema reciben como nombre el texto del encabezado. Si la primera fila/columna no se marca como encabezado, entonces no se incluye una fila de encabezado en la tabla.

- Cuando termine de configurar la tabla haga clic en **Convertir**.


Convertir una lista en elementos o atributos

Siga estos pasos para convertir una lista en nodos del esquema:

- Seleccione la lista HTML (basta con resaltar parte del texto de la lista).
- Arrastre la selección hasta el nodo de la Estructura del esquema donde quiere crear un nodo secundario o del mismo nivel.
- Cuando aparezca el icono **Crear como elemento del mismo nivel** ↓ o **Crear como secundario** ↘, suelte la selección sobre el nodo.
- Aparece un menú contextual (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar el comando **Convertir la tabla o lista seleccionada en elementos** o **Convertir la tabla o lista seleccionada en atributos**.



5. Tras hacer clic en el comando se abre el cuadro de diálogo "Convertir lista" (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar si se crea una lista estática o dinámica.



Si selecciona la opción **lista estática**, por cada elemento de la lista se crea un nodo de esquema. En la vista **Diseño** cada nodo se inserta con el texto del elemento de lista HTML como contenido estático. Si selecciona la opción lista dinámica, los elementos de la lista se representan con un solo nodo en la vista **Diseño**. El elemento de lista incluye también el marcador de posición (*contenido*).

6. Elija una opción y haga clic en **Convertir** para terminar.

9.10.4 Generar resultados

Cuando termine de diseñar el SPS puede generar estos archivos de salida con el comando **Archivo | Guardar archivos generados**:

- El esquema definido por el usuario (es decir, el esquema que creó en la ventana Estructura del esquema).
- El archivo XML definido por el usuario (es decir, un documento XML basado en el esquema creado que contiene los datos importados del archivo HTML).
- Hojas de estilos para documentos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+.
- Documentos de salida HTML, texto, RTF, FO, PDF y Word 2007+.

9.11 Firmas XML

En StyleVision puede habilitar la compatibilidad del diseño SPS con firmas XML en la vista Authentic. Cuando las firmas XML están habilitadas en un diseño, el usuario de la vista Authentic puede firmar digitalmente el archivo XML de Authentic. Una vez firmado, si se realizan cambios en el documento, la firma no se podrá verificar. Cuando un documento XML de Authentic firmado se abre en la vista Authentic de otro producto de Altova, se ejecuta el proceso de verificación de firmas y el resultado aparece en una ventana.


Nota: las firmas XML son compatibles con la edición Enterprise Edition de StyleVision solamente. Si abre un diseño SPS que tiene habilitada una firma en StyleVision Professional o StyleVision Basic, aparece un aviso de que la característica no es compatible con la edición actual del producto.

Nota: las firmas XML se pueden usar y verificar en la vista Authentic de la edición Enterprise Edition de estos productos de Altova: Authentic Desktop, Authentic Browser, XMLSpy y StyleVision.

Trabajar con firmas XML en StyleVision y en la vista Authentic

En esta sección describimos cómo habilitar las firmas XML en un diseño SPS, cómo firmar documentos XML de Authentic con firmas XML y cómo verificar las firmas.


1. **Habilitar y configurar la firma XML:** en la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸ hay un comando para abrir el cuadro de diálogo "Configurar la firma XML" (*imagen siguiente*), que sirve para habilitar la firma XML en el diseño SPS.



En este cuadro de diálogo también puede indicar si el usuario de la vista Authentic puede elegir su propio certificado/contraseña y si el documento XML de Authentic se firma automáticamente cuando se guarda. El certificado / la contraseña las puede especificar el diseñador del SPS en el cuadro de diálogo "Opciones de la firma XML", que se abre haciendo clic en el botón **Opciones de configuración de la firma XML...** (*imagen anterior*). El certificado / la contraseña especificados en

ese diálogo se usan por defecto pero pueden ser reemplazados por el certificado / la contraseña que indique el usuario de la vista Authentic (si el diseñador de la SPS marca la casilla *Permitir que el usuario de Authentic elija sus propios certificados y contraseñas*). Cuando el usuario de la vista Authentic firma el documento XML, el certificado o la contraseña se usa junto con los datos XML para generar la firma.

2. **Abra el cuadro de diálogo [Opciones de la firma XML](#)** ⁶³⁸, haciendo clic en el botón **Opciones de configuración de la firma XML...** del cuadro de diálogo "Configurar la firma XML", para configurar estas opciones:
 - (i) **El certificado o la contraseña que se debe usar:** si especifica un certificado, la información de clave del certificado se puede guardar con la firma marcando la casilla *Anexar información de clave* (situada al final del cuadro de diálogo "Opciones de la firma XML"). Esto evita al usuario de Authentic tener que especificar un certificado durante el proceso de verificación. Si especifica una contraseña, la información de la contraseña se puede guardar en el archivo SPS. Esto evita al usuario de Authentic tener que introducir la contraseña durante el proceso de verificación.
 - (ii) **La posición de la firma:** la firma XML se puede incluir en el archivo XML de Authentic o se puede guardar en un archivo separado. Si la firma está en un archivo separado, entonces debe entregarse junto con el archivo XML de Authentic y debe guardarse en una posición relativa a este archivo. Por otra parte, si guarda la firma XML dentro del archivo XML de Authentic, debe ajustar el esquema para que admita el elemento *Signature*. Esto se explica en el apartado [Validez del documento XML](#) ⁶⁴³.
 - (iii) **El método de transformación:** puede especificar cómo transformar el XML antes de procesarlo para generar la firma XML. Las opciones de transformación se describen en el apartado [Opciones de configuración de las firmas XML](#) ⁶³⁸.
3. **Acciones del usuario de la vista Authentic:** estas son las acciones que están a disposición del usuario de la vista Authentic:
 - (i) **Elegir el certificado/la contraseña:** las firmas se verifican con un certificado o una contraseña. El objeto de verificación (el certificado o la contraseña) es necesario cuando se crea la firma y de nuevo cuando se verifica. Si el documento XML de Authentic tiene asignado un SPS habilitado para firmas XML, puede que el SPS especifique un certificado o una contraseña para la firma. Independientemente de si el SPS incluye o no el certificado o la contraseña, la firma puede estar configurada de tal modo que permita el usuario de la vista Authentic seleccionar sus propios certificados y contraseñas desde el cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen siguiente*). Cuando el usuario de la vista Authentic selecciona su propio certificado o contraseña, se invalida el certificado/la contraseña especificada en el SPS. El certificado/la contraseña especificados por el usuario de la vista Authentic se guarda en memoria y se usa para la sesión actual. Si, el usuario de la vista Authentic cierra el archivo o la aplicación, el SPS vuelve al certificado/a la contraseña predeterminados.



- (ii) **Firmar el documento:** el documento XML de Authentic se puede firmar automáticamente o a mano. La opción de firma automática se define cuando el diseñador del SPS configura la firma y hace

que el documento XML se firme automáticamente cada vez que el usuario guarde el documento. Si no se activa la opción de firma automática, el documento se puede firmar a mano. Para firmar el documento a mano el usuario de Authentic debe hacer clic en el icono **Firma XML**  de la barra de herramientas o en el comando **Authentic | Firma XML**. Esto abre el cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen anterior*) donde el usuario debe hacer clic en el botón **Firmar documento**. Recuerde que para firmar un documento con una firma incrustada el esquema debe permitir que el último elemento secundario del elemento raíz sea el elemento *Signature*. De lo contrario el documento XML no será válido con respecto al esquema. Esto se explica más detenidamente en el apartado [Validez del documento XML](#) ⁶⁴³.

- (iii) *Verificar el documento XML de Authentic*: si el SPS tiene habilitadas las firmas XML, el proceso de verificación se ejecuta cada vez que se carga el documento XML en Authentic. Si la contraseña o la información de clave del certificado no están guardadas en el SPS y en la contraseña respectivamente, el usuario de la vista Authentic debe introducir la contraseña o seleccionar un certificado. Recuerde que si se genera una firma incrustada, se guarda con el archivo XML cuando éste se guarda. Si no quiere guardarla con el archivo XML, elimine la firma generada con el botón **Eliminar firma** del cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen anterior*). Igualmente, si se genera una firma por separado (en un archivo distinto) y no la necesita, debe eliminarla con este botón.


Los apartados de esta sección se ocupan de cada uno de los procesos mencionados más arriba:

- [Configurar la firma XML](#) ⁶³⁶
- [Opciones de configuración de la firma XML](#) ⁶³⁸
- [Firmar el documento XML de Authentic](#) ⁶⁴⁰
- [Verificar la firma en Authentic](#) ⁶⁴²
- [Validez del documento XML](#) ⁶⁴³
- [Trabajar con certificados](#) ⁶⁴⁴


9.11.1 Configurar la firma XML

Estas son las opciones del cuadro de diálogo "Configurar la firma XML" (*imagen siguiente*):

- *Habilitar la compatibilidad con firmas XML en Authentic*: marque esta casilla para habilitar la compatibilidad de Authentic con firmas XML. Como resultado el usuario de Authentic puede firmar el documento XML. Además cuando se cargue un documento en la vista Authentic, se ejecutará el proceso de verificación de firmas. Si la compatibilidad con firmas XML no está habilitada, el usuario de Authentic no podrá firmar el documento XML y cuando se cargue el documento XML en Authentic no se ejecutará el proceso de verificación de firmas.



- *Permitir que el usuario de Authentic elija sus propios certificados y contraseñas:* marque esta casilla para dar al usuario de Authentic la opción de seleccionar sus propios certificados y contraseñas (desde el botón **Seleccionar contraseña propia...** del cuadro de diálogo "Firma XML", *imagen siguiente*) y el certificado/la contraseña seleccionados reemplazarán al certificado/la contraseña especificados por el diseñador del SPS. Si no marca esta casilla, cuando el documento se abre en Authentic, el usuario recibe un aviso pidiendo un certificado/una contraseña para la firma.



- *Al cargar el documento, mostrar un mensaje cuando....:* estas tres opciones sirven para definir cuándo aparece un mensaje al cargar el documento XML en la vista Authentic.
- *Firmar automáticamente al guardar el documento:* marque esta casilla si quiere que el documento XML de Authentic se firme automáticamente cuando se guarde el documento. El certificado/la contraseña utilizada para ello será el certificado/la contraseña activos en ese momento según lo indicado por el diseñador del SPS o especificados por el usuario de Authentic.

Para abrir el cuadro de diálogo "Opciones de la firma XML" haga clic en el botón **Opciones de configuración de la firma XML**. En ese diálogo puede especificar el certificado/la contraseña, la posición de la firma y las opciones de transformación.

9.11.2 Opciones de la firma XML

En el cuadro de diálogo "Opciones de la firma XML" (*imagen siguiente*) puede especificar el certificado/la contraseña predeterminado que se debe usar para la firma, así como la posición de la firma y la opción de transformación. Además puede indicar que la información de clave del certificado se guarde en el archivo XML. Siga leyendo para obtener información sobre cada opción del cuadro de diálogo.

Método de autenticación: certificado o contraseña

La firma puede estar basada en un certificado o en una contraseña. Seleccione el botón de opción del método que desea usar.

- **Certificado:** haga clic en el botón **Seleccionar** y busque el certificado que desea usar. El certificado debe tener una clave privada. La firma se genera usando la clave privada del certificado. Para verificar la firma, es necesario tener acceso al certificado (o a una versión del certificado de clave pública). La clave pública del certificado se usa para verificar la firma. Para más información sobre los certificados, consulte el apartado [Trabajar con certificados](#)⁶⁴⁴. Si quiere, también puede guardar la información de clave del certificado junto con la firma (marcando la casilla *Anexar información de clave* situada al final del diálogo.) En este caso no se hará referencia al certificado para verificar la firma, sino que se usará la información de clave guardada con la firma. **Nota:** StyleVision es compatible con firmas XML con certificados tipo RSA-SHA1 y DSA-SHA1.
- **Contraseña:** introduzca una contraseña de como mínimo cinco caracteres (y 16 caracteres como máximo). Esta contraseña será necesaria para verificar la firma. También puede *Guardar la contraseña en el archivo SPS*, en cuyo caso Authentic verifica la firma directamente sin pedir la contraseña al usuario.

El certificado o la contraseña especificados en este panel de opciones se usarán por defecto para generar la firma del documento.

Transformaciones

Los datos XML se transforman y el resultado de la transformación se utiliza para crear la firma. Puede especificar el algoritmo de canonización que StyleVision debe aplicar a los datos XML del archivo (el contenido de `SignedInfo`) antes de realizar los cálculos de la firma. Tenga en cuenta que hay diferencias entre usar un tipo de transformación u otro:

- **Transformación canónica XML con o sin comentarios:** si se incluyen comentarios para el cálculo de la firma, cualquier cambio en los comentarios de los datos XML darán lugar a un error de verificación. Aparte de esto, puede cambiar los comentarios o añadir comentarios nuevos en el documento XML después de firmarlo y la firma seguirá siendo auténtica.
- **Base64:** se considera que el elemento raíz (o de documento) del documento XML tiene codificación Base64 y se lee en formato binario. Si el elemento raíz no tiene codificación Base64, se genera un error o se interpreta que el elemento está vacío.
- **Ninguna:** no se realiza ninguna transformación y los datos XML del archivo binario guardado en el disco se pasan directamente para crear la firma. Si después se realizan cambios en los datos, se produce un error de verificación de la firma. No obstante, si marca la casilla *Eliminar los espacios en blanco*, se eliminan todos los espacios en blanco y los cambios en los espacios en blanco se omiten. La principal diferencia entre no usar ninguna transformación y usar una transformación canónica es que la canonización da lugar a una secuencia de datos XML, en la que algunas diferencias (como diferencias en el orden de los atributos) están normalizadas. Como consecuencia, una transformación canónica normalizará determinados cambios, como por ejemplo los cambios en el orden de los atributos (y la verificación se realizará correctamente). Por el contrario, si no se realiza ninguna transformación, ese tipo de cambios se tendrá en cuenta y se producirá un error de verificación. Recuerde que si la firma se incrusta en el documento (ya sea como firma envuelta o envolvente), entonces se realiza una canonización por defecto. De modo que los datos XML se usarán tal y como están (es decir, sin transformación) cuando la firma esté en un archivo separado, cuando se seleccione la opción *Ninguna* y cuando esté desactivada la casilla *Eliminar los espacios en blanco*.

Posición de la firma

Puede colocar la firma dentro del archivo XML o guardarla en un archivo separado. Hay dos opciones:

- *Firma envuelta*: se crea el elemento `Signature` como último elemento secundario del elemento (de documento) raíz.
- *Firma separada*: la firma XML se crea en un archivo distinto. En este caso puede indicar la extensión del archivo de firma y si el nombre del archivo se crea (i) uniendo la extensión de archivo al nombre del archivo XML (p. ej. `test.xml.xsig`) o (ii) usando el nombre del archivo XML pero con la extensión del archivo de firma en lugar de la extensión XML (p. ej. `test.xsig`). También puede indicar si en el archivo de firma la referencia al archivo XML es una ruta de acceso relativa o absoluta.

Anexar información de clave


La opción *Anexar información de clave* está disponible si la firma está basada en un certificado. Si la firma está basada en una contraseña, esta opción se deshabilita.

Si selecciona esta opción, la información de clave pública se coloca dentro de la firma. De lo contrario, la información de clave no se incluye en la firma. El incluir la información de clave tiene la ventaja de que el certificado propiamente dicho (en concreto, su información de clave pública) no será necesario para el proceso de verificación (puesto que la información de clave está presente en la firma).

9.11.3 Firmar el documento XML de Authentic

El usuario de Authentic puede firmar un documento XML de dos maneras:

- **De forma automática** al guardar el documento XML de Authentic. Para poder usar este método el diseñador del SPS debe haber activado la opción *Firmar automáticamente al guardar el documento* del cuadro de diálogo [Configurar la firma XML](#) ⁶³⁶.
- **Manualmente** con el botón **Firmar documento** del cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen siguiente*). Este cuadro de diálogo se abre al hacer clic en el icono **Firma XML** de la barra de herramientas o en el comando de menú **Authentic | Firma XML**. Siga leyendo para aprender a firmar el documento XML a mano.



Firmar el documento XML de Authentic a mano

Si el diseñador del SPS activó la opción *Firmar automáticamente al guardar el documento* del documento SPS, el archivo XML de Authentic se firma automáticamente cada vez que se guarda. Pero el usuario de Authentic también puede firmar el documento a mano.

La firma generada se crea según las opciones de configuración activas en el momento de firmar el documento. Excepto el certificado/la contraseña, todas estas opciones de configuración las especifica el diseñador del SPS en los cuadros de diálogo [Configurar firma XML](#) ⁶³⁶ y [Opciones de la firma XML](#) ⁶³⁸. El certificado/la contraseña puede venir dado por el diseñador del SPS o por el usuario de Authentic. Hay dos opciones:

- El diseñador del SPS especifica el certificado/la contraseña y el usuario de Authentic **no tiene la posibilidad de elegir** su propio certificado/contraseña. Ver el párrafo [Firmar solo el documento SPS](#) ⁶⁴¹ para obtener más información.
- El diseñador del SPS especifica el certificado/la contraseña pero el usuario de Authentic **tiene la posibilidad de elegir** su propio certificado/contraseña. Ver el párrafo [Firmar el documento SPS y el documento XML de Authentic](#) ⁶⁴¹ para obtener más información.

Firmar solo el documento SPS

El diseñador del SPS especifica el certificado/la contraseña y desactiva la opción *Permitir que el usuario de Authentic elija sus propios certificados y contraseñas* del cuadro de diálogo "[Configurar la firma XML](#)" ⁶³⁶. Esto significa que **el usuario de Authentic no tiene la posibilidad de seleccionar su propio certificado/contraseña**.

El usuario de Authentic firma el documento con el certificado/la contraseña elegidos por el diseñador del SPS. Hay dos posibilidades:

- Si el diseñador eligió usar **un certificado** (en vez de una contraseña), es necesario que el usuario de Authentic tenga acceso al certificado de clave pública/privada elegido. La clave privada del certificado se usará para generar la firma.
- Si el diseñador eligió usar **una contraseña**, esta se usa directamente para firmar el documento. Authentic no solicita la contraseña al usuario.


Nota: aunque es obligatorio elegir el método de autenticación (es decir, certificado o contraseña) en el diálogo [Opciones de la firma XML](#) ⁶³⁸, no es necesario incluir un valor para el método seleccionado. En otras palabras, puede elegir la opción *Contraseña* pero no definir ninguna contraseña (dejar el campo vacío). En este caso el usuario de Authentic deberá crear una contraseña cuando firme el documento. Igualmente, puede elegir la opción *Certificado* pero no definir ningún certificado (dejar el campo vacío). En este caso el usuario de Authentic deberá especificar un certificado para poder generar la firma.

Firmar el documento SPS y el documento XML de Authentic

El diseñador del SPS especifica el certificado/la contraseña y activa la opción *Permitir que el usuario de Authentic elija sus propios certificados y contraseñas* del cuadro de diálogo "[Configurar la firma XML](#)" ⁶³⁶. Esto significa que **el usuario de Authentic puede seleccionar su propio certificado/contraseña** o usar el certificado/la contraseña predeterminados del archivo SPS. El certificado/la contraseña elegidos por el usuario de Authentic se guarda en memoria y se usa para la sesión actual solamente. Cuando se cierra el archivo XML o SPS, la firma revierte a la contraseña/al certificado predeterminados (los definidos por el diseñador del SPS).

Para usar su propio certificado/contraseña, el usuario de Authentic debe seguir estos pasos:

1. Hacer clic en el icono **Firma XML** de la barra de herramientas o en el comando de menú **Authentic | Firma XML**. Esto abre el cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen siguiente*).



2. Hacer clic en el botón **Seleccionar contraseña propia** o **Seleccionar certificado propio** (dependiendo del método de autenticación seleccionado por el diseñador del SPS).
3. Buscar el archivo de certificado o escriba la contraseña que desea usar.
4. Ahora puede firmar el documento inmediatamente (con el botón **Firmar documento**) o simplemente cerrar el cuadro de diálogo con el botón **Aceptar**.

Al hacer clic en **Aceptar** el certificado/la contraseña definidos por el usuario de Authentic se guarda en memoria y se usa para la sesión actual.


9.11.4 Verificar la firma en Authentic

La verificación de firmas se ejecuta cada vez que se actualiza o recarga el documento XML de Authentic. Si la información de clave del certificado de la firma se anexó a la firma o si hay una contraseña disponible en el SPS, entonces la verificación se realiza inmediatamente con esta información de autenticación. Si la información de autenticación no está disponible, entonces aparece un mensaje a tal efecto y el usuario debe verificar la firma a mano.


Verificación de firmas manual

Para verificar a mano la firma de un documento firmado, el usuario de Authentic debe hacer clic en el icono **Firma XML**  de la barra de herramientas o en el comando de menú **Authentic | Firma XML**.


Si la información de autenticación se guardó con la firma (información de clave del certificado) o con el SPS (contraseña), entonces la verificación se ejecuta directamente y el resultado aparece en la ventana "Firma XML" (*imagen siguiente*).



Si la información de autenticación no está disponible, Authentic solicita al usuario que introduzca un certificado o una contraseña. Por ejemplo, en la imagen siguiente, Authentic solicita al usuario que introduzca una contraseña para verificar la firma.



No olvide que el icono **Firma XML**  de la barra de herramientas (o el comando de menú **Authentic | Firma XML**) solo ejecuta el proceso de verificación si el documento ya está firmado. De lo contrario aparece un mensaje de error (*imagen siguiente*).



En este caso se habilita el botón **Firmar documento**.

9.11.5 Validez del documento XML

Si un documento XML tiene incrustada una firma XML, se añade un elemento `Signature` del espacio de nombres `http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#` al documento XML. Para que el documento no deje de ser válido, el esquema en el que se basa el documento debe contener las declaraciones de elemento correspondientes. StyleVision incrusta firmas dentro del documento. Es lo que denominamos *firma envuelta*. El elemento `Signature` se crea como último elemento secundario del elemento raíz (o de documento).

Si no quiere modificar el esquema del documento XML, puede crear la firma XML en un archivo distinto. Para más información consulte la descripción de las opciones del cuadro de diálogo [Opciones de la firma XML](#) ⁶³⁸.

A continuación ofrecemos algunos fragmentos de esquemas XML que permiten el uso del elemento `Signature` para firmas envueltas. Puede usar estos ejemplos a la hora de modificar sus esquemas.

En el primer ejemplo, el esquema XML Signatures se importa en el esquema del usuario. El esquema XML Signatures está en esta dirección web: <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:xsig="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"

```

```

        schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xs:element name="Root">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="FirstChildOfRoot"/>
      <xs:element ref="SecondChildOfRoot" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="ThirdChildOfRoot" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="xsig:Signature" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
...
</xs:schema>

```

En el segundo ejemplo se añadió un elemento comodín genérico que coincide con cualquier elemento de otros espacios de nombres. Si el atributo `processContents` tiene el valor `lax`, el validador ignorará este elemento (porque no encontró ninguna declaración de elemento equivalente). Por consiguiente, el usuario no necesita hacer referencia al esquema XML Signatures. El inconveniente es que se puede añadir cualquier elemento (y no solo el elemento `Signature`) en la posición del documento XML especificada y el documento XML seguirá siendo válido.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified"
  attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Root">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="selection"/>
        <xs:element ref="newsitems" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="team" minOccurs="0"/>
        <xs:any namespace="##other" minOccurs="0" processContents="lax"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  ...
</xs:schema>

```

Especificación del W3C

Para más información sobre las firmas XML consulte la especificación del W3C en la dirección <http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>.

9.11.6 Trabajar con certificados

Los certificados de autorización se suelen utilizar para crear y verificar firmas XML. Este apartado contiene información sobre cómo se pueden obtener, importar y exportar certificados. Se divide en los subapartados siguientes:

- [Obtener un certificado con un par de claves \(privada/pública\)](#) ⁶⁴⁵
- [Importar un certificado de clave privada y clave pública](#) ⁶⁴⁵

- [Los almacenes de certificados en equipos Windows](#) ⁶⁴⁶
- [Exportar un certificado de clave pública](#) ⁶⁴⁷

Obtener un certificado con un par de claves (privada/pública)

Los certificados se pueden obtener de dos maneras distintas:

- *De una entidad de certificación:* la entidad de certificación verifica la identidad del propietario del certificado. Los certificados obtenidos de esta manera son distintos de los certificados autofirmados, que pueden crearse desde cero con una herramienta de creación de certificados.
- *Creando un certificado autofirmado:* aunque no están verificados por ninguna entidad, estos certificados suelen ofrecer suficiente seguridad. Hay varias herramientas de creación de certificados que puede usar (Microsoft Visual Studio, por ejemplo).

Si desea usar el certificado con firmas XML, es necesario que el certificado tenga un par de claves (privada/pública).

Nota: la función de creación y verificación de firmas XML de StyleVision sólo es compatible con los certificados de tipo RSA-SHA1 y DSA-SHA1.

Importar un certificado de clave privada y clave pública

Tras obtener un certificado de clave privada y clave pública, debe importar el certificado al almacén de certificados de Windows. Siga estos pasos:

1. Haga doble clic en el archivo del certificado para abrir el Asistente para importación de certificados (*ver imagen siguiente*) y haga clic en **Siguiente**.




2. En la pantalla Archivo para importar, asegúrese de que el archivo del certificado está seleccionado y haga clic en **Siguiente**.
3. En la siguiente pantalla, escriba la contraseña para la clave privada. Tenga en cuenta que deberá recordar la contraseña si desea utilizar la clave privada para crear una firma XML. Cuando obtenga el certificado, recibirá la contraseña para la clave privada. Después de escribir la contraseña, haga clic en **Siguiente**.
4. En la siguiente pantalla puede configurar el asistente para que seleccione automáticamente el almacén donde se debe colocar el certificado (de acuerdo con el tipo de certificado) o puede seleccionar el almacén usted mismo. (Quizás sea mejor que seleccione el almacén usted mismo y así será más fácil recordar la ubicación del certificado). Haga clic en **Siguiente**.
5. Para terminar el proceso haga clic en **Finalizar**.

Almacenes de certificados en equipos Windows

Para tener acceso al almacén de certificados en un equipo Windows 7, siga estos pasos:

1. En el menú **Inicio**, escriba `mmc` en el cuadro de **Inicio** y pulse **Entrar**.
2. Aparece una ventana de consola (*ver imagen siguiente*).




3. En la ventana de consola, seleccione el comando **Archivo | Agregar o quitar complemento**.
4. Aparece el cuadro de diálogo "Agregar o quitar complementos". Seleccione *Certificados* en este cuadro de diálogo y haga clic en **Agregar**.
5. Aparece el cuadro de diálogo "Complemento Certificados". Seleccione la opción *Cuenta de equipo* y haga clic en **Siguiente**.
6. En la siguiente pantalla del cuadro de diálogo, seleccione la opción *Equipo local* y después haga clic en **Finalizar**.
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo "Agregar o quitar complementos".
8. La "Raíz de consola" de la ventana de consola ahora contiene un componente llamado "Certificados" (*ver imagen anterior*). Este componente contiene los almacenes de certificados de su equipo.
9. Guarde la consola como archivo de Microsoft Management Console (archivo .msc). Para ello seleccione el comando **Archivo | Guardar** de la ventana de consola. Posteriormente podrá usar este archivo MSC para acceder a los almacenes de certificado de su equipo (con el comando **Archivo | Abrir** de una ventana de consola).

Exportar un certificado de clave pública

Si tiene un certificado con clave privada y pública, puede exportar este certificado sólo con una clave pública. Este certificado de clave pública se puede enviar después a otros usuarios, quienes podrán usarla para verificar firmas creadas con la clave privada del certificado.

Para exportar un certificado de clave pública desde un certificado de clave pública/privada, siga estos pasos:

1. Abra los almacenes de certificados en una ventana de consola. Para ello: (i) escriba `mmc` en el cuadro del menú **Inicio**. (ii) En la ventana de consola que aparece, seleccione **Archivo | Abrir** y seleccione el archivo MSC en el que se guardaron los almacenes de certificados (*ver el apartado anterior*).
2. Busque el certificado que desea exportar como certificado de clave pública y haga clic en él con el botón derecho.
3. Seleccione el comando **Todas las tareas | Exportar**. Aparece el Asistente para exportación de certificados (*ver imagen siguiente*).



4. Haga clic en **Siguiente**.
5. En la pantalla Exportar la clave privada, seleccione la opción *No exportar la clave privada* y haga clic en **Siguiente**.
6. En la pantalla Formato de archivo de exportación, seleccione el formato que desea usar (si no está seguro, utilice la opción predeterminada *DER*) y haga clic en **Siguiente**.
7. En la pantalla Archivo que se va a exportar, busque la ubicación donde desea guardar el archivo y escriba el nombre del archivo (sin la extensión de archivo, porque se anexará automáticamente). Después haga clic en **Siguiente**.
8. Haga clic en **Finalizar** para terminar la exportación.

Como resultado se crea un certificado de clave pública en la ubicación especificada en el proceso anterior. Puede enviar este certificado de clave pública a los destinatarios de archivos XML firmados con la clave privada correspondiente. El destinatario puede importar este certificado de clave pública a un almacén de certificados de su equipo y usar la clave pública de este certificado para verificar las firmas XML.

9.12 Interfaces ASPX para aplicaciones web

Si necesita crear un diseño SPS para un informe HTML de datos XML o de BD para Internet, siga estos pasos en StyleVision:

1. Si los datos de origen están en una BD, cuando termine de diseñar el SPS en StyleVision genere un archivo XML a partir de la BD. (Si los datos de origen están en un archivo XML entonces puede saltarse este paso.)
2. Genere también un archivo XSLT-para-HTML.
3. Transforme el archivo XML con ayuda del archivo XSLT-para-HTML generado.
4. Ponga el archivo HTML resultante en el servidor.

En las aplicaciones web el archivo HTML podría estar obsoleto si los datos de origen (BD o XML) se modificaron. Para actualizar el archivo HTML en el servidor web con los datos nuevos sería necesario (i) volver a generar el archivo XML a partir de la BD, (ii) transformar el archivo XML nuevo con ayuda del archivo XSLT-para-HTML generado y (iii) poner el resultado HTML en el servidor.

StyleVision ofrece una práctica solución para actualizar páginas web HTML rápidamente. Se trata de una característica que genera una aplicación ASPX automáticamente. Es decir, StyleVision genera todos los archivos necesarios de la aplicación ASPX (los archivos ASPX, XSLT y de código). Estos archivos se pueden poner en el servidor junto con el archivo de BD o el archivo XML de origen y con el archivo XSLT-para-HTML generado. Cada vez que se actualiza el archivo ASPX (el archivo de la interfaz web) ocurre esto: (i) si son datos de BD, se genera un archivo XML nuevo a partir de la BD (este paso se omite si son datos XML), (ii) el archivo XML se transforma con el archivo XSLT-para-HTML que está en servidor y (iii) el resultado de la transformación aparece en la página de la interfaz web. De este modo la página de la interfaz web mostrará rápidamente la versión más reciente de la BD o de los datos XML.

Generar archivos para una solución ASPXC

Tras crear el archivo SPS basado en una BD o en un archivo XML, siga estos pasos para crear una solución ASPX:

1. Abra el archivo SPS en StyleVision y haga clic en el comando de menú **Archivo | Diseño web | Generar aplicación web ASPX**. Los archivos de aplicaciones ASPX se crean en la carpeta indicada por el usuario. La carpeta en la que se genera la aplicación ASPX contendrá, entre otros, estos archivos:
 - `Readme.doc`
 - `NombreArchivoSPS.aspx`
 - `NombreArchivoSPS.xslt`
 - `NombreArchivoSPS.cs`
2. Ponga el archivo de BD o XML en el servidor, en la misma carpeta que la aplicación ASPX. El archivo `.aspx` es el punto de entrada de la aplicación. Si se actualiza este archivo, se actualizan también los datos XML o de BD representados en la página de la interfaz web.

Nota: para que la transformación XSLT se ejecute correctamente debe instalar la aplicación [RaptorXML de Altova](#). Si tiene problemas con la transformación, consulte el archivo `ReadMe.doc` que incluye información sobre cómo configurar RaptorXML.

Funcionamiento

La carpeta en la que se genera la aplicación ASPX contendrá, entre otros, estos archivos:

- `Readme.doc`
- `NombreArchivoSPS.aspx`
- `NombreArchivoSPS.xslt`
- `NombreArchivoSPS.cs`

`NombreArchivoSPS.aspx` es la URL del documento de salida. `NombreArchivoSPS.aspx` ejecuta el código C# almacenado en el archivo `NombreArchivoSPS.cs`. Este código C# lee el contenido XML (de archivos o de una BD, según corresponda) y se lo envía a RaptorXML junto con el archivo `NombreArchivoSPS.xslt`. (RaptorXML contiene el motor de transformación XSLT de Altova y se puede descargar del sitio web de Altova). RaptorXML transforma el contenido XML con ayuda del archivo XSLT suministrado. El resultado es un documento HTML que la aplicación web muestra en el explorador. Cuando cambia el contenido XML (porque se realicen cambios en la BD, por ejemplo) y se navegue a la página `NombreArchivoSPS.aspx` (o se actualice la página en el explorador web), se recuperan automáticamente los datos más recientes de la BD o del archivo XML y se presenta un documento actualizado en el explorador.

9.12.1 Ejemplo: host local en Windows 7

A continuación explicamos cómo configurar su host local para que sirva una aplicación ASPX. Para más información consulte el archivo `Readme.doc` de la carpeta de la aplicación ASPX. Esta carpeta y archivo se generan al seleccionar el comando **Archivo | Diseño web | Generar aplicación web ASPX**.

Instalar RaptorXML

Compruebe que tiene instalada la versión más reciente de RaptorXML. Esta aplicación contiene el motor de transformación de Altova y se usará para transformar el archivo XML (o el archivo XML generado a partir de la BD).

Activar Internet Information Services (el servidor web de Microsoft)

Si Microsoft Internet Information Services (IIS) no está activado, a continuación tiene las instrucciones para activarlo. El paso 5 muestra cómo probar si IIS está activo.

1. Haga clic en **Panel de control | Programas y características | Activar o desactivar las características de Windows**.
2. Marque la casilla *Internet Information Services*. La casilla de tres estados estará parcialmente marcada.
3. Ahora marque la casilla *Internet Information Services | Servicios World Wide Web | Características de desarrollo de aplicaciones | ASP.NET*.
4. Haga clic en **Aceptar**. Cuando termine el proceso, tendrá la carpeta `C:/inetpub/wwwroot`. Esta es la carpeta raíz del servidor web.
5. Pruebe a abrir `localhost` en su explorador web. Debería aparecer la pantalla de bienvenida de Internet Information Services.

Generar la aplicación ASPX en StyleVision

1. Recomendamos guardar la BD y el archivo SPS en la misma carpeta.
2. Cuando termine de diseñar el documento SPS, haga clic en el comando de menú **Archivo | Diseño web | Generar aplicación web ASPX**.
3. En el cuadro de diálogo que aparece cree una carpeta dentro de C:/inetpub/wwwroot y selecciónela (p. ej. C:/inetpub/wwwroot/Test1.)
4. Haga clic en **Aceptar** y StyleVision genera estos archivos en la carpeta elegida: <NombreArchivo>.aspx, <NombreArchivo>_AltovaDataBaseExtractor.cs y Web.config y la carpeta App_Code con varios archivos más.

Nota: para poder generar los archivos en C:/inetpub/wwwroot debe ejecutar StyleVision como administrador. Para ello haga clic con el botón derecho en el ejecutable de StyleVision o en su acceso directo y seleccione el comando **Ejecutar como administrador**.

Informar a ASPX de la aplicación generada

Para que ASPX conozca la aplicación generada con StyleVision:

1. Haga clic en **Panel de control | Herramientas administrativas | Administrador de Internet Information Services (IIS)**.
2. En el panel *Conexiones* expanda el árbol para ver la carpeta (p. ej. Test1). El icono de la carpeta es una carpeta amarilla estándar.
3. En el menú contextual de la carpeta, ejecute el comando **Convertir en aplicación** y haga clic en **Aceptar** en el diálogo. El icono de la carpeta ahora tiene forma de esfera.
4. En el panel *Conexiones* expanda el árbol para ver la entrada *Grupo de aplicaciones*. Seleccione esta entrada.
5. En el menú contextual de *DefaultAppPool* (disponible en el panel principal al seleccionar *Grupo de aplicaciones* en el panel *Conexiones*), seleccione el comando **Configuración avanzada**.
6. Para la propiedad *Identidad*, seleccione *Cuenta personalizada* e introduzca su usuario y contraseña de Windows.
7. Para la propiedad *Habilitar aplicaciones de 32 bits* escriba el valor `True`. (Para que puedan tener acceso los controladores de BD). Este paso solo es necesario si su versión de Windows es Windows 7 de 64 bits.

Ejecutar la aplicación-

Escriba la dirección localhost/Test1/<NombreArchivo>.aspx en su explorador web (suponiendo que Test1 sea el nombre de la carpeta donde se guardó la aplicación ASPX). El HTML transformado aparecerá en el explorador. Al actualizar esta página ASPX aparecerán los datos más recientes de la BD o del archivo XML.

Nota: si el explorador se queda colgado, compruebe que RaptorXML tiene asignada una licencia correctamente.

9.13 Archivo PXF: contenedor para el archivo SPS y archivos relacionados

Los diseños SPS que utilizan XSLT 2.0 o XSLT 3.0 se pueden guardar como formularios XML portátiles (formato de archivo PXF). El formato PXF es un formato de archivo especial desarrollado por Altova para empaquetar diseños SPS junto con archivos relacionados (como esquemas, archivo XML de trabajo, imágenes, archivos XSLT de transformación, etc.). La ventaja del formato de archivo PXF es que permite distribuir con un solo archivo todos los ficheros necesarios para editar un documento en la vista Authentic y para generar documentos de salida desde esta vista.


Esta sección describe el uso de los archivos PXF y se divide en tres apartados:

- [Crear un archivo PXF](#) ⁶⁵²
- [Editar un archivo PXF](#) ⁶⁵⁵
- [Implementar un archivo PXF](#) ⁶⁵⁶

Nota: solo se pueden guardar en formato PXF los archivos SPS diseñados con XSLT 2.0 XSLT 3.0.

9.13.1 Crear un archivo PXF

Para crear un archivo PXF a partir del diseño SPS y sus archivos relacionados abra el diseño SPS en StyleVision y seleccione el comando **Archivo | Guardar como**. Esto abre el cuadro de diálogo "Guardar el diseño" (*imagen siguiente*).




El formato estándar para los diseños de StyleVision es el **formato SPS** pero en este apartado nos ocupamos del formato PXF. Para ver cómo se guarda un archivo en formato SPS consulte la [Referencia del usuario](#) ¹⁰³⁴.

Guardar como PXF

Si selecciona la opción *Guardar como archivo PXF* se abre el cuadro de diálogo "Guardar" de Windows, que

funciona igual que con el comando **Guardar diseño** ¹⁰²⁹ solo que incluye un paso más: seleccionar los ficheros que se deben incluir en el archivo PXF. Tras indicar el nombre de archivo del PXF, aparece el cuadro de diálogo "Configurar el formulario XML portátil (PXF)" (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar qué ficheros se incrustan en el PXF.




Bajo la entrada **Configuración global** de la pestaña *Archivos en el momento de diseño* puede seleccionar qué archivos relacionados con el diseño se incrustan y cuáles se omiten. También puede seleccionar los archivos XSLT generados a partir del diseño. En el panel inferior puede seleccionar para qué formatos desea generar e incrustar archivos XSLT. Si incrusta ficheros XSLT en el archivo PXF y abre el archivo PXF en la vista Authentic de un producto de Altova, se habilita el botón de la barra herramientas de Authentic que sirve para generar y ver documentos de salida (*imagen siguiente*).



En la pestaña *Archivos adicionales* (*imagen siguiente*) puede incluir más ficheros que no estén relacionados con el diseño pero que desee incrustar en el PXF de todos modos. Por ejemplo: imágenes a las que hace

referencia el diseño a través de una URL generada con una expresión XPath. En el ejemplo siguiente el usuario seleccionó el archivo de imagen `EU.bmp` de la carpeta `Imágenes` para incrustarlo en el PXF.



Para incluir ficheros adicionales en el archivo PXF, haga clic en el botón **Agregar documento...** y busque el archivo. El cuadro de diálogo "Abrir" se abre automáticamente por la carpeta donde está el diseño SPS. Puede seleccionar ficheros de esta carpeta o de carpetas descendientes. Tras añadir el fichero al archivo PXF, el cuadro de diálogo muestra el fichero y la estructura de carpetas donde se encuentra. Por ejemplo, en la imagen anterior puede ver que el archivo `EU.bmp` está en una carpeta llamada `Imágenes`, que a su vez está en la carpeta del archivo SPS.

StyleVision devuelve un error si selecciona un archivo de una carpeta situada en un nivel superior a la carpeta donde está el diseño SPS.

En el diseño SPS las referencias a archivos adicionales deben hacerse con una ruta relativa y debe usar la estructura de carpetas que aparece en la pestaña *Archivos adicionales* (imagen anterior). Por ejemplo, para hacer referencia a la imagen `EU.bmp` de nuestro ejemplo debe usar la ruta relativa `Imágenes/EU.bmp`.

Nota: para poder guardar archivos PFX debe marcar la opción *Incrustar imágenes para RTF y Word 2007+* (**Archivo | Propiedades | Imágenes**).


9.13.2 Editar un archivo PFX

Para abrir un archivo PFX en StyleVision haga clic en el comando **Archivo | Abrir**¹⁰²⁴. Estos son los cambios que se pueden hacer en los archivos PFX:

- Puede editar la configuración del archivo PFX.
- Puede editar el contenido de algunos ficheros (como el SPS y el XML) en StyleVision y otros ficheros (como las imágenes y los archivos CSS) en aplicaciones externas. Sin embargo, todos los ficheros que componen el archivo PFX deben actualizarse de forma explícita en StyleVision.

Punto de entrada para editar el PFX

El punto de entrada para editar la configuración del PFX y actualizarlo es la entrada **Formario XML portátil** de la ventana Vista general del diseño (*imagen siguiente*).




Configurar los archivos incrustados

Haga clic en el vínculo Configurar los archivos incrustados... de la ventana Vista general del diseño (*imagen anterior*) para abrir el cuadro de diálogo "Configurar el formulario XML portátil". Las opciones de configuración son las descritas en el apartado **Crear un archivo PFX**⁶⁵².

Actualizar los archivos incrustados

Haga clic en el vínculo Actualizar o extraer los archivos incrustados... de la ventana Vista general del diseño (*imagen anterior*) para abrir el cuadro de diálogo "Actualización del formulario XML portátil" (*imagen siguiente*).



Primero seleccione si los archivos de origen se deben buscar en relación a la ubicación actual del PXF o en su ubicación original. Después marque qué archivos desea actualizar y haga clic en **Actualizar**. Se crea un archivo PXF nuevo que sobrescribe el archivo PXF existente. Por tanto, recomendamos hacer una copia de seguridad del PXF antes de actualizarlo.

9.13.3 Implementar un archivo PXF

Una vez creado, el archivo PXF se puede transportar, descargar, copiar y guardar como cualquier otro archivo de datos. Como el archivo PXF puede contener todos los ficheros necesarios para editar un archivo XML en la vista Authentic y generar documentos de salida, el PXF es el único archivo que necesita el usuario de Authentic para realizar su trabajo.

Los archivos PXF se pueden abrir en la [vista Authentic](#)²⁷ de los productos de Altova. Aquí damos algunos ejemplos de cómo usar un archivo PXF con Altova XMLSpy, por ejemplo:

- El archivo PXF se abre con el comando **Archivo | Abrir**. El fichero XML incrustado se presenta en la vista Authentic gracias al SPS incrustado. El usuario edita el archivo XML en la vista Authentic y

guarda los cambios con **Archivo | Guardar**, que actualiza el archivo PXF (el XML incrustado se actualiza).

- El archivo PXF no contiene ningún XML incrustado y se abre con el comando **Archivo | Abrir**. En la vista Authentic se abre un archivo de plantilla XML basado en el diseño SPS. El comando **Archivo | Guardar** incrusta este archivo en el PXF.
- En XMLSpy puede asociar un archivo XML a un archivo PXF para que el SPS incrustado del archivo PXF se use para ver el XML en la vista Authentic del archivo. Esta asociación entre el archivo PXF y el archivo XML se crea con el comando **Authentic | Asignar una hoja de estilos de StyleVision**. Los cambios realizados se guardan en el archivo XML, no en el archivo PXF.
- Si el archivo PXF tiene incrustado un XSLT para uno de los formatos de salida, el usuario de la vista Authentic podrá generar documentos de salida en esos formatos. Esto se hace con el botón correspondiente de la barra de herramientas (*imagen siguiente*). Los botones de la barra de herramienta se habilitan en función del XSLT que tiene incrustado el archivo PXF. Por ejemplo, si el PXF tiene incrustadas hojas de estilos XSLT para los formatos HTML y PDF, solamente se habilitan esos botones de la barra de herramientas (mientras que los botones de RTF y DocX se deshabilitan).



Nota: si el archivo PXF está en un servidor web y se usa desde un complemento de Authentic para exploradores web, compruebe que el servidor no bloquea el archivo. Para ello añada este tipo MIME para las extensiones de archivo PXF (.pxf): `application/x-zip-compressed` (desde el panel de administración de IIS, por ejemplo).

10 Archivos SPS y bases de datos

Los archivos SPS basados en bases de datos (aquellos cuyo esquema principal es una BD) se pueden usar con varios objetivos:

- Para editar la BD en la [vista Authentic](#) ²⁷.
- Para generar un esquema XML con una estructura basada en la BD (si la BD no contiene un esquema. Las únicas BD que contienen esquemas son las BD XML como IBM DB2 versión 9).
- Para generar un archivo XML con datos de la BD (si los datos de la BD no están en formato XML todavía).
- Para diseñar y generar hojas de estilos XSLT para documentos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+.
- Para generar informes de BD (basados en el diseño SPS) en formato HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+. En StyleVision puede obtener una vista previa de estos informes.

Cuando la fuente de un esquema secundario de un SPS es una BD, los datos de la BD se pueden incluir en el documento de diseño pero la BD propiamente dicha no se puede editar en la [vista Authentic](#) ²⁷. Lo que se puede editar es el documento XML o la BD asociados al esquema principal.

Procedimiento general

Esta sección describe el procedimiento general para trabajar con BD en StyleVision. Después del [primer apartado](#) ⁶⁶¹, que resume [el funcionamiento de las BD en StyleVision](#) ⁶⁶¹, los demás apartados describen todos los pasos del trabajo con BD. Tenga en cuenta que se distingue entre dos grandes tipos de BD: BD XML y BD no XML. El término *base de datos* tiene dos usos: un uso general, en referencia a todas las bases de datos y un uso específico, en referencia a las BD no XML. Para hacer referencia a bases de datos XML usamos siempre el término BD XML. Esto debe tenerse en cuenta porque el método de selección de los datos de BD para el SPS no es el mismo en estos dos tipos de BD.

- [Conectarse a la BD](#) ⁶⁶³: cómo conectarse a BD no XML, incluida la BD IBM DB2 (versiones anteriores a la versión 9).
- [Seleccionar datos de la BD](#) ⁷⁴⁹: cómo seleccionar datos XML y de esquema para el SPS a partir de la estructura de tabla de la BD (tanto BD XML como BD no XML).
- [Esquema de BD y archivos XML de BD](#) ⁷⁶⁰: cuando se cargan tablas de BD (de BD no XML), StyleVision genera y funciona con un esquema XML y un archivo XML basados en la estructura de la BD y en los datos de la BD respectivamente. En el caso de las BD XML, StyleVision no genera el esquema XML ni el archivo XML sino que hace referencia a los datos XML de la BD y al esquema disponible.
- [Filtros de BD: filtrar datos de la BD](#) ⁷⁶³: puede filtrar los datos de la BD que se cargan en el archivo XML temporal.
- [Características de diseño para BD](#) ⁷⁶⁸: los diseños SPS ofrecen funciones especiales para trabajar con BD, como controles de BD y consultas de BD.
- [Generar archivos de salida](#) ⁷⁷²: StyleVision puede generar informes de BD en gran cantidad de formatos de archivo.

Bases de datos compatibles

Las bases de datos compatibles y sus objetos raíz aparecen a continuación. Si usa la versión de 64 bits de StyleVision, compruebe que tiene acceso a los controladores de BD de 64 bits de la BD a la que quiere conectarse.

Base de datos	Observaciones
Firebird 2.x, 3.x, 4.x	
IBM DB2 8.x, 9.x, 10.x, 11.x	
IBM Db2 for i 6.x, 7.4, 7.5	Los archivos lógicos son compatibles y se muestran en vistas.
IBM Informix 11.70 y superior	
MariaDB 10 y superior	MariaDB es compatible con conexiones nativas. No se precisan controladores separados.
Microsoft Access 2003 y superior	En el momento de escribir esta documentación (principios de septiembre de 2019) no hay ningún Microsoft Access Runtime disponible para Access 2019. Solo puede conectarse a la BD de Access 2019 con productos de Altova si tiene instalado Microsoft Access 2016 Runtime y solamente si la BD no usa el tipo de datos "Large Number" (número grande).
Microsoft Azure SQL Database	SQL Server 2016 codebase
Microsoft SQL Server 2005 y superior Microsoft SQL Server para Linux	
MySQL 5 y superior	MySQL 5.7 y versiones superiores son compatibles con conexiones nativas. No se precisan controladores separados.
Oracle 9i y superior	
PostgreSQL 8 y superior	Son compatibles todas las conexiones PostgreSQL, tanto nativas como basadas en controladores, a través de interfaces como ODBC o JDBC. Las conexiones nativas no necesitan controladores.
Progress OpenEdge 11.6	
SQLite 3.x	<p>Las conexiones SQLite son conexiones nativas y directas compatibles con el archivo de base de datos de SQLite. No se precisan controladores separados.</p> <p>En la vista Authentic, los datos que provienen de una base de datos SQLite no se pueden editar. Cuando intente guardar los datos de SQLite desde la vista Authentic, un cuadro de mensaje le informará de esta limitación conocida.</p>

Sybase ASE 15, 16	
Teradata 16	

Sitio web de Altova:  [Informes de BD](#)

10.1 Bases de datos en StyleVision


En StyleVision puede crear archivos SPS basados en una BD. Con estos archivos SPS puede:

- editar bases de datos en la vista Authentic y
- generar informes a partir de la base de datos.

Una vez creado el diseño SPS, puede ver los informes en StyleVision y generarlos en formatos de salida HTML, RTF, PDF y Word 2007+. También puede guardar los archivos relacionados con la BD que StyleVision genera:

- un esquema XML basado en la estructura de la BD (no compatible con las BD XML, que ya tienen un esquema)
- un archivo XML con la estructura definida en el esquema generado y con el contenido de la BD (no compatible con las BD XML, donde los datos ya están disponibles en formato XML)
- una hoja de estilos XSLT para documentos de salida HTML (basada en el diseño SPS)
- una hoja de estilos XSLT para documentos de salida en formato texto (basada en el diseño SPS)
- una hoja de estilos XSLT para documentos de salida RTF (basada en el diseño SPS)
- una hoja de estilos XSLT para documentos de salida XSL-FO (basada en el diseño SPS)
- una hoja de estilos XSLT para documentos de salida Word 2007+ (basada en el diseño SPS)
- el documento de salida HTML
- el documento de salida en formato texto
- el documento de salida RTF
- el documento de salida PDF
- el documento de salida Word 2007+

El archivo XML guardado se puede procesar con la hoja de estilos XSLT pertinente. Esto permite mayor flexibilidad a la hora de generar informes.



Nota: StyleVision genera el esquema XML y los archivos XML a partir de bases de datos no XML y su estructura y contenido no se puede alterar en la vista Authentic. Esto se debe a que la estructura de

estos archivos responde a la estructura de la BD no XML. La edición de la BD y la creación de informes a partir de ella depende de la estructura XML única que StyleVision genera a partir de la BD.

Funcionamiento general de los diseños SPS basados en BD

A continuación aparecen los pasos necesarios para crear y usar diseños SPS basados en una BD y para editar la BD y crear informes de BD en formato HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+.


- [Conectarse a la BD](#)⁶⁶³ con StyleVision. Durante el proceso de conexión puede especificar qué tablas de datos de la BD deben filtrarse en el esquema XML.
- Cuando se establece la conexión StyleVision genera un [esquema XML temporal](#)⁷⁶⁰ basado en la estructura de la BD y el esquema aparece en la ventana Estructura del esquema de StyleVision. Si se trata de una BD XML, se hace referencia al esquema XML ya existente (bien en la BD o en otra ubicación).
- StyleVision también genera [archivos XML temporales internos](#)⁷⁶⁰. Uno de ellos es un archivo XML no editable (*ver diagrama anterior*) y se usa para las vistas previas y como fuente del archivo de datos XML generado. El otro es un archivo XML editable que se puede ver en la vista Authentic (*ver diagrama anterior*). Cuando se guardan los cambios realizados en este archivo en la vista Authentic (con el comando **Archivo | Guardar datos XML de Authentic**), los cambios se escriben en la BD original. El archivo XML no editable se actualiza cada vez que se accede a una vista previa o cuando se guardan los datos XML.
- En StyleVision puede definir [filtros de nivel superior](#)⁷⁶³ para limitar los datos importados en el archivo XML no editable (es decir, para las vistas previas y los documentos de salida).
- Puede usar [consultas de la BD](#)⁷⁶⁸ dentro de la vista Authentic para limitar la lista de registros que se presentan en la vista Authentic. La consulta solo se usa durante la edición.
- Si realiza y guarda cambios en la BD, la próxima vez que abra una vista previa, el archivo XML no editable se actualiza con el nuevo contenido de la BD y la vista previa presenta un archivo actualizado.
- Los archivos SPS basados en BD se diseñan igual que los demás SPS: arrastrando y colocando nodos en la vista **Diseño**, insertando componentes estáticos, asignando propiedades y estilos, etc. Todos estos mecanismos se describen en la presente documentación.

10.2 Conectarse a un origen de datos

En su definición más sencilla, una base de datos es un archivo local como un archivo de base de datos Microsoft Access o SQLite. En casos más complejos, una base de datos puede residir en un servidor de bases de datos remoto o de la red que no tienen por qué usar el mismo sistema operativo que la aplicación que se conecta a la BD y que consume los datos. Por ejemplo, mientras que StyleVision se puede ejecutar en sistemas operativos Windows, puede que la base de datos a la que desea acceder (p.ej. una base de datos MySQL) esté en un equipo Linux.

Para interactuar con los diferentes tipos de bases de datos, StyleVision se sirve de las interfaces de conexión de datos y los controladores de BD disponibles en su sistema operativo o publicados por los principales proveedores de BD. La tecnología de base de datos evoluciona constantemente y por tanto consideramos que este mecanismo garantiza la mayor compatibilidad y flexibilidad en las principales plataformas.

En el siguiente diagrama puede ver un resumen de las opciones de conectividad de datos que pueden existir entre StyleVision (*aplicación cliente*) y un almacén de datos (que puede ser un archivo o un servidor de base de datos).



* Las bases de datos SQLite, MySQL, MariaDB y PostgreSQL admiten conexiones nativas directas. Para conectarse a este tipo de bases de datos no es necesario tener instalado controladores específicos.

Por tanto, tal y como muestra el diagrama, desde StyleVision puede acceder a los principales tipos de BD con estas tecnologías de acceso de datos:

- ADO (Microsoft® ActiveX® Data Objects), que a su vez utiliza OLE DB
- ADO.NET (un conjunto de bibliotecas disponibles en Microsoft .NET Framework que permiten la interacción con datos)

- JDBC (Java Database Connectivity)
- ODBC (Open Database Connectivity)

Nota: Algunos proveedores de ADO.NET no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado [Notas sobre compatibilidad con ADO.NET](#)⁶⁸¹ para obtener más información.

Tecnologías de acceso a datos

La interfaz de conexión de datos que se debe utilizar dependerá de la infraestructura de software con la que cuente. Lo normal es elegir una tecnología de acceso a datos y un controlador de base de datos que se integre bien con el sistema de base de datos al que desea conectarse. Por ejemplo, para conectarse con una base de datos Microsoft Access 2013, puede generar una cadena de conexión ADO que utilice un proveedor nativo como **Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider**. Para conectarse a Oracle, por su parte, lo mejor será descargar e instalar las interfaces JDBC, ODBC o ADO .NET más recientes del sitio web de Oracle.

Lo más probable es que los controladores de los productos Windows (como Microsoft Access o SQL Server) ya estén disponibles en su sistema, pero puede que necesite descargar controladores para otros tipos de bases de datos. Los principales proveedores de BD publican software cliente y controladores con frecuencia. Además, puede encontrar otros controladores de otras organizaciones para las tecnologías de acceso de datos mencionadas. En la mayoría de los casos hay varias maneras de conectarse a una base de datos. Las características y el rendimiento de la base de datos dependerán de la tecnología de acceso o de los controladores utilizados

10.2.1 Iniciar el asistente para la conexión de BD

StyleVision cuenta con un asistente que le guiará durante la conexión a un origen de datos. Antes de empezar a seguir las instrucciones del asistente, debe tener en cuenta que algunos tipos de BD requieren instalar y configurar algunos elementos, como controladores o software cliente. Normalmente este tipo de productos se obtienen del proveedor de BD correspondiente, que los acompañan de la documentación pertinente específica para su versión de Windows. Para ver una lista de controladores de base de datos agrupados por tipo de BD consulte el apartado [Resumen de controladores de base de datos](#)⁶⁸⁶.


Para iniciar el asistente para la conexión de BD (*imagen siguiente*) siga estos pasos:

- En el menú haga clic en **Agregar** y después en **Proyecto**.

Con estos pasos ha iniciado correctamente el asistente para la conexión a bases de datos (*imagen siguiente*). En la parte izquierda de la ventana puede seleccionar la forma de conectarse a la BD que prefiera:

- Con el asistente para la conexión, que le pide que elija un tipo de base de datos y después le indica qué pasos seguir para conectarse a ese tipo de BD
- Con uno de estos tipos de tecnología de acceso de datos: ADO, ADO.NET, ODBC o JDBC
- Con un recurso global de Altova en el que se haya guardado una conexión de BD
- Con una conexión PostgreSQL nativa

En el panel del asistente para la conexión (*imagen siguiente*) las bases de datos se pueden ordenar alfabéticamente por tipo de BD o por uso reciente. Seleccione la opción que prefiera en el cuadro combinado *Ordenar*. Una vez haya seleccionado el tipo de BD haga clic en **Siguiente**.



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla, que dependerán del tipo de BD, de la tecnología de acceso (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) y del controlador utilizados. Para ver ejemplos de conexión de cada tipo de BD consulte el apartado [Ejemplos de conexión a bases de datos](#)⁶⁹³.

También puede consultar estos apartados:

- [Conexiones ADO](#)⁶⁶⁹
- [Conexiones ADO.NET](#)⁶⁷⁴
- [Conexiones ODBC](#)⁶⁸¹
- [Conexiones JDBC](#)⁶⁸⁴

10.2.2 Resumen de controladores de BD

En la tabla que aparece más abajo puede ver una lista de controladores de BD que puede utilizar para conectarse a una base de datos a través de las diferentes tecnologías de acceso de datos. Tenga en cuenta que esta lista no contiene todos los controladores disponibles en la actualidad y, por tanto, puede usar otros controladores que no aparecen en la lista.

Aunque puede que Windows venga con algunos controladores de BD, es posible que necesite descargar más controladores. Por lo general, se recomienda utilizar el controlador más reciente publicado por el proveedor de la BD.

Los proveedores de bases de datos pueden ofrecer controladores para descargar en paquetes o junto con el software cliente de base de datos. En este último caso, el cliente de base de datos suele incluir todos los controladores necesarios u ofrecer una opción durante la instalación para seleccionar los controladores y componentes que el usuario desee instalar. El software cliente de base de datos suele incluir funciones de administración y configuración que permiten simplificar la administración de la BD y documentación que explica cómo instalar y configurar el cliente y sus componentes.

Es muy importante configurar bien el cliente de BD para establecer correctamente la conexión con la BD. Antes de instalar y usar el software cliente de BD, recomendamos que lea detenidamente las instrucciones de instalación y configuración porque pueden variar según la versión de la BD y según la versión de Windows.

Si desea conocer las características y limitaciones de cada tecnología de acceso de datos con respecto a cada tipo de BD, consulte la documentación de la BD correspondiente y pruebe la conexión. Debe tener en cuenta estos puntos para evitar problemas de conexión:

- Algunos proveedores de ADO.NET no son compatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado [Notas sobre compatibilidad con ADO.NET](#)⁶⁸¹.
- Cuando instale un controlador de BD, recomendamos que tenga la misma plataforma que la aplicación de Altova (32 o 64 bits). Por ejemplo, si usa una aplicación de Altova de 32 bits en un sistema operativo de 64 bits, instale el controlador de 32 bits y configure la conexión de base de datos con ayuda del controlador de 32 bits (véase [Ver los controladores ODBC disponibles](#)⁶⁸³).
- Cuando configure un origen de datos ODBC, recomendamos crear el nombre de origen de datos (DSN) como DSN del sistema en lugar de como DSN de usuario. Para más información, consulte [Configurar una conexión ODBC](#)⁶⁸¹.
- Cuando configure un origen de datos JDBC, compruebe que tiene instalado JRE (Java Runtime Environment) o Java Development Kit (JDK) y que la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo está configurado. Para más información, véase [Configurar una conexión JDBC](#)⁶⁸⁴.
- Si necesita consultar las instrucciones de instalación e información sobre compatibilidad de los controladores o clientes de BD, consulte la documentación que viene con el paquete de instalación.

Base de datos	Interfaz	Controladores
Firebird	ADO.NET	Proveedor de datos ADO.NET (https://www.firebirdsql.org/en/additional-downloads/)
	JDBC	Controlador Firebird JDBC (https://www.firebirdsql.org/en/jdbc-driver/)
	ODBC	Controlador Firebird ODBC (https://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/)
IBM DB2	ADO	Proveedor IBM OLE DB para DB2

Base de datos	Interfaz	Controladores
	ADO.NET	Proveedor IBM Data Server para .NET
	JDBC	Controlador IBM Data Server para JDBC y SQLJ
	ODBC	Controlador IBM DB2 ODBC
IBM DB2 para i	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDA400 OLE DB • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDARLA OLE DB • Proveedor IBM DB2 para i5/OS IBMDASQL OLE DB
	ADO.NET	Proveedor de datos .NET Framework para IBM i
	JDBC	Controlador IBM Toolbox para Java JDBC
	ODBC	Controlador iSeries Access ODBC
IBM Informix	ADO	Proveedor IBM Informix OLE DB
	JDBC	Controlador IBM Informix JDBC
	ODBC	Controlador IBM Informix ODBC
Microsoft Access	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor Microsoft Jet OLE DB • Proveedor Microsoft Access Database Engine OLE DB
	ADO.NET	Proveedor de datos .NET Framework para OLE DB
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador Microsoft Access
MariaDB	ADO.NET	Si falta el conector .NET especial para MariaDB, use Connector/NET para MySQL (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/).
	JDBC	MariaDB Connector/JDBC (https://downloads.mariadb.org/)
	ODBC	MariaDB Connector/ODBC (https://downloads.mariadb.org/)
	Conexión nativa	Disponible. No se requiere ningún controlador.
Microsoft SQL Server	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador Microsoft OLE DB para SQL Server (MSOLEDBSQL) • Proveedor Microsoft OLE DB para SQL Server (SQLOLEDB) • Cliente nativo de SQL Server (SQLNCLI)
	ADO.NET	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor de datos .NET Framework para SQL Server • Proveedor de datos .NET Framework para OLE DB
	JDBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador Microsoft JDBC para SQL Server (https://msdn.microsoft.com/library/mt484311.aspx)
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador ODBC para Microsoft SQL Server (https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server)
MySQL	ADO.NET	<ul style="list-style-type: none"> • Conector/NET (https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/)

Base de datos	Interfaz	Controladores
	JDBC	Conector/J (https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/)
	ODBC	Conector/ODBC (https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/)
	Conexión nativa	Disponible para MySQL 5.7 y superior. No se requiere ningún controlador.
Oracle	ADO	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor Oracle para OLE DB • Proveedor Microsoft OLE DB para Oracle
	ADO.NET	Proveedor de datos Oracle para .NET (https://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/index-085163.html)
	JDBC	<ul style="list-style-type: none"> • Controlador JDBC Thin • Controlador JDBC Oracle Call Interface (OCI) Estos controladores se suelen instalar durante la instalación del cliente de base de datos Oracle. Conéctese con el controlador OCI (no con Thin) si usa el componente Oracle XML DB.
	ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft ODBC para Oracle • Controlador Oracle ODBC (por lo general se instala durante la instalación del cliente de base de datos Oracle)
PostgreSQL	JDBC	Controlador PostgreSQL JDBC (https://jdbc.postgresql.org/download.html)
	ODBC	psqlODBC (https://odbc.postgresql.org/)
	Conexión nativa	Disponible. No se requiere ningún controlador.
Progress OpenEdge	JDBC	Conector JDBC (https://www.progress.com/jdbc/openedge)
	ODBC	Conector ODBC (https://www.progress.com/odbc/openedge)
SQLite	Conexión nativa	Disponible. No se requiere ningún controlador.
Sybase	ADO	Proveedor Sybase ASE OLE DB
	JDBC	jConnect™ para JDBC
	ODBC	Controlador Sybase ASE ODBC
Teradata	ADO.NET	Proveedor de datos .NET para Teradata (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata)
	JDBC	Controlador Teradata JDBC (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver)
	ODBC	Controlador Teradata ODBC para Windows (https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows)

10.2.3 Conexiones ADO

Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) es una tecnología de acceso de datos que permite conectarse a gran variedad de orígenes de datos con OLE DB. OLE DB es una interfaz alternativa a ODBC y JDBC. Ofrece acceso uniforme a los datos en un entorno COM (Component Object Model). ADO es el precursor del nuevo [ADO.NET](#)⁶⁷⁴ y suele utilizarse para conectarse a bases de datos Microsoft nativas como Microsoft Access o SQL Server, aunque también puede usar ADO para otros orígenes de datos.

Es importante saber que puede escoger entre varios proveedores ADO y que en el caso de algunos es necesario que los descargue e instale en su equipo antes de poder usarlos. Por ejemplo, para conectarse a SQL Server puede usar estos proveedores ADO:


- *Controlador* de Microsoft OLE DB para SQL Server (MSOLEDBSQL)
- *Proveedor* de Microsoft OLE DB para SQL Server (SQLOLEDB)
- Cliente nativo de SQL Server (SQLNCLI)

De entre estos tres proveedores recomendamos que use MSOLEDBSQL, que puede descargar desde <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15>. Tenga en cuenta que la versión que descargue debe ser coincidir con la de la plataforma de StyleVision (32 bits o 64 bits). Los proveedores SQLOLEDB y SQLNCLI se consideran obsoletos, por lo que no se recomiendan.


Es un problema conocido que el proveedor de BD para SQL Server **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)** tiene dificultades para enlazar parámetros de consultas complejas como las expresiones comunes de tabla (CTE) e instrucciones SELECT anidadas.

Para configurar una conexión ADO:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ADO**.



3. Haga clic en **Generar**.



4. Seleccione el proveedor de datos que desea utilizar para establecer la conexión. La tabla que aparece a continuación enumera las combinaciones más comunes.

Para conectarse a esta BD...	Utilice este proveedor...
Microsoft Access	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor de Microsoft Office Access Database Engine OLE DB (recomendado) • Proveedor de Microsoft Jet OLE DB <p>Si el proveedor Microsoft Office Access Database Engine OLE DB Provider no está disponible en la lista, asegúrese de que tiene instalados o bien Microsoft Access o el componente redistribuible del motor de base de datos de Microsoft Access (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920) en su equipo.</p>
SQL Server	<ul style="list-style-type: none"> • Cliente nativo SQL Server • Proveedor para SQL Server de Microsoft OLE DB
Otras bases de datos	<p>Seleccione el proveedor correspondiente.</p> <p>Si no hay un proveedor OLE DB para su BD, instale el controlador necesario que ofrece el proveedor de la BD (consulte el Resumen de controladores de base de datos⁶⁶⁶). Otra opción es configurar una conexión ADO.NET, ODBC o JDBC.</p> <p>Si el sistema operativo tiene un controlador ODBC para la BD, también puede usar Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers o usar una conexión ODBC⁶⁶¹.</p>

5. Haga clic en **Siguiente**.

Las instrucciones de las siguientes pantallas dependen del proveedor elegido. Para SQL Server deberá dar o seleccionar el nombre de host del servidor de BD, el método de autenticación y el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. Para ver un ejemplo, consulte [Connecting to Microsoft SQL Server \(ADO\)](#)⁷¹⁶. En el caso de Microsoft Access deberá buscar o introducir la ruta de acceso al archivo de BD. Para ver un ejemplo consulte [Connecting to Microsoft Access \(ADO\)](#)⁷¹⁴.

La lista de propiedades de inicialización (parámetros de conexión) aparece en la pestaña *Todas* del cuadro de diálogo de conexión. Estas propiedades dependen del proveedor elegido. Consulte estos apartados para aprender a configurar las propiedades básicas de inicialización para bases de datos Microsoft Access y SQL Server:

- [Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server](#)⁶⁷²
- [Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access](#)⁶⁷³

10.2.3.1 Conectarse a una BD Microsoft Access existente


Siga estas instrucciones si desea conectarse a una base de datos Microsoft Access que no requiere contraseña. Si la base de datos está protegida con contraseña, entonces consulte el apartado [Conectarse a Microsoft Access \(ADO\)](#)⁷¹⁴.

Para conectarse a una BD Microsoft Access:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Seleccione el botón de opción *Microsoft Access (ADO)* y haga clic en **Siguiente**.
3. Busque el archivo de BD o introduzca su ruta de acceso (relativa o absoluta).
4. Haga clic en **Conectarse**.

10.2.3.2 Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server

Cuando se conecte a una base de datos Microsoft SQL Server por ADO (consulte [Conexiones ADO](#) ⁶⁶⁹), asegúrese de configurar correctamente estas propiedades de vínculo de datos en la pestaña *Todas* del cuadro de diálogo "Propiedades de vínculo de datos".




Data Link Properties dialog box

Propiedad	Notas
Seguridad integrada	Si seleccionó el proveedor de datos SQL Server Native Client en la pestaña <i>Proveedor</i> , esta propiedad debe ser un carácter de espacio en

Propiedad	Notas
	blanco.
Almacenar información de seguridad	Esta propiedad debe tener el valor True .



10.2.3.3 Configurar las propiedades de vínculo de datos de Microsoft Access

Cuando se conecte a una base de datos Microsoft Access por ADO (consulte [Conexiones ADO](#)⁶⁶⁹), puede que deba configurar estas propiedades de vínculo de datos en la pestaña *Todas* del cuadro de diálogo "Propiedades de vínculo de datos".



Data Link Properties dialog box

Propiedad	Notas
Origen de datos	Esta propiedad almacena la ruta de acceso del archivo de BD Microsoft Access. Para evitar problemas de conexión, recomendamos

Propiedad	Notas
	<p>usar el formato de ruta de acceso UNC. Por ejemplo:</p> <pre>\\servidor\compartir\$\rutaArchivo</pre>
<p>Base de datos OLEDB:System Database</p>	<p>Esta propiedad almacena la ruta de acceso del archivo de información de grupo de trabajo. Quizás sea necesario configurar el valor de esta propiedad para poder establecer la conexión con la BD Microsoft Access.</p> <p>Si se produce un error relacionado con el archivo de información de grupo de trabajo, busque el archivo de información de grupo de trabajo (System.MDW) que corresponda a su perfil de usuario e introduzca la ruta de acceso del archivo System.MDW como valor de esta propiedad.</p> 
<p>Contraseña Jet OLEDB:Database</p>	<p>Si la base de datos está protegida con contraseña, el valor de esta propiedad debe ser la contraseña de la base de datos.</p> 

10.2.4 Conexiones ADO.NET

ADO.NET es un conjunto de bibliotecas de Microsoft .NET Framework diseñado para interactuar con datos, incluidos datos de bases de datos. Para conectarse a una base de datos desde StyleVision por ADO.NET es necesario tener instalado Microsoft .NET Framework 4 o superior. Como puede ver más abajo, la conexión a la base de datos a través de ADO.NET se hace seleccionando un proveedor .NET y aportando una cadena de conexión.

Un proveedor de datos .NET es una colección de clases que permite conectarse a un tipo concreto de origen de datos (p. ej. un servidor SQL Server o una base de datos Oracle), ejecutar comandos en él y recuperar sus datos. En otras palabras, con ADO .NET las aplicaciones como StyleVision interactúan con una base de datos a través de un proveedor de datos. Cada proveedor de datos está optimizado para poder trabajar con el tipo concreto de origen de datos para el que está diseñado. Hay dos tipos de proveedores .NET:

1. El proveedor que viene por defecto con Microsoft .NET Framework.
2. Proveedores que ofrecen los principales proveedores de bases de datos como extensión para .NET Framework. Este tipo de proveedores ADO.NET deben instalarse por separado y por lo general se pueden descargar del sitio web del correspondiente proveedor de base de datos.

Nota: ciertos proveedores ADO.NET son incompatibles o tienen una compatibilidad limitada. Consulte el apartado [Notas sobre compatibilidad con ADO.NET](#)⁶⁸¹.

Para configurar una conexión ADO.NET:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ADO.NET**.
3. Seleccione un proveedor de datos .NET de la lista.

En la lista *Proveedores* aparecen todos los proveedores que vienen por defecto con .NET Framework. Los proveedores de datos .NET propios del proveedor de la base de datos solo aparecen en la lista si ya están instalados en el sistema. Deben instalarse en el caché global de ensamblados (GAC) con ayuda del archivo .msi o .exe que ofrece el proveedor de la base de datos.

4. Introduzca la cadena de conexión con la base de datos. Una cadena de conexión define la información de conexión con la base de datos y está formada por pares clave/valor de parámetros de conexión delimitados por caracteres de punto y coma. Por ejemplo, la cadena de conexión `Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass` permite conectarse a la base de datos SQL Server `ProductsDB` del servidor `DBSQLSERV`, con el nombre de usuario `dbuser` y la contraseña `dbpass`. Puede crear la cadena de conexión tecleando los pares clave/valor directamente en el cuadro de texto *Cadena de conexión*, pero también puede crearla con Visual Studio (véase [Crear una cadena de conexión en Visual Studio](#)⁶⁷⁶).

La sintaxis de la cadena de conexión depende del proveedor que se seleccione en la lista *Proveedores*. Para ver un ejemplo consulte el apartado [Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET](#)⁶⁷⁹.

Conexiones ADO .NET

Seleccione un proveedor de la lista e introduzca una cadena de conexión válida. Después haga clic en "Conectarse" para continuar.

Proveedor:

Cadena de conexión:

```
Data Source=DBSQL14;Initial  
Catalog=AdventureWorks2014;User  
ID=dbuser;Password=dbpass
```


5. Haga clic en **Conectarse** para terminar.

10.2.4.1 Crear una cadena de conexión en Visual Studio

Para conectarse a un origen de datos usando ADO.NET se necesita una cadena de conexión válida. A continuación explicamos cómo crear una cadena de conexión desde Visual Studio.

Para crear una cadena de conexión en Visual Studio:

1. En el menú **Herramientas** haga clic en **Conectar a base de datos**.
2. Seleccione un origen de datos de la lista (en este ejemplo Microsoft SQL Server). El proveedor de datos se rellena automáticamente en función de la opción elegida.



3. Haga clic en **Continuar**.

Modify Connection

Enter information to connect to the selected data source or click "Change" to choose a different data source and/or provider.

Data source:
Microsoft SQL Server (SqlClient) Change...

Server name:
DBSQLSERV Refresh

Log on to the server

Use Windows Authentication

Use SQL Server Authentication

User name: dbuser

Password: ●●●●●●

Save my password

Connect to a database

Select or enter a database name:
ProductsDB

Attach a database file:
Browse...

Logical name:

Advanced...

Test Connection OK Cancel

- Introduzca el nombre de host del servidor, el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos. En este ejemplo nos conectamos a la base de datos `ProductsDB` en el servidor `DBSQLSERV`, usando SQL Server para la autenticación.
- Para terminar haga clic en **Aceptar**.

Si la conexión se establece correctamente, aparecerá en la ventana Explorador de servidores. Para abrir esta ventana puede usar el comando **Vista | Explorador de servidores**. Para obtener la cadena de conexión con la base de datos, haga clic con el botón derecho en la conexión en la ventana Explorador de servidores y seleccione el comando **Propiedades**. Ahora aparece la cadena de conexión en la ventana Propiedades de

Visual Studio. Recuerde que debe reemplazar los asteriscos con la contraseña antes de pegar la cadena en el cuadro de texto *Cadena de conexión* de StyleVision.

10.2.4.2 Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET

Para configurar una conexión ADO.NET deberá seleccionar un proveedor ADO.NET en el cuadro de diálogo de conexión a la base de datos y deberá introducir una cadena de conexión (véase [Conexiones ADO.NET](#)⁶⁷⁴). A continuación ofrecemos ejemplos de cadenas de conexión ADO.NET para varias bases de datos.

Proveedor de datos .NET para Teradata

Este proveedor se puede descargar del sitio web de Teradata (<https://downloads.teradata.com/download/connectivity/net-data-provider-for-teradata>). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DirecciónServidor;User Id=usuario;Password=contraseña;
```

Proveedor de datos .NET Framework Data Provider para IBM i

Este proveedor se instala con *IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package*. Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
DataSource=DirecciónServidor;UserID=usuario;Password=contraseña;DataCompression=True;
```

Para más información consulte el archivo de ayuda llamado ".NET Provider Technical Reference" que viene con el paquete de instalación.

Proveedor de datos .NET Framework Data Provider para MySQL

Este proveedor se puede descargar del sitio web de MySQL (<https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Server=127.0.0.1;Uid=root;Pwd=12345;Database=test;
```

Véase también <https://dev.mysql.com/doc/connector-net/en/connector-net-programming-connecting-connection-string.html>

Proveedor de datos .NET Framework Data Provider para SQL Server

Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DBSQLSERV;Initial Catalog=ProductsDB;User ID=dbuser;Password=dbpass
```

Véase también [https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500\(v=vs.110\).aspx](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254500(v=vs.110).aspx)

Proveedor de datos IBM DB2 Data Provider 10.1.2 para .NET Framework 4.0

```
Database=PRODUCTS;UID=usuario;Password=contraseña;Server=localhost:50000;
```

Nota: por lo general este proveedor se instala con el paquete de IBM DB2 Data Server Client. Si después de instalar el paquete de IBM DB2 Data Server Client el proveedor no aparece en la lista de proveedores ADO.NET, consulte esta nota técnica: <https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21429586>.

Véase también

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSEPGG_10.1.0/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2ConnectionClassConnectionStringProperty.html

Proveedor de datos Oracle para .NET (ODP.NET)

El paquete de instalación que incluye el proveedor ODP.NET se puede descargar del sitio web de Oracle (<http://www.oracle.com/technetwork/topics/dotnet/downloads/index.html>). Un ejemplo de cadena de conexión sería:

```
Data Source=DSORCL;User Id=usuario;Password=contraseña;
```

En esta cadena de conexión, DSORCL es el nombre del origen de datos que apunta a un nombre de servicio Oracle que está definido en el archivo **tnsnames.ora** (tal y como se describe en el apartado [Conectarse a Oracle \(ODBC\)](#)⁷²⁹).

Si prefiere establecer la conexión sin configurar un nombre de servicio en el archivo **tnsnames.ora**, entonces use una cadena de conexión parecida a esta:

```
Data Source=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP) (HOST=host) (PORT=puerto))) (CONNECT_DATA=(SERVER=DEDICATED) (SERVICE_NAME=MyOracleSID)));User Id=usuario;Password=contraseña;
```

Véase también https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/win.111/b28375/featConnecting.htm

10.2.4.3 Notas sobre compatibilidad con ADO.NET

En esta tabla aparecen controladores de base de datos ADO.NET conocidos que por ahora no son compatibles con StyleVision o que tienen una compatibilidad limitada.

Base de datos	Controlador	Notas
Todas las bases de datos	Proveedor de datos .Net Framework para ODBC	Compatibilidad limitada. Existen problemas conocidos con las conexiones Microsoft Access. Es mejor utilizar conexiones directas ODBC.
	Proveedor de datos .Net Framework para OleDb	Compatibilidad limitada. Existen problemas conocidos con las conexiones Microsoft Access. Es mejor utilizar conexiones directas ADO.
Firebird	Proveedor de datos Firebird ADO.NET	Compatibilidad limitada. Es mejor utilizar ODBC o JDBC.
Informix	Proveedor de datos IBM Informix para .NET Framework 4.0	Incompatible. Utilice el proveedor DB2 Data Server Provider .
IBM DB2 for i (iSeries)	Proveedor de datos .Net Framework para i5/OS	Incompatible. utilice el proveedor de datos .Net Framework para IBM i , que se instala con el paquete <i>IBM i Access Client Solutions - Windows Application Package</i> .
Oracle	Proveedor de datos .Net Framework para Oracle	Compatibilidad limitada. Aunque este controlador viene con .NET Framework, Microsoft no recomienda su uso porque es obsoleto.
PostgreSQL	-	Para este proveedor no hay controladores ADO.NET compatibles. Es mejor usar una conexión nativa.
Sybase	-	Para este proveedor no hay controladores ADO.NET compatibles.

10.2.5 Conexiones ODBC


ODBC (Open Database Connectivity) es una tecnología de acceso de datos muy popular con la que se puede conectar a bases de datos desde StyleVision. Puede utilizarse como método principal de conexión con bases de datos o como alternativa a las conexiones OLE DB o JDBC.

Para conectarse a una base de datos por ODBC primero es necesario contar con un DSN de ODBC en el sistema operativo. El DSN describe de manera uniforme la conexión de BD a todas las aplicaciones cliente compatibles con ODBC que estén en el sistema, incluido StyleVision. Los DSN pueden ser de varios tipos:

- DSN de sistema
- DSN de usuario
- DSN de archivo

A un origen de datos de sistema pueden acceder todos los usuarios que tengan privilegios en el sistema operativo. A un origen de datos de usuario solo puede acceder el usuario que lo creó. Y, por último, si crea un DSN de archivo, el origen de datos se creará como archivo con extensión `.dsn` que podrá compartir con otros usuarios (siempre que tengan instalados los controladores que utiliza el origen de datos).

Los DSN que estén en el equipo aparecen en el cuadro de diálogo de conexión de base de datos al hacer clic en **Conexiones ODBC**.



Cuadro de diálogo Conexiones ODBC

Si el DSN de la base de datos no existe, el asistente para la conexión de base de datos de StyleVision le ayudará a crearlo. Si lo prefiere puede crearlo en Windows directamente. En ambos casos, antes de continuar, compruebe que el controlador ODBC para la base de datos está en la lista de controladores disponibles del sistema operativo (consulte el apartado [Ver los controladores disponibles](#)⁶⁸³).

Para conectarse usando un DSN nuevo:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)⁶⁶⁴.
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione un tipo de origen de datos (DSN de usuario, de sistema o de archivo).

Nota: para crear un DSN de sistema necesitará derechos de administrador en el sistema y UModel debe ejecutarse como administrador.

4. Haga clic en **Agregar**  .
5. Seleccione un controlador y haga clic en **DSN de usuario** o **DSN de sistema**. Si el controlador correspondiente a la BD no aparece en la lista, descárguelo e instálelo.
6. En el cuadro de diálogo que aparece debe rellenar la información de conexión para terminar de configurar la conexión.

Para que la conexión se establezca correctamente deberá dar el nombre de host (o dirección IP) del servidor de la BD, así como el nombre de usuario y la contraseña. Quizás sean necesarios otros parámetros de conexión. Para más información consulte la documentación que ofrece el proveedor de la base de datos. Una vez creado, el DSN estará en la lista de nombres de orígenes de datos. Así podrá volver a usar los datos de la conexión cada vez que desee conectarse a la BD.

Para conectarse por medio de un DSN:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴ .
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Elija el tipo de origen de datos (DSN de usuario, de sistema o de archivo).
4. Haga clic en el DSN y después en **Conectarse**.

Para generar una cadena de conexión basada en un archivo .dsn:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴ .
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione *Generar una cadena de conexión* y después haga clic en **Generar**.
4. Si quiere generar la conexión a partir de un DSN de archivo, haga clic en la pestaña *Origen de datos de archivo*. Si no es así, haga clic en la pestaña *Origen de datos de equipo* (los DSN de sistema y de usuario se denominan orígenes de datos de equipo)
5. Seleccione el archivo `.dsn` correspondiente y haga clic en **Aceptar**.

Para conectarse a través de una cadena de conexión preparada previamente:


1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴ .
2. Haga clic en el botón **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione *Generar una cadena de conexión*.
4. Pegue la cadena de conexión en el cuadro de texto y haga clic en **Conectarse**.

10.2.5.1 Controladores ODBC disponibles

En el administrador de orígenes de datos ODBC puede ver qué controladores ODBC están disponibles en su sistema operativo. El administrador (**Odbcad32.exe**) se puede abrir desde el panel de control de Windows (desde **Herramientas administrativas**). En sistemas operativos de 64 bits encontrará dos versiones de este ejecutable:

- La versión de 32 bits está en el directorio **C:\Windows\SysWoW64** (siempre y cuando **C:** sea su unidad de sistema).
- La versión de 64 bits está en el directorio **C:\Windows\System32**.

Los controladores de BD de 32 bits aparecerán en la versión de 32 bits del administrador de orígenes de datos ODBC, mientras que los controladores de 64 bits aparecerán en la versión de 64 bits. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de consultar los controladores en el administrador.



Si el controlador de la base de datos de destino no está en la lista del administrador o si desea agregar algún controlador, deberá descargar el controlador ([Resumen de controladores de base de datos](#)⁶⁶⁶). Cuando el controlador esté disponible en el sistema podrá crear conexiones ODBC con él.

10.2.6 Conexiones JDBC

JDBC (Java Database Connectivity) es una interfaz de acceso a base de datos que forma parte de la plataforma de software Java de Oracle. Las conexiones JDBC suelen consumir más recursos que las conexiones ODBC pero pueden ofrecer más características.

Requisitos

- Tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de

acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.

- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es la misma que la de JRE/JDK.
- Tener instalados los controladores JDBC del proveedor de la BD. Estos pueden ser los controladores JDBC que forman parte de la instalación de un cliente de BD o bibliotecas JDBC (archivos `.jar`) que haya descargado por separado, siempre que estos estén disponible y la BD sea compatible (véase también [Ejemplos de conexión a bases de datos](#)⁶⁹³).
- La variable del entorno `CLASSPATH` debe incluir la ruta de acceso del controlador JDBC (que puede ser un archivo `.jar` o varios). Algunos clientes de base de datos configuran esta variable automáticamente durante la instalación. Para más información consulte el apartado [Configurar la variable CLASSPATH](#)⁶⁸⁷.

Conectarse a un servidor SQL a través de JDBC con credenciales de Windows

Si se conecta a un servidor SQL mediante JDBC con credenciales de Windows (seguridad integrada), tenga en cuenta lo siguiente:

- Debe copiar el archivo `sqljdbc_auth.dll` que viene con el paquete del controlador JDBC a un directorio que esté en la variable de entorno `PATH` del sistema. Existen dos archivos de este tipo, uno para la plataforma x86 y otro para la plataforma x64. Debe asegurarse de que añade a la ruta `PATH` el que corresponde con su plataforma de JDK.
- La cadena de conexión JDBC debe incluir la propiedad `integratedSecurity=true`.

Para más información consulte la documentación Controlador JDBC de Microsoft para SQL Server:

<https://docs.microsoft.com/es-es/sql/connect/jdbc/building-the-connection-url>.

Para configurar una conexión JDBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)⁶⁶⁴.
2. Haga clic en el botón **Conexiones JDBC**.
3. Si quiere, introduzca una lista de rutas de archivo `.jar` separadas por caracteres de punto y coma en el cuadro de texto *Variables classpath*. Las bibliotecas `.jar` que se introduzcan aquí se cargarán en el entorno junto a las que ya estén definidas en la variable de entorno `CLASSPATH`. Cuando termine de editar el cuadro de texto *Variables classpath*, todos los controladores JDBC encontrados en las bibliotecas `.jar` de origen se cargan automáticamente a la lista del cuadro combinado *Controlador*.

Variables classpath:	<input type="text" value="C:\jdbc\instantclient_12_1\odbc7.jar"/>
Controlador:	<input type="text" value="oracle.jdbc.OracleDriver"/>
Nombre de usuario:	<input type="text" value="johndoe"/>
Contraseña:	<input type="password" value="••••••"/>
URL de la base de datos:	<input type="text" value="jdbc:oracle:thin@//ora12c:1521:orcl12c"/>

- En el cuadro combinado *Controlador* seleccione un controlador JDBC de la lista o introduzca un nombre de clase Java. Observe que esta lista contiene todos los controladores JDBC configurados a través de la variable de entorno `CLASSPATH` (véase [Configurar la variable CLASSPATH](#)⁶⁸⁷), así como los controladores encontrados en el campo *Variables classpath*.

Las rutas de acceso del controlador JDBC definidas en la variable `CLASSPATH`, así como las rutas de acceso de los archivos `.jar` introducidos directamente en el cuadro de diálogo de conexión a la base de datos se envían a Java Virtual Machine (JVM). JVM decide qué controladores se utilizan para establecer la conexión. Se recomienda realizar un seguimiento de las clases Java que se cargan en JVM para evitar conflictos y resultados inesperados a la hora de conectarse a la base de datos.

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la BD.
- En el cuadro de texto *URL de la base de datos*: introduzca la URL de la conexión JDBC en el formato propio del tipo de base de datos utilizado. En la siguiente tabla puede ver la sintaxis de las URL de conexión JDBC para los tipos de base de datos más frecuentes.

Base de datos	URL de conexión JDBC
Firebird	<code>jdbc:firebirdsql://<host>[:<puerto>]/<ruta de acceso o alias de la BD></code>
IBM DB2	<code>jdbc:db2://<nombreHost>:<puerto>/<nombreBaseDatos></code>
IBM DB2 for i	<code>jdbc:as400://<[host]></code>
IBM Informix	<code>jdbc:informix-sqli://<nombreHost>:<puerto>/<nombreBaseDatos>:INFORMIXSERVER=<miservidor></code>
MariaDB	<code>jdbc:mariadb://<nombreHost>:<puerto>/<nombreBaseDatos></code>

Base de datos	URL de conexión JDBC
Microsoft SQL Server	<code>jdbc:sqlserver://nombreHost:puerto; nombreBaseDatos=name</code>
MySQL	<code>jdbc:mysql://nombreHost:puerto/nombreBaseDatos</code>
Oracle	<code>jdbc:oracle:thin:@nombreHost:puerto:SID</code> <code>jdbc:oracle:thin:@//nombreHost:puerto:servicio</code>
Oracle XML DB	<code>jdbc:oracle:oci:@//nombreHost:puerto:servicio</code>
PostgreSQL	<code>jdbc:postgresql://nombreHost:puerto/nombreBaseDatos</code>
Progress OpenEdge	<code>jdbc:datadirect:openedge://host:puerto; databaseName=nombre_bd</code>
Sybase	<code>jdbc:sybase:Tds:nombreHost:puerto/nombreBaseDatos</code>
Teradata	<code>jdbc:teradata://nombreServidorBaseDatos</code>

Nota: en algunos casos puede modificarse el formato sintáctico (p. ej. la URL de la base de datos puede excluir el puerto o puede incluir el nombre de usuario y la contraseña). Consulte la documentación del proveedor de BD para obtener más información.

- Haga clic en **Conectarse**.

10.2.6.1 Configurar la variable CLASSPATH

La variable de entorno `CLASSPATH` es utilizada por Java Runtime Environment (JRE) o por Java Development Kit (JDK) para encontrar las clases Java y otros archivos de recursos del sistema operativo. Cuando se conecte a una BD con JDBC, esta variable debe incluir la ruta de acceso del controlador JDBC del sistema y, en algunos casos, la ruta de acceso de otros archivos de biblioteca relacionados con el tipo de BD que esté utilizando.

En la tabla que aparece a continuación puede ver ejemplos de variables `CLASSPATH`. Lo más importante que debe tener en cuenta es que quizás deba adaptar esta información dependiendo de la ubicación y del nombre del controlador JDBC y de la versión JRE/JDK que esté en su sistema operativo. Para evitar problemas de conexión recomendamos leer detenidamente las instrucciones de instalación del controlador JDBC que esté instalado en el sistema.

Base de datos	Ejemplo de variable CLASSPATH
Firebird	<code>C:\Archivos de programa\Firebird\Jaybird-2.2.8-JDK_1.8\jaybird-full-2.2.8.jar</code>
IBM DB2	<code>C:\Archivos de programa (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar;C:\Archivos de programa (x86)\IBM\SQLLIB\java\db2jcc_license_cu.jar;</code>
IBM DB2 para i	<code>C:\jt400\jt400.jar;</code>

Base de datos	Ejemplo de variable CLASSPATH
IBM Informix	C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar;
MariaDB	<directorio de instalación>\mariadb-java-client-2.2.0.jar
Microsoft SQL Server	C:\Archivos de programa\Microsoft JDBC Driver 4.0 for SQL Server\sqljdbc_4.0\enu\sqljdbc.jar
MySQL	<directorio de instalación>\mysql-connector-java-version-bin.jar;
Oracle	ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar;
Oracle (with XML DB)	ORACLE_HOME\jdbc\lib\ojdbc6.jar; ORACLE_HOME\LIB\xmlparserv2.jar; ORACLE_HOME\RDBMS\jlib\xdb.jar;
PostgreSQL	<directorio de instalación>\postgresql.jar
Progress OpenEdge	%DLC%\java\openedge.jar;%DLC%\java\pool.jar; Nota: siempre y cuando Progress OpenEdge SDK esté instalado en el equipo, %DLC% es el directorio donde está instalado OpenEdge.
Sybase	C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar
Teradata	<directorio de instalación>\tdgssconfig.jar; <directorio de instalación>\terajdbc4.jar

- Los cambios en la configuración de la variable CLASSPATH pueden afectar al comportamiento de las aplicaciones Java del equipo. Consulte la documentación de Java antes de continuar.
- Las variables de entorno pueden ser del sistema o del usuario. Para cambiar las variables de entorno del sistema es necesario tener derechos de administrador.
- Tras modificar la variable de entorno, reinicie los programas que estén en ejecución para que los cambios surtan efecto. También puede cerrar sesión o reiniciar el sistema.

Para configurar CLASSPATH en Windows 7:

1. Abra el menú **Inicio** y haga clic con el botón derecho en **Equipo**.
2. Haga clic en **Propiedades**.
3. Haga clic en **Configuración avanzada del sistema**.
4. En la pestaña **Avanzadas**, haga clic en **Variables de entorno**.
5. Busque la variable `CLASSPATH` del sistema o del usuario y haga clic en **Editar**. Si no existe, haga clic en **Nueva** para crearla.

6. Edite el valor de la variable e incluya la ruta de acceso del controlador JDBC. Utilice un punto y coma para separar la ruta de acceso del controlador de las demás partes de la variable.

Para configurar CLASSPATH en Windows 10:

1. Pulse la tecla Windows y teclee "variables de entorno".
2. Haga clic en la sugerencia **Editar las variables de entorno del sistema**.
3. Haga clic en **Variables de entorno**.
4. Busque la variable `CLASSPATH` del sistema o del usuario y haga clic en **Editar**. Si no existe, haga clic en **Nueva** para crearla.
5. Edite el valor de la variable e incluya la ruta de acceso del controlador JDBC. Utilice un punto y coma para separar la ruta de acceso del controlador de las demás partes de la variable.

10.2.7 Conexiones SQLite

[SQLite](#) es un tipo de base de datos basado en archivos y con almacenamiento. Las bases de datos SQLite son compatibles de forma nativa con StyleVision, así que no es necesario instalar ningún controlador para poder conectarse a este tipo de BD.

Notas sobre compatibilidad con bases de datos SQLite

- En Linux no hay un tiempo de espera de ejecución de instrucciones para bases de datos SQLite.
- No son compatibles con búsquedas de texto completo en tablas.
- SQLite admite valores de diferentes tipos de datos en cada fila de una tabla. En MapForce todos los valores procesados deben ser compatibles con el tipo de columna declarado. Por tanto, pueden darse errores en tiempo de ejecución si la base de datos SQLite tiene valores de fila que no coinciden con el tipo de columna declarado.


Importante

Es recomendable que use la palabra clave `STRICT` al crear tablas para asegurarse de que el comportamiento de los datos es más predecible. De lo contrario, es posible que los datos no se lean o escriban correctamente si en una misma columna hay valores de distintos tipos mezclados. Para saber más sobre las tablas `STRICT` consulte la [documentación SQLite](#).

10.2.7.1 Conectarse a una BD SQLite existente

Para conectarse a una base de datos SQLite:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴
2. Seleccione el botón de opción `SQLite` y después haga clic en **Siguiente**.
3. Busque el archivo de BD o introduzca su ruta de acceso (relativa o absoluta). El botón **Conectarse** se habilita una vez introducida la ruta de acceso del archivo.




4. Si quiere, ahora puede marcar la casilla *Deshabilitar claves foráneas* (véase [Restricciones de clave foránea](#)⁶⁹⁰).
5. Ahora haga clic en **Conectarse**.

10.2.7.2 Restricciones de clave foránea

Cuando se conecte con una base de datos SQLite desde StyleVision se habilitan por defecto las restricciones de clave foránea. Las restricciones de clave foránea sirven para preservar la integridad de los datos de la base de datos. Por ejemplo, cuando las claves foráneas están habilitadas, no se pueden eliminar los registros de una tabla que tenga dependencias en otra tabla.

En algunos casos puede ser necesario invalidar temporalmente este comportamiento deshabilitando las claves foráneas. Por ejemplo, cuando necesite actualizar o insertar varias filas de datos sin obtener errores de validación de datos. Para deshabilitar las claves foráneas explícitamente antes de conectarse a la base de datos SQLite, seleccione la opción *Deshabilitar claves foráneas* del asistente para la conexión.



Página "Conectarse a SQLite" del asistente

Cuando las claves foráneas están deshabilitadas, se pueden realizar operaciones con datos que no serían posibles de otra manera (debido a las comprobaciones de validez). No obstante, al deshabilitar las claves foráneas corre el riesgo de introducir datos incorrectos en la base de datos o de crear filas huérfanas (un ejemplo de fila huérfana sería una dirección de la tabla "direcciones" que no esté vinculada con ninguna persona de la tabla "person" porque se eliminó la persona pero no su dirección.)

10.2.8 Conexión nativa

Las conexiones nativas son conexiones directas a la BD que no requieren controladores instalados en el sistema. Además, si tiene pensado implementar archivos para ejecutarlos en servidores Linux o macOS, tampoco será necesario instalar controladores en el servidor de destino.

Puede configurar conexiones nativas para las siguientes bases de datos:

- MariaDB
- MySQL
- SQLite
- PostgreSQL

Si prefiere establecer la conexión por medio de un controlador no nativo, consulte estos temas de la documentación:

- [Configurar una conexión JDBC](#) ⁶⁸⁴
- [Conexión SQLite](#) ⁶⁸⁹
- [Conectarse a PostgreSQL \(ODBC\)](#) ⁷³⁵

Configurar una conexión

Si lo que quiere es configurar una conexión nativa, siga las instrucciones a continuación. Para ello, se requiere la siguiente información: el nombre de host, el puerto, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña.

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Seleccione la BD a la que se quiere conectar (MariaDB, MySQL, PostgreSQL o SQLite).
3. En el cuadro de diálogo que aparece, introduzca el host (p.ej., *localhost*), el puerto (es opcional, pero suele ser 5432), el modo en el caso de MySQL, el nombre de la BD, el nombre de usuario y la contraseña en las casillas correspondientes.
4. Haga clic en **Conectarse**.

Conexiones SQLite

Para ver información más detallada sobre las conexiones SQLite, consulte el apartado [Conexión SQLite](#) ⁶⁸⁹.

Notas para PostgreSQL

Si el servidor de base de datos PostgreSQL está en otro equipo, debe tener en cuenta lo siguiente:

- El servidor de base de datos PostgreSQL debe estar configurado para aceptar conexiones de clientes. Concretamente, debe configurar el archivo **pg_hba.conf** para que permita conexiones no locales. Además debe configurar el archivo **postgresql.conf** para que escuche determinadas direcciones IP y puertos. Para más información consulte la documentación de PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/client-authentication-problems.html>).
- El equipo servidor debe estar configurado para aceptar conexiones en el puerto correspondiente (suele ser 5432) a través del servidor de seguridad. Por ejemplo, imagine que tiene un servidor de BD que se ejecuta en un equipo Windows. Deberá crear una regla que permita conexiones en el puerto 5432 a través del servidor de seguridad (desde **Panel de control > Firewall de Windows > Configuración avanzada > Reglas de entrada**).

10.2.9 Recursos globales

Si ya configuró una conexión de base de datos como recurso global, podrá volver a utilizar la conexión siempre que quiera e incluso desde aplicaciones de Altova diferentes.

Crear una base de datos como recurso global

Para crear una BD como recurso global siga estos pasos:

1. En el menú **Herramientas** de StyleVision, haga clic en **Recursos globales**.
2. Haga clic en **Agregar** y después en Base de datos.
3. Escriba un nombre para el recurso global en el campo *Alias del recurso*.
4. Haga clic en **Elegir base de datos**. Aparece el [asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
5. Use el asistente para agregar una conexión de base de datos como hemos explicado.

Usar una conexión de base de datos disponible como recurso global

Para usar una conexión de BD disponible como recurso global (*punto anterior*) siga estos pasos:

1. Inicie el asistente para la conexión de base de datos tal y como se explica en el punto anterior.
2. Haga clic en **Recursos globales** en el panel izquierdo. En pantalla aparecen ahora las conexiones de base de datos configuradas previamente como recurso global (*imagen siguiente*).



3. Seleccione la conexión de base de datos correspondiente y haga clic en **Conectarse**. Consejo: para obtener información sobre un recurso global pase el puntero por encima de la entrada.

10.2.10 Ejemplos de conexión a bases de datos

Esta sección incluye ejemplos de cómo conectarse a una base de datos desde StyleVision con ADO, ODBC o JDBC. Para ver los ejemplos de ADO.NET consulte el apartado [Ejemplo: cadenas de conexión ADO.NET](#)⁶⁷⁹. Para ver cómo establecer una conexión nativa a PostgreSQL y SQLite (consulte respectivamente [Configurar una conexión PostgreSQL](#)⁶⁹¹ y [Configurar una conexión SQLite](#)⁶⁸⁹).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede que las instrucciones sean distintas si su configuración de Windows, entorno de red y cliente de BD o software de servidor no son los mismos que los descritos en el ejemplo correspondiente.

- En la mayoría de los casos se puede establecer la conexión por medio de varias tecnologías de acceso (ADO, ADO.NET, ODBC, JDBC) o controladores. El rendimiento de la conexión de BD, así como sus características y limitaciones, dependerá del controlador seleccionado, el software cliente de BD (en su caso) y cualquier parámetro de conectividad adicional que haya configurado fuera de StyleVision.

10.2.10.1 Firebird (JDBC)


Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos Firebird por JDBC.

Requisitos:

- JRE (Java Runtime Environment) o Java Development Kit (JDK) está instalado. Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es la misma que la de JRE/JDK.
- El controlador Firebird JDBC debe estar disponible en el sistema operativo (se trata de un archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos). El controlador se puede descargar del sitio web de Firebird (<https://www.firebirdsql.org/>). En este ejemplo usamos el controlador *Jaybird 2.2.8*.
- Disponer de los datos de conexión: host, ruta de acceso (o alias) de la base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Firebird por JDBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo .jar está ubicado en esta ruta de acceso: `C:\jdbc\firebird\jaybird-full-2.2.8.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (véase [Configurar la variable CLASSPATH](#) ⁶⁸⁷).
4. En el campo *Controlador* seleccione **org.firebirdsql.jdbc.FBDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.



Variables classpath: C:\jdbc\Firebird\jaybird-full-2.2.8.jar

Controlador: org.firebirdsql.jdbc.FBDriver

Nombre de usuario: prod_admin

Contraseña: ●●●●●●

URL de la base de datos: jdbc:firebirdsql://firebirdserv/COMPANY

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:firebirdsql://<host>[:<puerto>]/<ruta o alias de la BD>
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.2 Firebird (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos Firebird 2.5.4 de un servidor Linux.

Requisitos:

- El servidor de BD Firebird está configurado para aceptar conexiones TCP/IP desde clientes.
- El controlador ODBC de Firebird está instalado en el sistema. Este ejemplo usa la versión 2.0.3.154 del controlador (<https://www.firebirdsql.org/>).
- El cliente Firebird está instalado en el sistema. Recuerde que el cliente forma parte del paquete de instalación del servidor Firebird. Puede descargar este paquete del sitio web de Firebird (<https://www.firebirdsql.org/>) y buscar el instalador para Windows (Windows executable installer for full Superclassic/Classic or Superserver). Para instalar los archivos del cliente solamente elija la opción **Minimum client install - no server, no tools** del asistente para la instalación.

Nota:

- La plataforma del controlador ODBC de Firebird y del cliente (de 32 o 64 bits) debe coincidir con la plataforma de StyleVision.
- La versión del cliente Firebird debe coincidir con la versión del servidor Firebird al que desea conectarse.

- Disponer de los datos de conexión: nombre de host o dirección IP, ruta de acceso (o alias) de la base de datos en el servidor, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Firebird por ODBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione la opción *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* si tiene privilegios de administrador) y después haga clic en **Agregar** .



4. Seleccione el controlador Firebird y después haga clic en *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* dependiendo de la opción seleccionada en el paso anterior). Si el controlador Firebird no aparece en la lista, compruebe que está instalado en el sistema.

5. Introduzca los datos de conexión:

<i>Nombre del origen de datos (DSN)</i>	Introduzca un nombre para el origen de datos que desea crear.
<i>Base de datos</i>	<p>Introduzca el nombre de host o dirección IP del servidor, seguida de dos puntos, seguido del alias (o ruta de acceso) de la base de datos. En este ejemplo el nombre de host es <code>firebirdserv</code> y el alias de la BD es <code>products</code>:</p> <pre>firebirdserv:products</pre> <p>Usamos el alias de la BD porque damos por hecho que en el lado servidor el administrador de la BD ha configurado el alias <code>products</code> para apuntar al archivo de BD Firebird (.fdb) en el servidor.</p> <p>En lugar del nombre de host también puede usar la dirección IP del servidor. Y en lugar del alias puede usar una ruta de acceso. Por tanto, también podría usar estas otras dos cadenas de conexión:</p> <pre>firebirdserver:/var/Firebird/databases/butterflies.fdb 127.0.0.1:D:\Misc\Lenders.fdb</pre>

	Si la base de datos está en el equipo Windows local, haga clic en Examinar y seleccione el archivo de base de datos directamente.
<i>Cliente</i>	Introduzca la ruta de acceso del archivo <code>fbclient.dll</code> . Su ubicación predeterminada es el subdirectorio <code>bin</code> del directorio de instalación de Firebird.
<i>Cuenta de base de datos</i>	Introduzca el nombre de usuario que recibió del administrador de la BD (en este ejemplo es <code>PROD_ADMIN</code>).
<i>Contraseña</i>	Introduzca la contraseña de la BD que recibió del administrador.


6. Haga clic en **Aceptar**.

10.2.10.3 IBM DB2 (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 por JDBC.

Requisitos:

- JRE (Java Runtime Environment) o Java Development Kit (JDK) está instalado. Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK. Este ejemplo usa Oracle OpenJDK 11.0 de 64 bits, por lo que usa la versión de 64 bits de StyleVision.
- El controlador JDBC (uno o más archivos `.jar` que permiten conectarse a la BD) debe estar disponible en el sistema operativo. Este ejemplo usa el controlador JDBC que está disponible tras instalar la versión 10.1 del **IBM Data Server Client** (64 bits). Al instalar los controladores, elija la instalación típica o seleccione esa opción en el asistente de instalación.



Si no ha modificado la ruta predeterminada de la instalación, una vez esta haya finalizado los archivos .jar requeridos están en el directorio **C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java**.

- Necesitará esta información sobre la conexión a la BD: host, puerto, nombre de la BD, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a IBM DB2 for i por JDBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. Junto a "Variables classpath" introduzca la ruta al archivo .jar que permite conectarse a la BD. En este ejemplo la ruta es **C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar**. Puede que necesite hacer referencia al controlador **db2jcc4.jar** en función de la versión del servidor de BD. Si tiene dudas sobre si el controlador es compatible consulte la documentación de IBM (<http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21363866>). Puede dejar el campo "Variables classpath" vacío si ha añadido la ruta de acceso del archivo .jar (también pueden ser varios) a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (véase también el apartado [Configurar la variable CLASSPATH](#) ⁶⁶⁷).
4. En el campo "Controlador" seleccione **com.ibm.db2.jcc.DB2Driver**. Esta entrada solo está disponible si se encuentra una ruta de acceso válida a un archivo .jar en el campo "Variables classpath" o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (véase el paso anterior).

Classpaths:	<input type="text" value="C:\Program Files\IBM\SQLLIB\java\db2jcc.jar"/>
Driver:	<input type="text" value="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver"/>
Username:	<input type="text" value="username"/>
Password:	<input type="password" value="●●●●●●●●"/>
Database URL:	<input type="text" value="jdbc:db2://dbserver:50000/dbname"/>

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del usuario de la BD en los campos correspondientes.
6. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo **URL de la BD**. Asegúrese de reemplazar los detalles de la conexión con los de su servidor de BD.

```
jdbc:db2://hostName:port/databaseName
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.4 IBM DB2 (ODBC)


Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 por ODBC.

Requisitos:


- El cliente IBM Data Server está instalado y configurado en el sistema (en este ejemplo usamos IBM Data Server Client 9.7). Después de instalar el cliente IBM Data Server compruebe que los controladores ODBC están disponibles en el equipo (consulte [Ver los controladores ODBC disponibles](#)⁶⁸³).
- Tiene un alias para la base de datos. El alias se puede crear de varias maneras:
 - Con el asistente de configuración de IBM DB2
 - Con el procesador de línea de comandos de IBM DB2
 - Con el asistente para orígenes de datos ODBC (instrucciones más abajo).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a IBM DB2:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)⁶⁶⁴ y seleccione la opción *IBM DB2 (ODBC/JDBC)*.
2. Haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione la opción *ODBC* y haga clic en **Siguiete**. Si necesita editar la lista de controladores conocidos para la base de datos, seleccione los controladores que corresponden a IBM DB2 (ver [Requisitos](#)⁷⁰⁰) y haga clic en **Siguiete**.



4. Seleccione el controlador de la lista y haga clic en **Conectarse**. (Para editar la lista de controladores disponibles haga clic en **Editar controladores** y active/desactive los controladores que desea agregar o eliminar)

Establecer la conexión con IBM DB2

¿Dónde encontrar controladores IBM DB2?

Seleccione cómo desea conectarse a la base de datos y haga clic en "Conectarse".

Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador:

IBM DB2 ODBC DRIVER

Utilizar un DSN ya existente:

DSN de usuario DSN de sistema

Editar controladores

Omitir el paso de configuración del asistente para la conexión

< Atrás Conectarse Cerrar

5. Introduzca el DSN (**DB2DSN**) y haga clic en **Agregar**.

Select the DB2 database alias you want to register for ODBC, or select Add to create a new alias. You may change the data source name and description, or accept the default.

Data source name: DB2DSN

Database alias: [dropdown] Add

Description: [text box]

OK Cancel

6. En la pestaña *Origen de datos* introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.

The image shows a dialog box titled "Data Source" with four tabs: "Data Source", "TCP/IP", "Security options", and "Advanced Settings". The "TCP/IP" tab is selected. The dialog contains the following fields and controls:

- Data source name:** A text box containing "DB2DSN".
- Description:** An empty text box.
- User ID:** A text box containing "john_doe".
- Password:** A text box containing ten black dots, indicating a masked password.
- Save password:** A checkbox that is currently unchecked.

At the bottom of the dialog, there are four buttons: "OK", "Cancel", "Apply", and "Help".

7. En la pestaña **TCP/IP** introduzca el nombre de la base de datos, un nombre para el alias, el nombre de host y el número de puerto. Después haga clic en **Aceptar**.

Data Source TCP/IP Security options Advanced Settings

Database name

Database alias

Host name

Port number

The database physically resides on a host or QS/400 system.

Connect directly to the server

Connect to the server via the gateway

DCS Parameters

Optimize for application

OK Cancel Apply Help

8. Vuelva a introducir el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **Aceptar**.

Database alias

User ID

Password

Change password

New password

Verify new password

Connection mode

Share Exclusive

OK Cancel

10.2.10.5 IBM DB2 para i (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 for i por JDBC.

Requisitos:

- JRE (Java Runtime Environment) o Java Development Kit (JDK) está instalado. Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es del mismo tipo que la de JRE/JDK. Este ejemplo usa Oracle OpenJDK 11.0 de 64 bits, por lo que usa la versión de 64 bits de StyleVision.
- El controlador JDBC (uno o más archivos `.jar` que permitan conectarse a la BD) debe estar disponible en su sistema operativo. En este ejemplo se usa la biblioteca de código abierto **Toolbox for Java/JTOpen** versión 9.8 (<http://jt400.sourceforge.net/>). Una vez haya descargado el paquete y lo haya desempquetado en un directorio local, los archivos `.jar` necesarios estarán disponibles en el subdirectorio **lib**.
- Necesitará esta información sobre la conexión a la BD: host, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a IBM DB2 for i con JDBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **JDBC Connections**.
3. Junto a "Variables classpath" introduzca la ruta de acceso al archivo `.jar` que permite conectarse a la BD. En este ejemplo la ruta es `C:\jdbc\jtopen_9_8\lib\jt400.jar`. Tenga en cuenta que puede dejar vacío el campo "Variables classpath" si ha añadido la ruta de acceso al archivo `.jar` (también pueden ser varios) a la variable de entorno `CLASSPATH` del sistema operativo (véase también [Configurar la variable CLASSPATH](#) ⁶⁶⁷).
4. En el campo "Controlador" seleccione `com.ibm.as400.access.AS400JDBCdriver`. Esta entrada solo está disponible si se encuentra una ruta de acceso válida a un archivo `.jar` en el campo "Variables classpath" o en la variable de entorno `CLASSPATH` del sistema operativo (véase el paso anterior).

Classpaths:	C:\jdbc\jtopen_9_8\lib\jt400.jar
Driver:	com.ibm.as400.access.AS400JDBCdriver
Username:	username
Password:	●●●●●●●●
Database URL:	jdbc:as400://192.0.2.0

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del usuario de la BD en los campos correspondientes.
6. Introduzca la cadena de conexión JDBC en el campo **URL de la BD**. Asegúrese de reemplazar `host` con el nombre de host o la dirección IP de su servidor de BD.

```
jdbc:as400://host
```


7. Haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.6 IBM DB2 para i (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM DB2 for i por ODBC.

Requisitos:


- *IBM System i Access for Windows* está instalado en el sistema (para este ejemplo usamos *IBM System i Access for Windows V6R1M0*). Compruebe que el controlador ODBC está en el equipo (consulte [Ver los controladores ODBC disponibles](#)⁶⁸³).




- Disponer de los datos de conexión: dirección IP del servidor de BD, nombre de usuario y contraseña.
- Ejecute *System i Navigator* y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear una conexión nueva. Llegado el momento de especificar un sistema, introduzca la dirección IP del servidor de BD. Tras crear la conexión se recomienda verificarla (haga clic en la conexión y seleccione **Archivo > Diagnóstico > Verificar conexión**). Si recibe errores de conexión, póngase en contacto con el administrador del servidor de BD.

Para conectarse a IBM DB2 for i:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione *DSN de usuario* (o *DSN de sistema* o *DSN de archivo*).
4. Haga clic en **Agregar** .
5. Seleccione el controlador **iSeries Access ODBC Driver** de la lista y después haga clic en **DSN de usuario** (o **DSN de sistema**).



6. Introduzca el DSN y seleccione la conexión del cuadro combinado *Sistema*. En este ejemplo el DSN es **iSeriesDSN** y el sistema es **192.0.2.0**.



7. Haga clic en el botón **Opciones de conexión** y seleccione *Utilizar el Id. de usuario indicado* y escriba el nombre del usuario de la BD (en este ejemplo es **DBUSER**).

Default user ID

Use Windows user name

Use the user ID specified below

DBUSER

None

Use System i Navigator default

Use Kerberos principal

Signon dialog prompting

Prompt for SQLConnect if needed

Never prompt for SQLConnect

Security

Do not use Secured Sockets Layer (SSL)

Use Secured Sockets Layer (SSL)

Use same security as System i Navigator connection

OK Cancel Help

8. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos nuevo aparece ahora en la lista de DSN.
9. Haga clic en **Conectarse**.
10. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la BD cuando sea necesario y después haga clic en **Aceptar**.

10.2.10.7 IBM Informix (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a una base de datos IBM por JDBC.


Requisitos:

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es la misma que la de JRE/JDK.
- El controlador JDBC (se trata de un archivo `.jar` o varios archivos `.jar` que ofrecen conectividad con la base de datos) debe estar disponible en el sistema operativo. En este ejemplo se utiliza el controlador JDBC IBM Informix versión 3.70. Consulte la documentación del controlador para ver las instrucciones de instalación o la guía *IBM Informix JDBC Driver Programmer's Guide*.

- Disponer de los datos de conexión: host, nombre del servidor Informix, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a IBM Informix por JDBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo .jar está ubicado en esta ruta de acceso: C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (véase [Configurar la variable CLASSPATH](#) ⁶⁸⁷).
4. En el campo *Controlador* seleccione **com.informix.jdbc.IfxDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.



Variables classpath: C:\Informix_JDBC_Driver\lib\ifxjdbc.jar

Controlador: com.informix.jdbc.IfxDriver

Nombre de usuario: dbuser

Contraseña: ●●●●●●

URL de la base de datos: jdbc:informix-sqli://host:port/MyDatabase:INFORMIXSERVER=MyServerName

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:informix-sqli://nombreHost:puerto/nombreBD:INFORMIXSERVER=myserver;
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.8 MariaDB (ODBC)


Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos MariaDB por ODBC.

Requisitos:

- Debe tener instalado el conector de MariaDB para ODBC (<https://downloads.mariadb.org/connector-odbc/>).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a MariaDB por ODBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Seleccione *MariaDB (ODBC)* y después haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione *Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador* y elija el controlador **MariaDB ODBC 3.0 Driver**. Si este controlador no aparece en la lista, haga clic en **Editar controladores** y seleccione cualquier controlador MariaDB (la lista contiene todos los controladores ODBC que están instalados en el sistema operativo).
4. Haga clic en **Conectarse**.

Create a new Data Source to MariaDB

Welcome to the MariaDB ODBC Data Source Wizard!

This wizard will help you to create an ODBC data source that you can use to connect to a MariaDB server.

What name do you want to use to refer to your data source ?

Name:

How do you want to describe the data source ?

Description:

< Previous Next > Cancel Help

5. Introduzca el nombre y, si quiere, una descripción que le ayude a identificar este origen de datos ODBC más adelante.

Create a new Data Source to MariaDB

How do you want to connect to MariaDB

TCP/IP Server Name:

Named Pipe Port:

Please specify a user name and password to connect to MariaDB

User name:


Password:

Please specify a user name and password to connect to MariaDB

Database: ▾

< Previous Next > Cancel Help

6. Rellene las credenciales de la conexión de base de datos (servidor TCP/IP, usuario, contraseña), seleccione una base de datos y después haga clic en **Probar DSN**. Cuando se establezca la conexión aparecerá este mensaje:



7. Haga clic en **Siguiente** y siga los pasos del asistente hasta el final. Dependiendo del caso, puede que sean necesarios más parámetros (p. ej. certificados SSL si se conecta a MariaDB a través de una conexión segura).

Nota: si el servidor de base de datos es remoto, deberá estar configurado por el administrador para que acepte conexiones remotas desde la dirección IP de su equipo.

10.2.10.9 Microsoft Azure SQL (ODBC)

Para poder conectarse de manera correcta a una base de datos Azure SQL, debe tener instalada la última versión del [Cliente nativo de SQL Server](#).

Para más información sobre cómo conectarse a una base de datos Azure SQL en la nube, consulte esta [entrada del blog de Altova](#).


10.2.10.10 Microsoft Access (ADO)

Lo más sencillo para conectarse a una base de datos Microsoft Access es seguir las instrucciones del asistente para la conexión de base de datos y buscar el archivo de base de datos, como se muestra en el apartado [Conectarse a una base de datos Microsoft Access](#)⁶⁷¹. También puede configurar explícitamente una conexión ADO, como muestra este ejemplo. Esta segunda opción se recomienda si la base de datos está protegida con contraseña.

También puede conectarse a Microsoft Access por ODBC, pero esto implica algunas restricciones por lo que recomendamos evitar este tipo de conexión.

Para conectarse a una base de datos Microsoft Access protegida con contraseña:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ADO**.
3. Ahora haga clic en **Generar**.



4. Seleccione **Microsoft Office 15.0 Access Database Engine OLE DB Provider** y haga clic en **Siguiente**.

5. En el cuadro de texto Origen de datos introduzca la ruta de acceso del archivo de Microsoft Access en formato UNC, por ejemplo, \\myserver\mynetworkshare\Reports\Revenue.accdb, donde myserver es el nombre del servidor y mynetworkshare el nombre del recurso compartido de red.
6. En la pestaña *Todos* haga doble clic en la propiedad **Jet OLEDB:Database Password** e introduzca la contraseña de la base de datos.

Nota: si no es capaz de establecer la conexión, busque el archivo de información del grupo de trabajo (System.MDW) de su perfil de usuario y establezca el valor de la propiedad **Jet OLEDB: System database** en la ruta de acceso del archivo System.MDW.

10.2.10.11 Microsoft SQL Server (ADO)

En este ejemplo explicamos cómo conectarse a una base de datos SQL Server con ADO. Estas instrucciones asumen que usa el driver recomendado para SQL Server **Microsoft OLE DB Driver for SQL Server**

(MSOLEDBSQL), que puede descargar en <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/oledb/download-oledb-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15>.


Antes de seguir estas instrucciones, asegúrese de que descarga e instala el proveedor que mencionado más arriba en su equipo de trabajo. El proveedor ADO debe ser de la misma versión de plataforma que StyleVision (32 bits o 64 bits).

Si quiere usar otro proveedor ADO, como **QL Server Native Client (SQLNCLI)** o **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)**, las instrucciones son parecidas; sin embargo, estos proveedores están obsoletos, por lo que no se recomiendan. Además, para poder conectarse correctamente con un proveedor obsoleto puede que necesite configurar otras propiedades de conexión, como se describe en [Configurar las propiedades de vínculo de datos de SQL Server](#)⁶⁷².

Es un problema conocido que el proveedor de BD para SQL Server **Microsoft OLE DB Provider for SQL Server (SQLOLEDB)** tiene dificultades para enlazar parámetros de consultas complejas como las expresiones comunes de tabla (CTE) e instrucciones SELECT anidadas.

Para conectarse a SQL Server:

1. [Inicie el asistente de conexión](#)⁶⁶⁴.
2. Seleccione **Microsoft SQL Server (ADO)** y después haga clic en **Siguiente**. Verá que aparece la lista de proveedores ADO disponibles. En este ejemplo usaremos **Microsoft OLE DB Driver for SQL Server**. Si no está en la lista, asegúrese de que está instalado en su equipo, como hemos mencionado antes.



3. Haga clic en **Siguiente**. Se abre el cuadro de diálogo "Propiedades de enlace de datos".

Propiedades de vínculo de datos

Proveedor Conexión Avanzadas Todas

1. Select or enter a server name:

Refresh

2. Enter information to log on to the server:

SQL Server Authentication

Server SPN:

User name:

Password:

Blank password Allow saving password

Use strong encryption for data Trust server certificate

3. Select the database:


Attach a database file as a database name:

Using the filename:

Change Password Test Connection

Aceptar Cancelar Ayuda

4. Seleccione o introduzca el nombre del servidor de BD, por ejemplo **SQLSERV01**. Si se conecta a una instancia de SQL Server con nombre, el nombre del servidor se parecerá a: **SQLSERV01\SOMEINSTANCE**.
5. Si configuró el servidor de BD para que permita conexiones de usuarios autenticados en el dominio Windows, seleccione **Autenticación Windows**. De lo contrario seleccione **Autenticación SQL Server**, desmarque la casilla *Contraseña en blanco* e introduzca las credenciales de BD en los campos correspondientes.
6. Marque la casilla *Permitir guardar contraseña* y seleccione la BD a la que se quiere conectar (en este ejemplo, "Nanonull").



7. Para comprobar la conexión haga clic en **Comprobar conexión**. Este paso es opcional, pero recomendamos no saltárselo.
8. Haga clic en **Aceptar**.

10.2.10.12 Microsoft SQL Server (ODBC)


En este ejemplo aprenderá a conectar una base de datos a SQL Server con ODBC.

Requisitos previos:

- Descargue e instale el controlador **Microsoft ODBC Driver for SQL Server**, que encontrará en el sitio web de Microsoft (véase <https://docs.microsoft.com/en-us/SQL/connect/odbc/download-odbc-driver-for-sql-server>). Este ejemplo usa **Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server** para conectarse a la base de datos **SQL Server 2016**. Puede descargar un controlador distinto en función de la versión de SQL Server a la que se quiera conectar. Para información sobre las versiones del controlador ODBC compatibles con su base de datos SQL Server consulte los requisitos del sistema del controlador.

Para conectarse a SQL Server con ODBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione **DSN de usuario** (o **DSN de sistema** si tiene privilegios de administrador) y haga clic en **Agregar** .
4. Seleccione el controlador de la lista. Tenga en cuenta que este solo aparece en esta lista una vez se ha instalado.



5. Haga clic en **DSN de usuario** (o en **DSN de sistema** si está creando un sistema DNS).

Para crear un **Sistema DSN** necesita ejecutar StyleVision como administrador. Si lo que quiere es crear este sistema, salga del asistente y vuelva a ejecutar StyleVision como administrador y siga los pasos desde el principio.

6. Introduzca un nombre y, si quiere, una descripción que identifique esta conexión. A continuación seleccione en la lista el SQL Server al que se quiere conectar (en este ejemplo, **SQLSERV01**).

Microsoft SQL Server DSN Configuration

This wizard will help you create an ODBC data source that you can use to connect to SQL Server.

What name do you want to use to refer to the data source?

Name:

How do you want to describe the data source?


Description:

Which SQL Server do you want to connect to?

Server:

Finish Next > Cancel Help

7. Si el servidor de BD se configuró para que permita conexiones de usuarios autenticados en el dominio Windows, seleccione **Con autenticación integrada de Windows**. De lo contrario, seleccione la opción que necesite. En este ejemplo usamos **Con autenticación de SQL Server...**, que necesita que se introduzcan el nombre de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.



Microsoft SQL Server

How should SQL Server verify the authenticity of the login ID?

With Integrated Windows authentication.
SPN (Optional):

With Azure Active Directory Integrated authentication.

With SQL Server authentication using a login ID and password entered by the user.

With Azure Active Directory Password authentication using a login ID and password entered by the user.


With Azure Active Directory Interactive authentication using a login ID entered by the user.

Login ID:

Password:

< Back Next > Cancel Help

8. También puede marcar la casilla **Cambiar la base de datos predeterminada a** e introducir el nombre de la base de datos a la que se va a conectar (en este ejemplo, **Sandbox**).



Microsoft SQL Server

Change the default database to:
Sandbox

Mirror server:
SPN for mirror server (Optional):

Attach database filename:

Use ANSI quoted identifiers.
 Use ANSI nulls, paddings and warnings.

Application intent:
READWRITE


Multi-subnet failover.
 Transparent Network IP Resolution.
 Column Encryption.

Enclave Attestation Info:


Use FMTONLY metadata discovery.

< Back Next > Cancel Help


9. Haga clic en **Siguiente** y, si quiere, configure el resto de los parámetros de esta conexión.



10. Haga clic en **Finalizar**. Aparece un cuadro de diálogo de confirmación que contiene los detalles de la conexión.



11. Haga clic en **Aceptar**. Ahora la fuente de datos aparece en la lista de fuentes de datos de **Usuario** o **Sistema**, según la configuración; por ejemplo:



10.2.10.13 MySQL (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos MySQL desde un equipo Windows con el controlador ODBC. El controlador ODBC MySQL no está disponible en Windows así que deberá descargarlo e instalarlo por separado. En este ejemplo usamos el conector MySQL/ODBC 8.0.

Requisitos previos:


- El controlador MySQL ODBC está instalado en el sistema. Consulte la documentación de MySQL para conocer qué controlador debe usar para su versión del servidor de base de datos (véase <https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Conector MySQL/ODBC 8.0

Si instala el controlador MySQL ODBC para plataformas de 64 bits, asegúrese de que también instala la versión de StyleVision para plataformas de 64 bits.

Para conectarse a MySQL por ODBC:


1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Seleccione la opción *MySQL (ODBC)* y después haga clic en **Siguiente**.



3. Seleccione la opción *Crear un DSN nuevo con el controlador* y seleccione un controlador MySQL. Si no hay ningún controlador MySQL en la lista, haga clic en **Editar controladores** y seleccione uno (la lista contiene todos los controladores ODBC que están instalados en el sistema).

Si instaló la versión de StyleVision para plataformas de 64 bits se mostrarán los controladores ODBC en la lista. De lo contrario se mostrarán los controladores para la versión de 32 bits. Consulte también el apartado [Ver los controladores ODBC disponibles](#) ⁶⁸³.

4. Haga clic en **Conectarse**.



5. En el cuadro de texto *Nombre del origen de datos* introduzca un nombre que le ayude a identificar este origen de datos ODBC más adelante.
6. Rellene las credenciales de la conexión de BD (servidor TCP/IP, usuario, contraseña), seleccione una base de datos y haga clic en **Aceptar**.

Nota: si el servidor de BD es remoto, el administrador del servidor debe configurarlo para que acepte conexiones remotas desde la dirección IP de su equipo. Además, si hace clic en **Detalles>>**, podrá configurar algunos parámetros más. Consulte la documentación del controlador antes de cambiar los valores predeterminados.

10.2.10.14 Oracle (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Oracle desde un equipo cliente, usando la interfaz JDBC. La conexión se crea como una conexión Java pura, usando el paquete **Oracle Instant Client Package (Basic)** que se puede descargar del sitio web de Oracle. La ventaja de este tipo de conexión es que solamente exige el entorno Java y las bibliotecas .jar que vienen con el paquete Oracle Instant Client Package. Es decir, no es necesario instalar ni configurar clientes de base de datos más complejos.

Requisitos:


- JRE (Java Runtime Environment) o Java Development Kit (JDK) está instalado. Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de

acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.

- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es la misma que la de JRE/JDK.
- El paquete **Oracle Instant Client Package (Basic)** está disponible en el sistema operativo. El paquete se puede descargar del sitio web oficial de Oracle. En este ejemplo utilizamos la versión 12.1.0.2.0 para Windows de 32 bits y, por tanto, Oracle JDK de 32 bits.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, nombre del servicio, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Oracle a través del paquete Instant Client Package:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo .jar está ubicado en esta ruta de acceso: `C:\jdbc\instantclient_12_1\ojdbc7.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno `CLASSPATH` del sistema operativo (véase [Configurar la variable CLASSPATH](#) ⁶⁸⁷).
4. En el campo *Controlador* seleccione **oracle.jdbc.OracleDriver** o **oracle.jdbc.driver.OracleDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables classpath* o en la variable de entorno `CLASSPATH` del sistema operativo.
5. Introduzca el nombre de usuario y contraseña de la base de datos.



Variables classpath:

Controlador:

Nombre de usuario:

Contraseña:

URL de la base de datos:

6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su servidor de base de datos).

```
jdbc:oracle:thin:@//host:puerto:servicio
```

7. Haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.15 Oracle (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Oracle desde StyleVision. En este ejemplo la base de datos Oracle está en un equipo de la red y la conexión se establece a través de un cliente de base de datos Oracle instalado en el equipo local.

En este ejemplo ofrecemos instrucciones para configurar un DSN ODBC con el asistente para la conexión de base de datos de StyleVision. Si ya tiene un DSN o prefiere crear uno desde el administrador de orígenes de datos ODBC de Windows, puede seleccionarlo desde el asistente. Para más información consulte el apartado [Conexiones ODBC](#) ⁶⁸¹.

Requisitos:

- El cliente de BD Oracle (que incluye el controlador ODBC Oracle) está instalado y configurado en el sistema. Para más información consulte la documentación del software de Oracle.
- El archivo `tnsnames.ora` ubicado en el directorio de inicio de Oracle contiene una entrada que describe los parámetros de conexión de la base de datos:

```
ORCL =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS_LIST =
      (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (HOST = server01) (PORT = 1521))
    )
    (CONNECT_DATA =
      (SID = orcl)
      (SERVER = DEDICATED)
    )
  )
```


La ruta de acceso del archivo `tnsnames.ora` depende de la ubicación del directorio de inicio de Oracle. Por ejemplo, en el caso del cliente de base de datos Oracle 11.2.0, la ruta de acceso predeterminada del directorio de inicio podría ser:

```
C:\app\nombreUsuario\product\11.2.0\client_1\network\admin\tnsnames.ora
```

En el archivo `tnsnames.ora` puede introducir entradas nuevas, pegando los datos de conexión y guardando el archivo o ejecutando el asistente *Net Configuration Assistant* de Oracle (si está disponible). Si quiere que estos valores aparezcan en las listas desplegadas durante el proceso de configuración, puede que necesite añadir la ruta de acceso a la carpeta de administrador como una variable de entorno **TNS_ADMIN**.

Para conectarse a Oracle por ODBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Seleccione la opción *Oracle (ODBC / JDBC)* y después haga clic en **Siguiente**.



JDBC

Conexión basada en Java que puede proporcionar compatibilidad con las funciones más modernas de su base de datos que no estén disponibles mediante ODBC. A cambio de estas funciones más actuales, puede que el rendimiento disminuya.

ODBC

Por lo general, una conexión ODBC es más rápida y utiliza menos recursos que una conexión JDBC. Sin embargo, las conexiones ODBC no proporcionan compatibilidad con las funciones más modernas de las bases de datos como, por ejemplo, tipos de XML nativos.

< Atrás **Siguiente >** Cerrar

3. Seleccione el botón de opción *ODBC*.

Establecer la conexión con Oracle

¿Dónde encontrar controladores Oracle?

Seleccione cómo desea conectarse a la base de datos y haga clic en "Conectarse".

Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador:

Microsoft ODBC for Oracle

Utilizar un DSN ya existente:


DSN de usuario DSN de sistema **Editar controladores**

Nombre del origen de datos

Omitir el paso de configuración del asistente para la conexión

< Atrás Conectarse Cerrar

4. Haga clic en **Editar controladores**.



5. Seleccione los controladores Oracle que desea usar (en este ejemplo usamos **Oracle in OraClient11g_home1**). La lista incluye todos los controladores Oracle que están disponibles en el sistema después de instalar el cliente Oracle.
6. Haga clic en **Atrás**.
7. Seleccione la opción *Crear un DSN nuevo con el controlador* y después seleccione el controlador de Oracle elegido en el paso nº 4.

Establecer la conexión con Oracle

¿Dónde encontrar controladores Oracle?

Seleccione cómo desea conectarse a la base de datos y haga clic en "Conectarse".

Crear un nombre del origen de datos (DSN) nuevo con el controlador:

Oracle in OraClient11g_home1

Utilizar un DSN ya existente:

DSN de usuario DSN de sistema

Omitir el paso de configuración del asistente para la conexión

Recomendamos no utilizar el controlador **Microsoft ODBC for Oracle**. Microsoft recomienda utilizar el controlador ODBC que ofrece Oracle (consulte <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714756%28v=vs.85%29.aspx>)

8. Haga clic en **Conectarse**.

Oracle ODBC Driver Configuration

Data Source Name: Oracle DSN 1

Description:

TNS Service Name: ORCL

User ID:

Application: Oracle | Workarounds | SQLServer Migration

Enable Result Sets: Enable Query Timeout: Read-Only Connection:

Enable Closing Cursors: Enable Thread Safety:

Batch Autocommit Mode: Commit only if all statements succeed

Numeric Settings: Use Oracle NLS settings

Buttons: OK, Cancel, Help, Test Connection

9. En el cuadro de texto *Nombre del origen de datos* introduzca un nombre que le ayude a identificar el origen de datos más adelante (en este ejemplo **Oracle DSN 1**).
10. En el cuadro de texto *Nombre del servicio TNS* introduzca el nombre de la conexión tal y como se define en el archivo `tnsnames.ora` (ver [Requisitos](#)⁷²⁹). En este ejemplo el nombre de la conexión es **ORCL**.
11. Haga clic en **Aceptar**.

Service Name: ORCL

User Name: john_doe

Password: ●●●●●●●●

Buttons: OK, Cancel, About...

12. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos y haga clic en **Aceptar** para terminar.

10.2.10.16 PostgreSQL (ODBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos PostgreSQL desde un equipo Windows con el controlador ODBC. El controlador ODBC PostgreSQL no está disponible en Windows así que deberá descargarlo e instalarlo por separado. En este ejemplo usamos la versión 11.0 del controlador psq/ODBC, que se puede descargar del sitio web oficial (consulte el apartado [Resumen de controladores de base de datos](#)⁶⁶⁶).


Nota: También se puede conectar a un servidor de base de datos PostgreSQL directamente (es decir, sin el controlador ODBC). Consulte el apartado [Conexiones PostgreSQL](#)⁶⁹¹ para más información.

Requisitos:

- Tener instalado el controlador *psq/ODBC* en su sistema operativo.
- Disponer de los siguientes datos de conexión: servidor, puerto, base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a PostgreSQL por ODBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#)⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones ODBC**.
3. Seleccione la opción **DNS de usuario**.
4. Haga clic en **Crear DNS nuevo**  y seleccione el controlador en la lista desplegable. Si no hay ningún controlador PostgreSQL en la lista, asegúrese de que el controlador ODBC PostgreSQL está instalado en su sistema operativo, tal y como se indica más arriba en los requisitos.



5. Haga clic en **DSN de usuario**.

PostgreSQL Unicode ODBC Driver (psqlODBC) Setup

Data Source: PostgreSQL35W Description: []

Database: zoodb SSL Mode: allow

Server: my-postgresql-server Port: 5432

User Name: dbs-user Password: []

Options: [Datasource] [Global] [Manage DSN] [Test] [Save] [Cancel]

6. Rellene las credenciales de la conexión de base de datos (las debe proporcionar el propietario de la base de datos) y haga clic en **Guardar**.

Ahora la conexión está disponible en la lista de conexiones ODBC. Para conectarse a la base de datos puede hacer doble clic en la conexión o seleccionarla y hacer clic en **Conectarse**.

Seleccione una base de datos

Asistente para la conexión

Conexiones existentes

Conexiones ADO

Conexiones ODBC

Conexiones ODBC

DSN de sistema Generar una cadena de conexión

DSN de usuario

DSN de archivo []

Nombre del origen de datos	Controlador
Excel Files	Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm,...
MS Access Database	Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)
PostgreSQL35W	PostgreSQL Unicode

10.2.10.17 Progress OpenEdge (JDBC)

En este apartado encontrará instrucciones para conectarse a un servidor de base de datos Progress OpenEdge 11.6 por JDBC.

Requisitos:

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es la misma que la de JRE/JDK.
- La variable de entorno `PATH` del sistema incluye la ruta al directorio `bin` del directorio de instalación de JRE o JDK (p. ej. `C:\Archivos de programa (x86)\Java\jre1.8.0_51\bin`).
- El controlador JDBC Progress OpenEdge está disponible en el sistema operativo. En este ejemplo la conexión por JDBC se consigue con los archivos de controlador **openedge.jar** y **pool.jar** disponibles en `C:\Progress\OpenEdge\java` y que se instalan con OpenEdge SDK.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Progress OpenEdge por JDBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo .jar que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, los archivos .jar están ubicados en esta ruta de acceso: `C:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:\Progress\OpenEdge\java\pool.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (véase [Configurar la variable CLASSPATH](#) ⁶⁸⁷).
4. En el campo *Controlador* seleccione **com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.

Conexiones JDBC

Escriba una cadena de conexión y seleccione (o introduzca manualmente) un controlador JDBC válido. Para continuar, haga clic en "Conectarse".

Variables classpath: C:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar;C:\Progress\OpenEdge\java\openedge.jar

Controlador: com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver

Nombre de usuario: dbuser

Contraseña: ●●●●●●●

URL de la base de datos: jdbc:datadirect:openedge://host:puerto;databaseName=ebpsdev

5. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
6. Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:datadirect:openedge://host:puerto;databaseName=nombre_BD
```


7. Haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.18 Progress OpenEdge (ODBC)

En este apartado encontrará instrucciones para conectarse a un servidor de base de datos Progress OpenEdge por medio del controlador ODBC Progress OpenEdge 11.6.

Requisitos:

- El controlador *ODBC Connector for Progress OpenEdge* está instalado en el sistema operativo. Este controlador se puede descargar del sitio web del proveedor (consulte la lista del apartado [Resumen de controladores de base de datos](#)⁶⁶⁶). Si trabaja con la versión de 32 bits de StyleVision, descargue el controlador de 32 bits. Por el contrario, si usa la versión de 64 bits, descargue el controlador de 64 bits. Una vez finalizada la instalación, compruebe que el controlador ODBC está disponible en el equipo (véase [Ver los controladores ODBC disponibles](#)⁶⁸³).




- Disponer de los datos de conexión: nombre de host, número de puerto, nombre de la base de datos, id. de usuario y contraseña.

Para conectarse a Progress OpenEdge por ODBC:


1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en el botón Conexiones ODBC.
3. Haga clic en *DSN de usuario* (o en *DSN de sistema* o *DSN de archivo*).
4. Ahora haga clic en el icono **Agregar** .
5. Seleccione el controlador **Progress OpenEdge** de la lista y haga clic en el botón **DSN de usuario** (o **DSN de sistema** según corresponda).



6. Rellene las credenciales para la conexión con la base de datos (base de datos, servidor, puerto, nombre de usuario y contraseña) y haga clic en **Aceptar**. Para probar la conexión antes de guardar los datos introducidos haga clic en el botón **Probar conexión**.



7. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos nuevo aparece ahora en la lista de orígenes de datos ODBC.



8. Para terminar haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.19 Sybase (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Sybase por JDBC.

Requisitos:

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en las **Opciones**; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es la misma que la de JRE/JDK.
- El componente Sybase *jConnect* está instalado en el sistema (en este ejemplo usamos *jConnect 7.0* que se instala con el cliente *Sybase Adaptive Server Enterprise PC Client*. Consulte la documentación de Sybase para obtener más información.
- Disponer de los datos de conexión: host, puerto, nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Sybase por JDBC:

1. [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
2. Haga clic en **Conexiones JDBC**.
3. En el campo *Variables classpath* debe introducir la ruta de acceso del archivo `.jar` que ofrece conectividad con la base de datos. Si fuera necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo `.jar` separadas por caracteres de punto y coma. En este ejemplo, el archivo `.jar` está ubicado en esta ruta de acceso: `C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar`. Tenga en cuenta que este campo puede dejarse en blanco si añadió la ruta de acceso de los archivos `.jar` a la variable de entorno `CLASSPATH` del sistema operativo (véase [Configurar la variable CLASSPATH](#) ⁶⁸⁷).

- En el campo *Controlador* seleccione **com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver**. Recuerde que esta entrada solo estará disponible si se encuentra una ruta de archivo .jar válida en el campo *Variables classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo.

Variables classpath: C:\sybase\jConnect-7_0\classes\jconn4.jar

Controlador: com.sybase.jdbc4.jdbc.SybDriver

Nombre de usuario: dbuser

Contraseña: [masked]

URL de la base de datos: jdbc:sybase:Tds:SYBASE12:2048/PRODUCTSDB

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos.
- Introduzca la cadena de conexión para el servidor de BD en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplace lo valores resaltados con los de su base de datos).

```
jdbc:sybase:Tds:nombreHost:puerto/nombreBD
```

- Haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.20 Teradata (JDBC)

Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Teradata por JDBC.

Requisitos:

- Debe tener instalado Java Runtime Environment (JRE) o Java Development Kit (JDK). Este último puede ser el JDK de Oracle o uno de código abierto, como Oracle OpenJDK. StyleVision identifica la ruta de acceso al equipo virtual Java (JVM) a partir de estas ubicaciones, en este orden: a) la ruta personal de acceso al JVM que puede indicar en en las **Opciones** ; b) la ruta de acceso al JVM que se encuentra en el registro; c) la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Asegúrese de que la plataforma de StyleVision (32 o 64 bits) es la misma que la de JRE/JDK.
- Debe contar con el controlador JDBC (archivos .jar que permiten conectarse a la base de datos) en el sistema operativo. Para este ejemplo usamos el controlador JDBC de Teradata 16.20.00.02 (<https://downloads.teradata.com/download/connectivity/jdbc-driver>).
- Disponer de los datos de conexión: host, base de datos, puerto, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Teradata por JDBC:

- [Inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.

- Haga clic en **Conexiones JDBC**.
- Junto a *Variables Classpath* introduzca la ruta de acceso del archivo .jar que permite conectarse a la base de datos. Si es necesario, también puede introducir una lista de rutas de archivo .jar separadas por punto y coma. Para este ejemplo los archivos .jar están ubicados en esta ruta de acceso: **C:\jdbc\teradata**. Recuerde que puede dejar vacío el cuadro *Variables Classpath* si añadió las rutas de archivo .jar a la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo (véase [Configurar la variable CLASSPATH](#)⁶⁸⁷).
- En el cuadro *Controlador* seleccione **com.teradata.jdbc.TeraDriver**. Recuerde que esta entrada está disponible si en el cuadro *Variables Classpath* o en la variable de entorno CLASSPATH del sistema operativo se encuentra una ruta de archivo .jar válida (ver paso anterior).

Conexiones JDBC

Escriba una cadena de conexión y seleccione (o introduzca manualmente) un controlador JDBC válido. Para continuar, haga clic en "Conectarse".

Variables classpath:

Controlador:

Nombre de usuario:

Contraseña:

URL de la base de datos:

- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos en las casillas correspondientes.
- Introduzca la cadena de conexión en el cuadro de texto *URL de la base de datos* (reemplazando el valor resaltado con el valor correspondiente).

```
jdbc:teradata://nombreServidorBaseDatos
```

7. Por último, haga clic en **Conectarse**.

10.2.10.21 Teradata (ODBC)


Este ejemplo explica cómo conectarse a un servidor de base de datos Teradata por ODBC.

Requisitos:


- Debe tener instalado el controlador ODBC de Teradata (<https://downloads.teradata.com/download/connectivity/odbc-driver/windows>). Para este ejemplo se utiliza el controlador ODBC de Teradata para Windows versión 16.20.00.
- Disponer de los datos de conexión: host, nombre de usuario y contraseña.

Para conectarse a Teradata por ODBC:

1. Pulse la tecla Windows, teclee "ODBC" y seleccione **Configurar orígenes de datos ODBC (32 bits)** en la lista de sugerencias. Si tiene un controlador ODBC de 64 bits, seleccione la opción **Configurar orígenes de datos ODBC (64 bits)** y utilice StyleVision de 64 bits a partir de ese momento.



- Haga clic en la pestaña *DSN de sistema* y después haga clic en **Agregar**.



- Seleccione **Teradata Database ODBC Driver** y después haga clic en **Finalizar**.

ODBC Driver Setup for Teradata Database

Data Source

Name: mi_origen_teradata

Description:

OK

Cancel

Help

Teradata Server Info

Name or IP address: demoserver

Authentication

Use Integrated Security

Mechanism:

Parameter: Change...

Username: demouser

Password: ●●●●●●●

Teradata Wallet String


Optional

Default Database:


Account String: Options >>

Session Character Set: UTF8

4. Introduzca el nombre y, si quiere, una descripción que le ayude a identificar este origen de datos ODBC más adelante. Además, deberá introducir las credenciales de la conexión de base de datos (servidor de BD, usuario y contraseña) y, si quiere, seleccione una base de datos.
5. Haga clic en **Aceptar**. El origen de datos aparecerá en la lista.



6. Ejecute StyleVision e [inicie el asistente para la conexión de base de datos](#) ⁶⁶⁴.
7. Haga clic en **Conexiones ODBC**.



- Haga clic en *DSN de sistema*, seleccione el origen de datos creado en los pasos anteriores y después haga clic en el botón **Conectarse**.

Nota: si recibe el mensaje de error "Controlador devuelto no válido (o error en la devolución) SQL_DRIVER_ODBC_VER: 03.80", compruebe que la ruta de acceso del cliente ODBC (p. ej. **C:\Archivos de programa\Teradata\Client\16.10\bin**) existe en su variable de entorno PATH del sistema. Si falta esta ruta de acceso, entonces deberá añadirla a mano.

10.3 Seleccionar datos de la BD

Para seleccionar el esquema y los datos XML que se usarán en el diseño SPS es necesario seleccionar tablas, una celda o un esquema concreto, dependiendo de si la BD es una BD no XML (como MS Access) o una BD XML (IBM DB2 versión 9.0, etc). La selección del esquema y de los datos XML de la BD se denomina *selección de datos de la BD* y se lleva a cabo inmediatamente después de establecer la conexión con la BD.

El método utilizado para seleccionar datos en la BD depende del tipo de BD con el que se esté trabajando:


- Si se trata de una [base de datos no XML](#)⁷⁴⁹: seleccione las tablas para las que desea crear el diseño SPS. StyleVision genera automáticamente: (i) un esquema basado en la estructura de las tablas y (ii) archivos XML temporales basados en este esquema y con los datos de las tablas seleccionadas. Para aprender a seleccionar las tablas consulte el apartado [Seleccionar datos de la BD | Bases de datos no XML](#)⁷⁴⁹.
- Si se trata de una [base de datos XML](#)⁷⁵⁷, entonces debe hacer dos cosas: primero, [seleccionar la celda XML](#)⁷⁵⁷ de la BD donde están almacenados los datos XML necesarios. Estos datos XML se cargan como [archivo XML de trabajo](#)³¹ del diseño SPS. Después debe [seleccionar el esquema](#)⁷⁵⁷ en el que se basará el diseño SPS. Esto se explica en el apartado [Seleccionar datos de la BD | Bases de datos XML](#)⁷⁵⁷.

10.3.1 Bases de datos no XML

Una vez establecida la conexión con la BD no XML, aparece el cuadro de diálogo "Insertar objetos de la base de datos". Este cuadro de diálogo se divide en dos paneles. El panel superior se llama *Origen* y contiene una representación gráfica de las tablas de la BD. En este panel puede seleccionar las tablas que necesita para trabajar en el diseño SPS. StyleVision genera un esquema XML y archivos de datos XML a partir de las tablas seleccionadas. El panel inferior se llama *Vista previa* y muestra una vista previa del contenido de la tabla seleccionada.

Panel Origen

El panel *Origen* ofrece una representación gráfica de las tablas de la BD (*imagen siguiente*). Seleccione las tablas que necesita para su diseño SPS marcando las casillas pertinentes.




El panel *Origen* también incluye una barra de herramientas (*imagen siguiente*) con tres iconos que son, de izquierda a derecha: **Filtrar contenido de carpeta**, **Mostrar objetos seleccionados** y **Localizador de objetos**. Haga clic en el icono **Mostrar objetos seleccionados** para ver solamente las tablas seleccionadas. Haga clic otra vez para ver todas las tablas.




Filtrar el contenido de las carpetas

Siga estos pasos para filtrar los objetos del panel *Origen*:

1. Haga clic en el icono **Filtrar contenido de carpeta** de la barra de herramientas del panel *Origen*. Aparece un icono en forma de embudo junto a la carpeta **Tablas**.
2. Haga clic en el icono en forma de embudo y seleccione un filtro en el menú contextual que aparece (*imagen siguiente*). Por ejemplo, **Empieza con**.



3. En el campo de entrada que aparece escriba la cadena de texto que desea usar para filtrar el contenido de las carpetas. Por ejemplo, escriba **A** para filtrar el contenido de la carpeta **Tablas**. El filtro se aplica a medida que se tecléa.



Localizador de objetos

Si quiere buscar un elemento concreto de la BD por su nombre, utilice el localizador de objetos del panel *Origen*. Así funciona:

1. Haga clic en el icono **Localizador de objetos** de la barra de herramientas del panel *Origen*. Observe que aparece un cuadro combinado al final del panel *Origen*.
2. Escriba la cadena de búsqueda en el campo de entrada, por ejemplo `Altova` (*imagen siguiente*). Haga clic en la punta de flecha para abrir la lista desplegable. Esta lista incluye todos los objetos cuyo nombre contiene la cadena de búsqueda.




3. Haga clic en un objeto de la lista para verlo en el panel *Origen*.

Agregar y editar instrucciones SELECT para vistas locales


Puede crear instrucciones `SELECT` en SQL para crear vistas locales. Cuando el esquema se genera a partir de una conexión de BD que tiene vistas locales (o instrucciones `SELECT`) definidas, el esquema que se genera para la BD contendrá una tabla por cada instrucción `SELECT`.

Siga estos pasos para crear una instrucción `SELECT`:

1. Haga clic en el botón **Agregar o editar instrucción SELECT** para abrir el cuadro de diálogo "Introducir una instrucción SQL SELECT" (*imagen siguiente*).




2. Escriba la instrucción `SELECT` en el panel principal. Si se conecta a una BD Oracle o IBM DB2 con JDBC, entonces la instrucción `SELECT` no puede tener un punto y coma al final. Si desea crear una instrucción `SELECT` para toda la tabla, haga clic con el botón derecho en la tabla en el cuadro de diálogo "Insertar objetos de la base de datos" y seleccione el comando **Generar y agregar una instrucción SELECT** del menú contextual.
3. En el cuadro de diálogo "Introducir una instrucción SQL SELECT" haga clic en el botón **Agregar instrucción SELECT...** y la instrucción se añade a la lista de instrucciones `SELECT` que aparecen al final del panel *Origen* del cuadro de diálogo "Insertar objetos de la base de datos" (*imagen siguiente*).



Nota: si se conecta a una BD Oracle o IBM DB2 con JDBC y usa una instrucción `SELECT` con el comando Agregar/Quitar tabla para recuperar datos, entonces la instrucción `SELECT` no puede tener un punto y coma al final.

Al hacer clic en el botón **Finalizar** del cuadro de diálogo "Insertar objetos de la base de datos" StyleVision crea una tabla por cada instrucción `SELECT` (*imagen siguiente*).




Relaciones locales entre tablas


Puede crear relaciones locales entre dos tablas, similares a las relaciones de tipo clave principal / clave foránea. La relación es local en StyleVision. Esto significa que la BD propiamente dicha no debe modificarse. La relación local se representará en el esquema que StyleVision genera.

Siga estos pasos para crear una relación local:


1. En el cuadro de diálogo "Insertar objetos de la base de datos" haga clic en el botón **Agregar o editar relaciones**, que abre otro cuadro de diálogo llamado "Agregar o editar relaciones" (*imagen siguiente*).
2. Haga clic en el botón **Agregar relación** de este cuadro de diálogo. En la columna *Objeto de clave principal o clave única* del panel principal haga clic en la flecha para abrir la lista desplegable del cuadro combinado (*imagen siguiente*). Ahora seleccione una tabla para la columna *Objeto de clave foránea*. La relación que se genera seleccionará filas donde la columna *Clave principal/única* seleccionada coincide con la columna *Clave foránea* seleccionada.



3. Seleccione la columna *Clave principal/única* que debe coincidir con la columna *Clave foránea* y después seleccione la columna *Clave foránea*. Vuelva a usar los cuadros combinados de las respectivas columnas (*imagen siguiente*). Recuerde que si los tipos no coinciden aparece un mensaje de error.
4. Añada todas las relaciones locales que necesite repitiendo los pasos 2 y 3.



5. Cuando termine, haga clic en **Aceptar**. El esquema generado reflejará las relaciones recién creadas.



Observe que en las dos imágenes anteriores, en el esquema generado tanto *Altova* como *Department* contienen *Address*. Es decir, se generarán las filas de *Department* con valores *PrimaryKey* iguales al valor *ForeignKey* de la fila *Address*. Y se generarán las filas de *Altova* con valores *PrimaryKey* iguales al valor *zip* de la fila *Address*.

Nota: no son compatibles las relaciones locales entre instrucciones SQL `SELECT`.

Panel Vista previa

Para obtener la vista previa de la estructura y del contenido de una tabla, seleccione la tabla en el panel *Origen* y después haga clic en el botón **Vista previa** (o **Volver a cargar**, si ya está abierta una vista previa) del panel inferior *Vista previa* (imagen siguiente). Al hacer clic en el botón aparece el contenido de la tabla en forma de tabla en el panel de vista previa (imagen siguiente).


Vista previa

Tabla: Person

PrimaryKey	ForeignKey	E-Mail	First	Last	PhoneExt	Title
1	1	v.callaby@nanonull.com	Vernon	Callaby	582	Office Manager
2	1	f.further@nanonull.com	Frank	Further	471	Accounts Receivable
3	1	l.matisse@nanonull.com	Loby	Matisse	963	Accounting Manager
4	2	j.firstbread@nanonull.com	Joe	Firstbread	621	Marketing Manager Europe
5	2	s.sanna@nanonull.com	Susi	Sanna	753	Art Director
6	3	f.landis@nanonull.com	Fred	Landis	951	Program Manager
7	3	m.landis@nanonull.com	Michelle	Butler	654	Software Engineer

Generar el esquema XML y el archivo XML de trabajo a partir de la BD

Cuando termine de seleccionar las tablas que desea usar en el diseño SPS, haga clic en el botón **Finalizar** para generar y cargar el esquema XML. StyleVision muestra en la ventana Estructura del esquema un esquema XML cuya estructura se corresponde con la de la BD de las tablas seleccionadas. StyleVision también genera un archivo XML de trabajo cuya estructura se corresponde a la definida en el esquema generado y cuyo contenido procede de las tablas seleccionadas. Este archivo XML de trabajo se usa para la vista previa de los documentos de salida.



Recuerde que todas las tablas seleccionadas de la BD se crean en el esquema XML como secundarios del elemento de documento DB y como elementos en la lista **Elementos globales** de la ventana Estructura del esquema. Para más información sobre la estructura del esquema XML generado, consulte el apartado [Esquema XML y archivos XML de la BD](#)⁷⁶⁰. No olvide que el esquema XML generado a partir de la BD no se modificará con ningún filtro construido a partir de ahora.

Cuando termine de conectarse a la BD y de generar el esquema XML podrá usar todas las funciones de diseño de StyleVision para diseñar el documento SPS.

10.3.2 Bases de datos XML


Tras establecer la conexión con la BD XML (por ahora solo son compatibles las BD XML IBM DB2) desde el cuadro de diálogo "Abrir la base de datos" (con el comando **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de una columna XML de una tabla de la base de datos**), el siguiente paso es:

- Seleccionar la celda de la BD que contiene el documento XML necesario. El documento XML se cargará automáticamente como archivo XML de trabajo.
- Seleccionar el esquema XML para el diseño SPS.


Seleccionar la celda XML y el archivo XML de trabajo

Cuando se establece la conexión con la base de datos IBM DB2, aparece el cuadro de diálogo "Seleccionar tabla XML" (*imagen siguiente*).

1. En el cuadro de diálogo "Seleccionar tabla XML" seleccione la tabla que contiene los datos XML que desea usar para crear el archivo XML de trabajo. Por ejemplo, en la imagen siguiente está seleccionada la tabla `NHE_TEST`.



- Haga clic en **Siguiente**. Se abre el cuadro de diálogo "Elegir campo XML" (*imagen siguiente*). Si quiere filtrar la selección que aparece en el panel, escriba una cláusula SQL `WHERE` y haga clic en **Actualizar**. Recuerde que la cláusula `WHERE` debe ser la condición solamente (es decir, sin la palabra clave `WHERE`. P. ej.: `NHE_TEST_TEXT= 'Two'`)




- Seleccione la celda que contiene los datos XML que desea usar para crear el archivo XML de trabajo. Por ejemplo, en la imagen anterior aparece resaltada en azul la celda seleccionada.
- Haga clic en **Siguiente**. Se abre otro cuadro de diálogo llamado "Elegir esquema XML" donde puede seleccionar el esquema XML que se debe usar con el SPS (*ver más abajo*).

Nota: si se conecta a una BD Oracle o IBM DB2 con JDBC y usa una instrucción `SELECT` con el comando Agregar/Quitar tabla para recuperar datos, entonces la instrucción `SELECT` no puede tener un punto y coma al final.

Seleccionar el esquema XML para el diseño SPS

El esquema que se usará para el diseño SPS puede ser un esquema XML ubicado en la BD o un esquema situado en cualquier otra ubicación a la que pueda acceder StyleVision. Siga estas instrucciones para seleccionar el esquema:


- En el cuadro de diálogo "Elegir esquema XML" (*imagen siguiente*) seleccione uno de los dos botones de opción, dependiendo de si quiere usar un esquema almacenado en la BD o en el sistema de archivos. Tenga en cuenta que si selecciona un esquema del sistema de archivos no se realizará una validación de la BD.



2. Seleccione el esquema. Los esquemas almacenados en la BD aparecen en la lista desplegable del cuadro combinado *Esquema desde base de datos*. Para seleccionar un esquema externo haga clic en el botón **Examinar**.
3. Cuando termine haga clic en **Finalizar**.

La estructura del esquema

Una vez completado el proceso de selección de datos XML y del esquema XML, StyleVision genera un archivo XML de trabajo con los datos XML seleccionados y carga el esquema en el diseño SPS. Ambos documentos aparecen en la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*).



Ahora puede diseñar el documento SPS con ayuda de los mecanismos de diseño de StyleVision. Recuerde que los datos del archivo XML de trabajo se pueden editar en la vista Authentic y guardarse en la BD.


Nota: el archivo XML de trabajo debe ser válido con respecto al esquema seleccionado para el diseño SPS. Compruebe también que el [elemento raíz \(elemento de documento\)](#)³¹³ del esquema se corresponde con el elemento raíz del documento XML.

10.4 Esquema XML y archivos XML de la BD


El esquema XML de la BD

Cuando se carga una BD no XML, StyleVision genera un esquema XML cuya estructura se basa en la estructura de la BD y el esquema aparece en la ventana Estructura del esquema. Cuando se carga una BD XML, el esquema XML ya existe (bien dentro de la BD, bien en el sistema de archivos). Este apartado, por tanto, se centra en los esquemas que StyleVision genera para BD no XML.

El esquema XML se crea con un elemento de documento llamado `DB`. Este elemento `DB` contiene elementos secundarios que se corresponden con todas las tablas de nivel superior de la BD. Estos elementos de tabla de nivel superior también aparecen en la lista `Elementos globales` de la ventana Estructura del esquema. Por ejemplo, en la imagen siguiente, los elementos de nivel superior son: `Address`, `Altova`, `Department`, `Office` y `Person` y se corresponden con las tablas de la BD.



Cada elemento de tabla de nivel superior puede tener un número ilimitado de filas (*imagen siguiente*). Cada fila se corresponde con un registro de la BD. En la estructura del esquema cada fila se representa con un elemento `Row`. Cada elemento `Row` tiene atributos que equivalen a los campos de la tabla. Por cada fila de cada tabla, StyleVision genera el atributo `AltovaRowStatus`, que almacena el estado actual de la fila: agregada, actualizada o eliminada. Los demás atributos equivalen a campos de la tabla en la BD.




Nota: en la imagen anterior puede ver un ejemplo de la estructura del esquema XML generado. Las tablas seleccionadas durante el proceso de conexión se incluyen en la estructura. Los filtros de BD utilizados durante el proceso de conexión no afectan a la estructura del esquema XML.

Nueva estructura de los esquemas de BD

La estructura del esquema XML generado por StyleVision a partir de una BD cambió a partir de la versión 2005 de StyleVision. Esta nueva estructura permite editar las BD en la vista Authentic de los productos de Altova, característica no disponible en las versiones anteriores de StyleVision. Como consecuencia, los SPS generados con versiones anteriores a la versión 2005 de StyleVision darán error al abrirse en la versión 2005 o en una versión posterior. Para poder usar la característica de edición de BD de StyleVision, vuelva a crear el SPS en la versión actual de StyleVision.

Archivos de datos XML de la BD

Una vez establecida la conexión con la BD XML y seleccionados el esquema XML y la columna de datos XML, la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*) muestra el esquema seleccionado y la columna que se utilizará para crear el archivo XML de trabajo.



A partir de la BD se generan dos archivos XML temporales (consulte el apartado [Bases de datos en StyleVision](#)⁶⁶¹ para ver un diagrama):

- Un archivo XML temporal editable, que se puede editar en la vista Authentic
- Un archivo XML temporal no editable, que se usa como archivo XML de trabajo (para las vistas previas y la generación de archivos de salida)

El **archivo XML editable** temporal se genera cuando se carga la BD en StyleVision. Se puede editar en la vista Authentic una vez creado el diseño SPS. Los datos que se presentan en la vista Authentic se pueden filtrar con el mecanismo de consulta de la vista. Los cambios realizados en la vista Authentic en los datos editables se escriben en el archivo XML temporal. Para guardar en la BD los datos modificados del archivo XML editable haga clic en el comando de menú **Archivo | Guardar datos XML de Authentic**.

El **archivo XML no editable** temporal se genera cuando se carga la BD en StyleVision y se usa como archivo XML de trabajo para la vista previa y para generar archivos de salida en formato HTML, RTF, PDF y Word 2007+.

Nota:

- En la vista Authentic de otros productos de Altova solamente se crea un archivo XML temporal (editable) cuando se abre un diseño SPS basado en una BD. Los cambios realizados en la vista Authentic se escriben en este archivo. Cuando se guarda un archivo, la información del archivo XML se escribe en la BD.
- Puede filtrar los datos que se pasan al archivo XML temporal no editable (consulte el apartado [Filtros de BD](#)¹¹²⁵ para obtener más información.)
- No es necesario asignar un archivo XML de trabajo concreto para poder obtener una vista previa en HTML, RTF, PDF y Word 2007+. El archivo XML temporal (no editable) generado automáticamente se usa para estas vistas previas.

10.5 Filtros de BD: filtrar datos de la BD


En StyleVision puede filtrar qué datos de la BD se importan en el archivo XML **no editable** temporal. Recuerde que el archivo XML no editable se utiliza para generar informes y que el efecto del filtro de BD solamente se observa en la vista previa HTML, RTF, PDF y Word 2007+ y no en la vista Authentic (que solo muestra el **archivo XML editable** temporal).

El filtro de BD se puede crear dentro de la BD misma (si su aplicación de BD ofrece esta función) o dentro del archivo SPS. En el archivo SPS puede crear un filtro de BD por cada tabla de nivel superior del esquema XML (es decir, por cada tabla de datos que sea un elemento secundario del elemento **DB**). Cada vez que se crea o modifica un filtro de BD, los datos de la BD se vuelven a cargar en el archivo XML no editable temporal que StyleVision genera para la BD. Por consiguiente, los filtros de la BD sirven para crear archivos XML de tamaño óptimo y así generar documentos de salida con mayor eficacia.


Nota: los filtros de BD modifican los datos que se importan en el archivo XML no editable temporal. Si guarda un diseño SPS con un filtro de BD y después genera un archivo XML a partir del diseño SPS, el contenido del archivo XML generado estará filtrado de acuerdo con los criterios del filtro de BD.

Crear un filtro de BD

1. En el documento de diseño o en la ventana Estructura del esquema seleccione el elemento de tabla para el que desea crear el filtro de BD (clic en la etiqueta inicial o final del elemento o clic en el elemento en la Estructura del esquema).
2. Seleccione el comando [Base de datos | Editar filtro de la BD](#)¹¹²⁵ o haga clic en el icono  de la barra de herramientas. Se abre este cuadro de diálogo:



3. Haga clic en el botón **Anexar AND** o **Anexar OR**. Se anexa un criterio vacío para el filtro.



4. Escriba la expresión para el criterio. Una expresión se compone de (i) un nombre de campo (a elegir en el cuadro combinado); (ii) un operador (a elegir en el cuadro combinado); y (iii) un valor (que se debe introducir a mano). Siga leyendo para obtener más información sobre [cómo construir expresiones](#) ⁷⁶⁴.
5. Si quiere añadir otro criterio, haga clic en el botón **Anexar AND** o **Anexar OR**, dependiendo del operador lógico que desee usar para unir los dos criterios (AND u OR). Después añada un criterio nuevo. Para más información sobre operadores lógicos, consulte el apartado [Reordenar criterios de los filtros de BD](#) ⁷⁶⁶.

Expresiones de los criterios del filtro

Las expresiones de los criterios de filtro de BD se componen de un nombre de campo, un operador y un valor. Los **nombres de campo disponibles** son las columnas de la tabla de datos de nivel superior seleccionada. Los nombres de campo aparecen en la lista desplegable de un cuadro combinado (*imagen anterior*). Los **operadores disponibles** son estos:

=	Igual a
<>	No igual a
<	Menor que
<=	Menor o igual que
>	Mayor que
>=	Mayor o igual que
LIKE	Se parecen fonéticamente
NOT LIKE	No se parecen fonéticamente
IS NULL	Está vacío
NOT NULL	No está vacío

Si selecciona `IS NULL` o `NOT NULL`, se deshabilita el campo *Valor*. Los **valores** deben introducirse sin comillas (y sin delimitador alguno). Los valores también deben tener el mismo formato que los del campo de

BD correspondiente. De lo contrario, la expresión dará `FALSE` como resultado. Por ejemplo, si un criterio para un campo de tipo `date` de una BD MS Access tiene la expresión `StartDate=25/05/2004`, la expresión dará `FALSE` como resultado porque el tipo de datos `date` de las BD MS Access tiene el formato `AAAA-MM-DD`.

Usar parámetros con filtros de BD

También puede introducir el nombre de un parámetro como valor de una expresión. En este caso se llama al parámetro y su valor se usa como valor de la expresión. El parámetro puede estar declarado ya en la hoja de estilos o puede declararse más tarde. Sin embargo, tenga en cuenta que, si escribe un parámetro que no está declarado todavía, el botón **Aceptar** se deshabilita.


Los parámetros son prácticos si desea usar un solo valor en varias expresiones o si quiere pasar un valor a un parámetro desde [StyleVision Server](#).

Para escribir el nombre de un parámetro como valor de una expresión, escriba `$` en el campo *Valor* seguido del nombre del parámetro (sin espacios). Si el parámetro ya está declarado (ver el apartado [Parámetros](#)⁴²⁷), la entrada aparece en color verde. Si el parámetro no está declarado todavía, la entrada aparece en rojo y debe declarar el parámetro.

Declarar parámetros desde el cuadro de diálogo "Editar los filtros de la BD"

Para declarar un parámetro desde el cuadro de diálogo "Editar los filtros de la BD":

1. Haga clic en el botón **Parámetros...** del cuadro de diálogo. Esto abre un diálogo nuevo llamado "Ver parámetros".



2. Escriba el nombre y el valor del parámetro y haga clic en **Aceptar**.

También puede seleccionar el comando de menú **Edición | Parámetros de la hoja de estilos**, que abre el cuadro de diálogo "Editar parámetros". En este cuadro de diálogo también puede declarar parámetros para sus filtros de BD.


Nota: el cuadro de diálogo "Editar parámetros" contiene todos los parámetros definidos para la hoja de estilos. Aunque es un error usar un parámetro no declarado en el diseño SPS, declarar un parámetro y no usarlo no es un error.

Una vez creado el filtro de BD para un elemento de tabla, el elemento aparece en la Estructura del esquema con un icono en forma de embudo. Por ejemplo, el elemento `Addresses` de la imagen siguiente tiene definido un filtro de BD.



Reordenar criterios en los filtros de BD

La estructura lógica del filtro de BD y la relación entre parejas de criterios o grupos de criterios se indica de forma gráfica en el diálogo "Editar los filtros de la base de datos". Cada nivel de la estructura lógica se señala con un gran corchete. Si dos criterios o dos grupos de criterios son adyacentes, significa que el operador que los une es AND. Si los dos criterios o grupos de criterios están separados por - OR - entonces se trata del operador OR. En la representación gráfica también se aplica sangría a los criterios para ofrecer una visión de conjunto clara de la estructura lógica del filtro de BD.



El filtro de BD de la imagen anterior se podría representar con este texto:

```
State=CA AND (City=Los Angeles OR City=San Diego OR (City=San Francisco AND CustomerNr=25))
```

Puede reordenar el filtro de BD subiendo y bajando criterios o grupos de criterios. Siga estos pasos para reordenar un criterio o grupo de criterios:

1. Haga clic en el criterio para seleccionarlo o haga clic en un corchete para seleccionar todo el nivel.
2. Haga clic en el botón en forma de flecha **Subir** o **Bajar** del cuadro de diálogo.

Debe tener en cuenta estos aspectos:

- Si el criterio adyacente en la dirección en la que se mueve el criterio está al mismo nivel, los dos criterios intercambian puestos.

- Los grupos de criterios (es decir, criterios comprendidos en un corchete) cambian de posición dentro del mismo nivel (no cambian de nivel).
- Los criterios cambian de posición dentro del mismo nivel. Si el criterio adyacente está en un nivel superior o inferior (es decir, no está en el mismo nivel), el criterio seleccionado **sube o baja un nivel**.

Si quiere eliminar un criterio del filtro de BD, selecciónelo y haga clic en el botón **Eliminar**.

Modificar un filtro de BD

Para modificar un filtro de BD haga clic en el comando [Base de datos | Editar filtro de la base de datos](#)¹¹²⁵. Esto abre el cuadro de diálogo "Editar los filtros de la base de datos". En este diálogo puede editar las expresiones de los criterios enumerados, agregar criterios nuevos, reordenar los criterios o eliminar criterios del filtro. Cuando termine de modificar el filtro haga clic en **Aceptar**. Los datos de la BD se vuelven a cargar automáticamente en StyleVision para reflejar los cambios realizados en el filtro.

Borrar (eliminar) un filtro de BD

Para borrar (eliminar) un filtro de BD, seleccione el elemento cuyo filtro de BD desea borrar, bien en la ventana Estructura del diseño, bien en la vista **Diseño**. (Recuerde que hay un filtro de BD por cada elemento de tabla de nivel superior.) Haga clic en el comando [Base de datos | Borrar filtro de la base de datos](#)¹¹²⁵. El filtro se elimina y el elemento ya no aparece con un icono en forma de embudo en la ventana Estructura del esquema.

10.6 Características de diseño para BD

Los diseños SPS basados en BD se diseñan igual que los SPS basados en esquemas, es decir, arrastrando nodos de esquema desde la ventana Estructura del esquema y colocándolos en la vista **Diseño**, insertando contenido estático directamente en el documento de diseño y aplicando formato a los componentes de diseño. Sin embargo, los SPS basados en BD tienen algunas características propias.

Crear una tabla dinámica para una tabla de BD

Si quiere crear una tabla dinámica para una tabla de BD, siga estos pasos:

1. En la ventana Estructura del esquema seleccione la tabla de BD de nivel superior y arrástrela hasta la vista **Diseño**.
2. Al soltarla, seleccione **Contenido** en el menú contextual que aparece y después seleccione el marcador de posición (contenido) que se crea en el diseño. Si en ese momento está activada la característica **Agregar controles de BD automáticamente**, el diseño tendrá este aspecto:



3. En la ventana Estructura del esquema seleccione el elemento `Row` de la tabla de BD que quiere usar para crear la tabla dinámica.
4. Arrástrela dentro del elemento `Addresses`.
5. Al soltar el elemento `Row` dentro del elemento `Addresses`, seleccione **Crear tabla** en el menú contextual y elija qué campos de la BD se usan para crear las columnas de la tabla dinámica. Se crea una tabla dinámica a partir de la tabla de BD.


Nota: también puede crear otros componentes a partir de la tabla de BD. Por ejemplo puede crear (contenido).

Agregar controles de BD automáticamente

El comando de menú **Authentic | Agregar controles de BD automáticamente** o el icono de la barra de herramientas  activa/desactiva la inserción automática de controles de navegación para tablas de BD. Si el comando está activado, el icono de la barra de herramientas tiene un contorno negro. Si está desactivado, el icono no tiene contorno. Si este comando está activado, cuando coloque una tabla de BD en el diseño, se insertarán automáticamente controles de BD (*imagen siguiente*). Estos controles se insertan por defecto detrás de la etiqueta de inicio de la tabla.



Estos controles permiten al usuario de la vista Authentic navegar por los registros de la tabla de BD en la vista Authentic. El primer botón (al final a la izquierda) le lleva al primer registro de la tabla. El segundo le lleva al registro anterior al registro actual. El tercero es el botón **Ir a**, que abre el cuadro de diálogo "Ir al registro" (*imagen siguiente*) donde puede escribir el número de registro al que desea ir. El cuarto botón le lleva al registro posterior al registro actual y el último botón le lleva al último registro de la tabla.



Si quiere insertar controles de navegación a mano (p. ej. si quiere insertar los controles en una posición distinta a la posición predeterminada), siga estos pasos:

1. Desactive el icono **Agregar controles de BD automáticamente**.
2. Ponga el cursor en la posición donde desea que aparezcan los controles de navegación (en cualquier posición entre la etiqueta inicial y final del elemento de tabla de BD).
3. Haga clic con el botón derecho y seleccione **Insertar control de base de datos | Navegación o Insertar control de base de datos | Navegación+Ir a** en el menú contextual. También puede acceder a estos comandos desde el menú **Insertar**.

Insertar un botón de consulta de BD para la vista Authentic

El botón de consulta de BD  permite al usuario de la vista Authentic realizar consultas en la BD y así crear condiciones para los registros que desea ver en la vista Authentic. Los botones de consulta se pueden insertar en cualquier posición de una tabla de BD, siempre que sea entre:

- La etiqueta inicial del elemento de tabla de BD y la etiqueta inicial del elemento `Row` (secundario) del elemento de tabla de BD.
- La etiqueta final del elemento de tabla de BD y la etiqueta final del elemento `Row` (secundario) del elemento de tabla de BD.

Siga estos pasos para insertar un botón de consulta de BD en el diseño:


1. Ponga el cursor en la posición correcta (ver punto anterior) donde desea que aparezca el botón de consulta.
2. Haga clic con el botón derecho y en el menú contextual (en el menú **Insertar**) seleccione **Insertar control de base de datos | Botón de consulta**. El botón de consulta se inserta en esa posición del documento de diseño.

Cuando el usuario de la vista Authentic hace clic en el botón de consulta, aparece el cuadro de diseño "Editar la consulta de base de datos". Este cuadro de diálogo se describe en la [documentación de la vista Authentic](#) ⁹²⁹.

Registros mostrados y registros recuperados

También puede controlar cuántos registros se muestran en la vista Authentic y cuántos registros se recuperan al cargarse el archivo. Para definir estos valores:

1. En la vista **Diseño** seleccione el elemento `Row` que corresponde a los registros que deben mostrarse/recuperarse.
2. En la ventana Propiedades seleccione el componente `plantilla` de la columna *Propiedades para* y expanda el grupo de propiedades *Authentic*.



3. Para la propiedad `filas mostradas` de la BD, seleccione el valor `todas` en la lista desplegable o escriba el número de registros que se deben mostrar.
4. Para la propiedad `filas leídas de la BD`, seleccione el valor `todas` o `todas las mostradas` en la lista desplegable o escriba el número de registros que se deben leer. El valor predeterminado es `todas las mostradas`. Esta propiedad determina cuántos registros se leen cuando se cargan los datos de la BD. Si el valor es menor que el valor de la propiedad `filas mostradas` de la BD, entonces se usa el valor de `filas leídas de la BD` como valor de `filas leídas de la BD`. Por tanto, la propiedad `filas leídas de la BD` sirve para reducir el número de registros que se cargan en un principio, lo cual acelera el proceso de carga y visualización de datos. Los demás registros se cargan y aparecen cuando el usuario de la vista `Authentic` hace clic en los botones de navegación de filas (registros).

Nota:

- el número de registros seleccionado afecta a la vista `Authentic`.
- si se abre un número elevado de tablas en la vista `Authentic`, el usuario recibe un mensaje de error advirtiéndole de que hay demasiadas tablas abiertas. Por un lado, puede reducir el número de tablas que se abren reduciendo el número de registros que se muestran (porque un registro puede contener tablas). Por otro lado, el usuario puede usar consultas para reducir el número de tablas que se cargan en la vista `Authentic`.

AltovaRowStatus

En el esquema XML que se crea a partir de una BD, todas las tablas tienen el atributo `AltovaRowStatus`. `StyleVision` determina automáticamente el valor de este atributo, que está compuesto por tres caracteres que se inician con `---`. Si se modifica una fila o se añade una fila nueva, el valor de este atributo cambia y se usan estos caracteres.

A	la fila se añadió (pero no se guardó en la BD)
U, u	la fila se actualizó (pero no se guardó en la BD)

D, d, X	la fila se eliminó (pero no se guardó el cambio en la BD)
---------	---

Estos valores se pueden utilizar para ofrecer información a los usuarios sobre las filas que está editando. La información de estado de la fila existe hasta que se guarda el archivo. En cuanto se guarda el archivo la información de estado se inicializa (con ---).

Formato de los componentes de diseño

Cuando se añaden, modifican o eliminan registros, StyleVision aplica cierto formato a los registros añadidos/modificados/eliminados para que el usuario pueda distinguirlos de los demás registros. Los errores de tipo de datos también se señalan en color rojo. Si quiere conservar esta diferenciación, compruebe que el formato asignado a las filas de una tabla no tiene las mismas propiedades que el formato asignado por StyleVision. El formato que asigna StyleVision es este:

Añadido	A	en negrita y subrayado
Modificado (actualizado)	U, u	subrayado
Eliminado	D, d, X	tachado
Error de tipo de datos		texto en color rojo

10.7 Generar archivos de salida

Cuando termine de diseñar el SPS basado en una BD, puede generar archivos de salida y guardarlos. Estos son los archivos que puede generar y guardar:

- El esquema XML basado en la estructura de la BD
- El archivo XML que tiene la estructura del esquema XML generado y el contenido de la BD
- El archivo XSLT para el formato de salida HTML
- El archivo HTML de salida
- El archivo XSLT para el formato de salida RTF
- El archivo RTF de salida
- El archivo XSLT para el formato de salida FO (XSL-FO)
- El archivo FO de salida
- El archivo PDF de salida
- El archivo XSLT para el formato de salida Word 2007+
- El archivo 2007+ de salida

Puede generar y guardar estos archivos desde la interfaz gráfica del usuario o desde [StyleVision Server](#).

Desde la interfaz gráfica de StyleVision

1. Seleccione el comando de menú **Archivo | Guardar archivos generados**. Se abre este submenú:



2. Seleccione qué archivo desea generar. Se abre el cuadro de diálogo "Guardar como".


3. Busque la carpeta donde desea guardarlo, escriba el nombre de archivo que quiere darle y haga clic en **Aceptar**.

Desde la línea de comandos

Puede llamar a StyleVision desde la línea de comandos para que genere y guarde los archivos asociados con el diseño SPS basado en una BD. No solo puede guardar los archivos de esquema XML y los archivos XSLT, sino también el archivo XML con los datos de la BD y archivos HTML, RTF, PDF y Word 2007+ de salida a partir del diseño SPS.

10.8 Consulta de bases de datos

El comando de menú **Base de datos | Consultar la base de datos** abre la ventana "Consulta de base de datos" (*imagen siguiente*). Una vez abierta, esta ventana se puede ocultar/mostrar haciendo clic otra vez en el comando **Base de datos | Consultar la base de datos** o en el icono de la barra de herramientas **Consultar la base de datos** .



Características principales de la ventana "Consulta de la base de datos"

La ventana "Consulta de la base de datos" tiene tres partes:

- El panel **Explorador** ⁷⁷⁸ situado en la parte superior izquierda, que muestra información sobre la conexión y las tablas de la BD.
- El panel **Consulta** ⁷⁸³ situado en la parte superior derecha, donde se introduce la consulta.
- El panel inferior que tiene las pestañas **Resultados/Mensajes** ⁷⁸⁶. La pestaña *Resultados* muestra los resultados de la consulta, en lo que denominamos la *cuadrícula de resultados*. La pestaña *Mensajes* muestra mensajes de error y advertencia sobre la ejecución de la consulta.

La ventana "Consulta de la base de datos" tiene una barra de herramientas con varios iconos. Por ahora explicaremos dos de ellos y el resto están documentados en la sección [Panel de consultas: descripción y características](#)⁷⁸³.



Muestra/Oculto el panel Explorador.



Muestra/Oculto el panel Resultados/Mensajes.

Funcionamiento general de las consultas de bases de datos

El funcionamiento general de las consultas de BD aparecen a continuación y se describe con más detalle en los apartados de la presente sección.

1. [Se establece la conexión con la BD](#)⁷⁷⁵.
2. La BD conectada o partes de ella aparecen en el panel [Explorador](#)⁷⁷⁸, que se puede configurar según los requisitos de cada momento.
3. En el panel [Consulta](#)⁷⁸⁵ se introduce una [consulta](#)⁷⁸⁵ escrita en la sintaxis correspondiente a la BD y la consulta se ejecuta.
4. Los [resultados de la consulta](#)⁷⁸⁶ se pueden analizar usando filtros.

10.8.1 Orígenes de datos


Para poder consultar una BD antes debe a ella. Este apartado describe:

- Cómo conectarse a una BD.
- Cómo seleccionar el origen de datos y el objeto raíz necesarios entre las conexiones existentes.

Conectarse a una base de datos

Al hacer clic en el comando **Base de datos | Consultar la base de datos** por primera vez en una sesión (y cuando no existe ninguna conexión a una BD), se abre el cuadro de diálogo "Conectarse a un origen de datos" (*imagen siguiente*). Una vez establecida la conexión, si quiera crear otra conexión nueva, haga clic en el icono

Conexión rápida  de la ventana "Consulta de base de datos". Si ya existen varias conexiones, puede [seleccionar una de ellas](#)⁷⁷⁷.



El apartado [Conectarse a una base de datos](#)⁶⁶³ explica cómo conectarse a una BD desde el cuadro de diálogo "Conectarse a un origen de datos".


Las bases de datos compatibles y sus objetos raíz aparecen a continuación. Si usa la versión de 64 bits de StyleVision, compruebe que tiene acceso a los controladores de BD de 64 bits de la BD a la que quiere conectarse.

Base de datos	Observaciones
Firebird 2.x, 3.x, 4.x	
IBM DB2 8.x, 9.x, 10.x, 11.x	
IBM Db2 for i 6.x, 7.4, 7.5	Los archivos lógicos son compatibles y se muestran en vistas.
IBM Informix 11.70 y superior	
MariaDB 10 y superior	MariaDB es compatible con conexiones nativas. No se precisan controladores separados.

Microsoft Access 2003 y superior	En el momento de escribir esta documentación (principios de septiembre de 2019) no hay ningún Microsoft Access Runtime disponible para Access 2019. Solo puede conectarse a la BD de Access 2019 con productos de Altova si tiene instalado Microsoft Access 2016 Runtime y solamente si la BD no usa el tipo de datos "Large Number" (número grande).
Microsoft Azure SQL Database	SQL Server 2016 codebase
Microsoft SQL Server 2005 y superior Microsoft SQL Server para Linux	
MySQL 5 y superior	MySQL 5.7 y versiones superiores son compatibles con conexiones nativas. No se precisan controladores separados.
Oracle 9i y superior	
PostgreSQL 8 y superior	Son compatibles todas las conexiones PostgreSQL, tanto nativas como basadas en controladores, a través de interfaces como ODBC o JDBC. Las conexiones nativas no necesitan controladores.
Progress OpenEdge 11.6	
SQLite 3.x	Las conexiones SQLite son conexiones nativas y directas compatibles con el archivo de base de datos de SQLite. No se precisan controladores separados. En la vista Authentic, los datos que provienen de una base de datos SQLite no se pueden editar. Cuando intente guardar los datos de SQLite desde la vista Authentic, un cuadro de mensaje le informará de esta limitación conocida.
Sybase ASE 15, 16	
Teradata 16	

Seleccionar el origen de datos apropiado

Todas las conexiones existentes y sus objetos raíz aparecen en dos cuadros combinados de la barra de herramientas de la ventana "Consulta de bases de datos" (*imagen siguiente*). Tras seleccionar el origen de datos en el cuadro combinado de la izquierda, seleccione el objeto raíz en el cuadro combinado de la derecha.



En la imagen anterior, por ejemplo, seleccionamos la BD llamada `SV_DB`. Esta BD tiene varios objetos raíz, de los cuales seleccionamos `ALTOVA_USER`. La BD y el objeto de raíz aparecen en el panel [Explorador](#)⁷⁷⁸.

10.8.2 Explorador: visualizar objetos de la BD


El panel Explorador ofrece una visión de conjunto de los objetos de la BD seleccionada. Esta vista incluye información sobre restricciones de la BD, p. ej. si una columna es una clave principal o foránea. Si se trata de una BD IBM DB2 versión 9, el Explorador también muestra una carpeta con los esquemas XML registrados (*imagen siguiente*).

Este apartado describe todas las características del panel Explorador:


- La [disposición de los objetos](#)⁷⁷⁸ en el panel Explorador.
- [Cómo filtrar](#)⁷⁸⁰ objetos de la BD.
- [Cómo encontrar](#)⁷⁸¹ objetos de la BD.
- [Cómo actualizar](#)⁷⁸² el objeto raíz del origen de datos activo.

Disposición de los objetos en el Explorador

La disposición predeterminada es una disposición en carpetas, que organiza los objetos de la BD de forma jerárquica. Al hacer clic con el botón derecho en un objeto, aparece un menú contextual cuyos comandos difieren dependiendo del objeto seleccionado.



Para cambiar la disposición de los objetos del Explorador, haga clic en el icono **Disposición** de la barra de herramientas del Explorador (*imagen siguiente*) y seleccione la disposición de los objetos en la lista desplegable. Observe que el icono cambia de aspecto dependiendo de la opción seleccionada..



Estas son las opciones disponibles:

- **Carpetas:** los objetos de la BD se organizan por tipo en carpetas diferentes, creando un árbol jerárquico. Esta es la opción predeterminada.
- **Sin esquemas:** similar a la opción **Carpetas**, excepto que no ofrece una carpeta para esquemas de la BD. Por tanto, las tablas no se organizan según el esquema de BD.

- **Sin carpetas:** los objetos de la BD se organizan jerárquicamente pero no se incluyen en carpetas.
- **Nivelada:** divide los objetos de la BD por tipo en el primer nivel jerárquico. Por ejemplo, las columnas, en vez de aparecer dentro de la tabla correspondiente, aparecen todas en una carpeta llamada Columnas.
- **Dependencias de tabla:** las tablas se organizan según su relación con las demás tablas. Las categorías son: tablas con claves foráneas, tablas a las que hacen referencia claves foráneas y tablas que no tienen relación con ninguna otra tabla.


Para ordenar las tablas por tablas del usuario y del sistema, seleccione la opción **Carpetas, Sin esquemas o Nivelada** y haga clic con el botón derecho en la carpeta **Tablas**. Después seleccione **Ordenar por tablas de usuario y del sistema** en el menú contextual. Las tablas se ordenan alfabéticamente en dos carpetas **Tablas de usuario** y **Tablas del sistema**.

Filtrar los objetos de la BD


En el panel Explorador (con cualquier disposición excepto la disposición **Sin carpetas** y la disposición **Dependencias de tabla**) puede filtrar los esquemas, las tablas y las vistas usando su nombre o parte de él. Los objetos se filtran a medida que se tecla y el filtro no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Siga estas instrucciones para filtrar los objetos del panel Explorador:


1. Haga clic en el icono **Filtrar contenido de carpeta** de la barra de herramientas del panel Explorador. El icono de filtrado (en forma de embudo) aparece junto a las carpetas **Tablas** y **Vistas** en la disposición actual de los objetos (*imagen siguiente*).



2. Haga clic en el icono de filtrado de la carpeta que desea filtrar y seleccione una opción de filtrado en el menú emergente. Por ejemplo, **Contiene**:




3. Aparece un campo de entrada donde puede introducir la cadena de filtrado. Por ejemplo, en la imagen siguiente, se insertó la cadena de filtrado NHE en la carpeta Tablas. El filtro se aplica al contenido de la carpeta a medida que se teclea.



Buscar objetos de la base de datos

Si quiere buscar un objeto concreto de la BD y conoce su nombre, utilice el localizador de objetos del Explorador. Así es como funciona el localizador:

1. En la barra de herramientas del panel Explorador haga clic en el icono **Localizador de objetos**. Aparece una lista desplegable al pie del panel Explorador.
2. Escriba la cadena de búsqueda en el campo de entrada de la lista. En el ejemplo de la imagen siguiente se buscó n. Haga clic en la punta de flecha para ver una lista desplegable con todos los objetos que contienen la cadena de búsqueda.



3. Haga clic en el objeto que le interesa para verlo en el panel Explorador.

Actualizar el objeto raíz

El objeto raíz del origen de datos activo se puede actualizar con el botón **Actualizar** de la barra de herramientas del panel Explorador.

10.8.3 Panel de consulta: descripción y características

El panel de consulta es un editor SQL inteligente para realizar consultas en la BD seleccionada. Tras introducir la consulta, puede ejecutar la consulta con el comando [Ejecutar](#)⁷⁸³ de la ventana "Consulta de base de datos" y ver el resultado y mensajes de ejecución en el panel [Resultados/Mensajes](#)⁷⁸⁶. El apartado siguiente ([Panel de consulta: trabajar con consultas](#)⁷⁸⁵) describe con más detalle cómo crear y ejecutar consultas. Este apartado repasa las características principales del panel de consulta:

- [Iconos del editor SQL](#)⁷⁸³ de la barra de herramientas de la ventana "Consulta de base de datos"
- [Opciones del editor SQL](#)⁷⁸³
- [Finalización automática de instrucciones SQL](#)⁷⁸⁴
- [Definición de regiones en un script SQL](#)⁷⁸⁵
- [Inserción de comentarios en un script SQL](#)⁷⁸⁵
- [Uso de marcadores](#)⁷⁸⁵


Iconos del editor SQL de la barra de herramientas de la ventana "Consulta de base de datos"

Estos iconos de la barra de herramientas de la ventana "Consulta de base de datos" se usan para trabajar con el editor SQL:

	Ejecutar	Ejecuta la instrucción SQL seleccionada. Si el script contiene varias instrucciones y no selecciona ninguna, se ejecutan todas.
	Importar archivo SQL	Abre un archivo SQL en el editor SQL.
	Exportar archivo SQL	Guarda consultas SQL en un archivo SQL.
	Deshacer	Deshace las entradas realizadas en el editor SQL un número ilimitado de veces.
	Rehacer	Rehace las entradas realizadas y deshechas en el editor SQL.
	Opciones	Abre el cuadro de diálogo "Opciones" del editor SQL.
	Abrir el script SQL en DatabaseSpy	Abre el script SQL en Altova DatabaseSpy.

Opciones del editor SQL

Haga clic en el icono **Opciones** de la barra de herramientas de la ventana "Consulta de base de datos" para abrir el cuadro de diálogo "Opciones" (*imagen siguiente*). En el panel izquierdo de este cuadro de diálogo puede seleccionar qué pantalla se muestra. Haga clic en el botón **Restaurar valores predeterminados** para restaurar los valores de las opciones de la pantalla.




Estas son las principales opciones que puede configurar para el editor SQL:

- **Generales | Codificación:** opciones para definir la codificación de archivos SQL nuevos, de archivos SQL existentes cuya codificación no se puede detectar y para establecer la marca de orden de bytes (marca BOM). Si StyleVision detecta su codificación, los archivos SQL se abren y se guardan sin que cambie la codificación.
- **Editor SQL:** opciones para activar/desactivar el color de sintaxis y la conexión a origen de datos durante la ejecución. Puede definir un tiempo de espera para la ejecución de la consulta y que aparezca un cuadro de diálogo si se supera el tiempo de espera. El grupo de opciones *Ayudantes de entrada* afecta a los ayudantes de entrada que ofrece la función de finalización automática. Cuando el usuario teclea en una instrucción SQL, el editor muestra una lista de sugerencias de finalización automática contextuales. Puede elegir si estas sugerencias aparecen automáticamente o si prefiere invocarlas a mano. Si desactiva la presentación automática de sugerencias, podrá invocarlas a mano con **Ctrl+Barra espaciadora**. El búfer para la información del ayudante de entrada se puede llenar cuando se establece la conexión al origen de datos o cuando se necesite por primera vez. El botón **Configurar la vista Texto** abre un cuadro de diálogo donde puede definir la sangría y el tamaño de tabulación que se aplica al texto en el Editor SQL.
- **Editor SQL | Generación:** la aplicación genera instrucciones SQL al arrastrar objetos del Explorador hasta el panel de consulta. En esta pantalla puede definir las opciones de generación de instrucciones SQL. En el cuadro de lista *Base de datos* seleccione un tipo de BD y defina las opciones de generación para cada uno de los tipos de BD compatibles. Marque la casilla *Aplicar a todas las bases de datos* para aplicar las opciones activas en ese momento a todos los tipos de BD. Entre las opciones se encuentran anexar el punto y coma a las instrucciones y poner los identificadores entre caracteres de escape.
- **Editor SQL | Vista de resultados:** opciones para configurar la pestaña *Resultados*.
- **Editor SQL | Fuentes:** opciones para establecer el estilo de las fuentes de texto del editor de texto y de la pestaña *Resultados*.

Definición de regiones en un script SQL

Una región es una sección de un script SQL que se marca y declara como unidad. Las regiones se pueden contraer y expandir para ocultar o mostrar partes del script. También se pueden anidar regiones dentro de otras regiones. Las regiones se delimitan con los comentarios `--region` (al principio de la región) y `--endregion` (al final de la región). Si quiere, también puede ponerle un nombre a las regiones. El nombre se escribe después del delimitador inicial `--region` (imagen siguiente).



```
1  -- region CUSTOMER table
4
5  -- region EXAMPLES table
6  SELECT "ID", "FILENAME1", "FILENAME2",
7  "FILECONTENT1", "FILECONTENT2" FROM
8  "ALTOVA_USER"."EXAMPLES";
   -- endregion
```

Para insertar una región, seleccione las instrucciones que desea convertir en región, haga clic con el botón derecho y seleccione el comando **Insertar región**. Se crea una región que se puede expandir o contraer. Si quiere, añada un nombre para la región. En la imagen anterior puede ver que el editor incluye numeración de líneas. Para quitar una región, elimine los dos delimitadores (`--region` y `--endregion`).

Insertar comentarios en un script SQL

Si quiere puede convertir en comentario parte del script SQL. Estas porciones del script se pasan por alto cuando se ejecuta el script.

- Para convertir un bloque en comentario, márkelo, haga clic con el botón derecho y seleccione **Convertir el bloque en comentario/quitar comentario**. Para eliminar el comentario, márkelo, haga clic con el botón derecho y seleccione el mismo comando.
- Para convertir una línea o parte de una línea en comentario, ponga el cursor donde quiere que empiece el comentario, haga clic con el botón derecho y seleccione **Convertir la línea en comentario/quitar comentario**. Para eliminar el comentario, márkelo, haga clic con el botón derecho y seleccione el mismo comando.

Uso de marcadores

Puede insertar marcadores en líneas concretas y después navegar por el documento con ayuda de estos marcadores. Si quiere insertar un marcador, ponga el cursor en la línea pertinente, haga clic con el botón derecho y seleccione **Insertar o quitar marcador**. Para navegar al marcador siguiente/anterior, haga clic con el botón derecho y seleccione **Ir al siguiente marcador** o **Ir al marcador anterior** respectivamente. Para quitar un marcador, ponga el cursor en la línea que incluye el marcador, haga clic con el botón derecho y seleccione **Insertar o quitar marcador** otra vez. Para quitar todos los marcadores, haga clic con el botón derecho y seleccione **Quitar todos los marcadores**.

10.8.4 Panel de consulta: trabajar con consultas

Una vez establecida la conexión con la BD, puede introducir un script SQL en el editor SQL y ejecutarlo. Este apartado describe:

- Cómo introducir scripts SQL en el editor SQL.
- Cómo ejecutar scripts en la ventana "Consulta de base de datos".

Estos son los iconos de la barra de herramientas relacionados con estas operaciones:



Ejecutar consulta Ejecuta la instrucción SQL seleccionada. Si el script contiene varias instrucciones y ninguna está seleccionada, entonces se ejecutan todas.



Importar archivo SQL Abre un archivo SQL en el editor SQL.

Crear instrucciones SQL y scripts en el editor SQL

Estos son los métodos que puede usar para crear instrucciones o scripts SQL:

- *Arrastrar y colocar:* arrastrar un objeto del panel Explorador hasta el Editor SQL. Se genera una instrucción SQL para consultar ese objeto en la BD.
- *Menú contextual:* haga clic con el botón derecho en un objeto del panel Explorador y seleccione **Mostrar en el editor SQL | SELECT**.
- *Entrada manual:* escriba las instrucciones SQL en el editor directamente. La característica de finalización automática le ayudará con la edición.
- *Importar un script SQL:* haga clic en el icono **Importar archivo SQL** de la barra de herramientas.

Ejecutar instrucciones SQL

Si el script SQL del editor SQL tiene más de una instrucción SQL, seleccione la instrucción que desea ejecutar y haga clic en el icono **Ejecutar** de la barra de herramientas. Si no está seleccionada ninguna instrucción, se ejecutan todas las instrucciones del script. Los datos de la BD se recuperan y se muestran en una cuadrícula en la pestaña [Resultados](#)⁷⁸⁶. Los mensajes sobre la ejecución de la consulta aparecen en la pestaña [Mensajes](#)⁷⁸⁷.

10.8.5 Resultados y mensajes

El panel inferior de la ventana "Consulta de base de datos" tiene dos pestañas:

- La pestaña [Resultados](#)⁷⁸⁶ muestra los datos recuperados por la consulta.
- La pestaña [Mensajes](#)⁷⁸⁷ muestra mensajes sobre la ejecución de la consulta.

Pestaña Resultados

Los datos recuperados por la consulta aparecen en una cuadrícula en la pestaña *Resultados* (imagen siguiente).

	CID	INFO	HISTORY
1	1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><n1:c...	[NULL]
2	1001	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
3	1002	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
4	1003	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
5	1004	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
6	1005	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]

Se finalizó la recuperación Filas: 6, Columnas: 3 0.218 seg. 16:01:12

Resultados Mensajes

Estas son las operaciones que puede realizar en esta pestaña (con ayuda del menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en la cuadrícula de resultados):

- **Ordenar:** haga clic con el botón derecho en la columna cuyos registros desea ordenar y seleccione **Orden | Ascendente/Descendente/Restaurar valor predeterminado**.
- **Copiar en el portapapeles:** esto se hace en dos pasos: (i) primero seleccione el rango de datos y (ii) después copie la selección. Puede seleccionar datos de varias maneras: (i) haciendo clic en el encabezado de la columna o en el número de la fila para seleccionar la columna/la fila, respectivamente; (ii) seleccionando varias celdas diferentes (pulse la tecla **Mayús** y/o **Ctrl** para seleccionar varias); (iii) haciendo clic con el botón derecho y después en **Seleccionar | Fila/Columna/Todo**. Después haga clic con el botón derecho en el contenido seleccionado y elija el comando **Copiar las celdas seleccionadas**. La selección se copia en el portapapeles y se puede pegar después en aplicaciones externas. Para copiar el encabezado junto con las celdas, elija el comando **Copiar celdas seleccionadas con encabezado**.

La pestaña *Resultados* cuenta con una barra de herramientas que incluye estos iconos:



Buscar

Busca texto en la cuadrícula de resultados. También se busca en el contenido de documentos XML.




Ir a la instrucción

Resalta en el editor SQL la instrucción que produjo el resultado actual.

Pestaña Mensajes

La pestaña *Mensajes* ofrece información sobre las instrucciones SQL ejecutadas y muestra errores y advertencias.



La pestaña *Mensajes* también cuenta con una barra de herramientas con varios iconos. Estos iconos sirven para personalizar la vista, navegar por ella y copiar mensajes en el portapapeles. El icono **Filtrar** permite escoger qué tipo de mensajes aparecen en la pestaña. Los iconos **Siguiente** y **Anterior** sirven para pasar de un mensaje a otro. Los mensajes también se pueden copiar en el portapapeles, con o sin sus mensajes secundarios. La función **Buscar** sirve para buscar un término de búsqueda en los mensajes. Por último, el icono **Borrar** elimina todo el contenido de la pestaña *Mensajes*.

Nota: estos iconos también están disponibles como comandos en el menú contextual que aparece al hacer doble clic en la ventana de mensajes.

11 Archivos SPS y datos XBRL

Información sobre XBRL

XBRL es un lenguaje XML utilizado para crear informes comerciales (consulte la página de [Wikipedia](#) y la página [xbrl.org](#) para obtener más información). Una taxonomía XBRL es un esquema XML (un documento .xsd) que define la estructura de un informe financiero, mientras que una instancia XBRL (un documento .xml) contiene los datos que se deben incluir en el informe. Una de las taxonomías XBRL más frecuentes es la taxonomía [US-GAAP](#), que sirve de base para los informes financieros que las compañías estadounidenses deben presentar a la comisión de valores y bolsas de EE UU. En el resto del mundo la taxonomía más utilizada es la taxonomía NIIF ([Normas internacionales de información financiera](#)).

Una manera de generar informes para después enviarlo a las autoridades como la comisión de valores y bolsas es transformar un documento de instancia XBRL (que contiene los datos comerciales o financieros) en un formato de salida adecuado (como HTML o texto) con ayuda de una hoja de estilos XSLT. Los usuarios de StyleVision pueden crear diseños SPS basados en taxonomías XBRL. A partir del diseño SPS se puede generar un documento de salida en formato HTML que contenga el informe que se debe presentar a la autoridad correspondiente.

Características XBRL de StyleVision

Si un diseño SPS está basado en una taxonomía XBRL, ésta se representa como estructura en forma de árbol que se deriva de las relaciones presentes en la base de enlaces de relación de la taxonomía. Los usuarios puede diseñar el informe de forma visual, como si se tratara de un [diseño SPS normal y corriente](#)¹¹⁵: arrastrando componentes de la taxonomía desde la ventana Estructura del esquema hasta la vista **Diseño**.

La creación manual de diseños puede suponer un proceso complejo, pero el [Asistente para tablas XBRL](#)⁸⁴⁹ ofrece sencillas funciones con las que podrá crear un informe en forma de tabla automáticamente y en solo unos pasos. La estructura y el contenido de la tabla se puede personalizar y la tabla se puede editar en el diseño (añadiendo elementos de tabla nuevos y aplicando propiedades de formato). Igualmente, si amplía una taxonomía a partir de la taxonomía US-GAAP, StyleVision puede generar tablas automáticamente según las reglas de buenas prácticas recomendadas para las taxonomías US-GAAP.

Información sobre Inline XBRL

A menudo, las autoridades reguladoras como la comisión de valores y bolsas permiten presentar informes como documentos (X)HTML que contengan los datos XBRL. Los datos XBRL que incluye un documento (X)HTML se conocen como datos Inline XBRL y se almacenan en un elemento Inline XBRL. La ventana es que el documento (X)HTML puede contener tanto los datos XBRL como la información de presentación. Esto evita a las empresas tener que generar un informe legible a partir de un documento de instancia XBRL.

En StyleVision el usuario puede incluir plantillas Inline XBRL en el diseño SPS para que los elementos Inline XBRL se generen en los documentos de salida.

Temas de esta sección

Esta sección se divide en varios apartados:

- [Gestor de taxonomías](#)⁷⁹¹, que describe cómo usar el Gestor de taxonomías para instalar, actualizar y administrar taxonomías para usarlas con StyleVision.
- [Crear un archivo SPS a partir de datos XBRL](#)⁸⁰⁷: cómo crear un diseño SPS a partir de una taxonomía XBRL. La aplicación también es compatible con [paquetes de taxonomías](#)¹¹⁷³.

- [Estructura de la taxonomía](#)⁸¹⁰: explica la estructura de la ventana Estructura del esquema, que es la fuente de componentes de taxonomía que se usarán para el diseño SPS.
- [Propiedades de la taxonomía XBRL fuente](#)⁸¹⁴: documenta las opciones para definir las propiedades de la taxonomía fuente cuando se utiliza en un SPS.
- [Plantillas XBRL](#)⁸¹⁷: describe las distintas plantillas XBRL que se pueden insertar en el diseño.
- [Modo abierto, cerrado y clásico](#)⁸³¹: aquí se describen estos tres modos que determinan si los datos son restringidos. También describe las plantillas que pueden usar estos modos.
- [Asistente para tablas XBRL](#)⁸⁴⁹: cómo usar el Asistente para tablas XBRL.
- [Asistente para tablas US-GAAP](#)⁸⁶⁸: describe el asistente que le ayudará a generar tablas a partir de las entradas de una base de enlaces de presentación una taxonomía US-GAAP.
- [Asistente para gráficos XBRL](#)⁸⁷⁴: cómo crear representaciones en forma de gráfico de los datos del archivo XBRL.
- [Propiedades y formato](#)⁸⁹⁰: explica cómo usar estilos CSS para dar formato a tablas XBRL
- [Inline XBRL](#)⁸⁹³: cómo exportar contenido del archivo XBRL a un archivo (X)HTML en forma de elemento Inline XBRL.
- [Funciones de extensión XBRL de Altova](#)⁸⁹⁷: enumera las funciones de extensión XPath desarrolladas por Altova para trabajar con XBRL en un diseño SPS.

Enlaces prácticos


En los sitios web de [XBRL International](#), de [XBRL Américas](#) y de [XBRL España](#) encontrará material de referencia sobre XBRL. Las [recomendaciones XBRL](#) están disponibles en el sitio web de XBRL International.

Sitio web de Altova:  [Presentación de datos XBRL](#)

11.1 Gestor de taxonomías

El Gestor de taxonomías XBRL es una herramienta que ofrece una forma centralizada de instalar y administrar taxonomías XBRL para usarlas en todas las aplicaciones de Altova compatibles con XBRL, incluido **StyleVision**.

- En Windows, el Gestor de taxonomías tiene una interfaz gráfica del usuario (*imagen siguiente*) a la que también puede acceder desde la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova sólo están disponibles para Windows; *consulte la lista siguiente*.)
- En Linux y macOS el Gestor de taxonomías sólo está disponible en la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova están disponibles para Windows, Linux y macOS; *consulte la lista siguiente*.)



Aplicaciones de Altova compatibles con XBRL

Aplicaciones de escritorio (sólo para Windows)	Aplicaciones de servidor (Windows, Linux, macOS)
Complementos XBRL de Altova para Excel (EBA, ESEF, Solvency II, WIP)	MapForce Server (ediciones Standard y Advanced)

MapForce Enterprise Edition	RaptorXML+XBRL Server
StyleVision Enterprise Edition	StyleVision Server
XMLSpy Enterprise Edition	

Instalación y desinstalación del Gestor de taxonomías

El Gestor de taxonomías se instala automáticamente al instalar cualquiera de las aplicaciones de Altova compatibles con XBRL o el Altova Mission Kit Enterprise Edition (véase *la tabla de más arriba*). También se elimina automáticamente si desinstala todas las aplicaciones de Altova compatibles con XBRL o el Altova Mission Kit Enterprise Edition del equipo.

Características de Gestor de taxonomías

El Gestor de taxonomías permite:

- Ver las taxonomías XBRL que hay instaladas en su equipo y comprobar si hay versiones nuevas para descargar.
- Descargar las versiones más recientes de las taxonomías XBRL independientemente del ciclo de versiones de Altova. Altova guarda todas las taxonomías en un sistema de almacenamiento en línea al que tiene acceso el Gestor de taxonomías y desde donde puede descargarlas tan pronto como estén disponibles.
- Instalar o desinstalar cualquiera de las múltiples versiones de una taxonomía en concreto (o todas ellas, si las necesita).
- Una sola taxonomía XBRL representa un "paquete", pero puede tener dependencias en otras taxonomías. Al instalar o desinstalar una taxonomía, se detectan e instalan o desinstalan también automáticamente todas sus dependencias. La interfaz gráfica del usuario (o la línea de comandos, en su caso) le informa cuando se añaden o eliminan taxonomías.
- Las taxonomías XBRL administradas con el Gestor de taxonomías pueden usar el [catálogo XML](#), que permite resolver referencias a URI en documentos de instancia o esquema desde archivos locales, en vez de a través de Internet.
- Todas las taxonomías principales están incluidas en el Gestor de taxonomías y se actualizan de forma periódica a la versión más reciente. De esta forma puede administrar todas las taxonomías desde un punto común y tenerlas siempre listas para las aplicaciones de Altova que las usan.
- Los cambios que se realizan en el Gestor de taxonomías afectan a todos los productos de Altova que estén instalados en ese equipo.

Taxonomías XBRL personales

Si necesita trabajar con taxonomías XBRL que no estén incluidas en el Gestor de taxonomías, puede agregarlas a un paquete personal al que el StyleVision podrá hacer referencia más adelante. Puede habilitar las taxonomías XBRL así:

- *Desde las aplicaciones de escritorio de Altova:* ejecute el comando de menú **Herramientas | Opciones** y después vaya a la página de opciones *XBRL | Paquetes de taxonomía*. Desde allí navegue hasta el paquete .zip de la taxonomía XBRL personal que quiera usar. Para más información consulte la descripción de este comando en la documentación del producto correspondiente.
- *Desde las aplicaciones servidor de Altova:* desde una línea de comandos compatible con XBRL proporcione las opciones `-taxonomy-package 0 ---taxonomy-package-config-file`. Por ejemplo, estas opciones son compatibles con los comandos de validación XBRL como `valxbr1` o `valxbr1taxonomy` en RaptorXML+XBRL Server, o el comando `run` en MapForce Server.

Funcionamiento

Altova mantiene un almacenamiento en línea donde guarda todas las taxonomías XBRL de los productos de Altova. Este almacenamiento se actualiza de forma periódica, por ejemplo, poco después de que las organizaciones correspondientes publiquen las versiones nuevas de las taxonomías respectivas. Al ejecutar Gestor de taxonomías desde la interfaz gráfica del usuario aparece información sobre las taxonomías más recientes disponibles en un cuadro de diálogo en el que puede visualizarlas, instalarlas, actualizarlas o desinstalarlas. También puede llevar a cabo las mismas acciones desde la línea de comandos.

También puede instalar las taxonomías ejecutando los archivos `.altova_taxonomies` descargados desde el [sitio web de Altova](#). El sitio web prepara un archivo de tipo `.altova_taxonomies` que puede descargar y que contiene la información sobre las taxonomías seleccionadas. Al hacer doble clic en este archivo o pasarlo al **Gestor de taxonomías** desde la línea de comandos como argumento del comando `install`⁸⁰², el Gestor de taxonomías instala las taxonomías que contiene.

Memoria caché local: seguimiento de taxonomías

Independientemente de cómo se instalen las taxonomías, toda la información sobre las taxonomías instaladas se almacena en una ubicación centralizada de su equipo, el directorio caché. El directorio caché local está en:

<i>Windows</i>	C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache
<i>Linux</i>	/var/opt/Altova/pkgs\.cache
<i>macOS</i>	/var/Altova/pkgs

El directorio caché local se actualiza automáticamente de vez en cuando para que el estado más actual del equipo corresponda con el del almacenamiento en línea. Más concretamente, la memoria caché se actualiza:

- Al ejecutar el Gestor de taxonomías.
- Al ejecutar StyleVision por primera vez en un mismo día natural.
- Si StyleVision ya se está ejecutando, el directorio caché se actualiza cada 24 horas.
- También puede actualizar el caché local desde el almacenamiento en línea manualmente ejecutando el comando de actualización `update`⁸⁰⁵ desde la línea de comandos.

Si instala o desinstala taxonomías, el directorio caché local del Gestor de taxonomías se actualiza automáticamente con información sobre las taxonomías disponibles e instaladas, además de con los propios archivos de taxonomía.

No modifique la memoria caché manualmente.

El directorio caché local se mantiene automáticamente en base a las taxonomías que instale o desinstale; no debe modificarlo ni eliminarlo manualmente. Si necesita restaurar el Gestor de taxonomías a su estado original, ejecute el comando `reset`⁸⁰⁴ desde la línea de comandos y después ejecute el comando `initialize`⁸⁰². (También puede ejecutar el comando `reset` con la opción `--i`.)

Proxy de HTTP

Puede usar un proxy de HTTP para las conexiones del Gestor de taxonomías. La configuración del proxy será la misma que la del sistema y/o de la red local de StyleVision (definida en el cuadro de diálogo Opciones (**Herramientas | Opciones | Proxy de red**)).


11.1.1 Ejecutar el gestor de taxonomías

Interfaz gráfica del usuario

Hay varias formas de acceder a la IGU del Gestor de taxonomías:

- *Durante la instalación de StyleVision:* al final del proceso de instalación, seleccione la casilla Invocar al Gestor de taxonomías para acceder directamente al gestor de taxonomías XBRL. Con él puede instalar taxonomías durante el proceso de instalación de su aplicación de Altova.
- *Después de la instalación de StyleVision:* una vez haya instalado la aplicación puede acceder al Gestor de taxonomías en cualquier momento desde el comando de menú Herramientas | **Gestor de taxonomías XBRL**
- Mediante el archivo `.altova_taxonomies` que descargó del [Centro de descargas de taxonomías XBRL de Altova](#): haga doble clic en el archivo para ejecutar Gestor de taxonomías, que instalará las taxonomías que haya seleccionado.

Cuando se abra la IGU del Gestor de taxonomías (*imagen siguiente*) podrá ver en ella las taxonomías que ya se han instalado. Si quiere instalar más sólo tiene que seleccionárselas, y al contrario si quiere desinstalar alguna. Una vez haya terminado, puede aplicar los cambios. Las taxonomías que se vayan a instalar o desinstalar aparecerán resaltadas y un mensaje le avisará de los cambios que está a punto de hacer en la ventana *Mensajes*, en la parte inferior de la ventana del **Gestor de taxonomías** (*imagen siguiente*).



Interfaz de la línea de comandos

Para ejecutar el Gestor de taxonomías desde una interfaz de la línea de comandos debe usar su archivo ejecutable, `taxonomymanager.exe`.

Puede encontrar este archivo:

- *En Windows:* C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions
- *En Linux o macOS (sólo para aplicaciones de servidor):* %INSTALLDIR%/bin, donde %INSTALLDIR% es el directorio de instalación del programa.

Puede usar cualquiera de los comandos de la referencia de la línea de comandos, a continuación.


Para mostrar al ayuda de los comandos ejecute:

- *En Windows:* taxonomymanager.exe --help
- *En Linux o macOS (sólo para aplicaciones de servidor):* sudo ./taxonomymanager --help

11.1.2 Categorías de estado

El Gestor de taxonomías diferencia las taxonomías que administra entre:

- *Taxonomías instaladas:* estas aparecen en la IGU con sus casillas marcadas (*en la imagen siguiente las versiones marcadas de la taxonomía EBA son las que están instaladas*). Si se seleccionan todas las versiones de una taxonomía, en la casilla de la taxonomía aparece una marca de verificación. Si hay al menos una taxonomía sin seleccionar, en la en la casilla de la taxonomía aparece un cuadrado negro. Para **desinstalar** una taxonomía debe desmarcar la casilla correspondiente.
- *Taxonomías disponibles no instaladas:* Estas aparecen en la IGU con las casillas correspondientes sin seleccionar. Para **instalar** taxonomías, marque la casilla correspondiente.



- *Taxonomías que pueden actualizarse:* son las que han sido revisadas por sus emisores. Aparecen indicadas en la IGU con el icono  (*imagen anterior*). Puede aplicar **parches** a la taxonomía seleccionada con la revisión que esté disponible.

Notas importantes

- En la imagen anterior se han marcado tanto las taxonomías DNB como las EBA. Las que tienen un fondo azul ya están instaladas. Las que tienen el fondo amarillo no están instaladas pero se han seleccionado para instalarlas. Observe que (i) la taxonomía EBA 2.10 Phase 2 no está instalada ni se ha seleccionado para instalarla, (ii) la taxonomía EBA 3.1 Phase 2 se ha instalado pero su emisor ha generado un parche que no se ha instalado aún.
- Al ejecutar el Gestor de taxonomías desde la línea de comandos puede usar el comando `list`⁸⁰³ con distintas opciones para ver distintas categorías de taxonomías:

<code>taxonomymanager.exe list</code>	Muestra todas las taxonomías instaladas y disponibles; también indica qué taxonomías se pueden actualizar
<code>taxonomymanager.exe list -i</code>	Muestra sólo las taxonomías instaladas; también indica qué taxonomías se pueden actualizar
<code>taxonomymanager.exe list -u</code>	Muestra qué taxonomías se pueden actualizar

Nota: En Linux y macOS use `sudo ./taxonomymanager list`

11.1.3 Aplicar parches o instalar una taxonomía

Aplicar un parche a una taxonomía instalada

A veces los emisores de las taxonomías XBRL generan parches. Cuando el Gestor de taxonomías detecta que hay parches disponibles, estos aparecen en las listas del Gestor de taxonomías, desde donde puede instalarlos.

En la IGU

Los parches se indican con el icono . (Consulte también el apartado anterior sobre las [categorías de estado](#)⁷⁹⁷.) Si hay parches disponibles se habilita el botón **Seleccionar parches**. Haga clic en él para seleccionar y preparar los parches. En la IGU, el icono de las taxonomías correspondientes cambia de  a  y el cuadro de diálogo le informa de qué parches se van a aplicar. Las listas del panel principal y las del panel Mensajes están ordenadas alfabéticamente, por lo que puede ver y revisar las taxonomías antes de aplicar los parches. Una vez esté listo para instalar los parches seleccionados, haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para aplicar un parche desde la línea de comandos:

1. Ejecute el comando `list -u`⁸⁰³. Aparece una lista con las taxonomías para las que hay parches disponibles.
2. Ejecute el comando `upgrade`⁸⁰⁶ para instalar todos los parches.

Instalar una taxonomía disponible

Para instalar taxonomías puede usar la IGU del Gestor de taxonomías o enviar las instrucciones al Gestor de taxonomías desde la línea de comandos.

Nota: Si la taxonomía actual tiene dependencias en otras taxonomías, también se instalan (o desinstalan, según el caso) las taxonomías dependientes.

En la IGU

Para instalar taxonomías con la IGU del Gestor de taxonomías, seleccione las taxonomías que quiere instalar y haga clic en **Aplicar**.

También puede seleccionar las taxonomías que quiere instalar en el [sitio web de Altova](#) y generar desde allí un archivo `.altova_taxonomies`. Al hacer doble clic en este archivo se abre el Gestor de taxonomías con las taxonomías que indicó preseleccionadas. Sólo tiene que hacer clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para instalar taxonomías desde la línea de comandos ejecute el comando `install`⁸⁰²:

```
taxonomymanager.exe install [opciones] FILTER+
```

donde **FILTER** es la taxonomía (o las taxonomías) que quiere instalar o un archivo `.altova_taxonomies`. Para hacer referencia a una taxonomía se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada taxonomía que muestra el comando `list`⁸⁰³. Puede introducir tantas taxonomías como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando `install`⁸⁰².

Nota: En Linux o macOS, use el comando `sudo ./taxonomymanager`.

Instalar una taxonomía requerida

Si ejecuta un comando en StyleVision y StyleVision descubre que una de las taxonomías que necesita para ejecutar el comando falta o está incompleta, el Gestor de taxonomías incluirá información sobre ese componente de taxonomía que falta. Entonces puede aplicar el parche indicado y/o instalar la taxonomía que falta.

Siempre puede ver todas las taxonomías instaladas previamente ejecutando el Gestor de taxonomías desde **Herramientas | Gestor de taxonomías**.

11.1.4 Desinstalar o restaurar taxonomías

Desinstalar una taxonomía

Para desinstalar taxonomías puede usar la IGU del Gestor de taxonomías o enviar las instrucciones al Gestor de taxonomías desde la línea de comandos.

Nota: Si la taxonomía actual tiene dependencias en otras taxonomías, también se instalan (o desinstalan, según el caso) las taxonomías dependientes.

En la IGU

Para desinstalar taxonomías con la IGU del Gestor de taxonomías, seleccione las taxonomías que quiere desinstalar y haga clic en **Aplicar**. Las taxonomías seleccionadas y sus dependencias se desinstalarán.

Para desinstalar todas las taxonomías haga clic en **Deseleccionar todas** y haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para desinstalar taxonomías desde la línea de comandos ejecute el comando `uninstall`:

```
taxonomymanager.exe uninstall [options] FILTER+
```

donde **FILTER** es la taxonomía (o las taxonomías) que quiere desinstalar o un archivo `.altova_taxonomies`. Para hacer referencia a una taxonomía se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada taxonomía que muestra el comando [list](#)⁸⁰³. Puede introducir tantas taxonomías como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando [uninstall](#)⁸⁰⁴.

Nota: En Linux o macOS, use el comando `sudo ./taxonomymanager`.

Restaurar el Gestor de taxonomías

Puede restaurar el Gestor de taxonomías.

- En la IGU, haga clic en **Restaurar selección**. Esto reinicia la IGU para mostrar qué taxonomías están actualmente instaladas. Se cancelarán todas las opciones que el usuario haya seleccionado o deseleccionado en la sesión actual.
- En la línea de comandos, use el comando [reset](#)⁸⁰⁴. Esto eliminará todas las taxonomías instaladas y el directorio de caché.

Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta también el comando [initialize](#)⁸⁰² para recrear el directorio caché. También puede ejecutar el comando [reset](#)⁸⁰⁴ con la opción `-i`.

Recuerde que [reset -i](#)⁸⁰⁴ restaura la instalación original del producto, por lo que es recomendable ejecutar el comando [update](#)⁸⁰⁵ después de restaurar el gestor. Puede ejecutar el comando [reset](#)⁸⁰⁴ con las opciones `-i` o `-u`.

11.1.5 Interfaz de la línea de comandos (ILC)

Para llamar al Gestor de taxonomías desde la línea de comandos necesita saber la ruta del ejecutable. Por defecto, el ejecutable del Gestor de taxonomías se encuentra en:

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\TaxonomyManager.exe
```

Nota: En los sistemas Linux y macOS una vez haya cambiado el directorio al que contiene el ejecutable, puede llamar al ejecutable con `sudo ./taxonomymanager`. El prefijo `./` indica que el ejecutable está en el directorio actual. El prefijo `sudo` indica que el comando se debe ejecutar con derechos de administrador.

Sintaxis de la línea de comandos

La sintaxis general para usar la línea de comandos es:

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [opciones] [argumentos]
```

En el código anterior la barra vertical `|` separa elementos que se excluyen mutuamente. Los corchetes `[]` indican elementos opcionales. Básicamente, puede teclear la ruta del ejecutable seguida por las opciones `--h`, `--help` o `--version`, o por un comando. Cada comando puede tener opciones y argumentos. Los comandos se describen en los apartados siguientes.

11.1.5.1 help

Este comando ofrece ayuda contextual sobre los comandos del ejecutable del Gestor de taxonomías.

Sintaxis

```
<exec> help [command]
```

Donde `[command]` es un argumento opcional que indica cualquier nombre válido de comando.

Tenga en cuenta que:

- Puede invocar la ayuda tecleando un comando seguido por `--h` or `--help`, por ejemplo: `<exec> list -h`
- Puede invocar la ayuda general (no para el comando) tecleando `--h` o `--help` directamente después del ejecutable, por ejemplo: `<exec> -h list`

Ejemplo

Este comando muestra la ayuda del comando `list`:

```
taxonomymanager help list
```

11.1.5.2 info

Este comando muestra información detallada sobre cada una de las taxonomías dadas como argumento. Esta información incluye el título, la versión, la descripción, el editor y las referencias de las dependencias.

Sintaxis

```
<exec> info [opciones] Taxonomy+
```

- El argumento `Taxonomy` es el nombre de una taxonomía o parte del nombre de una taxonomía. (Para ver el ID de un paquete de taxonomías y la información relativa a su estado de instalación use el comando `list` ⁸⁰³.)
- Use `<exec> info -h` para ver la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.

Ejemplo

Este comando muestra información detallada sobre las taxonomías `eba-2.10` y `us-gaap-2020`:

```
taxonomymanager info eba-2.10 us-gaap-2020.0
```

11.1.5.3 initialize

Este comando inicializa el entorno del Gestor de taxonomías y crea un directorio caché donde se guardan todas las taxonomías localmente. El Gestor de taxonomías se inicializa automáticamente la primera vez que instale una aplicación de Altova compatible con él, por lo que normalmente no es necesario ejecutar este comando. Por lo general sólo es necesario ejecutarlo después de haber ejecutado el comando [reset](#)⁸⁰⁴.

Sintaxis

```
<exec> initialize | init [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `initialize`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando inicializa el Gestor de taxonomías:

```
taxonomymanager initialize
```

11.1.5.4 install

Este comando instala una o más taxonomías.

Sintaxis

```
<exec> install [options] Taxonomy+
```

Para indicar varias taxonomías, repita `FILTER` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `Taxonomy` puede ser:

1. Un identificador de taxonomía en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `eba-2.10`). Para ver todos los identificadores de taxonomías y sus versiones ejecute el comando [list](#)⁸⁰³. También puede usar el nombre de la taxonomía abreviado, si este es único, por ejemplo `eba`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todas las taxonomías que contengan esa abreviación.
2. La ruta de acceso a un archivo `.altova_taxonomies` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de taxonomías: Funcionamiento](#)⁷⁹¹.

Opciones

Estas son las opciones del comando `install`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando instala las taxonomías `eba` (Autoridad Bancaria Europea) y `us-gaap` (principios de contabilidad generalmente aceptados en EE UU):

```
taxonomymanager install eba us-gaap
```

11.1.5.5 list

Use este comando para ver las taxonomías del Gestor de taxonomías; tiene varias opciones:

- Lista de todas las taxonomías disponibles
- Lista de taxonomías específicas
- Lista de las taxonomías instaladas
- Lista de las taxonomías que se pueden actualizar

Sintaxis

```
<exec> list | ls [options] Taxonomy?
```

Si no se indica ningún argumento `Taxonomy` la lista incluye todas las taxonomías. De lo contrario la lista incluye las taxonomías indicadas en las opciones (*véase el ejemplo de más abajo*). Recuerde que puede usar el argumento `Taxonomy` tantas veces como quiera.

Opciones

Estas son las opciones del comando `list`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--installed, --i</code>	Muestra solamente las taxonomías instaladas. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--upgradeable, --u</code>	Muestra solamente las taxonomías para las que hay disponible una versión más reciente (parches). El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para ver todas las taxonomías disponibles ejecute: `taxonomymanager list`

- Para ver solamente las taxonomías instaladas ejecute: `taxonomymanager list -i`
- Para ver todas las taxonomías cuyos nombres contienen "eba" o "us-gaap" ejecute: `taxonomymanager list eba us-gaap`

11.1.5.6 reset

Este comando elimina todas las taxonomías instaladas, así como el directorio de caché. Este comando elimina todas las taxonomías instaladas y su información. Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta el comando [initialize](#)⁸⁰² para volver a crear el directorio de caché. También puede ejecutar el comando `reset` con la opción `-i`. Tenga en cuenta que `reset -i` restaura la instalación original del producto, por lo que se recomienda ejecutar también el comando [update](#)⁸⁰⁵ después de una restauración. También puede ejecutar el comando `reset` con las opciones `-i` y `-u`.

Sintaxis

```
<exec> reset [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `reset`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--init, --i</code>	Inicializa el entorno del Gestor de taxonomías después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--update, --u</code>	Inicializa y actualiza el entorno del Gestor de taxonomías XBRL después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para restaurar el Gestor de taxonomías, ejecute: `taxonomymanager reset`
- Para restaurar el Gestor de taxonomías e inicializarlo, ejecute: `taxonomymanager reset -i`
- Para restaurar el Gestor de taxonomías, inicializarlo y actualizar la lista de taxonomías, ejecute: `taxonomymanager reset -i -u`

11.1.5.7 uninstall

Este comando desinstala una o más taxonomías. Por defecto, cualquier taxonomía a la que haga referencia la taxonomía actual también se desinstala. Para desinstalar solamente la taxonomía actual y mantener aquellas a las que se hace referencia, use la opción `--k`.

Sintaxis

```
<exec> uninstall [opciones] Taxonomy+
```

Para indicar varias taxonomías, repita `FILTER` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `Taxonomy` puede ser:

1. Un identificador de taxonomía en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `eba-2.10`. Para ver todos los identificadores de taxonomías y sus versiones ejecute el comando `list -i`. También puede usar el nombre de la taxonomía abreviado, si este es único, por ejemplo `eba`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todas las taxonomías que contengan esa abreviación.
2. La ruta de acceso a un archivo `.altova_taxonomies` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de taxonomías: Funcionamiento](#).

Opciones

Estas son las opciones del comando `uninstall`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--keep-references, --k</code>	Si usa esta opción, las taxonomías referenciadas no se desinstalan. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando desinstala las taxonomías `eba-2.10` y `us-gaap-2020.0` y sus dependencias:

```
taxonomymanager uninstall eba-2.10 us-gaap-2020.0
```

Este comando desinstala la taxonomía `eba-2.10` pero no las taxonomías a las que hace referencia:

```
taxonomymanager uninstall --k eba-2.10
```

11.1.5.8 update

Este comando consulta la lista de taxonomías disponibles en el almacenamiento en línea y actualiza el directorio de caché local. Esta información se actualiza de forma implícita, por lo que no es necesario ejecutar este comando a no ser que haya ejecutado `reset` e `initialize`.

Sintaxis

```
<exec> update [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `update`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando actualiza la lista de taxonomías en la memoria caché local:

```
taxonomymanager update
```

11.1.5.9 upgrade

Este comando actualiza todas las taxonomías aptas para la versión parche más reciente disponible. En otras palabras, solamente actualiza a nivel de los parches de un release específico. Se recomienda ejecutar este comando slo si hay taxonomías por actualizar. Puede identificar cuáles lo son con el comando [list -u](#)⁸⁰³.

Nota: El comando `upgrade` eliminaría una taxonomía obsoleta si no hay ninguna versión disponible.

Sintaxis

```
<exec> upgrade [opciones]
```

Opciones


Estas son las opciones del comando `upgrade`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

11.2 Crear un archivo SPS a partir de datos XBRL

Siga estos pasos para crear un archivo SPS basado en una taxonomía XBRL:

1. Haga clic en el comando de menú **Archivo | Nuevo | Nuevo a partir de una taxonomía XBRL** (*imagen siguiente*).



2. Se abre un cuadro de diálogo donde puede buscar y seleccionar la taxonomía XBRL pertinente. Una vez seleccionada haga clic en **Abrir**.
3. StyleVision le pide que asigne un archivo XBRL de trabajo. Si quiere asignar uno, haga clic en **Examinar** y seleccione el archivo de instancia XBRL que quiere usar como archivo XBRL de trabajo. StyleVision usa los datos del archivo XBRL de trabajo para crear las vistas previas del documento de diseño. Si lo prefiere, no asigne ningún archivo XBRL de trabajo (clic en el botón **Omitir**). Se recomienda asignar un archivo de trabajo XBRL porque podrá obtener una vista previa en los diferentes formatos de salida con datos XBRL reales. Así podrá probar el diseño a fondo.

Se crea un diseño SPS nuevo basado en la taxonomía XBRL.


Versión XSLT y motor XSLT que se debe utilizar para hojas de estilos/archivos SPS basados en XBRL

Para poder utilizar todas las funciones XBRL de StyleVision debe [elegir la versión XSLT 2.0 o 3.0](#)¹¹⁹. Si genera una hoja de estilos XSLT a partir de un diseño SPS basado en datos XBRL, utilice los motores XSLT de Altova para realizar la transformación. Estos son los productos de Altova que incluyen motores XSLT: StyleVision, [StyleVision Server](#), [XMLSpy](#) y [RaptorXML Server](#).

Características principales de los archivos SPS basados en XBRL

Debe tener en cuenta estos aspectos del diseño SPS nuevo:


- La vista **Diseño** muestra una plantilla XBRL raíz con un marcador de posición (contenido) (*imagen siguiente*).



- La ventana Vista general del diseño (*imagen siguiente*) muestra el archivo de taxonomía (.xsd) y el archivo XBRL de trabajo (.xbrl). Puede usar esta ventana para añadir otros componentes al diseño SPS (tal y como se explica en el apartado [Vista general del diseño](#)⁴⁸.) Para definir las [propiedades de la taxonomía fuente](#)⁸¹⁴ haga clic con el botón derecho en la entrada Propiedades de XBRL o clic en el icono y después seleccione el comando **Editar propiedades de la taxonomía XBRL fuente**. Esto abre un cuadro de diálogo nuevo (que se describe en el apartado [Propiedades de la taxonomía fuente](#)⁸¹⁴).



- La ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*) presenta la taxonomía XBRL en forma de árbol. Esta estructura en forma de árbol se deriva de la base de enlaces de presentación de la taxonomía (los enlaces que especifican las relaciones de presentación que existen entre los conceptos. Por lo general, la base de enlaces de presentación es un archivo XML).




La estructura de este árbol se describe en el apartado siguiente.

11.3 Estructura de la taxonomía

La estructura de la taxonomía que se representa en la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*) se deriva de la base de enlaces de presentación de la taxonomía (los enlaces que especifican qué relaciones de presentación hay entre los conceptos. Por lo general, la base de enlaces de presentación es un archivo XML).

Primer nivel: enlaces de presentación


En la Estructura del esquema los conceptos de la taxonomía se organizan a partir de los datos de la base de enlaces de presentación. En una base de enlaces de presentación se agrupa un conjunto de conceptos relacionados dentro de un elemento llamado `presentationLink`. Por tanto, el primer nivel de la estructura (*imagen siguiente*) representa los enlaces de representación de la base de enlaces de presentación. La imagen siguiente, por ejemplo, muestra una taxonomía con seis elementos, que equivalen a los seis enlaces de presentación de la taxonomía. Este primer nivel de la estructura también incluye un elemento llamado `<all>` que incluye todos los conceptos de la taxonomía en una lista no jerárquica. Por tanto, el elemento `<all>` contiene todos los conceptos de la taxonomía, incluidos los que no están dentro de la base de enlaces de presentación.



Segundo nivel: aspectos


El segundo nivel (dentro de un enlace de presentación) incluye los aspectos del enlace de presentación.

Los aspectos son: conceptos, un período, un identificador, una unidad, dimensiones explícitas, dimensiones con tipo, segmentos no dimensionales y escenarios no dimensionales (*imagen siguiente*).




Por tanto, en el segundo nivel de la estructura de la taxonomía XBRL aparecen estos componentes:

- **Conceptos:** los conceptos se organizan de forma jerárquica según los arcos de presentación incluidos en el enlace de presentación. StyleVision evalúa cada arco de presentación y enumera bajo **Conceptos** las relaciones resultantes generadas por la red de arcos de presentación (*imagen siguiente*). Los iconos en color blanco son elementos abstractos. En el archivo de instancia no puede haber elementos abstractos pero se usan en la base de enlaces de presentación para agrupar elementos XBRL.



- **Períodos:** indica el período del enlace de presentación y enumera todos los tipos de período que puede tener un hecho en un documento de instancia: `xbrli:startDate`, `xbrli:endDate`, `xbrli:instant` y `xbrli:forever`. En la ventana Estructura del esquema aparece el elemento `xbrli:period` y sus secundarios permitidos (los cuatro tipos de período ya mencionados) y todos ellos se pueden insertar por separado en el diseño.
- **Identificadores:** lista con el atributo `scheme` del elemento `xbrli:identifier`. El elemento `xbrli:identifier` y su atributo `scheme` se pueden insertar en el diseño.
- **Unidades:** especifica la unidad del enlace de presentación.
- **Segmentos y escenarios:** estos aspectos contienen información dimensional explícita o con tipo. En el panel aparecen marcados con iconos amarillos.
- **Segmentos y escenarios no dimensionales (no XDT):** estos aspectos limitan dichos elementos secundarios de los elementos `segment` y `scenario` que no representan información dimensional explícita o con tipo. En el panel aparecen marcados con iconos grises.
- **Dimensiones:** si un concepto de un enlace de presentación tiene una dimensión (las dimensiones se definen en la base de enlaces de definición), la dimensión aparece entonces bajo ese enlace de presentación en la ventana Estructura del esquema (*imagen siguiente*).
 - **Dimensiones:** en el panel se marcan con un eje tridimensional (y, si se trata de taxonomías US-GAAP, con la etiqueta `[Axis]`).
 - **Hipercubos:** en el panel se marcan con un icono en forma de cubo (y, si se trata de taxonomías US-GAAP, con la etiqueta `[Table]`).
 - **Dominios:** en el panel aparecen con el icono `EX` o `TY`, dependiendo de si la dimensión es explícita o con tipo. En taxonomías US-GAAP, también incluyen la etiqueta `[Domain]`.
 - **Miembros de dominio:** en las taxonomías US-GAAP se marcan con la etiqueta `[Member]`.




El elemento <a11> de la Estructura del esquema

Como decíamos, el elemento <a11> de la Estructura del esquema contiene una lista no jerárquica con todos los conceptos de la taxonomía, independientemente de si están incluidos o no en la base de enlaces de presentación. Esto permite acceder a conceptos que no están presentes en la base de enlaces de presentación. Por ejemplo, si la taxonomía se amplía para que incluya un breve número de conceptos nuevos que no se añaden a la base de enlaces de presentación. O si no hay ninguna base de enlaces de presentación asociada a la taxonomía. Igualmente, el elemento <a11> enumera los períodos e identificadores y, de forma opcional, las dimensiones definidas.


11.4 Propiedades de la taxonomía XBRL fuente

El cuadro de diálogo "Propiedades de la taxonomía XBRL fuente" (*imagen siguiente*) sirve para definir las [opciones de etiqueta XBRL](#)⁸¹⁴ y las [opciones de los elementos Inline XBRL](#)⁸¹⁵. El diálogo se divide en dos paneles: (i) el panel [Etiquetas XBRL](#)⁸¹⁴ y (ii) el panel [Inline XBRL](#)⁸¹⁵.



Etiquetas XBRL

Los elementos de una taxonomía pueden tener varias etiquetas, pero en el diseño solo puede usar una etiqueta de cada conjunto. Esta etiqueta se especifica en el cuadro de diálogo "Propiedades de la taxonomía XBRL fuente" (al que se accede desde la ventana [Vista general del diseño](#)⁸⁰⁷). En el panel *Etiquetas XBRL* del cuadro de diálogo (*imagen siguiente*) puede elegir varias opciones y seleccionar las propiedades de etiquetas que desea usar para todo el documento.




Las opciones de este panel permiten seleccionar las propiedades de etiqueta:

- El panel tiene tres cuadros combinados (*Idioma*, *Función de vínculo de etiqueta* y *Función de etiqueta*) que ofrecen una lista desplegable de opciones definidas para la taxonomía. Por ejemplo, el cuadro combinado *Idioma* enumera todos los idiomas que se especificaron en la taxonomía. Seleccione el idioma en que deben aparecer las etiquetas. Igualmente, seleccione la función de vínculo de etiqueta y la función de etiqueta.
- En los arcos de presentación hay un atributo opcional que especifica la función de etiqueta preferida. Si este atributo está en un arco de presentación y marca la casilla *Si se indicó, utilizar la etiqueta preferida*, el atributo se usará (opción marcada por defecto).
- La función de etiqueta estándar se llama `http://www.xbrl.org/2003/role/link` y se usará: (i) si no se encuentra la función de etiqueta especificada en el cuadro de diálogo y (ii) si marca la casilla *Si no hay una etiqueta con la función de etiqueta indicada, usar función de etiqueta estándar* (opción marcada por defecto).

Reemplazar las propiedades de etiqueta del documento

Puede reemplazar las propiedades de etiqueta definidas para el documento (en el cuadro de diálogo "Propiedades de la taxonomía XBRL fuente", tal y como acabamos de explicar) en elementos concretos de la taxonomía. Esto se hace así: (i) seleccione el elemento en la vista **Diseño** y después (ii) defina las propiedades de la etiqueta de ese elemento en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*).



Inline XBRL

Los elementos XBRL (hechos) de una instancia XBRL fuente pueden aparecer o no en el diseño SPS. Gracias a las opciones del panel *Inline XBRL* del cuadro de diálogo "Propiedades de la taxonomía XBRL fuente" puede elegir:

1. Si en el documento (X)HTML de salida se generan todos los elementos XBRL del documento de instancia, incluso los que no están en el diseño SPS.
2. Si en el documento (X)HTML de salida se generan solo los elementos XBRL incluidos en el diseño SPS. Los elementos que no aparecen en el diseño se generan como datos ocultos dentro del elemento `<HEAD>` del documento (X)HTML de salida. (Recuerde que en los datos ocultos las fracciones no tienen numeradores ni denominadores.)

Inline XBRL

Al generar HTML, el documento de salida debe contener:

Solo los elementos XBRL que sean visibles en el documento

Todos los elementos XBRL que estén presentes en la instancia XBRL

Seleccione el botón de opción correspondiente en el panel *Inline XBRL*.

Temas relacionados

- [Crear un archivo SPS a partir de XBRL](#) ⁸⁰⁷
- [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹
- [Plantillas XBRL](#) ⁸¹⁷
- [Propiedades y formato](#) ⁸⁹⁰

11.5 Plantillas XBRL

Los diseños SPS basados en XBRL están compuestos por una plantilla raíz llamada **\$XBRL** que contiene una jerarquía de plantillas y se parecen a los diseños SPS basados en esquemas XML. Sin embargo, la principal diferencia es que los diseños SPS basados en XBRL pueden utilizar plantillas propias de XBRL además de las plantillas de nodos de esquema que se utilizan en los diseños basados en esquemas. Estas **plantillas XBRL** ofrecen un nivel más de abstracción que permite al creador del diseño trabajar desde el punto de vista de XBRL.

Para colocar plantillas XBRL para los distintos tipos de componentes XBRL basta con arrastrar un componente desde la [Estructura del esquema](#)⁵¹ o ejecutar el comando **Insertar elemento XBRL** (del menú **Insertar** o del menú contextual de la vista Diseño). Las plantillas XBRL son muy prácticas porque permiten crear los componentes XBRL muy rápido en el diseño.

Las plantillas XBRL se editan como cualquier otra plantilla. Por ejemplo, puede insertar condiciones o fragmentos de diseño dentro de ellas.

Esta sección incluye varios apartados:



- [Tipos de plantillas](#)⁸¹⁷: aquí explicamos qué tipos de plantillas XBRL existen y qué propiedades tiene cada tipo de plantilla. Para trabajar con plantillas es importante conocer estas propiedades.
- Un apartado por cada tipo de plantilla que se puede insertar con el comando **Insertar elemento XBRL**.

Ubicación de la plantilla

Cuando inserte una plantilla XBRL en el diseño, asegúrese de comprender el contexto jerárquico donde se está insertando el nodo.

11.5.1 Tipos de plantilla

Hay varios tipos de plantillas XBRL:


Plantilla de enlace de presentación ⁸¹⁸	Azul, 'P'	 
Plantilla Concepto ⁸¹⁸	Verde, 'C'	 
Plantilla de objeto XBRL ⁸¹⁸	Verde	 
Plantilla Item ⁸¹⁹	Marrón, 'i'	 
Plantilla de valor de aspecto ⁸¹⁹	Marrón, cursivas	 
Plantilla Nodo XML ⁸¹⁹	Marrón, 'XML'	 

Las plantillas de nodo de esquema son marrones y tienen un tipo de letra normal (no en cursivas).

Los diseños SPS basados en XBRL se crean combinando [plantillas XBRL](#)⁸¹⁷ (descritas en esta página y en los apartados de esta sección) con [tablas XBRL](#)⁸⁴⁷, [gráficos XBRL](#)⁸⁷⁴ y otras características de diseño (como [cálculos automáticos](#)³⁹³ y [condiciones](#)⁴⁰³).

Plantillas de enlace de presentación


Las plantillas de enlace de presentación se crean al arrastrar un enlace de presentación desde la [Estructura del esquema](#)⁵¹ hasta el diseño y se crea como una plantilla XBRL. El nombre del enlace de presentación aparece en las etiquetas de la plantilla. En la imagen siguiente puede ver una plantilla de enlace de presentación que se creó para el enlace de presentación `Minitax Statement`.



La plantilla del enlace de presentación selecciona el enlace de presentación como contexto. El contenido de la plantilla se puede definir después dentro de este contexto. Se utiliza sobre todo para la sincronización de la estructura del esquema cuando se selecciona una plantilla de concepto.

Plantillas Concepto


Las plantillas **Concepto** se crean al arrastrar un concepto desde la [Estructura del esquema](#)⁵¹ hasta el diseño. Estas plantillas crean el concepto como plantilla XBRL. El concepto se crea como plantilla **Concepto** en [modo cerrado](#)⁸³¹ y su nombre aparece en las etiquetas de la plantilla. Para cambiar al [modo abierto](#)⁸³¹ seleccione **Comportamiento de la plantilla | Modo abierto** en el menú contextual de la plantilla.



Las plantillas **Concepto** se crean sin contenido. Para devolver hechos relacionados con el concepto seleccionado es necesario colocar una plantilla **Item** dentro de la plantilla **Concepto**. La plantilla de valor de aspecto [QName del concepto](#)⁸²² devuelve el QName del concepto.

Plantillas de objetos XBRL

Se trata de plantillas de ciertos elementos XBRL (como períodos, identificadores, unidades y segmentos y escenarios no dimensionales) que se crean como **objetos XBRL**. Si la plantilla se configura en **modo abierto**, el objeto XBRL devuelve todos los elementos del tipo seleccionado (p. ej. todos los períodos, como en la imagen siguiente, donde aparece una plantilla de objeto XBRL en modo abierto). Si la plantilla se configura en **modo cerrado**, el objeto XBRL devuelve un elemento determinado del tipo seleccionado (p. ej. un período determinado). Para cambiar del modo abierto al cerrado y viceversa, haga clic con el botón derecho en la plantilla y seleccione **Comportamiento de la plantilla** en el menú contextual. Para más información consulte la sección [Modo abierto, cerrado y clásico](#)⁸³¹.



Para insertar una plantilla de objeto XBRL haga clic con el botón derecho en la posición donde desea insertarla y después seleccione [Insertar elemento XBRL](#)⁸¹⁷. Ahora, en el submenú que aparece, seleccione el elemento XBRL que desea añadir como plantilla de objeto XBRL.

Es importante recordar que cada una de estas plantillas remiten a un objeto XBRL concreto (y **no a un nodo XML**). Esto significa que, al ser un objeto y no un nodo XML, no habrá nodo de contexto para las expresiones XPath que se creen dentro del objeto. Por tanto, no se resolverán los mecanismos que exigen un nodo de contexto, como el marcador de posición `contenido`, por ejemplo. Para acceder al nodo XML que equivale al objeto XBRL, inserte la [plantilla Nodo XML](#)⁸¹⁷ dentro del objeto XBRL. Otra opción es utilizar [funciones de extensión XBRL de Altova](#)⁸⁹⁷ en las expresiones XPath para acceder a los nodos necesarios.

Hay dos mecanismos para visualizar la información dentro de una plantilla de objeto XML:


- Las plantillas de valor de aspecto que acceden a un aspecto concreto del componente XBRL que se creó como objeto XBRL ([ver más abajo](#)⁸¹⁹).
- Las plantillas Nodo XML que remiten al objeto XBRL contenedor como nodo XML y permite utilizar expresiones XPath en el contexto de este nodo ([ver más abajo](#)⁸¹⁹).

Plantillas Item

Las plantillas **Item** recorren todos los hechos XBRL que cumplen con las restricciones definidas por las plantillas XBRL que las envuelven. Consulte el apartado [Plantillas Item](#)⁸¹⁸ para obtener más información.

Plantillas de valor de aspecto


Las plantillas de valor de aspecto remiten a un valor concreto del aspecto XBRL representado por el objeto XBRL contenedor. Para agregar una plantilla de valor de aspecto haga clic con el botón derecho dentro de una plantilla de objeto XBRL ([ver más arriba](#)), seleccione [Insertar elemento XBRL](#)⁸¹⁷ y después elija el aspecto del componente XBRL actual.



En esta imagen puede ver una plantilla de valor de aspecto para el valor `instant` del aspecto período. La plantilla se crea dentro de la plantilla de período XBRL.

Plantillas Nodo XML

Las plantillas **Nodo XML** remiten al objeto XBRL antecesor más cercano como nodo XML. Este nodo XML será el nodo de contexto para las expresiones XPath que se creen dentro de la plantilla **Nodo XML**. Para agregar una plantilla **Nodo XML** haga clic con el botón derecho en la posición donde desea insertarla, seleccione [Insertar elemento XBRL](#)⁸¹⁷ y después elija el **Nodo XML**.



En esta imagen puede ver una plantilla **Nodo XML** que se creó dentro de la plantilla de objeto XBRL del componente Período.


Nota: no todas las plantillas XBRL pueden incluir plantillas **Nodo XML**. Por ejemplo, las [plantillas Concepto](#) ⁸¹⁸ no las admiten.

11.5.2 Contexto

La plantilla **Contexto** devuelve elementos XBRL `context` del archivo de instancia (ver *código de ejemplo*).

```
<xbrli:context id="FY06">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier
scheme="http://www.altova.com/XBRL/DocEx1/Ex1.htm">00058</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2006-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2006-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

Cuando se inserta en el diseño, la plantilla **Contexto** está vacía. Así que debe insertar un marcador de posición (contenido) si quiere generar el contenido de ese elemento.




Es importante tener en cuenta que:

- La posición donde se inserta la plantilla **Contexto** es importante. Por tanto, es importante comprender el [contexto jerárquico](#)⁸¹⁷ donde se inserta el nodo XBRL `context`.
- La plantilla devuelve todos los elementos `context` del nivel jerárquico en el que está insertada la plantilla.
- Dentro de la plantilla **Contexto** puede seleccionar un elemento `context` específico del archivo de instancia creando una condición alrededor del marcador de posición `(contenido)`. Por ejemplo, puede especificar el valor del atributo `id` del elemento `context` que desea recuperar (*imagen anterior*).

11.5.3 Concepto

Las plantillas **Concepto** se crean al arrastrar un concepto desde la [Estructura del esquema](#)⁵¹ hasta el diseño. Estas plantillas crean el concepto como plantilla XBRL. El concepto se crea como plantilla **Concepto** en [modo cerrado](#)⁸³¹ y su nombre aparece en las etiquetas de la plantilla. Para cambiar al [modo abierto](#)⁸³¹ seleccione **Comportamiento de la plantilla | Modo abierto** en el menú contextual de la plantilla.




Las plantillas **Concepto** se crean sin contenido. Para devolver hechos relacionados con el concepto seleccionado es necesario colocar una plantilla **Item** dentro de la plantilla **Concepto**. La plantilla de valor de aspecto [QName del concepto](#)⁸²² devuelve el QName del concepto.

11.5.4 Item

La plantilla **Item** recorre todos los hechos XBRL que cumplen con las restricciones definidas por las plantillas XBRL que la contienen. Por ejemplo:


- Si se coloca una plantilla **Item** dentro de un Período, entonces devuelve todos los hechos que cumplan con las restricciones que se aplican en ese momento.
- Si se coloca una plantilla **Item** dentro de la plantilla `$XBRL` directamente, entonces devuelve todos los hechos del documento de instancia (como en la imagen siguiente).
- Si se coloca una plantilla **Item** dentro de una plantilla de objeto XBRL (en modo abierto o cerrado), entonces devuelve todos los hechos a los que apunta la plantilla de objeto XBRL. Si se trata de un objeto XBRL en modo abierto, se devuelven todos los hechos definidos dentro de las restricciones del objeto XBRL. Si por el contrario se trata de un objeto XBRL en modo cerrado, entonces se devuelven los hechos definidos por las propiedades del objeto XBRL.



Cuando se inserta una plantilla **Item** en el diseño, se crea una plantilla vacía. Por tanto, deberá insertar un marcador de posición contenido en el diseño si quiere que el contenido del hecho aparezca en el documento de salida. La plantilla **Item** tiene una propiedad para permitir dimensiones adicionales que toma el valor `yes` o `no`.

11.5.5 QName del concepto

La plantilla **QName del concepto** es una plantilla de valor de aspecto. Puede añadirse dentro de una [plantilla **Concepto**](#) ⁸¹⁸ (*imagen siguiente*) y devuelve el QName de los hechos XBRL a los que apunta la [plantilla **Concepto**](#) ⁸¹⁸. El comando que sirve para insertar la plantilla **QName del concepto** (comando **Insertar elemento XBRL | QName del concepto**) solamente se habilita cuando el cursor está situado dentro de una [plantilla **Concepto**](#) ⁸¹⁸.



11.5.6 Períodos

Aspecto Período

La plantilla **Período** recorre:

- (en modo abierto) los períodos presentes en la instancia XBRL y
- (en modo cerrado) un período determinado, independientemente de si el período está o no en la instancia XBRL.

La plantilla **Período** se marca con estas etiquetas:




El elemento `period` puede aparecer dentro de un elemento `xbrli:context` con una estructura como esta:

```
<xbrli:context id="FY06">
  <xbrli:entity>
    <xbrli:identifier
scheme="http://www.altova.com/XBRL/DocEx1/Ex1.htm">00058</xbrli:identifier>
  </xbrli:entity>
  <xbrli:period>
    <xbrli:startDate>2006-01-01</xbrli:startDate>
    <xbrli:endDate>2006-12-31</xbrli:endDate>
  </xbrli:period>
</xbrli:context>
```

Cuando inserte la plantilla **Período** en el diseño, se crea una plantilla vacía. A continuación tiene dos opciones:

- *Acceder a los valores del período (p. ej. instant, start-date, end-date):* inserte las plantillas de valor de aspecto del aspecto Período (imagen siguiente) para devolver los valores correspondientes de estos aspectos.
- *Seleccionar hechos:* puede usar una plantilla **Período** en modo abierto o cerrado para seleccionar los hechos que coincidan con las propiedades del Período.



Valores de período

Puede insertar plantillas para estos valores de período con el comando **Insertar elemento XBRL** correspondiente:

Elemento XBRL	Tipo de datos	Comando
instant	xs:dateTime	FechaHora de instante de período
startDate	xs:dateTime	FechaHora de inicio de período
endDate	xs:dateTime	FechaHora de fin de período

Los elementos del aspecto período aparecen dentro de un elemento `xbrli:period` y suelen introducirse dentro de una plantilla **Período**. Cada plantilla de valor de aspecto se inserta con un marcador de posición `contenido` y devuelve el contenido de texto del elemento del aspecto período correspondiente.


11.5.7 Identificadores

Aspecto Identificador

La plantilla **Identificador** recorre:


- (en modo abierto) los elementos XBRL `identifier` presentes en la instancia XBRL. El elemento `identifier` aparecen dentro de un elemento `xbrli:context` y
- (en modo cerrado) un identificador determinado, independientemente de si el identificador está o no en la instancia XBRL.

La plantilla **Identificador** se marca con estas etiquetas:



Cuando se inserta una plantilla **Identificador** en el diseño, se crea una plantilla vacía. A continuación tiene dos opciones:

- *Recorrer los aspectos del identificador (value y scheme) y devolver sus valores:* una plantilla **Identificador** en modo abierto o cerrado recorrerá los aspectos del identificador que se especifiquen como contenido de la plantilla **Identificador** y devuelve los valores de estos aspectos.
- *Seleccionar hechos:* una plantilla **Identificador** en modo abierto o cerrado se puede usar para seleccionar hechos que coincidan con las propiedades del identificador seleccionado.



Valores del identificador

Puede insertar plantillas de valor de aspecto para estos identificadores con el comando **Insertar elemento XBRL** correspondiente:

Nodo XBRL	Comando
@scheme	Esquema del identificador
text ()	Valor del identificador


11.5.8 Unidades y referencias de unidad

Aspecto Unidad

La plantilla **Unidad** recorre:

- (en modo abierto) las unidades presentes en la instancia XBRL y
- (en modo cerrado) una unidad determinada.

La plantilla **Unidad** se marca con estas etiquetas. Consulte la sección [Propiedades de las unidades](#)⁸³⁶ para ver una descripción de cada tipo de unidad.



El elemento `unit` puede tener estructuras como estas:


```
<xbrli:unit id="IdUnitShares">
  <xbrli:measure>xbrli:shares</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

<xbrli:unit id="IdUnitSquareMeters">
  <xbrli:measure>minitax:meter</xbrli:measure>
  <xbrli:measure>minitax:meter</xbrli:measure>
</xbrli:unit>

<xbrli:unit id="IdUnitDollarsPerShare">
  <xbrli:divide>
    <xbrli:unitNumerator>
      <xbrli:measure
xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217">iso4217:USD</xbrli:measure>
    </xbrli:unitNumerator>
    <xbrli:unitDenominator>
      <xbrli:measure>xbrli:shares</xbrli:measure>
    </xbrli:unitDenominator>
  </xbrli:divide>
</xbrli:unit>
```

Cuando se inserta una plantilla **Unidad** en el diseño, se crea una plantilla vacía. A continuación tiene dos opciones:

- *Acceder a los valores de la unidad:* inserte plantillas de valor de aspecto del aspecto Unidad (*imagen siguiente*) para devolver los valores correspondientes de estos aspectos.
- *Seleccionar hechos:* seleccione los hechos de la instancia XBRL que contienen las unidades definidas. La plantilla del valor de aspecto Item dentro de cada plantilla **Unidad** devolverá los hechos que selecciona cada plantilla **Unidad** en modo cerrado.




Plantillas Unitref

La plantilla **Unitref** recorre todas las unidades de la instancia, independientemente de si les hace referencia o no un hecho del que se informa. Las plantillas **Unitref** se insertan vacías y con etiquetas contraídas. Puede expandir las etiquetas contraídas (haciendo doble clic) e insertar contenido dentro de las etiquetas.

Valores de unidad (plantillas de valor de aspecto)

Puede insertar plantillas de valor de aspecto para estos aspectos Unidad con los comandos **Insertar elemento XBRL: numerador de unidad** y **denominador de unidad**. Las unidades pueden entenderse como relaciones formadas por un numerador y un denominador. Utilice **Numerador de unidad** para generar la parte numerador de una unidad y **Denominador de unidad** para generar la parte denominador.



11.5.9 Dimensiones


Aspecto Dimensión

Las plantillas de dimensiones explícitas o con tipo se crean arrastrando el elemento correspondiente desde la Estructura del esquema hasta la dimensión (*imagen siguiente*) y creando el elemento como plantilla **Dimensión**. La plantilla **Dimensión** recorre:

- (en modo abierto) los elementos XBRL `dimension` presentes en la instancia XBRL y
- (en modo cerrado) una dimensión determinada.

Cuando se inserta una plantilla **Dimensión** explícita o con tipo en el diseño, se crea una plantilla vacía. A continuación tiene dos opciones:

- *Recorrer el dominio (de las dimensiones explícitas) o el elemento con tipo (de las dimensiones con tipo) y devolver sus valores de aspecto correspondientes:* una plantilla **Dimensión** en modo abierto o cerrado recorrerá la dimensión. Las plantillas de valor de aspecto dentro de la plantilla **Dimensión** (como **QName de la dimensión**, **QName de valor explícito** y **Elemento con tipo**) devuelven los valores de aspecto respectivos. La imagen que aparece a continuación muestra una plantilla de dimensión explícita que contiene plantillas de valor de aspecto.
- *Seleccionar hechos:* una plantilla **Dimensión** en modo abierto o cerrado se puede usar para seleccionar conceptos que coincidan con las propiedades de la dimensión seleccionada. En la imagen que aparece a continuación también aparece una plantilla de dimensión explícita que selecciona conceptos.



Valores de dimensión

Puede insertar plantillas de valor de aspecto para estos aspectos Dimensión con los comandos **Insertar elemento XBRL** correspondientes:

Dimensión	Plantilla de valor de aspecto
Explicit	QName de la dimensión
Explicit	QName de valor explícito
Typed	QName de la dimensión
Typed	Elemento dimensión con tipo


11.5.10 Segmentos y escenarios no XDT

Las plantillas de segmentos y escenarios no XDT se crean con el comando Insertar elemento XBRL del menú contextual de la Vista Diseño. La plantilla que se crea está vacía y en modo abierto. Puede cambiar al modo

cerrado con el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de la plantilla.


Después puede usar la plantilla de segmento o escenario no XDT de la siguiente manera:

- El contenido de la plantilla de componente no XDT puede devolverse utilizando la plantilla de valor de aspecto *Elementos no dimensionales* (primera plantilla de la imagen) o con la plantilla Nodo XML.
- La tercera plantilla de la imagen selecciona todos los hechos que contienen los datos no dimensionales definidos en la plantilla no XDT.



11.5.11 Nota al pie


Las notas al pie tienen dos componentes: (i) una referencia de nota al pie y (ii) la nota al pie propiamente dicha. Las notas al pie XBRL usan el mecanismo de [referencias y marcadores TDC](#)⁴³⁷. La plantilla **Nota al pie** equivale al elemento XBRL `footnote` y está vacía cuando se inserta en el diseño. Después puede diseñar su contenido y el número de nota al pie. Si está contraída, puede expandir la etiqueta haciendo doble clic en ella. La plantilla **Nota al pie** está marcada con estas dos etiquetas:



Nota: el [asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹ crea notas al pie automáticamente si se marcó la casilla *Generar notas al pie*.

Agregar notas al pie

Una nota al pie también se puede vincular a un hecho con un arco de nota al pie. En estos casos, la nota al pie se puede insertar en la plantilla **Concepto** que devuelve los hechos pertinentes (imagen *siguiente*). Utilice el comando **Insertar elemento XBRL | Nota al pie**.



Ordenar notas al pie


Si hay varias notas al pie vinculadas a un solo hecho mediante arcos de nota al pie, entonces se pueden ordenar las notas al pie. Por ejemplo, pueden ordenarse por orden ascendente según cualquier carácter del texto de la nota al pie. Tras añadir la plantilla **Nota al pie** (con el comando **Insertar elemento XBRL | Nota al pie**), haga clic con el botón derecho en la plantilla Nota al pie, seleccione el comando Ordenar por y en el cuadro de diálogo que aparece [introduzca el criterio de ordenación](#) ⁴²¹ y haga clic en **Aceptar**.

El orden (ascendente/descendente) se indica por medio de un icono en la etiqueta de la plantilla.



Agrupar notas al pie

Puede agrupar varias notas al pie con una clave de agrupación. Por ejemplo, puede crear grupos en función de una clave de agrupación que es los primeros tres caracteres del texto de la nota al pie. Para definir la clave de agrupación, haga clic con el botón derecho en la plantilla **Nota al pie**, seleccione el comando **Agrupar por** y, en el cuadro de diálogo que aparece, [seleccione el criterio y la clave de agrupación](#) ⁴¹² y haga clic en **Aceptar**.



En la imagen anterior, el icono G de la etiqueta de la plantilla indica que se ha especificado una agrupación. Para ver agrupados los valores de las notas al pie, introduzca una plantilla definida por el usuario para el grupo actual (con la expresión `current-group()` como valor de la plantilla definida por el usuario).

Filtrar notas al pie


Puede filtrar las notas al pie del diseño con una expresión XPath. Para ello haga clic con el botón derecho en la plantilla **Nota al pie**, seleccione el comando **Editar filtro XPath** y, en el [cuadro de diálogo "Editar expresión XPath"](#) ⁹⁸⁵ que aparece, introduzca una expresión XPath que dé un booleano como resultado, que a su vez seleccionará las notas al pie que deben presentarse y haga clic en **Aceptar**. Recuerde que el nodo de contexto de la expresión XPath será el elemento `footnote`.

El icono de la etiqueta de la plantilla indica que se ha especificado un filtro (*imagen siguiente*).



11.5.12 Nodo XML

La plantilla **Nodo XML** se utiliza dentro de una [plantilla de objeto XBRL](#) ⁸¹⁸. Accede al nodo XML asociado con la plantilla de objeto XML y, por tanto, permite acceder con regularidad a los datos XML y permite operaciones dentro de la plantilla **Nodo XML**, sobre todo utilizando XPath. Por ejemplo, puede usar [cálculos automáticos](#) ³⁹³ y el elemento se representará con el objeto XBRL como nodo de contexto.



En la imagen anterior, las dos plantillas de objeto XBRL contienen plantillas **Nodo XML**.


- La primera plantilla **Nodo XML** devuelve el contenido de todos los elementos `period` que corresponden a los objetos XBRL `period` que se generan.
- La segunda plantilla **Nodo XML** devuelve el contenido de todos los elementos `identifier` que corresponden a los objetos XBRL `identifier` que se generan. Además se utiliza un cálculo automático. El nodo de contexto para el cálculo automático será el elemento `identifier`.

11.6 Modo abierto, cerrado y clásico

Estas [plantillas XBRL](#) ⁸¹⁸ se pueden usar en modo abierto o cerrado:

- Concepto
- Período
- Identificador
- Unidad
- Segmento no XDT
- Escenario no XDT
- Dimensión explícita
- Dimensión con tipo

Cuando una de estas plantillas está en modo abierto, la plantilla recorre todos los aspectos del tipo seleccionado en el documento de instancia. En modo cerrado, la selección del aspecto viene restringida por la definición del modo cerrado. Para cambiar el comportamiento de una plantilla entre modo abierto y cerrado, haga clic con el botón derecho en la plantilla, seleccione el comando **Comportamiento de la plantilla** y elija uno de los modos.




Si cambia del modo abierto al cerrado en una plantilla, aparece el cuadro de diálogo de propiedades del modo cerrado. En este cuadro de diálogo puede definir las restricciones que desea aplicar al modo cerrado. Si la plantilla ya está en modo cerrado y selecciona el comando **Modo cerrado XBRL** muestra el cuadro de diálogo de propiedades del modo cerrado del aspecto, donde puede modificar las restricciones. Cada tipo de aspecto tiene un cuadro de diálogo de modo cerrado propio. Por ejemplo, el aspecto Concepto tiene propiedades de modo cerrado distintas a las del aspecto Período o Identificador. Consulte los apartados de esta sección para obtener más información.

Modo clásico


Algunas plantillas también pueden estar en modo clásico. Este modo es un modo heredado similar al modo abierto. La diferencia entre ellos es que en el modo clásico las plantillas de aspecto XBRL (por ejemplo, Período) restringen los contextos (y la plantilla **Item** devuelve hechos de los que se informa para estos contextos), mientras que en el modo abierto una plantilla de aspecto XBRL restringe los hechos directamente (y la plantilla **Item** devuelve estos hechos).

11.6.1 Propiedades de los conceptos

El cuadro de diálogo "Propiedades del concepto" (*imagen siguiente*) aparece cuando se hace clic en el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de una plantilla **Concepto**. El cuadro de diálogo muestra todos los conceptos disponibles para los que se pueden dar hechos. Puede seleccionar el concepto que la plantilla **Concepto** en modo cerrado debe recorrer.



La plantilla en modo cerrado se puede usar para presentar aspectos del **Concepto** seleccionado, como **QName del concepto** (usando plantillas de valor de aspecto de la propiedad) o para seleccionar hechos del documento de instancia que son identificados por el concepto definido. En esta imagen puede ver estos dos usos.



En el primer caso de la imagen, bajo la sección **Iterate Values**, se definen dos conceptos en modo cerrado y se devuelven sus valores QName del concepto. En el segundo caso, bajo la sección **Fact Selection**, se seleccionan hechos para el concepto definido en la plantilla en modo cerrado.

Nota: las plantillas en modo abierto se comportan de forma similar. Sin embargo, no restringen la definición del concepto a un solo concepto. Recorren todos los conceptos que cumplen las restricciones que están activas en ese punto de la jerarquía del diseño.

11.6.2 Propiedades de los períodos

El cuadro de diálogo "Propiedades del período" (*imagen siguiente*) aparece cuando se hace clic en el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de una plantilla **Período**.

Propiedades del período (Modo cerrado)

Fecha y hora

instante 31/12/2013 0:00:00 = 2014-01-01T00:00:00

duración de 01/01/2014 0:00:00

a 31/12/2014 0:00:00

atemporal (forever)

Introduzca la hora para los períodos instante y duración

Si no indica la hora de inicio de una duración, se emplea 00:00:00.
Si no indica la hora del instante o el fin de la duración, se emplea 24:00:00.

Zona horaria


Introduzca los datos de zona horaria

Hora UTC +00 horas 00 minutos

Aceptar Cancelar

En este cuadro de diálogo puede especificar si el período es un instante, una duración o un período atemporal. Seleccione la propiedad de período que desea definir haciendo clic en el botón de opción correspondiente. Marque la casilla *Introduzca la hora...* para introducir un valor horario para un instante o duración. Después seleccione o introduzca la fecha y la hora. Si es necesario, introduzca la información sobre la zona horaria. Para terminar haga clic en **Aceptar**. La aplicación devolverá los elementos `period` que coincidan con la propiedad definida en este cuadro de diálogo.

Puede usar la plantilla en modo cerrado para ver los aspectos del período, como el inicio de período (por medio de plantillas de valor de aspecto del período), o para seleccionar los hechos del documento de instancia que contienen el período definido. En esta imagen puede ver los dos usos de la plantilla.



11.6.3 Propiedades de los identificadores

El cuadro de diálogo "Propiedades del identificador" (*imagen siguiente*) aparece cuando se hace clic en el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de una plantilla **Identificador**.

Propiedades del identificador (Modo cerrado) ✕

En modo cerrado la plantilla "Identificador" recorre un solo valor de identificador, independientemente del contenido de la instancia XBRL. El identificador viene definido por su valor de texto y por el valor de su atributo scheme.


Introduzca el valor del identificador tal y como aparecería en la instancia XBRL:

Introduzca el valor del atributo @scheme del identificador (un QName):

Mostrar valor de @scheme en el marcado de la Vista Diseño


En este cuadro de diálogo puede especificar qué identificador debe recorrer la plantilla. Introduzca el valor del elemento `Identifier` del documento de instancia y del atributo `@scheme`. Para ver en valor del atributo `@scheme` en las etiquetas de la plantilla, marque la casilla correspondiente. Por ejemplo, en la imagen que aparece a continuación puede ver dos plantillas **Identificador** en modo cerrado.

- La primera plantilla **Identificador** (`Identifier 1`) genera el valor del elemento `Identifier` del documento de instancia y del atributo `@scheme` usando plantillas de valor del aspecto `Identificador`.
- La segunda plantilla **Identificador** selecciona todos los conceptos `Concept 06` que tienen el valor de identificador `Minitax 1`. La plantilla `Item` que está dentro devuelve el valor de ese concepto.



11.6.4 Propiedades de las unidades

El cuadro de diálogo "Propiedades de la unidad" (*imagen derecha*) aparece cuando se hace clic en el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de una plantilla **Unidad**.



Propiedades de la unidad (Modo cerrado)

Tipo de unidad

Pure

Acciones (shares)

Monetaria

{http://www.xbrl.org/2003/iso4217} ADP

Compleja

Medida

Relación (ratio)

Numerador

Medida
minitax:kilometer

Denominador

Medida
minitax:hour

Espacios de nombres

Prefijo	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

Aceptar Cancelar

En la imagen de la izquierda pueden verse cinco plantillas diferentes del objeto XBRL unidad (tipos Pure, Acciones, Monetaria, Compleja y Relación). En el cuadro de diálogo "Propiedades de la unidad" se define qué tipo de unidad deben recorrer las plantillas.

En el cuadro de diálogo "Propiedades de la unidad" puede especificar cinco tipos de unidades:

- Unidades tipo Pure y tipo Acciones (Shares), que están en el espacio de nombres `xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance"`.
- El tipo de unidad Monetaria está en el espacio de nombres `xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217"`.

- El tipo de unidad Compleja y Relación pueden estar en cualquier espacio de nombres que indique el usuario. Los espacios de nombres de medidas utilizadas para estos tipos de unidades deben especificarse en el panel *Espacios de nombres* del cuadro de diálogo.

Por ejemplo, si desea recorrer la unidad kilómetro por hora, defina la plantilla en modo cerrado para que sea una relación con el numerador y denominador correspondientes (imagen siguiente). Los espacios de nombres de las unidades se deben definir en el panel *Espacios de nombres*.

Relación (ratio)

Numerador

Medida
minitax:kilometer


Denominador

Medida
minitax:hour

Espacios de nombres


Prefijo	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

La plantilla del objeto XBRL Unidad recibirá automáticamente el nombre de las medidas de la unidad (*imagen siguiente*).





Hay dos maneras de utilizar plantillas **Unidad**:

- Para recorrer las plantillas de valor de aspecto insertadas dentro de la plantilla Unidad y devolver los valores de estas plantillas de valor de aspecto.
- Para seleccionar los hechos de la instancia XBRL que contienen las unidades definidas. La plantilla de valor de aspecto Item que está dentro de cada plantilla **Unidad** devolverá los hechos que selecciona cada plantilla **Unidad** en modo cerrado.




11.6.5 Propiedades de las dimensiones explícitas

El cuadro de diálogo "Propiedades de la dimensión explícita" (*imagen izquierda*) aparece cuando se hace clic en el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de una plantilla de [dimensión explícita](#) ⁸²⁶.



En este cuadro de diálogo puede especificar el miembro de dominio de una dimensión explícita que recorrerá la plantilla. Introduzca el QName de la dimensión explícita y seleccione el miembro de dominio de la lista de dominios que se definieron para la dimensión explícita en la taxonomía. En la segunda imagen que aparece más arriba puede ver la dimensión explícita en la estructura de la taxonomía. Para ver el QName de la dimensión en las etiquetas de la plantilla, marque la casilla *Mostrar QName de la dimensión*. El QName aparece entre paréntesis (*imagen siguiente, primera plantilla*).





En la imagen anterior pueden verse dos plantillas de dimensión explícita en modo cerrado:

- La primera contiene dos plantillas de valor de aspecto (que se insertan con los comandos **Insertar elemento XBRL | QName de la dimensión** e **Insertar elemento XBRL | QName del valor de dimensión explícita** del menú contextual).
- La segunda selecciona todos los conceptos `ConceptForGeography` vinculados al dominio `USA` de la dimensión explícita `GeographyDimension`. La plantilla **Item** que está dentro de la plantilla **Concepto** devuelve el valor de este concepto.

11.6.6 Propiedades de las dimensiones con tipo


El cuadro de diálogo "Propiedades de la dimensión con tipo" (*imagen izquierda*) aparece cuando se hace clic en el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de una plantilla de [dimensión con tipo](#) ⁸²⁶.



The dialog enables you to specify the typed element of a typed dimension over which the template will iterate. First enter the QName of the typed dimension (see screenshot above left), and then enter the typed element

as it would appear in the XBRL instance document, including the start and end tags. The screenshot above right shows the typed dimension in the taxonomy structure. To display the dimension's QName in the template tags, check the Display QName option. The QName is displayed within parentheses (see *second typed dimension template in the screenshot below*).

En este cuadro de diálogo puede especificar el elemento con tipo de una dimensión con tipo que recorrerá la plantilla. Primero introduzca el QName de la dimensión con tipo y después introduzca el elemento con tipo tal y como aparece en el documento de instancia XBRL, incluyendo las etiquetas de apertura y cierre. En la segunda imagen que aparece más arriba puede ver la dimensión con tipo en la estructura de la taxonomía. Para ver el QName de la dimensión en las etiquetas de la plantilla, marque la casilla *Mostrar QName de la dimensión*. El QName aparece entre paréntesis (*imagen siguiente, segunda plantilla*).




En la imagen anterior pueden verse tres plantillas de dimensión con tipo en modo cerrado:

- La primera contiene dos plantillas de valor de aspecto (que se insertan con los comandos **Insertar elemento XBRL | QName de la dimensión** e **Insertar elemento XBRL | QName del valor de dimensión con tipo** del menú contextual).
- En la segunda plantilla, la plantilla **Nodo XML** convierte el objeto XBRL en un elemento XML y devuelve su contenido.
- La tercera selecciona todos los conceptos `Concept1ForAge` que tienen un elemento con tipo tal y como define la plantilla de dimensión con tipo. La plantilla **Item** que está dentro de la plantilla **Concepto** devuelve el valor de este concepto.

11.6.7 Propiedades de los segmentos/escenarios no XDT

El cuadro de diálogo "Propiedades del segmento no XDT" (*imagen siguiente*) y "Propiedades del escenario no XDT" aparece cuando se hace clic en el comando **Comportamiento de la plantilla | Modo cerrado** del menú contextual de una plantilla de componente no XDT. Ambos cuadros de diálogo son muy parecidos.



En este cuadro de diálogo puede especificar más datos XML, no dimensionales, que sirven para establecer una restricción para el procesamiento de los hechos por medio de la plantilla Item. Hay dos maneras de utilizar la plantilla del componente no XDT (segmento o escenario):

- El contenido de la plantilla del componente no XDT puede devolverse usando la plantilla de valor de aspecto (primera plantilla de la imagen siguiente) o usando la plantilla **Nodo XML**.
- La tercera plantilla de la imagen selecciona todos los hechos que contienen los datos no dimensionales definidos en la plantilla no XDT.

Iterate Values

Using the AspectValue template:

`<x>X</x><y>Y</y><z>Z</z>`
`Non-dimensional elements` (content) `Non-dimensional elements`
`<x>X</x><y>Y</y><z>Z</z>`

Using the XMLNode template:

`<x>XX</x><y>YY</y><z>ZZ</z>`
`XML` (content) `XML`
`<x>XX</x><y>YY</y><z>ZZ</z>`

Fact Selection

`<minitax:F>F</minitax:F>`
`Item` (content) `Item`
`<minitax:F>F</minitax:F>`

11.7 Tablas XBRL

La [especificación XBRL Table Linkbase](#) está diseñada para permitir la representación de hechos XBRL en forma de tabla. Las bases de enlaces de tablas ofrecen el diseño básico de una o varias tablas, dejando los detalles de representación de las tablas en manos de la aplicación de procesamiento. El diseño viene dado por la base de enlaces y define el aspecto de los ejes X e Y de la tabla, asignando a cada eje una estructura compleja de celdas de encabezado. Cada nivel de la estructura corresponde a un aspecto XBRL (concepto, período, identificador, unidad, segmento o escenario). El diseño también define el valor de los aspectos, el filtrado de los valores de aspecto y otros datos.

El asistente para tablas

StyleVision integra las bases de enlaces de tabla leyendo la información de la base de enlaces del DTS y permitiendo al usuario seleccionar una definición de tabla de la base de enlaces. El [asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹ rellena automáticamente los desgloses de filas y columnas en función de la definición de la tabla seleccionada. Después de que se rellenen los desgloses y de que el usuario termine de elegir opciones en el asistente, StyleVision genera la tabla XBRL. También se puede generar la tabla XBRL directamente, después de que el usuario seleccione una definición de tabla, es decir, sin necesidad de abrir el asistente para tablas.

Agregar tablas al diseño

Hay varias maneras de añadir una tabla XBRL al diseño:

- Manualmente, agregando la tabla y elementos de diseño (plantillas XBRL, etc.) al diseño.
- Con el [asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹, desde donde se pueden crear los elementos de diseño y añadir/ordenar elementos de los desgloses.
- Con el [asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹, desde donde se pueden rellenar los elementos de los desgloses seleccionando una definición de tabla de la base de enlaces (la taxonomía debe contener una base de enlaces de tablas).
- De forma totalmente automática (sin la ayuda del asistente para tablas XBRL), seleccionando una definición de tabla de la base de enlaces (la taxonomía debe contener una base de enlaces de tablas).

En el tercer caso, la definición de tabla de la base de enlaces de tablas sirve de punto de partida para rellenar los elementos de los desgloses en el [asistente para tablas](#) ⁸⁴⁹. El hecho de que los elementos de los desgloses procedan de una base de enlaces de tablas no restringe de ninguna manera las acciones de edición posteriores, ni en el [asistente para tablas](#) ⁸⁴⁹ ni en la vista Diseño. Una vez se selecciona una tabla y los elementos de los desgloses se rellenan, la presencia de una base de enlaces de tablas ya no tiene efecto en el [asistente para tablas](#) ⁸⁴⁹, en las acciones de edición posteriores ni en la transformación XSL.

Parámetros de las tablas


Una definición de tabla en una base de enlaces de tablas puede depender de parámetros. Por ejemplo, la función de enlace de un nodo de relación puede depender de un parámetro. Cuando esto ocurre, pueden obtener estructuras de tabla diferentes dependiendo de los valores de los parámetros. Esto significa que cuando el usuario selecciona una tabla para rellenar los elementos de los desgloses, será necesario indicar los valores de los parámetros que se definan en la base de enlaces de tablas.

Cuando se seleccione una tabla para rellenar los elementos de los desgloses, cada parámetro de tabla puede tener asignado como mucho un solo valor. Esto significa que el proceso de resolución da como resultado una sola tabla, que el usuario podrá seguir personalizando en el asistente. El efecto que se consigue asignando varios elementos al valor de un parámetro se puede conseguir usando el [asistente para tablas](#) ⁸⁴⁹ repetidas veces para crear una tabla, una vez por cada valor de parámetro.

11.8 Asistente para tablas XBRL

Cuando arrastre un concepto desde la Estructura del esquema hasta la vista **Diseño**, seleccione **Crear tabla XBRL** en el menú contextual que aparece. Esto abre el Asistente para tablas XBRL, que le ayudará a crear un informe XBRL en forma de tabla con total rapidez y facilidad. La ventana del Asistente para tablas XBRL se divide en tres partes:

1. El panel *Elementos disponibles* contiene los elementos del esquema a partir de los cuales se pueden crear las columnas y filas de la tabla (*imagen siguiente*);
2. Paneles para definir la estructura de la tabla (*imagen siguiente*, ver subapartado [Estructura de las tablas XBRL](#)⁸⁵⁰);
3. Un panel para definir las opciones de la tabla (ver subapartado [Opciones de las tablas XBRL](#)⁸⁵⁶).




El presente apartado tiene tres partes:

- [Estructura de las tablas XBRL](#)⁸⁵⁰: describe cómo crear la estructura de la tabla XBRL con ayuda del Asistente para tablas XBRL.
- [Opciones de las tablas XBRL](#)⁸⁵⁶: explica las opciones de configuración de la tabla XBRL.
- [Propiedades de los componentes](#)⁸⁵⁷: describe el conjunto de propiedades de cada componente.

Cuando termine de diseñar la tabla, haga clic en el botón **Aceptar** para insertar la tabla en el diseño. Si tras insertar la tabla en el diseño quiere cambiar su configuración, elimine la tabla y vuelva a crearla de cero. Cuando arrastre el concepto hasta el diseño y abra el Asistente para tablas XBRL, éste recordará las opciones elegidas para la anterior tabla. Después puede modificar estas opciones e insertar la nueva tabla en el diseño.


11.8.1 Estructura de las tablas XBRL

Cuando se usa un concepto de la Estructura del esquema para crear una tabla XBRL, sus conceptos, períodos, identificadores, unidades y segmentos y escenarios no XDT descendientes aparecen en el panel *Elementos disponibles* y con ellos podrá crear filas y columnas en la tabla XBRL. Esto significa que puede crear filas y columnas de la tabla XBRL a partir de estos elementos. Para crear columnas o filas a partir de un elemento del panel *Elementos disponibles*, arrástrelo hasta el panel *Desglose de columnas* o *Desglose de filas* (imagen siguiente), en el marcador de posición correspondiente del panel. En la imagen siguiente, por ejemplo, se usa el elemento *Período* para crear columnas, mientras que el elemento *Concepto* se utilizará para crear filas. Para eliminar un elemento de estos dos paneles, selecciónelo y pulse la tecla **Supr.**



Conceptos

Al arrastrar el elemento *conceptos* hasta el panel *Desglose de columnas/filas*, sus conceptos descendientes crearán las filas de la tabla. StyleVision usa por defecto todos los conceptos descendientes para crear las filas de la tabla. Para seleccionar cuáles se usan y cuáles no, haga clic en el icono  del elemento *Conceptos* que está en el panel *Desglose de columnas/filas* del Asistente para tablas XBRL. Esto abre el [cuadro de diálogo "Propiedades del concepto"](#)⁸⁵⁷ (imagen siguiente), donde puede marcar qué conceptos descendientes se usan para crear las filas. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.



Observe que en el cuadro de diálogo "Propiedades del concepto" los conceptos descendientes se organizan de forma jerárquica. En la vista **Diseño** se aplica sangría a las filas para reflejar esta estructura jerárquica. Por ejemplo, compare la imagen siguiente con la imagen anterior.



En el panel [Opciones](#)⁸⁵⁶ del Asistente para tablas XBRL puede elegir más opciones de presentación. También en el [grupo de propiedades](#)¹⁷⁸ [Tabla](#)¹⁷⁸ de la ventana Propiedades.

Períodos

Los tipos de período que se pueden definir para un concepto son tres: períodos de tipo *instantáneo*, de tipo *intervalo* y de tipo *atemporal*. En el panel *Tipo de período* del [cuadro de diálogo "Propiedades del período"](#)⁸⁵⁷ puede definir qué períodos se muestran en la tabla (*imagen siguiente*). Para abrir el cuadro de diálogo "Propiedades del período" haga clic en el icono  del elemento *Período* que está en el panel *Desglose de columnas/filas* del Asistente para tablas XBRL.

Tipo de período

La especificación XBRL distingue tres tipos de período distintos:

- Períodos de tipo instantáneo: definen un instante en el tiempo y se suelen utilizar, por ejemplo, en hojas de balance.
- Períodos de tipo intervalo: definen un intervalo de tiempo utilizando una fecha de inicio y otra de finalización. Se suelen utilizar, por ejemplo, en balances de resultados.
- Períodos atemporales: se utilizan para informar de conceptos invariables que no dependen de ningún plazo de tiempo concreto.

Mostrar períodos de tipo instantáneo

Mostrar períodos de tipo intervalo

Agrupar períodos con el mismo intervalo

Mostrar períodos atemporales

Nota: si en las [Opciones](#)⁸⁵⁶ [de la tabla XBRL](#)⁸⁵⁶ especifica un intervalo de fechas, este intervalo afecta a los períodos. Esto quiere decir que solo se procesan los períodos comprendidos entre las fechas del intervalo.

Identificadores

Al insertar un elemento *Identificador* en una columna o fila cada valor de identificador único recibe una columna o fila, respectivamente. El contenido de los hechos que tengan un valor de *identifier* particular se enumera en la columna/fila de ese valor de identificador. La imagen siguiente es de un documento HTML de salida creado a partir de un archivo XBRL de instancia donde solo hay un valor de identificador: `Nanonull Inc.`


Balance Sheet (in Millions)	Nanonull Inc
Assets, Total	€ 21.49€ 24.02
Current Assets, Total	€ 10.65€ 12.32
Cash and Cash Equivalents	€ 1.51€ 2.72
Trade Receivables, Current	€ 4.62€ 5.34
Tax Receivables, Current	€ 0.24€ 0.25
Inventories	€ 3.48€ 3.59
Other Assets, Current	€ 0.79€ 0.42
Non Current Assets, Total	€ 10.85€ 11.7
Property, Plant and Equipment	€ 1.21€ 1.42
Intangible Assets	€ 0.82€ 1.11
Goodwill	€ 6.27€ 6.65
Other Financial Assets, Non Current	€ 0.34€ 0.34
Deferred Tax Assets	€ 2.21€ 2.18

Observe que las entradas de la columna *Nanonull Inc* son una concatenación de dos valores. Esto se debe a que en el archivo de instancia todos los hechos (*Assets, Total, etc.*) aparecen dos veces y cada instancia del hecho tiene asignado el mismo identificador (*Nanonull, Inc*) pero períodos diferentes. Siga leyendo para aprender a crear una columna por cada valor identificador-período único.


Períodos e identificadores

Siga estas instrucciones para crear una columna por cada período de cada identificador:

1. En el Asistente para tablas XBRL arrastre el elemento `Identificador` hasta el panel *Desglose de columnas* (imagen siguiente).



2. Después arrastre el elemento `Período` hasta el panel *Desglose de columnas*, pasando el puntero del ratón sobre el marcador de posición situado debajo del elemento `Identificador`. Cuando el marcador se resalte, suelte el elemento `Período`. El panel *Desglose de columnas* tendrá este aspecto.



Con esto conseguimos crear columnas diferentes para cada período de cada identificador. La imagen siguiente, por ejemplo, muestra una tabla con columnas para los dos períodos del identificador *Nanonull, Inc.*

Balance Sheet (in Millions)	Nanonull Inc 2004-09-30	Nanonull Inc 2003-12-31
Assets, Total	€ 21.49	€ 24.02
Current Assets, Total	€ 10.65	€ 12.32
Cash and Cash Equivalents	€ 1.51	€ 2.72
Trade Receivables, Current	€ 4.62	€ 5.34
Tax Receivables, Current	€ 0.24	€ 0.25
Inventories	€ 3.48	€ 3.59
Other Assets, Current	€ 0.79	€ 0.42
Non Current Assets, Total	€ 10.85	€ 11.7
Property, Plant and Equipment	€ 1.21	€ 1.42
Intangible Assets	€ 0.82	€ 1.11
Goodwill	€ 6.27	€ 6.65
Other Financial Assets, Non Current	€ 0.34	€ 0.34
Deferred Tax Assets	€ 2.21	€ 2.18

En el panel *Desglose de columnas* puede insertar varias veces el mismo elemento del panel *Elementos disponibles*. En la imagen siguiente, por ejemplo, los elementos *Identificador* y *Período* se insertaron dos veces en campos adyacentes.



Con esto conseguimos que en el resultado (*imagen siguiente*) aparezcan primero las columnas *Identificador-Período* (a la izquierda) y después las columnas *Período-Identificador* (a la derecha).

Balance Sheet (in Millions)	Nanonull Inc 2004-09-30	Nanonull Inc 2003-12-31	2004-09-30 Nanonull Inc	2003-12-31 Nanonull Inc
Assets, Total	€ 21.49	€ 24.02	€ 21.49	€ 24.02
Current Assets, Total	€ 10.65	€ 12.32	€ 10.65	€ 12.32
Cash and Cash Equivalents	€ 1.51	€ 2.72	€ 1.51	€ 2.72
Trade Receivables, Current	€ 4.62	€ 5.34	€ 4.62	€ 5.34
Tax Receivables, Current	€ 0.24	€ 0.25	€ 0.24	€ 0.25
Inventories	€ 3.48	€ 3.59	€ 3.48	€ 3.59
Other Assets, Current	€ 0.79	€ 0.42	€ 0.79	€ 0.42

Repetir tablas para

El Asistente para tablas XBRL también le permite crear un conjunto de tablas que se repitan según ciertos criterios. En la imagen siguiente, por ejemplo, se crea una tabla cuyas filas son conceptos y cuyas columnas son identificadores. Esta estructura de tabla se repite por cada período (el elemento *Período* se colocó dentro del panel *Repetir tabla para*).

Temas relacionados

- [Estructura de la taxonomía](#) ⁸¹⁰
- [Plantillas XBRL](#) ⁸¹⁷

11.8.2 Opciones de las tablas XBRL

En el panel inferior del Asistente para tablas XBRL aparece una lista de opciones (*imágenes siguientes*). En este panel también puede cambiar al modo US-GAAP si su taxonomía está basada en US-GAAP y usar datos de US-GAAP para crear la tabla. También puede definir el intervalo de fechas que se debe tener en cuenta (*imagen siguiente*).

Panel de opciones para el modo US-GAAP y selección de períodos:


- Modo US-GAAP
- Solo mostrar períodos posteriores a: 01/01/2013
- Solo mostrar períodos anteriores a: 31/12/2012

Estas son las demás opciones para tablas XBRL:

Panel de opciones para tablas XBRL:

- Utilizar desglose de dimensiones en base de enlaces de presentación
- Mostrar hechos con dimensiones adicionales
- Permitir ajuste automático de línea en las celdas
- Generar notas al pie
- Generar unidades para elementos de tipo monetario
- Mostrar elementos de tipo monetario en: Millones
- Generar un documento Inline XBRL (compatible solo con HTML)
- Opciones de Inline XBRL...
- Quitar filas vacías automáticamente
- Quitar columnas vacías automáticamente
- Generar fragmentos de diseño para cada tipo de elemento XBRL
- Habilitar visualización en forma de árbol (aplicar sangría)
- Habilitar botones interactivos de expandir y contraer (solo HTML)
- Habilitar eliminación interactiva de columnas (solo HTML)

- *Utilizar desglose de dimensiones en base de enlaces de presentación:* la estructura dimensional indicada por la base de enlaces de presentación se usará para buscar conceptos en el diseño de la tabla.
- *Mostrar hechos con dimensiones adicionales:* si los hechos tienen dimensiones adicionales, se informa de ello.
- *Permitir ajuste automático de línea en las celdas:* puede activar el ajuste automático de línea en las celdas de la tabla.
- *Generar notas al pie:* se generan plantillas de nota al pie automáticamente. Las notas al pie tienen dos componentes: (i) se insertan referencias de nota al pie para los elementos y (ii) las notas al pie propiamente dichas se crean al final de la tabla.
- *Generar unidades para elementos de tipo monetario:* se inserta automáticamente una plantilla *Unidad* para los elementos de tipo monetario. Esta plantilla aplica la plantilla global `xbrli:measure`. Si no marca esta opción, no se inserta la plantilla *Unidad*. Sin embargo, puede insertarla más tarde en el diseño con ayuda del menú contextual. Consulte [Plantillas XBRL](#)⁸¹⁷ para más información.
- *Mostrar elementos de tipo monetario en:* seleccione las unidades para los valores monetarios (entre decenas y billones). La unidad seleccionada se aplicará a toda la tabla. Los valores monetarios de la tabla se generarán en esta unidad, por ejemplo, en millones.
- *Generar un documento Inline XBRL (compatible solo con HTML):* el documento de salida HTML incluirá el espacio de nombres de Inline XBRL y otros requisitos necesarios para incluir elementos Inline XBRL. El botón **Opciones de Inline XBRL...** abre el cuadro de diálogo del mismo nombre (*imagen siguiente*). En él puede especificar el formato predeterminado de los números en el documento de salida. Estas opciones se explican en el apartado [Inline XBRL](#)⁸⁹³.



- *Quitar filas vacías automáticamente:* las filas vacías se eliminan en el documento de salida.
- *Quitar columnas vacías automáticamente:* las columnas vacías se eliminan en el documento de salida.
- *Generar fragmentos de diseño para cada tipo de elemento XBRL:* se generan fragmentos de diseño predeterminados para los elementos XBRL (como `xbrli:monetaryItemType1`). Si un tipo de elemento XBRL se usa varias veces en la taxonomía, se crea un fragmento de diseño nuevo por cada instancia del elemento XBRL. Recuerde que el nombre de estos fragmentos de diseño lleva un contador. El contador se incrementa cada vez que se genera un fragmento de diseño para el mismo elemento XBRL. Los fragmentos de diseño Inline XBRL tienen el prefijo `ix_`.
- *Habilitar visualización en forma de árbol (aplicar sangría):* en el documento de salida las filas de conceptos se organizan de forma jerárquica según lo indicado en la base de enlaces de presentación.
- *Habilitar botones interactivos de expandir/contrair (compatible solo con HTML):* como los conceptos constituyen una jerarquía, los que tengan descendientes pueden contraerse/expandirse en el documento HTML de salida. Los botones se crean automáticamente y el usuario puede usarlos para personalizar la vista HTML.
- *Habilitar eliminación interactiva de columnas (compatible solo con HTML):* marque la casilla para crear un botón **Eliminar** al principio de cada columna en el documento HTML de salida. El usuario puede quitar columnas de la vista HTML haciendo clic en este botón.
- También puede indicar un período de tiempo para el informe, que solo incluirá los hechos ocurridos durante este período. Las fechas se pueden seleccionar con las flechas de dirección: **izquierda** y **derecha** para seleccionar el componente de la fecha y **abajo/arriba** para disminuir/aumentar el valor del componente de fecha seleccionado.

11.8.3 Propiedades de los componentes


Todos los componentes tienen un conjunto de propiedades propias. Para editar las propiedades de un componente (desde el Asistente para tablas XBRL o Asistente para gráficos XBRL) haga clic en el icono **Editar propiedades del componente** (el botón blanco con tres puntos de la imagen).




Esto abre el cuadro de diálogo de propiedades del componente correspondiente. Hay diferencias entre el cuadro de diálogo de propiedades en modo cerrado y el de propiedades en modo abierto. A continuación encontrará más información.

▼ Propiedades de los conceptos


A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades del concepto" ([en modo abierto](#)⁸²¹ y [en modo cerrado](#)⁸²¹). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los conceptos que se recorren. El modo cerrado permite seleccionar qué concepto se debe devolver. Consulte el apartado [Propiedades de los conceptos](#)⁸³¹ para obtener más información.





▼ Propiedades de los períodos

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades del período" ([en modo abierto](#)⁸²² y [en modo cerrado](#)⁸²²). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los períodos que se devuelven. El modo cerrado ofrece opciones para introducir el instante o la duración del período, con o sin zona horaria. Consulte el apartado [Propiedades de los períodos](#)⁸³³ para obtener más información.



Propiedades del período (Modo cerrado)

Fecha y hora

instante 31/12/2013 0:00:00 = 2014-01-01T00:00:00

duración de 01/01/2014 0:00:00

a 31/12/2014 0:00:00

atemporal (forever)

Introduzca la hora para los períodos instante y duración

Si no indica la hora de inicio de una duración, se emplea 00:00:00.
Si no indica la hora del instante o el fin de la duración, se emplea 24:00:00.

Zona horaria



Introduzca los datos de zona horaria

Hora UTC +00 horas 00 minutos

Aceptar Cancelar


▼ Propiedades de los identificadores

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades del identificador" ([en modo abierto](#)⁸²⁴ y [en modo cerrado](#)⁸²⁴). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los identificadores que se recorren. El modo cerrado permite introducir el valor y el esquema del identificador que se indique. Consulte el apartado [Propiedades de los identificadores](#)⁸³⁴ para obtener más información.



▼ Propiedades de las unidades

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades de la unidad" ([en modo abierto](#)⁸²⁵ y [en modo cerrado](#)⁸²⁵). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar las unidades que se devuelven. El modo cerrado permite definir de qué tipo es la unidad especificada. Consulte el apartado [Propiedades de las unidades](#)⁸³⁶ para obtener más información.



Propiedades de la unidad (Modo cerrado)

Tipo de unidad

Pure
 Acciones (shares)
 Monetaria
 Compleja

{http://www.xbtl.org/2003/iso4217} ADP

Medida

Relación (ratio)

Numerador

Medida
minitax:kilometer

Denominador

Medida
minitax:hour



Espacios de nombres

Prefijo	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

Aceptar Cancelar

▼ Propiedades de datos no dimensionales (segmentos/escenarios)

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades de datos no dimensionales: segmento/escenario" ([en modo abierto](#)⁸²⁷ y [en modo cerrado](#)⁸²⁷). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los datos no dimensionales que se devuelven. El modo cerrado permite introducir qué datos de la instancia XBRL se necesitan. Consulte el apartado [Propiedades de los segmentos/escenarios no XDT](#)⁸⁴⁵ para obtener más información.



▼ Propiedades de las dimensiones explícitas

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades de la dimensión explícita" ([en modo abierto](#)⁸²⁶ y [en modo cerrado](#)⁸²⁶). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar las dimensiones explícitas que se devuelven. El modo cerrado permite elegir la dimensión y el dominio que se deben utilizar. Consulte el apartado [Propiedades de las dimensiones explícitas](#)⁸⁴⁰ para obtener más información.

Propiedades de la dimensión con tipo (Modo abierto)

Filtro

Sin filtro

Filtrar utilizando XPath (nodo de contexto: secundario de <xbrli:typedMember>)

Etiqueta

Sin etiqueta

Etiqueta predeterminada

Etiquetar utilizando XPath (nodo de contexto: secundario de <xbrli:typedMember>)

Criterio de ordenación...

Aceptar Cancelar

Propiedades de la dimensión explícita (Modo cerrado)

En modo cerrado la plantilla "Dimensión explícita" recorre un solo valor de dominio, independientemente del contenido de la instancia XBRL. El valor viene definido por la dimensión para la que se crea y por su contenido XML.

Introduzca el QName de la dimensión explícita:

minitax:GeographyDimension

Mostrar QName de la dimensión en el marcado de la Vista Diseño

Seleccione el valor del dominio:

ex minitax:GeographyDomain

ex minitax:USA

ex minitax:Europe

ex minitax:Asia


Aceptar Cancelar

 **Temas relacionados**

- [Estructura de la taxonomía](#) ⁸¹⁰
- [Plantillas XBRL](#) ⁸¹⁷


11.9 Asistente para tablas US-GAAP

Cuando se crea un diseño SPS a partir de una taxonomía XBRL, StyleVision pide al usuario que seleccione primero la taxonomía y después el archivo XBRL de trabajo (necesario para generar vistas previas). El siguiente paso consiste en confirmar si el documento debe ser de movimiento libre o basado en un formulario (véase [Archivo | Nuevo](#)¹⁰¹⁷). Tras elegir una de estas dos opciones, si la taxonomía seleccionada es de tipo US-GAAP, aparecerá este cuadro de diálogo:



Haga clic en **Sí**, si desea generar tablas automáticamente (una tabla por cada elemento de la base de enlaces de presentación de la taxonomía). Para crear un diseño SPS vacío basado en la taxonomía seleccionada, haga clic en **No**.

Si hace clic en **Sí**, aparece el asistente para tablas US-GAAP (*imagen siguiente*).



Este asistente se divide en dos paneles:

- El panel superior llamado *Entradas de la base de enlaces de presentación* enumera todas las entradas *Statement* y *Disclosure* que están presentes en la base de enlaces de presentación de la taxonomía (*imagen anterior*). El asistente selecciona por defecto las entrada *Statement* y no selecciona por defecto las entradas *Disclosure*. El usuario puede activar o desactivar cualquier casilla de cualquier entrada. Si hace clic en **Activar todas**, todas las entradas se seleccionarán, en cuyo caso aparecerá un cuadro de diálogo que contiene una advertencia estándar avisándole de que el proceso de generación de documentos puede ser largo.
- El panel inferior llamado *Opciones* sirve para seleccionar y desactivar opciones relacionadas con las tablas que se deben generar. Para más información consulte la sección [Opciones de las tablas](#) ⁸⁷¹.

Tras seleccionar las opciones que mejor se ajusten a sus requisitos haga clic en **Aceptar**. El diseño SPS incluirá las entradas seleccionadas en forma de tablas.

La hoja de estilos SPS generada se puede editar de la forma habitual. Para obtener una vista previa del resultado abra la pestaña de resultados correspondiente.

Nota: observe que la pestaña *HTML* ahora se llama *iXBRL*.

Opciones Inline XBRL

El asistente para tablas US-GAAP permite generar [Inline XBRL](#)⁷⁸⁹. Para ello debe seleccionar en el asistente la opción *Generar documento Inline XBRL (solo HTML)* (*imagen anterior*). Para especificar opciones Inline XBRL haga clic en el botón **Opciones de Inline XBRL** y configure las opciones necesarias (más información [aquí](#)⁸⁷¹).

Si la opción de Inline XBRL está marcada, cada entrada de la base de enlaces de presentación que esté seleccionada aparecerá en el diseño SPS como plantilla Inline XBRL. Después, si lo necesita, podrá modificar las plantillas Inline XBRL y el diseño SPS.

11.9.1 Características

El [apartado anterior](#)⁸⁶⁸ describe el funcionamiento del asistente de forma general, pero en este apartado describiremos en más detalle estas características:

- [el preámbulo del informe](#)⁸⁷⁰,
- [las plantillas generadas](#)⁸⁷¹ y
- [las advertencias](#)⁸⁷¹.

Consulte el apartado anterior para aprender cómo funciona el asistente en términos generales.


El preámbulo del informe

El preámbulo del informe es el encabezado del documento (*imagen siguiente*). Cuando se genera una hoja de estilos SPS, se puede agregar automáticamente un preámbulo predeterminado (que tendrá un aspecto parecido al preámbulo de la imagen siguiente).

<p>UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q</p>		
<p><input checked="" type="checkbox"/> QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934</p>		
<p>For the quarterly period ended February 29, 2017</p>		
<p>OR</p>		
<p>TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934</p>		
<p>For the transition period from _____ to _____</p>		
<p>COMMISSION FILE NUMBER 0-00000</p>		
<p>----</p> <p>NanoNull INC. (Exact name of registrant as specified in its charter)</p>		
<p>DELAWARE (State of Incorporation)</p>		<p>12-3456789 (I.R.S. Employer Identification No.)</p>

Tiene tres opciones:

- No generar un preámbulo, desactivando la casilla *Generar preámbulo* en el asistente para tablas US-GAAP.
- Generar el preámbulo predeterminado, activando la casilla *Generar preámbulo* en el asistente para tablas US-GAAP.
- Generar un preámbulo personalizado, creando el preámbulo en un archivo XHTML y hacer referencia a este archivo en la [plantilla definida por el usuario](#) ³⁶⁹ del preámbulo (*imagen siguiente*).



Ahora siga estas instrucciones: (i) haga clic con el botón derecho en la [plantilla definida por el usuario](#) ³⁶⁹ del preámbulo y seleccione **Editar modelo de coincidencia para la plantilla**; (ii) en el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵ que aparece introduzca un valor de cadena que corresponda a la URL del archivo XHTML que contiene el preámbulo personal. Para volver al preámbulo predeterminado cambie la expresión XPath por `'template.html'`.

Plantillas generadas

Las entradas de la base de enlaces de presentación se insertan en forma de tablas en distintos [fragmentos de diseño](#) ³⁷⁷ en el diseño SPS y a dichos fragmentos de diseño se hace referencia desde una plantilla de la plantilla principal del documento (*imagen siguiente*). El nombre de la plantilla (y del fragmento de diseño) se genera automáticamente a partir de la etiqueta de la entrada de la base de enlaces de presentación.

Advertencias

Mientras se generan documentos de salida HTML o iXBRL, la aplicación emite advertencias de validación XBRL y advertencias sobre el contenido de los bloques de texto Inline XBRL.

11.9.2 Opciones de las tablas


En el panel inferior del asistente para tablas US-GAAP está la lista de opciones de la tabla (*imagen siguiente*). Aquí también puede establecer el rango de períodos que se debe incluir (*imagen siguiente*).

<input checked="" type="checkbox"/> Sólo mostrar períodos posteriores a:	01/01/2017 ▼
<input checked="" type="checkbox"/> Sólo mostrar períodos anteriores a:	31/12/2017 ▼

Estas son las opciones de tabla que se pueden definir:

<input checked="" type="checkbox"/> Generar preámbulo	<input checked="" type="checkbox"/> Quitar filas vacías automáticamente
<input checked="" type="checkbox"/> Generar tabla de contenido	<input checked="" type="checkbox"/> Quitar columnas vacías automáticamente
<input checked="" type="checkbox"/> Permitir ajuste automático de línea en las celdas	<input checked="" type="checkbox"/> Generar fragmentos de diseño para cada tipo de elemento XBRL
<input checked="" type="checkbox"/> Generar notas al pie	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar visualización en forma de árbol (aplicar sangría)
<input checked="" type="checkbox"/> Generar unidades para elementos de tipo monetario	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar botones interactivos de expandir y contraer (sólo HTML)
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar elementos de tipo monetario en: <input type="text" value="Millones"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar eliminación interactiva de columnas (sólo HTML)
<input checked="" type="checkbox"/> Generar un documento Inline XBRL (compatible sólo con HTML)	
<input type="button" value="Opciones de Inline XBRL..."/>	

- *Generar preámbulo*: el preámbulo es el encabezado del documento. Esta opción determina si se genera o no un preámbulo. Para más información sobre las diferencias entre el preámbulo predeterminado y los preámbulos personalizados consulte el apartado [Características](#)⁸⁷⁰.
- *Generar tabla de contenido*: si marca esta casilla se generará automáticamente una tabla de contenido.
- *Permitir ajuste automático de línea en las celdas*: puede activar el ajuste automático de línea en las celdas de la tabla.
- *Generar notas al pie*: se generan plantillas de nota al pie automáticamente. Las notas al pie tienen dos componentes: (i) se insertan referencias de nota al pie para los elementos y (ii) las notas al pie propiamente dichas se crean al final de la tabla.
- *Generar unidades para elementos de tipo monetario*: se inserta automáticamente una plantilla *Unidad* para los elementos de tipo monetario. Esta plantilla aplica la plantilla global `xbrli:measure`. Si no marca esta opción, no se inserta la plantilla *Unidad*. Sin embargo, puede insertarla más tarde en el diseño con ayuda del menú contextual. Consulte [Plantillas XBRL](#)⁸¹⁷ para más información.
- *Mostrar elementos de tipo monetario en*: seleccione las unidades para los valores monetarios (entre decenas y billones). La unidad seleccionada se aplicará a toda la tabla. Los valores monetarios de la tabla se generarán en esta unidad, por ejemplo, en millones.
- *Generar un documento Inline XBRL (compatible solo con HTML)*: el documento de salida HTML incluirá el espacio de nombres de Inline XBRL y otros requisitos necesarios para incluir elementos Inline XBRL. El botón **Opciones de Inline XBRL...** abre el cuadro de diálogo del mismo nombre (*imagen siguiente*). En él puede especificar el formato predeterminado de los números en el documento de salida. Estas opciones se explican en el apartado [Inline XBRL](#)⁸⁹³.




- *Quitar filas vacías automáticamente:* las filas vacías se eliminan en el documento de salida.
- *Quitar columnas vacías automáticamente:* las columnas vacías se eliminan en el documento de salida.
- *Generar fragmentos de diseño para cada tipo de elemento XBRL:* se generan fragmentos de diseño predeterminados para los elementos XBRL (como `xbrli:monetaryItemType1`). Si un tipo de elemento XBRL se usa varias veces en la taxonomía, se crea un fragmento de diseño nuevo por cada instancia del elemento XBRL. Recuerde que el nombre de estos fragmentos de diseño lleva un contador. El contador se incrementa cada vez que se genera un fragmento de diseño para el mismo elemento XBRL. Los fragmentos de diseño Inline XBRL tienen el prefijo `ix_`.
- *Habilitar visualización en forma de árbol (aplicar sangría):* en el documento de salida las filas de conceptos se organizan de forma jerárquica según lo indicado en la base de enlaces de presentación.
- *Habilitar botones interactivos de expandir/contrair (compatible solo con HTML):* como los conceptos constituyen una jerarquía, los que tengan descendientes pueden contraerse/expandirse en el documento HTML de salida. Los botones se crean automáticamente y el usuario puede usarlos para personalizar la vista HTML.
- *Habilitar eliminación interactiva de columnas (compatible solo con HTML):* marque la casilla para crear un botón **Eliminar** al principio de cada columna en el documento HTML de salida. El usuario puede quitar columnas de la vista HTML haciendo clic en este botón.
- También puede indicar un período de tiempo para el informe, que solo incluirá los hechos ocurridos durante este período. Las fechas se pueden seleccionar con las flechas de dirección: **izquierda** y **derecha** para seleccionar el componente de la fecha y **abajo/arriba** para disminuir/aumentar el valor del componente de fecha seleccionado.

11.10 Asistente para gráficos XBRL

Cuando arrastre un concepto desde la Estructura del esquema hasta la vista **Diseño**, seleccione **Crear gráfico XBRL** en el menú contextual que aparece. Esto abre el Asistente para gráficos XBRL, que le ayudará a representar datos XBRL en forma de gráfico con total rapidez y facilidad. La ventana del Asistente para gráficos XBRL se divide en cuatro paneles:

1. El panel **Configuración del gráfico**²⁰⁴, donde puede especificar la configuración básica del gráfico (p. ej. título, ancho/alto, combinación de colores, tamaños de las etiquetas, etc.). La sección **Gráficos**²⁰⁴ de esta documentación se ocupa de describir en detalle cómo puede configurar cada tipo de gráfico.
2. El panel **Bloques disponibles** (*imagen siguiente*), que incluye los elementos de la Estructura del esquema que se pueden usar para crear las categorías y las series del gráfico.
3. El panel **Categorías** (*imagen siguiente*), donde puede especificar los elementos del eje X del gráfico. P. ej. en un gráfico de ventas anuales los elementos del eje X pueden corresponder a los años del período que se está evaluando. Para eliminar categorías vacías en el documento de salida, marque la casilla *Quitar categorías vacías* situada al final del asistente.
4. El panel **Series** (*imagen siguiente*), donde puede seleccionar qué conceptos se dibujan en el gráfico. P. ej. en un gráfico de ventas anuales, si los miembros de la serie son los conceptos ingresos y renta neta, se pueden dibujar los hechos de estos dos miembros de la serie para varios períodos. Como resultado, por cada año del eje X, el eje Y representa los ingresos y la renta neta (p. ej. como barras o como puntos en un gráfico de líneas). Para eliminar series vacías en el documento de salida, marque la casilla *Quitar series vacías* situada al final del asistente.



Este apartado de la documentación tiene varias partes:

- [Categorías](#):⁸⁷⁵ aquí describimos cómo especificar los datos de las categorías (del eje X).
- [Series](#):⁸⁷⁷ aquí explicamos cómo seleccionar los miembros de la serie.
- [Propiedades de los componentes](#):⁸⁸⁰ aquí describimos las propiedades de cada tipo de componente.

Cuando termine de configurar el gráfico y de seleccionar sus datos haga clic en el botón **Aceptar** para insertar el gráfico en el diseño. Si quiere modificar la configuración y los datos seleccionados después de insertar el gráfico, haga clic con el botón derecho en el gráfico y seleccione el comando **Editar configuración del gráfico...** del menú contextual.

Archivos de ejemplo

El proyecto **Examples** que viene con StyleVision incluye ejemplos de gráficos XBRL (en las carpetas **charts** y **XBRL**).



11.10.1 Categorías

En el panel *Categorías* del [Asistente para gráficos XBRL](#)⁸⁷⁴ debe incluir los elementos que deben aparecer en el eje de categorías. El eje de categorías es el eje X por defecto. Si quiere, puede especificar el eje Y con los botones [Configuración global](#)²⁰⁵ y [Configuración dinámica](#)²⁰⁵. Recuerde que en los gráficos circulares el eje de categorías indica qué elementos forman los segmentos del gráfico.

Para incluir elementos en el eje de categorías arrastre un elemento del panel *Bloques disponibles* hasta el panel *Categorías*. En la imagen siguiente, por ejemplo, arrastramos el componente `Periodo` y la dimensión explícita `us-gaap:StatementOperatingActivitiesSegmentAxis` al panel *Categorías*. Después puede hacer clic en el icono  de cada componente para definir sus propiedades.




Propiedades de los componentes


Las propiedades de un componente permiten filtrar qué datos se seleccionan, configurar las etiquetas que aparecen en el eje de categorías y ordenar los elementos seleccionados del eje. Consulte el apartado [Propiedades de los componentes](#) ⁸⁸⁰ para obtener más información.

Agrupaciones definidas por el usuario

En el panel *Bloques disponibles* también hay agrupaciones predefinidas para años y trimestres (*imagen siguiente*). Con ellas puede crear una categoría para cada trimestre, por ejemplo.



El resultado de la selección de la imagen anterior aparece a continuación. Observe que para la serie de categorías (eje X) se seleccionaron los años y trimestres que incluye el documento XBRL de instancia.



Temas relacionados


- [Gráficos](#) ¹⁹⁸
- [Configuración de gráficos](#) ²⁰⁴
- [Propiedades de los componentes](#) ⁸⁸⁰
- [Estructura de la taxonomía](#) ⁸¹⁰
- [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹

11.10.2 Series


El eje de series se encarga de representar el valor de los puntos de datos seleccionados. Por ejemplo, puede seleccionar el concepto *Total Assets* (Activos totales) como serie de puntos de datos. En este caso, se generará el valor de los hechos *Total Assets* para cada selección equivalente en el eje de categorías (como fechas contables, por ejemplo).

Gráficos con una sola serie


Este tipo de gráfico (con una sola serie) aparece en la imagen siguiente.



Este gráfico selecciona una sola serie (el concepto *Total Assets*) y representa su valor para las fechas correspondientes del eje de categorías. El gráfico de barras se puede convertir en otro tipo de gráfico, como un gráfico de líneas o un gráfico circular, por ejemplo. Esto se hace con el botón [Cambiar de tipo](#) ²⁰⁴.




Los puntos del gráfico de líneas son los valores de los conceptos *Total Assets* para las fechas correspondientes del eje de categorías. El gráfico circular muestra los valores de los conceptos *Total Assets* para cada fecha del eje de categorías en un segmento del círculo.




Gráficos con varias series

Los gráficos de los ejemplos anteriores solamente incluían una serie: el concepto *Total Assets*. Pero un gráfico puede incluir más de una serie en el eje Y. En el gráfico siguiente, por ejemplo, se incluyeron dos series: el concepto *Net Income* (renta neta) y el concepto *Revenues* (ingresos). Ambas series ofrecen datos para cuatro períodos de intervalo en el eje de categorías.




El gráfico de barras anterior puede convertirse en otro tipo de gráficos compatibles con múltiples series, como los gráficos de líneas (*imagen siguiente*). No todos los gráficos admiten múltiples series, por ejemplo, los gráficos circulares solo admiten una serie.



Seleccionar la serie

Para incluir elementos en el eje de series arrastre un elemento del panel *Bloques disponibles* hasta el panel *Series*. En la imagen siguiente, por ejemplo, se arrastró el componente *Conceptos* hasta el panel *Series*. Después haga clic en el icono  de cada componente para configurar sus propiedades.



En el caso del componente *Conceptos* el cuadro de diálogo "Propiedades del concepto" permite seleccionar los conceptos que se deben representar. Cada uno de los conceptos seleccionados en este cuadro de diálogo será una serie del gráfico.

Para más información consulte el apartado [Propiedades de los componentes](#) ⁸⁸⁰.

Temas relacionados

- [Gráficos](#) ¹⁹⁸
- [Configuración de gráficos](#) ²⁰⁴
- [Propiedades de los componentes](#) ⁸⁸⁰
- [Estructura de la taxonomía](#) ⁸¹⁰
- [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹

11.10.3 Propiedades de los componentes



Todos los componentes tienen un conjunto de propiedades propias. Para editar las propiedades de un componente (desde el Asistente para tablas XBRL o Asistente para gráficos XBRL) haga clic en el icono **Editar propiedades del componente** (el botón blanco con tres puntos de la imagen).



Esto abre el cuadro de diálogo de propiedades del componente correspondiente. Hay diferencias entre el cuadro de diálogo de propiedades en modo cerrado y el de propiedades en modo abierto. A continuación encontrará más información.


▼ Propiedades de los conceptos

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades del concepto" ([en modo abierto](#)⁸²¹ y [en modo cerrado](#)⁸²¹). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los conceptos que se recorren. El modo cerrado permite seleccionar qué concepto se debe devolver. Consulte el apartado [Propiedades de los conceptos](#)⁸³¹ para obtener más información.



▼ Propiedades de los períodos

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades del período" ([en modo abierto](#)⁸²² y [en modo cerrado](#)⁸²²). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los períodos que se devuelven. El modo cerrado ofrece opciones para introducir el instante o la duración del período, con o sin zona horaria. Consulte el apartado [Propiedades de los períodos](#)⁸³³ para obtener más información.



Propiedades del período (Modo cerrado)

Fecha y hora

instante 31/12/2013 0:00:00 = 2014-01-01T00:00:00

duración de 01/01/2014 0:00:00

a 31/12/2014 0:00:00

atemporal (forever)

Introduzca la hora para los períodos instante y duración

Si no indica la hora de inicio de una duración, se emplea 00:00:00.
Si no indica la hora del instante o el fin de la duración, se emplea 24:00:00.

Zona horaria



Introduzca los datos de zona horaria

Hora UTC +00 horas 00 minutos

Aceptar Cancelar


▼ Propiedades de los identificadores

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades del identificador" ([en modo abierto](#)⁸²⁴ y [en modo cerrado](#)⁸²⁴). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los identificadores que se recorren. El modo cerrado permite introducir el valor y el esquema del identificador que se indique. Consulte el apartado [Propiedades de los identificadores](#)⁸³⁴ para obtener más información.



▼ Propiedades de las unidades

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades de la unidad" ([en modo abierto](#)⁸²⁵ y [en modo cerrado](#)⁸²⁵). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar las unidades que se devuelven. El modo cerrado permite definir de qué tipo es la unidad especificada. Consulte el apartado [Propiedades de las unidades](#)⁸³⁶ para obtener más información.



Propiedades de la unidad (Modo cerrado)

Tipo de unidad

Pure
 Acciones (shares)
 Monetaria
 Compleja

{http://www.xbtl.org/2003/iso4217} ADP

Medida

Relación (ratio)

Numerador

Medida
minitax:kilometer

Denominador

Medida
minitax:hour


Espacios de nombres

Prefijo	URI
minitax	http://www.altova.com/minitax

Aceptar Cancelar

▼ Propiedades de datos no dimensionales (segmentos/escenarios)

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades de datos no dimensionales: segmento/escenario" ([en modo abierto](#)⁸²⁷ y [en modo cerrado](#)⁸²⁷). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar los datos no dimensionales que se devuelven. El modo cerrado permite introducir qué datos de la instancia XBRL se necesitan. Consulte el apartado [Propiedades de los segmentos/escenarios no XDT](#)⁸⁴⁵ para obtener más información.



▼ Propiedades de las dimensiones explícitas

A continuación puede ver el cuadro de diálogo "Propiedades de la dimensión explícita" ([en modo abierto](#)⁸²⁶ y [en modo cerrado](#)⁸²⁶). El modo abierto ofrece opciones para filtrar, etiquetar y ordenar las dimensiones explícitas que se devuelven. El modo cerrado permite elegir la dimensión y el dominio que se deben utilizar. Consulte el apartado [Propiedades de las dimensiones explícitas](#)⁸⁴⁰ para obtener más información.

Propiedades de la dimensión con tipo (Modo abierto)

Filtro

Sin filtro

Filtrar utilizando XPath (nodo de contexto: secundario de <xbrli:typedMember>)

Etiqueta

Sin etiqueta

Etiqueta predeterminada

Etiquetar utilizando XPath (nodo de contexto: secundario de <xbrli:typedMember>)

Criterio de ordenación...

Aceptar Cancelar

Propiedades de la dimensión explícita (Modo cerrado)

En modo cerrado la plantilla "Dimensión explícita" recorre un solo valor de dominio, independientemente del contenido de la instancia XBRL. El valor viene definido por la dimensión para la que se crea y por su contenido XML.

Introduzca el QName de la dimensión explícita:

minitax:GeographyDimension

Mostrar QName de la dimensión en el marcado de la Vista Diseño

Seleccione el valor del dominio:

ex minitax:GeographyDomain

ex minitax:USA

ex minitax:Europe

ex minitax:Asia

Aceptar Cancelar


 **Temas relacionados**

- [Gráficos](#) ¹⁹⁸
- [Configuración de gráficos](#) ²⁰⁴
- [Estructura de la taxonomía](#) ⁸¹⁰
- [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹

11.11 Propiedades y formato

Cuando se crea una tabla con el [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹, puede aplicar propiedades y formato de tabla con CSS a la tabla. Así funciona esta característica:

- Se asignan elementos de tabla (p. ej. encabezados de columna, de fila y contenido de celda) a diferentes clases.
- Se crean selectores para estas clases. Los selectores tienen asignadas ciertas propiedades predeterminadas. Como resultado, la tabla aparece con las propiedades CSS predeterminadas asignadas a las diferentes clases de elemento de tabla. Los selectores de clase generados automáticamente y sus propiedades se pueden ver bajo la entrada `Globales` de la ventana Repositorio de estilos (*imagen siguiente*).




Puede personalizar el formato de la tabla (i) modificando las propiedades CSS predeterminadas de los selectores de clase generados por StyleVision; (ii) asignando clases propias y definiendo propiedades para estas clases; (iii) definiendo estilos adicionales en las ventanas Estilos y Propiedades. Siga leyendo para aprender a hacer todo esto.

Modificar propiedades de selectores de clase CSS generados

Siga estas instrucciones para modificar las propiedades de un selector de clase CSS generado automáticamente:

1. En la ventana Repositorio de estilos expanda el selector cuyas propiedades desea modificar (*imagen siguiente*).



2. Seleccione el grupo de propiedades y modifique el valor de la propiedad que desea cambiar.

Para más información consulte el apartado sobre la ventana [Repositorio de estilos](#)⁵⁸ y sobre cómo [Trabajar con estilos CSS](#)⁴⁹⁰. Si no sabe a qué elemento de tabla corresponde un selector, modifique una propiedad (p. ej. el color de fondo) y fíjese en qué elemento cambia en la vista **Diseño**.

Crear clases nuevas y definir sus propiedades

Siga estos pasos para crear un selector de clase nuevo en la ventana Repositorio de estilos:

1. En la barra de herramientas de la ventana Repositorio de estilos haga clic en el icono **Agregar** o **Insertar**.
2. Escriba un nombre para el selector recién creado y pulse **Entrar**.
3. En el cuadro expandido defina las propiedades necesarias.

Consulte el apartado [Trabajar con estilos CSS](#)⁴⁹⁰ para obtener más información.

Propiedades desde las ventanas Estilos y Propiedades

Igualmente puede definir estilos directamente en los componentes de la tabla (desde las ventanas [Estilos](#)⁶¹ y [Propiedades](#)⁶²), es decir, sin usar selectores de clase ni selectores de Id. Para más información consulte los apartados [Formato de tablas SPS dinámicas y estáticas](#)¹⁷³ y [Presentación de filas y columnas](#)¹⁷⁸.

Temas relacionados

- [Estructura de la taxonomía](#)⁸¹⁰

- [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹
- [Plantillas XBRL](#) ⁸¹⁷

11.12 Inline XBRL

En los diseños SPS que usan [XSLT 2.0](#)¹¹⁹ (en lugar de XSLT 1.0) el contenido de un archivo XBRL de instancia se puede exportar a un archivo (X)HTML de salida en forma de elemento Inline XBRL.


Estos elementos se definen en la especificación Inline XBRL y permiten incrustar fragmentos XBRL dentro de archivos (X)HTML. Los exploradores web suelen representar estos elementos como elementos insertados y se les pueden aplicar estilos CSS. La principal ventaja de tener elementos Inline XBRL en un archivo (X)HTML es que, cuando el documento (X)HTML se procesa con una aplicación que genera datos XBRL, el marcado Inline XBRL del documento (X)HTML indica la semántica del hecho XBRL. Esto permite a la aplicación extraer el hecho XBRL correctamente y generar datos XBRL válidos.

Se puede seleccionar qué versión de XBRL generar en el [cuadro de diálogo Propiedades](#)¹⁰⁴⁴.

Dar formato Inline XBRL al contenido

En un diseño SPS basado en una taxonomía XBRL puede crear elementos Inline XBRL de esta forma:

1. Haga clic con el botón derecho en el componente de diseño (p. ej. un marcador (contenido) o un cálculo automático) y seleccione el comando **Editar opciones de formato de valor** en el menú contextual. Esto abre el cuadro de diálogo "Formato de valor" (*imagen siguiente*).
2. Seleccione el botón de opción *Dar formato como valor de Inline XBRL*.



3. En el cuadro combinado *Generar elementos de Inline XBRL* (*imagen anterior*) seleccione el elemento que desea crear. Siga leyendo para ver qué opciones ofrece este cuadro combinado.

Nota: Inline XBRL no es compatible con campos de entrada multilínea ni de una sola línea. En el caso de los campos de entrada multilínea, aunque el elemento Inline XBRL se genera, el explorador web muestra las etiquetas del elemento Inline XBRL.

Especificar qué hechos XBRL se incluyen

El documento XBRL de instancia que se usará como documento de origen para el documento (X)HTML de salida puede contener más hechos de los que desea presentar en el informe (X)HTML. Estos hechos adicionales se pueden incluir como datos ocultos en el documento (X)HTML de salida. Dichos datos pueden ser utilizados por otras aplicaciones capaces de generar XBRL válido a partir del documento (X)HTML.

En el cuadro de diálogo [Propiedades de la taxonomía XBRL fuente](#)⁸¹⁴ (que se abre desde la ventana Vista general del diseño) puede especificar qué se debe hacer con estos datos adicionales del XBRL de instancia: (i) puede incluir solo los elementos XBRL que aparecen en el diseño SPS o (ii) todos los elementos XBRL presentes en el documento XBRL de instancia. Si elige la segunda opción, los elementos que no aparecen en el diseño se ocultan dentro del elemento <HEAD> del documento (X)HTML.

Opciones para valores Inline XBRL

Estos son los elementos Inline XBRL que se pueden generar. No olvide que la opción *Dar formato en (X)HTML como* solamente afecta al formato de salida (X)HTML.

- **No fracción (número real):** seleccione el formato para el documento (X)HTML de salida en el cuadro combinado *Dar formato en (X)HTML como*. Indique cuántos dígitos deben aparecer como mínimo antes y después del separador decimal. La opción *Escala:* es la potencia de 10 por la que debe multiplicarse el valor de salida. (10 a la potencia de 0 es 1; 10 a la potencia de 1 es 10; 10 a la potencia de 2 es 100, etc.). El valor que introduzca en el cuadro combinado *Escala:* se incluye dentro del elemento Inline XBRL y será utilizado por la aplicación generadora de XBRL para multiplicar el contenido del elemento Inline XBRL y obtener el elemento XBRL. Debe tener en cuenta que, cuando genere el elemento XBRL para (X)HTML a partir de la instancia XBRL de origen, el hecho XBRL no se modifica automáticamente con el valor del cuadro combinado *Escala:*. Deberá cambiar el valor del hecho XBRL usando un cálculo automático para que coincida con el valor *Escala:*.

Formato de valor

Formato para el campo "cálculo automático"

Sin formato

Dar formato como valor de XML Schema

Dar formato como valor de Inline XBRL

Opciones para el valor de Inline XBRL

Generar elementos de Inline XBRL: No fracción (número real)

Dar formato en (X)HTML como: nnnnnnnnn.nn

N.º mínimo de dígitos delante del separador decimal: 1

N.º mínimo de dígitos detrás del separador decimal: 1


Escala: 0

Mostrar valores cero como un guión (-)

Aceptar Cancelar

Para representar los hechos XBRL que tienen un valor de cero como un guión, marque la casilla *Mostrar valores cero como un guión*.

- **Fracción (numerador, denominador):** al numerador y denominador de una fracción se les aplica formato como si fueran números reales y sus opciones de formato son las mismas que acabamos de describir para la opción **No fracción (número real)**.
- **No numérico (fecha o texto aleatorio):** esta opción permite aplicar formato a valores de texto y fecha. En el cuadro combinado *Dar formato en (X)HTML como* (imagen siguiente) seleccione la opción **Texto aleatorio** o cualquier otra.



Si selecciona la opción **Texto aleatorio**, también puede especificar si en la instancia XBRL generada se deben aplicar caracteres de escape a los elementos HTML que están dentro del texto aleatorio. Para ello active/desactive la casilla *Aplicar caracteres de escape a los secundarios al crear la instancia XBRL*.

- **Nota al pie:** no es necesario configurar ninguna opción. Se crea un elemento estándar Inline XBRL para notas al pie.

Temas relacionados

- [Propiedades de la taxonomía fuente](#) ⁸¹⁴
- [Crear un archivo SPS a partir de XBRL](#) ⁸⁰⁷
- [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹
- [Plantillas XBRL](#) ⁸¹⁷
- [Propiedades y formato](#) ⁸⁹⁰

11.13 Funciones de extensión XBRL de Altova

Notas al pie y etiquetas

`altovaext:footnotes(node())` devuelve `schema-element(link:footnote)*`

`altovaext:labels(xs:QName, xs:string)` devuelve `schema-element(link:label)*`

Análisis de datos XML

`axfi:parse-xml(xs:string)` devuelve `document-node(element(*))`

`axfi:parse-xml(xs:string, element(xbrli:xbrl))` devuelve `document-node(element(*))`

Aspectos

`axfi:aspect-type(item())` devuelve `xs:string`

`axfi:aspect-to-base64Binary(item())` devuelve `xs:base64Binary`

`axfi:aspect-from-base64Binary(xs:base64Binary)` devuelve `item()`

`axfi:aspect-from-base64Binary(xs:base64Binary, element(xbrli:xbrl))` devuelve `item()`

Conceptos

`axfi:create-concept-aspect(xs:QName)` devuelve `axfi:concept-aspect.type`

`axfi:create-concept-aspect(xs:QName, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:concept-aspect.type`

`axfi:concept-aspect-concept(axfi:concept-aspect.type)` devuelve `xs:QName`

`axfi:concept-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:concept-aspect.type*`

`axfi:concept-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` devuelve `axfi:concept-aspect.type*`

Aspectos ubicación

`axfi:create-location-aspect(element())` devuelve `axfi:location-aspect.type`

`axfi:location-aspect-element(axfi:location-aspect.type)` devuelve `element()`

Identificadores

`axfi:create-identifier-aspect(xs:string, xs:string)` devuelve `axfi:identifier-aspect.type`

`axfi:create-identifier-aspect(xs:string, xs:string, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:identifier-aspect.type`

`axfi:identifier-aspect-value(axfi:identifier-aspect.type)` devuelve `xs:string`

`axfi:identifier-aspect-scheme(axfi:identifier-aspect.type)` devuelve `xs:string`

`axfi:identifier-aspect-element(axfi:identifier-aspect.type, element(xbrli:xbrl))` devuelve `element(xbrli:identifier)?`

`axfi:identifier-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:identifier-aspect.type*`

`axfi:identifier-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` devuelve `axfi:identifier-aspect.type*`

`axfi:identifier-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context)*)` devuelve `axfi:identifier-aspect.type*`

Períodos

`axfi:create-period-aspect-instant(xbrli:dateUnion)` devuelve `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-instant(xbrli:dateUnion, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-start-end(xbrli:dateUnion, xbrli:dateUnion)` devuelve `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-start-end(xbrli:dateUnion, xbrli:dateUnion, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-forever()` devuelve `axfi:period-aspect.type`

`axfi:create-period-aspect-forever(element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:period-aspect.type`

`axfi:period-aspect-is-instant(axfi:period-aspect.type)` devuelve `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-is-start-end(axfi:period-aspect.type)` devuelve `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-is-duration(axfi:period-aspect.type)` devuelve `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-is-forever(axfi:period-aspect.type)` devuelve `xs:boolean`

`axfi:period-aspect-instant(axfi:period-aspect.type)` devuelve `xs:dateTime`

`axfi:period-aspect-start(axfi:period-aspect.type)` devuelve `xs:dateTime`

`axfi:period-aspect-end(axfi:period-aspect.type)` devuelve `xs:dateTime`

`axfi:period-aspect-element(axfi:period-aspect.type, element(xbrli:xbrl))` devuelve `element(xbrli:period)?`

`axfi:period-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:period-aspect.type*`

`axfi:period-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` devuelve `axfi:period-aspect.type*`

`axfi:period-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context)*)` devuelve `axfi:period-aspect.type*`

Segmentos no XDT

`axfi:create-non-xdt-segment-aspect(element()*)` devuelve `axfi:non-XDT-segment-aspect.type`

`axfi:create-non-xdt-segment-aspect(element()*, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:non-XDT-segment-aspect.type`

`axfi:non-xdt-segment-aspect-elements(axfi:non-XDT-segment-aspect.type)` devuelve `element()*`

`axfi:non-xdt-segment-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:non-XDT-segment-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-segment-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` devuelve `axfi:non-XDT-segment-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-segment-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context)*)` devuelve `axfi:non-XDT-segment-aspect.type*`

Escenarios no XDT

`axfi:create-non-xdt-scenario-aspect(element()*)` devuelve `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type`

`axfi:create-non-xdt-scenario-aspect(element()*, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type`

`axfi:non-xdt-scenario-aspect-elements(axfi:non-XDT-scenario-aspect.type)` devuelve `element()*`

`axfi:non-xdt-scenario-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-scenario-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` devuelve `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type*`

`axfi:non-xdt-scenario-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context)*)` devuelve `axfi:non-XDT-scenario-aspect.type*`

Dimensiones (con tipo y explícitas)

`axfi:create-dimension-aspect-explicit(xs:QName, xs:QName?)` devuelve `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:create-dimension-aspect-explicit(xs:QName, xs:QName?, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:create-dimension-aspect-typed(xs:QName, element()?)` devuelve `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:create-dimension-aspect-typed(xs:QName, element()?, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:dimension-aspect.type`

`axfi:dimension-aspect-is-explicit(axfi:dimension-aspect.type)` devuelve `xs:boolean`

`axfi:dimension-aspect-is-typed(axfi:dimension-aspect.type)` devuelve `xs:boolean`

`axfi:dimension-aspect-dimension(axfi:dimension-aspect.type)` devuelve `xs:QName`

`axfi:dimension-aspect-explicit-value(axfi:dimension-aspect.type)` devuelve `xs:QName?`

`axfi:dimension-aspect-typed-value(axfi:dimension-aspect.type)` devuelve `element()?`

`axfi:dimension-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl), xs:QName, xs:boolean)` devuelve `axfi:dimension-aspect.type*`

`axfi:dimension-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*, xs:QName, xs:boolean)` devuelve `axfi:dimension-aspect.type*`

`axfi:dimension-aspects-in-contexts(schema-element(xbrli:context)*, xs:QName, xs:boolean)` devuelve `axfi:dimension-aspect.type*`

Unidades

`axfi:create-unit-aspect(xs:QName+, xs:QName*)` devuelve `axfi:unit-aspect.type`

`axfi:create-unit-aspect(xs:QName+, xs:QName*, element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:unit-aspect.type`

`axfi:unit-aspect-numerator(axfi:unit-aspect.type)` devuelve `xs:QName+`

`axfi:unit-aspect-denominator(axfi:unit-aspect.type)` devuelve `xs:QName*`

`axfi:unit-aspect-element(axfi:unit-aspect.type, element(xbrli:xbrl))` devuelve `element(xbrli:unit)?`

`axfi:unit-aspects-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `axfi:unit-aspect.type*`

`axfi:unit-aspects-in-facts(schema-element(xbrli:item)*)` devuelve `axfi:unit-aspect.type*`

`axfi:unit-aspects-in-units(schema-element(xbrli:unit)*)` devuelve `axfi:unit-aspect.type*`

`axfi:units-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `element(xbrli:unit)*`

`axfi:units-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()*)` devuelve `element(xbrli:unit)*`

Ítems y hechos

`axfi:facts-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()* , xs:boolean)` devuelve `element()*`

`axfi:items-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()* , xs:boolean)` devuelve `element()*`

`axfi:tuples-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()*)` devuelve `element()*`

`axfi:contexts-in-instance(element(xbrli:xbrl))` devuelve `element(xbrli:context)*`

`axfi:contexts-in-instance(element(xbrli:xbrl), item()* , xs:boolean)` devuelve `element(xbrli:context)*`

12 Vista Authentic

La vista Authentic (*imagen siguiente*) es una representación gráfica de su documento XML. Permite visualizar documentos XML sin marcado y con características de formato y de entrada de datos apropiadas, como campos de entrada, cuadros combinados y botones de opción. Los datos que el usuario introduce en la vista Authentic se introducen en el archivo XML.

Nanonull, Inc.	
Location: <input type="text" value="US"/>	
Street:	119 Oakstreet, Suite 4876
City:	Vereno
State & Zip:	<input type="text" value="DC"/> <input type="text" value="29213"/>
Phone:	+1 (321) 555 5155 0
Fax:	+1 (321) 555 5155 4
E-mail:	office@nanonull.com

Vereno Office Summary: 4 departments, 15 employees.

The company was established **in Vereno in 1995** as a privately held software company. Since 1996, Nanonull has been actively involved in developing nanoelectronic software technologies. It released the first version of its acclaimed *NanoSoft Development Suite* in February 1999. Also in 1999, Nanonull increased its capital base with investment from a consortium of private investment firms. The company has been expanding rapidly ever since.

Vista previa Authentic

Mientras edita un diseño SPS en StyleVision puede ver una vista previa de la vista Authentic del archivo XML de trabajo asignado. Si hace clic en la pestaña Formulario electrónico de Authentic, podrá editar el documento XML igual que lo haría en una vista Authentic estándar y los cambios se guardan en el archivo XML de trabajo. Esta sección describe la [Vista Authentic](#)⁹⁰³ y [cómo editar documentos en ella](#)⁹¹⁶.

12.1 Interfaz de la vista Authentic

La vista previa de Authentic se habilita haciendo clic en la pestaña Authentic del documento activo. Si no se asignó un archivo XML de trabajo al archivo SPS, se le pedirá que asigne uno.

Esta sección incluye:

- Una presentación de la interfaz gráfica.
- Una descripción de los iconos de la barra de herramientas propios de la vista Authentic.
- Una descripción de los modos de visualización disponibles en la ventana principal de la previa de Authentic.
- Una descripción de los menús contextuales disponibles en varios puntos de la vista Authentic del documento XML

Para más información sobre la vista Authentic consulte estos recursos:

- El tutorial de la vista Authentic, que explica cómo usar la interfaz de la vista Authentic. Este tutorial está disponible en la documentación de Altova XMLSpy.
- La *Referencia del usuario* de su producto, que incluye una descripción detallada de los comandos de menú de la vista Authentic.

Sitio web de Altova:  [Edición de contenido XML](#), [Creación de contenido XML](#)

12.1.1 La interfaz gráfica del usuario (IGU)

La vista previa de Authentic le ofrece comandos de menú, iconos de barra de herramientas y menús contextuales para editar el documento XML activo en la ventana principal.

Barra de menú

Los menús de la barra de menú se describen en detalle en la *Referencia del usuario* del producto.

Barra de herramientas

Los símbolos e iconos de la barra de herramientas se describen en la sección [iconos de la barra de herramientas de la vista Authentic](#)⁹⁰⁴.

Ventana principal

Esta es la ventana donde se visualiza y edita el documento XML de trabajo. Para más información, consulte la sección [ventana principal de la vista Authentic](#)⁹⁰⁶.

Barra de estado

La barra de estado muestra la XPath al nodo que esté seleccionado en cada momento. En la vista previa de Authentic de StyleVision, la XPath al nodo seleccionado se indica en la ventana Estructura del esquema, donde el nodo seleccionado aparece resaltado en color gris. La XPath de la vista previa de Authentic no aparece en la barra de estado.

Menús contextuales

Los menús contextuales son los menús que aparecen al hacer clic con el botón derecho en la ventana principal. Los comandos son comandos de edición contextuales, es decir, permiten manipular la estructura y el contenido del nodo seleccionado. Por ejemplo, puede insertar, anexar o eliminar un nodo, añadir entidades o cortar y pegar contenido.

12.1.2 Iconos de la barra de herramientas de la vista Authentic

Los iconos de la barra de herramientas de la vista Authentic son básicamente accesos rápidos a los comandos. Algunos iconos le sonarán de otras aplicaciones de Windows o de otros productos de Altova, mientras que otros le serán totalmente nuevos. Esta sección describe los iconos propios y exclusivos de la vista Authentic.

Mostrar u ocultar marcado XML

En la vista Authentic puede elegir si se presentan las etiquetas de todos los elementos o atributos XML, de algunos o de ninguno, ya sea con el nombre de la etiqueta (marcado de tamaño grande) o sin el nombre de la etiqueta (marcado de tamaño pequeño). Los cuatro iconos de marcado de la barra de herramientas se corresponden con cuatro comandos del menú **Authentic**.



Ocultar marcado. Se ocultan todas las etiquetas XML excepto las que se contrajeran. Si pulsa el icono *Ocultar marcado* y después hace doble clic en una etiqueta contraída (la manera normal de expandirla), entonces se mostrará el contenido del nodo pero las etiquetas se ocultarán.



Mostrar marcado en tamaño pequeño. Las etiquetas de los atributos o elementos XML se muestran sin el nombre de etiqueta.



Mostrar marcado en tamaño grande. Las etiquetas de los atributos o elementos XML se muestran con el nombre de etiqueta.



Mostrar marcado mixto. En la StyleVision Power Stylesheet se puede especificar cómo se debe mostrar cada elemento o atributo XML (con marcado grande o pequeño) o si no se debe mostrar. Esto recibe el nombre de marcado mixto porque algunos elementos se mostrarán con marcado y otros no. Por tanto, en el modo de marcado mixto el usuario de la vista Authentic ve un tipo de marcado personalizado. No obstante, es necesario decir que quien configura estas opciones es la persona que diseña la StyleVision Power Stylesheet. El usuario de la vista Authentic no puede configurar estas opciones.

Editar estructuras de tablas dinámicas

Las filas de una **tabla dinámica SPS** son básicamente repeticiones de una estructura de datos. Cada fila representa una repetición de un único elemento. Cada fila, por tanto, tiene la misma subestructura XML que la fila siguiente.

Los comandos de edición de la tabla dinámica permiten manipular las filas de una tabla dinámica SPS. Es decir, puede cambiar el número de veces que aparecen los elementos y el orden en el que aparecen. Sin embargo, no puede editar las columnas de una tabla dinámica SPS porque eso supondría cambiar la subestructura de las diferentes repeticiones del elemento.

Los iconos de edición de tablas dinámicas están en la barra de herramientas y se corresponden con los comandos del menú **Authentic**.



Anexar una fila a la tabla



Insertar una fila en la tabla



Duplicar la fila actual (es decir, el contenido de la celda se duplica)



Subir la fila actual



Bajar la fila actual



Eliminar la fila actual

Nota: estos comandos corresponden sólo a las **tablas dinámicas SPS**. No se deben usar dentro de tablas SPS estáticas.

Iconos de navegación por filas de base de datos



Estos iconos significan, de izquierda a derecha: *Ir al primer registro de la BD*, *Ir al registro anterior*, *Abrir el cuadro de diálogo Ir al registro número*, *Ir al registro siguiente* e *Ir al último registro*.



Este icono abre el cuadro de diálogo *Editar la consulta de base de datos*, donde puede escribir una consulta. La vista Authentic mostrará los registros de la consulta.

Edición de bases de datos XML

El comando **Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML** permite seleccionar una fila nueva de la tabla pertinente en una base de datos XML, como IBM DB2. Esta fila aparece en la vista Authentic, donde se puede editar. Después puede guardar la fila otra vez en la base de datos.

Comandos para archivos XML

Estos iconos de la barra de herramientas se corresponden con los comandos del menú **Authentic**. De izquierda a derecha, los comandos son:



- *Guardar los datos XML de Authentic*: guarda el archivo de datos XML.
- *Guardar los datos XML de Authentic como...*: guarda el archivo de datos XML con otro nombre.
- *Volver a cargar la vista Authentic*: vuelve a cargar el archivo de datos XML guardado. Se perderán los cambios que no haya guardado.
- *Validar*: valida el archivo de datos XML.

12.1.3 Ventana principal de la vista Authentic


La vista Authentic ofrece cuatro modos de visualización: marcado grande, marcado pequeño, marcado mixto y marcado oculto. Estos modos permiten visualizar la información de marcado del documento de diferentes maneras. Para cambiar de un modo a otro, utilice los comandos del menú Authentic o los iconos de la barra de herramientas (ver el apartado anterior [Iconos de la barra de herramientas de la vista Authentic](#)⁹⁰⁴).

Marcado de tamaño grande

Este modo muestra las etiquetas iniciales y finales de los elementos y atributos con los nombres del elemento o atributo:



El elemento `Name` de la imagen anterior está **expandido**, es decir, se muestra tanto las etiquetas iniciales y finales del elemento como su contenido. Los elementos y atributos se pueden **contraer**. Para ello haga doble clic en la etiqueta inicial o en la final. Para volver a expandir el elemento o atributo contraído, haga doble clic en la etiqueta contraída.



En el modo de marcado grande, los atributos se identifican porque las etiquetas iniciales y finales llevan el signo =:



Marcado de tamaño pequeño

Este modo muestra las etiquetas iniciales y finales de los elementos y atributos sin el nombre del elemento o atributo:

Nanonull, Inc.

Location: US

<p>Street: 119 Oakstreet, Suite 4876</p> <p>City: Vereno</p> <p>State & Zip: DC 29213</p>	<p>Phone: +1 (321) 555 5155 0</p> <p>Fax: +1 (321) 555 5155 4</p> <p>E-mail: office@nanonull.com</p>
---	---

Vereno Office Summary: 4 departments, 15 employees.

The company was established in Vereno in 1995 as a privately held software company. Since 1996, Nanonull has been actively involved in developing nanoelectronic software technologies. It released the first version of its acclaimed NanoSoft Development Suite in February 1999. Also in 1999, Nanonull increased its capital base with investment from a consortium of private investment firms. The company has been expanding rapidly ever since.

Observe que las etiquetas iniciales incluyen un símbolo, mientras que las etiquetas finales están vacías. Asimismo, las etiquetas de elementos llevan un símbolo en forma de corchetes angulares, mientras que las etiquetas de atributos llevan el signo = (ver imagen siguiente).

2006-04-01 Boston, USA

Para contraer o expandir un elemento o atributo, haga doble clic en su etiqueta. El ejemplo que aparece a continuación muestra un elemento contraído (resaltado en color azul). Observe la forma de la etiqueta del elemento contraído, comparada con la etiqueta inicial del elemento expandido situada a la izquierda.

Office Summary: 4 departments, 15 employees.

Marcado mixto

El modo de marcado mixto muestra el marcado según las opciones de configuración elegidas por la persona que diseñó la StyleVision Power Stylesheet (por cada elemento y atributo del documento puede indicar si el elemento o atributo debe mostrarse con marcado grande, marcado pequeño o sin marcado). El usuario de la vista Authentic ve este marcado personalizado en el modo de marcado mixto.

Ocultar marcado

Se oculta el marcado XML. Puesto que el formato visible en la vista Authentic es el formato del documento impreso, este modo de visualización es una vista WYSIWYG del documento.

Visualización de contenidos

En la vista Authentic el contenido se puede visualizar de dos maneras:

- Texto sin formato. El usuario escribe el texto y este texto se convierte en el contenido del elemento o en el valor del atributo.



- Mecanismos de entrada de datos. La presentación incluye un campo de entrada de datos (un cuadro de texto), un campo de entrada multilínea, un cuadro combinado, una casilla de verificación o un botón de opción. En el caso de campos de entrada y campos de entrada multilínea, el texto que se escriba en el campo se convierte en el contenido XML del elemento o en el valor del atributo.



En el caso de los demás mecanismos de entrada de datos, la opción seleccionada produce un valor XML equivalente, que viene especificado en la StyleVision Power Stylesheet. Por tanto, si en un cuadro combinado selecciona, por ejemplo, la opción "confirmado" (que estaría disponible en la lista desplegable del cuadro combinado) al elemento se le asignaría el valor XML "1" o el valor "confirmado", por ejemplo. Si la opción seleccionada fuese "no confirmado", se le asignaría el valor XML "0" o el valor "no confirmado", por ejemplo.

Nodos opcionales


Cuando un elemento o atributo es opcional (de acuerdo con el esquema al que se hace referencia), aparece un aviso de tipo `agregar [nombre del elemento/atributo]`:



Al hacer clic en el aviso se agrega el elemento y el cursor se coloca en el campo de entrada de datos. Si hay varios nodos opcionales, aparece el aviso `agregar...`. Al hacer clic en el aviso, aparece un menú con los nodos opcionales.

12.1.4 Ayudantes de entrada de la vista Authentic

La vista Authentic ofrece tres ayudantes de entrada: Elementos, Atributos y Entidades. Los ayudantes de entrada están disponibles en tres ventanas situadas a la derecha de la interfaz de la vista Authentic (*imagen siguiente*).



Los ayudantes de entrada Elementos y Atributos son contextuales, es decir, sus opciones dependen de la posición del cursor en el documento. Las entidades del ayudante de entrada Entidades no son contextuales, es decir, el ayudante muestra todas las entidades permitidas en el documento, independientemente de la posición del cursor.

A continuación describimos los ayudantes de entrada uno por uno.

Ayudante de entrada Elementos

El ayudante de entrada Elementos está dividido en dos paneles:

- Un panel superior con el árbol XML (que se puede activar o desactivar haciendo clic en la casilla **Mostrar árbol XML**). El árbol XML muestra los antecesores del elemento seleccionado hasta la altura del elemento raíz del documento. Al hacer clic en un elemento del árbol XML, los elementos relevantes

para ese elemento (que se describen en el siguiente punto) aparecen en el panel inferior del ayudante de entrada Elementos.

- Un panel inferior con los nodos que se pueden eliminar, insertar en la posición actual, insertar antes de la posición actual e insertar después de la posición actual. La lista del panel inferior también incluye los nodos que se pueden aplicar al elemento o intervalo de texto seleccionado y los que se pueden borrar del elemento o intervalo de texto en la vista Authentic. Los nodos de esta lista van acompañados por un icono que indica el tipo de acción que se puede realizar. A continuación describimos cada uno de estos iconos y su significado.

Para utilizar un nodo del ayudante de entrada Elementos, haga clic en su icono.



Insertar después del elemento

El elemento del ayudante de entrada se inserta después del elemento seleccionado y se anexa en el nivel jerárquico correcto. Por ejemplo, si el cursor está dentro de un elemento `//sect1/para` y anexa un elemento `sect1`, el elemento `sect1` nuevo no se anexará como elemento del mismo nivel que `//sect1/para` sino como elemento del mismo nivel que `sect1`, que es el elemento primario del elemento `para`.



Insertar antes del elemento

El elemento del ayudante de entrada se inserta antes del elemento seleccionado. Tenga en cuenta que, al igual que el comando **Insertar después del elemento**, el elemento se inserta en el nivel jerárquico correcto.



Quitar elemento

Quita el elemento y su contenido.



Insertar elemento

También puede insertar un elemento del ayudante de entrada dentro de otro elemento. Cuando el cursor está dentro de un elemento, entonces se pueden insertar los elementos secundarios permitidos de ese elemento. Recuerde que los elementos secundarios permitidos pueden formar parte de un modelo de contenido que sólo contiene elementos o de un modelo de contenido mixto (con elementos y texto).

Para insertar un elemento secundario permitido, seleccione un intervalo de texto o sitúe el cursor en una posición dentro del texto (el punto de inserción).

- Cuando se selecciona un intervalo de texto y se inserta un elemento, el intervalo de texto se convierte en el contenido del elemento insertado.
- Cuando se inserta un elemento en un punto de inserción, se inserta el elemento en ese punto.

Después de insertar el elemento, puede borrarlo con solo hacer clic en el icono **Borrar elemento** del ayudante de entrada Elementos, disponible para estos elementos insertados. El icono **Borrar elemento** puede ser de dos tipos, dependiendo de si selecciona un intervalo de texto o sitúa el cursor en el texto para indicar un punto de inserción (véase la descripción que aparece más abajo).



Aplicar elemento

Si selecciona un elemento del documento (active el modo de vista "Mostrar marcado en tamaño grande" y seleccione la etiqueta inicial o final del elemento) y ese elemento se puede sustituir por otro elemento (p. ej. en un elemento de contenido mixto como `para`, el elemento

italic se puede sustituir por el elemento **bold**), este icono indica que el elemento del ayudante de entrada se puede aplicar al elemento seleccionado (el elemento original). El comando **Aplicar elemento** también se puede aplicar a un intervalo de texto de un elemento de contenido mixto. El intervalo de texto se convertirá en el contenido del elemento que se aplicó.

- Si el elemento que se aplicó tiene **un secundario con el mismo nombre** que el secundario del elemento original y existe una instancia de este secundario en el elemento original, entonces se mantiene el secundario del elemento original en el contenido del elemento nuevo.
- Si el elemento que se aplicó **no tiene un secundario con el mismo nombre** que el secundario del elemento original y existe una instancia del secundario en el elemento original, entonces el secundario del elemento original se anexa como elemento del mismo nivel de los secundarios del elemento nuevo.
- Si el elemento que se aplicó tiene **un secundario para el que no hay un equivalente** en el modelo de contenido del elemento original, entonces este elemento secundario no se crea automáticamente, aunque la vista Authentic le da la opción de insertarlo.

Si en lugar de seleccionar un elemento, selecciona un intervalo de texto y pulsa el icono **Aplicar elemento**, entonces se crea el elemento del ayudante de entrada en esa posición y el texto seleccionado se convierte en el contenido del elemento recién creado. No se puede aplicar un elemento cuando el cursor está situado en un punto de inserción.



Borrar elemento (cuando se selecciona un texto)

Este icono aparece cuando se selecciona texto dentro de un elemento de contenido mixto. Si hace clic en el icono, se borra el elemento que rodea el texto seleccionado.




Borrar elemento (cuando se selecciona un punto de inserción)

Este icono aparece cuando se sitúa el cursor dentro de un elemento que es un secundario de un elemento de contenido mixto. Si hace clic en el icono, se borra el elemento alineado.


Ayudante de entrada Atributos

El ayudante de entrada Atributos contiene un cuadro combinado con una lista desplegable. Dentro del cuadro combinado aparece el elemento seleccionado (seleccione la etiqueta inicial o final de un elemento o sitúe el cursor dentro del contenido del elemento).

El ayudante de entrada que aparece en estas imágenes incluye un elemento `para` en el cuadro combinado. Al hacer clic en la punta de flecha del cuadro combinado, se despliega una lista con todos los ancestros del elemento `para` **hasta llegar el elemento raíz del documento**, en este caso `OrgChart`.



Justo debajo del cuadro combinado aparece una lista de atributos válidos para el elemento seleccionado en el cuadro combinado, en este caso el elemento `para`. Si un atributo es obligatorio en un elemento dado, el atributo aparece en negrita. (En la imagen siguiente, no hay atributos obligatorios, excepto el atributo integrado `xsi:type`.)




Para introducir el valor de un atributo, haga clic en el campo de valor del atributo y escriba el valor. Como resultado se crea el atributo y su valor en el documento XML.

En el caso del atributo `xsi:nil`, que aparece en el ayudante de entrada Atributos cuando se selecciona un elemento que puede tener valores nulos, entonces el valor del atributo `xsi:nil` sólo se puede introducir seleccionando los valores permitidos (`true` o `false`) de la lista desplegable del campo de valor del atributo.

Para cambiar el atributo `xsi:type` haga clic en el campo de valor del atributo y después (i) seleccione un valor de la lista desplegable que aparece o (ii) introduzca un valor. Los valores de la lista son los tipos abstractos disponibles definidos en el esquema XML en el que se basa el documento de la vista Authentic.

Ayudante de entrada Entidades

El ayudante de entrada Entidades permite insertar entidades en el documento. Las entidades se pueden usar para insertar caracteres especiales o fragmentos de texto que aparecen con frecuencia en el documento (como, por ejemplo, el nombre de una compañía). Para insertar una entidad, sitúe el cursor en la posición donde desea insertar la entidad y haga doble clic en la entidad en el ayudante de entrada Entidades.



Nota: se denomina *entidad interna* aquella entidad cuyo valor está definido dentro de una DTD. Por el contrario, *entidad externa* es aquella cuyo valor está en una fuente externa, p. ej. otro archivo XML. Tanto las entidades externas como las internas aparecen en el ayudante de entrada Entidades. Cuando se inserta una entidad, ya sea externa o interna, se inserta la entidad en el texto XML, no sólo su valor. Si la entidad es interna, la vista Authentic **muestra el valor de la entidad**. Si la entidad es externa, la vista Authentic muestra la entidad, pero no su valor. Esto significa que, por ejemplo, en la vista Authentic un archivo XML que sea una entidad externa se mostrará como entidad. Su contenido no sustituirá a la entidad en la vista Authentic.


En la vista Authentic también puede definir entidades nuevas, que aparecerán también en el ayudante de entrada. Para más información consulte el apartado [Definir entidades](#)⁹³⁷ de la sección *Edición en la vista Authentic*.

12.1.5 Menús contextuales de la vista Authentic

Al hacer clic con el botón derecho en un nodo del documento o en el contenido, aparece un menú contextual con comandos relacionados con la selección o la posición del cursor.

Insertar elementos

La imagen siguiente muestra el submenú Insertar, que incluye una lista con todos los elementos que se pueden insertar en la posición del cursor. El submenú Insertar antes ofrece una lista con todos los elementos que se pueden insertar antes del elemento seleccionado. El submenú Insertar después ofrece una lista con todos los elementos que se pueden insertar después del elemento seleccionado. En la imagen siguiente, el elemento seleccionado es `para` y dentro del elemento `para` se pueden insertar los elementos `ts:bold`, `ts:italic` y `ts:underline`.



Como muestra la imagen siguiente, antes del elemento `para` se pueden insertar los elementos `para` y `Office`.



Los comandos de inserción de nodo, sustitución (**Aplicar**) y eliminación de marcado (**Quitar**) del menú contextual también están disponibles en los [ayudantes de entrada de la vista Authentic](#)⁰⁰⁸ y se describen en detalle en esa sección.

Insertar entidad

Al pasar el puntero sobre el comando **Insertar entidad** aparece un submenú con una lista de todas las entidades declaradas. Al hacer clic en una entidad de la lista, la entidad se inserta en la posición seleccionada. Para más información sobre cómo definir entidades para sus documentos, consulte la sección [Definir entidades](#)⁰³⁷.

Insertar sección CDATA

Este comando se habilita cuando se sitúa el cursor dentro de un texto. Al hacer clic en este comando, se inserta una sección CDATA en el punto de inserción del cursor. La sección CDATA está delimitada por una etiqueta inicial y otra final. Para ver las etiquetas, active el marcado en tamaño grande o tamaño pequeño. Dentro de las secciones CDATA se ignora el marcado XML y no se analizan caracteres. Los caracteres de marcado XML (como & ' > < ") no se analizan como marcado, sino como literales. Por tanto, las secciones CDATA son ideales a la hora de usar código de programa de muestra con caracteres XML en el documento.

Quitar nodo

Al pasar el puntero sobre el comando **Quitar** aparece un submenú con una lista que incluye el nodo seleccionado y todos sus ancestros que se puedan quitar (si al quitar estos ancestros el documento sigue siendo válido). Haga clic en el elemento que desea quitar. Tenga en cuenta que si hace clic en un ancestro, se eliminará el elemento y sus descendientes, incluido el elemento seleccionado.

Borrar

El comando **Borrar** elimina el marcado del elemento que envuelve la selección. Si se selecciona todo el nodo, entonces se elimina el marcado de todo el nodo. Si se selecciona un fragmento de texto, se elimina el marcado que envuelve sólo el fragmento seleccionado.

Aplicar

El comando **Aplicar** aplica un elemento seleccionado al nodo o texto seleccionado en la ventana principal. Para más detalles, consulte el apartado [ayudantes de entrada de la vista Authentic](#)⁰⁰⁸.

Copiar, cortar y pegar

Son los comandos estándar de Windows. No obstante, tenga en cuenta que el comando **Pegar** pega el texto copiado bien como XML, bien como texto, dependiendo de lo especificado en la hoja de estilos SPS. Para más información sobre los comandos **Copiar como XML** y **Copiar como texto**, consulte la descripción del párrafo siguiente sobre el comando **Copiar como**.

Pegar como

El comando Pegar como ofrece la opción de pegar un fragmento XML de la vista Authentic (que se copió en el portapapeles) como XML o como texto. Si el fragmento copiado se pega como XML, se pega e incluye el marcado XML. Si se pega como texto, entonces se pega sólo el contenido de texto del fragmento copiado (sin el marcado XML). Se pueden dar estos dos casos:

- Se selecciona **todo un nodo y sus etiquetas de marcado** en la vista Authentic y se copia en el portapapeles. (i) El nodo se puede pegar como XML en cualquier posición, siempre que la posición sea válida. No se puede pegar en una posición no válida. (ii) Si el nodo se pega como texto, se pega sólo el *contenido de texto* del nodo (no su marcado). El texto se puede pegar en cualquier posición del documento XML que acepte texto.
- Se selecciona un **fragmento de texto** en la vista Authentic y se copia en el portapapeles. (i) Si este fragmento se pega como XML, las etiquetas de marcado XML del texto se pegan con el texto (aunque no se copiaran), pero sólo si el nodo XML es válido en la posición donde se pega el fragmento. (ii) Si el fragmento se pega como texto, entonces se puede pegar en cualquier posición del documento XML que acepte texto.

Nota: El texto se copiará en nodos que acepten texto y el usuario debería comprobar si, tras copiar el texto, el documento sigue siendo válido. Recuerde que el texto copiado:

- (i) debería ser válido desde un punto de vista léxico en la posición nueva (por ejemplo, no sería válido pegar caracteres numéricos en un nodo de tipo numérico) y
- (ii) no debería invalidar el nodo en la posición nueva (por ejemplo, no sería válido pegar cuatro dígitos en un nodo que acepta números con un máximo de tres dígitos).

Si el texto pegado invalida el documento, el texto aparecerá en color rojo a modo de aviso.

Eliminar

El comando **Eliminar** elimina el nodo seleccionado y su contenido. Para seleccionar el nodo que desea eliminar, sitúe el cursor dentro del nodo o haga clic en su etiqueta inicial o final.

12.2 Edición en la vista Authentic

En esta sección describimos con detalle algunas funciones de la vista Authentic que consideramos importantes. Estas funciones son importantes bien porque se utilizan con mucha frecuencia o bien porque implican una cierta complejidad y deben ser explicadas en más detalle.

Los temas que describimos en esta sección son:

- El selector de fechas es un calendario gráfico con el que puede introducir fechas en el formato XML correcto con solo hacer clic en una fecha. Consulte el apartado titulado [Selector de fecha](#)⁹³⁵.
- Una entidad es una abreviación de un carácter especial o una cadena de texto. En la vista Authentic puede definir entidades propias para poder insertar estos caracteres o cadenas de texto especiales. Para más información consulte el apartado [Definir entidades](#)⁹³⁷.
- En las ediciones Enterprise de los productos de Altova, el usuario de la vista Authentic puede firmar los documentos XML con [firmas XML digitales](#)⁹³⁹ y verificar las firmas.
- Qué [formatos de imagen](#)⁹⁴⁰ pueden visualizarse en la vista Authentic.

Para aprender a usar todas las funciones de la vista Authentic, consulte y complete el *Tutorial de la vista Authentic* con Altova XMLSpy o con Altova Authentic Desktop. El *Tutorial de la vista Authentic* está disponible en la documentación de estos productos.

Sitio web de Altova: [🔗 Edición de contenido XML](#), [Creación de contenido XML](#)


12.2.1 Edición básica

En la vista Authentic puede editar documentos XML. Sin embargo, la vista Authentic puede ocultar el marcado XML del documento y mostrar solamente el contenido del documento (*ver la primera imagen de este apartado*). De este modo, el usuario no entra en contacto con la tecnología XML y puede editar el documento como si se tratase de un documento de texto normal y corriente. No obstante, si lo prefiere, puede activar el marcado XML del documento en cualquier momento (*ver la segunda imagen de este apartado*).

Vereno Office Summary: 4 departments, 16 employees.

The company was established **in Vereno in 1995** as a privately held software company. Since 1996, Nanonull has been actively involved in developing nanoelectronic software technologies. It released the first version of its acclaimed *NanoSoft Development Suite* in February 1999. Also in 1999, Nanonull increased its capital base with investment from a consortium of private investment firms. The company has been expanding rapidly ever since.

Un documento editable en la vista Authentic sin marcado XML.




Un documento editable en la vista Authentic con las etiquetas de marcado XML.

Insertar nodos

A menudo es necesario agregar nodos nuevos al documento XML de Authentic. Por ejemplo, puede que necesite agregar un elemento Person nuevo en una libreta de direcciones. En estos casos el esquema XML permitiría añadir el elemento nuevo. Usted sólo tiene que hacer clic con el botón derecho en el nodo del documento antes o después del cual desea agregar el nodo nuevo. En el menú contextual que aparece seleccione **Insertar antes** o **Insertar después** según corresponda. Los nodos que se pueden insertar en la posición elegida aparecen en un submenú. Haga clic en el nodo que desea insertar y este se insertará en la posición elegida. Todos los nodos descendientes obligatorios se insertarán también. Si un nodo descendiente es opcional, entonces aparece el hipervínculo Agregar nombreDelNodo para que pueda insertar el nodo si lo desea.

Si el nodo que se añade es un elemento con un tipo abstracto, entonces aparece un cuadro de diálogo (*similar al de la imagen siguiente*) con una lista de los tipos derivados que están disponibles en el esquema XML.



El diálogo anterior aparece cuando se añade un elemento `Publication`. El elemento `Publication` es de tipo `PublicationType`, que es un tipo complejo abstracto. Los dos tipos complejos `BookType` y `MagazineType` se derivan del tipo complejo abstracto `PublicationType`. Por tanto, cuando se añade un elemento `Publication` al documento XML, es necesario especificar uno de estos dos tipos concretos derivados del tipo abstracto de `Publication`. El nuevo elemento `Publication` se añadirá con un atributo `xsi:type`:

```
<Publication xsi:type="BookType"> ... </Publication>
<Publication xsi:type="MagazineType"> ... </Publication>
<Publication xsi:type="MagazineType"> ... </Publication>
```

Al seleccionar uno de los tipos derivados disponibles y hacer clic en **Aceptar** ocurre esto:

- el tipo derivado seleccionado se establece como valor del atributo `xsi:type` del elemento nuevo y
- se inserta el elemento junto con sus nodos descendientes definidos en el modelo de contenido del tipo derivado seleccionado.

El tipo derivado seleccionado se puede cambiar más tarde. Para ello cambie el valor del atributo `xsi:type` del elemento en el ayudante de entrada Atributos. Cuando cambie el tipo del elemento de esta forma, se quitarán del documento todos los nodos del modelo de contenido del tipo anterior y se insertarán los nodos del modelo de contenido del tipo nuevo.

Edición de texto

Los documentos de la vista Authentic están compuestos por texto e imágenes. Para editar el texto del documento, sitúe el cursor en la posición donde desea insertar texto y empiece a teclear. Puede copiar, mover y eliminar texto de forma normal (por ejemplo con la tecla **Suprimir**) y mediante operaciones de arrastrar y colocar. La única excepción es la tecla **Entrar**. Puesto que el documento de la vista Authentic viene con formato previo, el usuario no puede agregar líneas ni espacios entre los componentes. Por tanto, en la vista Authentic la tecla **Entrar** sirve para anexar otra instancia del elemento que se está editando y sólo se puede usar para esto.

Copiar como XML o como texto

Puede copiar y pegar texto como XML o como texto.

- Si el texto se pega como XML, entonces se pega el marcado XML y el contenido de texto de los nodos. El marcado XML se pega incluso si solo copió parte del contenido del nodo. Para poder pegar el marcado es necesario que el esquema permite insertar el nodo en la posición elegida.
- Si el texto se pega como texto, entonces no se pega el marcado XML.

Para pegar el texto como XML o como texto, antes debe copiar el texto (**Ctrl+C**), hacer clic con el botón derecho en la posición donde desea pegarlo y seleccionar **Pegar como | XML** o **Pegar como | Texto** en el menú contextual. Si utiliza **Ctrl+V** para pegar el texto, este se pega en el modo predeterminado de la hoja de estilos SPS. El modo predeterminado lo especifica el diseñador de la hoja de estilos SPS. Para más información, consulte el apartado [Menús contextuales](#)⁹¹³.

También puede resaltar un texto y arrastrarlo hasta la posición donde desea pegarlo. Al soltar el texto en su nueva posición aparece un mensaje emergente preguntando si desea pegarlo como texto o como XML.

Formato de texto

Un principio fundamental de los documentos XML es que el contenido se puede separar de su presentación. El documento XML lleva el contenido, mientras que la hoja de estilos contiene la presentación (el formato). En la vista Authentic el documento XML se presenta por medio de la hoja de estilos. Esto significa que todo el formato que ve en la vista Authentic lo produce la hoja de estilos. Si ve texto en negrita, esta opción de formato viene dada por la hoja de estilos. Si ve una lista o una tabla, esa opción de formato también viene dada por la hoja de estilos. El documento XML, que usted edita en la vista Authentic, contiene únicamente el contenido, pero no formato. El formato está definido en la hoja de estilos. Esto significa que en la vista Authentic el usuario no puede aplicar formato al texto que está editando, porque está editando contenido. El formato que se aplica automáticamente al contenido que está editando está conectado al valor semántico o estructural de los datos que está editando. Por ejemplo, a una dirección de correo electrónico (que puede entenderse como una unidad semántica) se le aplica determinado formato porque se trata de una dirección de correo electrónico. Asimismo, un título debe aparecer en una posición determinada del documento (es una unidad semántica y estructural) y se le aplica determinado formato en base a lo indicado por el diseñador de la hoja de estilos. Por tanto, el usuario no puede cambiar el formato ni de las direcciones de correo electrónico ni de los títulos. Lo único que puede hacer es editar el contenido de las direcciones de correo electrónico y de los títulos.

En algunos casos es necesario presentar el contenido de manera especial. Por ejemplo, quizás sea necesario presentar cierta cadena de texto en negrita. En ese caso, la presentación debe estar vinculada a un elemento estructural del documento. Por ejemplo, el diseñador de la hoja de estilos separa estructuralmente la cadena de texto del resto de contenido. Si usted necesita usar dicha cadena de texto en la vista Authentic, debe introducir la cadena de texto dentro del marcado adecuado. Para más información, consulte el comando **Insertar elemento** del apartado [Ayudante de entrada Elementos](#)⁹⁰⁹.

Usar RichEdit en la vista Authentic


En la vista Authentic los botones y controles de la barra de herramientas RichEdit (*imagen siguiente*) se habilitan cuando se coloca el cursor dentro de un elemento que se creó como componente RichEdit. De lo contrario, las opciones de esta barra de herramientas aparecen atenuadas.



Seleccione el texto que desea editar y después utilice los botones y controles de la barra de herramientas RichEdit para seleccionar el estilo que desea aplicar al texto. RichEdit permite al usuario de la vista Authentic especificar la fuente, su peso, estilo, decoración, tamaño, color, color de fondo y alineación. El texto se incluirá entre las etiquetas que corresponden a los estilos elegidos.

Insertar entidades

En los documentos XML algunos caracteres no se pueden utilizar como texto normal porque son caracteres XML utilizados para el marcado. Se trata de los caracteres et (&), apóstrofe ('), menor que (<), mayor que (>) y comillas inglesas ("). Si desea usar estos caracteres en el texto del documento, debe insertarlos como referencias de entidad con ayuda del [ayudante de entrada Entidades](#)⁹¹² (imagen siguiente).



En XML también puede crear sus propias entidades. Puede crear entidades para (i) caracteres especiales que no están disponibles en su teclado, (ii) cadenas de texto que desea utilizar con frecuencia en su documento, (iii) fragmentos de código XML o (iv) imágenes y otros recursos. [Estas entidades se pueden definir](#)⁹³⁷ en la vista Authentic directamente. Después de definir las entidades, estas entidades aparecen en el [ayudante de entrada Entidades](#)⁹¹² y se pueden insertar en el documento.

Insertar secciones CDATA

Las secciones CDATA son secciones de texto de un documento XML que el analizador XML no procesa como datos XML. Pueden utilizarse para escapar secciones de texto grande, como fragmentos de código de programa o XML que el usuario desea reproducir con sus etiquetas de marcado. Las secciones CDATA pueden aparecer dentro del contenido de un elemento y están delimitadas por `<![CDATA[y]]>`. Esto significa que la cadena de texto `]]>` no se debe utilizar dentro de una sección CDATA puesto que ello indicaría el fin de la sección. Si desea utilizar la cadena `]]>` dentro de la sección CDATA, entonces debe sustituir el carácter `>` por su referencia de entidad (`>`). Para insertar una sección CDATA dentro de un elemento, haga clic con el botón derecho en la posición elegida y seleccione **Insertar sección CDATA** en el menú contextual. Para ver las etiquetas de la sección CDATA en la vista Authentic, [active la visualización del marcado](#)⁹⁰⁴. Otra manera de crear una sección CDATA es resaltar el texto y después seleccionar el comando **Insertar sección CDATA**.

Nota: las secciones CDATA no se pueden insertar en campos de entrada (es decir, en cuadros de texto y cuadros de texto multilínea). Las secciones CDATA sólo se pueden introducir en elementos que aparecen como componentes de texto en la vista Authentic.

Editar y usar hipervínculos

Un hipervínculo está formado por el texto del vínculo y el destino del vínculo. Para editar el texto del hipervínculo haga clic en el texto y edítelo. El destino del hipervínculo no se puede editar. (El destino del

hipervínculo lo define el diseñador de la hoja de estilos, escribiendo la dirección de destino estática o derivando la dirección de destino de los datos que contiene el documento XML). Para ir al destino del hipervínculo desde la vista Authentic haga clic en el texto del hipervínculo mientras pulsa la tecla **Ctrl**. (Recuerde que si solo hace clic en el hipervínculo entonces se habilita la edición del texto del hipervínculo.)

12.2.2 Tablas en la vista Authentic

Hay tres tipos de tablas, que a su vez se agrupan en dos categorías: tablas SPS (estáticas y dinámicas) y tablas CALS/HTML.

Hay dos tipos de **tablas SPS**: estáticas y dinámicas. Las tablas SPS las diseña el diseñador de la hoja de estilos SPS a la que está vinculado el documento XML. Usted no puede insertar una tabla SPS en el documento XML, pero puede introducir datos en los campos de las tablas SPS y agregar y eliminar filas en las tablas SPS dinámicas. El apartado [tablas SPS](#)⁹²¹ que aparece a continuación explica las características de este tipo de tablas.

Lo que sí puede insertar el usuario de la vista Authentic son **tablas CALS/HTML**. El propósito de estas tablas es que el usuario pueda insertar tablas en cualquier posición de la jerarquía del documento. Las características de edición de las [tablas CALS/HTML](#)⁹²² y de los [iconos de edición para tablas CALS/HTML](#)⁹²⁶ se describen en los apartados siguientes.

12.2.2.1 Tablas SPS

En la vista Authentic se pueden usar dos tipos de tablas SPS: estáticas y dinámicas.

Las **tablas estáticas** tienen una estructura y un tipo de contenido fijos. El usuario de la vista Authentic puede introducir datos en las celdas de la tabla pero no puede cambiar su estructura (es decir, no puede agregar filas ni columnas, etc.) ni cambiar el tipo de contenido de las celdas. Puede introducir los datos a mano o seleccionando una de las opciones disponibles en forma de casilla de verificación, botón de opción o lista desplegable de cuadros combinados.

Nanonull, Inc.	
Street:	119 Oakstreet, Suite 4876
City:	Vereno
State & Zip:	DC 29213
Phone:	+1 (321) 555 5155
Fax:	+1 (321) 555 5155 - 9
E-mail:	office@nanonull.com

Nota importante: los iconos y comandos para editar tablas dinámicas **no se deben usar** para editar tablas estáticas.

Las **tablas dinámicas** tienen filas que representan una estructura de datos repetitiva, es decir, cada fila tiene una estructura de datos idéntica (al contrario de las tablas estáticas). Por tanto, en este tipo de tablas puede

anexar, insertar, subir, bajar y eliminar filas. Estos comandos están disponibles en el menú **Authentic**, así como en la barra de herramientas (*ver iconos de la imagen*).



Para realizar estas operaciones, ponga el cursor en cualquier posición dentro de la fila que desea editar y después seleccione el comando pertinente.

Administration								
First	Last	Title	Ext	EMail	Shares	Leave		
						Total	Used	Left
Vernon	Callaby	Office Manager	581	v.callaby@nanonull.com	1500	25	4	21
Frank	Further	Accounts Receivable	471	f.further@nanonull.com	0	22	2	20
Loby	Matise	Accounting Manager	963	l.matise@nanonull.com	add Shares	25	7	18
Employees: 3 (20% of Office, 9% of Company)					Shares: 1500 (13% of Office, 6% of Company)			
Non-Shareholders: Frank Further, Loby Matise.								

Para desplazarse por las celdas de la tabla, use las teclas de dirección. Para avanzar de una celda a la siguiente, use la tecla **Tabulador**. Si el cursor está en la última celda de la última fila y pulsa la tecla **Tabulador**, se crea una fila nueva.


12.2.2.2 Tablas CALS/HTML

El usuario de la vista Authentic puede insertar tablas CALS/HTML para aquellas estructuras de datos XML que se diseñaran para ser presentadas en formato de tabla. El trabajo con tablas CALS/HTML implica tres pasos: insertar la tabla, darle formato e introducir los datos. Los comandos para trabajar con tablas CALS/HTML cuentan con iconos en la barra de herramientas (véase [Iconos de edición para tablas CALS/HTML](#)⁹²⁶).


Insertar tablas

Para insertar una tabla CALS/HTML siga estos pasos:

1. Ponga el cursor en la posición donde desea insertar la tabla y haga clic en el icono . (Recuerde que es el esquema el que determina dónde está permitido insertar una tabla). Aparece el cuadro de diálogo "Insertar tabla" (*imagen siguiente*). Este diálogo enumera todas las estructuras de datos de elementos XML para las que se definieron estructuras de tabla. En el ejemplo de la imagen que aparece a continuación puede ver que los elementos `table` y `informaltable` se definieron como tablas CALS y HTML.



2. Seleccione el elemento y el tipo de tabla que desea insertar y haga clic en **Aceptar**.
3. Aparece otro diálogo (*imagen siguiente*). Seleccione el número de columnas y filas para la tabla, indique si desea añadir un encabezado o pie de tabla y si la tabla debe ocupar todo el ancho de la página. Después haga clic en **Aceptar**.



Con la configuración de la imagen anterior se obtendría esta tabla:

Con los comandos del menú **Tabla** puede agregar y eliminar columnas, así como combinar y dividir filas y columnas. Pero para empezar debe crear la estructura general de la tabla.


Cómo dar formato a las tablas e introducir datos

En el diseño del documento ya se asignó un formato a la tabla. No obstante, puede modificar el formato de la tabla en algunas circunstancias:

- Los elementos que se corresponden a los elementos de estructura de la tabla deben tener definidos como atributos (en el esquema XML subyacente) las propiedades de tabla CALS o HTML correspondientes. Para el formato de la tabla sólo se pueden usar los atributos que están definidos en el esquema XML. Si en el diseño se establecieron valores para estos atributos, entonces puede cambiar los valores de estos atributos en la vista Authentic.
- En el diseño el atributo `style` no puede contener estilos CSS. Si se definió un atributo `style` con estilos CSS para un elemento, entonces el atributo `style` tiene prioridad sobre el resto de los atributos de formato del elemento. Como resultado, se reemplazan las opciones de formato indicadas en la vista Authentic.


Siga estos pasos para dar formato a una tabla, fila, columna o celda:

1. Ponga el cursor dentro de la tabla y haga clic en el icono  (Propiedades de la tabla). Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades de la tabla" (*imagen siguiente*), donde puede indicar el formato de la tabla, de una fila, de una columna o de una celda.



2. Defina un valor "0" para las propiedades `cellpadding` y `cellspacing` y haga clic en **Aceptar**. La tabla tendrá este aspecto:

3. Ponga el cursor en la primera fila y haga clic en el icono  (Propiedades de la tabla). Aparece el cuadro de diálogo "Propiedades de la tabla". Haga clic en la pestaña **Fila**.



Vamos a usar la primera fila de la tabla como encabezado así que vamos a darle un color diferente para diferenciarla de las demás filas. Configure las propiedades de la primera fila tal y como muestra la imagen anterior y después escriba el texto de encabezado de cada columna. La tabla debería tener este aspecto:

Nombre	Teléfono	Correo electrónico

Observe que el texto está alineado en el centro, tal y como indica la propiedad `align`.

- Ahora vamos a dividir la columna "Teléfono" en dos subcolumnas: "Oficina" y "Particular". Para ello debemos dividir el ancho horizontal de la columna "Teléfono" en dos columnas. Pero antes debemos dividir la celda de encabezado en dos filas. Ponga el cursor en la celda "Teléfono" y haga clic en el icono  (Dividir verticalmente). La tabla debería tener este aspecto:

Nombre	Teléfono		Correo electrónico

- Ahora ponga el cursor en la celda situada debajo de la celda "Teléfono" y haga clic en el icono  (Dividir horizontalmente). Escriba los encabezados de columna "Oficina" y "Particular". La tabla debería tener este aspecto:

Nombre	Teléfono		Correo electrónico
	Oficina	Particular	

El siguiente paso es dividir horizontalmente cada celda de la columna "Teléfono".

También puede agregar y eliminar columnas y filas, así como alinear verticalmente el contenido de las celdas, con los iconos de edición para tablas. Los iconos se describen en el apartado siguiente, titulado [Iconos de edición para tablas CALS/HTML](#) ⁹²⁶.

Desplazarse por las celdas de la tabla

Para desplazarse por las celdas de la tabla CALS/HTML utilice las flechas de dirección Arriba, Abajo, Derecha e Izquierda.

Introducir datos en una celda

Para introducir datos en una celda, ponga el cursor en la celda y teclee los datos.

Formato de texto

Al texto de las tablas CALS/HTML, al igual que a todo el texto del documento XML, se le da formato a través de elementos y atributos XML. Para añadir un elemento, resalte el texto y haga doble clic en el elemento pertinente en el ayudante de entrada Elementos. Para indicar un valor de atributo, ponga el cursor dentro del fragmento de texto y escriba el valor de atributo en el ayudante de entrada Atributos. Por ejemplo, puede poner en negrita el texto del encabezado de la tabla del ejemplo. Para ello resalte el texto y haga doble clic en el elemento `strong` en el ayudante de entrada Elementos. Para el elemento `strong` existe una plantilla global cuyo peso de fuente es `bold`.

Nota importante: para que el formato de texto aparezca en la vista Authentic, es necesario crear en StyleVision una plantilla global con formato de texto para el elemento en cuestión.

12.2.2.3 Iconos de edición para tablas CALS/HTML

En este apartado describimos los comandos necesarios para editar tablas CALS/HTML, que están disponibles en forma de iconos en la barra de herramientas. Estos comandos no están disponibles en ningún menú.

Para más información sobre cómo usar estos iconos, consulte el apartado [Tablas CALS/HTML](#) ⁹²².

Insertar tabla



Este comando inserta una **tabla CALS/HTML** en la posición del cursor.

Eliminar tabla



Este comando elimina la tabla activa.

Anexar fila



Este comando anexa una fila al final de la tabla activa.

Anexar columna



Este comando anexa una columna al final de la tabla activa.

Insertar fila



Este comando inserta una fila encima de la posición del cursor en la tabla activa.

Insertar columna



Este comando inserta una columna a la izquierda de la posición del cursor en la tabla activa.

Combinar celda hacia la izquierda



Este comando une la celda actual (donde se encuentra el cursor) con la celda de la izquierda. La celda nueva incluye las etiquetas de ambas celdas, el contenido de las celdas se encadena y los encabezados siguen como estaban.

Combinar celda hacia la derecha



Este comando une la celda actual (donde se encuentra el cursor) con la celda de la derecha. El contenido de las celdas se encadena en la celda nueva.

Combinar celda hacia abajo



Este comando une la celda actual (donde se encuentra el cursor) con la celda situada justo debajo. El contenido de las celdas se encadena en la celda nueva.

Combinar celda hacia arriba



Este comando une la celda actual (donde se encuentra el cursor) con la celda situada justo encima. El contenido de las celdas se encadena en la celda nueva.

Dividir horizontalmente



Este comando crea una celda nueva a la derecha de la celda activa. El tamaño de las celdas resultantes es el mismo que el de la celda original.

Dividir verticalmente



Este comando crea una celda nueva debajo de la celda activa.

Alinear arriba



Este comando alinea el contenido en la parte superior de la celda.

Centrar verticalmente



Este comando alinea el contenido en el centro de la celda.

Alinear abajo




Este comando alinea el contenido en la parte inferior de la celda.

Propiedades de la tabla



Este comando abre el cuadro de diálogo "Propiedades de la tabla". Este icono solo está habilitado para las tablas HTML, no para las tablas CALS.



12.2.3 Editar una BD

En la vista Authentic puede editar tablas de base de datos (BD) y guardarlas en la BD. Este apartado ofrece una descripción de las funciones disponibles mientras se edita una tabla de BD. Antes de continuar, es necesario señalar estos aspectos generales:

- El diseñador de la hoja de estilos SPS puede limitar el número de registros de una tabla de BD que se presentan en la vista Authentic para que el diseño tenga un aspecto más compacto. Si así fuera, en la vista Authentic se carga únicamente ese número de registros. El usuario puede cargar y visualizar los demás registros de la tabla de BD con ayuda de los iconos de navegación (véase [Navegar por una tabla de BD](#) ⁹²⁸).
- Puede [consultar la BD](#) ⁹²⁹ para ver determinados registros.
- Puede agregar, modificar y eliminar registros de la BD y guardar los cambios en la BD. Consulte el apartado [Modificar una tabla de BD](#) ⁹³³.


Nota: en la vista Authentic los datos procedentes de bases de datos SQLite no se pueden editar. Si intenta guardar datos SQLite desde la vista Authentic, aparece un cuadro de mensaje informando de esta restricción.

12.2.3.1 Navegar por una tabla de BD

Los comandos necesarios para navegar por las filas de la tabla de BD están disponibles en forma de botones en el documento de la vista Authentic. Por lo general, cada tabla de BD viene acompañada de un panel de navegación que incluye cuatro o cinco botones.



Los iconos, de izquierda a derecha, significan: Ir al primer registro de la tabla de BD; Ir al registro anterior; Abrir el cuadro de diálogo "Ir al registro" (*ver imagen siguiente*); Ir al registro siguiente; e Ir al último registro de la tabla.



Pulse el botón pertinente para navegar por la tabla de la BD.

Bases de datos XML

En caso de trabajar con bases de datos XML, como IBM DB2, en las que una celda (o fila) contenga un documento XML, en la vista Authentic se cargan una por una las filas de la BD. Para cargar un documento XML que esté en otra fila, use el comando de menú [Authentic | Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML](#)¹¹¹⁹.


12.2.3.2 Consultas de BD

Las consultas de BD sirven para consultar los registros de una tabla de la vista Authentic. Por cada tabla se puede realizar una sola consulta y por cada consulta se puede consultar una sola tabla. Si al enviar la consulta hubiese cambios sin guardar en el documento de la vista Authentic, se le preguntará si desea guardar **todos** los cambios realizados en el documento o descartar **todos** los cambios. Tenga en cuenta que se guardarán/descartarán los cambios realizados en todas las tablas. Después de enviar la consulta la tabla se recarga utilizando las condiciones de la consulta.


Nota importante: si recibe un mensaje diciendo que hay demasiadas tablas abiertas, puede reducir el número de tablas que están abiertas con ayuda de una consulta.

Para crear y enviar una consulta:

1. Haga clic en el botón de consulta  para abrir el cuadro de diálogo "Editar la consulta de la base de datos" (*ver imagen*). Este botón suele aparecer encima de cada tabla de BD o justo debajo. Si no hay un botón de consulta para su tabla, significa que el diseñador de la hoja de estilos SPS no habilitó la función de consulta de BD para esa tabla.



- Haga clic en el botón **Anexar AND** o **Anexar OR**. Estos botones anexan un criterio vacío para la consulta (*imagen siguiente*).



- Escriba la expresión para el criterio de la consulta. Las expresiones están compuestas por (i) un nombre de campo (puede elegir uno en la lista del cuadro combinado), (ii) un operador (puede elegir uno en la lista del cuadro combinado) y (iii) un valor (que debe introducir a mano). Para más información sobre cómo construir expresiones, lea el subapartado [Uso de expresiones en criterios de consulta](#)⁹³¹.
- Si desea añadir otro criterio, haga clic en los botones **Anexar AND** o **Anexar OR** según el operador lógico que desee utilizar para unir los dos criterios (AND o OR). Después añada el criterio nuevo. Para

más información sobre los operadores lógicos, lea el subapartado [Reordenar criterios en las consultas de BD](#)⁹³².

Uso de expresiones en criterios de consulta

Las expresiones de los criterios de consulta de BD están formados por un nombre de campo, un operador y un valor. Los **nombres de campo disponibles** son los elementos secundarios de la tabla de datos de nivel superior seleccionada. Los nombres de estos campos aparecen en la lista del cuadro combinado (imagen anterior). Los **operadores** que puede usar en las expresiones son:


=	Igual a
<>	No igual
<	Menos que
<=	Menos o igual que
>	Más que
>=	Más o igual que
LIKE	Fonéticamente igual
NOT LIKE	Fonéticamente no igual
IS NULL	Está vacío
NOT NULL	No está vacío

Si selecciona la opción IS NULL o NOT NULL, el campo Valor se deshabilita. Los **valores** deben introducirse sin comillas (ni ningún otro delimitador). También es necesario que los valores tengan el mismo formato que su campo de BD correspondiente. De lo contrario, la expresión dará FALSE como resultado. Por ejemplo, si un criterio de consulta para un campo del tipo de datos `date` de una BD de MS Access tiene una expresión `StartDate=25/05/2004`, la expresión dará FALSE como resultado porque el tipo de datos `date` de las BD de MS Access tiene el formato YYYY-MM-DD.

Usar parámetros en consultas de BD

En su consulta puede introducir el nombre de un **parámetro** como valor de una expresión. Los parámetros son variables que se pueden usar en las consultas en lugar de valores literales. Cuando introduzca un parámetro en una expresión, en dicha expresión se usará el valor del parámetro. Los parámetros disponibles son los que definió el diseñador de la hoja de estilos en el archivo SPS. Los parámetros disponibles se enumeran en el cuadro de diálogo "Ver parámetros" (*imagen siguiente*). A los parámetros se les asigna un valor predeterminado en el archivo SPS. Este valor se puede reemplazar pasando otro valor al parámetro por medio de la línea de comandos (siempre y cuando el documento de salida se compile por medio de la línea de comandos).


Para ver qué parámetros se definieron en el archivo SPS pulse el botón **Parámetros** del cuadro de diálogo "Editar la consulta de base de datos". Como resultado aparece el cuadro de diálogo "Ver parámetros" (*imagen siguiente*).



El cuadro de diálogo "Ver parámetros" incluye todos los parámetros que se definieron para la hoja de estilos en el archivo SPS. Los parámetros se pueden editar en el diseño de la hoja de estilos.

Reordenar criterios en las consultas de BD

La estructura lógica de la consulta de BD y la relación existente entre los criterios se indica de forma gráfica. Cada nivel de la estructura lógica se indica con un corchete. Los criterios o conjuntos de criterios adyacentes van unidos por el operador AND, mientras que si dos criterios están separados con la palabra OR, entonces se usa el operador OR. A los criterios también se aplica sangría para ofrecer una visión de conjunto de la estructura lógica de la consulta de la BD.



La consulta de BD de la imagen anterior se leería así:

```
State=CA AND (City=Los Angeles OR City=San Diego OR (City=San Francisco AND CustomerNr=25))
```

Puede reordenar la consulta subiendo o bajando un criterio o conjunto de criterios. Para mover un criterio o conjunto de criterios, siga estos pasos:

1. Para seleccionar un criterio, haga clic en él. Para seleccionar un nivel entero, haga clic en el corchete que abarca dicho nivel.
2. Haga clic en uno de los dos botones en forma de flecha según corresponda.

Antes de subir o bajar un criterio debe tener en cuenta varias cuestiones:

- Si el criterio situado justo encima o debajo está al mismo nivel, el criterio elegido toma la posición de otro y viceversa.
- Si sube o baja un conjunto de criterios (es decir, criterios que están dentro de un corchete), el conjunto cambia de posición dentro del mismo nivel, no cambia de nivel.
- Si el criterio situado justo encima o debajo está en otro nivel (superior o inferior), el criterio seleccionado pasará al siguiente nivel (superior o inferior), **nivel por nivel**.

Para eliminar un criterio de una consulta de BD, selecciónelo y haga clic en **Eliminar**.

Modificar una consulta de BD

Para modificar una consulta de BD:

1. Haga clic en el botón de consulta . Se abre el cuadro de diálogo "Editar la consulta de base de datos". Ahora puede editar las expresiones de los criterios, agregar criterios nuevos, reordenarlos o eliminarlos.
2. Haga clic en **Aceptar**. Los datos de la BD se recargan automáticamente en la vista Authentic, para reflejar los cambios realizados en la consulta de BD.

12.2.3.3 Modificar una tabla de BD

Agregar un registro

Para agregar un registro a una tabla de BD:

1. Ponga el cursor en la fila de la tabla de BD y haga clic en el icono  (para anexar una fila) o en  (para insertar una fila). Como resultado se crea un registro nuevo en el archivo XML temporal.
2. Haga clic en el comando **Archivo | Guardar los datos XML de Authentic...** para agregar el registro nuevo en la BD. En la vista Authentic se anexa una fila nueva para el registro nuevo en la tabla de BD. El valor del campo `AltovaRowStatus` de este registro pasa a ser `A` (de "Added", es decir, agregado).

Los datos que introduzca para el registro nuevo aparecen en negrita y subrayados. Así puede distinguir los registros agregados de los registros ya existentes (siempre que no se aplicase ese mismo formato a ningún registro ya existente). Los errores de tipos de datos aparecen en color rojo para que pueda detectarlos inmediatamente.

El nuevo registro se agrega a la BD nada más hacer clic en **Archivo | Guardar los datos XML de Authentic...** Una vez agregado el nuevo registro a la BD, su campo `AltovaRowStatus` se inicializa (se indica con ---) y el registro aparece en la vista Authentic como cualquier otro registro.

Modificar un registro

Para modificar un registro, ponga el cursor en el registro de la tabla de BD y edítelo. Si se limitó el número de registros que se pueden mostrar, entonces quizás tenga que navegar hasta el registro (véase [Navegar por una tabla de BD](#)⁹²⁸).

Cuando se modifica un registro, las entradas de todos los campos del registro se subrayan y el valor del campo `AltovaRowStatus` de las instancias principales de este registro pasa a ser `U` (de "Updated", es decir, actualizado). En las instancias secundarias de este registro el valor del campo `AltovaRowStatus` pasa a ser `u` (en minúsculas). Las instancias principales y secundarias de un registro están definidas por la estructura de la BD (y del esquema XML generado a partir de ella). Por ejemplo, si se incluye una tabla Dirección en una tabla Cliente, entonces la tabla Dirección puede aparecer en el documento de diseño en dos tipos de instancias: como tabla Dirección propiamente dicha y dentro de las instancias de la tabla Cliente. El tipo de instancia que se modifique es el tipo principal. Los demás tipos son los tipos secundarios. Los errores de tipo de datos aparecen en color rojo para que pueda detectarlos inmediatamente.

Los cambios se guardan en la BD al hacer clic en **Archivo | Guardar los datos XML de Authentic...** Después de guardar en la BD un registro en el que se realizaron cambios, su campo `AltovaRowStatus` se inicializa (se indica con ---) y el registro aparece en la vista Authentic como cualquier otro registro.

Nota importante:

- Si se modifica un solo campo del registro en la vista Authentic, al guardar los datos en la BD se actualiza el registro entero.
- El valor de fecha `0001-01-01` se define como valor `NULL` en algunas BD, lo cual podría dar lugar a errores.

Eliminar un registro

Para eliminar un registro:

1. Ponga el cursor en la fila del registro que desea eliminar y haga clic en el icono . El registro que se va a eliminar aparece tachado. El campo `AltovaRowStatus` toma el valor `D` en las instancias principales del registro, `d` en las instancias secundarias y `X` en los registros eliminados de forma indirecta. Los registros eliminados de forma indirecta son aquellos campos del registro eliminado que se almacenan en otra tabla diferente. Por ejemplo, la tabla Dirección puede estar incluida en una tabla Cliente. Si se elimina un registro de Cliente, su registro Dirección correspondiente se elimina de forma indirecta. Si se elimina un registro Dirección de la tabla Cliente, entonces el registro Dirección de la tabla Cliente se elimina de forma principal, pero el mismo registro se elimina de forma secundaria en la tabla independiente Dirección si se creó una instancia de esta tabla.
2. Haga clic en **Archivo | Guardar los datos XML de Authentic...** para guardar los cambios en la BD.

Nota importante: después de guardar los cambios en la BD el comando **Deshacer** se restablece. Es decir, ya no podrá deshacer las acciones llevadas a cabo antes de guardar los cambios.

12.2.4 Trabajar con fechas

En la vista Authentic las fechas se pueden editar de dos maneras diferentes:

- Con ayuda del [selector de fecha](#) ⁹³⁵.
- O [escribiendo el valor](#) ⁹³⁶ de la fecha a mano.

El método al que tiene acceso el usuario de la vista Authentic lo define el diseñador de la hoja de estilos en el archivo SPS. En los siguientes apartados describimos ambos métodos más detalladamente.

Nota sobre los formatos de fecha

En el documento XML las fechas se almacenan en un tipo de datos de fecha. Para que el documento XML sea válido, la fecha debe almacenarse en un formato léxico concreto, dependiendo del tipo de datos. Por ejemplo, para el tipo de datos `xs:date` la fecha debe tener el formato léxico `YYYY-MM-DD`. Si en un nodo con el tipo de datos `xs:date` introduce una fecha que no se ajusta a este formato, el documento XML no será válido.

Para garantizar que las fechas se introduzcan en el formato correcto, el diseñador del SPS puede incluir en el diseño un selector de fecha gráfico. Así se asegura de que la fecha seleccionada en el selector de fecha se introduce en el formato léxico correcto. Si no hay un selector de fecha, el usuario de la vista Authentic debe validar el documento XML para comprobar si todas las fechas introducidas tienen el formato léxico correcto.

12.2.4.1 Selector de fecha

El selector de fecha es un calendario gráfico que sirve para introducir fechas en un formato estándar en el documento XML. Es importante tener un formato estándar para procesar los datos del documento. El icono del selector de fecha aparece junto al campo de fecha al que modifica (*ver imagen*).



Para abrir el selector, haga clic en el icono del selector de fecha (*ver imagen*).

Location of logo:

Last Updated: 2003-09-01

Nanonull, Inc.

Location:

septiembre		2003				
l	m	m	j	v	s	d
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Hoy Sin zona horaria

Para seleccionar una fecha, haga clic en la fecha, el mes y el año. Los datos introducidos en el documento XML y los datos de la vista Authentic se actualizan en función de la fecha seleccionada en el selector. Si lo desea también puede introducir la zona horaria.

12.2.4.2 Entrada de texto

En los campos de fecha que no tengan un selector de fecha (*ver imagen*), puede editar la fecha directamente con solo teclear la fecha nueva.

Nota: no cambie el formato al cambiar la fecha.

Invoice Number: 001 2006-03-10 Customer: The ABC Company Invoice Amount: 40.00

Si edita una fecha y la fecha nueva no está dentro del rango válido, la fecha se vuelve de color rojo para informarle del error. Si pasa el puntero del ratón sobre la fecha no válida, aparece un mensaje de error (*ver imagen*).

<h2>Invoice</h2> <hr/> <p> Invoice Number: 45656 Invoice Date: 2007-13-14 Customer Name: John Smith </p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">validación: Valor no válido para el tipo de datos date en el elemento InvoiceDate</p>
--

Si intenta cambiar el formato de la fecha, la fecha se vuelve de color rojo para informarle del error (*ver imagen*).

Invoice Number: 001
2006/03/10
Customer: The ABC Company
Invoice Amount: 40.00

12.2.5 Definir entidades

Acerca de las entidades

Puede definir las entidades que se deben usar en la vista Authentic, tanto si el documento está basado en una DTD como en un esquema XML. Una vez definidas, las entidades aparecen en el ayudante de entrada Entidades y en el submenú del menú contextual. Al hacer doble clic en una entidad del ayudante de entrada Entidades, la entidad se inserta en el punto de inserción del cursor.

Puede usar entidades para las cadenas de texto, fragmentos XML y recursos externos que vaya a utilizar repetidas veces en el documento. Las entidades (que no son más que una abreviatura de los datos) se definen en el cuadro de diálogo "Definir entidades". Una vez definidas, puede usarlas tantas veces como quiera en el documento, lo cual permite ahorrar tiempo y mantener mejor el documento.


Tipos de entidades

Hay dos tipos principales de entidades: las **entidades analizadas**, que son datos XML (ya sea una cadena de texto o un fragmento de un documento XML) y las **entidades sin analizar**, que son datos no XML, como por ejemplo archivos binarios (normalmente objetos gráficos, sonoros o multimedia). Cada entidad tiene un nombre y un valor. En el caso de las entidades analizadas, la entidad es un marcador de posición para los datos XML. El valor de la entidad son los datos XML propiamente dichos o un URI que apunta a un archivo XML que contiene los datos XML. En el caso de las entidades sin analizar, el valor de la entidad es un URI que apunta al archivo no XML.

Definir entidades

Para definir una entidad:

1. Haga clic en **Authentic | Definir entidades XML....** Se abre el cuadro de diálogo "Definir entidades" (*ver imagen*).



2. Escriba el nombre de la entidad en el campo Nombre. Es el nombre que aparecerá en el ayudante de entrada Entidades.
3. Seleccione el tipo de entidad en la lista desplegable del campo Tipo. Los tipos son: **Internal** para entidades cuyo texto está almacenado en el documento XML propiamente dicho. **PUBLIC** y **SYSTEM** indican que el recurso se encuentra fuera del archivo XML y que se localizará por medio de un identificador público o de sistema respectivamente. Un identificador de sistema es un URI que da la ubicación del recurso. Un identificador público es un identificador independiente de la ubicación, que permite a los procesadores identificar el recurso. Si indica tanto un identificador público como de sistema, el identificador público se convierte en identificador de sistema y se usa el identificador de sistema.
4. Si selecciona el tipo PUBLIC, escriba el identificador público del recurso en el campo PUBLIC. Si selecciona el tipo Internal o SYSTEM, entonces se deshabilita el campo PUBLIC.
5. En el campo Valor/Ruta de acceso puede introducir una de estas tres opciones:
 - Si el tipo de entidad es Internal, escriba la cadena de texto que desea usar como valor de la entidad. No escriba comillas para delimitar el texto. Si introduce comillas, estas se tratarán como si fueran parte de la cadena de texto.
 - Si el tipo de entidad es SYSTEM, escriba el URI del recurso o seleccione un recurso de su red local (con el botón Examinar ). Si el recurso contiene datos analizados, entonces debe ser un archivo XML (con la extensión de archivo .xml). También puede ser un archivo binario, como un archivo GIF.
 - Si el tipo de entidad es PUBLIC, entonces debe introducir un identificador de sistema en el campo PUBLIC.
6. Los datos introducidos en el campo NDATA indican al procesador que esta entidad no se debe analizar, sino que debe enviarse al procesador adecuado. El campo NDATA debe contener un valor que indique que la entidad es una entidad sin analizar.

Características del cuadro de diálogo

En el cuadro de diálogo "Definir entidades" el usuario puede:

- Anexar entidades.
- Insertar entidades.
- Eliminar entidades.
- Ordenar entidades por orden alfabético en base al contenido de cualquiera de las columnas. Para ello haga clic en el encabezado de la columna pertinente. Un clic ordena el contenido de la columna en orden ascendente, dos clics ordenan el contenido en orden descendente.
- Cambiar el tamaño del cuadro de diálogo y el ancho de las columnas.
- Bloqueo. Cuando se usa una entidad en el documento XML, esta se bloquea y ya no se puede editar en el cuadro de diálogo "Definir entidades". Las entidades bloqueadas se identifican con un símbolo en forma de candado que aparece en la primera columna del cuadro de diálogo. Este bloqueo garantiza la validez del documento XML, en lo que a las entidades se refiere. (El documento no sería válido si se hace referencia a una entidad pero esta no está definida.)
- Las entidades repetidas aparecen marcadas.

Limitaciones de las entidades

- Las entidades que están dentro de otra entidad no se resuelven, ya sea en el diálogo, en la vista Authentic o en el resultado XSLT, y el carácter et de dicha entidad aparece como caracteres de escape, es decir & ; .

- Las entidades sin analizar externas que no sean archivos de imagen no se resuelven en la vista Authentic. Si se define una imagen del diseño para que lea una entidad externa sin analizar y el URI de la imagen se define como un nombre de entidad ("logo", por ejemplo), entonces este nombre de entidad se puede definir en el cuadro de diálogo "Definir entidades" (*imagen anterior*) como entidad externa sin analizar con un valor que se convierte en el URI del archivo de imagen (como en el caso de la entidad `logo` de la imagen).

12.2.6 Firmas XML

Los archivos SPS se pueden diseñar con una firma XML configurada para la vista Authentic. Cuando se habilita una firma XML en el SPS, el usuario de la vista Authentic puede firmar el archivo XML de Authentic digitalmente con la firma habilitada. Si se realizan cambios en el documento después de firmarlo, la verificación de la firma dará error. Cuando un documento XML de Authentic firmado se abre en la vista Authentic, el proceso de verificación se ejecuta automáticamente en el documento y el resultado de la verificación aparece en una ventana.

Nota: las firmas XML se pueden usar y verificar en la vista Authentic de las ediciones Enterprise y Professional de estos productos de Altova: Authentic Desktop, Authentic Browser, XMLSpy y StyleVision.

Operaciones con firmas XML

Estas son las operaciones con firmas XML que el usuario de la vista Authentic puede realizar:

- *Elegir el certificado o la contraseña:* las firmas se autentican con un certificado o con una contraseña. Es necesario indicar el objeto de autenticación (el certificado o la contraseña) tanto al crear la firma como al verificarla. Si el documento XML de Authentic tiene asignado un SPS en el que se habilitó la firma XML, el SPS puede especificar un certificado o una contraseña predeterminados para la firma. Se especifique o no el certificado o la contraseña predeterminados, la firma se puede configurar para que el usuario de la vista Authentic pueda seleccionar su propio certificado o contraseña. El usuario de la vista Authentic puede seleccionar su certificado o contraseña en el cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen siguiente*). Al seleccionar un certificado o contraseña, se anula el certificado o contraseña predeterminados. El certificado o la contraseña del usuario se almacena en memoria y se usa en la sesión actual. Si, después de seleccionar el certificado o la contraseña, el usuario de la vista Authentic cierra el archivo o la aplicación, el SPS devuelve el certificado o la contraseña a su configuración predeterminada.
- *Firmar el documento:* el documento XML de Authentic se puede firmar automática o manualmente. La opción de firma automática se especifica en la configuración de la firma en el archivo SPS y hace que el documento XML de Authentic se firme automáticamente cada vez que se guarda. Si la opción de firma automática no está activada, entonces puede firmar el documento manualmente. Para ello, haga clic en el icono de firma XML  de la barra de herramientas o en el comando **Authentic | Firma XML**. Aparece el cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen anterior*). Haga clic en el botón **Firmar documento** de este cuadro de diálogo. Tenga en cuenta que si firma el documento con una firma incrustada, es necesario que el esquema XML autorice el uso del elemento `Signature` como último elemento secundario del elemento raíz. De lo contrario, el documento no será válido. Al firmar el documento, el objeto de autenticación y la ubicación de la firma vienen determinadas por la configuración de la firma. Asegúrese de que tiene la información necesaria sobre la firma y hable con el diseñador de su SPS.

- *Verificar el documento XML de Authentic:* si un SPS tiene firmas XML habilitadas, el proceso de verificación se ejecuta cada vez que se carga el documento XML en la vista Authentic. Si la contraseña o la información de clave del certificado no está guardada con el SPS y con la firma respectivamente, el usuario de la vista Authentic debe introducir la contraseña o seleccionar un certificado para poder verificar el documento. Recuerde que si se genera una firma incrustada, la firma se guarda en el archivo XML cuando este se guarda. La firma XML generada debe quitarse (utilice el botón **Eliminar firma** del cuadro de diálogo "Firma XML", *ver imagen anterior*) si no quiere guardarla con el archivo XML. Asimismo, si se genera una firma separada y no desea guardarla con el archivo XML también debe quitarla.

12.2.7 Imágenes en la vista Authentic

En la vista Authentic puede indicar qué imágenes se deben usar en el documento final de salida (en HTML, RTF, PDF o Word 2007+). Tenga en cuenta que es posible que algunos formatos de imagen no sean compatibles con todos los formatos de salida ni con todas las aplicaciones. Por ejemplo, el formato SVG es compatible con PDF, pero no con RTF. Además, para ver este formato en HTML es necesario instalar un complemento para el explorador. Por tanto, cuando seleccione el formato de la imagen, seleccione un formato que sea compatible con el formato de salida de su documento. La mayoría de formatos de imagen son compatibles con todos los formatos de salida (*consulte la lista que aparece más abajo*).

La vista Authentic se basa en Internet Explorer y puede mostrar la mayoría de los formatos de imagen que Internet Explorer puede mostrar. Estos son los formatos de imagen compatibles con la vista Authentic:

- GIF
- JPG
- PNG
- BMP
- WMF (Microsoft Windows Metafile)
- EMF (Enhanced Metafile)
- SVG (sólo para documentos de salida en PDF)

Rutas de acceso relativas

Las rutas de acceso relativas se resuelven en relación al archivo SPS.

12.2.8 Teclas de acceso rápido en la vista Authentic

Tecla Entrar

En la vista Authentic la tecla **Entrar** se usa para anexar elementos adicionales cuando el cursor está situado en ciertas posiciones. Por ejemplo, si el capítulo de un libro puede tener varios párrafos (porque el esquema lo permite), al pulsar la tecla **Entrar** dentro del texto de un párrafo se crea un párrafo nuevo inmediatamente después del párrafo actual. Si el capítulo puede tener un título y varios párrafos, al pulsar la tecla **Entrar** dentro del capítulo pero no dentro de un párrafo (incluido el elemento Título), se crea un capítulo nuevo justo después del capítulo actual (siempre y cuando el esquema autorice varios capítulos).

Nota: la tecla **Entrar no inserta** una línea nueva. Incluso cuando el cursor está dentro de un nodo de texto, como un párrafo por ejemplo.

Uso del teclado

Puede usar el teclado igual que siempre, tanto para escribir como para navegar. No obstante, debe tener en cuenta que:

- La tecla **Tabulador** mueve el cursor hacia adelante, deteniéndose antes y después de los nodos y resaltando su contenido. Sin embargo, el cursor no se detiene en contenido estático.
- Los hipervínculos `agregar...` y `agregar Nodo` se consideran nodos de contenido y se resaltan al llegar a ellos con la tecla **Tabulador**. Para activar estos nodos, pulse la barra espaciadora o la tecla **Entrar**.

13 Scripting con Authentic

Los scripts de Authentic aportan mayor flexibilidad y más posibilidades de interacción en los diseños SPS. Estos diseños se crean y editan en StyleVision Enterprise y Professional Edition y se pueden ver en la vista Authentic de todos los productos de Altova de la edición Enterprise y Professional.

A continuación aparecen los productos de Altova que ofrecen una vista Authentic y que son compatibles con los scripts de Authentic. No obstante, en la versión de confianza del complemento de Authentic para exploradores web se desactivan los scripts internos por motivos de seguridad.

Producto de Altova	Creación de scripts de Authentic	Scripts de Authentic habilitados
StyleVision Enterprise	Sí	Sí
StyleVision Professional	Sí	Sí
StyleVision Basic *	No	No
XMLSpy Enterprise	No	Sí
XMLSpy Professional	No	Sí
Authentic Desktop Enterprise	No	Sí
Authentic Browser Ent Trusted **	No	Sí
Authentic Browser Ent Untrusted	No	Sí


* No incluye la vista Authentic.

** La vista puede mostrar diseños con scripts. No ofrece ejecución interna de macros ni control de eventos. Los eventos externos se disparan.

Los scripts de Authentic se comportan del mismo modo en todos los productos de Altova, por lo que no necesita configurar cada producto por separado ni añadir código adicional.

Cuadro de diálogo de advertencia sobre scripts

Si un archivo PXF (o un archivo XML vinculado a un SPS) incluye un script y este archivo se abre en la vista Authentic (de StyleVision o de otro producto de Altova), la aplicación emite un mensaje de advertencia (*imagen siguiente*).



El mensaje de advertencia ofrece dos opciones:

- Haga clic en **Sí** para añadir la carpeta que contiene el archivo a la lista de ubicaciones de confianza para scripts de Authentic. A partir de ahora los archivos de esa carpeta no emitirán advertencias cuando se abran en la vista Authentic. La lista de ubicaciones de confianza se puede abrir y modificar con el comando de menú **Authentic | Ubicaciones de confianza**.
- Haga clic en **No** si prefiere no añadir la carpeta que contiene el archivo a la lista de ubicaciones de confianza. El archivo se abrirá en la vista Authentic pero tendrá los scripts deshabilitados. El cuadro de diálogo "Advertencia sobre scripts de Authentic" aparecerá cada vez que intente abrir el archivo en la vista Authentic. Si más adelante quiere añadir la carpeta del archivo a la lista de ubicaciones de confianza, haga clic en el comando de menú **Authentic | Ubicaciones de confianza** y añada la carpeta a la lista del cuadro de diálogo "Ubicaciones de confianza".

Nota: cuando se accede a StyleVision desde su interfaz COM (consulte la [Referencia del programador](#)¹¹⁹⁴ para aprender a hacerlo), esta comprobación de seguridad no se hace y la advertencia sobre scripts de Authentic no aparece. El cuadro de diálogo solamente aparece en la vista Authentic de los productos de Altova.

Cómo funcionan los scripts de Authentic

El diseñador del documento SPS puede usar scripts de Authentic para añadir funciones interactivas a los documentos de Authentic. Esto puede hacerse de dos formas diferentes:

- Asignando scripts para acciones definidas por el usuario (macros) a elementos de diseño, botones de barras de herramientas y elementos de menús contextuales.
- Añadiendo al diseño controladores de eventos que reaccionan a eventos de la vista Authentic.

Los scripts necesarios para añadir funciones interactivas a los documentos de Authentic se pueden crear dentro de la interfaz gráfica de StyleVision (edición Enterprise o Professional). Los formularios, macros y controladores de eventos se crean dentro del Editor de scripts de StyleVision y los scripts se guardan con el SPS. Después, en la vista **Diseño** de StyleVision, los scripts guardados se asignan a elementos del diseño, a botones de barras de herramientas y a menús contextuales. Cuando se abre un documento XML basado en el SPS en un producto de Altova compatible con scripts de Authentic (*ver tabla más arriba*), el documento ofrecerá las funciones interactivas que se crearon para él.

Apartados de esta sección

Esta sección explica el funcionamiento de los scripts de Authentic y se divide en varios apartados:

- [Editor de scripts](#)⁹⁴⁵: describe la interfaz donde se guarda el proyecto de scripting que contiene los scripts para el documento SPS.
- [Macros](#)⁹⁴⁶: explica cómo asociar macros a elementos de diseño, a botones de la barra de herramientas de Authentic y a menús contextuales de Authentic.
- [Controladores de eventos](#)⁹⁵²: explica cómo crear y usar scripts de controladores de eventos.
- [Opciones de scripting](#)⁹⁵³: documenta todas las opciones de scripting.


Archivos de ejemplo

En la carpeta `Authentic\Scripting` del proyecto `Examples` puede encontrar archivos SPS de ejemplo con scripts de Authentic.

13.1 Editor de scripts

En el Editor de scripts de StyleVision (*imagen siguiente*) puede crear scripts para formularios, macros y controladores de eventos al diseño SPS.

El Editor de scripts se inicia con el comando de menú **Authentic | Editar scripts de Authentic** o [haciendo clic en la pestaña de la vista](#) ³⁸ **Diseño** ³⁸ y seleccionado **Scripts de Authentic**.



Para cambiar el idioma de scripting:

1. Haga clic con el botón derecho en el nodo **Proyecto**, situado al principio de la lista del panel superior izquierdo (*imagen anterior*) del Editor de scripts.
2. Seleccione **Configuración del proyecto** en el menú contextual que aparece.
3. Se abre el cuadro de diálogo "Configuración del proyecto". Seleccione JScript o VBScript y indique el framework .NET de destino. A partir de ese momento el usuario puede acceder a clases y extensiones del Framework .NET seleccionado y usarlas para, por ejemplo, crear formularios.

La [Referencia del programador](#) ¹¹⁹⁴ describe con más detalle el [Editor de scripts](#) ¹¹⁹⁵ y sus características.

Cada documento SPS tiene un solo proyecto de scripting, que se guarda con el documento SPS. El botón **Guardar** del Editor de scripts no guarda el script en el diseño SPS, sino que simplemente guarda en memoria los cambios realizados en el proyecto de scripting. Los cambios en el proyecto de scripting no se guardan en el SPS hasta que se guarda el SPS propiamente dicho.

13.2 Macros

Las macros son programas que se ejecutan cuando tiene lugar una acción del usuario. Las macros no toman un parámetro, no devuelven un valor y no llaman a otras macros directamente. Sin embargo, si quiere volver a utilizar el mismo código en varias macros o en varios controladores de eventos, puede ponerlo en una función bajo las **Declaraciones globales** del Editor de scripts.

La macro que no esté asignada a una acción del usuario concreta no se ejecutará. Ejemplos de acciones de usuario válidas son una interacción con un [elemento de diseño concreto](#)⁹⁴⁶ o [con un botón de la barra de herramientas](#)⁹⁴⁹ o la selección de un [elemento de menú contextual definido por el usuario](#)⁹⁴⁸.

La propiedad `EventContext`

Un elemento de diseño de un SPS puede aparecer en varios sitios diferentes. Para establecer en qué contexto se debe ejecutar una macro, la interfaz `AuthenticView` tiene una propiedad llamada `EventContext` que almacena el contexto. A través de la propiedad `EventContext` la macro puede consultar la posición XPath donde se inició la macro, evaluar expresiones XPath en el nodo actual y acceder a las variables definidas en el ámbito de la posición. Para más información consulte la documentación de la [API de StyleVision](#)¹²⁸⁸.

Revisar referencias a macros

Puede darse el caso de que el diseñador cambie el nombre de la macro o que la elimine del proyecto de scripting, pero que se olvide de cambiar/eliminar la referencia a la macro en el diseño. Para evitar este tipo de errores, el comando **Authentic | Revisar referencias a macros** busca referencias no válidas en el diseño. Si se encuentran referencias no válidas, aparece un cuadro de diálogo donde puede modificar o eliminar las referencias no válidas encontradas.


Temas de este apartado

Este apartado explica cómo asociar macros a acciones del usuario válidas:

- [Macros en elementos de diseño](#)⁹⁴⁶
- [Macros en botones de barras de herramientas](#)⁹⁴⁹
- [Macros en elementos de menús contextuales](#)⁹⁴⁸

13.2.1 Macros en elementos de diseño

Puede asignar macros a elementos de diseño desde la ventana Propiedades. Por ejemplo, en la imagen siguiente, la macro llamada `OnResetAll` se seleccionó en la lista de macros disponibles y se asignó al evento `OnClick` de un botón:



Cada elemento de diseño es compatible con acciones de usuario diferentes. Esta tabla incluye todas las opciones posibles.

Acción del usuario	Compatible con estos elementos de diseño	Puede cancelar el evento
OnClick	Botón, Imagen	No
OnBeforeLinkClick	Enlace	Sí
OnBeforeChange	Contenido, Resto de contenido, Campo de entrada, Campo de entrada multilínea, Casilla de verificación, Botón de opción, Cuadro combinado	Sí
OnAfterChange	Contenido, Resto de contenido, Campo de entrada, Campo de entrada multilínea, Casilla de verificación, Botón de opción, Cuadro combinado	No
OnSetFocus	Contenido, Resto de contenido, Campo de entrada, Campo de entrada multilínea, Casilla de verificación, Botón de opción, Cuadro combinado	No
OnKillFocus	Contenido, Resto de contenido, Campo de entrada, Campo de entrada multilínea, Casilla de verificación, Botón de opción, Cuadro combinado	No

A las macros asignadas a estas acciones del usuario solo se les llama cuando se produce una entrada de datos. Es decir, no se les llama con acciones de deshacer ni cuando la acción se realiza fuera de la vista Authentic (por ejemplo, de una llamada desde la API de COM).


Si la macro debe utilizarse para cancelar un procesamiento de eventos posterior, el usuario debe poner una llamada de la API de COM `AuthenticView.DoNotPerformStandardAction()` en la macro correspondiente. Por ejemplo, se puede poner en la macro `BeforeChangeToEU` (ver fragmento de código más abajo) al que se asignó el evento `OnBeforeChange` para un botón de opción:

```
if ( !confirm( "¿Seguro que desea cambiar los datos a una dirección europea?\nTodos los
datos actuales se eliminarán." ) )
    AuthenticView.DoNotPerformStandardAction();
```

Esto evitará que el usuario cambie el valor del botón de opción si el usuario hace clic en **Cancelar** en el diálogo de confirmación. Este ejemplo está en el archivo `OnChange.sps` de la carpeta `Authentic\Scripting` del proyecto `Examples` de `StyleVision`. Abra el archivo y observe cómo funciona la macro.

Consejo práctico

Tras asignar una macro en la ventana Propiedades (*imagen siguiente*), podrá abrirla en el Editor de scripts haciendo clic en el botón **Editar macro**, situado a la derecha de la macro (*imagen siguiente*).



13.2.2 Macros en elementos de menús contextuales

También puede usar macros para personalizar los menús contextuales de Authentic. Es decir, como diseñador del SPS, puede añadir a los menús contextuales comandos personalizados que ejecutan macros definidas previamente.

Para ayudarle en este proceso no hay una interfaz gráfica concreta. El diseñador del SPS debe añadir un controlador de eventos para el evento `On_AuthenticContextMenuActivated` y después manipular el menú desde la [API de AuthenticView](#)¹²¹⁹. Puede encontrar un ejemplo en el archivo `OnContextMenu.sps` de la carpeta `Authentic\Scripting` del proyecto `Examples` de `StyleVision`. La imagen siguiente muestra el script del controlador de eventos `On_AuthenticContextMenuActivated` en el Editor de scripts.

```

1  function On_AuthenticContextMenuActivated( )
2  {
3      objContextMenu = AuthenticView.ContextMenu;
4
5      // First, we do not want user to be able to remove any elements
6      // and therefore we are searching for the "Remove" menu and delete it
7      nItem = 0;
8      while ( nItem < objContextMenu.CountItems() )
9      {
10         if ( objContextMenu.GetItemText( nItem ).indexOf( 'Remove' ) >= 0 )
11             objContextMenu.DeleteItem( nItem );
12         else
13             nItem++;
14     }
15
16     // Now we also want to add our own menu entries depending on location
17     sFieldName = GetCurrentEditFieldName();
18     if ( sFieldName != '' )
19     {
20         objContextMenu.InsertItem( 0, 'Erase ' + sFieldName, 'OnEraseEditField' );
21         objContextMenu.InsertItem( 1, 'Set ' + sFieldName + ' to default', 'OnSetEditFieldToDefault' );
22     }
23 }
24

```

El controlador de eventos para el evento `On_AuthenticContextMenuActivated` crea dos elementos de menú y les asigna macros. Este archivo de ejemplo también contiene un controlador de eventos para el evento `On_AuthenticLoad`, que deshabilita los ayudantes de entrada y los botones de marcado cuando se carga la vista `Authentic`.

```

1  function On_AuthenticLoad( )
2  {
3      // We are disabling all entry helpers in order to prevent user from manipulating XML tree
4      AuthenticView.DisableElementEntryHelper();
5      AuthenticView.DisableAttributeEntryHelper();
6
7      // We are also disabling the markup buttons for the same purpose
8      AuthenticView.SetToolBarButtonState( 'AuthenticMarkupSmall', authenticToolBarButtonDisabled );
9      AuthenticView.SetToolBarButtonState( 'AuthenticMarkupLarge', authenticToolBarButtonDisabled );
10     AuthenticView.SetToolBarButtonState( 'AuthenticMarkupMixed', authenticToolBarButtonDisabled );
11 }
12

```

13.2.3 Botones personalizados


En el diseño SPS puede crear botones personalizados y añadirlos a la barra de herramientas de `Authentic`, especificando qué macro desencadenará cada botón. Para añadir un botón personalizado a la barra de herramientas de `Authentic`, primero debe seleccionar el comando **Authentic | Personalizar botones de la barra de herramientas**, que abre el cuadro de diálogo "Botones personalizados de `Authentic`" (*imagen siguiente*). Aquí haga clic en el botón **Agregar** situado en la esquina superior izquierda y después seleccione el tipo de botón personalizado que desea agregar.

Existen dos tipos de botones personalizados:

- Los **iconos de estado del texto** cambian el estilo del texto (p. ej. de negrita a cursiva) y están asociados a un elemento concreto. Estos elementos suelen aparecer dentro de elementos de tipo de contenido mixto (es decir, en elementos que pueden contener tanto elementos secundarios como texto). Por ejemplo, el elemento `para` es de contenido mixto porque puede contener texto y elementos secundarios como `bold` e `italic`. En casos así, puede asociar un icono de estado del texto (que es una imagen de mapa de bits) a un elemento secundario del elemento de contenido mixto. Por ejemplo,

puede asociar el elemento `bold` a una imagen (es decir, a un icono de estado del texto). Después se define una plantilla global para el elemento `bold` para dar el formato del elemento `bold`. En la vista Authentic, el icono de estado del texto para el elemento `bold` aparecerá en la barra de herramientas, como un botón más. Cuando el usuario de la vista Authentic seleccione texto dentro de un elemento para como el de nuestro ejemplo y haga clic en el botón de la barra de herramientas que está asociado al elemento `bold`, alrededor del texto seleccionado se insertan las etiquetas del elemento `bold` y se aplica el formato negrita de la plantilla global al texto.

- Los **botones personalizados** de la barra de herramientas que están asociados a una macro.



Los botones personalizados toman estos parámetros:

- La ubicación de una imagen para el botón (en el campo *Mapa de bits*) o el texto para el botón (en el campo *Texto*).
- En el campo *Nombre del elemento* (campo disponible para iconos de estado del texto) escriba el nombre del elemento con el que desea asociar el icono de estado.
- En el cuadro combinado *Nombre de la macro* (campo disponible para botones personalizados) seleccione una macro de la lista desplegable. Las macros de esta lista son las que están guardadas con el SPS. Si hace clic en el botón **Crear**, se abre el [Editor de scripts](#)¹¹⁹⁵ de StyleVision en una ventana nueva, donde puede crear la macro con facilidad. Si hace clic en el botón **Editar**, la macro seleccionada se abre en el [Editor de scripts](#)¹¹⁹⁵, donde puede editarla.
- Si quiere, puede añadir un texto en el campo *Información rápida* que aparecerá cuando el usuario de la vista Authentic pase el puntero del ratón por el botón personalizado.


- En el campo *Identificador* debe escribir la cadena de texto que se usará para identificar el botón personalizado. Este identificador se puede usar en el código del script si el diseñador desea controlar el estado del botón a través de la [API AuthenticView](#)⁴²¹⁹.

En el ejemplo de la imagen anterior se creó el botón personalizado **US**, que tiene asignada la macro `ChangeAddressToUS`. Este botón personalizado usa una imagen llamada `US.bmp`. Si quiere puede escribir texto de reserva para el botón. En el ejemplo se introdujo un texto de información rápida y el botón tiene el identificador `Dirección_US`. Este ejemplo está en el archivo `ToolbarButtons.sps` de la carpeta `Authentic\Scripting` del proyecto `Examples` de `StyleVision`.

13.3 Controladores de eventos

Gracias a los scripts de Authentic puede definir controladores de eventos que reaccionen a acciones del usuario generales (es decir, no relacionadas con un elemento de diseño concreto). Es un mecanismo similar al de añadir agentes de escucha de COM para eventos AuthenticView en aplicaciones externas, pero los controladores de eventos se pueden editar y almacenar en el diseño más fácilmente.


Para añadir un script de controlador de eventos, inicie el Editor de scripts (**Authentic | Editar scripts de Authentic**). Los controladores de eventos disponibles aparece en el panel superior izquierdo, bajo el nodo **Eventos de VistaAuthentic**.



Haga doble clic en un evento para abrir su plantilla de script en la ventana de scripting. Después edite la plantilla en la ventana de scripting. Para ver un ejemplo de uso de los controladores de eventos, consulte el apartado [Macros en elementos de menús contextuales](#) ⁹⁴⁸.

13.4 Opciones de scripting

Para poder mostrar documentos interactivos con scripts de Authentic, los scripts deben habilitarse en las propiedades de archivo del SPS. Para ello haga clic en el comando **Archivo | Propiedades**, que abre el cuadro de diálogo "Propiedades" (*imagen siguiente*). Seleccione la pestaña *Authentic* y marque la casilla *Habilitar scripts de Authentic*.



También puede indicar si las macros se ejecutan en modo de depuración o no desde fuera de StyleVision (es decir, en la vista Authentic de otros productos de Altova). Esta opción es muy práctica si quiere probar y depurar una macro fuera del entorno de StyleVision.

14 Procesamiento automatizado

StyleVision ofrece potentes posibilidades de automatización, gracias a sus diferentes funciones de generación de archivos y a los diferentes formatos de salida.

Función de generación de archivos de StyleVision

Cuando termine de crear su diseño SPS con StyleVision, puede generar varios tipos de archivos XSLT y de salida desde la interfaz gráfica de la aplicación. El tipo de archivos que puede generar depende de la edición de StyleVision que utilice (Enterprise, Professional o Basic). Estos archivos XSLT y de salida se generan con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸. Estos son los archivos que puede generar con su edición de StyleVision:

- Archivos XSLT para documentos de salida HTML, texto, RTF, FO y Word 2007+.
- Archivo FO, que se puede pasar a un procesador FO (como Apache FOP) para crear documentos PDF de salida.
- Documentos de salida en formato HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007+.

Como puede observar en la lista anterior, StyleVision puede generar dos tipos de archivos:

1. Archivos XSLT generados a partir del diseño SPS
2. Archivos de salida finales (como HTML).

Nota: si además usa bases de datos como documentos fuente, puede generar un esquema XML y archivos de datos XML basados en la estructura y en el contenido de la BD.

Los archivos de salida HTML, texto, RTF y Word 2007+ finales se crean en un solo paso, en el que StyleVision usa una hoja de estilos XSLT para transformar el documento XML en el formato de salida. Por el contrario, el proceso de generación de archivos PDF tiene dos pasos:

1. Primero se transforma el XML en FO con ayuda de una hoja de estilos XSLT. StyleVision puede generar tanto el archivo XSLT como el archivo FO.
2. Después se procesa el archivo FO con un procesador FO (como Apache FOP) para generar el documento PDF de salida. [Si configuró su procesador FO para trabajar con StyleVision](#)²⁸, entonces StyleVision puede generar el documento PDF de salida transformando el XML en FO con los motores XSLT integrados de Altova y después convirtiendo el FO en PDF con [el procesador FO que configuró para ello](#)²⁸.

FOP y XSLT

Hay una opción FOP que sirve para especificar un archivo XML de entrada, un archivo XSLT de entrada y un archivo PDF de salida:

```
fop -xml entrada.xml -xslt entrada.xslt -pdf salida.pdf
```

En este caso, FOP usa su motor XSLT integrado para llevar a cabo la transformación XML-FO del primer paso. Después pasa el documento FO resultante a FOP para el procesamiento FO-PDF del segundo paso.

Sin embargo, puede que el motor integrado de FOP no sea compatible con todas las características de StyleVision y de RaptorXML. Es decir, puede que se produzcan errores si una hoja de estilos XSLT generada con StyleVision se usa como entrada para una transformación XML con el motor XSLT integrado de FOP. En

casos así, utilice el motor XSLT de RaptorXML+XBRL Server para transformar el XML en FO y pase el archivo FO al procesador FOP para crear el PDF.

StyleVision Server y RaptorXML: generar archivos desde fuera de la interfaz gráfica

Además de generar hojas de estilos XSLT y los documentos de salida correspondientes desde la interfaz gráfica de StyleVision (con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁹) también puede generar archivos de salida de dos formas más:

1. Puede generar varios tipos de documentos de salida con StyleVision Server, que llama a la función de generación de archivos de StyleVision sin abrir su interfaz gráfica.
2. Con [RaptorXML](#)⁹⁵⁹, una aplicación independiente de Altova que incluye el validador XML(+XBRL) y los motores XSLT y XQuery de Altova. Los motores XSLT de RaptorXML se pueden usar para transformar XML en diferentes formatos de salida procesando los documentos XML con hojas de estilos XSLT. El archivo XSLT debe crearse por adelantado para que RaptorXML pueda usarlo. Es decir, RaptorXML no toma el diseño SPS como parámetro de entrada. Las ventajas de usar RaptorXML para estas transformaciones son: (i) mayor velocidad porque permite transformar archivos de gran tamaño en un tiempo récord y (ii) el hecho que, además de ofrecer una interfaz de la línea de comandos, RaptorXML tiene interfaces para COM, Java y .NET. Esto significa que se le puede llamar desde estos entornos. Para más información consulte el apartado [RaptorXML](#)⁹⁵⁹.
3. Puede realizar transformaciones múltiples en función de desencadenadores preconfigurados (una vez al día, por ejemplo) usando Altova StyleVision Server dentro de un flujo de trabajo de Altova FlowForce Server. Esto se describe en la sección [Automatización con FlowForce Server](#)⁹⁶¹.

14.1 Interfaz de la línea de comandos

Puede llamar a las funciones de StyleVision desde la línea de comandos de dos maneras diferentes:

- Llamando al [ejecutable de StyleVision](#)⁹⁵⁶. Así conseguirá acceso a la función de generación de archivos XSLT de StyleVision. Los archivos XSLT se generan a partir del archivo SPS.
- Usando [StyleVision Server](#)⁹⁵⁸ para generar archivos de salida (HTML, etc.) Los archivos de salida se generan a partir de un archivo PXF, que es un paquete formado por un archivo SPS y sus archivos relacionados (archivos XML, XSD, archivos de imagen, etc.). El archivo PXF se crea en StyleVision.

Uso de la línea de comandos

Puede usar la línea de comandos de dos maneras distintas:

- Puede introducir comandos en la línea de comandos y ejecutarlos inmediatamente. Por ejemplo, en la ventana de símbolo del sistema puede insertar un comando para StyleVision o [StyleVision Server](#)⁹⁵⁸ y pulsar **Entrar** para ejecutar el comando.
- Puede introducir una serie de comandos en un archivo de procesamiento por lotes y ejecutarlo. Por ejemplo:

```
@ECHO OFF
CLS
StyleVision TestEN.sps -outxslt=HTML-EN.xslt
StyleVision TestDE.sps -outxslt=HTML-DE.xslt
StyleVision TestES.sps -outxslt=HTML-ES.xslt
```

Cuando se procese el archivo por lotes, los comandos se ejecutarán y los archivos de salida se generarán.

Funciones de StyleVision en tareas programadas

Puede usar la herramienta **Tareas programadas** de Windows para definir la ejecución de comandos de StyleVision a una hora determinada y en una fecha determinadas. La tarea puede ser un solo comando o un archivo por lotes. Para aprender a crear este tipo de comandos consulte el apartado [Automatizar el procesamiento de datos](#)⁹⁶³.

14.1.1 StyleVision

Esta es la sintaxis para la línea de comandos:

```
StyleVision [<Archivo SPS>] [<opciones>]
```

donde

StyleVision	llama al ejecutable de Altova StyleVision, ubicado en la carpeta de aplicación de StyleVision.
<Archivo SPS>	es el archivo SPS.
<opciones>	como mínimo una de las opciones que se describen más abajo.

Cuando se ejecuta un comando, StyleVision se ejecuta en silencio (es decir, sin abrir la interfaz gráfica), genera los archivos de salida necesarios y se cierra. Si se detecta un error o advertencia, se abre la interfaz gráfica del usuario y el mensaje correspondiente aparece en la ventana de mensajes.

Nota: para que el SPS se cargue correctamente en StyleVision es necesario que los archivos XSD y XML de trabajo que usa el SPS se encuentren en la posición indicada en el SPS.

Opciones de StyleVision

No hace falta insertar las opciones de StyleVision en ningún orden en particular.

- **Archivo XSLT de salida**

<code>-OutXSLT=<archivo></code>	escribe código XSLT para HTML en el archivo especificado
<code>-OutXSLRTF=<archivo></code>	escribe código XSLT para RTF en el archivo especificado
<code>-OutXSLFO=<archivo></code>	escribe código XSLT para FO en el archivo especificado
<code>-OutXSLWord2007=<archivo></code>	escribe código XSLT para Word 2007+ en el archivo especificado

- **Resultado de los datos de BD**

<code>-OutDBXML=<archivo></code>	escribe los datos XML generados con la BD en el archivo especificado. Si se trata de una BD XML, el esquema fuente se puede especificar con la marca <code>-DBWhere</code> .
<code>-OutDBSchema=<archivo></code>	escribe el esquema XML generado a partir de la BD en el archivo especificado. Si se trata de una BD XML, el esquema fuente se puede especificar con la marca <code>-DBWhere</code> .

Ejemplos

```
StyleVision "QuickStart.sps" -outxslt="QuickStartHTML.xslt"  
StyleVision "C:\Test\QuickStart.sps" -outxslt="C:\Test\QuickStartHTML.xslt"
```

Notas

- Las rutas de acceso pueden ser absolutas o relativas y deben usar barras diagonales invertidas.
- Si el nombre de archivo o su ruta de acceso contiene un espacio, es necesario poner toda la ruta de acceso entre comillas. Por ejemplo: "c:\Mis Archivos\MiXML.xml" or "c:\MisArchivos\MiXML.xml".
- La línea de comandos distingue entre el uso de mayúsculas y minúsculas en los comandos, rutas de acceso y nombres de carpeta y archivo.

14.1.2 StyleVision Server

StyleVision Server se puede utilizar desde su interfaz de la línea de comandos en sistemas Windows, Linux y Mac OS para transformar archivos XML en documentos HTML, PDF, RTF y DOCX de salida. El comando `generate` de la interfaz de la línea de comandos de StyleVision Server toma dos argumentos (un archivo XML y un [archivo PXF](#)⁶⁵²) y varios parámetros (los formatos de salida deseados). Las hojas de estilos XSLT para la transformación se obtienen del [archivo PXF](#)⁶⁵² utilizado como entrada.

Una ventaja de usar la interfaz de la línea de comandos de StyleVision Server en lugar de la de RaptorXML Server es que StyleVision Server acepta archivos PXF como entrada (mientras que RaptorXML toma archivos XSLT como entrada). Sin embargo, StyleVision Server debería utilizarse junto con el sistema Altova FlowForce Server preferiblemente. Los flujos de trabajo de Altova FlowForce Server pueden iniciar trabajos de transformación en función de desencadenadores predefinidos. Por ejemplo, se pueden transformar automáticamente los archivos de una red cuando se desencadena el trabajo de FlowForce. Para más información consulte el apartado [Automatización con FlowForce Server](#)⁹⁶¹.

Si necesita más información sobre la interfaz de la línea de comandos de StyleVision Server, consulte [los archivos de ayuda de StyleVision Server](#).

Archivos de salida

StyleVision Server puede generar estos archivos de salida a partir de archivos PXF:

- Archivos HTML (`.html`) usando los archivos XML y XSLT para HTML indicados en el archivo PXF o cualquier otro archivo XML
- Archivo de texto usando los archivos de texto y XSLT para texto indicados en el archivo PXF
- Archivo RTF usando los archivos XML y XSLT para RTF indicados en el archivo PXF o cualquier otro archivo XML
- Archivo FO usando los archivos XML y XSLT para FO indicados en el archivo PXF o cualquier otro archivo XML
- Archivo PDF usando los archivos XML y XSLT para FO indicados en el archivo PXF o cualquier otro archivo XML
- Archivo Word 2007+ usando los archivos XML y XSLT-para-Word 2007+ indicados en el archivo PXF o cualquier otro archivo XML

14.2 Trabajar con RaptorXML

Altova RaptorXML es el procesador XML y XBRL de tercera generación ultrarápido de Altova, optimizado para los estándares más recientes y para entornos de informática en paralelo. RaptorXML es compatible con múltiples plataformas y aprovecha la omnipresencia actual de equipos multinúcleo para ofrecer rapidísimas funciones de procesamiento de datos XML y XBRL.

Altova ofrece dos ediciones diferentes del procesador RaptorXML:

- **RaptorXML Server Edition**, que se puede usar desde la red y puede transformar varios archivos a la vez.
- **RaptorXML+XBRL Server Edition**, que se puede usar desde la red, puede transformar varios archivos a la vez y ofrece funciones de validación de datos XBRL.

Para más información sobre RaptorXML visite el [sitio web de Altova](#).

Casos de uso

Las funciones de RaptorXML más importantes para los usuarios de StyleVision son las de transformación XSLT. El uso más común de estas funciones sería el siguiente:

1. El usuario general una hoja de estilos XSLT a partir del diseño SPS con ayuda del comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸. Es importante tener en cuenta que RaptorXML no se puede usar para generar hojas de estilos XSLT a partir de un archivo SPS.
2. La hoja de estilos XSLT generada se utiliza para transformar documentos XML con RaptorXML. RaptorXML puede generar documentos de salida en formato HTML, texto, RTF, FO y Word 2007+.

Ventajas de RaptorXML

Estas son las principales ventajas de usar RaptorXML:

- RaptorXML permite validar y transformar código XSLT en un tiempo récord y por tanto es ideal para trabajar con archivos de gran tamaño.
- Fácil utilización con la línea de comandos y con las interfaces COM, Java y .NET.
- [Automatización y programación de tareas](#)⁹⁶³ mediante archivos de procesamiento por lotes y procesos de programación.

Para aprender a automatizar la producción de documentos de salida (p. ej. HTML) a partir de documentos XML con RaptorXML, consulte el apartado [Automatizar el procesamiento de datos](#)⁹⁶³.

Para obtener información detallada sobre RaptorXML y sus interfaces COM, Java y .NET consulte la [documentación de RaptorXML](#).

14.2.1 Documentos PDF de salida

Para generar un documento PDF a partir de un documento XML son necesarios dos pasos:

1. Primero se transforma el documento XML con una hoja de estilos XSLT. Para esta transformación se usa un motor de transformación XSLT (como RaptorXML, por ejemplo). El resultado de la transformación es un documento FO.
2. El documento FO se procesa con un procesador FO (como Apache FOP) para generar un documento PDF de salida. StyleVision se puede configurar para que envíe el resultado FO de una transformación XSLT a un procesador FO. En StyleVision, el resultado PDF se puede ver en la vista previa PDF o se puede guardar como archivo (con el comando [Archivo | Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸).

RaptorXML y PDF

RaptorXML no ofrece parámetros para dirigir el resultado PDF de una transformación XSLT a un procesador PDF. Por tanto, tras el primer paso de transformación XSLT solo tenemos un documento FO.

Ahora debemos pasar este documento FO a un procesador FO para que realice el procesamiento del segundo paso (convertir FO en PDF). Dependiendo del procesador utilizado, esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, si utilizamos el procesador Apache FOP, podemos usar este sencillo comando para identificar el documento FO de entrada y especificar el nombre y ubicación del documento PDF de salida:

```
fop -fo entrada.fo -pdf salida.pdf
```

FOP ofrece más parámetros, que se enumeran en la [referencia del usuario de FOP](#).

FOP y XSLT

Hay una opción FOP que sirve para especificar un archivo XML de entrada, un archivo XSLT de entrada y un archivo PDF de salida:

```
fop -xml entrada.xml -xslt entrada.xslt -pdf salida.pdf
```

En este caso, FOP usa su motor XSLT integrado para llevar a cabo la transformación XML-FO del primer paso. Después pasa el documento FO resultante a FOP para el procesamiento FO-PDF del segundo paso.

Sin embargo, puede que el motor integrado de FOP no sea compatible con todas las características de StyleVision y de RaptorXML. Es decir, puede que se produzcan errores si una hoja de estilos XSLT generada con StyleVision se usa como entrada para una transformación XML con el motor XSLT integrado de FOP. En casos así, utilice el motor XSLT de RaptorXML+XBRL Server para transformar el XML en FO y pase el archivo FO al procesador FOP para crear el PDF.

Procesamiento por lotes en formato PDF

Hay una manera muy rápida y sencilla de generar documentos PDF usando RaptorXML para la transformación XSLT del primer paso y FOP para el procesamiento FO del segundo paso. Se trata de escribir un archivo de procesamiento por lotes que combine ambos comandos. Por ejemplo:

```
raptorxmlserver xslt --input=Prueba.xml --output=Prueba.fo Prueba.xslt  
fop -fo Prueba.fo -pdf Prueba.pdf
```


El primer comando llama a RaptorXML y produce el documento de salida `prueba.fo`. El segundo comando pasa `prueba.fo` al procesador FOP, que genera el archivo PDF `prueba.pdf`. Para más información sobre el procesamiento de datos por lotes y cómo usar archivos por lotes para automatizar procesos, consulte el apartado [Automatizar el procesamiento de datos](#)⁹⁶³.

14.3 Automatización con FlowForce Server

Las transformaciones se pueden automatizar en toda una red gracias a Altova FlowForce Server, un producto servidor para Windows, Linux y Mac OS. Así funciona el proceso de transformación en FlowForce Server:

1. Desde StyleVision, el usuario [implementa en FlowForce Server](#)¹⁰⁴² un [archivo PXF](#)⁶⁵² (con el comando [Archivo | Implementar en FlowForce](#)¹⁰⁴²) como archivo de transformación con la extensión `.transformation`. El archivo `.transformation` contiene todos los archivos y toda la información necesaria para realizar las transformaciones definidas en el diseños SPS. En el diagrama que aparece más abajo, la línea que recorre la parte superior de la imagen representa este paso de implementación.
2. Tras implementar el archivo `.transformation` en FlowForce Server, puede crear trabajos en FlowForce que usen el archivo `.transformation` para realizar transformaciones según determinados desencadenadores creados en la definición del trabajo. Por ejemplo, el desencadenador puede desencadenar el trabajo a una hora concreta cada día. Los trabajos de FlowForce se crean en la interfaz web de FlowForce Server (que aparece en el centro del diagrama), a la que puede acceder desde StyleVision o a través de una dirección HTTP. Para más información sobre estos trabajos y desencadenadores, consulte la [documentación de FlowForce Server](#).
3. En tiempo de ejecución FlowForce Server pasa las instrucciones de transformación y todos los archivos pertinentes a StyleVision Server, que se ocupa de realizar la transformación (*ver diagrama*).

El papel que desempeña StyleVision Server en el flujo de trabajo de FlowForce Server se ilustra en el diagrama que aparece a continuación. También aparece MapForce Server porque también se pueden crear trabajos de FlowForce que envíen asignaciones de datos de Altova MapForce a MapForce Server para que las ejecute.



Recuerde que además de invocarse desde un trabajo de FlowForce, StyleVision Server se puede invocar desde la línea de comandos. Para más información consulte la [documentación de StyleVision Server](#).

14.4 Automatizar el procesamiento de datos

Un archivo de procesamiento por lotes (un archivo de texto guardado con la extensión `.bat`) incluye una secuencia de comandos que se ejecutan desde la línea de comandos. Cuando se ejecuta el archivo de procesamiento por lotes, se ejecutan uno por uno todos los comandos del archivo, empezando por el primero de ellos. Por tanto, los archivos de procesamiento por lotes son ideales:

- Para ejecutar una serie de comandos automáticamente (*ver ejemplo más abajo*).
- Para crear una cadena de comandos de procesamiento, cuando un comando necesita una entrada que es generada por un comando anterior. Por ejemplo, el archivo XML resultante de una transformación se puede usar como entrada para una transformación posterior (*ver ejemplo más abajo*).
- Para programar una secuencia de tareas que se debe ejecutar a una hora concreta.

Archivo de procesamiento por lotes con secuencia de comandos

La secuencia de comandos que se debe ejecutar debe introducirse así:

```
@ECHO OFF
CLS
StyleVision TestEN.sps -outxslt=HTML-EN.xslt
StyleVision TestDE.sps -outxslt=HTML-DE.xslt
StyleVision TestES.sps -outxslt=HTML-ES.xslt
```

Cuando se procesa el archivo por lotes, se ejecutan los comandos y se generan los archivos. El archivo por lotes del ejemplo anterior StyleVision para generar tres archivos XSLT a partir de un diseño SPS.

Procesamiento por lotes en PDF

Hay una manera muy rápida y sencilla de generar PDF usando RaptorXML para la transformación XSLT del primer paso y FOP para el procesamiento FO del segundo paso. Se trata de escribir un archivo de procesamiento por lotes que combine los dos comandos. (Para simplificar el ejemplo, imagine que las llamadas a RaptorXML y FOP localizan los ejecutables correctamente.)

```
raptorxml xslt --input=Prueba.xml --output=Prueba.fo Prueba.xslt
fop -fo Prueba.fo -pdf Prueba.pdf
```

El primer comando llama a RaptorXML y genera el resultado `Prueba.fo`. El segundo comando pasa `Prueba.fo` al procesador FOP, que genera el archivo PDF `Prueba.pdf`. Para más información sobre RaptorXML consulte el apartado [Trabajar con RaptorXML](#)⁹⁵⁹.

15 StyleVision en Visual Studio

StyleVision se puede integrar en el entorno IDE Microsoft Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022, para que pueda combinar las avanzadas funciones de creación de archivos SPS con este avanzado entorno de desarrollo.

Esta sección describe:

- [Cómo instalar](#)⁹⁶⁵ el complemento de StyleVision para Visual Studio.
- [Diferencias](#)⁹⁶⁶ entre StyleVision para Visual Studio y la versión independiente.

15.1 Instalar el complemento de StyleVision

Siga estas instrucciones para instalar el complemento de StyleVision para Visual Studio:

1. Instale Microsoft Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022. Tenga en cuenta que a partir de su versión 2022, Visual Studio solo está disponible como aplicación de 64 bits.
2. Instale StyleVision (ediciones Enterprise o Professional Edition). Si tiene instalada la versión 2022 o una más avanzada, debe instalar la versión de 64 bits de StyleVision.
3. Descargue y ejecute el paquete de integración de StyleVision. Este paquete está disponible en la página de descargas de StyleVision (ediciones Enterprise y Professional) de www.altova.com/es.

Tras instalar el paquete de integración podrá empezar a usar StyleVision en el entorno de Visual Studio.

Nota importante

Debe usar el paquete de integración correspondiente a su versión de StyleVision (la versión actual es 2024). El paquete de integración no es específico de ninguna versión, por lo que se puede usar tanto para la edición Enterprise como Professional.

Temas relacionados

- [Integración de StyleVision](#) ¹³⁴⁴

15.2 Diferencias entre StyleVision y StyleVision Visual Studio

Este apartado enumera las diferencias entre la versión de StyleVision para Visual Studio y la versión independiente de StyleVision.

Ayudantes de entradas (ventanas de herramientas en Visual Studio)

Los ayudantes de entrada de StyleVision están disponibles como ventanas de herramientas en Visual Studio. Para más información sobre los ayudantes de entrada y sobre la interfaz gráfica de StyleVision, consulte la sección [Interfaz del usuario](#) ³⁶.) Tenga en cuenta que:

- puede arrastrar los ayudantes de entrada a cualquier posición del entorno de desarrollo.
- al hacer clic con el botón derecho en la pestaña de un ayudante de entrada aparece un menú con opciones para personalizar la interfaz. Con estas opciones puede convertir la ventana en flotante, acoplarla, ocultarla y ocultarla automáticamente.

Comandos de StyleVision como comandos de Visual Studio

Algunos comandos de StyleVision están presentes como comandos de Visual Studio en la interfaz gráfica de Visual Studio. Se trata de estos comandos:

- **Deshacer, Rehacer:** estos comandos de Visual Studio afectan a todas las acciones llevadas a cabo en el entorno de Visual Studio.
- **Proyectos:** los proyectos de StyleVision se tratan como proyectos de Visual Studio.
- **Personalizar barras de herramientas y comandos:** las pestañas *Barras de herramientas* y *Comandos* del cuadro de diálogo "Personalizar" (**Herramientas | Personalizar**) contienen tanto comandos de Visual Studio como de StyleVision.
- **Vistas:** en el menú **Vista**, el comando **StyleVision** contiene opciones para activar/desactivar los ayudantes de entrada y las ventanas laterales de StyleVision, así como para cambiar de una vista de edición a otra y activar/desactivar guías de edición.
- **Ayuda de StyleVision:** este menú de StyleVision aparece como submenú del menú **Ayuda** de Visual Studio.

Nota: en Visual Studio 2019 y versiones posteriores puede acceder a las funcionalidades de StyleVision desde el menú **Extensiones** de Visual Studio. En versiones anteriores estas funcionalidades se encuentran en los menús de nivel superior de Visual Studio.

16 StyleVision en Eclipse

Eclipse es un marco de código abierto que integra diferentes tipos de aplicaciones distribuidas en forma de complementos. El complemento de StyleVision para Eclipse permite acceder a las funciones de StyleVision desde la plataforma Eclipse 2024-03 (4.31), 2023-12 (4.30), 2023-09 (4.29), 2023-06 (4.28) y está disponible para sistemas Windows. Las versiones de Eclipse compatibles son 2024-03 (4.31), 2023-12 (4.30), 2023-09 (4.29), 2023-06 (4.28).

En esta sección explicamos:

- [Cómo instalar el paquete de integración para Eclipse e integrar StyleVision en Eclipse](#) ⁹⁶⁸
- [Perspectiva de StyleVision en Eclipse](#) ⁹⁷⁵
- [Otros puntos de entrada de StyleVision en Eclipse](#) ⁹⁷⁸

16.1 Instalar el complemento de StyleVision en Eclipse

Requisitos

- Eclipse 2024-03 (4.31), 2023-12 (4.30), 2023-09 (4.29), 2023-06 (4.28) (<http://www.eclipse.org>), de 64 bits.
- Un Java JRE/JDK para la plataforma de 64 bits.
- StyleVision Enterprise o Professional Edition de 64 bits.

Nota: Todos los requisitos anteriores deben corresponder a la plataforma de 64 bits. El complemento para Eclipse de versiones anteriores de 32 bits ya no es compatible, aunque es posible que aún funcione.

Una vez haya comprobado que cumple con los requisitos de la lista anterior, puede instalar el paquete de integración de StyleVision de 64 bits para integrar la aplicación en Eclipse. La integración se puede llevar a cabo al instalar el paquete de integración o de forma manual desde Eclipse una vez haya instalado el paquete de integración. El paquete de integración de StyleVision se puede descargar en <https://www.altova.com/es/components/download>.

Nota: Debe cerrar Eclipse para poder instalar o desinstalar el paquete de integración de StyleVision.

Instalar el complemento de StyleVision para Eclipse


Puede integrar el complemento de StyleVision en Eclipse ante la instalación del paquete de integración de StyleVision. Para ello:

1. Ejecute el paquete de integración de StyleVision para iniciar el asistente de instalación.
2. Cuando el instalador se lo pida seleccione *Instalar el complemento para Eclipse* y haga clic en **Aceptar**.
3. Cuando le pida que escoja cómo quiere integrar el complemento de StyleVision en Eclipse seleccione *Permitir integración de StyleVision en Eclipse* y navegue hasta el directorio en el que está el ejecutable de Eclipse (`eclipse.exe`).
4. Haga clic en **Siguiente** y complete la instalación.


Si elige la integración automática los menús y la perspectiva de StyleVision se habilitarán en Eclipse la siguiente vez que lo inicie.

Integrar el complemento de StyleVision para Eclipse manualmente

1. En Eclipse seleccione el comando de menú **Help | Install new software**.
2. En el cuadro de diálogo Instalar haga clic en **Add** (Agregar).




- En el cuadro de diálogo "Agregar repositorio" haga clic en **Local**. Navegue hasta la carpeta `C:\Archivos de programa\Altova\Common2024\eclipse\UpdateSite` y selecciónela. Elija un nombre para el sitio (por ejemplo, "Altova").



- Repita los pasos 2-3 del punto anterior pero esta vez elija la carpeta `C:\Archivos de programa\Altova\StyleVision2024\eclipse\UpdateSite` y un nombre como "Altova StyleVision".
- En el cuadro de diálogo seleccione *Sólo sitios locales*. A continuación seleccione la carpeta "Altova category" y haga clic en **Siguiente**.
- Revise los elementos que va a instalar y haga clic en **Siguiente** para continuar.
- Marque la casilla correspondiente para aceptar el acuerdo de licencia.
- Haga clic en **Finalizar** para terminar la instalación.

Nota: Si hay algún problema con el complemento (p.ej. iconos que faltan), pruebe a iniciar Eclipse desde la línea de comandos con el elemento flag `-clean`.

Recomendamos que elija la opción *Automáticamente* para que el asistente para la instalación se encargue de integrar el complemento. Seleccione la opción *Automáticamente* y después busque la carpeta donde se encuentra el ejecutable de Eclipse (`eclipse.exe`). Después haga clic en **Siguiente**. Si prefiere integrar el complemento de StyleVision para Eclipse de forma manual, seleccione la opción *De forma manual* (imagen siguiente). Más abajo explicamos cómo se integra el complemento de forma manual.




5. Finalice la instalación. Si seleccionó la integración automática, el complemento de StyleVision para Eclipse se integrará en Eclipse y estará disponible la próxima vez que inicie Eclipse.


Integrar el complemento de StyleVision en Eclipse de forma manual

Para integrar el complemento de StyleVision en Eclipse de forma manual:


1. En Eclipse haga clic en el comando **Help | Install New Software** (Ayuda | Instalar software nuevo).
2. En el cuadro de diálogo que aparece (*imagen siguiente*) haga clic en el botón **Add** (Agregar).



3. En el cuadro de diálogo que aparece, llamado "Add Repository" (Agregar repositorio, *imagen siguiente*) haga clic en el botón **Local**.
4. Busque la carpeta `c:\Archivos de programa\Altova\Common2024\eclipse\UpdateSite` y selecciónela. Escriba un nombre para el sitio (p. ej. Altova) y haga clic en **OK**.



5. Repita los pasos 2, 3 y 4 pero esta vez seleccione la carpeta `c:\Archivos de programa\Altova\StyleVision2024\eclipse\UpdateSite` y escriba un nombre como "Altova StyleVision".
6. En el cuadro combinado *Work With* (Trabajar con) del cuadro de diálogo "Install" seleccione la opción *All Available Sites* (Todos los sitios disponibles, *imagen siguiente*). Como resultado aparecen todos los complementos disponibles en el panel inferior. Marque la casilla de nivel superior de la carpeta *Altova category* (*imagen siguiente*). Después haga clic en **Next** (Siguiente).



7. Aparece una pantalla llamada "Install Details" (detalles de la instalación) en la que puede repasar los elementos que se van a instalar. Haga clic en **Next** (Siguiete) para continuar.
8. Aparece la pantalla "Review Licenses" (Reparar licencias). Seleccione la opción *I accept the terms of the license agreement* (Acepto el contrato de licencia). Para el complemento de StyleVision no es necesario otro contrato de licencia (basta con la clave de licencia de StyleVision Enterprise o Professional Edition). Para terminar haga clic en el botón **Finish** (Finalizar).

Si tiene problemas con el complemento (por ejemplo, si faltan iconos), inicie Eclipse desde la línea de comandos con la marca `-clean`.

Versión instalada actualmente

Para comprobar qué versión tiene instalada del complemento de StyleVision para Eclipse, en Eclipse seleccione la opción de menú **Help | About Eclipse**. Después seleccione el icono de StyleVision.

Temas relacionados

- [Integración de StyleVision](#) ¹³⁴⁴

16.2 Puntos de entrada de StyleVision en Eclipse

En Eclipse una perspectiva es una vista de la interfaz del usuario configurada con función de operador. Cuando el complemento de StyleVision está integrado en Eclipse, se crea automáticamente una perspectiva StyleVision predeterminada. Esta perspectiva es una interfaz gráfica del usuario que incluye los elementos de la interfaz de StyleVision: sus vistas de edición, menús, ayudantes de entrada y otras barras laterales.

Al abrir un tipo de archivo asociado a StyleVision (por ejemplo, `.sps`), el archivo se puede editar en la perspectiva StyleVision. También puede abrir archivos de otro tipo en otra perspectiva de Eclipse. Además, puede cambiar de perspectiva en todo momento, lo cual permite editar o procesar el archivo en otro entorno. Por tanto, las perspectivas tienen dos ventajas:


1. Permiten cambiar el entorno de trabajo para el archivo activo.
2. Permiten cambiar de un archivo a otro sin necesidad de abrir un entorno de desarrollo nuevo (el entorno asociado está disponible en la perspectiva)

Para trabajar con la perspectiva StyleVision es necesario:

- Cambiar a la perspectiva StyleVision.
- Configurar las preferencias de la perspectiva StyleVision.
- Personalizar la perspectiva StyleVision.


Cambiar a la perspectiva StyleVision

En Eclipse seleccione el comando **Window | Perspective | Open Perspective | Other**. En el diálogo que aparece (*imagen siguiente*) seleccione **StyleVision** y haga clic en **OK** o **Open**.



La ventana vacía o el documento activo tendrán ahora la perspectiva StyleVision. Así es como se cambia de perspectiva desde el menú. Para cambiar más rápido de una perspectiva a otra se puede incluir la perspectiva deseada en el submenú **Open Perspective**, sobre la opción **Other**. Esto se hace en el cuadro de diálogo de personalización.

También puede cambiar de perspectiva al abrir un archivo o activar un archivo. La perspectiva asociada al tipo de archivo se abre automáticamente al abrir el archivo por primera vez. Antes de que cambie la perspectiva, aparece un cuadro de diálogo donde debe indicar si desea abrir automáticamente la perspectiva asociada a este tipo de archivo. (*siguiente captura de pantalla*).



Marque la casilla *No volver a preguntar* si desea asociar la perspectiva a ese tipo de archivo sin tener que

confirmarlo cada vez que abra un archivo de este tipo. Después haga clic en **Yes**.

Configurar las preferencias de la perspectiva StyleVision

Para abrir el cuadro de diálogo de preferencias, seleccione el comando **Window | Preferences**. En la lista de perspectivas del panel de la izquierda, seleccione StyleVision y después las opciones que desea usar. Para terminar haga clic en **OK**.

Las preferencias de una perspectiva incluyen:

- una opción para cambiar automáticamente de perspectiva al abrir un archivo de un tipo determinado (*ver párrafo anterior*)
- opciones para incluir o excluir algunas barras de herramientas de StyleVision
- Acceso a las opciones de StyleVision.

Personalizar la perspectiva StyleVision

En Eclipse puede configurar qué accesos directos y comandos aparecen en cada perspectiva. Para abrir el cuadro de diálogo para personalizar la perspectiva (*imagen siguiente*), active la perspectiva que desea personalizar (en este caso la perspectiva StyleVision) y seleccione el comando **Window | Perspective | Customize Perspective**.

- En las pestañas *Tool Bar Visibility* y *Menu Visibility* puede indicar qué barras de herramientas y menús quiere que se vean.
- En la pestaña *Action Set Availability* puede añadir conjuntos de acciones a sus menús principales y a la barra de herramientas. Si quiere habilitar un grupo de acciones marque la casilla correspondiente.
- En la pestaña *Shortcuts* (Teclas de acceso rápido) del cuadro de diálogo *Customize Perspective* (Personalizar perspectiva) puede definir accesos directos para los submenús. Seleccione el submenú en el cuadro combinado *Submenus*, después seleccione una categoría de accesos directos y por último seleccione los accesos directos que desea incluir en la perspectiva.

Haga clic en **Apply and Close** para terminar de personalizar la perspectiva y que los cambios surtan efecto.

16.3 Otros puntos de entrada de Stylevision en Eclipse

Además de la perspectiva de StyleVision existen otros dos puntos de entrada desde los que puede acceder a las funciones de StyleVision:

- El menú de StyleVision
- La barra de herramientas de StyleVision

El menú de StyleVision en Eclipse

El menú para Eclipse de **StyleVision** contiene comandos de StyleVision para acceder a las funciones correspondientes de StyleVision. Estos comandos aparecen en varios menús de la versión independiente de StyleVision.

Barra de herramientas de StyleVision en Eclipse

La barra de herramientas de StyleVision contiene estos botones:



Estos comandos sirven para:

- abrir la Ayuda de StyleVision
- acceder a los comandos de StyleVision (aunque también puede acceder a ellos desde el menú **StyleVision**, *ver más arriba*)

Nota: Los comandos de la barra de herramientas no son compatibles. Si ha configurado en StyleVision algún comando de la barra de herramientas que ejecute un comando o script, ese comando no estará disponible en el complemento.

17 Referencia del usuario

Esta sección de la documentación describe en detalle los menús, comandos y barras de herramientas de StyleVision, así como los iconos y símbolos de la vista **Diseño**. La referencia del usuario se divide en cuatro partes:

- La primera explica los [símbolos e iconos utilizados en la vista Diseño](#) ⁹⁸⁰ ⁹⁸⁰.
- La segunda describe el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵.
- La tercera describe todas las [barras de herramientas y sus iconos](#) ¹⁰⁰⁴ y explica cómo personalizarlas.
- La última parte describe uno a uno todos los menús de la aplicación y sus respectivos comandos.

El funcionamiento de las características de StyleVision no se describe en esta sección, sino en estos apartados del manual:

- [Archivos SPS: contenido](#) ¹⁴⁰
- [Archivos SPS: estructura](#) ³¹⁰
- [Archivos SPS: características avanzadas](#) ³⁹²
- [Archivos SPS: presentación](#) ⁴⁷⁴
- [Archivos SPS: funciones adicionales](#) ⁵⁶⁸
- [Archivos SPS y bases de datos](#) ⁶⁵⁸
- [Archivos SPS y datos XBRL](#) ⁷⁸⁹

17.1 Símbolos de la vista Diseño

Los diseños SPS suelen incluir varios tipos de componentes de diseño diferentes y en la vista **Diseño** cada componente se representa con un símbolo diferente. Hay símbolos para estos tipos de componentes:

- [Nodos del documento XML](#) ⁹⁸⁰
- [Contenido del documento XML](#) ⁹⁸¹
- [Dispositivos de entrada de datos](#) ⁹⁸¹
- [Formatos predefinidos](#) ⁹⁸²
- [Objetos XPath](#) ⁹⁸²
- [Objetos URI](#) ⁹⁸³

Todos estos componentes:


- se pueden mover mediante operaciones de arrastrar y colocar;
- se pueden cortar, copiar, pegar y eliminar usando (i) los comandos del menú [Edición](#) ¹⁰⁵³ o (ii) las teclas de acceso rápido estándar de Windows para estos comandos;
- se pueden modificar aplicando estilos y propiedades de formato;
- tienen un menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en el componente.

Nodos del documento XML

En la vista **Diseño** los nodos de elemento y atributo del documento XML se representan con etiquetas. Cada nodo tiene una etiqueta inicial y una etiqueta final. Al hacer doble clic en cualquiera de estas etiquetas, el nodo se contrae. Cuando el nodo está contraído su contenido se oculta. Al hacer doble clic en un nodo contraído, el nodo se expande y muestra su contenido.

Los diferentes tipos de nodo que se representan en la vista **Diseño** son:

- **Nodo de documento**



El **nodo de documento** (con la etiqueta `$XML`) representa el documento XML en su totalidad. Viene indicado con una etiqueta verde que dice `$XML` (si el esquema fuente está asociado a un documento XML) o `$DB` (si el esquema fuente está asociado a una BD). En la imagen anterior, el nodo de documento de la izquierda está expandido y contiene el elemento `OrgChart`, que está contraído. Por el contrario, el nodo de documento de la derecha está contraído y por eso no se puede ver su contenido.

- **Nodo de elemento**



Los **nodos de elemento** se insertan en el diseño junto con todos sus elementos antecesores (siempre que estos no están presentes ya en el punto de inserción). En la imagen anterior, por ejemplo, el nodo de elemento `Name` aparece expandido a la izquierda y contraído a la derecha.

- **Nodo de atributo**



Los **nodos de atributo** se insertan en el diseño junto con todos sus elementos antecesores (siempre que estos no están presentes ya en el punto de inserción). Los nombres de atributo contienen el prefijo =. En la imagen anterior, por ejemplo, el nodo de atributo `href` aparece expandido a la izquierda y contraído a la derecha.

Los nodos se incluyen en el diseño como plantillas de nodo. Para más información sobre los diferentes tipos de plantillas que puede tener un diseño, consulte la sección [Plantillas y fragmentos de diseño](#) ³⁶⁴.

Contenido del documento XML

En la vista **Diseño** el contenido del documento XML se representa con dos marcadores de posición:

- `(contenido)`
- `(resto de contenido)`

El marcador de posición `(contenido)` representa el contenido de un solo nodo del documento XML. En el documento de salida se incluye todo el contenido de texto del nodo. Si el nodo es un atributo o un elemento de solo texto, en el documento de salida se incluye el valor del nodo. Si el nodo es un elemento que contiene contenido mixto o contenido de solo elemento, en el documento de salida se incluye el contenido de texto de todos los descendientes. Si hablamos en términos de XSLT, el marcador de posición `(contenido)` equivale al elemento `xsl:apply-templates` con su atributo `select` apuntando al nodo elegido.

Nota: si se aplica a un nodo de elemento, el marcador de posición `(contenido)` no exporta los valores ni los atributos del elemento al documento de salida. Para incluir los nodos de atributo en el documento de salida, es necesario incluir explícitamente el atributo en la plantilla (principal o global).

El marcador de posición `(resto de contenido)` aplica plantillas al resto de los elementos secundarios del nodo actual. En este caso la plantilla que se aplica para cada elemento secundario será una plantilla global (si se definió alguna para el elemento) o la plantilla predeterminada para los elementos (que sencillamente exporta el texto de los elementos de solo texto y aplica plantillas a elementos secundarios). Por ejemplo, imagine que tiene un elemento llamado `libro` que tiene estos elementos secundarios: `título`, `autor`, `isbn` y `fechapublicación`. Si la definición de `libro` especifica que en el documento de salida solo se deben incluir los secundarios `título`, entonces cuando se procese esta definición no se exportarán los demás secundarios (`autor`, `isbn` ni `fechapublicación`). Si por el contrario, la definición de `libro` incluye el marcador de posición `(resto de contenido)` después de la definición del elemento `título`, entonces se aplicará una plantilla global (si existe para el elemento) o la plantilla predeterminada por cada uno de los elementos secundarios (`autor`, `isbn` y `fechapublicación`).

Dispositivos de entrada de datos

Si quiere, puede incluir dispositivos de entrada en el diseño para que el usuario de la vista Authentic pueda editar documentos XML correctamente. Para ello debe asignar uno de estos dispositivos de entrada a un nodo:

- **Campos de entrada (de una sola línea o multilinea)**



- **Cuadros combinados**



- **Casillas de verificación**




- **Botones de opción**



En la vista **Diseño** las etiquetas de los dispositivos de entrada de datos se pueden contraer o expandir haciendo doble clic en sus etiquetas. Para más información sobre el uso de estos componentes de diseño consulte el apartado [Dispositivos de entrada de datos](#) ²⁸¹ del manual.

Formatos predefinidos

En la vista **Diseño** los formatos predefinidos se representan con etiquetas de color malva, que se pueden expandir o contraer haciendo doble clic en ellas.




Por ejemplo, la imagen anterior de la izquierda muestra el formato predefinido `p` (párrafo) expandido. La de la derecha muestra el mismo formato predefinido, esta vez contraído (con su contenido oculto). Para aplicar un formato predefinido, resalte la parte del diseño a la que desea aplicar el formato e [inserte el formato predefinido](#) ⁴⁷⁵.

Objetos XPath

En StyleVision hay dos funciones que utilizan expresiones XPath:

- **Plantillas condicionales**



En la vista **Diseño** las etiquetas de la **condición** son de color azul. La etiqueta inicial contiene algunas celdas: la primera celda (empezando por la izquierda) incluye un signo de interrogación. Las demás contienen (i) un número (empezando por el número 1) por cada condición *when* o (ii) un asterisco para la condición opcional *otherwise*. Para seleccionar una rama de la condición basta con hacer clic en su celda. El número de la rama condicional seleccionada aparece resaltado en la etiqueta inicial y la plantilla de la condición seleccionada (entre las etiquetas de la condición) aparece en la vista. La expresión XPath para la rama condicional seleccionada también aparece resaltada en la ventana Estructura del diseño. Las etiquetas de las condiciones no se pueden expandir ni contraer.

- **Cálculos automáticos**



En la vista **Diseño** los **cálculos automáticos** se representan con el marcador de posición `=(Cálculo automático)` (*imagen anterior*). Al seleccionar un cálculo automático, su expresión XPath aparece resaltada en la ventana Estructura del diseño. Los cálculos automáticos se editan desde la ventana [Propiedades](#) ³⁹³.

Objetos URI

En los diseños SPS puede insertar tres tipos de objetos URI:

- **Imágenes**

Si inserta una imagen en el diseño SPS y StyleVision puede acceder a ella, entonces la imagen aparece en la vista **Diseño**. Si StyleVision no puede acceder a ella, la posición de la imagen en el diseño se señala con un marcador de posición.

- **Marcadores (anclajes)**



En la vista **Diseño** los marcadores se representan con etiquetas de color amarillo que tienen la letra **A** (*imágenes anteriores*). Los marcadores se crean con el comando **Insertar | Insertar marcador** y pueden estar vacíos o tener contenido. El contenido debe insertarse una vez creado el anclaje. Las etiquetas de anclaje se pueden expandir (*imagen anterior, izquierda*) o contraer (*imagen anterior, derecha*).

- **Vínculos**



En la vista **Diseño** los vínculos se representan con etiquetas de color amarillo que tienen la letra **A** (*imágenes anteriores*). Los vínculos se crean con el comando **Insertar | Insertar hipervínculo**. El objeto alrededor del cual se crea el vínculo puede insertarse en el diseño antes o después de crear el hipervínculo. Las etiquetas de un hipervínculo se pueden expandir (*imagen anterior, izquierda*) o contraer (*imagen anterior, derecha*).

 **Temas relacionados**

- [Barras de herramientas](#) ¹⁰⁰⁴
- [Barras laterales de la vista Diseño](#) ⁴⁴
- [Edición de contenidos](#) ¹⁴⁰


17.2 Diálogo Editar expresión XPath

El cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" (*imagen siguiente*) sirve para construir, probar y editar las expresiones XPath. Se puede acceder a este cuadro de diálogo desde cualquier sitio de la Vista Diseño donde se pueda introducir una expresión XPath, como las que se introducen para el [procesamiento condicional](#)⁴⁰³ o los valores de los [Estilos](#)⁶¹ y [Propiedades](#)⁶².

El cuadro de diálogo es compatible automáticamente con la versión XPath correspondiente a la [versión XSLT](#)¹¹⁹ del diseño SPS (XPath 1.0 para XSLT 1.0, XPath 2.0 para XSLT 2.0 y XPath 3.1 para XSLT 3.0). Para cambiar a otra versión XPath debe cambiar la [versión XSLT del diseño SPS](#)¹¹⁹.

Diseño del cuadro de diálogo

El cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" contiene varios paneles (*imagen siguiente*): (i) un panel *Expresión* (*parte superior izquierda*), (ii) un panel *Fuentes* (*parte superior derecha*) y (iii) un panel *Resultados*. En el modo Generador el panel *Resultados* se amplía con otros paneles de ayudantes de entrada.




Modo Evaluador y modo Depurador

El cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" tiene dos modos:

- [Modo Evaluador](#)⁹⁸⁷, en el que se evalúa una una expresión XPath con respecto a los archivos XML de trabajo. Esta expresión se introduce en el panel *Expresión* y el resultado aparece en el panel *Resultados*. Puede hacer clic en nodos del resultado para ir a los nodos correspondientes en el panel *Fuentes* del cuadro de diálogo.
- [Modo Depurador](#)⁹⁹¹, en el que puede depurar una expresión XPath mientras esta se aplica al documento XML activo. Puede definir puntos de interrupción y puntos de seguimiento y seguir el proceso de evaluación paso a paso. En cada paso puede ver el contenido de las variables, así como definir expresiones de inspección para comprobar otros aspectos de la evaluación.

Para cambiar de un modo a otro, seleccione el comando correspondiente en el menú desplegable **Empezar evaluación/depuración**, ubicado en la parte izquierda de la barra de herramientas de la ventana (*imagen siguiente*).




En los apartados de esta sección se explica cómo usar cada uno de estos dos modos.

Generador de expresiones XPath/XQuery


En los dos modos se puede usar el [generador de expresiones](#)⁹⁹⁹ como ayuda para construir expresiones con una sintaxis correcta. Active o desactive el [generador de expresiones](#)⁹⁹⁹ con el botón **Cambiar al modo generador** de la barra de herramientas principal .

17.2.1 Modo Evaluador

Seleccione el modo Evaluador; para ello seleccione **Iniciar evaluación** en el menú desplegable **Iniciar evaluación/depuración** (*imagen siguiente*).



En el modo Evaluador haga clic en el botón **Evaluador** (*imagen siguiente*). El evaluador se compone de varios paneles (*imagen siguiente*): (i) el panel *Expresión* (*parte superior izquierda*), (ii) el panel *Fuentes* y (iii) el panel *Resultados* (*parte inferior*).



La expresión XPath y su evaluación

La expresión XPath se introduce en el panel *Expresión*. Los resultados de la evaluación aparecen en el panel *Resultados* (imagen anterior).


Tenga en cuenta que:

- para evaluar una expresión con respecto a un archivo XML, ese archivo debe estar asignado como [Archivo XML de trabajo de uno de los orígenes del diseño SPS](#)¹¹⁶.
- puede ir viendo los resultados a medida que va escribiendo la expresión (use el icono **Evaluar mientras se tecléa** de la barra de herramientas) o verlos cuando haga clic en el botón de la barra de herramientas **Iniciar evaluación/depuración (F5)**, en la parte superior izquierda de la barra de herramientas.

- para introducir la expresión XPath de ruta en un árbol de fuentes de nodo haga doble clic en ese nodo en el panel *Fuentes*.
- en el panel *Fuentes* puede activar o desactivar que se muestren: (i) instrucciones de procesamiento, (ii) comentarios, (iii) atributos y (iv) elementos. Para ello use los botones que hay bajo el panel *Fuentes*.
- el nodo de contexto es el del componente del diseño dentro del cual se va a crear la expresión. Para definir otro nodo como el nodo de contexto de la expresión: (i) seleccione el nodo en el panel *Fuentes* y (ii) haga clic en **Definir contexto** (*bajo el panel Fuentes*). Para guardar este nodo de contexto para la expresión haga clic en el botón del comando **Recordar contexto de evaluación** (*bajo el panel Fuentes*). Tenga en cuenta que el nodo de contexto de la expresión es el nodo de contexto del componente de diseño actual y este es el nodo que se usará en tiempo de ejecución.
- puede usar las funciones de los lenguajes de programación Java y .NET en la expresión XPath. Los botones **Uso de Java** y **Uso de .NET**, en la parte inferior del cuadro de diálogo muestran información sobre cómo usar las funciones de extensión de Java y .NET en expresiones XPath. Para más información consulte la sección [Funciones de extensión](#)¹⁴¹¹ de esta documentación.
- para crear la expresión en varias líneas (para una lectura más cómoda) use la tecla **Entrar**.
- para aumentar/reducir el tamaño del texto en el campo de la expresión haga clic en él, mantenga pulsada la tecla **Ctrl** y accione la rueda de desplazamiento. **Tenga en cuenta que este cambio afecta también al panel Resultados.**
- si no quiere introducir manualmente la ruta de localización de un nodo siga estas instrucciones: (i) colocar el cursor del ratón en el punto de la expresión donde quiere introducir la ruta de localización; (ii) en el árbol de fuentes haga doble clic en el nodo que quiere usar como destino. Esto introduce la ruta de localización del nodo seleccionado en la expresión. La ruta de localización se introduce como ruta de acceso absoluta que empieza en el nodo raíz del documento.

Panel Resultados

El panel *Resultados* (*panel inferior de la imagen siguiente*) tiene su propia barra de herramientas.



Estas son las características de este panel:

- la lista de resultados consiste en dos columnas: (i) un nombre o tipo de datos de nodo y (ii) el contenido del nodo.
- si la expresión XPath devuelve nodos (como elementos o atributos) puede elegir si quiere que se muestre todo el contenido del nodo como el valor del nodo. Para ello active la opción *Mostrar resultado completo*.
- cuando el resultado contiene un nodo (esto incluye nodos de texto), en lugar de contener literales generados por la expresión, al hacer clic en ese modo en el panel *Resultados* se resalta el nodo correspondiente en el documento XML del árbol de fuentes.
- puede copiar las dos columnas de una sublínea del resultado o copiar solamente la columna del valor. Para copiar todas las columnas haga clic con el botón derecho en una sublínea y active la opción **La copia incluye todas las columnas**. (También puede activar/desactivar este comando con el icono correspondiente del panel *Resultados*.) Después haga clic con el botón derecho en la sublínea que

quiere copiar y seleccione **Copiar sublíneas** para copiar solamente esa o **Copiar todo** para copiarlas todas.


Barra de herramientas del panel Resultados

La barra de herramientas del panel *Resultados* contiene iconos para las funciones de navegación, búsqueda y copia. Estos iconos se describen en la siguiente tabla, empezando por el icono de la izquierda del todo. Los comandos correspondientes también están disponibles en el menú contextual de los elementos de la lista de resultados.

Icono	Acción
<i>Siguiente, Anterior</i>	Seleccionar el elemento siguiente o anterior respectivamente de la lista de resultados.
<i>Copiar la línea de texto seleccionada en el portapapeles</i>	Copiar la columna de valores del resultado seleccionado en el portapapeles. Para copiar todas las columnas debe activar el comando La copia incluye todas las columnas (<i>ver más abajo</i>).
<i>Copiar todos los mensajes en el portapapeles</i>	Copiar la columna de valores de todos los resultados en el portapapeles, incluidos los valores que estén vacíos. Cada elemento se copia en una línea distinta.
<i>La copia incluye todas las columnas</i>	Alternar entre copiar todas las columnas y solamente la columna de valores. El separador de las columnas es un espacio.
<i>Buscar</i>	Abrir el cuadro de diálogo "Buscar" para poder buscar cadenas, incluso caracteres especiales, en la lista de resultados.
<i>Buscar anterior</i>	Buscar la instancia anterior del término de búsqueda introducido en el cuadro de diálogo "Buscar".
<i>Buscar siguiente</i>	Buscar la instancia siguiente del término de búsqueda introducido en el cuadro de diálogo "Buscar".
<i>Expandir con secundarios</i>	Expandir el elemento seleccionado y todos sus descendientes.
<i>Contraer con secundarios</i>	Contraer el elemento seleccionado y todos sus descendientes.
<i>Borrar</i>	Borrar la lista de resultados.

17.2.2 Modo Depurador

Con el Depurador puede depurar expresiones XPath en el contexto de un [archivo XML de trabajo](#)¹¹⁶. Para acceder al Depurador seleccione **Iniciar el depurador** en el menú desplegable **Iniciar evaluación/depuración** (*imagen siguiente*). Así se activa el modo Depurador. Ahora puede alternar entre el modo Generador (como ayuda para construir la expresión) y el Evaluador (para depurar la expresión). Para iniciar la depuración haga clic en **Iniciar evaluación/depuración (F5)**. Asegúrese primero de que el modo seleccionado es el Depurador.



Para iniciar la depuración haga clic en **Iniciar evaluación/depuración (F5)**. Asegúrese primero de que el modo seleccionado es el Depurador.


Botones de configuración del modo Depurador

	Iniciar evaluación/depuración (F5)	Inicia el depurador
	Cambiar al Generador	Cambia al modo Generador, que cuenta con ayudantes de entrada contextuales para construir expresiones
	Evaluar al teclear	Evalúa las expresiones conforme las va escribiendo

Diseño del modo Depurador

En el modo Depurador se añaden otros dos paneles al panel *Resultados* (imagen siguiente).

- el panel *Pila de llamadas y puntos de depuración*, que se divide en dos pestañas.
- el panel *Variables y expresiones de inspección*; tanto las expresiones de inspección como las variables se muestran en el mismo panel.



Con el modo Depurador puede:

- acceder al proceso de evaluación XPath paso por paso para ver cómo se va evaluando la expresión XPath. Puede usar el botón **Paso a paso por instrucciones (F11)** para ello. En cada paso de la evaluación se resalta en amarillo la parte de la expresión que se está evaluando (*imagen anterior*) y el resultado de la evaluación de ese paso aparece en el panel *Resultados*. Por ejemplo, en la imagen anterior se han seleccionado todos los elementos `section` descendientes del elemento `book`.
- definir puntos de interrupción donde quiera que se detenga la evaluación para poder comprobar los resultados en esos puntos. Puede recorrer toda la evaluación deteniéndose solamente en los puntos de interrupción. Use el botón de la barra de herramientas **Iniciar el depurador (F5)** para ello. Esta opción es más rápida que la de detenerse en todos los pasos con **Paso a paso por instrucciones (F11)**.
- definir puntos de seguimiento que puede consultar después en un informe de los resultados de los pasos marcados como puntos de seguimiento. Con esta opción la evaluación no se detiene (excepto en los puntos de seguimiento) pero los resultados de los puntos de seguimiento aparecen en una lista en el panel *Resultados*.
- usar las expresiones de inspección para comprobar información (como datos de documentos o aspectos de la evaluación), lo cual resulta especialmente útil en los puntos de interrupción.
- mostrar las variables del alcance de la evaluación, incluyendo sus valores, en el panel *Variables y expresiones de inspección*.
- mostrar las llamadas realizadas por el procesador a un paso de la evaluación en la pestaña *Pila de llamadas* del panel *Pila de llamadas y puntos de depuración*.
- si ha definido puntos de interrupción y de seguimiento, entonces estos aparecen en la pestaña *Puntos de depuración* del panel *Pila de llamadas y puntos de depuración*.

Para más información sobre estas características consulte sus descripciones más abajo.

Ejecutar el depurador

A grandes rasgos, estos suelen ser los pasos que se siguen para depurar una expresión XPath:

1. Introducir la expresión XPath en el panel *Expresión*.
2. Establecer los puntos de interrupción y de seguimiento que quiera. Un punto de interrupción es un punto en el que se detiene la evaluación. Un punto de seguimiento es un punto en el que la evaluación queda grabada, lo que permite rastrear los resultados de la evaluación.
3. Si hace clic en **Iniciar el depurador**, la evaluación se ejecutará en un solo paso hasta el final, a no ser que haya marcado algún punto de interrupción en la expresión. Haga clic varias veces en **Iniciar el depurador** para avanzar entre los puntos de interrupción hasta el final de la evaluación.
4. Use la función **Paso a paso por instrucciones/Paso a paso para salir/Paso a paso por procedimientos** para avanzar por la evaluación paso a paso.


Botones para depurar

	Iniciar el depurador (F5)	Inicia el depurador. La evaluación va directamente al final y solo se detiene en los puntos de interrupción, si los hay.
	Detener el depurador (Mayús+F5)	Sale del modo Evaluador y detiene el depurador
	Paso a paso por instrucciones (F11)	Avanza por la evaluación, paso a paso. Se trata de un avance paulatino por la evaluación.
	Paso a paso para salir (Mayús+F11)	Sale del paso de evaluación actual y procede al paso progenitor
	Paso a paso por procedimientos (Ctrl+F11)	Recorre los pasos descendientes
	Insertar o quitar punto de interrupción (F9)	Inserta/elimina un punto de interrupción en el paso de la expresión en el que coloque el cursor
	Insertar o quitar punto de seguimiento (Mayús+F9)	Inserta/elimina un punto de seguimiento en el paso de la expresión en el que coloque el cursor

Paso a paso por instrucciones, para salir y por procedimientos

Con **Paso a paso por instrucciones** puede avanzar paso a paso por la evaluación. Cada vez que hace clic en este comando pasa al siguiente paso de la evaluación; el paso actual aparece resaltado en la expresión (*imagen siguiente*). El comando **Paso a paso para salir** va al paso de un nivel superior al del paso actual, mientras que el comando **Paso a paso por procedimientos** se salta los pasos de niveles inferiores y va directamente al siguiente paso del mismo nivel que el actual. Para probar estos comandos puede usar la expresión de más abajo y hacer clic en los tres botones de este comando para ver cómo funcionan.

La imagen siguiente muestra la evaluación cuando el procesamiento se ha pausado al alcanzar el paso `newsitem`. En este paso el resultado muestra los cuatro nodos `newsitem`.



Puntos de interrupción

Los puntos de interrupción son puntos en los que quiere que el Depurador se detenga después de haberlo iniciado con el comando **Iniciar el depurador**. Son útiles si tiene que analizar una parte concreta de la expresión. Cuando el depurador se detiene en el punto de interrupción, puede comprobar el resultado y podría usar la función **Paso a paso por instrucciones** para mostrar los resultados de los pasos siguientes de la evaluación. Para definir un punto de interrupción coloque el cursor en la expresión, en el punto en el que quiere introducir el punto de interrupción, y haga clic en el botón de la barra de herramientas **Insertar o quitar punto de interrupción (F9)**. El punto de interrupción se marcará con una línea roja discontinua. Para eliminar el punto de interrupción basta con seleccionarlo y volver a hacer clic en el comando **Insertar o quitar punto de interrupción (F9)**.


Véase también [Puntos de depuración](#)⁹⁹⁸, más abajo.

Puntos de seguimiento

Los puntos de seguimiento son puntos en los que se graban los resultados. Estos resultados aparecen en la estructura *Seguimientos* de la pestaña *Resultados* (imagen siguiente). Esto permite ver todos los resultados de la evaluación en partes concretas de la expresión. Por ejemplo, en la imagen siguiente los puntos de seguimiento se pusieron en los nodos `team` y `member`; los resultados que corresponden a estos puntos de seguimiento aparecen en la estructura *Seguimientos*.

Para definir un punto de seguimiento coloque el cursor en el punto que quiera y haga clic en el botón de la barra de herramientas **Insertar o quitar punto de seguimiento (Mayús+F9)**. Para marcar el punto de

seguimiento aparece una línea discontinua azul sobre esa parte de la expresión (*imagen siguiente*). Para quitar un punto de seguimiento basta con seleccionarlo y volver a hacer clic en **Insertar o quitar punto de seguimiento (Mayús+F9)**.




Nota: si en algún punto de la expresión hay un punto de interrupción y un punto de seguimiento, entonces la línea discontinua alterna los colores rojo y azul.

Véase también [Puntos de depuración](#)⁹⁹⁸, más abajo.

Variables, expresiones de inspección y pila de llamadas

Las variables y las expresiones de inspección se muestran en el panel *Variables y expresiones de inspección* (panel inferior en el centro en la imagen siguiente).



Variables

Las variables que se han declarado en la expresión y que están dentro del alcance del paso actual de la evaluación aparecen con sus valores actuales correspondientes. Por ejemplo, en la imagen anterior el procesamiento se ha pausado en el punto de interrupción que hay en el elemento `headline`. La variable `$i` está dentro del alcance en este paso de la evaluación, por lo que `$i` se muestra con su valor actual, que en la imagen anterior es el primer nodo `newsitem`.

Expresiones de inspección

Las expresiones de inspección son expresiones que puede introducir antes de que comience la evaluación o en un momento en que esta se detenga. Este tipo de expresiones se pueden usar para:

- probar ciertas condiciones. Por ejemplo, en la imagen anterior la expresión de inspección `$i/metainfo/enteredBy/@id="NED"` se usa para probar si este elemento lo introdujo el miembro del equipo que tiene el identificador `NED`. El resultado `true` en el caso del primer elemento de las noticias nos comunica que ese elemento cumple esta condición.
- encontrar datos dentro de un contexto concreto. Por ejemplo, dentro del contexto de un elemento `Company` podríamos introducir la expresión de inspección `@id` para buscar el código de cliente de esa empresa en el documento XML de destino.
- generar datos adicionales. Por ejemplo, se puede generar una cadena de texto apropiada para indicar el número total de elementos nuevos.

Para introducir una expresión de inspección haga clic en **Agregar entrada de inspección** en la barra de herramientas del panel (dentro del círculo rojo en la imagen anterior), introduzca la expresión y pulse la tecla


Entrar para terminar. Para quitar una expresión de inspección, selecciónela y haga clic en **Quitar la entrada de inspección seleccionada** en la barra de herramientas. Si durante la depuración la expresión no se puede evaluar correctamente por alguna razón (por ejemplo, si una de sus variables no entra dentro del alcance), entonces la expresión de inspección aparece en rojo.

Pila de llamadas

La pestaña *Pila de llamadas* del panel *Pila de llamadas y puntos de depuración* (panel inferior derecho en la imagen anterior) muestra las llamadas del procesador hasta ese punto de la depuración. La llamada actual del procesador está resaltada en amarillo. Tenga en cuenta que solo se muestran las llamadas que han llevado directamente al paso de evaluación actual.

Puntos de depuración

La pestaña *Puntos de depuración* del panel *Pila de llamadas y puntos de depuración* (panel inferior derecho en la imagen anterior) muestra los puntos de interrupción (puntos rojos) y los puntos de seguimiento (puntos azules) que haya colocado en la expresión. Cada punto de depuración aparece en la lista con su número de línea y de carácter. Por ejemplo, `AxisStep@2:12` significa que hay un punto de depuración en la línea 2, carácter 12 de la expresión del panel *Expresión*.



Algunas de las funciones que ofrece este modo son:

- En el caso de los puntos de interrupción, puede introducir una condición de interrupción (i) haciendo doble clic en *Insertar condición de interrupción* en el panel *Puntos de depuración*, (ii) introduciendo la expresión de la condición y (iii) pulsando la tecla **Entrar**. Ese punto de interrupción se habilita solo si la condición evalúa en `true`. Por ejemplo, en la imagen anterior, la condición de interrupción `$i/metainfo/enteredBy/@id="ABE"` habilita el punto de interrupción en el encabezado de los elementos de las noticias que haya introducido el miembro del equipo que tiene el identificador `ABE`. La

imagen muestra la evaluación pausada en este punto. (Tenga en cuenta que la expresión de inspección de este punto de interrupción devuelve `false`.)

- Puede activar o desactivar todos los puntos de depuración haciendo clic en los botones correspondientes de la barra de herramientas: **Habilitar todos los puntos de depuración** y **Deshabilitar todos los puntos de depuración** (*dentro de los círculos verdes en la imagen anterior*). Cuando se deshabilita un punto de depuración, este se desactiva para todas las evaluaciones hasta que se vuelva a habilitar.
- Puede habilitar/deshabilitar puntos de interrupción individuales en sus correspondientes menús contextuales.

Comandos de la barra de herramientas en los paneles


Los paneles del cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" del modo Depurador (*imagen anterior*) contiene botones para las funciones de navegación, búsqueda y copia. Estos iconos se describen en la siguiente tabla, empezando por el icono de la izquierda del todo. Los comandos correspondientes también están disponibles en el menú contextual de los elementos de la lista de resultados.

Icono	Acción
<i>Siguiente, Anterior</i>	Seleccionar el elemento siguiente o anterior respectivamente de la lista de resultados.
<i>Copiar la línea de texto seleccionada en el portapapeles</i>	Copiar la columna de valores del resultado seleccionado en el portapapeles. Para copiar todas las columnas debe activar el comando La copia incluye todas las columnas (<i>ver más abajo</i>).
<i>Copiar todos los mensajes en el portapapeles</i>	Copiar la columna de valores de todos los resultados en el portapapeles, incluidos los valores que estén vacíos. Cada elemento se copia en una línea distinta.
<i>La copia incluye todas las columnas</i>	Alternar entre copiar todas las columnas y solamente la columna de valores. El separador de las columnas es un espacio.
<i>Buscar</i>	Abrir el cuadro de diálogo "Buscar" para poder buscar cadenas, incluso caracteres especiales, en la lista de resultados.
<i>Buscar anterior</i>	Buscar la instancia anterior del término de búsqueda introducido en el cuadro de diálogo "Buscar".
<i>Buscar siguiente</i>	Buscar la instancia siguiente del término de búsqueda introducido en el cuadro de diálogo "Buscar".
<i>Expandir con secundarios</i>	Expandir el elemento seleccionado y todos sus descendientes.
<i>Contraer con secundarios</i>	Contraer el elemento seleccionado y todos sus descendientes.
<i>Borrar</i>	Borrar la lista de resultados.

17.2.3 Generador de expresiones XPath

Al activar el Generador de expresiones XPath (*imagen siguiente*) se habilitan varios paneles con ayudantes de entrada que puede usar para generar expresiones XPath. Haga doble clic en una entrada en cualquiera de

estos ayudantes de entrada para introducirla en el punto de la expresión XPath en que se encuentre el cursor del ratón.



Existen tres paneles de ayudantes de entrada:

- Un esquema en forma de árbol que permite introducir nodos de elementos y atributos en la expresión XPath. Si se marca la casilla Relative XPath (XPath relativa), entonces la ruta de acceso del nodo seleccionado se entiende como relativa al nodo de contexto (el nodo del diseño en el que se genera la expresión XPath). El nodo de contexto se muestra más abajo en el panel del esquema. Si no se marca esta casilla, entonces se usa una expresión XPath absoluta para el nodo seleccionado; esta expresión XPath absoluta empieza en la raíz del documento.
- Un panel de ayudante de entrada para operadores y expresiones, que incluyen: (i) ejes (`ancestor::`, `parent::`, etc.), (ii) operadores (por ejemplo, `eq` y `div`) y (iii) expresiones (`for # in # return #`, etc.). Estos elementos del panel se pueden ordenar alfabéticamente en una lista o agrupar por categoría funcional. Para seleccionar la opción que prefiera elija *Jerárquica* o *Nivelada* en el menú desplegable de la barra del título del panel.
- Un ayudante de entrada en el que las funciones de la versión XPath activa aparecen en orden alfabético en una lista o agrupadas por categoría funcional. Para elegir cómo quiere que aparezcan debe elegir *Jerárquica* o *Nivelada* en el menú desplegable de la barra del título del panel. La opción

Nombres/Tipos permite elegir si los argumentos de las funciones se ven como nombres o como tipos de datos.

Características del Generador

- Para ver la descripción del texto de un elemento en cualquiera de los paneles, pase el cursor del ratón por encima del elemento.
- Cada una de las funciones aparece con su firma (es decir, con sus argumentos, los tipos de datos de los argumentos y los tipos de datos del resultado de la función).
- Las firmas aparecen con los nombres o los tipos de datos de los argumentos y el resultado de las funciones. Seleccione *Nombres* o *Tipos* en el menú desplegable de la barra del título del panel.
- Si hace doble clic en un elemento en cualquiera de los paneles (operador, expresión o función), entonces ese elemento se inserta donde se encuentre el cursor del ratón en la expresión. Las funciones se insertan con sus argumentos indicados por marcadores de posición (que representa el símbolo #).
- Si (i) selecciona texto en el campo de edición de la expresión XPath y (ii) hace doble clic en una expresión o en una función que contenga un marcador de posición para insertarla, entonces se insertará el texto seleccionado en lugar del marcador.

Una vez haya introducido una función en la expresión, si pasa el cursor del ratón por encima del nombre de esa función podrá ver la firma correspondiente, así como un texto con la descripción de la función. Si una función tiene más de una firma con el mismo nombre, esto se indica con un factor de sobrecarga en la parte inferior de la pantalla. Si coloca el cursor del ratón dentro de los paréntesis de la función y pulsa **Ctrl+Mayús+Barra espaciadora** puede ver las firmas de los distintos factores de sobrecarga del nombre de esa función.

Generar expresiones XPath

El cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" cuenta con varias funciones que sirven de ayuda para generar expresiones XPath.

- *Nodo de contexto y esquema en árbol*
La casilla *Selección* del panel *Fuentes* muestra de inmediato el nodo de contexto. La expresión se inserta dentro del nodo de contexto y se evalúa con él como su contexto.
- *Insertar un nodo del esquema en árbol*
En el panel *Fuentes* se muestra todo el esquema. Haga doble clic en un nodo del esquema para insertarlo en la expresión XPath. Si marca la casilla *XPath relativa*, entonces el nodo seleccionado se inserte lo hará con una ruta de acceso a la expresión relativa al nodo de contexto.
- *Información del espacio de nombres*
El esquema en árbol del panel *Fuentes* contiene un elemento *Espacio de nombres*. Si expande este elemento podrá ver todos los espacios de nombres declarados en esa hoja de estilos. Esta información puede ser útil para comprobar los prefijos de los espacio de nombres que esté pensando usar en una expresión XPath.
- *Insertar ejes, operadores y expresiones XPath*
El panel *Seleccionar operador/expresión* contiene los ejes XPath (*ancestor::*, *parent::*, etc.), los operadores XPath (por ejemplo, *eq* y *div*) y las expresiones XPath (*for # in # return #*, etc.) para la versión XPath que se haya seleccionado como versión XSLT para el SPS. Puede ver estos elementos ordenados alfabéticamente o de forma jerárquica (que los agrupa según su función). Para insertar un eje o un operador en la expresión XPath, haga doble clic en el elemento correspondiente.

- ***Insertar funciones XPath***

En el panel Seleccionar función también puede ver las funciones XPath ordenadas alfabéticamente o agrupadas según su función (para cambiar de una vista a otra solo tiene que hacer clic en el icono correspondiente, en la parte superior del panel). Cada una de las funciones aparece con su firma. Si una función tiene más de una firma aparece tantas veces como firmas tenga. Los argumentos de una firma están separados por comas y cada argumento puede tener un indicador de frecuencia (? indica una secuencia de ninguno o de un elemento del tipo indicado; * indica una secuencia de cero o más elementos del tipo indicado). Los argumentos pueden mostrarse como nombres o como tipos de datos; seleccione *Nombres o tipos* en la barra del título del panel. Cada función indica también su tipo de retorno. Por ejemplo: => date ? indica que el tipo de retorno esperado es una secuencia de ninguno o de un elemento date. Si coloca el cursor del ratón sobre una función aparece una breve descripción de la misma. Para insertar una función en la expresión XPath haga doble clic en la función que necesite.

- Las funciones de extensión Java y .NET se pueden usar en expresiones XPath, lo que permite acceder a las funciones de estos lenguajes de programación. Los botones **Java** y **.NET** que hay en la parte inferior del cuadro de diálogo sirven para activar textos informativos sobre cómo usar las funciones de extensión Java y .NET. Para más información al respecto consulte el apartado [Funciones de extensión varias](#) ⁽¹⁵⁰⁸⁾ de esta documentación.

Edición inteligente mientras se tecléa


Si escribe la expresión directamente en la caja de texto *Expresión*, entonces las opciones que estén disponibles en ese momento aparecerán en un mensaje emergente (*imagen siguiente*).



Esas opciones incluyen elementos, funciones XPath y ejes XPath. Puede usar las teclas **Arriba** y **Abajo** para moverse de una opción de la lista a otra. Cuando una opción esté resaltada, pulse la tecla **Entrar** si quiere introducirla en la expresión.

La casilla Otherwise

La casilla *Otherwise* (marcada con una flecha roja en la imagen siguiente) añade una rama *Otherwise* a una plantilla condicional como última rama. Cada plantilla condicional puede contener una rama *Otherwise* solamente. Al evaluar una plantilla condicional, la primera rama que se evalúa en *true* se ejecuta. Si ninguna de las ramas se evalúa en *true*, entonces se ejecuta la rama *Otherwise*, en caso de que exista; de lo contrario, la plantilla condicional se cierra sin ejecutar ninguna de sus ramas. La rama *Otherwise* se activa solamente si ninguna de las ramas anteriores se evalúa en *true*, por lo que no necesita definir una condición para ella. Por lo tanto, cuando se marca la casilla *Otherwise* se deshabilita el campo de entrada de la expresión XPath.



Para más detalles sobre cómo usar la condición `Otherwise` consulte el apartado [Condiciones](#)⁴⁰³.

17.3 Barras de herramientas

StyleVision ofrece acceso directo a una gran variedad de comandos mediante estas prácticas barras de herramientas:

- [Formato](#) ¹⁰⁰⁶
- [Tabla](#) ¹⁰⁰⁷
- [Authentic](#) ¹⁰⁰⁹
- RichEdit
- [Insertar elementos de diseño](#) ¹⁰¹¹
- [Filtro para diseños](#) ¹⁰¹⁴
- [Recursos globales](#) ¹⁰¹⁵
- [Estándar](#) ¹⁰¹⁵

Los iconos de estas barras de herramientas y los comandos a los que corresponden se describen en los diferentes apartados de esta sección.

Posición de las barras de herramientas

Las barras de herramientas pueden flotar libremente por la pantalla o pueden colocarse en los bordes de la interfaz gráfica del usuario de StyleVision. Las barras de herramientas suelen colocarse en el borde superior, justo debajo de la barra de menús. Sin embargo, puede colocarlas en los bordes laterales e inferiores de la interfaz si lo prefiere.

Para colocar una barra de herramientas en los bordes de la interfaz gráfica:


1. Sujete la barra de herramientas por su controlador (si la barra ya está acoplada en los bordes de la interfaz) o por la barra de título (si la barra de herramientas está flotando).
2. Arrastre la barra de herramientas hasta la posición deseada y suéltela. Si todavía no existe una zona de barras de herramientas en el borde de la interfaz donde desea colocar la barra, se creará una automáticamente.

Para convertir una barra de herramientas en flotante, haga clic en su controlador, arrástrela fuera de la zona de barras de herramientas y suéltela en cualquier parte de la pantalla (excepto en un borde de la interfaz).


Mostrar u ocultar las barras de herramientas

En StyleVision puede activar/desactivar (mostrar/ocultar) las barras de herramientas una por una. Esto se puede hacer de tres formas diferentes:

- En el menú **Vista | Barras de herramientas** (*imagen siguiente*), seleccione qué barras de herramientas se deben mostrar.



- Haga clic con el botón derecho en una zona de barras de herramientas y en el menú contextual que aparece (*imagen siguiente*) seleccione qué barras de herramientas se deben mostrar.




- En la pestaña *Barras de herramientas* del cuadro de diálogo [Personalizar](#)¹¹⁶⁶ ([Herramientas | Personalizar](#)¹¹⁶⁶), marque la casilla de las barras de herramientas que se deben mostrar. Cuando termine haga clic en **Cerrar**.

Agregar y quitar iconos de las barras de herramientas

En cada barra de herramientas puede añadir o eliminar iconos (es decir, puede mostrar/ocultar los iconos de las barras de herramientas). Para ello debe seguir estas instrucciones:

- Elija la barra de herramientas que desea modificar y haga clic en la flecha que aparece al final de la barra.
- Aparece el menú contextual **Agregar o quitar botones**, pase el cursor por este menú y aparece otro menú contextual (*imagen siguiente*) que enumera las barras de herramientas situadas en esa zona más la opción de menú **Personalizar...** (*imagen siguiente*).



3. Pase el cursor por la barra de herramientas que incluye el botón que desea añadir o quitar (*imagen siguiente*).
4. En el nuevo menú que aparece (*imagen anterior*), haga clic en el nombre del botón que desea añadir o quitar.
5. Si hace clic en la opción **Personalizar...** se abre el cuadro de diálogo [Personalizar](#)¹¹⁶⁶.

Al final del menú que incluye todos los botones de cada barra de herramientas hay una opción llamada **Restaurar la barra de herramientas**. Haga clic en esta opción para devolver la barra de herramientas a su estado de instalación.

Nota: los botones están predefinidos y no se pueden desvincular de su barra de herramientas.

17.3.1 Formato

La barra de herramientas **Formato** (*imagen siguiente*) se habilita cuando la vista activa es la vista **Diseño**. Sus comandos sirven para asignar propiedades de formato de bloque y línea al elemento seleccionado en la vista **Diseño**.



Formatos HTML predefinidos

El formato HTML seleccionado en la lista desplegable se aplica a la selección de la vista **Diseño**. Por ejemplo: el formato `div` aplica el elemento HTML `bloque (div)` a la selección actual de la vista **Diseño**. El formato HTML se convierte en las propiedades RTF, PDF y Word 2007+ correspondientes si el formato de salida elegido es RTF, PDF y Word 2007+ respectivamente.

Propiedades de texto

Puede aplicar las propiedades de texto negrita, cursiva, subrayado y tachado a la selección actual de la vista **Diseño**. También puede seleccionar el estilo y tamaño de la fuente y el color de fondo y de primer plano.

Alineación

En esta barra de herramientas también puede definir la alineación del texto seleccionado en la vista **Diseño**: a la izquierda, en el centro, a la derecha o justificado.

Listas


Puede insertar listas en el punto de inserción donde se encuentra el cursor o puede convertir el texto seleccionado en una lista.

Hipervínculos

Puede insertar un hipervínculo en el punto de inserción donde se encuentra el cursor. Para aprender a usar este comando consulte el apartado [Hipervínculo](#)¹⁰⁸⁷.

17.3.2 Tabla

Los comandos de la barra de herramientas **Tabla** sirven para dar estructura y formato a las tablas dinámicas y estáticas seleccionadas en la vista **Diseño** (*imagen siguiente*).



Nota: la imagen anterior muestra el menú que aparece al hacer clic en el botón **Personalizar** situado a la derecha de la barra de herramientas Tabla.

Operaciones en filas y columnas

Puede insertar, anexar o eliminar filas y columnas en cualquier tabla estática o dinámica del diseño, en relación a la posición del cursor. Las filas y columnas se insertan antes de la posición del cursor o se anexan después de la última fila o columna. La fila/columna donde está el cursor también se puede eliminar. Estas operaciones se ejecutan con los comandos **Insertar fila/columna**, **Anexar fila/columna** o **Eliminar fila/columna**. También puede añadir encabezados y pies de tabla con los comandos **Agregar fila/columna de encabezado/pie de tabla**.

Operaciones en celdas

La celda de la tabla donde está el cursor se puede unir a cualquiera de las celdas adyacentes. Esta operación es similar a expandir celdas de tabla en HTML. Los comandos que debe utilizar para estas operaciones son **Combinar hacia la derecha/izquierda/arriba/abajo**. Además la celda de la tabla donde está el cursor se puede dividir horizontal o verticalmente con los comandos **Dividir la celda horizontalmente** y **Dividir la celda verticalmente**. Asimismo puede alinear el contenido de la celda en la parte superior, central o inferior de la celda. Además puede ocultar o mostrar los bordes de la celda con el comando **Ver bordes de la celda**.


Operaciones en la tabla, propiedades y presentación

Si pone el cursor en una tabla estática o dinámica y hace clic en **Eliminar tabla**¹¹⁰⁷, la tabla se elimina. El marcado de la tabla se puede habilitar o deshabilitar con el comando **Ver marcado de la tabla**. Por último, con el comando **Propiedades de la tabla** puede abrir el cuadro de diálogo donde se definen las propiedades de la tabla.

17.3.3 Authentic

Los comandos de la barra de herramientas **Authentic** sirven para personalizar la vista Authentic y editar documentos XML en la vista Authentic (*imagen siguiente*).

Estos comandos permiten al diseñador del SPS probar todas las características que estarán a disposición del usuario de la vista Authentic.



Nota: la imagen anterior muestra el menú que aparece al hacer clic en el botón **Personalizar** situado a la derecha de la barra de herramientas Authentic.

Validar, guardar y volver a cargar documentos XML

Mientras edita un documento XML en la vista Authentic, puede comprobar la validez del archivo XML de trabajo haciendo clic en el comando **Validar el documento XML**. Los cambios realizados se pueden guardar en el archivo XML de trabajo con el comando **Guardar los datos XML de Authentic**. La última versión del documento XML se puede volver a cargar en cualquier momento.

Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML

Este comando solamente se habilita en diseños SPS basados en bases de datos XML y permite cargar una fila nueva de la columna XML en la vista Authentic para poder editarla. Consulte la [descripción del comando](#)¹¹¹⁹ para obtener más información.

Etiquetas de marcado en la vista Authentic

En la vista Authentic puede elegir cómo aparecen las etiquetas de marcado: puede ocultarlas (**Ocultar marcado**), mostrarlas con los nombres de nodo (**Mostrar marcado en tamaño grande**), sin nombres de nodo (**Mostrar marcado en tamaño pequeño**) o cada nodo de una forma (**Mostrar marcado mixto**).

Edición de tablas dinámicas en la vista Authentic

En la vista Authentic pueden ejecutarse operaciones en filas de tablas dinámicas. Es decir, se pueden insertar, anexar, duplicar, subir y bajar filas haciendo clic en los iconos pertinentes de la barra de herramientas: **Insertar fila**, **Anexar fila**, **Duplicar fila**, **Subir fila**, **Bajar fila** y **Eliminar fila**.

Definir entidades

Mientras edita el archivo XML de trabajo en la vista Authentic puede definir entidades. Haga clic en el botón **Definir entidades XML** para abrir el cuadro de diálogo "Definir entidades XML". Para más información consulte el apartado [Authentic | Definir entidades](#)¹¹².

17.3.4 RichEdit

Los comandos de la barra de herramientas **RichEdit** sirven para marcar el texto en la vista Authentic con propiedades de estilo.

Cuando el usuario de la vista Authentic pone el cursor dentro de un elemento que se [creó como componente RichEdit](#)⁵¹¹, los botones y controles de la barra de herramientas **RichEdit** se habilitan (*imagen siguiente*). De lo contrario, estos botones están siempre deshabilitados.




Gracias a la función RichEdit el usuario de la vista Authentic puede especificar la fuente del texto, su tamaño, su estilo, su decoración, su color, su color de fondo y su alineación. Seleccione el texto al que desea aplicar estilos en la vista Authentic y seleccione el estilo con los botones y controles de la barra de herramientas. El texto al que se aplica el estilo aparece entre las [etiquetas del elemento de estilo](#)⁵¹¹.

17.3.5 Insertar elementos de diseño

Los comandos de la barra de herramientas **Insertar elementos de diseño** sirven para insertar elementos de diseño en el SPS. En la imagen siguiente puede ver todos los elementos de diseño que se pueden insertar con ayuda de esta barra de herramientas. La barra de herramientas incluye comandos de tres tipos:


1. Comandos para insertar [componentes de diseño](#)¹⁰¹², que dependen del nodo de contexto (la mayoría de los comandos de la barra de herramientas).
2. Comandos para insertar [componentes de distribución](#)¹⁰¹³, que no dependen del nodo de contexto.
3. [Comandos relacionados con la cuadrícula del diseño](#)¹⁰¹⁴, que ayudan a trabajar en la planificación gráfica del SPS.



Comandos para insertar componentes de diseño

Los componentes de diseño son elementos que dependen del nodo de contexto y se insertan desde el menú **Insertar**. Siga estos pasos para insertar un elemento de diseño con la barra de herramientas **Insertar**:

1. En la barra de herramientas haga clic en el icono del elemento que desea insertar.
2. Ahora haga clic en la posición de la vista **Diseño** donde desea insertar el elemento. Acto seguido aparece un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*) que muestra la estructura del esquema y el nodo de contexto. El nodo de contexto es el nodo dentro del que se insertará el elemento de diseño.



3. Si quiere insertar el elemento de diseño dentro del nodo de contexto actual, haga clic en **Aceptar**. Si quiere usar un contexto diferente, seleccione otro nodo de contexto en la estructura del esquema y haga clic en **Aceptar**.
4. En el caso de algunos elementos de diseño (como los cálculos automáticos, por ejemplo) se necesita un paso más. En otros casos, como cuando se trabaja con plantillas definidas por el usuario, este cuadro de diálogo ni siquiera aparece. En estos casos aparece el diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵. Elija las opciones necesarias y haga clic en **Aceptar**.

El elemento de diseño se inserta al final del paso 3 o 4, dependiendo del tipo de elemento de diseño.

Comandos para insertar componentes de distribución

La barra de herramientas **Insertar elementos de diseño** incluye comandos para insertar tres elementos de distribución diferentes: (i) contenedores de diseño, (ii) cuadros de diseño y (iii) líneas. No olvide que las líneas y los cuadros de diseño solamente se pueden insertar dentro de un contenedor de diseño.

Para insertar un contenedor de diseño, haga clic en el icono **Insertar contenedor de diseño** y después haga clic en la posición de la vista **Diseño** donde desea insertar el contenedor. Aparece un aviso donde debe indicar el tamaño del contenedor. Para insertar un cuadro de diseño, haga clic en el icono **Insertar cuadro de diseño** y después haga clic en la posición del contenedor de diseño donde desea insertar el cuadro. Ahora haga clic dentro del cuadro y empiece a escribir. Para insertar una línea, haga clic en el icono **Insertar línea** y después haga clic en la posición del contenedor de diseño donde quiere empezar a dibujar la línea. Arrastre el cursor hasta el punto donde desea que finalice la línea y suéltelo.

Para cambiar el tamaño de los contenedores y cuadros de diseño debe pasar el cursor por el contorno de estos elementos y arrastrarlo hasta obtener el tamaño deseado. Para mover un cuadro de diseño, pase el cursor por el borde superior o izquierdo del cuadro y cuando el cursor tome forma de cruz, arrastre el cuadro hasta su nueva posición.

Comandos relacionados con la cuadrícula

El comando **Mostrar cuadrícula** muestra/oculta la cuadrícula de diseño. Si activa el comando **Ajustar a la cuadrícula**, los elementos creados dentro del contenedor de diseño (como cuadros de diseño y líneas) se ajustan a las líneas y a las intersecciones de las líneas. Las propiedades de la cuadrícula pueden definirse en la pestaña *Diseño* del cuadro de diálogo "Opciones" (**Herramientas | Opciones**).

17.3.6 Filtro para diseños

Los comandos de la barra de herramientas **Filtro para diseños** (*imagen siguiente*) sirven para filtrar el tipo de plantillas que aparecen en la vista **Diseño** y el tipo de plantillas que se ocultan.



Icono	Comando	Descripción
	Mostrar solo una plantilla	Solo muestra la plantilla seleccionada. Ponga el cursor en una plantilla y haga clic en este icono para ver solo la plantilla seleccionada.
	Mostrar todos los tipos de plantilla	Muestra todas las plantillas del SPS (plantilla principal, global, con nombre y de diseño).
	Mostrar plantillas importadas	Haga clic para mostrar/ocultar las plantillas importadas.
	Mostrar/ocultar la plantilla principal	Haga clic para mostrar/ocultar la plantilla principal.
	Mostrar/ocultar las plantillas globales	Haga clic para mostrar/ocultar las plantillas globales.
	Mostrar/ocultar los fragmentos de diseño	Haga clic para mostrar/ocultar los fragmentos de diseño.


El cuadro combinado *Filtro para diseños* (*imagen siguiente*) incluye una lista con todas las plantillas existentes en el diseño SPS.



Si selecciona una plantilla en el cuadro combinado, la plantilla se selecciona en el diseño. Es decir, con este cuadro combinado puede navegar rápidamente hasta la plantilla deseada en el diseño. Esto es muy práctico si su diseño tiene varias plantillas y si algunas están ocultas.

17.3.7 Recursos globales

La barra de herramientas **Recursos globales** (*imagen siguiente*) sirve para (i) seleccionar la configuración activa para la aplicación y (ii) abrir el cuadro de diálogo [Recursos globales de Altova](#)⁵⁶⁹.



Seleccione la configuración activa en la lista desplegable del cuadro combinado. Haga clic en el icono **Administrar recursos globales** para abrir el cuadro de diálogo "Recursos globales de Altova".

17.3.8 Estándar

Los comandos de la barra de herramientas Estándar ejecutan importantes funciones de edición y otras operaciones en el archivo. Todos estos comandos se enumeran y describen a continuación. Para obtener una descripción más completa de un comando, consulte el apartado correspondiente de la Referencia del usuario.

Icono	Comando	Tecla de acceso rápido	Descripción
	Diseño nuevo a partir de un esquema XML, DTD o archivo XML ¹⁰¹⁷	Ctrl+N	Crea un documento SPS nuevo basado en un esquema. Haga clic en la punta de flecha para crear un SPS basado en una BD o en un HTML o para crear un SPS en blanco.
	Abrir ¹⁰²⁴	Ctrl+O	Abre un documento SPS ya existente.
	Volver a cargar		Vuelve a cargar la última versión guardada del SPS.
	Guardar diseño ¹⁰²⁹	Ctrl+S	Guarda el documento SPS activo.
	Guardar todos ¹⁰²⁹	Ctrl+Mayús+S	Guarda todos los documentos SPS que están abiertos.
	Imprimir ¹⁰⁵⁰	Ctrl+P	Imprime la vista Authentic del archivo XML de trabajo.

Icono	Comando	Tecla de acceso rápido	Descripción
	Vista previa de impresión ¹⁰⁵⁰		Muestra una vista previa de impresión de la vista Authentic del archivo XML de trabajo.
	Cortar ¹⁰⁵³	Mayús+Supr	Corta la selección y la pone en el portapapeles.
	Copiar ¹⁰⁵³	Ctrl+C	Copia la selección en el portapapeles.
	Pegar ¹⁰⁵³	Ctrl+P	Pega el contenido del portapapeles en la posición del cursor.
	Eliminar ¹⁰⁵³	Supr	Elimina la selección
	Deshacer ¹⁰⁵³	Alt+ Retroceso	Deshace el cambio realizado. Puede utilizar la función Deshacer un número ilimitado de veces.
	Rehacer ¹⁰⁵³	Ctrl+Y	Rehace la acción deshacer.
	Buscar ¹⁰⁵³	Ctrl+F	Busca texto en la vista Authentic y en las vistas de resultados.
	Buscar siguiente ¹⁰⁵³	F3	Busca la siguiente aparición del término de búsqueda.
	Zoom ¹⁰⁷⁰		Establece el nivel de zoom de la vista Diseño.
	Mostrar marcado del diseño en tamaño pequeño		Convierte las etiquetas de marcado en etiquetas pequeñas.
	Mostrar marcado del diseño en tamaño grande		Convierte las etiquetas de marcado en etiquetas grandes.
	XSLT 1.0 ¹¹⁹		Establece XSLT 1.0 como lenguaje de la hoja de estilos.
	XSLT 2.0 ¹¹⁹		Establece XSLT 2.0 como lenguaje de la hoja de estilos.
	XSLT 3.0 ¹¹⁹		Establece XSLT 3.0 como lenguaje de la hoja de estilos.
	Ortografía ¹¹³⁰		Revisa la ortografía del documento SPS.
	Mostrar/ocultar "Consulta de la BD" ¹¹²⁴		Muestra/oculta el cuadro de diálogo "Consulta de la BD".

17.4 Menú Archivo

Los comandos del menú **Archivo** sirven para trabajar con documentos SPS y archivos relacionados. Estos son los comandos del menú **Archivo**:


- [Nuevo](#)¹⁰¹⁷: para crear un diseño SPS nuevo a partir de diferentes documentos fuente.
- [Abrir, Volver a cargar, Cerrar, Cerrar todos](#)¹⁰²⁴, ¹⁰²⁴: para abrir, cerrar y volver a cargar el archivo activo.
- [Guardar el diseño, Guardar como, Guardar todos](#)¹⁰²⁹: para guardar el archivo SPS activo y todos los archivos SPS que están abiertos.
- [Exportar como archivo de diseño de MobileTogether](#)¹⁰³⁸: para generar un diseño de MobileTogether a partir del archivo SPS activo.
- [Guardar los datos XML de Authentic, Guardar los datos XML de Authentic como](#)¹⁰³⁸: se habilitan si la vista activa es la vista Authentic. Sirven para guardar los cambios en el [archivo XML de trabajo](#)³¹.
- [Guardar archivos generados](#)¹⁰³⁸: para guardar los archivos de salida que se pueden generar a partir del SPS.
- [Diseño web](#)¹⁰⁴⁴: genera todos los archivos necesarios para ejecutar una aplicación ASPX en la carpeta de destino indicada.
- [Propiedades](#)¹⁰⁴⁴: para definir la codificación de los documentos de salida, el modo de compatibilidad CSS del explorador web, cómo se deben resolver las rutas de acceso relativas de las imágenes en la vista Authentic y si las imágenes deben incrustarse o enlazarse en los documentos RTF (*ediciones Enterprise y Professional*) y Word 2007+ (*edición Enterprise*).
- [Vista previa de impresión, Imprimir](#)¹⁰⁵⁰: se habilitan en la vista Authentic y en las vistas previas. Estos comandos imprimen la vista.
- [Archivos usados recientemente, Salir](#)¹⁰⁵¹: para abrir un archivo utilizado recientemente y para salir del programa.

Temas relacionados

- [Barras de herramientas](#)¹⁰⁰⁴
- [Barra de herramientas Estándar](#)¹⁰¹⁵
- [Barra de herramientas Authentic](#)¹⁰⁰⁹

17.4.1 Nuevo

Al pasar el cursor sobre el comando **Archivo | Nuevo** aparece un submenú (*imagen siguiente*) con opciones para crear un documento SPS nuevo de varios tipos diferentes:




- Un archivo SPS nuevo basado en un esquema XML, un documento DTD o un esquema XML generado a partir de un archivo XML (**Nuevo a partir de un esquema XML, DTD o archivo XML...**). El esquema seleccionado se añade a la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁶ y se crea una representación gráfica de la estructura del esquema en la ventana [Estructura del diseño](#)⁵¹. En la vista [Diseño](#)³⁸ se abre el documento SPS nuevo, que aparece en blanco con una plantilla principal vacía. También puede crear un archivo SPS nuevo a partir de un archivo (esquema o XML) almacenado en una URL o en un recurso global (*ver más abajo*).
- Un archivo SPS nuevo basado en un esquema XML generado a partir de una BD (**Nuevo a partir de una base de datos** o **Nuevo a partir de una columna XML de una tabla de base de datos**). El proceso de conexión se describe en la sección [Conectarse a una BD y configurar el diseño SPS](#)⁶⁶³. En la vista [Diseño](#)³⁸ se abre el documento SPS nuevo, que aparece en blanco con una plantilla principal vacía.
- Un archivo SPS nuevo basado en una [taxonomía XBRL](#)³²⁰.
- Un archivo SPS nuevo basado en un esquema definido por el usuario que se crea nodo a nodo a partir de un [archivo HTML](#)⁶²⁷ (**Nuevo a partir de un archivo HTML**). El esquema definido por el usuario se añade a la ventana [Vista general del diseño](#)⁴⁸ y [Estructura del esquema](#)⁵¹. En la ventana Estructura del esquema, el esquema tiene un solo elemento de documento (elemento raíz) y el archivo HTML se carga en la vista [Diseño](#)³⁸.
- Un archivo SPS nuevo basado en un archivo XSLT, XSL-FO o FO. La estructura y el estilo de la plantilla del archivo XSLT se crea en el SPS. Después puede modificar los componentes de diseño y añadir contenido y formato al SPS. Para más información consulte el apartado [Diseño nuevo a partir de archivos XSLT, XSL-FO y FO](#)⁵⁹⁶.
- Un archivo SPS nuevo que incluye el [contenido de un documento MS Word como texto estático del diseño](#)¹⁴⁹.
- Un archivo SPS nuevo que incluye el [contenido de un documento MS Excel como texto estático del diseño](#)¹⁵².
- Un archivo SPS nuevo vacío (**Archivo nuevo (vacío)**). Este comando no añade ningún esquema a las ventanas Vista general del diseño y Estructura del esquema. En la vista [Diseño](#)³⁸ se crea una plantilla principal vacía.

Nota: si quiere puede usar un [recurso global](#)⁵⁶⁹ para encontrar un archivo o BD.

Seleccionar el tipo de diseño

Una vez seleccionados los archivos fuente (XSD y XML), aparece el cuadro de diálogo "Crear un diseño nuevo".

El cuadro de diálogo "Crear un diseño nuevo" (*imagen siguiente*) ofrece dos opciones. Puede crear: (i) un diseño de *documento con movimiento libre* o (ii) un diseño de *documento basado en un formulario*, en el que los componentes tienen posiciones absolutas (como en un programa de maquetación).




En los *documentos con movimiento libre*, el contenido se ajusta al formato de salida. Los elementos de contenido solamente se pueden colocar en relación a los demás y no con posición absoluta. Este tipo de diseño es ideal para la creación de informes, artículos y libros.

En los *documentos basados en formularios* se crea un solo [contenedor de diseño](#)²⁹⁵, donde los componentes se pueden colocar con posición absoluta. Las dimensiones del contenedor de diseño las define el usuario, que puede colocar cuadros de diseño con posición absoluta dentro del contenedor de diseño. Después puede colocar el contenido del documento dentro de los cuadros de diseño. Si desea que el SPS sea igual que un formulario concreto, puede usar una imagen del formulario original como [imagen modelo](#)²⁹⁵. La imagen modelo se puede insertar como imagen de fondo en el contenedor de diseño. La imagen modelo le ayudará a diseñar su formulario pero no se incluirá en los documentos de salida.

▼ Seleccionar y guardar archivos a través de direcciones URL y recursos globales

En varios cuadros de diálogo "Abrir archivo" y "Guardar archivo" de StyleVision podrá seleccionar o guardar el archivo a través de una URL o un recurso global (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Cambiar a URL** o **Cambiar a recursos globales** según corresponda.



Seleccionar archivos a través de direcciones URL

Siga estas instrucciones para seleccionar un archivo a través de una dirección URL (ya sea para abrirlo o para guardarlo):

1. Haga clic en el botón **Cambiar a URL**. El cuadro de diálogo cambia al modo URL (*imagen siguiente*).

Abrir

Dirección URL del archivo:

Abrir como: Modo automático XML DTD

Carga del archivo: Utilizar caché o proxy Volver a cargar

Identificación


Usuario: Contraseña: Recordar contraseña al cerrar aplicación

Archivos disponibles

Dirección URL del servidor:

Este es un Microsoft® SharePoint® Server

2. Escriba la URL en el campo *Dirección URL del servidor*: (imagen anterior). Si el servidor es un servidor Microsoft® SharePoint® Server, marque la casilla *Microsoft® SharePoint® Server*. Consulte la nota sobre este tipo de servidores que aparece más abajo.
3. Si el servidor está protegido con contraseña, escriba el ID de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
4. Haga clic en **Examinar** para navegar por la estructura de directorios del servidor.
5. Busque el archivo que desea cargar y selecciónelo.



El archivo URL aparece en el campo URL del archivo (imagen anterior). En ese momento se habilita el botón **Abrir/Guardar**.

- Haga clic en **Abrir** para cargar el archivo o en **Guardar** para guardarlo.


Debe tener en cuenta que:

- La función **Examinar** solamente está disponible en servidores compatibles con WebDAV y servidores Microsoft SharePoint. Los protocolos compatibles son FTP, HTTP y HTTPS.
- Si desea un mayor control durante el proceso de carga del archivo, StyleVision ofrece la opción de cargar el archivo desde la memoria caché local o desde un servidor proxy (lo cual acelera bastante el proceso si el archivo ya se cargó previamente). Si lo prefiere, también puede volver a cargar el archivo, por ejemplo, si está trabajando con un sistema de base de datos o de publicación electrónica. Para ello está la opción *Volver a cargar*.

▼ Notas sobre Microsoft® SharePoint® Server

Es necesario tener en cuenta algunas características de los archivos residentes en servidores Microsoft® SharePoint®:

- En la estructura de directorios que aparece en el panel *Archivos disponibles* (imagen siguiente), los iconos de archivo tienen símbolos que indican el estado de protección de los archivos.



Al hacer clic con el botón derecho en un archivo aparece un menú contextual (*imagen anterior*).


- Estos son los iconos de archivo:

	Protegido. Se puede desproteger.
	Desprotegido por otro usuario. No se puede desproteger.
	Desprotegido localmente. Se puede editar y después proteger.

- Tras desproteger el archivo podrá editarlo en la aplicación de Altova y guardarlo con el comando

Archivo | Guardar (Ctrl+S).

- El archivo editado se puede proteger con el menú contextual del cuadro de diálogo "Abrir URL" (*imagen anterior*) o con el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón secundario en la pestaña del archivo en la ventana principal de la aplicación (*imagen siguiente*).



- Si otro usuario desprotegió un archivo, dicho archivo no se puede desproteger.
- Si un archivo está desprotegido localmente (por usted), puede deshacer la desprotección con el comando **Deshacer desprotección** del menú contextual. Como resultado se devuelve el archivo al servidor sin ningún cambio.
- Si desprotege un archivo en una aplicación de Altova, no puede desprotegerlo en otra aplicación de Altova. En ese caso los comandos disponibles en la aplicación de Altova son **Proteger** y **Deshacer desprotección**.

▼ Abrir y guardar archivos a través de recursos globales

Para abrir o guardar un archivo a través de recursos globales, haga clic en **Recursos globales**. Aparece un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el recurso global que desea utilizar. Estos cuadros de diálogo se describen en la sección [Usar recursos globales](#)⁵⁸¹. Para obtener información sobre esta característica consulte la sección [Recursos globales](#)⁵⁶⁹ de este manual.

17.4.2 Abrir, Volver a cargar, Cerrar, Cerrar todos

El comando **Abrir (Ctrl+O)**  abre un archivo SPS o PXF ya existente. Al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo [Abrir](#)¹⁰¹⁹ de Windows, donde puede seleccionar cualquier archivo con la extensión `.sps` o `.pxf`.


El comando **Volver a cargar** carga la última versión guardada en disco del archivo SPS activo. Los cambios realizados desde entonces se perderán. El archivo XML de trabajo también se carga, lo cual permite actualizar el archivo XML de trabajo si otro usuario realizó cambios en él.

El comando **Cerrar** cierra el archivo SPS activo. Recuerde que aunque tenga varios archivos abiertos, solo uno se considera activo. También puede cerrar el documento activo haciendo clic en el botón **Cerrar** situado en la esquina superior derecha de la [Ventana principal](#)³⁷. Si realizó cambios en el documento y no los guardó, la aplicación le avisa de ello.

El comando **Cerrar todos** cierra todos los documentos SPS que están abiertos. Si realizó cambios en algún documento y no los guardó, aparece un aviso.

▼ Seleccionar y guardar archivos a través de direcciones URL y recursos globales

En varios cuadros de diálogo "Abrir archivo" y "Guardar archivo" de StyleVision podrá seleccionar o guardar el archivo a través de una URL o un recurso global (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Cambiar a URL** o **Cambiar a recursos globales** según corresponda.



Seleccionar archivos a través de direcciones URL

Siga estas instrucciones para seleccionar un archivo a través de una dirección URL (ya sea para abrirlo o para guardarlo):

1. Haga clic en el botón **Cambiar a URL**. El cuadro de diálogo cambia al modo URL (*imagen siguiente*).

Abrir

Dirección URL del archivo:

Abrir como: Modo automático XML DTD

Carga del archivo: Utilizar caché o proxy Volver a cargar

Identificación


Usuario: Contraseña: Recordar contraseña al cerrar aplicación

Archivos disponibles

Dirección URL del servidor:

Este es un Microsoft® SharePoint® Server

2. Escriba la URL en el campo *Dirección URL del servidor*: (imagen anterior). Si el servidor es un servidor Microsoft® SharePoint® Server, marque la casilla *Microsoft® SharePoint® Server*. Consulte la nota sobre este tipo de servidores que aparece más abajo.
3. Si el servidor está protegido con contraseña, escriba el ID de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
4. Haga clic en **Examinar** para navegar por la estructura de directorios del servidor.
5. Busque el archivo que desea cargar y selecciónelo.



El archivo URL aparece en el campo URL del archivo (imagen anterior). En ese momento se habilita el botón **Abrir/Guardar**.

- Haga clic en **Abrir** para cargar el archivo o en **Guardar** para guardarlo.


Debe tener en cuenta que:

- La función **Examinar** solamente está disponible en servidores compatibles con WebDAV y servidores Microsoft SharePoint. Los protocolos compatibles son FTP, HTTP y HTTPS.
- Si desea un mayor control durante el proceso de carga del archivo, StyleVision ofrece la opción de cargar el archivo desde la memoria caché local o desde un servidor proxy (lo cual acelera bastante el proceso si el archivo ya se cargó previamente). Si lo prefiere, también puede volver a cargar el archivo, por ejemplo, si está trabajando con un sistema de base de datos o de publicación electrónica. Para ello está la opción *Volver a cargar*.

▼ Notas sobre Microsoft® SharePoint® Server

Es necesario tener en cuenta algunas características de los archivos residentes en servidores Microsoft® SharePoint®:

- En la estructura de directorios que aparece en el panel *Archivos disponibles* (imagen siguiente), los iconos de archivo tienen símbolos que indican el estado de protección de los archivos.



Al hacer clic con el botón derecho en un archivo aparece un menú contextual (*imagen anterior*).


- Estos son los iconos de archivo:

	Protegido. Se puede desproteger.
	Desprotegido por otro usuario. No se puede desproteger.
	Desprotegido localmente. Se puede editar y después proteger.

- Tras desproteger el archivo podrá editarlo en la aplicación de Altova y guardarlo con el comando

Archivo | Guardar (Ctrl+S).

- El archivo editado se puede proteger con el menú contextual del cuadro de diálogo "Abrir URL" (*imagen anterior*) o con el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón secundario en la pestaña del archivo en la ventana principal de la aplicación (*imagen siguiente*).



- Si otro usuario desprotegió un archivo, dicho archivo no se puede desproteger.
- Si un archivo está desprotegido localmente (por usted), puede deshacer la desprotección con el comando **Deshacer desprotección** del menú contextual. Como resultado se devuelve el archivo al servidor sin ningún cambio.
- Si desprotege un archivo en una aplicación de Altova, no puede desprotegerlo en otra aplicación de Altova. En ese caso los comandos disponibles en la aplicación de Altova son **Proteger** y **Deshacer desprotección**.

▼ Abrir y guardar archivos a través de recursos globales

Para abrir o guardar un archivo a través de recursos globales, haga clic en **Recursos globales**. Aparece un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el recurso global que desea utilizar. Estos cuadros de diálogo se describen en la sección [Usar recursos globales](#)⁵⁸¹. Para obtener información sobre esta característica consulte la sección [Recursos globales](#)⁵⁶⁹ de este manual.


17.4.3 Guardar diseño, Guardar todos

El comando **Guardar diseño (Ctrl+S)**  guarda el archivo activo como archivo SPS (con la extensión de archivo .sps).

El comando **Guardar todos (Ctrl+Mayús+S)**  guarda todos los documentos SPS que están abiertos.

▼ Seleccionar y guardar archivos a través de direcciones URL y recursos globales

En varios cuadros de diálogo "Abrir archivo" y "Guardar archivo" de StyleVision podrá seleccionar o guardar el archivo a través de una URL o un recurso global (*imagen siguiente*). Haga clic en el botón **Cambiar a URL** o **Cambiar a recursos globales** según corresponda.



Seleccionar archivos a través de direcciones URL

Siga estas instrucciones para seleccionar un archivo a través de una dirección URL (ya sea para abrirlo o para guardarlo):

1. Haga clic en el botón **Cambiar a URL**. El cuadro de diálogo cambia al modo URL (*imagen siguiente*).

Abrir

Dirección URL del archivo:

Abrir como: Modo automático XML DTD

Carga del archivo: Utilizar caché o proxy Volver a cargar

Identificación


Usuario: Contraseña: Recordar contraseña al cerrar aplicación

Archivos disponibles

Dirección URL del servidor:

Este es un Microsoft® SharePoint® Server

2. Escriba la URL en el campo *Dirección URL del servidor*: (imagen anterior). Si el servidor es un servidor Microsoft® SharePoint® Server, marque la casilla *Microsoft® SharePoint® Server*. Consulte la nota sobre este tipo de servidores que aparece más abajo.
3. Si el servidor está protegido con contraseña, escriba el ID de usuario y la contraseña en los campos correspondientes.
4. Haga clic en **Examinar** para navegar por la estructura de directorios del servidor.
5. Busque el archivo que desea cargar y selecciónelo.



El archivo URL aparece en el campo URL del archivo (imagen anterior). En ese momento se habilita el botón **Abrir/Guardar**.

- Haga clic en **Abrir** para cargar el archivo o en **Guardar** para guardarlo.


Debe tener en cuenta que:

- La función **Examinar** solamente está disponible en servidores compatibles con WebDAV y servidores Microsoft SharePoint. Los protocolos compatibles son FTP, HTTP y HTTPS.
- Si desea un mayor control durante el proceso de carga del archivo, StyleVision ofrece la opción de cargar el archivo desde la memoria caché local o desde un servidor proxy (lo cual acelera bastante el proceso si el archivo ya se cargó previamente). Si lo prefiere, también puede volver a cargar el archivo, por ejemplo, si está trabajando con un sistema de base de datos o de publicación electrónica. Para ello está la opción *Volver a cargar*.

▼ Notas sobre Microsoft® SharePoint® Server

Es necesario tener en cuenta algunas características de los archivos residentes en servidores Microsoft® SharePoint®:

- En la estructura de directorios que aparece en el panel *Archivos disponibles* (imagen siguiente), los iconos de archivo tienen símbolos que indican el estado de protección de los archivos.



Al hacer clic con el botón derecho en un archivo aparece un menú contextual (*imagen anterior*).


- Estos son los iconos de archivo:

	Protegido. Se puede desproteger.
	Desprotegido por otro usuario. No se puede desproteger.
	Desprotegido localmente. Se puede editar y después proteger.

- Tras desproteger el archivo podrá editarlo en la aplicación de Altova y guardarlo con el comando

Archivo | Guardar (Ctrl+S).

- El archivo editado se puede proteger con el menú contextual del cuadro de diálogo "Abrir URL" (*imagen anterior*) o con el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón secundario en la pestaña del archivo en la ventana principal de la aplicación (*imagen siguiente*).




- Si otro usuario desprotegió un archivo, dicho archivo no se puede desproteger.
- Si un archivo está desprotegido localmente (por usted), puede deshacer la desprotección con el comando **Deshacer desprotección** del menú contextual. Como resultado se devuelve el archivo al servidor sin ningún cambio.
- Si desprotege un archivo en una aplicación de Altova, no puede desprotegerlo en otra aplicación de Altova. En ese caso los comandos disponibles en la aplicación de Altova son **Proteger** y **Deshacer desprotección**.

▼ Abrir y guardar archivos a través de recursos globales

Para abrir o guardar un archivo a través de recursos globales, haga clic en **Recursos globales**. Aparece un cuadro de diálogo donde puede seleccionar el recurso global que desea utilizar. Estos cuadros de diálogo se describen en la sección [Usar recursos globales](#)⁵⁸¹. Para obtener información sobre esta característica consulte la sección [Recursos globales](#)⁵⁶⁹ de este manual.

17.4.4 Guardar como

El comando **Guardar como** guarda el diseño (i) *como archivo SPS* o (ii) *como archivo PXF* (formulario XML portátil). Al hacer clic en el comando **Guardar como** aparece el cuadro de diálogo "Guardar el diseño" (*imagen siguiente*). Seleccione el formato que desea usar y haga clic en **Aceptar**.




El **formato SPS** es el formato estándar de Altova para todos los diseños de StyleVision. El **formato PXF** es un formato desarrollado por Altova que permite incrustar en el diseño todos los archivos relacionados con él (archivos de esquema, archivos XML, imágenes, hojas de estilos XSLT, etc.). Este formato es ideal para transportar todos los archivos necesarios para abrir el diseño en la vista Authentic o para generar documentos de salida HTML, texto, RTF, PDF y Word 2007 basados en el diseño.

Guardar como SPS

Si selecciona esta opción aparece el cuadro de diálogo "Guardar como" de Windows. Con el comando **Guardar como** también puede guardar con otro nombre los archivos guardados anteriormente.

Guardar como PXF


Si selecciona la opción *Guardar como archivo PXF* se abre el cuadro de diálogo "Guardar" de Windows, que funciona igual que con el comando [Guardar diseño](#) ¹⁰²⁹ solo que incluye un paso más: seleccionar los ficheros que se deben incluir en el archivo PXF. Tras indicar el nombre de archivo del PXF, aparece el cuadro de diálogo "Configurar el formulario XML portátil (PXF)" (*imagen siguiente*) donde puede seleccionar qué ficheros se incrustan en el PXF.



Bajo la entrada **Configuración global** de la pestaña *Archivos en el momento de diseño* puede seleccionar qué archivos relacionados con el diseño se incrustan y cuáles se omiten. También puede seleccionar los archivos XSLT generados a partir del diseño. En el panel inferior puede seleccionar para qué formatos desea generar e incrustar archivos XSLT. Si incrusta ficheros XSLT en el archivo PXF y abre el archivo PXF en la vista Authentic de un producto de Altova, se habilita el botón de la barra herramientas de Authentic que sirve para generar y ver documentos de salida (*imagen siguiente*).



En la pestaña *Archivos adicionales* (*imagen siguiente*) puede incluir más ficheros que no estén relacionados con el diseño pero que desee incrustar en el PXF de todos modos. Por ejemplo: imágenes a las que hace referencia el diseño a través de una URL generada con una expresión XPath. En el ejemplo siguiente el usuario seleccionó el archivo de imagen `EU.bmp` de la carpeta `Imágenes` para incrustarlo en el PXF.



Para incluir ficheros adicionales en el archivo PXF, haga clic en el botón **Agregar documento...** y busque el archivo. El cuadro de diálogo "Abrir" se abre automáticamente por la carpeta donde está el diseño SPS. Puede seleccionar ficheros de esta carpeta o de carpetas descendientes. Tras añadir el fichero al archivo XPF, el cuadro de diálogo muestra el fichero y la estructura de carpetas donde se encuentra. Por ejemplo, en la imagen anterior puede ver que el archivo `EU.bmp` está en una carpeta llamada `Imágenes`, que a su vez está en la carpeta del archivo SPS.

StyleVision devuelve un error si selecciona un archivo de una carpeta situada en un nivel superior a la carpeta donde está el diseño SPS.

En el diseño SPS las referencias a archivos adicionales deben hacerse con una ruta relativa y debe usar la estructura de carpetas que aparece en la pestaña *Archivos adicionales* (imagen anterior). Por ejemplo, para hacer referencia a la imagen `EU.bmp` de nuestro ejemplo debe usar la ruta relativa `Imágenes/EU.bmp`.

Nota: para poder guardar archivos PXF debe marcar la opción *Incrustar imágenes para RTF y Word 2007+* (**Archivo | Propiedades | Imágenes**).

17.4.5 Exportar como archivo de diseño de MobileTogether

Este comando genera un archivo de diseño de Altova MobileTogether a partir del diseño SPS activo. Los archivos de diseño de MobileTogether sirven para ejecutar soluciones en la aplicación MobileTogether para dispositivos móviles. Por ejemplo, una solución de MobileTogether puede abrirse en un dispositivo móvil (p. ej. un teléfono móvil inteligente) para ver y editar el contenido de una base de datos. Las soluciones de MobileTogether se diseñan en la aplicación Altova MobileTogether Designer.

Con este comando puede convertir un diseño SPS en un diseño de MobileTogether que se puede editar en Altova MobileTogether Designer. Consulte el [sitio web de MobileTogether](#) y la [documentación de MobileTogether Designer](#) para obtener más información. Las opciones de conversión se pueden configurar en la pestaña *Diseño de MobileTogether* del cuadro de diálogo "Opciones" ([Herramientas | Opciones](#)¹¹⁷³).

Nota: no todas las características de diseño de los archivos SPS tienen equivalentes en los diseños de MobileTogether. Por tanto, tras ejecutar este comando, abra el archivo generado en MobileTogether Designer, revíselo y realice los cambios que sean necesarios. Estas son las funcionalidades de diseño de los que se sabe que no se pueden exportar a los diseños de MobileTogether: (i) Fuentes más allá de la primera de la lista en el diseño de StyleVision (véase [aquí](#)³²⁸); (ii) [plantillas globales](#)³⁶⁵; (iii) [archivos SPS modulares](#)³⁵⁰.

17.4.6 Guardar datos XML de Authentic, Guardar como

En la vista Authentic puede editar el archivo XML de trabajo o la base de datos en la que está basado el SPS.

El comando **Guardar datos XML de Authentic**  guarda todos los cambios en el archivo XML de trabajo o en la BD propiamente dichos. Es decir, si no quiere editar el archivo XML en StyleVision, puede editar el documento XML o la BD en la vista Authentic de XMLSpy o de Authentic Desktop.

El comando **Guardar datos XML de Authentic como** sirve para guardar el documento XML modificado en la vista Authentic con otro nombre.

17.4.7 Guardar archivos generados

El comando **Guardar archivos generados** abre un submenú (*imagen siguiente*) que incluye opciones para guardar los tipos de archivo que aparecen a continuación. Para entender qué son exactamente y cómo usarlos consulte el apartado [Resumen de características | Archivos generados](#)¹²⁵.



Guardar el archivo XSLT-HTML generado

Genera un archivo XSLT para formatos de salida HTML a partir del diseño SPS. El archivo XSLT generado se puede usar para transformar documentos XML en documentos HTML.

Guardar los archivos HTML generados

Genera un archivo HTML o varios archivos HTML si el diseño está dividido [para múltiples documentos de salida](#)³⁸³. Para esta operación son necesarios dos archivos de entrada:

- El archivo XML de trabajo asignado al archivo SPS activo. Si no se asignó ninguno, el comando se deshabilita. Si se trata de un archivo SPS basado en una BD, el archivo XML no editable generado automáticamente es el archivo XML de trabajo (consulte [Esquema de BD y archivos XML de BD](#)⁷⁶⁰). Es decir, en este caso no hace falta asignar un archivo XML de trabajo.
- El archivo XSLT-HTML que se genera automáticamente a partir del archivo SPS activo.

Guardar el archivo XSLT-RTF generado

Genera un archivo XSLT para formatos de salida RTF a partir del diseño SPS. El archivo XSLT generado se puede usar para transformar documentos XML en documentos RTF.

Guardar los archivos RTF generados

Genera un archivo RTF o varios archivos RTF si el diseño está dividido [para múltiples documentos de salida](#)³⁸³. Para esta operación son necesarios dos archivos de entrada:

- El archivo XML de trabajo asignado al archivo SPS activo. Si no se asignó ninguno, el comando se deshabilita. Si se trata de un archivo SPS basado en una BD, el archivo XML no editable generado

automáticamente es el archivo XML de trabajo (consulte [Esquema de BD y archivos XML de BD](#)⁷⁶⁰). Es decir, en este caso no hace falta asignar un archivo XML de trabajo.

- El archivo XSLT-RTF que se genera automáticamente a partir del archivo SPS activo.

Guardar el archivo XSLT-FO generado

Genera un archivo XSLT para formatos de salida FO a partir del diseño SPS. El archivo XSLT generado se puede usar para transformar documentos XML en documentos FO.

Guardar el archivo FO generado

Genera un archivo FO. Para esta operación son necesarios dos archivos de entrada:

- El archivo XML de trabajo asignado al archivo SPS activo. Si no se asignó ninguno, aparece un mensaje de error. Si se trata de un archivo SPS basado en una BD, el archivo XML no editable generado automáticamente es el archivo XML de trabajo (consulte [Esquema de BD y archivos XML de BD](#)⁷⁶⁰). Es decir, en este caso no hace falta asignar un archivo XML de trabajo.
- El archivo XSLT-FO que se genera automáticamente a partir del archivo SPS activo.

Guardar los archivos PDF generados

Genera un archivo PDF o varios archivos PDF si el diseño está dividido [para múltiples documentos de salida](#)³⁸³. Para esta operación son necesarios dos archivos de entrada y algunas opciones de configuración concretas:

- El archivo XML de trabajo asignado al archivo SPS activo. Si no se asignó ninguno, aparece un mensaje de error. Si se trata de un archivo SPS basado en una BD, el archivo XML no editable generado automáticamente es el archivo XML de trabajo (consulte [Esquema de BD y archivos XML de BD](#)⁷⁶⁰). Es decir, en este caso no hace falta asignar un archivo XML de trabajo.
- El archivo XSLT para FO que se genera automáticamente a partir del archivo SPS activo.
- La ruta de acceso del procesador FO debe indicarse en la pestaña *XSL-FO* del cuadro de diálogo "Opciones" (**Herramientas | Opciones**).

Guardar el archivo XSLT-Word 2007+ generado

Genera un archivo XSLT para formatos de salida Word 2007+ a partir del diseño SPS. El archivo XSLT generado se puede usar para transformar documentos XML en documentos Word 2007+.

Guardar los archivos Word 2007+ generados

Genera un archivo Word 2007+ o varios archivos Word 2007+ si el diseño está dividido [para múltiples documentos de salida](#)³⁸³. Para esta operación son necesarios dos archivos de entrada:

- El archivo XML de trabajo asignado al archivo SPS activo. Si no se asignó ninguno, el comando se deshabilita. Si se trata de un archivo SPS basado en una BD, el archivo XML no editable generado automáticamente es el archivo XML de trabajo (consulte [Esquema de BD y archivos XML de BD](#)⁷⁶⁰). Es decir, en este caso no hace falta asignar un archivo XML de trabajo.
- El archivo XSLT-Word 2007+ que se genera automáticamente a partir del archivo SPS activo.

Guardar los archivos XSLT-texto generados

El comando **Guardar los archivos XSLT-texto generados** genera un archivo XSLT para salida texto a partir del SPS. Después puede usar este archivo XSLT para transformar un documento XML en un documento de texto.

Guardar los archivos de texto generados

El comando **Guardar los archivos de texto generados** genera un archivo de texto. Si en el diseño se indica que debe haber [múltiples documentos de salida](#)³⁸³ se generan varios archivos de texto. Para ello son necesarios dos archivos de entrada:

- El archivo XML asignado al archivo SPS activo. Si no se asignó ninguno el comando se deshabilita. Para archivos SPS basados en bases de datos, el archivo XML no editable que se genera automáticamente es el archivo XML asignado (consulte [Esquema XML y archivos XML de la BD](#)⁷⁶⁰); es decir, no tiene que asignar un archivo XML.
- Un archivo XSLT-para-texto, que se genera automáticamente a partir del archivo SPS activo cuando se ejecuta este comando.

Guardar el esquema de base de datos generado

Cuando se conecta a una BD para crear un archivo SPS basado en una BD, StyleVision genera y carga un esquema XML temporal basado en la estructura de la BD. Con el comando **Guardar el esquema de base de datos generado** puede guardar este esquema XML generado por StyleVision. Recuerde que para las BD XML StyleVision no genera un archivo de esquema, sino que usa un archivo de esquema de la BD o de alguna otra ubicación. Por tanto, este comando se deshabilita si está trabajando con una BD XML.

Guardar los datos XML generados de la BD

Genera y guarda un archivo XML que contiene datos de la BD en una estructura XML acorde con a la estructura del esquema XML generado a partir de la BD. Si definió filtros de BD en el diseño, los filtros se aplican durante la importación de datos. Recuerde que para las BD XML StyleVision no genera un archivo de esquema, sino que usa datos XML de las columnas XML de la BD XML. Por tanto, este comando se deshabilita si está trabajando con una BD XML.

Guardar el esquema definido por el usuario generado

Este comando se habilita si el diseño SPS utiliza un esquema definido por el usuario. El esquema creado en la ventana Estructura del esquema se guarda como esquema XML con la extensión de archivo `.xsd`.

Guardar los datos XML definidos por el usuario generados

Los datos del archivo HTML importado que corresponden al esquema definido por el usuario se guardan como archivo XML. Los datos correspondientes son los nodos del documento HTML (de la vista **Diseño**) que se crearon como nodos del esquema XML.

17.4.8 Implementar en FlowForce

El comando **Implementar en FlowForce** implementa un archivo de transformación `.transformation` en un servidor Altova FlowForce Server. El archivo `.transformation` contiene todos los ficheros e información necesarios para realizar las transformaciones diseñadas en el SPS. Después de implementar el archivo `.transformation` en FlowForce Server, podrá crear trabajos que usen este archivo para generar transformaciones en función de los desencadenadores especificados en la definición del trabajo. Para más información consulte la documentación de Altova FlowForce Server.

Los archivos de transformación `.transformation` se generan a partir de un archivo PXF. De modo que el comando **Implementar en FlowForce** solo funciona si el archivo activo es un archivo PXF. Si el archivo activo es un SPS, el comando **Implementar en FlowForce** está habilitado pero al hacer clic en él aparece un aviso solicitando guardar el archivo SPS como PXF. Para crear un archivo PXF a partir de un archivo SPS, utilice el comando **Archivo | Guardar como** y seleccione el formato PXF.)

Tenga en cuenta que:

- al guardar el archivo PXF hay una opción para incluir archivos externos (p. ej. imágenes) en el archivo. Si un archivo externo no está incluido en el archivo PXF pero se necesita para la transformación, el archivo externo debe estar guardado en FlowForce Server. Los archivos externos se abren desde el directorio de trabajo (especificado en la definición del trabajo de FlowForce) y por eso deben estar en una posición relativa al directorio de trabajo, para que los vínculos procedentes del directorio de trabajo puedan acceder a ellos correctamente.
- cuando se ejecuta un trabajo de FlowForce que necesita ejecutar una transformación de StyleVision, el trabajo se pasa a StyleVision Server, que a su vez extrae el contenido del archivo PXF en el directorio de trabajo que se indicó en los parámetros del trabajo. Para evitar conflictos entre los nombres de archivo, el directorio de trabajo no debería contener archivos llamados igual que los archivos incluidos en el archivo PXF.

Antes de ejecutar el comando **Implementar en FlowForce**, compruebe que Altova FlowForce Server y Altova StyleVision Server tienen asignada una licencia y están en ejecución. Para más información consulte la documentación de Altova FlowForce Server.

Comando Implementar en FlowForce Server

Este comando abre el cuadro de diálogo "Implementar transformación" (*imagen siguiente*).

Implementar transformación

Escriba el nombre de host y el puerto de la interfaz administrativa de FlowForce en la que se debe implementar la transformación actual.

Servidor: 127.0.0.1 Puerto: 8082

Usuario: root Usar SSL

Contraseña: ●●●●

Implementar como

Ruta de acceso: /public/AutoCalc.transformation

La ruta de acceso debe empezar con un carácter de barra diagonal (/).

Guardar cambios en el diseño antes de implementarlo

Abrir el explorador web para crear un trabajo nuevo

En este cuadro de diálogo puede especificar:

- La dirección y el número de *puerto* del *servidor* web de FlowForce (no del servidor FlowForce Server) así como los datos de acceso del servidor (el *usuario* y la *contraseña*).
- El nombre del archivo de transformación y la ubicación donde debe guardarse en el servidor FlowForce Server. La ruta de acceso debe empezar con una barra diagonal, que representa el directorio raíz de FlowForce Server.
- Si el diseño tiene cambios sin guardar, se habilita la casilla *Guardar cambios en el diseño antes de implementarlo*. Marque la casilla si quiere que se guarden los cambios. De lo contrario, deje la casilla sin marcar.
- Para implementar el diseño a través de una conexión con cifrado SSL, marque la casilla *Usar SSL*. Esto da a entender que FlowForce Server ya está configurado para aceptar conexiones SSL. Consulte la documentación de FlowForce Server para obtener más información.

Al hacer clic en **Aceptar** en el cuadro de diálogo "Implementar transformación", el archivo `.transformation` se implementa en la ubicación indicada del servidor FlowForce Server. Si marcó la casilla *Abrir el explorador web para crear un trabajo nuevo* (imagen anterior), se abre la interfaz del servidor web FlowForce Server en una ventana del explorador web, donde puede editar el trabajo creado durante el paso de implementación.

Varias versiones de StyleVision Server

Si el servidor donde implementa el archivo `.transformation` ejecuta varias versiones de StyleVision Server bajo la dirección de FlowForce Server (solo en servidores Windows), entonces aparece un cuadro de diálogo llamado "Seleccione StyleVision Server", donde debe especificar la versión de StyleVision Server con la que desea ejecutar esta asignación. Puede seleccionar a mano la versión que desea utilizar o dejar que el servidor seleccione automáticamente la versión más adecuada.

Este cuadro de diálogo aparece cuando el directorio de instalación de FlowForce Server contiene un archivo `.tool` por cada versión de StyleVision Server que se ejecuta bajo la dirección de FlowForce Server. El archivo

.tool de StyleVision Server .tool se añade por defecto a este directorio cuando se instala StyleVision Server con el paquete de instalación de FlowForce Server. La ruta de acceso donde se almacenan los archivos .tool e FlowForce es: `C:\Archivos de programa\Altova\FlowForceServer2024\tools`. Si tiene más versiones de StyleVision Server y desea ejecutarlas bajo la dirección de FlowForce Server, deberá copiar a mano sus archivos .tool al directorio recién mencionado. El archivo .tool de StyleVision Server se encuentra en `C:\Archivos de programa\Altova\StyleVisionServer2024\etc`.

Para más información consulte la [documentación de Altova FlowForce Server](#).


17.4.9 Diseño web

El comando **Diseño web** abre un submenú que incluye el comando **Generar aplicación web ASPX**. Este comando genera todos los archivos necesarios para ejecutar una aplicación ASPX en la carpeta de destino indicada. El explorador web leerá el archivo ASPX, que es el documento de salida. El código C# de este archivo iniciará un proceso en el que los datos de la BD o del archivo XML fuente se transforman de forma dinámica con ayuda del archivo XSLT incluido en el paquete ASPX. Este archivo ASPX (el documento de salida del proceso de transformación) se actualiza con los datos más recientes de la BD o del archivo XML fuente

Consulte el apartado [Interfaz ASPX para aplicaciones web](#) ⁶⁴⁹ para obtener más información.

17.4.10 Propiedades

El comando **Propiedades** abre el cuadro de diálogo "Propiedades" (*en la imagen se ve el cuadro de diálogo de la edición Enterprise*), donde puede configurar las propiedades del archivo SPS activo.



Formato de salida


En la pestaña *Formato de salida* puede configurar:

- **Codificación de salida:** en este panel puede seleccionar la codificación de los documentos de salida del archivo SPS activo. Si cambia la codificación en este panel, cambia la codificación del archivo SPS activo. También puede especificar la [codificación predeterminada](#)¹¹⁷³ de todos los documentos SPS que se creen de ahora en adelante, pero esto se hace en la pestaña *Codificación* del cuadro de diálogo "Opciones".
- **Modo de salida HTML:** aquí puede seleccionar si se genera un documento entero o solamente los elementos secundarios del elemento HTML `body`. Los elementos secundarios se generan en paralelo en el fragmento de salida, es decir, en el mismo nivel y contendrán todos los descendientes recursivamente. En otras palabras, el documento de salida puede ser un fragmento de código HTML. Si está generando varios documentos, los fragmentos HTML se pueden crear en documentos distintos.

- **Modo de salida HTML (DOCTYPE):** en este panel puede seleccionar el tipo de documento HTML que se genera: HTML5, de transición HTML 4.01 o de transición XHTML 1.0. Esta opción de configuración puede cambiarse en cualquier momento.
- **Versión de Internet Explorer compatible:** en las versiones de Internet Explorer anteriores a Internet Explorer 6 la característica CSS no era totalmente compatible y a veces había algunos problemas. A partir de la versión IE6 estos problemas se han solucionado y la compatibilidad con CSS ha mejorado. Por tanto, en este panel puede seleccionar con qué versión de IE debe ser compatible el diseño SPS: IE 5, IE 7, o IE 9. (Si selecciona la opción *IE 9* debe tener instalado IE9 o superior.) El nivel de compatibilidad seleccionado estará disponible inmediatamente en la vista Authentic y en la vista previa HTML. Los documentos SPS nuevos se crean con compatibilidad para IE7. Los documentos SPS creados en versiones antiguas de Altova StyleVision se pueden guardar otra vez con el modo de compatibilidad deseado.

XSD/XSLT/XBRL

En esta pestaña (*en la imagen se ve el cuadro de diálogo de la edición Enterprise*) puede indicar qué validador XSD se utiliza para la validación XML y qué versión XSLT se usa en el archivo SPS.



StyleVision tiene un validador XSD 1.0 y un validador XSD 1.1 y puede elegir una de estas tres opciones:

- Usar el validador XSD 1.1 si el atributo `/xs:schema/@vc:minVersion` del documento XSD tiene el valor 1.1. De lo contrario, usar el validador XSD 1.0.
- Usar el validador XSD 1.1 siempre.
- Usar el validador XSD 1.0 siempre.

Seleccione la versión XSLT para el documento activo en esta pestaña. Marque la opción de la instrucción `xsl:import-schema` para incluir el elemento `xsl:import-schema` de las especificaciones XSLT 2.0 y XSLT 3.0 en el documento XSLT generado por StyleVision. Recomendamos marcar esta opción para que los tipos de datos puedan leerse en el esquema en caso de que en el documento XML no exista el atributo `xsi:schemaLocation`.

Si usa un diseño basado en una fuente de esquema XBRL y la fuente de datos contiene datos seleccionados para [salida como Inline XBRL](#)⁸⁹³, entonces la versión del Inline XBRL que se genere será la que se indique aquí.

Para la salida en formato texto debe indicar:

- Los caracteres de fin de línea que quiere usar. Los predeterminados son `\r\n` (que indican los caracteres de retorno de carro y cambio de renglón en sistemas Windows).
- El carácter que indica el final de una celda de tabla. El carácter predeterminado es el punto y coma.

Imágenes

En la pestaña *Imágenes* puede configurar:

- si las imágenes se enlazan o se incrustan en los documentos de salida RTF y Word 2007+.
- en documentos de salida HTML: si las imágenes (actualmente gráfico, código de barras e imágenes inline) se incrustan con el esquema de URI de datos.

Estas opciones se configuran individualmente para cada documento SPS y están disponibles si la versión XSLT del SPS es 2.0 o 3.0.

Incrustar imágenes en documentos de salida RTF y Word 2007

Siga estas instrucciones para incrustar las imágenes en los documentos de salida:

1. Abra el cuadro de diálogo "Propiedades" del documento SPS activo (**Archivo | Propiedades**).
2. Marque la casilla *Incrustar imágenes para RTF y Word 2007+* (marcada por defecto). Recuerde que las imágenes se pueden incrustar solamente si la versión XSLT del diseño SPS activo es XSLT 2.0 o 3.0.
3. Haga clic en **Aceptar** y guarde el archivo SPS. La opción queda guardada para el archivo SPS activo.

Si no marca la casilla *Incrustar imágenes*, las imágenes se enlazan usando la ruta de archivo de imagen especificada en las propiedades de la imagen (seleccione la imagen y después seleccione la propiedad `URL` en la ventana [Propiedades](#)⁶²). El apartado [Imágenes: datos incrustados y URI](#)¹⁹¹ explica cómo se resuelven las rutas de acceso.

Para poder guardar [archivos PXF](#)⁶⁵² es obligatorio marcar esta opción.


Nota: en los documentos de salida RTF solamente se pueden incrustar archivos de imagen EMF, JPG y PNG.

Incrustar imágenes en documentos de salida HTML

Puede incrustar gráficos, códigos de barras e imágenes inline en los documentos de salida HTML. Si marca esta casilla, los datos de la imagen se convierten en una cadena de texto cifrada en base 64 que se almacena en el atributo `src` del elemento HTML `img` usando el esquema de URI de datos. Las imágenes sólo se pueden incrustar de esta manera si la versión XSLT del diseño SPS es XSLT 2.0 o 3.0.

Rutas de acceso

En la pestaña *Rutas de acceso* se especifican las rutas de acceso predeterminadas para los archivos que genera el archivo SPS y las rutas de acceso que se guardan en él (*en la imagen siguiente se ve el cuadro de diálogo de la edición Enterprise Edition*).



Estas son las propiedades que puede seleccionar en la pestaña *Rutas de acceso*:

- Ubicación donde se deben crear los archivos de vista previa: en el directorio del SPS o en el directorio del archivo XML de trabajo del esquema fuente principal.
- Ubicación donde se deben crear los archivos generados adicionales (archivos de imagen, de código de barras, gráficos, etc.).
- Si las rutas de acceso del SPS son relativas cuando el directorio de destino está en el árbol de directorios del archivo SPS o si son relativas incluso cuando el directorio de destino está fuera del árbol de directorios del archivo SPS.

Resolución

En la pestaña *Resolución* puede especificar el factor de resolución, que resuelve cómo se convierten las longitudes especificadas en píxeles en unidades de longitud para impresión (no para pantallas). La lista desplegable del cuadro combinado incluye estas opciones: **72ppp**, **96ppp** y **120ppp**. Cuanto mayor sea la medida ppp, menor será cada píxel y la longitud absoluta correspondiente. Los factores de conversión (para obtener el número de puntos en función del número de píxeles) para es 1.0, 0.75 y 0.6 para cada opción respectivamente. Consulte el apartado [Resolución en píxeles](#)⁶⁴¹ para obtener más información.

Authentic

En la pestaña *Authentic* puede definir estas propiedades para el diseño SPS:

- **Modo predeterminado para operaciones de pegado en Authentic:** con este grupo de opciones puede indicar si el texto seleccionado en la vista *Authentic* y copiado en el portapapeles se pega como XML o como texto. Si se pega como XML y la selección contiene marcado, entonces se pega con marcado (con etiquetas XML). De lo contrario, el modo de pegado predeterminado copia el contenido de texto de los nodos sin marcado. El modo de pegado predeterminado se puede invalidar en la vista *Authentic* haciendo doble clic en el punto de inserción y seleccionando el comando **Pegar como | XML** o **Pegar como | Texto** en el menú contextual. El modo de pegado predeterminado puede cambiarse en cualquier momento mientras se edita el documento SPS.

También puede indicar si, cuando se arrastra y suelta texto en la vista *Authentic*, el usuario tiene la posibilidad de seleccionar cómo se pega el texto o si se usa el modo de pegado predeterminado. Para dar al usuario la opción de decidir el modo de pegado, seleccione el botón de opción *Preguntar en cada operación de arrastrar y colocar*. Para que se utilice el modo de pegado predeterminado sin preguntar antes al usuario, seleccione el botón de opción *Usar el modo predeterminado para operaciones de pegado*.

- **Scripting con Authentic:** estas son las opciones para los scripts que están guardados en el SPS: (i) puede habilitar o no los scripts; (ii) puede procesar o deshabilitar los eventos de los scripts y (iii) las macros de los scripts se pueden ejecutar en modo de depuración desde fuera de StyleVision (es decir, desde la vista *Authentic* de otros productos de Altova) o se pueden deshabilitar. Esta opción es muy práctica si quiere probar y depurar una macro fuera del entorno de StyleVision.
- **Profundidad máxima de llamada a plantillas:** en este cuadro puede indicar el número máximo de llamadas a plantilla que se pueden hacer de forma recursiva en los documentos de salida. Si el número de llamadas a plantillas supera el número especificado aquí, StyleVision emite un error. Esta opción se puede usar para evitar que la vista *Authentic* entre en un bucle infinito.

17.4.11 Vista previa de impresión, Imprimir

El comando **Vista previa de impresión**  se habilita en la vista **Diseño** y en la vista *Authentic* (*la vista Authentic está disponible en las ediciones Enterprise y Professional solamente*). Al hacer clic en este comando se abre una ventana con una vista previa del diseño SPS (si está activa la vista **Diseño**) o de la vista *Authentic* del archivo XML de trabajo (si está activa la vista *Authentic*). La vista previa de impresión muestra el diseño con o sin etiquetas, dependiendo de la vista.



La ventana "Vista previa de impresión" ofrece una barra de herramientas con varios comandos (*imagen anterior*) y varios iconos de navegación situados al final de la página. Los comandos de la barra de herramientas, de izquierda a derecha, son estos:

- Imprimir la página con el botón **Imprimir**.

- Orientación vertical u horizontal para la página.
- Definir las propiedades de la página con el botón **Configurar página**.
- Activar/desactivar la visualización/impresión de encabezados y pies de página.
- Ajustar la vista para que el ancho de página o el alto de página se ajuste al ancho o al alto de la pantalla respectivamente.
- Establecer cuántas páginas deben aparecer en la pantalla.
- Cambiar el nivel de zoom de las páginas de la vista previa.


Para desplazarse por las páginas de la vista previa puede usar los botones de navegación situados en la parte inferior de la ventana o escribir el número de la página en el cuadro *Página*.

El comando **Imprimir**  se habilita en la vista Authentic y en las vistas de resultados. Al hacer clic en este comando se imprime la vista seleccionada del archivo XML de trabajo según la configuración de página elegida para la vista. Recuerde que la configuración de página de la vista Authentic se puede modificar (desde la ventana "Vista previa de impresión").

Nota: siga estos pasos para habilitar el uso de colores e imágenes de fondo en la vista previa de impresión: (i) en el menú **Herramientas** de Internet Explorer, haga clic en **Opciones de Internet** y después en la pestaña *Opciones avanzadas*. (ii) En el panel Configuración, marque la casilla *Imprimir colores e imágenes de fondo* de la sección Imprimir. (iii) Después haga clic en **Aceptar**.

17.4.12 Archivos usados recientemente, Salir

La lista de archivos recientes del menú **Archivo** muestra el nombre de archivo y la ruta de los últimos 9 archivos que se abrieron en StyleVision. Haga clic en una de las entradas de la lista para abrir el archivo en una pestaña nueva de la ventana principal.



También puede abrir los archivos con las teclas del teclado. P. ej.: pulse **Alt+F** para abrir el menú **Archivo** y después pulse el número del archivo que desea abrir. Por ejemplo, si pulsa la tecla **1** se abre el primer archivo de la lista. Si pulsa la tecla **2**, se abre el segundo archivo, y así sucesivamente.

Haga clic en el comando **Salir** para cerrar StyleVision. Si realizó cambios en alguno de los archivos abiertos pero no los guardó, aparece un aviso.

17.5 Menú Edición

Los comandos del menú **Edición** sirven para editar documentos SPS y documentos en la vista Authentic. Además de los comandos de edición estándar, como **Cortar (Mayús+Supr o Ctrl+X)**, **Copiar (Ctrl+C)**, **Pegar (Ctrl+V)** y **Eliminar (Supr)**, que no se describen en este apartado, el menú **Edición** ofrece estos comandos:

- **Deshacer, Rehacer, Seleccionar todo** ¹⁰⁵³: para deshacer o restaurar cambios realizados previamente y para seleccionar todo el contenido del diseño SPS.
- **Buscar, Buscar siguiente y Reemplazar** ¹⁰⁵³: para buscar texto en el diseño SPS, en la vista Authentic, y en la vista previa de las hojas de estilos XSLT y para reemplazar texto en la vista Authentic.
- **Parámetros de la hoja de estilos** ¹⁰⁵³: para editar parámetros declarados globalmente para el diseño SPS.
- **Contraer o expandir el mercado** ¹⁰⁵⁹: para contraer o expandir las etiquetas de marcado de los componentes de diseño.

Estos comandos también están disponibles en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en un componente o simplemente en la posición del cursor. Además, algunos comandos tienen teclas de acceso rápido e iconos en la barra de herramientas. Sin embargo, recuerde que los comandos que no correspondan a una vista determinada o a una posición determinada aparecen atenuados en el menú (es decir, se deshabilitan según corresponda).

17.5.1 Deshacer, Rehacer, Seleccionar todo

El comando **Deshacer (Ctrl+Z)**  permite eliminar todos los cambios realizados y devolver el archivo a versiones anteriores. Todos los cambios se pueden deshacer uno por uno hasta llegar a la primera acción realizada desde que se abrió el documento.

El comando **Rehacer (Ctrl+Y)**  permite rehacer las acciones que deshizo con el comando **Deshacer**. Esto significa que puede avanzar y retroceder en el historial de acciones con los comandos **Deshacer** y **Rehacer**.

El comando **Seleccionar todo** selecciona todo el contenido de la vista.

17.5.2 Buscar, Buscar siguiente, Reemplazar


El comando **Buscar (Ctrl+F)**  sirve para buscar cadenas de texto en la vista **Diseño**, en el editor JavaScript, en la vista Authentic y en hojas de estilos XSLT.

El cuadro de diálogo Buscar y reemplazar es distinto en función de la vista que esté activa.

- Si la vista activa es la de diseño, al hacer clic en los comandos **Buscar** o **Reemplazar** se activa la [barra lateral Buscar y reemplazar](#) ⁶⁸. La funcionalidad de búsqueda y reemplazo de la vista de diseño se describe en el apartado [Buscar y reemplazar](#) ⁶⁸.
- La funcionalidad de búsqueda y reemplazo en el editor de JavaScript, la vista Authentic, y las hojas de estilos XSLT se describen en este apartado.

Hojas de estilos XSLT y el editor JavaScript

Si hace clic en el comando **Buscar** desde el editor JavaScript o en la vista previa de una hoja de estilos XSLT para HTML, RTF, FO y Word 2007+, aparece este cuadro de diálogo:



En este cuadro de diálogo puede seleccionar varias opciones:

- *Coinc. mayús/min:* busca teniendo en cuenta las mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, si marca esa casilla *Dirección* no se considera igual que *dirección*).
- *Solo palabras completas:* busca solamente las palabras que coincidan exactamente con el texto indicado. Por ejemplo, si busca *fit* la función de búsqueda no encontrará *fitness*, aunque la palabra contenga también *fit*.
- *Expresión regular:* si marca esta casilla el término de búsqueda se leerá como una expresión regular. Consulte el apartado [Expresiones regulares](#)¹⁰⁵⁵ para aprender a usar expresiones regulares.
- *Buscar delimitador:* cuando se introduce un término de búsqueda, las coincidencias que se encuentran en el documento se resaltan y una de ellas se marca como la selección actual. Esta función indica si la primera coincidencia que se seleccione debe ser relativa a la posición del cursor. Si está activada, la primera coincidencia que se seleccione será la primera a partir del punto en que se encuentre el cursor del ratón. Si está desactivada, la primera coincidencia que se seleccione será la primera que se encuentre a partir del inicio del documento.
- *Buscar en selección:* si esta función está activada, la búsqueda de términos se lleva a cabo dentro del texto que esté seleccionado. Si no está activada, el término de búsqueda se busca en todo el documento. Para cambiar el texto seleccionado en el que quiere buscar el término primero debe deseleccionar primero la selección actual desactivando esta función.
- *Reemplazar:* en la pestaña Editor de JavaScript haga clic en la flecha hacia abajo que hay en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo, con la que se abre el campo *Reemplazar*. Aquí puede introducir la cadena de texto con la que quiere sustituir la cadena encontrada.

Vista HTML y vista Authentic

Si hace clic en el comando **Buscar** desde la vista **Diseño** o **HTML** o desde la vista **Authentic**, se activa la barra lateral [Buscar y reemplazar](#)⁶⁸.

Debe tener en cuenta que:

- Si quiere que los resultados coincidan exactamente con el término de búsqueda, marque la casilla *Solo palabras completas*. P. ej., si busca *soft* no podrá encontrar *software*.
- Si quiere poder encontrar fragmentos de palabras no marque la casilla *Solo palabras completas*. De esta forma, si busca *soft* podrá encontrar *software*.
- Si no quiere que el resultado coincida con el término de búsqueda en el uso de mayúsculas y minúsculas, deje la casilla *Coinc. mayús/minús* sin marcar. P. ej. si busca *programa* encontrará tanto *programa* como *Programa*.
- En la vista **Authentic** la búsqueda se realiza en los datos dinámicos (en los datos **XML**) y no en el texto de entrada estático (**XSLT**).
- La funcionalidad **Reemplazar** en la vista **Authentic** permite reemplazar una cadena de texto con otra. Las opciones entre las que puede escoger son: (i) buscar solo palabras completas (no palabras que

contengan la cadena de búsqueda) y (ii) buscar palabras que coincidan como cadena de texto y en el uso de mayúsculas y minúsculas con la cadena de búsqueda.

Buscar siguiente

El comando **Buscar siguiente** (F3)  busca la siguiente repetición del texto utilizado en la operación de búsqueda inmediatamente anterior. Para más información consulte la descripción del comando [Buscar](#) ¹⁰⁵³.

Cómo usar expresiones regulares

Puede usar expresiones regulares (regex) para buscar cadenas de texto. Para ello primero debe activar la función Expresión regular (véase *más arriba*). Esto indica que el texto que se introduce en el campo de búsqueda se evalúa como una expresión regular. Después introduzca la expresión regular en el campo de búsqueda. Si necesita ayuda con la expresión regular puede usar el botón **Generador de expresiones regulares** que encontrará a la derecha del campo de búsqueda. Haga clic en un elemento del Generador para introducir los metacaracteres regex correspondientes en el campo de búsqueda. Más abajo se incluye una breve descripción de cada uno de esos metacaracteres.

Metacaracteres de las expresiones regulares

A continuación puede consultar una lista de los metacaracteres de las expresiones regulares.

.	Cualquier carácter. Es un comodín para un solo carácter.
(El inicio de una región en la que se realizará la búsqueda.
)	El final de la región en la que se realizará la búsqueda.
(abc)	Los metacaracteres (y) marcan el inicio y el final de una expresión etiquetada. Las expresiones etiquetadas son ideales si necesita etiquetar (es decir, recordar) una región encontrada en la búsqueda para poder hacer referencia a ella más tarde (referencia inversa). Puede etiquetar un máximo de nueve expresiones (y hacerles referencia más tarde, desde el campo <i>Buscar</i> o <i>Reemplazar</i>). Por ejemplo, (the) \1 encuentra la cadena the the. Esta expresión significa: encontrar la cadena "the" (y recordarla como región etiquetada), seguido de un carácter de espacio y de una referencia inversa a la región etiquetada encontrada previamente.
\n	En una expresión de búsqueda o reemplazo, indica el texto coincidente con la n-ésima expresión etiquetada, siendo n un número del 1 al 9. Por ejemplo, si el término de búsqueda es Fred ([1-9])XXX y el término de reemplazo es Sam\1YYY, el texto Fred2XXX se reemplazará con Sam2YYY.
\<	Inicio de palabra.
\>	Final de palabra.
\x	Encuentra el carácter x que sigue a la barra inversa, cuando el carácter x es un carácter que se utiliza en la sintaxis de expresiones regulares. Por ejemplo, \[encuentra el carácter [y no el inicio de un conjunto de caracteres.
[...]	Conjunto de caracteres. Por ejemplo, [abc] encuentra los caracteres a, b o c. También puede usar intervalos como [a-z] para buscar cualquier carácter en minúsculas.
[^...]	Un carácter cualquiera no perteneciente al conjunto. Por ejemplo, [^A-Za-z] encuentra cualquier carácter excepto caracteres alfabéticos en mayúsculas o minúsculas.
^	Inicio de línea (a no ser que se use dentro de un conjunto de caracteres, ver fila anterior).

\$	Final de línea. Por ejemplo, A+\$ encuentra una A o más de una A que estén al final de una línea.
*	0 veces o más. Por ejemplo, Sa*m encuentra Sm , Sam , Saam , Saaam , etc.
+	1 o más veces. Por ejemplo Sa+m encuentra Sam , Saam , Saaam , etc

Representación de caracteres especiales

Estas expresiones regulares son especiales:

\r	Retorno de carro (CR). Puede usar CR (\r) o LF (\n) para buscar o crear una línea nueva.
\n	Avance de línea (LF). Puede usar CR (\r) o LF (\n) para buscar o crear una línea nueva.
\t	Tabulación
\\	Utilice esto para aplicar escape a los caracteres que aparecen en las expresiones regulares. Por ejemplo: \\n

Ejemplos de expresiones regulares

En este apartado explicamos cómo usar expresiones regulares para encontrar y reemplazar texto. En muchos casos la búsqueda y reemplazo de texto es una tarea sencilla que no necesita el uso de expresiones regulares. Sin embargo, a veces una operación de búsqueda y reemplazo no es suficiente y será necesario manipular el texto. Por ejemplo, imagine que tiene un archivo XML que incluye varios miles de líneas y necesita cambiar el nombre de determinados elementos de una sola vez, pero sin cambiar el contenido de los elementos. O, por ejemplo, imagine que necesita cambiar el orden de varios atributos de un elemento. En estos dos casos el uso de expresiones regulares le permitiría evitar mucho trabajo manual.

Ejemplo nº1: cambiar el nombre de elementos

El fragmento de código XML que aparece a continuación incluye una lista de libros. Imaginemos que nuestro objetivo es reemplazar el elemento <Category> de cada libro con el elemento <Genre>. Podemos hacerlo usando expresiones regulares.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<books xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="books.xsd">
  <book id="1">
    <author>Mark Twain</author>
    <title>The Adventures of Tom Sawyer</title>
    <category>Fiction</category>
    <year>1876</year>
  </book>
  <book id="2">
    <author>Franz Kafka</author>
    <title>The Metamorphosis</title>
    <category>Fiction</category>
    <year>1912</year>
  </book>
  <book id="3">
    <author>Herman Melville</author>
```

```

<title>Moby Dick</title>
<category>Fiction</category>
<year>1851</year>
</book>
</books>

```

Estos son los pasos que debe seguir:

1. Pulse **Ctrl+H** para abrir el cuadro de diálogo "Buscar y reemplazar".
2. Haga clic en el botón **Usar expresiones regulares** .
3. En el campo *Buscar* introduzca este texto: `<category>(.)+</category>`. Esta expresión regular encuentra todos los elementos `category`, que aparecerán resaltados.



Para encontrar el contenido de cada elemento (que desconocemos), usamos la expresión etiquetada `(.+) .` La expresión `(.+) .` indica que se deben "buscar una instancia o varias de cualquier carácter `(.+) .` y recordar este resultado". Como podrá ver en el paso siguiente, más adelante necesitaremos la referencia a la expresión etiquetada.

4. En el campo *Reemplazar* introduzca este texto: `<genre>\1</genre>` . Esta expresión regular define el texto de reemplazo. Observe que usa `\1` para hacer referencia inversa a la expresión etiquetada del campo *Buscar*. En otras palabras, en este contexto `\1` significa "el contenido del elemento `<category>` actual que coincide con la búsqueda".
5. Haga clic en **Reemplazar todos**  y observe el resultado. Todos los elementos `category` se reemplazaron con `genre`, tal y como era nuestra intención.

Ejemplo nº2: cambiar el orden de los atributos

El fragmento de código XML que aparece a continuación incluye una lista de producto. Cada producto tiene dos atributos llamados `id` y `size`. Imaginemos que nuestro objetivo es cambiar el orden de los atributos `id` y `size` de cada elemento `product` (es decir, en todos los elementos `product` el atributo `size` debe aparecer antes de `id`). Podemos hacerlo usando expresiones regulares.

```


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<products xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

```

```
xsi:noNamespaceSchemaLocation="products.xsd">
  <product id="1" size="10"/>
  <product id="2" size="20"/>
  <product id="3" size="30"/>
  <product id="4" size="40"/>
  <product id="5" size="50"/>
  <product id="6" size="60"/>
</products>
```

Estos son los pasos que debe seguir:

1. Pulse **Ctrl+H** para abrir el cuadro de diálogo "Buscar y reemplazar".
2. Haga clic en el botón **Usar expresiones regulares** .
3. En el campo *Buscar* introduzca este texto: `<product id="(.)" size="(.)"/>`. Esta expresión regular busca un elemento `product` en el documento XML. Observe que, para encontrar el valor de cada atributo (que desconocemos) se usa la expresión etiquetada `(.)` dos veces. La expresión etiquetada `(.)` encuentra el valor de cada atributo (que se supone será una instancia o varias de cualquier carácter, es decir `(.)`).
4. En el campo *Reemplazar* introduzca este texto: `<product size="\2" id="\1"/>`. Esta expresión regular contiene el texto de reemplazo para cada uno de los elementos `product` que se encontraron. Observe que usa las referencias `\1` y `\2`, que corresponden a las expresiones etiquetadas del campo *Buscar*. En otras palabras, `\1` significa "el valor del atributo `id`" y `\2` significa "el valor del atributo `size`".




5. Haga clic en **Reemplazar todos**  y observe el resultado. Todos los elementos `product` del documento XML se reemplazaron de modo que el atributo `size` aparezca delante del atributo `id`.

Temas relacionados

- [Barras de herramientas](#) ¹⁰⁰⁴

17.5.3 Parámetros de la hoja de estilos

El comando **Parámetros de la hoja de estilos**  sirve para declarar y editar parámetros con sus valores predeterminados. Este comando está habilitado en la vista **Diseño** y en la vista **Authentic**. Al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo "Editar parámetros".




Debe tener en cuenta que:




- Desde este cuadro de diálogo puede insertar, anexar, editar y eliminar parámetros para toda la hoja de estilos y para los filtros de BD.
- Los nombres de parámetro deben empezar con una letra y pueden incluir los caracteres A - Z, a - z, 0 - 9 y el signo de subrayado (_).
- Este cuadro de diálogo contiene todos los parámetros definidos por el usuario en el documento SPS.
- También puede declarar parámetros en la ventana [Vista general del diseño](#) ⁴⁸.

17.5.4 Contraer o expandir el marcado

El comando **Contraer o expandir el marcado** es un comando conmutador que contrae/expande la etiqueta de marcado seleccionada. Este comando puede utilizarse con cualquier tipo de etiqueta, ya sea un nodo, formato predefinido, mecanismo SPS, etc. Para contraer/expandir una etiqueta, haga doble clic en ella. Esta operación funciona tanto con la etiqueta de inicio como con la etiqueta final.


Las imágenes que aparecen a continuación muestran ejemplos de diseño con etiquetas contraídas. Haga doble clic en una etiqueta contraída para expandirla.





17.6 Menú Proyecto

El menú **Proyecto** (*imagen siguiente*) sirve para crear y modificar proyectos y darles una estructura. Gracias a este menú podrá crear un proyecto, definir cuáles son sus archivos y ordenar estos archivos por carpetas según el tipo de archivo. Desde la ventana Proyecto puede acceder a los diferentes archivos.



El menú **Proyecto** ofrece todos estos comandos (*imagen anterior*):

- [Proyecto nuevo](#)¹⁰⁶² para crear un proyecto nuevo
- [Abrir proyecto](#)¹⁰⁶² para abrir un proyecto ya existente
- [Volver a cargar el proyecto](#)¹⁰⁶² para actualizar un proyecto en la ventana Proyecto
- [Cerrar el proyecto](#)¹⁰⁶² para cerrar un proyecto en la ventana Proyecto
- [Guardar el proyecto](#)¹⁰⁶² para guardar y dar nombre a un proyecto
- [Agregar archivos al proyecto](#)¹⁰⁶³ para añadir archivos a un proyecto en la ventana Proyecto
- [Agregar recurso global al proyecto](#)¹⁰⁶³ para añadir recursos globales de Altova a un proyecto en la ventana Proyecto
- [Agregar URL al proyecto](#)¹⁰⁶³ para añadir un archivo a un proyecto a través de una dirección URL en la ventana Proyecto
- [Agregar archivo activo al proyecto](#)¹⁰⁶⁵ para añadir el archivo activo a un proyecto
- [Agregar archivo activo y relacionados al proyecto](#)¹⁰⁶⁵ para añadir el archivo activo y sus archivos relacionados a un proyecto
- [Agregar carpeta de proyecto al proyecto](#)¹⁰⁶⁵ para añadir a carpetas a un proyecto en la ventana Proyecto
- [Agregar carpeta externa al proyecto](#)¹⁰⁶⁵ para añadir carpetas locales a un proyecto en la ventana Proyecto

- [Agregar carpeta web externa al proyecto](#) ¹⁰⁶⁵ para añadir carpetas a un proyecto a través de una URL en la ventana Proyecto

Proyectos recientes

Al final del menú **Proyecto** aparecen los últimos 9 proyectos más recientes, para que pueda abrirlos rápidamente.

Arrastrar y colocar

En la ventana Proyecto puede arrastrar carpetas dentro de otras carpetas o a otra posición dentro de la misma carpeta. Los archivos se pueden arrastrar a otras carpetas pero no a otra posición dentro de la misma carpeta (porque los archivos están ordenados alfabéticamente en cada carpeta). Además puede arrastrar archivos y carpetas desde el explorador de Windows hasta la ventana Proyecto.

17.6.1 Proyecto nuevo, Abrir proyecto, Volver a cargar el proyecto


El comando **Proyecto nuevo**  crea un proyecto nuevo. El nuevo proyecto reemplaza el proyecto anterior (si lo había) en la ventana Proyecto. Si el proyecto en el que estaba trabajando tiene cambios sin guardar, aparece un aviso preguntando si quiere guardar los cambios. Recuerde que el comando **Proyecto nuevo** crea un proyecto nuevo pero no lo guarda. Para guardarlo haga clic en el comando [Guardar el proyecto](#) ¹⁰⁶².

El comando **Abrir proyecto**  abre un proyecto ya existente, que aparece en la ventana Proyecto. El proyecto que estaba abierto en la ventana Proyecto se reemplaza con este otro proyecto. Si el proyecto que está abierto tiene cambios sin guardar, aparece un aviso preguntando si desea guardar los cambios.

El comando **Volver a cargar el proyecto**  vuelve a cargar el proyecto actual. Este comando es ideal si está trabajando en un entorno con varios usuarios y los demás usuarios hacen cambios en el proyecto.

17.6.2 Cerrar el proyecto, Guardar el proyecto

El comando **Cerrar el proyecto** cierra el proyecto activo. Si el proyecto tiene cambios sin guardar, aparece un aviso para que guarde el proyecto antes de cerrarlo. En la ventana Proyecto los cambios sin guardar se indican por medio de un asterisco situado junto al nombre del proyecto (*imagen siguiente*).



El comando **Guardar el proyecto** guarda el proyecto actual. Recuerde que al proyecto se le pone un nombre cuando se guarda por primera vez. Una vez guardado solamente podrá cambiar el nombre del proyecto desde fuera de StyleVision, p. ej. desde el explorador de archivos de Windows.

17.6.3 Agregar archivos / recurso global / URL al proyecto

Agregar archivos al proyecto

Este comando añade al proyecto actual. Al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo "Abrir", donde puede seleccionar los archivos que desea añadir al proyecto. Los archivos seleccionados se añaden a las subcarpetas del proyecto, dependiendo de qué extensiones de archivo se definieran para cada subcarpeta. Si definió la misma extensión de archivo para más de una carpeta, el archivo que tenga esa extensión se añade a la primera subcarpeta que tenga esa extensión.


Para añadir un archivo a una carpeta o subcarpeta de la carpeta de proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpeta, seleccione el comando **Agregar archivos** y busque los archivos que desea agregar.

Agregar recurso global al proyecto

Este comando abre un cuadro de diálogo que enumera los recursos globales que están activos en el archivo XML de recursos globales. En el cuadro de diálogo puede seleccionar uno de estos recursos para agregarlo al proyecto activo. Seleccione el recurso global y haga clic en **Aceptar**.

Agregar URL al proyecto

Este comando añade al proyecto actual una URL, que a su vez añade el objeto de destino de la URL al proyecto. Al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo "Agregar URL al proyecto" (*imagen siguiente*).



En este cuadro de diálogo puede insertar la URL de un archivo (con o sin el protocolo `file:\\`) o de un servidor. Sin inserta la URL de un servidor, escriba el nombre de usuario y la contraseña y después la URL del servidor. Haga clic en **Examinar** para conectarse al servidor y después en la lista de *Archivos disponibles*, seleccione el archivo que desea añadir a la carpeta de proyecto.

No olvide que también puede añadir direcciones URL a carpetas y subcarpetas de la carpeta de proyecto principal. Para ello haga clic con el botón derecho en la carpeta de proyecto y seleccione el comando **Agregar URL**. Esto abre el cuadro de diálogo "Agregar URL". Siga las instrucciones que acabamos de dar para usar este cuadro de diálogo.

Arrastrar y colocar

Puede arrastrar un archivo de una carpeta a otra pero no a una posición nueva dentro de la misma carpeta. Esto se debe a que los archivos están ordenados alfabéticamente dentro de cada carpeta. Además puede arrastrar archivos desde el explorador de archivos de Windows hasta la ventana Proyecto.

Eliminar archivos, recursos y direcciones URL

Si quiere eliminar un archivo, un recurso global o una dirección URL, haga clic con el botón derecho en el objeto en la ventana Proyecto y seleccione **Eliminar** en el menú contextual que aparece.

17.6.4 Agregar archivo activo y relacionados al proyecto

Agregar archivo activo al proyecto

Este comando añade el archivo SPS activo al proyecto actual. El archivo se añade a la primera carpeta que tenga definida la extensión de archivo `.sps`. Si además del archivo SPS activo quiere añadir el esquema, el archivo XML de trabajo, la plantilla XML y los archivos CSS y de imagen relacionados con el SPS, use el comando **Agregar archivo activo y relacionados al proyecto** (ver más abajo). Para agregar el archivo activo a una carpeta o subcarpeta de la carpeta de proyecto principal, haga clic con el botón derecho en la carpeta de destino y seleccione el comando **Agregar archivo activo**.

Agregar archivo activo y relacionados al proyecto

Este comando añade al proyecto el archivo SPS activo y el archivo de esquema, el archivo XML de trabajo, la plantilla XML y los archivos CSS y de imagen relacionados con él. Cada archivo se añade a la primera carpeta que tenga definida la pertinente extensión de archivo. Si quiere agregar el archivo activo y sus archivos relacionados a una carpeta o subcarpeta de la carpeta de proyecto principal, haga clic con el botón derecho en la carpeta de destino y seleccione el comando **Agregar archivo activo y relacionados**.


Eliminar archivos

Si quiere eliminar un archivo, haga clic en el archivo con el botón derecho (en la ventana Proyecto) y seleccione Eliminar.

17.6.5 Agregar carpeta y carpetas externas al proyecto

Agregar carpeta de proyecto al proyecto

Este comando añade una carpeta nueva al proyecto actual. Al hacer clic en el comando se abre el cuadro de diálogo "Propiedades" (*imagen siguiente*), donde puede escribir el nombre de la carpeta y las extensiones de archivo asociadas a la carpeta (si quiere indicar más de una extensión, sepárelas con punto y coma). Cuando se añade al proyecto un archivo con esa extensión, el archivo se añade automáticamente a esa carpeta. La carpeta nueva se anexa a la lista de carpetas del proyecto en la ventana Proyecto.



Propiedades		
Nombre de la carpeta:	<input type="text" value="Esquemas XML/archivos DTD"/>	<input type="button" value="Aceptar"/>
Extensiones de archivo:	<input type="text" value="xsd;dtd"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

Para crear una subcarpeta en una carpeta del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpeta en la ventana Proyecto y seleccione **Agregar carpeta de proyecto** en el menú contextual. En el diálogo "Propiedades" que aparece, escriba el nombre de la carpeta y las extensiones de archivo que desea asignarle.

Agregar carpeta externa al proyecto

Este comando añade al proyecto actual una carpeta externa, local o de red, con todos sus contenidos. La carpeta externa agregada al proyecto se puede expandir y contraer. Para agregar una carpeta externa a una


carpeta de proyecto determinada, haga clic con el botón derecho en la carpeta en la ventana Proyecto y seleccione el comando **Agregar carpeta externa** en el menú contextual.

Agregar carpeta web externa al proyecto


Este comando añade al proyecto actual una carpeta externa a través de una URL. La carpeta externa agregada al proyecto se puede expandir y contraer. Para agregar una carpeta externa a una carpeta de proyecto determinada, haga clic con el botón derecho en la carpeta en la ventana Proyecto y seleccione el comando **Agregar carpeta web externa** en el menú contextual.

Al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo "Agregar carpeta web" (*imagen siguiente*).

1. Escriba la dirección URL del servidor en el campo *Dirección URL del servidor* y el nombre de usuario y la contraseña en el grupo de opciones *Identificación*.



2. Haga clic en el botón **Examinar** para examinar el servidor y ver las carpetas disponibles.



3. Haga clic en la carpeta que desea añadir a la ventana Proyecto (en este momento se habilita el botón **Abrir**). El nombre de la carpeta elegida y al URL del servidor aparecen ahora en el campo *Dirección URL del archivo*.
4. Haga clic en **Aceptar** para agregar la carpeta al proyecto.
5. Haga clic en el icono **+** para ver el contenido de la carpeta.
6. Para asignar extensiones de archivo a la carpeta web, haga clic con el botón derecho en la carpeta y seleccione **Propiedades** en el menú contextual. Ahora inserte las extensiones de archivo en el cuadro de diálogo "Propiedades".

Arrastrar y colocar


En la ventana Proyecto puede arrastrar una carpeta dentro de otra carpeta o a otra posición dentro de la misma carpeta. Además puede arrastrar carpetas desde el explorador de archivos de Windows hasta la ventana Proyecto.

Eliminar carpetas

Si quiere eliminar una carpeta o varias carpetas, selecciónelas en la ventana Proyecto, haga clic con el botón derecho y seleccione **Eliminar** en el menú contextual.


17.7 Menú Vista

Los comandos del menú **Vista** (*imagen siguiente*) sirven para cambiar el aspecto de la interfaz gráfica del usuario y mostrar/ocultar sus componentes. Con este menú podrá elegir qué barras de herramientas y qué ventanas laterales se muestran/ocultan en la interfaz gráfica. Además puede seleccionar filtros para el diseño y activar/desactivar la barra de estado.



17.7.1 Barras de herramientas y barra de estado

Al pasar el cursor por el comando **Barras de herramientas** aparece un submenú (*imagen siguiente*) donde puede activar/desactivar cada una de las barras de herramientas de StyleVision.




Si marca una barra de herramientas, la barra de herramientas se muestra en la interfaz gráfica. Por ejemplo, en el ejemplo de la imagen anterior seleccionamos todas las barras de herramientas y, por tanto, todas se mostrarán en la interfaz gráfica. Para más información sobre las barras de herramientas consulte el apartado [Referencia del usuario | Barras de herramientas](#)¹⁰⁰⁴.

Barra de estado

La barra de estado está situada en la parte inferior de la ventana de la aplicación y puede ocultarse/mostrarse haciendo clic en el comando conmutador **Barra de estado**.

17.7.2 Barras laterales de diseño

Los comandos del menú **Vista** son conmutadores que sirven para mostrar/ocultar las ventanas laterales de la interfaz gráfica del usuario (*imagen siguiente*).



Si una ventana lateral está marcada (activada), el icono que aparece junto al nombre de la ventana en el menú **Vista** tiene un contorno azul. Haga clic en una ventana lateral del menú **Vista** para activarla/desactivarla (mostrarla/ocultarla). Las opciones elegidas en este menú son específicas de cada vista. Es decir, las opciones elegidas para una vista determinada (vista **Diseño**, vista **Authentic**, vista de resultados, etc.) se conserva en esa vista concreta hasta que se elijan otras opciones.

17.7.3 Filtro para diseños, Zoom

Filtro para diseños

El comando **Filtro para diseños** del menú **Vista** abre un submenú con comandos que sirven para filtrar qué plantillas aparecen en la vista **Diseño**. Estos comandos son muy prácticos si el diseño con el que trabaja es muy extenso o contiene varias plantillas. Gracias al filtro para diseños podrá indicar qué tipo de plantillas aparecen en la vista **Diseño** y cuáles se ocultan. Estas son las opciones del filtro para diseños:

Icono	Comando	Descripción
	Mostrar solo una plantilla	Solo muestra la plantilla seleccionada. Ponga el cursor en una plantilla y haga clic en este icono para ver solo la plantilla seleccionada.
	Mostrar todos los tipos de plantilla	Muestra todas las plantillas del SPS (plantilla principal, global, con nombre y de diseño).
	Mostrar plantillas importadas	Haga clic para mostrar/ocultar las plantillas importadas.

Icono	Comando	Descripción
	Mostrar/ocultar la plantilla principal	Haga clic para mostrar/ocultar la plantilla principal.
	Mostrar/ocultar las plantillas globales	Haga clic para mostrar/ocultar las plantillas globales.
	Mostrar/ocultar los fragmentos de diseño	Haga clic para mostrar/ocultar los fragmentos de diseño.

Recuerde que estos comandos también están disponibles en forma de iconos en la barra de herramientas [Filtro para diseños](#) ¹⁰¹⁴.

Zoom

El comando **Zoom** del menú **Vista** abre un submenú donde puede elegir un nivel de zoom para la vista. También puede cambiar el nivel de zoom en el cuadro combinado *Zoom* de la barra de herramientas Estándar. Otra manera de cambiar el nivel de zoom es pulsar la tecla **Ctrl** y mover la rueda de desplazamiento del ratón.

17.7.4 Vistas previas del resultado

Hay tres comandos diferentes para obtener vistas previas del resultado:

- **Vista previa del resultado:** activa o desactiva la vista previa del resultado
- **Vista previa del resultado en horizontal:** se habilita sólo cuando la Vista previa del resultado está activada. El comando cambia la vista previa dividida en mosaico vertical a un mosaico horizontal. Cuando la vista previa del resultado está disponible en un mosaico horizontal, el comando cambia automáticamente a **Vista previa del resultado en vertical**, que vuelve a cambiar la vista dividida al mosaico vertical.
- **Actualizar vista previa del resultado:** actualiza inmediatamente la vista previa del resultado incluyendo cualquier cambio en el diseño o en la vista Authentic.

17.8 Menú Insertar

El menú **Insertar** incluye comandos con los que podrá insertar diferentes componentes de diseño en el SPS. Algunos de ellos también están disponibles como [iconos en barras de herramientas](#)¹⁰⁰⁴. Además, los comandos del menú **Insertar** están disponibles en los **menús contextuales** que aparecen al hacer clic con el botón derecho dentro del SPS en la vista **Diseño**. Los comandos que no correspondan a la posición del cursor se deshabilitan.

Nota: los comandos del menú **Insertar** solamente están disponibles en la vista **Diseño** porque sirven para construir el diseño SPS.

17.8.1 Contenido

El comando **Insertar contenido** inserta un marcador de posición (`contenido`) en la posición del cursor. El marcador se puede insertar dentro de dos tipos de nodos (**elementos** y **atributos**) e indica que se procesarán todos los secundarios del nodo actual.

- Si el nodo actual es un nodo de **elemento**, se procesan sus todos sus nodos de elemento y texto secundarios. Para procesar los nodos de elemento secundarios se usarán plantillas globales, si existen. De lo contrario, se usará la regla de plantilla integrada para elementos. Para procesar los nodos de texto secundarios se usará la regla de plantilla integrada para nodos de texto, cuyo efecto es dar salida el texto. En la práctica, la regla de plantilla integrada para elementos da salida al texto de todos los nodos de texto descendientes. No olvide que, cuando se usa el marcador de posición (`contenido`), no se da salida a los valores de los atributos a no ser que se defina una plantilla global para el elemento primario del atributo o para uno de sus antecesores y a no ser que se de salida al atributo de forma explícita, con ayuda del marcador de posición (`contenido`) o de cualquier otro componente de presentación de contenidos.
- Si el nodo actual es un nodo de **atributo**, se procesa su nodo de texto secundario con la regla de plantilla integrada. Esta plantilla copia el texto del nodo de texto en el documento de salida. Es decir, da salida al valor del atributo .

También puede insertar el marcador de posición (`contenido`) dentro de un nodo haciendo clic con el botón derecho entre las etiquetas del nodo y seleccionando **Insertar | Contenido** en el menú contextual. Otra opción es hacer clic en el icono **Insertar contenido** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹ y después en la posición del diseño donde desea insertar el elemento.

Dar estilo al contenido

Para aplicar formato al marcador de posición (`contenido`) selecciónelo y use un formato predefinido y las propiedades de la ventana Estilos. Este formato se puede apreciar en el diseño y en el documento de salida se aplicará al contenido del nodo.

Reemplazar contenido

Si suelta un nodo nuevo del esquema dentro de un nodo que contiene un marcador de posición (`contenido`), el marcador (`contenido`) actual se sustituye con el nodo nuevo.

Eliminar contenido

Para eliminar el marcador de posición (contenido) selecciónelo y pulse la tecla **Suprimir** del teclado.

Nota: puede crear una regla de plantilla vacía si elimina el marcador de posición (contenido) de un nodo. Las reglas de plantilla vacías son ideales si no quiere aplicar ninguna plantilla a un nodo determinado (es decir, que el nodo no genere resultados).

17.8.2 Resto de contenidos


El comando **Insertar resto de contenidos** inserta el marcador de posición (resto de contenidos) para el nodo. Este marcador de posición representa el contenido de los nodos secundarios no utilizados del nodo actual y equivale a aplicar la regla `xsl:apply-templates` de XSLT a los nodos de elemento y de texto no utilizados del elemento actual. Recuerde que las plantillas no se aplican a los atributos secundarios. El marcador de posición (resto de contenidos) también se puede insertar poniendo el cursor entre las etiquetas de un elemento, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando **Insertar resto de contenidos** en el menú contextual.

Recomendamos usar el marcador de posición (resto de contenidos) cuando quiera procesar un elemento secundario de una manera especial y aplicar plantillas a los elementos del mismo nivel. Es importante aplicar plantillas a los elementos del mismo nivel para garantizar que estos se procesan. Así podrá llegar hasta los elementos más inferiores de la jerarquía del documento.

Para eliminar el marcador de posición (resto de contenidos) selecciónelo y pulse la tecla **Suprimir** del teclado.

17.8.3 RichEdit

El comando **Insertar RichEdit** inserta un componente RichEdit en la posición del cursor. Cuando se introduce un componente RichEdit por primera vez, aparece el cuadro de diálogo "Configuración de RichEdit" (*imagen siguiente*). Esta configuración de RichEdit se aplica a todos los componentes RichEdit del documento de diseño. Por eso el cuadro de diálogo solo aparece una vez.




En este cuadro de diálogo debe indicar qué elemento de estilo y cuál de sus atributos debe contener las propiedades de estilo RichEdit. También puede seleccionar el elemento y atributo en la estructura del esquema. Para ello haga clic en el botón **Seleccionar...** correspondiente. Cuando termine de configurar los componentes RichEdit haga clic en **Aceptar**. A continuación se crea el componente RichEdit (*imagen siguiente*) y en el diseño se crea una plantilla global RichEdit no editable llamada igual que el elemento de estilo (p. ej. en la imagen siguiente se llama `style`).



Para más información sobre la característica RichEdit consulte la sección [Flexibilidad de estilos en Authentic](#) ⁵⁰⁹ del presente manual.

17.8.4 Controles de formulario

Al pasar el puntero del ratón sobre el comando **Insertar controles de formulario** aparece un submenú (*imagen siguiente*) con varios comandos. Estos comandos sirven para insertar controles de formulario (también llamados [dispositivos de entrada de datos](#) ²⁸¹).



La sección [Controles de formulario](#) ²⁸¹ del manual explica cómo crear estos controles de formulario uno a uno. Después de crear el control de formulario puede editar sus propiedades. Para ello seleccione el control de formulario y edite la propiedad pertinente en la ventana [Propiedades](#) ⁶².

También puede insertarlos haciendo clic con el botón derecho en el punto de inserción y seleccionando **Insertar | Controles de formulario** en el menú contextual. Otra opción es hacer clic en el icono correspondiente de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#) ¹⁰¹¹ y después en la posición del diseño donde desea crear el control de formulario.

Nota: en los campos de entrada (es decir, en los cuadros de texto) no se pueden insertar secciones CDATA. Las secciones CDATA solamente se pueden insertar dentro de elementos que se representan en la vista Authentic como componentes de contenido de texto.

17.8.5 Control de base de datos

Al pasar el puntero del ratón sobre el comando **Insertar control de base de datos** se abre un submenú con varios comandos. Estos comandos sirven para insertar controles en la vista Authentic que ayudarán al usuario a navegar por los registros de la BD en la vista Authentic y a consultar la BD. Estos controles se pueden insertar en el diseño y aparecen en el documento de la vista Authentic en la posición correspondiente.


Los comandos para insertar controles de base de datos son:

- **Navegación**
- **Navegación + Ir a**
- **Botón de consulta**

Para más información sobre estos controles y cómo utilizarlos puede consultar la sección [Características de diseño para BD](#)⁷⁶⁸.

17.8.6 Cálculo automático


Los **cálculos automáticos** utilizan expresiones XPath para calcular un valor. En el documento de salida el valor aparece en la posición donde se insertó el cálculo automático. En el diseño SPS puede insertar cálculos automáticos como valor de texto, como campo de entrada o como campo de entrada multilínea. Para ello ponga el cursor en la posición donde se debe insertar el cálculo automático. Después seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar cálculo automático** y elija en qué forma se inserta el cálculo automático: **Valor**, **Campo de entrada** o **Campo de entrada multilínea** (*imagen siguiente*). En lugar de usar los comandos del menú **Insertar** puede hacer clic con el botón derecho y usar el menú contextual que aparece. Otra opción es hacer clic en el icono **Cálculo automático** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹ y después en el diseño.



El valor del cálculo automático se representará según corresponda en la vista Authentic y en el documento de salida.

Expresión XPath para el cálculo automático

Tras elegir el formato de presentación para el cálculo automático (**Valor**, **Campo de entrada** o **Campo de entrada multilínea**) aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ (*imagen siguiente*).



El nodo de contexto para la expresión aparece resaltado en el panel inferior izquierdo, que muestra la estructura del esquema. Puede escribir la expresión XPath directamente en el cuadro de texto *Expresión XPath* o puede hacer doble clic en los elementos de los paneles inferiores para insertarlos en el cuadro de texto. Los nodos de la estructura del esquema del panel izquierdo se insertan en relación al nodo de contexto (si marca la casilla *XPath relativa*) o como expresión absoluta empezando por el nodo de documento (si no marca la casilla *XPath relativa*).

Cuando termine de construir la expresión XPath, haga clic en **Aceptar** para insertar el cálculo automático en el diseño.

Actualizar un nodo XML con un cálculo automático

Los nodos del documento XML se pueden actualizar con el resultado de un cálculo automático. Esto se explica en la sección [Actualizar nodos con cálculos automáticos](#)³⁹⁶.

17.8.7 Selector de fecha

El comando **Insertar selector de fecha** inserta un selector de fecha en la posición actual del cursor. Este comando solamente se habilita si el cursor está dentro de un nodo `xs:date` o `xs:dateTime` y si el elemento se usó para crear `(contenido)` o un campo de entrada.

17.8.8 Párrafo, párrafo especial


El comando **Párrafo**  inserta un elemento de párrafo HTML `<p>` alrededor del componente seleccionado. Se considera que el componente está seleccionado si todo el nodo está seleccionado (tras hacer clic en una de sus etiquetas) o si hay texto estático seleccionado. Si pone el cursor dentro de texto estático, el elemento de párrafo se inserta en esa posición (su etiqueta inicial y final). También puede insertar un párrafo haciendo clic en el icono **Insertar párrafo** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#) ¹⁰¹¹.

El comando **Párrafo especial** sirve para asignar un formato predefinido al nodo seleccionado. Los formatos predefinidos disponibles también se pueden seleccionar en un cuadro combinado de la barra de herramientas.

Cada tipo de párrafo tiene características de formato propias. Recuerde que con el tipo de formato `pre` puede representar los retornos de carro como tales en el documento de salida, en lugar de normalizarlos como espacios en blanco.

17.8.9 Código de barras

El comando **Insertar código de barras** abre el cuadro de diálogo "Insertar código de barras" (*imagen siguiente*)




Las propiedades `Type` y `Text` de los códigos de barras son obligatorias. El resto son opcionales y tienen valores predeterminados. Cuando termine de definir el valor de las propiedades obligatorias y de otras propiedades, haga clic en **Aceptar**. El código de barras (p. ej. el de la imagen siguiente) se insertará en el diseño. Para más información sobre las propiedades de los códigos de barras consulte el apartado [Códigos de barras](#) ²⁹¹.



Nota importante: para que los códigos de barras funcionen es necesario tener instalado Java Runtime Environment versión 1.4 o superior de 32 o 64 bits, dependiendo de la versión de StyleVision que utilice.

17.8.10 Gráfico

El comando **Insertar gráfico** abre el cuadro de diálogo "Configuración del gráfico" (*imagen siguiente*), donde puede elegir opciones de configuración del gráfico y seleccionar los datos que se representarán en el gráfico.



Para más información sobre esta característica de diseño consulte la sección [Gráficos](#)¹⁹⁸.

17.8.11 Imagen

El comando **Insertar imagen** abre el cuadro de diálogo "Insertar imagen" (*imagen siguiente*), donde puede elegir el tipo de imagen que desea insertar. Este comando también está disponible como icono en la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹.


El cuadro de diálogo "Insertar imagen" tiene cuatro pestañas y cada una de ellas ofrece un método distinto de especificar la ubicación de la imagen:

- *Estático*: para introducir el URI de la imagen directamente.
- *Dinámico*: para obtener el URI de la imagen del documento XML o generarlo con una expresión XPath.
- *Estático y dinámico*: para combinar los dos métodos, estático y dinámico.
- *Datos insertados*: para seleccionar una imagen que está almacenada en un archivo XML como texto codificado de base 16 o base 64.

A continuación describimos estas pestañas más detalladamente.

Estático


El URI de la imagen se escribe directamente en el campo *Dirección (imagen siguiente)*. En el ejemplo siguiente el URI de la imagen es `http://www.altova.com/pix/Marketing/logo.png`.



En esta pestaña puede especificar si el URI es absoluto (marque la casilla *Ruta de acceso absoluta*) o relativo (deje la casilla *Ruta de acceso absoluta* sin marcar). Si introduce un URI relativo, se resolverá en relación a la ubicación del archivo SPS. Para introducir un URI (absoluto o relativo) de forma automática, haga clic en **Examinar...** y busque el archivo de imagen.

Dinámico

En este caso se utiliza una expresión XPath que devuelve el URI de la imagen. En el ejemplo siguiente usamos la expresión XPath `@deptlogo`. Para ello suponemos que el URI de la imagen está almacenado en el atributo `deptlogo` del nodo de contexto. El nodo de contexto es el nodo del diseño donde estamos insertando la imagen.




Haga clic en el botón **Editar XPath...** para abrir el [Generador de expresiones XPath](#)⁹⁹⁹. En este cuadro de diálogo el nodo de contexto aparece resaltado en el árbol del esquema.

Si el diseño SPS está basado en un documento DTD y utiliza entidades sin analizar, puede usar una entidad sin analizar que remita al URI de la imagen. Para ello debe marcar la casilla *Tratar como entidad no analizada* y después escribir la expresión XPath que selecciona el nodo que contiene la entidad sin analizar. Para más información consulte el apartado [URI de entidades sin analizar](#)⁵⁹⁴.

Estático y dinámico


En esta pestaña puede usar el mecanismo estático y dinámico para generar el URI de la imagen.



Si el atributo `deptname` del nodo de contexto tiene el valor `Marketing`, el URI de la imagen del ejemplo anterior sería `http://www.altova.com/pix/Marketing/logo.png`. Recuerde que puede usar el [Generador de expresiones XPath](#)⁹⁹⁹ para la dirección dinámica del URI.

Datos insertados


En los archivos XML se pueden almacenar imágenes como texto codificado en base 16 o base 64. La expresión XPath del cuadro de diálogo "Insertar imagen" (*imagen siguiente*) selecciona el nodo que contiene el texto codificado. El cuadro combinado *Codificación* sirve para especificar la codificación utilizada en el archivo XML de origen, para que StyleVision interprete correctamente el texto codificado. Además, el cuadro combinado *Formato de la imagen* indica en qué formato se debe generar el archivo de imagen. A partir de los datos de texto codificado se genera un archivo de imagen y este archivo se usa en el documento de salida.



En el cuadro de diálogo "Configuración del archivo de imagen generado" (que se abre haciendo clic en el botón **Configurar archivo de imagen...**) puede dar un nombre al archivo de imagen que se generará. Si lo prefiere, puede saltarse este paso y StyleVision generará un nombre automáticamente.

17.8.12 Línea horizontal


El comando **Insertar línea horizontal** inserta una línea horizontal en la posición del cursor. Este comando se deshabilita si está seleccionado un componente de diseño del SPS. Para definir las propiedades de la línea horizontal, seleccione la línea en la vista **Diseño** y en la ventana Propiedades seleccione el componente **línea**. Después especifique los valores de las propiedades del grupo **HTML** (*imagen siguiente*).



Estas son las propiedades HTML de las líneas horizontales: **color**, **size** (grosor), **width** (ancho en el diseño), **alignment** (alineación) y **noshade** (sin sombra).

17.8.13 Tabla

Al hacer clic en el comando **Insertar tabla** aparece un cuadro de diálogo donde debe confirmar el tipo de tabla que desea crear (*imagen siguiente*).



En las secciones [Tablas SPS estáticas](#)¹⁶³ y [Tablas SPS dinámicas](#)¹⁶⁵ del manual encontrará información sobre cómo trabajar con cada tipo de tabla.


Recuerde que también puede crear tablas usando el icono **Insertar tabla**  de la barra de herramientas Insertar elementos de diseño.

17.8.14 Numeración y viñetas

El comando **Insertar numeración y viñetas**  sirve para crear una lista estática o dinámica en el diseño SPS. Los elementos de una lista estática se introducen directamente en la vista **Diseño**, mientras que los de las listas dinámicas corresponden a los valores de los nodos del mismo nivel del documento XML.


Siga estas instrucciones para crear una lista:

1. Ponga el cursor en la posición donde desea insertar la lista y haga clic en el comando de menú **Insertar | Insertar numeración y viñetas**. Aparece un aviso donde debe indicar qué tipo de lista desea crear, estática o dinámica (*imagen siguiente*).




Si selecciona **Lista estática**, pase al paso 3 de estas instrucciones. Si selecciona **Lista dinámica**, aparece el cuadro de diálogo "Selector de XPath" (*imagen siguiente*).

2. En el cuadro de diálogo "Selector de XPath" observe que el cuadro de texto *Contexto XPath* muestra el contexto del punto de inserción y que no se puede cambiar en el cuadro de diálogo. Seleccione el nodo que desea usar para crear la lista dinámica. En la imagen siguiente, por ejemplo, el nodo de contexto es `n1:Department` y la lista dinámica se creará a partir del nodo `n1:Person`. Esto significa que el contenido de cada nodo `n1:Person` dará lugar a un elemento en la lista.



Si selecciona el botón de opción *XPath definida por el usuario*, podrá introducir una expresión XPath para seleccionar el nodo con el que desea crear la tabla dinámica. Al hacer clic en **Aceptar** aparece el cuadro de diálogo "Numeración y viñetas".

3. En el cuadro de diálogo "Numeración y viñetas" seleccione el tipo de lista que desea crear. Puede elegir entre una lista con viñetas (con viñetas, círculos o cuadrados como marcadores de elemento de lista) o una lista numerada. Al hacer clic en **Aceptar** se crea una lista con el marcador de elementos de lista seleccionado.




Nota: para crear una lista estática también puede hacer clic en el icono **Lista con viñetas** o **Lista numerada** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹ y después en la posición del diseño donde desea crear la lista. Para crear una lista dinámica también puede arrastrar un nodo desde la ventana Estructura del esquema hasta la vista **Diseño**.

17.8.15 Marcador

El comando **Insertar marcador** sirve para insertar un marcador (o anclaje) en la posición elegida del diseño SPS. Después puede hacer referencia al marcador por medio de un [hipervínculo](#)¹⁰⁶⁷.

Siga estos pasos para insertar un marcador:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño donde desea crear el marcador.
2. Seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar marcador** o haga clic con el botón derecho y seleccione **Insertar marcador**. Aparece el cuadro de diálogo [Insertar marcador](#)⁴⁶⁴ (imagen siguiente).



3. En este cuadro de diálogo seleccione la pestaña que más le convenga, dependiendo de si quiere crear un marcador estático (pestaña *Estático*), un marcador dinámico que se obtiene en el documento XML (pestaña *Dinámico*) o un marcador compuesto con una parte estática y otra dinámica (pestaña *Estático y dinámico*). En la imagen anterior, por ejemplo, se creó un marcador dinámico, cuyo nombre es el ID único de cada nodo secundario llamado `Name` del nodo de contexto.
4. Haga clic en **Aceptar** para crear el marcador.

Nota: los marcadores se crean en la posición indicada del diseño. Si la posición elegida está dentro de un elemento que se repite, entonces se crea un marcador dentro de cada instancia del elemento. Si se le da un nombre estático, cada marcador tendrá el mismo nombre. Por tanto, en el caso de marcadores situados en elementos que se repiten, es mejor darles un nombre dinámico (p. ej. el nombre de un elemento secundario del nodo de contexto). Si el nodo seleccionado para el nombre dinámico tiene el mismo contenido en varias instancias, puede utilizar la función `generate-id()` para generar un nombre único para el marcador. Para hacer referencia a este tipo de marcadores, se puede generar un Id. igual al valor `href` de un [hipervínculo](#)⁴⁶⁹. En este caso asegúrese de usar el identificador de fragmentos `#` delante de la función `generate-id()`. La expresión XPath sería: `concat('#', generate-id(nodoXXX))`.

Después de crear el marcador puede editar su nombre. Para ello haga clic con el botón derecho en el marcador y seleccione **Editar nombre del marcador** en el menú contextual. Otra opción es editar el nombre en la ventana Propiedades: expanda el grupo de propiedades marcador y haga doble clic en el campo de valor de la propiedad `nombre del marcador`.

Eliminar un marcador

Para eliminar un marcador selecciónelo en el diseño y pulse la tecla **Suprimir**.

17.8.16 Hipervínculo

El comando **Insertar hipervínculo**  sirve para insertar un enlace entre cualquier parte del documento de salida (HTML, RTF, PDF o Word 2007+) y un anclaje del documento de salida o de un documento externo o fragmento del documento. Recuerde que los enlaces se crean solamente en el documento de salida y que no están disponibles en la vista Authentic.

Siga estas instrucciones para insertar un hipervínculo:

1. El hipervínculo se puede crear alrededor de un componente de diseño ya existente o en cualquier posición del diseño (y después se inserta el texto del hipervínculo). Seleccione el componente de diseño o el fragmento de texto que desea convertir en hipervínculo o ponga el cursor en la posición del diseño donde desea insertar el hipervínculo.
2. Haga clic en el icono **Insertar hipervínculo** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹ o seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar hipervínculo**. También puede hacer clic con el botón derecho y elegir **Insertar hipervínculo** (si no seleccionó ningún componente de diseño) o **Incluir en hipervínculo** (si seleccionó un componente de diseño).
3. Aparece el cuadro de diálogo [Insertar hipervínculo](#)⁴⁶⁶, donde puede especificar a qué documento o fragmento del documento se enlaza. Si quiere crear un enlace con un fragmento de documento (es decir, con un marcador del documento), recuerde que debe incluir el símbolo #. El URI del hipervínculo puede indicarse de tres formas distintas:
 - Con una dirección estática: se inserta directamente y puede seleccionar un archivo XML con el botón **Examinar** o un fragmento del documento actual con el botón **Marcador**. Por ejemplo: `http://www.altova.com` (URI estático de página web), `U:\documentation\index.html` (introducido con ayuda del botón **Examinar**) o `#top_of_page` (introducido con ayuda del botón **Marcador**).
 - Con una dirección dinámica: se obtiene del nodo del documento XML especificado en el cuadro de diálogo. Por ejemplo: `//otherdocs/doc1`. Si el nombre del marcador se generó usando la función `generate-id()`, el atributo `href` del hipervínculo debe generarse usando la misma función `generate-id()`. Para más información consulte el apartado [Definir hipervínculos](#)⁴⁶⁹.
 - Con una dirección estática y dinámica: debe indicar el texto estático y el nodo del documento XML en el cuadro de diálogo. Por ejemplo: `www.altova.com -- department/name -- #intropara`.
4. Cuando termine haga clic en **Aceptar** para crear el hipervínculo.

Nota: cuando especifique el nodo para un hipervínculo dinámico, puede introducir una expresión XPath absoluta (marcando la casilla *XPath absoluta*). Si no marca esta casilla, la expresión XPath será relativa al nodo de contexto, que es el nodo donde se está insertando el hipervínculo.

Usar entidades sin analizar

Si el diseño SPS está basado en un documento DTD, en la parte dinámica de la dirección del hipervínculo podrá usar el URI declarado de una entidad sin analizar de la DTD. Para más información consulte el apartado [Usar los URI de entidades sin analizar](#)⁵⁹⁴.

Editar un hipervínculo

Después de crear el hipervínculo puede editar su atributo `href`. Para ello haga clic con el botón derecho en el hipervínculo y seleccione **Editar URL** en el menú contextual. Otra opción es editar el atributo en la ventana Propiedades. Primero seleccione el componente `hipervínculo` y extienda el grupo de propiedades `hipervínculo`. Después haga doble clic en el campo de valor de la propiedad `URL`.

Eliminar un hipervínculo

Para eliminar un hipervínculo debe seleccionarlo y pulsar la tecla **Suprimir**.


17.8.17 Nota al pie

Puede añadir notas al pie en un documento añadiendo el componente **Nota al pie (Insertar | Insertar nota al pie)** en la posición donde quiere que aparezca el número de nota al pie. Las notas al pie se pueden usar en los formatos para medios impresos (PDF, RTF y Word 2007+).

Cuando trabaje con notas al pie debe tener en cuenta que:

- El texto de la nota al pie debe colocarse entre las etiquetas del componente **Nota al pie** y puede aplicar formato al texto de la nota al pie.
- En el documento de salida el número de la nota al pie aparece en la posición donde se añadió la nota al pie. El texto, sin embargo, aparece al final de la página junto con el número de nota al pie que le corresponde.
- En el documento de salida el texto de la nota al pie tendrá el formato del texto que se insertó dentro del componente **Nota al pie** en el diseño.
- En el documento de salida las notas al pie se numeran automáticamente.
- Si se generan varios documentos de salida, la numeración de las notas al pie empieza desde cero en cada documento de salida.

En el ejemplo de la siguiente imagen se insertaron tres componentes **Nota al pie**. El texto de la nota al pie se insertó entre las etiquetas del componente y se le aplicó formato.



En las siguientes imagen puede ver el resultado. A la izquierda puede ver la página entera y a la derecha puede ver en detalle el número de las notas al pie y el texto de la nota al pie.

Summary of News Items

Total number of news items¹: 4
 Period covered by news items²: 4/2006 to 5/2006
 Select by relevance: [All](#)

NanoNull Inc Launches Version 2.0 of NanoPower
 2006-04-01: Boston, USA

Nanonull Inc today launched version 2.0 of its market-leading NanoPower line of hardware and software. The highlights of the new version of NanoPower are improved chip design capabilities in NanoSoft, the software used to design computer chips, and higher precision sand-filtering processes in NanoMeld, the hardware in which the transformation from sand to silicon chips is executed.

Source: NewTech Online

Relevance:

- NanoPower
- NanoNull

NanoNull Inc Jumps 3% on Release of New NanoPower Version
 2006-04-01: New York, USA

Shares of Nanonull Inc jumped 3% on the day to close at US\$64.16 at close of trading. The upsurge followed a sustained climb over the week in anticipation of the release of the vastly improved NanoPower line of molecular transformers. The share has surged 5% over the last five trading days.

Source: Financial Wire

Relevance:

- Stockmarket

1 News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
 2 The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.

Summary of News Items

Total number of news items¹: 4
 Period covered by news items²: 4/2006 to 5/2006
 Select by relevance: [All](#)

Relevance:

- Stockmarket

1 News items that are relevant to the company selected in 'Select by relevance'.
 2 The period extends from the date of the first news item to that of the last news item.


Nota: no se puede aplicar formato a los números de las notas al pie.

17.8.18 Condición y condición basada en el resultado

El comando **Condición** sirve para insertar una condición en la posición del cursor o alrededor del componente seleccionado. Una condición está compuesta por una o varias ramas y cada rama contiene un conjunto concreto de reglas de procesamiento. De este modo podrá especificar reglas de procesamiento distintas para cada rama. Por ejemplo, una rama puede comprobar si el contenido de un nodo es la cadena `stop` y, si lo es, marcar el contenido del nodo en color rojo. Otra rama puede comprobar si el contenido del nodo es la cadena `Go` y, si lo es, marcar el contenido del nodo en color verde. La tercera rama puede comprobar si el contenido del nodo no es ni `stop` ni `Go` y, si así es, marcar el contenido del nodo en color negro.

Siga estos pasos para insertar una condición en el diseño:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño elegida para la condición o seleccione el componente que desea convertir en condición.
2. Seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar condición** o haga clic con el botón derecho y elija **Insertar condición** en el menú contextual.
3. Se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵ (imagen siguiente), donde puede escribir la expresión XPath para la condición.



El nodo de contexto para la expresión aparece resaltado en el panel inferior izquierdo, que muestra la estructura del esquema. Puede escribir la expresión XPath directamente en el cuadro de texto *Expresión XPath* o puede hacer doble clic en los elementos de los paneles inferiores para insertarlos en el cuadro de texto. Los nodos de la estructura del esquema del panel izquierdo se insertan en relación al nodo de contexto (si marca la casilla *XPath relativa*) o como expresión absoluta empezando por el nodo de documento (si no marca la casilla *XPath relativa*).

- Haga clic en **Aceptar** para terminar e insertar la condición, que se crea con una sola rama que comprueba la expresión XPath introducida en el paso anterior.

Insertar condición basada en el resultado

Este comando inserta una condición basada en el resultado en la posición del cursor o alrededor del componente seleccionado. Cada condición de la rama equivale a un formato de salida diferente (, vista Authentic, RTF, PDF, Word 2007, texto o HTML). Para ver qué tipo de formato de salida representa una rama, pase el puntero del ratón por encima de la etiqueta de la rama o mire qué expresión XPath tiene la rama seleccionada (en la ventana Propiedades, en la entrada rama condición, [haga clic en el botón Edición](#)). Si la condición basada en el resultado se creó en el punto de inserción del cursor, todas las ramas estarán vacías y deberá introducir contenido para cada rama. Si la condición basada en el resultado se creó alrededor de un componente, cada rama contendrá ese componente. Para más información consulte el apartado sobre [condiciones basadas en el resultado](#). Estas condiciones se pueden editar, mover y eliminar como si fuera una condición normal y corriente.

Editar las expresiones XPath de las ramas condicionales


Si quiere editar la expresión XPath de una rama seleccione la rama en la vista **Diseño**. Después, en la ventana Propiedades, seleccione el componente **rama condicional** y expanda el grupo de propiedades **cuando**. Haga doble clic en el campo de valor de la propiedad **xPath**. Esto abre el cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" (*imagen anterior*), donde puede editar la expresión. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Agregar ramas, cambiar el orden de las ramas y eliminar ramas

Para agregar ramas nuevas, cambiar el orden de las ramas y eliminar ramas puede hacer clic con el botón derecho en la rama pertinente y seleccionar el comando correspondiente del menú contextual.

17.8.19 Deshabilitado

El comando Deshabilitado inserta un componente de tipo deshabilitado donde se encuentre el cursor (*imagen siguiente*). (Para colocar contenido entre dos componentes de este tipo use el comando [Incluir en | Deshabilitado](#) ¹¹⁰⁵.)




El contenido que se encuentra dentro del componente de tipo deshabilitado (*disabled*) se ignora en el resultado. Esto quiere decir que puede usar los componentes de tipo deshabilitado para omitir en el resultado el contenido que quiere ignorar.

Si quiere restaurar ese contenido solo tiene que eliminar las etiquetas Disabled entre las que se encuentra ese contenido. Para ello, seleccione el componente de tipo deshabilitado, haga clic con el botón derecho y seleccione **Quitar solo la etiqueta**.

17.8.20 Plantilla


El comando **Insertar plantilla** inserta en la posición del cursor una plantilla vacía para el nodo seleccionado de la estructura del esquema. Siga estas instrucciones para insertar una plantilla.

1. Ponga el cursor en la posición del diseño donde desea insertar la plantilla.
2. Haga clic en el comando de menú **Insertar | Insertar plantilla**. Aparece el cuadro de diálogo "Insertar plantillas..." (*imagen siguiente*).



3. El campo *Contexto XPath* muestra el nodo de contexto del punto de inserción y será el nodo de contexto para la plantilla. En la estructura del esquema seleccione el nodo para el que desea usar la plantilla. Por ejemplo, en la imagen anterior elegimos crear una plantilla para el nodo `synopsis`.
4. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Como resultado se crea una plantilla vacía para el nodo seleccionado (*imagen siguiente*).



17.8.21 Plantilla definida por el usuario


El comando **Insertar plantilla definida por el usuario** inserta en la posición del cursor una plantilla vacía que selecciona el nodo especificado por el usuario mediante una expresión XPath. Siga estas instrucciones para insertar una plantilla definida por el usuario:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño donde desea insertar la plantilla.
2. Haga clic en el comando de menú **Insertar | Insertar plantilla definida por el usuario**. Aparece el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵.
3. Escriba la expresión XPath que selecciona el nodo elegido. En este momento debe tener en cuenta un par de cosas: (i) la expresión XPath se evaluará en el contexto del nodo donde se está creando la plantilla y (ii) la expresión XPath puede seleccionar cualquier nodo del documento y de cualquier otro documento XML.
4. Cuando termine de construir la expresión XPath haga clic en **Aceptar**.

En el diseño se inserta una plantilla definida por el usuario vacía para el nodo de destino seleccionado. Consulte el apartado [Archivos SPS: contenido | plantillas definidas por el usuario](#)¹⁵⁴ para obtener más información.


17.8.22 Plantilla variable

Una plantilla variable es una plantilla que apunta a una variable y que por defecto genera su contenido. Las plantillas variables se insertan con los comandos **Insertar | Insertar plantilla variable** o en **Incluir en | Plantilla variable**. Ambos comandos insertan una plantilla para una variable definida en el SPS. La plantilla variable (*imagen siguiente*) contiene por defecto el marcador de posición (contenido) y este marcador sirve para generar el contenido de la variable. Si quiere, puede insertar contenido adicional (estático o dinámico) dentro de la plantilla variable o modificarla como si fuera una plantilla normal y corriente. En su representación gráfica en la vista **Diseño** las etiquetas de la plantilla variable incluyen el símbolo del dólar (*imagen siguiente*).



Para insertar una plantilla variable:

1. En la vista **Diseño** ponga el cursor en la posición donde desea insertar la plantilla variable.
2. Haga clic en el comando de menú **Insertar | Insertar plantilla variable**. Aparece el cuadro de diálogo "Insertar plantilla variable" (*imagen siguiente*).



3. El cuadro de diálogo enumera todas [las variables y los parámetros declarados por el usuario](#)⁴²⁷ y definidos en el archivo SPS. Seleccione la variable para la que desea crear la plantilla.
4. Para terminar haga clic en **Aceptar**.

17.8.23 Fragmento de diseño

Al pasar el puntero del ratón por encima del comando **Insertar fragmento de diseño** aparece un submenú que enumera todos los fragmentos de diseño que hay disponibles en el diseño. Haga clic en un fragmento de diseño del submenú para insertar el fragmento en el punto de inserción.

17.8.24 Contenedor de diseño, cuadro de diseño, línea

El comando **Insertar contenedor de diseño** sirve para insertar un contenedor de diseño en el SPS. Después de crear el contenedor de diseño puede insertar en él cuadros de diseño y líneas. Es decir, los comandos **Insertar cuadro de diseño** e **Insertar línea** se habilitan después de haber creado un contenedor de diseño.

Para insertar contenedores de diseño, cuadros de diseño y líneas también puede usar los iconos de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)⁽¹⁰¹¹⁾: seleccione el icono del componente que desea insertar y después haga clic en la posición del diseño donde desea insertar el componente.

17.8.25 Tabla de contenido

Al pasar el puntero del ratón por el comando **Insertar tabla de contenido** aparece un submenú con varios comandos para crear una plantilla de tabla de contenido (TDC), marcadores TDC y la estructura del documento necesaria para la TDC.

Los comandos del submenú **Insertar tabla de contenido** aparecen a continuación. Haga clic en los enlaces para consultar el apartado dedicado a cada uno de estos componentes de la tabla de contenido.

- [Insertar tabla de contenido](#)⁴⁴⁷
- [Marcador TDC](#)⁴⁴⁴
- [Marcador TDC \(Asistente\)](#)⁴⁴⁰
- [Referencia TDC](#)⁴⁵⁰
- [Referencia TDC | Entrada de texto / Línea de guía / Referencia de página](#)⁴⁵¹
- [Numeración jerárquica](#)⁴⁵¹
- [Numeración secuencial](#)⁴⁵¹
- [Nivel de TDC](#)⁴⁴¹
- [Referencia de nivel de TDC](#)⁴⁴⁹
- [La plantilla funciona como nivel](#)⁴⁴¹

Nota: estos comandos también están disponibles en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en el diseño. Sin embargo, no todos los comandos están siempre disponibles, depende de la posición del diseño donde haga clic con el botón derecho.

17.8.26 Documento nuevo

El comando **Insertar documento nuevo** inserta una plantilla de documento nuevo (*imagen siguiente*) en la posición del cursor.



La plantilla de documento nuevo contiene una sección inicial del documento vacía, donde puede insertar contenido. Si quiere, puede anexar más secciones de documento a la sección inicial del documento con ayuda del comando **Insertar | Insertar página, columna o sección de documento**.

La plantilla de documento nuevo crea un documento nuevo de salida. Es decir, los resultados estarán compuestos por varios documentos de salida.

17.8.27 Página, columna, sección de documento

El comando **Insertar página, columna o sección de documento** está pensado para formatos de salida para medios impresos. Con este comando podrá insertar saltos de página (formatos de salida HTML, RTF, PDF y Word 2007+) y números de página (formatos de salida RTF, PDF y Word 2007+). Estos componentes solo se pueden insertar en la posición del cursor (es decir, no se pueden insertar alrededor de una selección).

Página nueva

Haga clic en el comando **Insertar | Insertar página, columna o sección de documento | Página nueva** para insertar un salto de página en el punto de inserción. El salto de página se ilustra con una línea discontinua que cruza toda la vista **Diseño**. En el resultado HTML, el salto de página no afecta a la vista Explorador pero sí afecta a la copia impresa de la vista del documento. En el resultado RTF, PDF y Word 2007+ el salto de página se inserta en la posición especificada.

Número de página

Haga clic en el comando **Insertar | Insertar página, columna o sección de documento | Número de página** para insertar el número de página actual en los documentos de salida RTF, PDF y Word 2007+. En el documento de salida el número de página aparece en forma de bloque (es decir, en una línea distinta) o incrustado (es decir, dentro del texto) dependiendo de la posición donde insertó el número de página en el diseño SPS. Por ejemplo, si inserta el número de página dentro de un párrafo, en el documento de salida el número de página aparece incrustado dentro del párrafo. Si por el contrario inserta el número de página entre dos elementos, en el documento de salida aparecerá en una línea distinta.

Total de páginas

Haga clic en el comando **Insertar | Insertar página, columna o sección de documento | Total de páginas** para insertar el número total de páginas en los documentos de salida PDF. El total de páginas puede

insertarse en cualquier parte del documento, incluidos los encabezados y pies de página. Este comando es muy práctico a la hora de numerar las páginas del documento de salida. Por ejemplo, puede crear este encabezado: Página (número de página) / (total de páginas). El resultado en el documento de salida sería Página: 1/25, por ejemplo.

Columna nueva

El número de columnas que debe tener una página de una sección determinada se especifica en las [propiedades de página](#) ⁵³⁰ de la sección. En el documento de salida el texto se repartirá en columnas en una página de varias columnas. Sin embargo, el texto se puede pasar a una columna nueva insertando un salto de columna (o columna nueva) en el diseño. Para insertar una columna nueva en el documento, ponga el cursor donde desea crear la sección nueva y haga clic en el comando **Insertar | Insertar página, columna o sección de documento | Columna nueva**.

Sección de documento nueva

Los documentos están compuestos por una sección inicial y varias secciones adicionales. Cada [sección](#) ⁶²¹ tiene sus propias propiedades de página. Para insertar una sección nueva, ponga el cursor en la posición donde desea insertarla y haga clic en el comando **Insertar | Insertar página, columna o sección de documento | Sección de documento nueva**.


Eliminar saltos de página, números de página y el total de páginas

Para eliminar saltos de página, números de página y el total de páginas, seleccione el marcador de posición y pulse la tecla **Suprimir**.

17.8.28 Tabla XBRL desde una taxonomía

El comando **Insertar tabla XBRL desde una taxonomía** abre el cuadro de diálogo "Insertar tabla XBRL desde taxonomía" (*imagen siguiente*). Para insertar una tabla selecciónela de la lista de tablas (en el primer panel). Si la tabla seleccionada depende de algunos parámetros, estos aparecerán en el segundo panel. Los espacios de nombres de la taxonomía aparecen en el tercer panel.

Haga clic en **Aceptar** para insertar la tabla. Si desea personalizar el aspecto de la tabla seleccionada, haga clic en el botón **Asistente...** y siga las instrucciones que aparecen en el cuadro de diálogo "Asistente para tablas XBRL" (véase [Asistente para tablas XBRL](#) ⁸⁴⁹).



17.8.29 Elemento XBRL

El comando **Insertar elemento XBRL** sirve para insertar una plantilla basada en estos elementos XBRL:

- **Contexto:** crea una plantilla vacía del elemento `xbrli:context`. La posición donde se inserta la plantilla determina qué elemento `context` se selecciona. El contenido de la plantilla debe crearse más tarde.
- **Períodos:** las tres plantillas de período vacías corresponden a los tres elementos de período: `period`, `startDate` y `endDate`. Recuerde que los elementos `startDate` y `endDate` son elementos secundarios del elemento `period`. No hay ninguna plantilla para el elemento `instant`, que también es un secundario de `period`, pero como `instant` solamente puede aparecer como secundario único de `period`, las plantillas XSLT integradas seleccionarán automáticamente la plantilla `instant` si se aplican plantillas (`xsl:apply-template`) a la plantilla de período (con el marcador de posición `contenido`, por ejemplo).
- **Identificador:** crea una plantilla vacía para el elemento `identifier`.
- **Unidad:** crea una plantilla que corresponde al elemento de unidad. Puede crear una plantilla global para `xbrli:measure` y usarla de forma local dentro de la plantilla de unidad y así generar la unidad monetaria.
- **Nota al pie:** crea una plantilla que corresponde al elemento `footnote`. Las notas al pie tienen dos partes: una referencia y el texto propiamente dicho.

17.8.30 Elemento definido por el usuario

Al pasar el puntero del ratón por el comando **Insertar elemento definido por el usuario** aparece un submenú que incluye comandos para insertar un [Elemento definido por el usuario](#)¹⁵⁷ o un [Bloque de texto XML definido por el usuario](#)¹⁵⁸. Para aprender a usar estos dos componentes consulte el apartado [Archivos SPS: contenido | Elementos definidos por el usuario, Bloques de texto XML](#)¹⁵⁷.

17.9 Menú Incluir en


Con los comandos del menú **Incluir en** podrá crear componentes de diseño alrededor del texto o componente seleccionado en la vista **Diseño**. En otras palabras, podrá incluir la selección dentro de un componente de diseño. Algunos de estos comandos están disponibles como [iconos en barras de herramientas](#)¹⁰⁰⁴ (también puede encontrar comandos equivalentes en el [Menú Insertar](#)¹⁰⁷²). Además, los comandos del menú **Incluir en** están disponibles en los menús contextuales que aparecen al hacer clic con el botón derecho en la selección en la vista **Diseño**. Los comandos que no corresponden a la selección se deshabilitan.

Nota: los comandos del menú **Incluir en** solamente están disponibles en la vista **Diseño** porque sirven para construir el diseño SPS.

17.9.1 Plantilla

El comando **Incluir en | Plantilla** incluye el componente de diseño o el texto seleccionado dentro de una plantilla para un nodo de esquema determinado. Estas son las instrucciones de uso:

1. Seleccione el componente de diseño o el texto que desea incluir dentro de una plantilla.
2. Haga clic en el comando de menú **Incluir en | Plantilla**. Se abre el cuadro de diálogo "Selector de elementos de esquema" (*imagen siguiente*).



3. En el cuadro *Contexto XPath* aparece el nodo de contexto de la selección, que funcionará como nodo de contexto de la plantilla cuando esta se cree. Seleccione el nodo para el que desea crear la plantilla. En la imagen anterior, por ejemplo, el nodo seleccionado para crear la plantilla es el nodo `n1:Name`.

4. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Como resultado alrededor de la selección se crea una plantilla para el nodo seleccionado.

17.9.2 Plantilla definida por el usuario

El comando **Incluir en | Plantilla definida por el usuario** incluye la selección dentro de una plantilla para un nodo indicado por el usuario con ayuda de una expresión XPath. Estas son las instrucciones de uso:

1. Seleccione el componente o texto que desea incluir dentro de una plantilla definida por el usuario.
2. Haga clic en el comando de menú **Incluir en | Plantilla definida por el usuario**. Se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#)⁹⁸⁵.
3. Escriba la expresión XPath que selecciona el nodo elegido. En este momento debe tener en cuenta un par de cosas: (i) la expresión XPath se evaluará en el contexto del nodo donde se está creando la plantilla definida por el usuario y (ii) la expresión XPath puede seleccionar cualquier nodo del documento, pero también de otros documentos XML.
4. Cuando termine de construir la expresión XPath haga clic en **Aceptar**.

Alrededor de la selección se crea una plantilla definida por el usuario para el nodo elegido.

Para más información consulte el apartado [Archivos SPS: estructura | Plantillas y fragmentos de diseño | Plantillas definidas por el usuario](#)³⁶⁹.

17.9.3 Plantilla variable

El comando **Incluir en | Plantilla variable** incluye la selección dentro de una plantilla para una variable definida en el diseño SPS. Estas son las instrucciones de uso:

1. Seleccione el texto o el componente del diseño que desea incluir en una plantilla variable.
2. Haga clic en el comando **Incluir en | Plantilla variable**. Se abre el cuadro de diálogo [Incluir en plantilla variable](#)³⁷².
3. El cuadro de diálogo enumera las variables del diseño SPS. Seleccione la variable para la que desea crear la plantilla.
4. Haga clic en **Aceptar** para terminar.

Alrededor de la selección se crea una plantilla variable.

17.9.4 Párrafo, párrafo especial

El comando **Párrafo**  inserta un elemento de párrafo HTML <p> alrededor del componente seleccionado. Se considera que el componente está seleccionado si todo el nodo está seleccionado (tras hacer clic en una de sus etiquetas) o si hay texto estático seleccionado. Si pone el cursor dentro de texto estático, el elemento de párrafo se inserta en esa posición (su etiqueta inicial y final). También puede insertar un párrafo haciendo clic en el icono **Insertar párrafo** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹.


El comando **Párrafo especial** sirve para asignar un formato predefinido al nodo seleccionado. Los formatos predefinidos disponibles también se pueden seleccionar en un cuadro combinado de la barra de herramientas.

Cada tipo de párrafo tiene características de formato propias. Recuerde que con el tipo de formato `pre` puede representar los retornos de carro como tales en el documento de salida, en lugar de normalizarlos como espacios en blanco.

17.9.5 Numeración y viñetas

El comando **Incluir en | Numeración y viñetas** crea una lista estática y elementos de lista alrededor del componente o texto seleccionado. Si la selección contiene un retorno de carro o salto de línea (insertado con la tecla **Entrar**), entonces se crean elementos de lista distintos por cada fragmento de texto que esté separado con un retorno de carro o salto de línea.

Al seleccionar el comando de menú **Incluir en | Numeración y viñetas** aparece el cuadro de diálogo "Numeración y viñetas" (*imagen siguiente*).



Seleccione qué tipo de marcador de elemento de lista desea usar y haga clic en **Aceptar**. La lista se crea alrededor de la selección. El número de elementos de lista equivale al número de retornos de carro y saltos de línea de la selección. Si quiere, puede añadir elementos de lista nuevos pulsando la tecla **Entrar**.

Nota: otra manera de hacer esto es seleccionar el contenido estático y hacer clic en el icono **Lista con viñetas** o **Lista numerada** de la barra de herramientas [Insertar elementos de diseño](#)¹⁰¹¹.

17.9.6 Marcadores e hipervínculos


Los comandos **Incluir en | Marcador** e **Incluir en | Hipervínculo** se habilitan cuando hay texto o un componente de diseño seleccionado en la vista **Diseño**. Con estos comandos puede crear un marcador o un hipervínculo respectivamente alrededor de la selección. Para más información sobre los marcadores y los hipervínculos, su funcionamiento y cómo trabajar con ellos puede consultar el apartado [Características avanzadas | Tabla de contenido, referencias y marcadores](#) ⁴⁶⁴.

17.9.7 Condición, condición basada en el resultado

El comando **Condición** sirve para insertar una condición en la posición del cursor o alrededor del componente seleccionado. Una condición está compuesta por una o varias ramas y cada rama contiene un conjunto concreto de reglas de procesamiento. De este modo podrá especificar reglas de procesamiento distintas para cada rama. Por ejemplo, una rama puede comprobar si el contenido de un nodo es la cadena `Stop` y, si lo es, marcar el contenido del nodo en color rojo. Otra rama puede comprobar si el contenido del nodo es la cadena `Go` y, si lo es, marcar el contenido del nodo en color verde. La tercera rama puede comprobar si el contenido del nodo no es ni `Stop` ni `Go` y, si así es, marcar el contenido del nodo en color negro.

Siga estos pasos para insertar una condición en el diseño:

1. Ponga el cursor en la posición del diseño elegida para la condición o seleccione el componente que desea convertir en condición.
2. Seleccione el comando de menú **Insertar | Insertar condición** o haga clic con el botón derecho y elija **Insertar condición** en el menú contextual.
3. Se abre el cuadro de diálogo [Editar expresión XPath](#) ⁹⁸⁵ (*imagen siguiente*), donde puede escribir la expresión XPath para la condición.



El nodo de contexto para la expresión aparece resaltado en el panel inferior izquierdo, que muestra la estructura del esquema. Puede escribir la expresión XPath directamente en el cuadro de texto *Expresión XPath* o puede hacer doble clic en los elementos de los paneles inferiores para insertarlos en el cuadro de texto. Los nodos de la estructura del esquema del panel izquierdo se insertan en relación al nodo de contexto (si marca la casilla *XPath relativa*) o como expresión absoluta empezando por el nodo de documento (si no marca la casilla *XPath relativa*).

- Haga clic en **Aceptar** para terminar e insertar la condición, que se crea con una sola rama que comprueba la expresión XPath introducida en el paso anterior.

Insertar condición basada en el resultado

Este comando inserta una condición basada en el resultado en la posición del cursor o alrededor del componente seleccionado. Cada condición de la rama equivale a un formato de salida diferente (, vista Authentic, RTF, PDF, Word 2007, texto o HTML). Para ver qué tipo de formato de salida representa una rama, pase el puntero del ratón por encima de la etiqueta de la rama o mire qué expresión XPath tiene la rama seleccionada (en la ventana Propiedades, en la entrada rama condición, [haga clic en el botón Edición](#)). Si la condición basada en el resultado se creó en el punto de inserción del cursor, todas las ramas estarán vacías y deberá introducir contenido para cada rama. Si la condición basada en el resultado se creó alrededor de un componente, cada rama contendrá ese componente. Para más información consulte el apartado sobre [condiciones basadas en el resultado](#). Estas condiciones se pueden editar, mover y eliminar como si fuera una condición normal y corriente.

Editar las expresiones XPath de las ramas condicionales


Si quiere editar la expresión XPath de una rama seleccione la rama en la vista **Diseño**. Después, en la ventana Propiedades, seleccione el componente `rama condicional` y expanda el grupo de propiedades `cuando`. Haga doble clic en el campo de valor de la propiedad `xPath`. Esto abre el cuadro de diálogo "Editar expresión XPath" (*imagen anterior*), donde puede editar la expresión. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

Agregar ramas, cambiar el orden de las ramas y eliminar ramas

Para agregar ramas nuevas, cambiar el orden de las ramas y eliminar ramas puede hacer clic con el botón derecho en la rama pertinente y seleccionar el comando correspondiente del menú contextual.

17.9.8 Deshabilitado

El comando **Deshabilitado** encierra el contenido seleccionado (incluidos los componentes de diseño) en un componente de tipo deshabilitado (*imagen siguiente*).



El contenido que se encuentra dentro del componente de tipo deshabilitado (*disabled*) se ignora en el resultado. Esto quiere decir que puede usar los componentes de tipo deshabilitado para omitir en el resultado el contenido que quiere ignorar.

Si quiere restaurar ese contenido solo tiene que eliminar las etiquetas Disabled entre las que se encuentra ese contenido. Para ello, seleccione el componente de tipo deshabilitado, haga clic con el botón derecho y seleccione **Eliminar solo etiqueta**.

17.9.9 Marcadores TDC y niveles TDC

Los componentes del diseño se pueden incluir dentro de componentes de una tabla de contenido (TDC). A continuación enumeramos los comandos del **Incluir en** para crear componentes de TDC alrededor de la selección. Para más información sobre estos comandos haga clic en los enlaces.

- [Marcador TDC](#) ⁴⁴⁴
- [Marcador TDC \(Asistente\)](#) ⁴⁴⁰
- [Nivel de TDC](#) ⁴⁴¹
- [Referencia de nivel de TDC](#) ⁴⁴⁹

Nota: estos comandos también están disponibles en el menú contextual que aparece al hacer clic con el botón derecho en el diseño. Sin embargo, no todos los comandos están siempre disponibles, depende de la posición del diseño donde haga clic con el botón derecho.

17.9.10 Documento nuevo

El comando **Incluir en | Documento nuevo** incluye la selección actual dentro de una plantilla de documento nuevo (*imagen siguiente*).



La plantilla de documento nuevo contiene una sección inicial del documento que ya incluye el texto/componente que estaba seleccionado cuando ejecutó el comando **Incluir en | Documento nuevo**. En la imagen anterior, por ejemplo, se seleccionó una TDC y se incluyó dentro de una plantilla de documento nuevo. Ahora puede insertar contenido en esta sección inicial del documento o anexar secciones de documento a la sección inicial del documento con ayuda del comando **Insertar | Insertar página, columna o sección de documento**.

La plantilla de documento nuevo crea un documento nuevo de salida. Es decir, los resultados estarán compuestos por varios documentos de salida.

17.9.11 Elemento definido por el usuario

El comando **Incluir en | Elemento definido por el usuario** crea un [elemento definido por el usuario](#)¹⁵⁷ alrededor del componente/texto seleccionado en la vista **Diseño**. Para más información sobre los elementos definidos por el usuario y cómo usarlos consulte el apartado [Archivos SPS: contenido | Elementos definidos por el usuario](#)¹⁵⁷.

17.10 Menú Tabla

El menú **Tabla** ofrece todos los comandos necesarios para insertar una tabla estática o dinámica y para cambiar la estructura y las propiedades de estas tablas. La estructura de las tablas se puede modificar anexando, insertando, eliminando, combinando y dividiendo filas y columnas. Además, las propiedades de las tablas y de sus columnas, celdas y filas se definen con ayuda de [estilos CSS](#)¹⁷³ y [propiedades HTML](#)¹⁷³.

Además de en el menú **Tabla**, estos comandos están disponibles como iconos en la barra de herramientas [Tabla](#)¹⁰⁰⁷. No obstante, recuerde que los comandos que se habilitan en cada momento dependen de la posición del cursor. Las tablas se pueden insertar en cualquier posición del diseño SPS con el comando [Insertar tabla](#)¹¹⁰⁷. Para editar la estructura de la tabla debe poner el cursor en la celda, columna o fila pertinente y seleccionar el comando de edición necesario. Para editar una propiedad de formato debe poner el cursor en la celda, columna o fila pertinente y definir la propiedad necesaria para el componente de tabla en la [ventana Estilos](#)¹⁷³ o en la [ventana Propiedades](#)¹⁷³.

Estos son los comandos del menú Tabla:

- [Insertar tabla, Eliminar tabla](#)¹¹⁰⁷
- [Agregar columna/fila de encabezado/pie de tabla](#)¹¹⁰⁸
- [Anexar/Insertar fila/columna](#)¹¹⁰⁸
- [Eliminar fila, Eliminar columna](#)¹¹⁰⁹
- [Combinar celda hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo](#)¹¹⁰⁹
- [Dividir la celda horizontalmente/verticalmente](#)¹¹⁰⁹
- [Ver bordes de la celda, Ver marcado de la tabla](#)¹¹¹⁰
- [Propiedades de la tabla](#)¹¹¹⁰
- [Alineación vertical del contenido de la celda](#)¹¹¹¹

Encabezados y pies de tabla

En las tablas dinámicas puede indicar si quiere incluir encabezados o pies. Los pies de tabla solamente están permitidos cuando la tabla aumenta de arriba a abajo. En las tablas estáticas puede crear un encabezado o pie de tabla insertando a mano una fila al principio y otra al final. La estructura de los encabezados y pies de tabla tanto en las tablas estáticas como en las dinámicas se puede modificar con solo dividir y combinar celdas.

Navegar por las tablas

Puede recorrer las celdas de la tabla con ayuda de las teclas de dirección y con el tabulador.

Agregar contenido a las celdas

En las celdas puede insertar cualquier tipo de componente de diseño. No obstante, debe dar formato al componente usando las herramientas de formato estándar.

17.10.1 Insertar tabla, eliminar tabla

El comando **Insertar tabla**  inserta una tabla vacía en el diseño. Al hacer clic en este comando se abre un cuadro de diálogo donde puede elegir entre crear una tabla estática o dinámica.

- Si elige la opción **Tabla estática**, aparece otro cuadro de diálogo donde puede definir el tamaño de la tabla (el número de filas y columnas).
- Si elige la opción **Tabla dinámica**, aparece el cuadro de diálogo "Selector de XPath" donde puede definir a partir de qué nodo se crea la tabla dinámica. Al hacer clic en **Aceptar** en este diálogo se abre el diálogo "Crear tabla dinámica" donde puede seleccionar qué nodos secundarios se usan para las filas/columnas de la tabla. Para más información consulte el apartado [Crear tablas dinámicas](#)¹⁶⁵.

Una vez creada la tabla, puede cambiar su estructura anexando, insertando y eliminando filas y columnas.

El comando **Eliminar tabla**  elimina la tabla estática o dinámica donde está el cursor.

17.10.2 Agregar encabezado y pie de tabla

Los encabezados de tabla pueden ser una fila de encabezado (situada encima del cuerpo de la tabla) o una columna de encabezado (a la izquierda del cuerpo de la tabla, aunque parece que está dentro del cuerpo de la tabla). Igualmente, los pies de tabla pueden ser una fila (situada debajo del cuerpo de la tabla) o una columna (situada a la derecha del cuerpo de la tabla, aunque parece que está dentro del cuerpo de la tabla).

Nota: en los documentos de salida HTML los encabezados de tabla están dentro de elementos `th` y aparecen en negrita porque ese es el formato inherente de los elementos `th`.

Estos son los comandos del menú **Tabla** con los que puede agregar encabezados y pies de tabla:

	Agregar columna de encabezado de tabla	Añade una columna de encabezado a la izquierda del cuerpo de la tabla.
	Agregar columna de pie de tabla	Añade una columna de pie a la derecha del cuerpo de la tabla.
	Agregar fila de encabezado de tabla	Añade una fila de encabezado encima del cuerpo de la tabla.
	Agregar fila de pie de tabla	Añade una fila de pie de tabla debajo del cuerpo de la tabla.

17.10.3 Anexar/insertar fila/columna

El comando **Anexar fila**  anexa una fila a la tabla estática o dinámica donde está el cursor.

El comando **Insertar fila**  inserta una fila encima de la fila donde está el cursor. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

El comando **Anexar columna**  anexa una columna a la tabla estática o dinámica donde está el cursor.

El comando **Insertar columna**  inserta una columna a la izquierda de la columna donde está el cursor. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

17.10.4 Eliminar fila/columna

El comando **Eliminar fila**  elimina la fila donde está el cursor. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

El comando **Eliminar columna**  elimina la columna donde está el cursor. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

17.10.5 Combinar celda hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo

El comando **Combinar hacia la izquierda**  une la celda donde está el cursor con la celda situada inmediatamente a su izquierda. El contenido de las celdas combinadas se concatena en la celda nueva. Todos los valores de las propiedades de la celda situada a la izquierda se pasan a la celda nueva. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

El comando **Combinar hacia la derecha**  une la celda donde está el cursor con la celda situada inmediatamente a su derecha. El contenido de las celdas combinadas se concatena en la celda nueva. Todos los valores de las propiedades de la celda situada a la izquierda se pasan a la celda nueva. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

El comando **Combinar hacia abajo**  une la celda donde está el cursor con la celda situada inmediatamente debajo. El contenido de las celdas combinadas se concatena en la celda nueva. Todos los valores de las propiedades de la celda situada arriba se pasan a la celda nueva. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

El comando **Combinar hacia arriba**  une la celda donde está el cursor con la celda situada inmediatamente arriba. El contenido de las celdas combinadas se concatena en la celda nueva. Todos los valores de las propiedades de la celda situada arriba se pasan a la celda nueva. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

17.10.6 Dividir la celda horizontal y verticalmente

El comando **Dividir la celda horizontalmente**  crea una celda nueva a la derecha de la celda donde está el cursor. El contenido de la celda original se queda en la celda de la izquierda. Todas las propiedades de la celda original se pasan a la celda nueva. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

El comando **Dividir la celda verticalmente**  crea una celda nueva debajo de la celda donde está el cursor. El contenido de la celda original se queda en la celda de arriba. Todas las propiedades de la celda original se pasan a la celda nueva. Este comando se puede usar en tablas estáticas y dinámicas.

17.10.7 Ver bordes de la celda, Ver marcado de la tabla

Los comandos **Ver bordes de la celda** y **Ver marcado de la tabla** sirven para ver el contorno de las celdas y el marcado de las columnas y filas de la tabla. Si activa estos dos comandos, podrá comprender mucho mejor la estructura de las tablas. Si las desactiva, podrá ver el contenido de la tabla con mayor precisión.



Ver bordes de la celda

Muestra/oculta el contorno de la tabla (los bordes) si la tabla tiene una propiedad `border` con valor 0 (grupo de propiedades *HTML*).




Ver marcado de la tabla

Muestra/oculta los marcadores de columna y fila azules.

17.10.8 Propiedades de la tabla

El comando **Propiedades de la tabla**  se habilita cuando el cursor está dentro de una [tabla estática o dinámica](#) ¹⁶¹. Al hacer clic en este comando se abre la ventana Propiedades, donde aparecen las propiedades del componente `tabla` (*imagen siguiente*).




En esta ventana puede editar las propiedades de la tabla. Cuando termine haga clic en **Aceptar**.

17.10.9 Editar tablas CALS/HTML

A veces, el documento XML contiene estructuras de datos que siguen el modelo de tabla CALS o el modelo de tablas HTML. Con el comando **Editar tablas CALS/HTML** puede crear tablas en el documento de salida a partir de este tipo de estructuras en forma de tabla en los documentos de salida. El marcado de la tabla en los formatos de salida se deriva directamente del documento XML. Sin embargo, puede añadir más estilos a la tabla desde el diseño SPS.

Al hacer clic en el comando **Editar tablas CALS/HTML** aparece el cuadro de diálogo "Editar tablas CALS/HTML" (*imagen siguiente*).



Consulte la sección [Tablas](#)¹⁶¹ para aprender a trabajar con tablas CALS/HTML.

17.10.10 Alineación vertical del contenido de la celda

La barra de herramientas **Tabla** ofrece varios comandos para configurar la alineación vertical del contenido de las celdas de la tabla. Primero debe poner el cursor dentro de la celda pertinente y después hacer clic en los iconos.



Alinear arriba: este comando alinea el contenido de la celda en la parte superior de la celda.



Centrar verticalmente: este comando alinea el contenido en el centro de la celda.



Alinear abajo: este comando alinea el contenido de la celda en la parte inferior de la celda.

17.11 Menú Authentic

Los comandos del menú **Authentic** sirven para:

- Personalizar algunos aspectos de la vista Authentic de un documento XML, generada a partir del diseño SPS creado en StyleVision.
- Editar documentos en la vista Authentic de StyleVision.


Estos son los comandos del menú **Authentic**:

- [Editar scripts de Authentic](#) ¹¹¹³
- [Personalizar botones de la barra de herramientas](#) ¹¹¹⁴
- [Revisar referencias a macros](#) ¹¹¹⁷
- [Agregar selector de fecha automáticamente](#) ¹¹¹⁸
- [Agregar controles de base de datos automáticamente](#) ¹¹¹⁸
- [Volver a cargar la vista Authentic](#) ¹¹¹⁹
- [Validar el documento XML](#) ¹¹¹⁹
- [Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML](#) ¹¹¹⁹
- [Firmas XML](#) ¹¹²⁰
- [Definir entidades XML](#) ¹¹²¹
- [Ver marcado](#) ¹¹²²
- [Comandos para operaciones con filas de tablas dinámicas](#) ¹¹²³

Todos estos comandos se describen detalladamente en los apartados de esta sección.

17.11.1 Editar scripts de Authentic


El comando **Editar scripts de Authentic** abre el Editor de scripts de StyleVision (*imagen siguiente*), donde puede crear formularios, eventos y macros para usarlos en la vista Authentic.



17.11.2 Personalizar botones de la barra de herramientas

Al hacer clic en el comando **Personalizar botones de la barra de herramientas** se abre el cuadro de diálogo "Botones personalizados de Authentic" (*imagen siguiente*), donde puede diseñar una barra de herramientas para Authentic. Después de guardarla con el diseño SPS, la barra de herramientas aparecerá en la vista Authentic de las ediciones Enterprise y Professional de los productos de Altova en los que se abra un archivo XML asociado a este SPS.

Nota: estos productos de Altova incluyen la vista Authentic: XMLSpy Enterprise, XMLSpy Professional, StyleVision Enterprise, StyleVision Professional y Authentic Desktop Enterprise y el complemento de Authentic para exploradores Enterprise Edition.



Agregar un botón

Para agregar un botón o separador a la barra de herramientas de Authentic, haga clic en el botón **Agregar** situado en la esquina superior derecha del diálogo (*imagen anterior*). Al hacer clic en ese botón aparece un menú donde puede seleccionar qué tipo de elemento desea añadir a la barra de herramientas: (i) un **icono de estado del texto**, (ii) un **botón personalizado** o (iii) un **separador**. Más abajo explicamos qué son los [iconos de estado del texto](#)¹¹¹⁵ y los [botones personalizados](#)¹¹¹⁶. Los separadores sirven para separar los iconos y botones de la barra de herramientas.

Mover y eliminar botones


Para mover un botón o separador a otra posición, selecciónelo, arrástrelo y suéltelo en su nuevas posición. Para eliminar un botón o un separador, selecciónelo y haga clic en el botón **Eliminar** situado en la esquina superior derecha del diálogo (*imagen anterior*).

Iconos de estado del texto

Un icono de estado del texto es un icono para un elemento global del esquema. Cuando el usuario de la vista Authentic selecciona texto en el documento de la vista Authentic y hace clic en un icono de estado del texto, el elemento global elegido se inserta alrededor del texto seleccionado. Estos iconos están pensados para dar formato al texto.

Para añadir un icono de estado del texto en la barra de herramientas Authentic, haga clic en el botón **Agregar** situado en la esquina superior derecha del diálogo "Botones personalizados de Authentic" (*imagen siguiente*) y después seleccione **Agregar icono de estado del texto**. Después escriba el nombre del elemento XML para

el icono y busque una imagen para el botón o escriba un texto simplemente. Si quiere, también puede insertar información rápida, que aparecerá cuando el usuario de la vista Authentic pase el puntero del ratón encima del icono. Haga clic en **Aceptar** para agregar el botón a la barra de herramientas.



La imagen anterior, por ejemplo, muestra el icono de estado del texto para el elemento `bold`. Este icono usa el archivo de imagen `bold.bmp`. El texto del botón se introdujo como reserva. Es decir, si no se encuentra la imagen indicada, en el botón aparecerá el texto `Negrita`.

Botones personalizados

Cuando el usuario de la vista Authentic hace clic en un botón personalizado de la barra de herramientas de Authentic se ejecuta una macro. Es decir, puede crear un botón personalizado en el diseño SPS y especificar qué macro dispara el botón.

Para añadir un botón personalizado a la barra de herramientas Authentic, haga clic en el botón **Agregar** situado en la esquina superior derecha del cuadro de diálogo "Botones personalizados de Authentic" (*imagen siguiente*). Después seleccione la opción **Agregar botón personalizado de barra de herramientas**.



Los botones personalizados toman estos parámetros:

- La ubicación de la imagen para el botón (campo *Mapa de bits*) o el texto para el botón (campo *Texto*).
- En el cuadro combinado *Nombre de la macro* debe seleccionar una macro de la lista desplegable. Las macros de la lista son las que están guardadas con el SPS. Haga clic en el botón **Crear** para abrir el [Editor de scripts](#)⁽¹¹⁹⁵⁾ de StyleVision y crear una macro para el SPS. Haga clic en el botón **Editar** para abrir el [Editor de scripts](#)⁽¹¹⁹⁵⁾ y editar la macro seleccionada.
- También puede insertar un texto de *Información rápida* que ayude al usuario de la vista Authentic. Este texto aparece cuando el usuario pasa el puntero del ratón encima del botón.
- En el campo *Identificador* escriba una cadena de texto que sirva de identificador para el botón. Este identificador se puede usar en el código del script.

En el ejemplo de la imagen anterior se creó un botón personalizado para la macro `ChangeAddressToUS`. Este botón usa una imagen llamada `US.bmp`. Además se creó un texto de información rápida y se definió el identificador `Dirección_US`. Estos ejemplos están en el archivo `ToolbarButtons.sps` de la carpeta `Authentic\Scripting` del proyecto `Examples` que viene con StyleVision.

17.11.3 Revisar referencias a macros

El comando **Revisar referencias a macros** comprueba que las referencias a macros de los botones de la barra de herramientas y de los scripts del SPS son correctas. Si se detectan referencias incorrectas, se emite un mensaje de error.

17.11.4 Agregar selector de fecha automáticamente

El comando **Agregar selector de fecha automáticamente**  es un conmutador que activa/desactiva los selectores de fecha automáticos. Si activa esta característica e inserta el marcador de posición (contenido) o un campo de entrada creados con un elemento de tipo `xs:date` o `xs:dateTime`, entonces se crea automáticamente un selector de fecha entre las etiquetas del elemento y después del marcador de posición (contenido) o del campo de entrada.

17.11.5 Agregar controles de base de datos automáticamente

El comando **Agregar controles de base de datos automáticamente**  es un conmutador que activa/desactiva los controles de BD automáticos. Si activa esta característica e inserta un elemento de tabla de BD en el diseño, el panel de control de BD (*imagen siguiente*) se inserta inmediatamente antes del elemento secundario `Fila` del elemento de tabla de BD que acaba de insertar.



Con el panel de control de BD el usuario de la vista Authentic puede recorrer las filas de la tabla de la BD en la vista Authentic:

- El primer botón del panel le lleva al primer registro de la tabla.
- El segundo le lleva al registro anterior al actual.
- El tercer botón abre el cuadro de diálogo "Ir al registro" (*imagen siguiente*) donde puede insertar el número del registro al que desea ir.
- El cuarto botón le lleva al registro siguiente al actual.
- El quinto y último botón le lleva al último registro de la tabla.



Si desactiva esta característica, el panel de control de BD no se inserta al crear una tabla de BD en el documento de diseño.

Nota: estos botones de navegación se pueden insertar a mano. Primero debe poner el cursor en cualquier posición entre la etiqueta inicial y final de la tabla de BD. Después haga clic en **Insertar | Insertar control de base de datos** y seleccione un control del submenú que aparece. El submenú ofrece tres opciones: insertar (i) un panel con cuatro botones de navegación (**Navegación**), (ii) un panel con cuatro botones de navegación y el botón **Ir a (Navegación+Ir a)** y (iii) un botón de consulta.

17.11.6 Volver a cargar la vista Authentic, Validar el documento XML


Con el comando **Volver a cargar** puede volver a cargar el archivo de datos XML de la vista Authentic. Esto puede ser necesario si el archivo se modifica fuera de StyleVision, sobre todo si hay varios usuarios trabajando en el mismo archivo.

El comando **Validar el documento XML (F8)**  comprueba si el archivo XML es válido con respecto al esquema asociado. El validador XSD que se debe utilizar (XSD 1.0 o XSD 1.1) se define en el cuadro de diálogo [Propiedades](#) ¹⁰⁴⁹). También se comprueba la validez de los nodos en los que añadieron requisitos de validación adicional (en la ventana Propiedades, expanda el grupo de propiedades *Authentic* y edite la propiedad `validación adicional`). El resultado de la validación aparece en un mensaje.

17.11.7 Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML

El comando **Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML** sirve para seleccionar una fila nueva de la tabla pertinente en una BD XML, como IBM DB2. Esta fila aparece en la vista Authentic, donde se puede editar y guardar con los cambios realizados.

Cuando se usa una BD XML como origen de datos XML, los datos XML que se presentan en la vista Authentic corresponden al documento XML que está en una de las celdas de la columna de datos XML. El comando **Seleccionar y editar una fila nueva con datos XML** permite seleccionar un documento XML de otra celda (o fila) de esa columna XML. Al seleccionar este comando aparece el cuadro de diálogo "Elegir campo XML" (*imagen siguiente*), que muestra la tabla en la que está la columna XML.




En este cuadro de diálogo puede introducir un filtro para filtrar la tabla. Este filtro debe ser una cláusula `WHERE` SQL (solamente la condición, sin la palabra clave `WHERE`. Por ejemplo `CID>1002`). Haga clic en **Actualizar** para actualizar el cuadro de diálogo. En la imagen anterior puede ver la tabla después de aplicar el filtro. El siguiente paso es seleccionar la celda que contiene el documento XML. Después haga clic en **Aceptar** y el documento XML de la celda (fila) seleccionada se carga en la vista Authentic.

17.11.8 Firma XML

El comando **Firma XML** está disponible en la vista Authentic cuando el archivo SPS asociado [tiene habilitada la firma XML](#) ⁶³⁶. El comando **Firma XML** también está disponible en forma de icono  en la barra de herramientas de Authentic.

Verificación de la firma y contraseña/certificado propios


Al hacer clic en el comando Firma XML se inicia el proceso de verificación de la firma. Si el documento no tiene una firma, aparece el cuadro de diálogo "Firma XML" con un mensaje a tal efecto (ver imagen) y el cuadro de diálogo incluye un botón con el que el usuario de la vista Authentic puede firmar el documento.



Si en este cuadro de diálogo aparece el botón **Seleccionar certificado propio** o **Seleccionar contraseña propia**, significa que se definió la posibilidad de seleccionar un certificado o una contraseña propios en la vista Authentic. (Cuando configura la firma, el diseñador del archivo SPS decide si se puede elegir un certificado o contraseña). La selección del usuario de la vista Authentic se almacena en memoria y solamente es válida para la sesión actual. Si tras seleccionar un certificado o contraseña se cierra el documento o la aplicación, el documento vuelve a su configuración original definida en el SPS.


Verificación e información de autenticación

Si el proceso de verificación se ejecuta en un documento firmado, hay dos posibilidades. Primero, que esté disponible la información de autenticación (en la firma o en el SPS). En este caso se ejecuta el proceso de verificación y el resultado aparece en el cuadro de diálogo "Firma XML" (*imagen siguiente*).



Cuando hablamos de información de autenticación nos referimos a la información de clave del certificado o a la contraseña. El diseñador del archivo SPS especifica (en el cuadro de diálogo [Opciones de la firma XML](#)⁶³⁸) si la información de clave del certificado se guarda en la firma cuando se firma el documento XML o, si se trata de una firma con contraseña, si la contraseña se guarda en el SPS. En ambos casos, la información de autenticación está disponible. Por consiguiente, el proceso de verificación se ejecuta directamente, sin solicitar más información al usuario de la vista Authentic.

La segunda posibilidad es que la información de autenticación no esté disponible en la firma (falta la información de clave del certificado) ni en el archivo SPS (falta la contraseña). En este caso, se le pide al usuario de la vista Authentic que ofrezca más información: una contraseña (*como en la imagen siguiente*) o la ubicación del certificado.




17.11.9 Definir entidades XML

El comando **Definir entidades XML**  solamente está disponible en la vista Authentic. Con este comando puede definir qué entidades desea añadir al **documento XML**. Una vez definida, la entidad se puede insertar en el documento XML. Para ello haga clic con el botón derecho donde desea insertar la entidad y, en el menú contextual, seleccione **Insertar entidad** y el nombre de la entidad pertinente.

Con este comando puede definir tres tipos de entidades:

- *Entidades analizadas internas*: el valor de la entidad es una cadena de texto que aparece frecuentemente en el documento. El uso de una entidad garantiza que todas las apariciones usen el mismo valor definido aquí.
- *Entidades analizadas externas*: se trata de un archivo XML externo que reemplazará a la entidad cada vez que aparezca. El valor de la entidad es el URI del archivo XML externo.
- *Entidades externas sin analizar*: se trata de un recurso externo al que se llamará cuando se procese la entidad. El valor de la entidad es el URI del recurso externo.


Al hacer clic en el comando se abre el cuadro de diálogo "Definir entidades" (*imagen siguiente*).



Para aprender a usar este cuadro de diálogo consulte el apartado [Definir entidades](#)⁹³⁷ de la documentación de la vista Authentic.

17.11.10 Ver marcado

El comando **Ver marcado** tiene un submenú con varios comandos (*imagen siguiente*) que permiten controlar el marcado del documento XML en la vista Authentic, es decir las etiquetas de nodo que aparecen en la vista. A continuación describimos estos comandos.



El comando **Ocultar marcado** oculta los símbolos de marcado del documento en la vista Authentic.


El comando **Mostrar marcado en tamaño pequeño** muestra símbolos pequeños de marcado en la vista Authentic.

El comando **Mostrar marcado en tamaño grande** muestra símbolos grandes de marcado en la vista Authentic.

El comando **Mostrar marcado mixto** muestra símbolos de marcado de tamaño mixto en la vista Authentic. El diseñador del archivo SPS puede definir diferentes tamaños de marcado para cada elemento y atributo del documento. En el modo de marcado mixto, el usuario de la vista Authentic utiliza este tipo personalizado de marcado.

17.11.11 RichEdit


Al pasar el puntero del ratón por el comando **RichEdit** aparece un submenú con comandos de marcado RichEdit (*imagen siguiente*). Los comandos de este submenú están habilitados solamente en la vista Authentic y solamente cuando se coloca el cursor dentro de un elemento que se creó como componente RichEdit en el diseño SPS.



Las propiedades de estilo del menú **RichEdit** se aplican al texto seleccionado al hacer clic en el uno de los comandos de marcado RichEdit. Además de la fuente y el tamaño de fuente especificado en la barra de herramientas Authentic, el usuario de la vista Authentic puede especificar el peso de la fuente, su estilo, decoración, color, color de fondo y la alineación del texto seleccionado.

17.11.12 Comandos de fila de tabla dinámica

Los comandos **Anexar fila**, **Insertar fila**, **Duplicar fila**, **Subir fila**, **Bajar fila** y **Eliminar fila** del menú **Authentic** se habilitan cuando el usuario de la vista Authentic pone el cursor dentro de una fila de una tabla dinámica. Con estos comandos el usuario puede manipular las filas de la tabla. Puesto que una fila de una tabla dinámica representa una estructura de datos fija, el usuario de la vista Authentic en realidad está manipulando unidades de una estructura de datos en el contexto de la estructura de datos representada por la tabla dinámica.




17.12 Menú Base de datos

Los comandos del menú **Base de datos** sirven para consultar la BD que está conectada y editar y borrar los filtros de BD que se aplicaron a la BD.

- El comando [Consultar la base de datos](#)¹¹²⁴ inicia el proceso de [conexión con la BD](#)⁶⁶³ y abre la ventana "Consulta de base de datos".
- Los comandos [Editar filtro de la BD](#)¹¹²⁵ y [Borrar filtro de la base de datos](#)¹¹²⁵ abren sendos cuadros de diálogo donde puede editar y borrar los filtros de la base de datos.

17.12.1 Consultar la base de datos

El comando **Consultar la base de datos**  abre la ventana [Consulta de base de datos](#)⁷⁷⁴ (imagen siguiente). Desde esta ventana puede conectarse a una BD y consultarla. Para más información sobre cómo usar esta ventana consulte el apartado [Consultar la base de datos](#)⁷⁷⁴ del manual.



The screenshot shows the 'Consulta de base de datos' window. The top bar displays 'SV_DB' and 'ALTOVA_USER'. The left pane shows a tree view of the database structure, including 'ALTOVA_USER' and 'Tablas de usuario' with tables like 'CUSTOMER', 'DATATYPES', 'EXAMPLES', 'MAINTABLE', 'NHE3_WITH_FK', 'NHE_TBL1', 'NHE_TBL2', and 'NHE_TEST'. The main area contains a SQL query:

```
1 SELECT "CID", "INFO", "HISTORY"
FROM "ALTOVA_USER"."CUSTOMER";
```

Below the query, the results are displayed in a table:

	CID	INFO	HISTORY
1	1000	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><n1:c...	[NULL]
2	1001	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
3	1002	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
4	1003	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
5	1004	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]
6	1005	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><cust...	[NULL]

At the bottom, a status bar indicates: 'Se finalizó la recuperación', 'Filas: 6, Columnas: 3', '0.218 seg.', and '16:01:12'. There are tabs for 'Resultados' and 'Mensajes'.


Esta ventana puede abrirse y cerrarse haciendo clic en el comando **Consultar la base de datos** .

17.12.2 Editar/borrar filtro de la base de datos

El comando **Editar filtro de la base de datos**  sirve para crear y editar filtros para una tabla de la BD (un filtro de BD). El filtro determina qué datos de la tabla de la BD seleccionada se importan y presentan en el diseño. Los filtros están compuestos por uno o varios criterios, que se especifican mediante expresiones. Cada expresión está compuesta por operadores (= o >) y valores (texto o números). Además, los criterios se pueden unir con los operadores lógicos **AND** y **OR**.

Siga estas instrucciones para crear o editar un filtro de BD:

1. Seleccione el elemento de tabla de datos de nivel superior para el que desea crear o editar el filtro de BD. Es decir, haga clic en la etiqueta del elemento en la vista **Diseño** o en el nombre del elemento en la ventana Estructura del esquema.
2. Seleccione el comando **Base de datos | Editar filtro de la base de datos** o haga clic en el icono correspondiente de la barra de herramientas. Esto abre el cuadro de diálogo "Editar los filtros de la base de datos" (*imagen siguiente*).



3. Use los botones **Anexar AND** y **Anexar OR** para añadir criterios al filtro. Para subir o bajar un criterio use los botones que tienen forma de flecha. Para eliminar un criterio haga clic en el botón **Eliminar**.
4. Especifique los criterios para el filtro de BD. Cada criterio tiene tres partes: **Nombre del campo** + **Operador** + **Valor**. Las opciones para los campos **Nombre del campo** y **Operador** están disponibles en cuadros combinados. El valor de la expresión debe insertarse a mano y puede ser un parámetro (que se indica con el prefijo \$).

Borrar el filtro de la base de datos

El comando **Borrar el filtro de la base de datos**  elimina el filtro pero antes pregunta si está seguro de que desea borrarlo.


17.13 Menú Propiedades

Los comandos del menú **Propiedades** sirven para insertar listas y definir formatos de tipo de datos para la función de [formato de entrada](#)⁴⁸⁰. Los apartados siguientes describen en detalle cada comando:

- [Editar numeración y viñetas](#)¹¹²⁷
- [Cadenas de formato de valor predefinidas](#)¹¹²⁷: define los formatos de tipo de datos numérico para el SPS.

17.13.1 Editar numeración y viñetas

El comando **Editar numeración y viñetas** sirve para insertar una lista en la posición del cursor. Al hacer clic en este comando aparece el cuadro de diálogo "Numeración y viñetas" (*imagen siguiente*), donde puede seleccionar el estilo de la lista. Si elige crear una lista numerada, también puede elegir el número por el que debe empezar la lista.



17.13.2 Cadenas de formato de valor predefinidas

Todos los marcadores de posición (contenido), campos de entrada y cálculos automáticos que sean de tipo de datos `numeric`, `date`, `time`, `dateTime` o `duration` pueden tener asignado un formato personalizado.

Esto se hace en el cuadro de diálogo [Formato de valor](#)⁴⁸⁰, donde puede crear un formato directamente o seleccionar un formato de una lista de formatos predefinidos.


En el cuadro de diálogo "Formato de valor", la lista desplegable de formatos predefinidos incluye formatos de dos tipos:

- Formatos predefinidos que vienen con StyleVision
- Formatos definidos por el usuario con el comando **Cadenas de formato de valor predefinidas**. Estos formatos de valor se crean para el diseño SPS activo solamente y no para toda la aplicación. Tras crear los formatos de valor predefinidos, debe guardar el diseño SPS para que los formatos estén disponibles cuando vuelva a abrir el archivo.


Crear una cadena de formato de valor predefinida

Las cadenas de formato de valor predefinidas son específicas del tipo de datos. Para crear una cadena de formato de valor predefinida:


1. Haga clic en el comando **Propiedades | Cadenas de formato de valor predefinidas**. Se abre este cuadro de diálogo:



2. Seleccione un tipo de datos de la lista desplegable del cuadro combinado y haga clic en el icono **Anexar** o **Insertar** según corresponda. Esto abre el cuadro de diálogo "Editar la cadena de formato":



Abra la lista desplegable del cuadro combinado de este diálogo, que contiene los formatos predefinidos que vienen con StyleVision para el tipo de datos elegido en el paso anterior (*imagen siguiente*).



Ahora puede seleccionar un formato de la lista y modificarlo o introducir un formato directamente en el campo de entrada. La sintaxis para definir un formato se explica en la sección [Formato de valor](#)⁴⁸⁰, pero también puede obtener ayuda sobre la sintaxis haciendo clic en los botones **Insertar campo** y **Opciones de campo**.

3. Tras definir el formato haga clic en **Aceptar** y guarde el archivo SPS. La cadena de formato se añade a la lista de formatos predefinidos del tipo de datos y en adelante aparecerá como opción en el cuadro de diálogo "Formato de valor" (del archivo SPS activo) cuando el elemento seleccionado tenga ese tipo de datos.

Notas:

- Por cada tipo de datos puede añadir tantas cadenas de formato personalizadas como quiera.
- El orden de las cadenas de formato en el cuadro de diálogo "Cadenas de formato predefinidas" determina el orden en que estas cadenas aparecen en el cuadro de diálogo "Formato de valor". Las cadenas de formato personalizadas aparecen antes que los formatos predefinidos que vienen con StyleVision.
- Para editar una cadena de formato haga doble clic en su entrada en el diálogo "Cadenas de formato predefinidas".
- Para eliminar una cadena de formato selecciónela y haga clic en el icono **Eliminar** del diálogo "Cadenas de formato predefinidas".

17.14 Menú Herramientas

El menú **Herramientas** contiene comandos para la revisión ortográfica y otros comandos con los que podrá personalizar StyleVision. Por ejemplo, puede personalizar la barra de herramientas y configurar la revisión ortográfica y el procesador FO.

Los apartados siguientes describen todos los comandos del menú **Herramientas**:


- [Ortografía](#) ¹¹³⁰
- [Opciones de ortografía](#) ¹¹³¹
- [Recursos globales](#) ¹¹³⁴
- [Configuración activa](#) ¹¹³⁵
- [Gestor de taxonomías XBRL](#) ⁷⁹¹
- [Gestor de esquemas XML](#) ³³¹
- [Personalizar](#) ¹¹⁶⁶
- [Opciones](#) ¹¹⁷³

17.14.1 Ortografía

El comando **Herramientas | Ortografía** ejecuta una revisión ortográfica del diseño SPS (vista **Diseño**) o el documento de la vista Authentic, dependiendo de cuál de las dos vistas esté activa. La aplicación incluye una opción para elegir el idioma de la revisión ortográfica.

Nota: los diccionarios integrados que vienen con el software de Altova no son un reflejo de las preferencias lingüísticas de Altova. Los diccionarios integrados del corrector ortográfico se seleccionaron porque su licencia permite su distribución con software comercial ([MPL](#), [LGPL](#) o [BSD](#), por ejemplo). Existen muchos otros diccionarios de código abierto, pero se distribuyen con licencias más restrictivas, como la licencia [GPL](#). Estos diccionarios pueden descargarse e instalarse por separado desde la página <http://www.altova.com/es/dictionaries>. Recuerde que es decisión suya aceptar o no las condiciones de uso de la licencia del diccionario elegido. También es responsabilidad suya comprobar si el diccionario puede utilizarse en su equipo o no.

Al hacer clic en este comando aparece el cuadro de diálogo "Ortografía". Las palabras que no estén en el diccionario elegido aparecen una por una, por orden de documento, en el cuadro *No está en el diccionario* del cuadro de diálogo y se resaltan en la vista.




Puede seleccionar una entrada de la lista del panel *Sugerencias* y después hacer clic en **Modificar** o **Modificar todos** para cambiar la instancia resaltada de la palabra o todas sus instancias respectivamente. Haga doble clic en una palabra del panel *Sugerencias* para reemplazar la palabra que no está en el diccionario. Si lo prefiere, puede omitir *esta instancia* de la palabra desconocida (**Omitir una vez**) o puede omitir *todas las instancias* de esta palabra (**Omitir todos**). También puede agregar la palabra desconocida al diccionario del usuario (**Agregar al diccionario**) para que el corrector ortográfico considere que la palabra es correcta y pase a la siguiente palabra desconocida. Por último puede volver a revisar el documento desde el principio (**Volver a revisar el documento**) o cerrar el cuadro de diálogo (**Cerrar**).

El botón **Opciones** abre el cuadro de diálogo [Opciones de ortografía](#)¹¹³¹, donde puede configurar el corrector ortográfico.

17.14.2 Opciones de ortografía

El comando **Herramientas | Opciones de ortografía** abre un cuadro de diálogo (*imagen siguiente*) donde puede definir las opciones de la revisión ortográfica.



Sugerir correcciones siempre

Si marca esta casilla, el cuadro *Sugerencias* siempre mostrará opciones del diccionario integrado elegido y del diccionario del usuario. Si desactiva esta opción, el corrector no ofrecerá ninguna sugerencia.

Hacer correcciones basadas sólo en el diccionario principal

Si marca esta casilla, solamente se usan sugerencias del diccionario integrado elegido (diccionario principal). El diccionario del usuario no se utilizará para ofrecer sugerencias. Si marca esta casilla, se deshabilita el botón **Diccionario del usuario**. Es decir, mientras esté activa esta opción el diccionario del usuario no se podrá editar.

Omitir palabras en MAYÚSCULAS

Si marca esta casilla, el corrector ortográfico pasa por alto las palabras que están en mayúsculas.

Omitir palabras con números

Si marca esta casilla, el corrector ortográfico pasa por alto las palabras que contienen números.

Separar palabras que usen CamelCase

Las palabras que usan CamelCase están formadas por palabras que empiezan por mayúsculas, unidas unas a otras sin espacios. Por ejemplo, la palabra *CamelCase* está formada por las palabras *Camel* y *Case*, ambas en mayúsculas y unidas sin espacios. Este tipo de palabras no suele aparecer en los diccionarios y, por tanto, el corrector ortográfico las marcará como erróneas. Marque la casilla *Separar palabras que usen CamelCase* para que el corrector revise por separado cada una de las palabras que forman la palabra CamelCase. Esta opción está marcada por defecto.

Idioma del diccionario

Use este cuadro combinado para seleccionar el idioma del diccionario integrado del corrector ortográfico. La opción predeterminada es **US English** (inglés EE UU). Para descargar gratis más diccionarios en otros idiomas, visite el [sitio web de Altova](http://www.altova.com/es/dictionaries).

Agregar diccionarios para el corrector ortográfico

Por cada idioma hay dos archivos de diccionario Hunspell que funcionan conjuntamente: un archivo `.aff` y un archivo `.dic`. Los diccionarios se instalan en la carpeta `Lexicons` de este directorio: `C:`

```
\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons.
```

Dentro de la carpeta `Lexicons` se crea una carpeta por idioma: `<nombre del idioma>\<archivos del diccionario>`. Por ejemplo, los archivos de los dos diccionarios de español (de España y de Hispanoamérica y España) se almacenan así:

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish (Spain)
\es_ES.aff
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish (Spain)
\es_ES.dic
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish (Spain and Latin
America)\es_ANY.aff
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\SpellChecker\Lexicons\Spanish (Spain and Latin
America)\es_ANY.dic
```

La lista desplegable *Idioma del diccionario* del cuadro de diálogo "Opciones de ortografía" muestra los diccionarios disponibles. Se trata de los diccionarios de la carpeta `Lexicons` y reciben el nombre de las subcarpetas de la carpeta `Lexicons`. Por ejemplo, los dos diccionarios de español del ejemplo anterior aparecerían así en el cuadro combinado: *Spanish (Spain)* y *Spanish (Spain and Latin America)*.

Todos los diccionarios instalados son compartidos por los diferentes usuarios del equipo y por las diferentes versiones de los productos de Altova (tanto en 64 como en 32 bits).

Hay dos maneras de agregar diccionarios nuevos para el corrector ortográfico. En ninguno de los dos casos es necesario registrar los archivos en el sistema:


- Puede añadir diccionarios Hunspell a una subcarpeta nueva de la carpeta `Lexicons`. Los diccionarios Hunspell se pueden descargar desde <https://wiki.openoffice.org/wiki/Dictionaryes> o desde <https://extensions.services.openoffice.org/en/dictionaries>, por ejemplo. (Recuerde que OpenOffice utiliza el formato comprimido `OXT`. Cambie la extensión a `.zip` y descomprima los archivos `.aff` y `.dic` en las subcarpetas correspondientes de la carpeta `Lexicons`. También puede usar diccionarios Myspell, ya que los diccionarios Hunspell están basados en Myspell.)
- Puede usar el [instalador de diccionarios de Altova](#), que instala un paquete con varios diccionarios en el directorio adecuado del equipo. En el cuadro de diálogo "Opciones de ortografía", bajo el panel *Idioma del diccionario*, aparece un enlace a la página de Altova de descarga de diccionarios (*imagen siguiente*). Si no usa derechos de administrador para instalar los diccionarios, se producirá un error de instalación.



Nota: Recuerde que es decisión suya aceptar o no las condiciones de uso de la licencia del diccionario elegido. También es responsabilidad suya comprobar si el diccionario puede utilizarse en su equipo o no.

Trabajar con el diccionario del usuario

Cada usuario tiene un diccionario del usuario propio, donde se almacenan las palabras aprobadas por el usuario. Durante la revisión ortográfica, el corrector compara la ortografía con una lista compuesta por palabras del diccionario integrado y del diccionario del usuario. Puede añadir o eliminar palabras del diccionario del usuario en el cuadro de diálogo "Diccionario del usuario" (*imagen siguiente*). Para abrir este cuadro de diálogo pulse el botón **Diccionario del usuario** del cuadro de diálogo "Opciones de ortografía" (*segunda imagen de este apartado*).



Para añadir una palabra al diccionario del usuario escriba la palabra en el recuadro *Palabra* y pulse el botón **Agregar**. La palabra se añade a la lista alfabética del panel *Diccionario*. Para eliminar una palabra del diccionario, seleccione la palabra del panel *Diccionario* y pulse el botón **Eliminar**. La palabra se elimina del panel *Diccionario*. Cuando termine de editar el cuadro de diálogo "Diccionario del usuario" haga clic en el botón **Aceptar**. Los cambios se guardan en el diccionario del usuario.


También puede añadir palabras al diccionario del usuario durante la revisión ortográfica. Si el corrector encuentra una palabra desconocida, aparece el cuadro de diálogo [Ortografía](#)¹¹³⁰. Pulse el botón **Agregar al diccionario** para añadir la palabra desconocida al diccionario del usuario.

El diccionario del usuario se encuentra en este directorio: C:
 \Usuarios\\Documentos\Altova\SpellChecker\Lexicons\user.dic

17.14.3 Recursos globales

El comando **Herramientas | Recursos globales** abre el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales" (*imagen siguiente*). En este cuadro de diálogo puede:

- Seleccionar qué archivo XML de recursos globales se utiliza para los recursos globales.
- Añadir recursos globales (o alias) de tipo archivo, carpeta o base de datos.
- Especificar varias configuraciones para cada recurso global (alias). Cada configuración se asigna a un recurso concreto.




Para más información consulte la sección [Definir recursos globales](#) ⁵⁶⁹.

Nota: también puede abrir el cuadro de diálogo "Administrar recursos globales" desde la barra de herramientas [Recursos globales](#) ¹⁰⁶⁸ (**Vista | Barras de herramientas | Recursos globales**).

17.14.4 Configuración activa

Al pasar el puntero del ratón sobre el comando **Herramientas | Configuración activa** aparece un submenú con todas las configuraciones definidas en el [archivo XML de recursos globales](#) ⁵⁶⁹ activo (*imagen siguiente*).




La configuración que está activa actualmente se identifica con un punto. En la imagen anterior, por ejemplo, la configuración activa es `Default`. Para cambiar de configuración simplemente haga clic en otra configuración.

Nota: también puede cambiar de configuración en la barra de herramientas [Recursos globales](#)¹⁰⁶⁸ (**Vista | Barras de herramientas | Recursos globales**).

17.14.5 Gestor de taxonomías

El Gestor de taxonomías XBRL es una herramienta que ofrece una forma centralizada de instalar y administrar taxonomías XBRL para usarlas en todas las aplicaciones de Altova compatibles con XBRL, incluido **StyleVision**.

- En Windows, el Gestor de taxonomías tiene una interfaz gráfica del usuario (*imagen siguiente*) a la que también puede acceder desde la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova sólo están disponibles para Windows; *consulte la lista siguiente*.)
- En Linux y macOS el Gestor de taxonomías sólo está disponible en la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova están disponibles para Windows, Linux y macOS; *consulte la lista siguiente*.)



Aplicaciones de Altova compatibles con XBRL

Aplicaciones de escritorio (sólo para Windows)	Aplicaciones de servidor (Windows, Linux, macOS)
Complementos XBRL de Altova para Excel (EBA, ESEF, Solvency II, WIP)	MapForce Server (ediciones Standard y Advanced)

MapForce Enterprise Edition	RaptorXML+XBRL Server
StyleVision Enterprise Edition	StyleVision Server
XMLSpy Enterprise Edition	

Instalación y desinstalación del Gestor de taxonomías

El Gestor de taxonomías se instala automáticamente al instalar cualquiera de las aplicaciones de Altova compatibles con XBRL o el Altova Mission Kit Enterprise Edition (véase *la tabla de más arriba*). También se elimina automáticamente si desinstala todas las aplicaciones de Altova compatibles con XBRL o el Altova Mission Kit Enterprise Edition del equipo.

Características de Gestor de taxonomías

El Gestor de taxonomías permite:

- Ver las taxonomías XBRL que hay instaladas en su equipo y comprobar si hay versiones nuevas para descargar.
- Descargar las versiones más recientes de las taxonomías XBRL independientemente del ciclo de versiones de Altova. Altova guarda todas las taxonomías en un sistema de almacenamiento en línea al que tiene acceso el Gestor de taxonomías y desde donde puede descargarlas tan pronto como estén disponibles.
- Instalar o desinstalar cualquiera de las múltiples versiones de una taxonomía en concreto (o todas ellas, si las necesita).
- Una sola taxonomía XBRL representa un "paquete", pero puede tener dependencias en otras taxonomías. Al instalar o desinstalar una taxonomía, se detectan e instalan o desinstalan también automáticamente todas sus dependencias. La interfaz gráfica del usuario (o la línea de comandos, en su caso) le informa cuando se añaden o eliminan taxonomías.
- Las taxonomías XBRL administradas con el Gestor de taxonomías pueden usar el [catálogo XML](#), que permite resolver referencias a URI en documentos de instancia o esquema desde archivos locales, en vez de a través de Internet.
- Todas las taxonomías principales están incluidas en el Gestor de taxonomías y se actualizan de forma periódica a la versión más reciente. De esta forma puede administrar todas las taxonomías desde un punto común y tenerlas siempre listas para las aplicaciones de Altova que las usan.
- Los cambios que se realizan en el Gestor de taxonomías afectan a todos los productos de Altova que estén instalados en ese equipo.

Taxonomías XBRL personales

Si necesita trabajar con taxonomías XBRL que no estén incluidas en el Gestor de taxonomías, puede agregarlas a un paquete personal al que el StyleVision podrá hacer referencia más adelante. Puede habilitar las taxonomías XBRL así:

- *Desde las aplicaciones de escritorio de Altova:* ejecute el comando de menú **Herramientas | Opciones** y después vaya a la página de opciones *XBRL | Paquetes de taxonomía*. Desde allí navegue hasta el paquete .zip de la taxonomía XBRL personal que quiera usar. Para más información consulte la descripción de este comando en la documentación del producto correspondiente.
- *Desde las aplicaciones servidor de Altova:* desde una línea de comandos compatible con XBRL proporcione las opciones `-taxonomy-package 0 ---taxonomy-package-config-file`. Por ejemplo, estas opciones son compatibles con los comandos de validación XBRL como `valxbr1` o `valxbr1taxonomy` en RaptorXML+XBRL Server, o el comando `run` en MapForce Server.

Funcionamiento

Altova mantiene un almacenamiento en línea donde guarda todas las taxonomías XBRL de los productos de Altova. Este almacenamiento se actualiza de forma periódica, por ejemplo, poco después de que las organizaciones correspondientes publiquen las versiones nuevas de las taxonomías respectivas. Al ejecutar Gestor de taxonomías desde la interfaz gráfica del usuario aparece información sobre las taxonomías más recientes disponibles en un cuadro de diálogo en el que puede visualizarlas, instalarlas, actualizarlas o desinstalarlas. También puede llevar a cabo las mismas acciones desde la línea de comandos.

También puede instalar las taxonomías ejecutando los archivos `.altova_taxonomies` descargados desde el [sitio web de Altova](#). El sitio web prepara un archivo de tipo `.altova_taxonomies` que puede descargar y que contiene la información sobre las taxonomías seleccionadas. Al hacer doble clic en este archivo o pasarlo al **Gestor de taxonomías** desde la línea de comandos como argumento del comando `install`⁸⁰², el Gestor de taxonomías instala las taxonomías que contiene.

Memoria caché local: seguimiento de taxonomías

Independientemente de cómo se instalen las taxonomías, toda la información sobre las taxonomías instaladas se almacena en una ubicación centralizada de su equipo, el directorio caché. El directorio caché local está en:

<i>Windows</i>	C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache
<i>Linux</i>	/var/opt/Altova/pkgs\.cache
<i>macOS</i>	/var/Altova/pkgs

El directorio caché local se actualiza automáticamente de vez en cuando para que el estado más actual del equipo corresponda con el del almacenamiento en línea. Más concretamente, la memoria caché se actualiza:

- Al ejecutar el Gestor de taxonomías.
- Al ejecutar StyleVision por primera vez en un mismo día natural.
- Si StyleVision ya se está ejecutando, el directorio caché se actualiza cada 24 horas.
- También puede actualizar el caché local desde el almacenamiento en línea manualmente ejecutando el comando de actualización `update`⁸⁰⁵ desde la línea de comandos.

Si instala o desinstala taxonomías, el directorio caché local del Gestor de taxonomías se actualiza automáticamente con información sobre las taxonomías disponibles e instaladas, además de con los propios archivos de taxonomía.

No modifique la memoria caché manualmente.

El directorio caché local se mantiene automáticamente en base a las taxonomías que instale o desinstale; no debe modificarlo ni eliminarlo manualmente. Si necesita restaurar el Gestor de taxonomías a su estado original, ejecute el comando `reset`⁸⁰⁴ desde la línea de comandos y después ejecute el comando `initialize`⁸⁰². (También puede ejecutar el comando `reset` con la opción `--i`.)

Proxy de HTTP

Puede usar un proxy de HTTP para las conexiones del Gestor de taxonomías. La configuración del proxy será la misma que la del sistema y/o de la red local de StyleVision (definida en el cuadro de diálogo Opciones (**Herramientas | Opciones | Proxy de red**)).


17.14.5.1 Ejecutar el gestor de taxonomías

Interfaz gráfica del usuario

Hay varias formas de acceder a la IGU del Gestor de taxonomías:

- *Durante la instalación de StyleVision:* al final del proceso de instalación, seleccione la casilla Invocar al Gestor de taxonomías para acceder directamente al gestor de taxonomías XBRL. Con él puede instalar taxonomías durante el proceso de instalación de su aplicación de Altova.
- *Después de la instalación de StyleVision:* una vez haya instalado la aplicación puede acceder al Gestor de taxonomías en cualquier momento desde el comando de menú Herramientas | **Gestor de taxonomías XBRL**
- Mediante el archivo `.altova_taxonomies` que descargó del [Centro de descargas de taxonomías XBRL de Altova](#): haga doble clic en el archivo para ejecutar Gestor de taxonomías, que instalará las taxonomías que haya seleccionado.

Cuando se abra la IGU del Gestor de taxonomías (*imagen siguiente*) podrá ver en ella las taxonomías que ya se han instalado. Si quiere instalar más sólo tiene que seleccionarlas, y al contrario si quiere desinstalar alguna. Una vez haya terminado, puede aplicar los cambios. Las taxonomías que se vayan a instalar o desinstalar aparecerán resaltadas y un mensaje le avisará de los cambios que está a punto de hacer en la ventana *Mensajes*, en la parte inferior de la ventana del **Gestor de taxonomías** (*imagen siguiente*).



Interfaz de la línea de comandos

Para ejecutar el Gestor de taxonomías desde una interfaz de la línea de comandos debe usar su archivo ejecutable, `taxonomymanager.exe`.

Puede encontrar este archivo:

- *En Windows:* C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions
- *En Linux o macOS (sólo para aplicaciones de servidor):* %INSTALLDIR%/bin, donde %INSTALLDIR% es el directorio de instalación del programa.

Puede usar cualquiera de los comandos de la referencia de la línea de comandos, a continuación.


Para mostrar al ayuda de los comandos ejecute:

- *En Windows:* `taxonomymanager.exe --help`
- *En Linux o macOS (sólo para aplicaciones de servidor):* `sudo ./taxonomymanager --help`

17.14.5.2 Categorías de estado

El Gestor de taxonomías diferencia las taxonomías que administra entre:

- *Taxonomías instaladas:* estas aparecen en la IGU con sus casillas marcadas (*en la imagen siguiente las versiones marcadas de la taxonomía EBA son las que están instaladas*). Si se seleccionan todas las versiones de una taxonomía, en la casilla de la taxonomía aparece una marca de verificación. Si hay al menos una taxonomía sin seleccionar, en la en la casilla de la taxonomía aparece un cuadrado negro. Para **desinstalar** una taxonomía debe desmarcar la casilla correspondiente.
- *Taxonomías disponibles no instaladas:* Estas aparecen en la IGU con las casillas correspondientes sin seleccionar. Para **instalar** taxonomías, marque la casilla correspondiente.



- *Taxonomías que pueden actualizarse:* son las que han sido revisadas por sus emisores. Aparecen indicadas en la IGU con el icono  (*imagen anterior*). Puede aplicar **parches** a la taxonomía seleccionada con la revisión que esté disponible.

Notas importantes

- En la imagen anterior se han marcado tanto las taxonomías DNB como las EBA. Las que tienen un fondo azul ya están instaladas. Las que tienen el fondo amarillo no están instaladas pero se han seleccionado para instalarlas. Observe que (i) la taxonomía EBA 2.10 Phase 2 no está instalada ni se ha seleccionado para instalarla, (ii) la taxonomía EBA 3.1 Phase 2 se ha instalado pero su emisor ha generado un parche que no se ha instalado aún.
- Al ejecutar el Gestor de taxonomías desde la línea de comandos puede usar el comando `list`⁸⁰³ con distintas opciones para ver distintas categorías de taxonomías:

<code>taxonomymanager.exe list</code>	Muestra todas las taxonomías instaladas y disponibles; también indica qué taxonomías se pueden actualizar
<code>taxonomymanager.exe list -i</code>	Muestra sólo las taxonomías instaladas; también indica qué taxonomías se pueden actualizar
<code>taxonomymanager.exe list -u</code>	Muestra qué taxonomías se pueden actualizar

Nota: En Linux y macOS use `sudo ./taxonomymanager list`

17.14.5.3 Aplicar parches o instalar una taxonomía

Aplicar un parche a una taxonomía instalada

A veces los emisores de las taxonomías XBRL generan parches. Cuando el Gestor de taxonomías detecta que hay parches disponibles, estos aparecen en las listas del Gestor de taxonomías, desde donde puede instalarlos.

En la IGU

Los parches se indican con el icono . (Consulte también el apartado anterior sobre las [categorías de estado](#)⁷⁹⁷.) Si hay parches disponibles se habilita el botón **Seleccionar parches**. Haga clic en él para seleccionar y preparar los parches. En la IGU, el icono de las taxonomías correspondientes cambia de  a  y el cuadro de diálogo le informa de qué parches se van a aplicar. Las listas del panel principal y las del panel Mensajes están ordenadas alfabéticamente, por lo que puede ver y revisar las taxonomías antes de aplicar los parches. Una vez esté listo para instalar los parches seleccionados, haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para aplicar un parche desde la línea de comandos:

1. Ejecute el comando `list -u`⁸⁰³. Aparece una lista con las taxonomías para las que hay parches disponibles.
2. Ejecute el comando `upgrade`⁸⁰⁶ para instalar todos los parches.

Instalar una taxonomía disponible

Para instalar taxonomías puede usar la IGU del Gestor de taxonomías o enviar las instrucciones al Gestor de taxonomías desde la línea de comandos.

Nota: Si la taxonomía actual tiene dependencias en otras taxonomías, también se instalan (o desinstalan, según el caso) las taxonomías dependientes.

En la IGU

Para instalar taxonomías con la IGU del Gestor de taxonomías, seleccione las taxonomías que quiere instalar y haga clic en **Aplicar**.

También puede seleccionar las taxonomías que quiere instalar en el [sitio web de Altova](#) y generar desde allí un archivo `.altova_taxonomies`. Al hacer doble clic en este archivo se abre el Gestor de taxonomías con las taxonomías que indicó preseleccionadas. Sólo tiene que hacer clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para instalar taxonomías desde la línea de comandos ejecute el comando `install`⁸⁰²:

```
taxonomymanager.exe install [opciones] FILTER+
```

donde **FILTER** es la taxonomía (o las taxonomías) que quiere instalar o un archivo `.altova_taxonomies`. Para hacer referencia a una taxonomía se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada taxonomía que muestra el comando `list`⁸⁰³. Puede introducir tantas taxonomías como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando `install`⁸⁰².

Nota: En Linux o macOS, use el comando `sudo ./taxonomymanager`.

Instalar una taxonomía requerida

Si ejecuta un comando en StyleVision y StyleVision descubre que una de las taxonomías que necesita para ejecutar el comando falta o está incompleta, el Gestor de taxonomías incluirá información sobre ese componente de taxonomía que falta. Entonces puede aplicar el parche indicado y/o instalar la taxonomía que falta.

Siempre puede ver todas las taxonomías instaladas previamente ejecutando el Gestor de taxonomías desde **Herramientas | Gestor de taxonomías**.

17.14.5.4 Desinstalar o restaurar taxonomías

Desinstalar una taxonomía

Para desinstalar taxonomías puede usar la IGU del Gestor de taxonomías o enviar las instrucciones al Gestor de taxonomías desde la línea de comandos.

Nota: Si la taxonomía actual tiene dependencias en otras taxonomías, también se instalan (o desinstalan, según el caso) las taxonomías dependientes.

En la IGU

Para desinstalar taxonomías con la IGU del Gestor de taxonomías, seleccione las taxonomías que quiere desinstalar y haga clic en **Aplicar**. Las taxonomías seleccionadas y sus dependencias se desinstalarán.

Para desinstalar todas las taxonomías haga clic en **Deseleccionar todas** y haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para desinstalar taxonomías desde la línea de comandos ejecute el comando `uninstall`:

```
taxonomymanager.exe uninstall [options] FILTER+
```

donde **FILTER** es la taxonomía (o las taxonomías) que quiere desinstalar o un archivo `.altova_taxonomies`. Para hacer referencia a una taxonomía se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada taxonomía que muestra el comando [list](#)⁸⁰³. Puede introducir tantas taxonomías como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando [uninstall](#)⁸⁰⁴.

Nota: En Linux o macOS, use el comando `sudo ./taxonomymanager`.

Restaurar el Gestor de taxonomías

Puede restaurar el Gestor de taxonomías.

- En la IGU, haga clic en **Restaurar selección**. Esto reinicia la IGU para mostrar qué taxonomías están actualmente instaladas. Se cancelarán todas las opciones que el usuario haya seleccionado o deseleccionado en la sesión actual.
- En la línea de comandos, use el comando [reset](#)⁸⁰⁴. Esto eliminará todas las taxonomías instaladas y el directorio de caché.

Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta también el comando [initialize](#)⁸⁰² para recrear el directorio caché. También puede ejecutar el comando [reset](#)⁸⁰⁴ con la opción `-i`.

Recuerde que [reset -i](#)⁸⁰⁴ restaura la instalación original del producto, por lo que es recomendable ejecutar el comando [update](#)⁸⁰⁵ después de restaurar el gestor. Puede ejecutar el comando [reset](#)⁸⁰⁴ con las opciones `-i` o `-u`.

17.14.5.5 Interfaz de la línea de comandos (ILC)

Para llamar al Gestor de taxonomías desde la línea de comandos necesita saber la ruta del ejecutable. Por defecto, el ejecutable del Gestor de taxonomías se encuentra en:

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\TaxonomyManager.exe
```

Nota: En los sistemas Linux y macOS una vez haya cambiado el directorio al que contiene el ejecutable, puede llamar al ejecutable con `sudo ./taxonomymanager`. El prefijo `./` indica que el ejecutable está en el directorio actual. El prefijo `sudo` indica que el comando se debe ejecutar con derechos de administrador.

Sintaxis de la línea de comandos

La sintaxis general para usar la línea de comandos es:

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [opciones] [argumentos]
```

En el código anterior la barra vertical `|` separa elementos que se excluyen mutuamente. Los corchetes `[]` indican elementos opcionales. Básicamente, puede teclear la ruta del ejecutable seguida por las opciones `--h`, `--help` o `--version`, o por un comando. Cada comando puede tener opciones y argumentos. Los comandos se describen en los apartados siguientes.

17.14.5.5.1 help

Este comando ofrece ayuda contextual sobre los comandos del ejecutable del Gestor de taxonomías.

Sintaxis

```
<exec> help [command]
```

Donde `[command]` es un argumento opcional que indica cualquier nombre válido de comando.

Tenga en cuenta que:

- Puede invocar la ayuda tecleando un comando seguido por `--h` or `--help`, por ejemplo: `<exec> list -h`
- Puede invocar la ayuda general (no para el comando) tecleando `--h` o `--help` directamente después del ejecutable, por ejemplo: `<exec> -h list`

Ejemplo

Este comando muestra la ayuda del comando `list`:

```
taxonomymanager help list
```

17.14.5.5.2 info

Este comando muestra información detallada sobre cada una de las taxonomías dadas como argumento. Esta información incluye el título, la versión, la descripción, el editor y las referencias de las dependencias.

Sintaxis

```
<exec> info [opciones] Taxonomy+
```

- El argumento `Taxonomy` es el nombre de una taxonomía o parte del nombre de una taxonomía. (Para ver el ID de un paquete de taxonomías y la información relativa a su estado de instalación use el comando [list](#) ⁸⁰³.)
- Use `<exec> info -h` para ver la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.

Ejemplo

Este comando muestra información detallada sobre las taxonomías `eba-2.10` y `us-gaap-2020`:

```
taxonomymanager info eba-2.10 us-gaap-2020.0
```

17.14.5.5.3 initialize

Este comando inicializa el entorno del Gestor de taxonomías y crea un directorio caché donde se guardan todas las taxonomías localmente. El Gestor de taxonomías se inicializa automáticamente la primera vez que instale una aplicación de Altova compatible con él, por lo que normalmente no es necesario ejecutar este comando. Por lo general sólo es necesario ejecutarlo después de haber ejecutado el comando [reset](#)⁸⁰⁴.

Sintaxis

```
<exec> initialize | init [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `initialize`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando inicializa el Gestor de taxonomías:

```
taxonomymanager initialize
```

17.14.5.5.4 install

Este comando instala una o más taxonomías.

Sintaxis

```
<exec> install [options] Taxonomy+
```

Para indicar varias taxonomías, repita `FILTER` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `Taxonomy` puede ser:

1. Un identificador de taxonomía en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `eba-2.10`). Para ver todos los identificadores de taxonomías y sus versiones ejecute el comando [list](#)⁸⁰³. También puede usar el nombre de la taxonomía abreviado, si este es único, por ejemplo `eba`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todas las taxonomías que contengan esa abreviación.
2. La ruta de acceso a un archivo `.altova_taxonomies` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de taxonomías: Funcionamiento](#)⁷⁹¹.

Opciones

Estas son las opciones del comando `install`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando instala las taxonomías `eba` (Autoridad Bancaria Europea) y `us-gaap` (principios de contabilidad generalmente aceptados en EE UU):

```
taxonomymanager install eba us-gaap
```

17.14.5.5.5 list

Use este comando para ver las taxonomías del Gestor de taxonomías; tiene varias opciones:

- Lista de todas las taxonomías disponibles
- Lista de taxonomías específicas
- Lista de las taxonomías instaladas
- Lista de las taxonomías que se pueden actualizar

Sintaxis

```
<exec> list | ls [options] Taxonomy?
```

Si no se indica ningún argumento `Taxonomy` la lista incluye todas las taxonomías. De lo contrario la lista incluye las taxonomías indicadas en las opciones (*véase el ejemplo de más abajo*). Recuerde que puede usar el argumento `Taxonomy` tantas veces como quiera.

Opciones

Estas son las opciones del comando `list`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--installed, --i</code>	Muestra solamente las taxonomías instaladas. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--upgradeable, --u</code>	Muestra solamente las taxonomías para las que hay disponible una versión más reciente (parches). El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para ver todas las taxonomías disponibles ejecute: `taxonomymanager list`

- Para ver solamente las taxonomías instaladas ejecute: `taxonomymanager list -i`
- Para ver todas las taxonomías cuyos nombres contienen "eba" o "us-gaap" ejecute: `taxonomymanager list eba us-gaap`

17.14.5.5.6 reset

Este comando elimina todas las taxonomías instaladas, así como el directorio de caché. Este comando elimina todas las taxonomías instaladas y su información. Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta el comando [initialize](#)⁸⁰² para volver a crear el directorio de caché. También puede ejecutar el comando `reset` con la opción `-i`. Tenga en cuenta que `reset -i` restaura la instalación original del producto, por lo que se recomienda ejecutar también el comando [update](#)⁸⁰⁵ después de una restauración. También puede ejecutar el comando `reset` con las opciones `-i` y `-u`.

Sintaxis

```
<exec> reset [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `reset`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--init, --i</code>	Inicializa el entorno del Gestor de taxonomías después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--update, --u</code>	Inicializa y actualiza el entorno del Gestor de taxonomías XBRL después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para restaurar el Gestor de taxonomías, ejecute: `taxonomymanager reset`
- Para restaurar el Gestor de taxonomías e inicializarlo, ejecute: `taxonomymanager reset -i`
- Para restaurar el Gestor de taxonomías, inicializarlo y actualizar la lista de taxonomías, ejecute: `taxonomymanager reset -i -u`

17.14.5.5.7 uninstall

Este comando desinstala una o más taxonomías. Por defecto, cualquier taxonomía a la que haga referencia la taxonomía actual también se desinstala. Para desinstalar solamente la taxonomía actual y mantener aquellas a las que se hace referencia, use la opción `--k`.

Sintaxis

```
<exec> uninstall [opciones] Taxonomy+
```

Para indicar varias taxonomías, repita `FILTER` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `Taxonomy` puede ser:

1. Un identificador de taxonomía en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `eba-2.10`. Para ver todos los identificadores de taxonomías y sus versiones ejecute el comando `list -i`. También puede usar el nombre de la taxonomía abreviado, si este es único, por ejemplo `eba`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todas las taxonomías que contengan esa abreviación.
2. La ruta de acceso a un archivo `.altova_taxonomies` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de taxonomías: Funcionamiento](#).

Opciones

Estas son las opciones del comando `uninstall`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--keep-references, --k</code>	Si usa esta opción, las taxonomías referenciadas no se desinstalan. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando desinstala las taxonomías `eba-2.10` y `us-gaap-2020.0` y sus dependencias:

```
taxonomymanager uninstall eba-2.10 us-gaap-2020.0
```

Este comando desinstala la taxonomía `eba-2.10` pero no las taxonomías a las que hace referencia:

```
taxonomymanager uninstall --k eba-2.10
```

17.14.5.5.8 update

Este comando consulta la lista de taxonomías disponibles en el almacenamiento en línea y actualiza el directorio de caché local. Esta información se actualiza de forma implícita, por lo que no es necesario ejecutar este comando a no ser que haya ejecutado `reset` e `initialize`.

Sintaxis

```
<exec> update [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `update`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando actualiza la lista de taxonomías en la memoria caché local:

```
taxonomymanager update
```

17.14.5.5.9 upgrade

Este comando actualiza todas las taxonomías aptas para la versión parche más reciente disponible. En otras palabras, solamente actualiza a nivel de los parches de un release específico. Se recomienda ejecutar este comando slo si hay taxonomías por actualizar. Puede identificar cuáles lo son con el comando [list -u](#)⁸⁰³.

Nota: El comando `upgrade` eliminaría una taxonomía obsoleta si no hay ninguna versión disponible.

Sintaxis

```
<exec> upgrade [opciones]
```

Opciones


Estas son las opciones del comando `upgrade`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

17.14.6 Gestor de esquemas

El Gestor de esquemas XML es una herramienta que ofrece una forma centralizada de instalar y administrar esquemas XML (DTDs para XML y esquemas XML) para usarlos en todas las aplicaciones de Altova compatibles con XML Schema, incluido **StyleVision**.

- En Windows, el gestor tiene una interfaz gráfica del usuario (*imagen siguiente*) a la que también puede acceder desde la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova solo están disponibles para Windows; *consulte la lista siguiente*.)
- En Linux y macOS el Gestor de esquemas solo está disponible en la línea de comandos. (Las aplicaciones de escritorio de Altova están disponibles para Windows, Linux y macOS; *consulte la lista siguiente*.)



Aplicaciones de Altova que funcionan con el Gestor de esquemas

Aplicaciones de escritorio (solo para Windows)	Aplicaciones de servidor (Windows, Linux, macOS)
XMLSpy (todas las ediciones)	RaptorXML Server, RaptorXML+XBRL Server
MapForce (todas las ediciones)	StyleVision Server

StyleVision (todas las ediciones)	
-----------------------------------	--

Instalación y desinstalación del Gestor de esquemas

El Gestor de esquemas se instala automáticamente al instalar cualquiera de las aplicaciones de Altova compatibles con XML o el Altova Mission Kit (véase *la tabla de más arriba*).

También se elimina automáticamente si desinstala todas las aplicaciones de Altova compatibles con XML del equipo.

Características de Gestor de esquemas

El Gestor de esquemas permite:

- Ver los esquemas XML que hay instaladas en su equipo y comprobar si hay versiones nuevas para descargar.
- Descargar las versiones más recientes de los esquemas XML independientemente del ciclo de versiones de Altova. Altova guarda todos los esquemas en un sistema de almacenamiento en línea al que tiene acceso el Gestor de esquemas y desde donde puede descargarlas tan pronto como estén disponibles.
- Instalar o desinstalar cualquiera de las múltiples versiones de un esquema en concreto (o todas ellas, si las necesita).
- Un solo esquema XML representa un "paquete", pero puede tener dependencias en otros esquemas. Al instalar o desinstalar un esquema, se detectan e instalan o desinstalan también automáticamente todas sus dependencias. La interfaz gráfica del usuario (o la línea de comandos, en su caso) le informa cuando se añaden o eliminan esquemas.
- Los esquemas XML administradas con el Gestor de esquemas pueden usar el [catálogo XML](#), que permite resolver referencias a URI en documentos de instancia o esquema desde archivos locales, en vez de a través de Internet.
- Todos los esquemas principales están incluidos en Gestor de esquemas y se actualizan de forma periódica a la versión más reciente. De esta forma puede administrar todos los esquemas desde un punto común y tenerlos siempre listos para las aplicaciones de Altova que los usan.
- Los cambios que se realizan en el Gestor de esquemas afectan a todos los productos de Altova que estén instalados en ese equipo.
- En los productos de Altova, si intenta validar con un esquema que no está instalado pero sí disponible con el Gestor de esquemas, este se instala automáticamente. Sin embargo, si el paquete de esquemas que quiere instalar contiene asignaciones de espacios de nombres, no puede instalarse automáticamente, sino que debe ejecutar Gestor de esquemas, seleccionar qué paquetes quiere instalar y ejecutar la instalación. Si después de instalar los paquetes la aplicación de Altova que está abierta no se reinicia automáticamente, debe reiniciarla manualmente.

Funcionamiento

Altova mantiene un almacenamiento en línea donde guarda todos los esquemas XML de los productos de Altova. Este almacenamiento se actualiza de forma periódica, por ejemplo, poco después de que las organizaciones correspondientes publiquen las versiones nuevas de los esquemas respectivos. Al ejecutar Gestor de esquemas desde la interfaz gráfica del usuario aparece información sobre los esquemas más recientes disponibles en un cuadro de diálogo en el que puede visualizarlos, instalarlos, actualizarlos o desinstalarlos.

También puede instalar los esquemas de otra manera. En el sitio web de Altova (<https://www.altova.com/schema-manager>) puede seleccionar el esquema y los esquemas dependientes de

este que quiere instalar. El sitio web prepara un archivo de tipo `.altova_xmlschemas` que puede descargar y que contiene la información sobre los esquemas seleccionados. Al hacer doble clic en este archivo o pasarlo a **Gestor de esquemas** desde la línea de comandos como argumento del comando `install`³⁴², Gestor de esquemas instala los esquemas que contiene.

Memoria caché local: seguimiento de esquemas

Independientemente de cómo se instalen los esquemas, toda la información sobre los esquemas instalados se almacena en una ubicación centralizada de su equipo, el directorio caché. El directorio caché local está en:

<i>Windows</i>	C:\ProgramData\Altova\pkgs\.cache
<i>Linux</i>	/var/opt/Altova/pkgs\.cache
<i>macOS</i>	/var/Altova/pkgs

El directorio caché local se actualiza automáticamente de vez en cuando para que el estado más actual del equipo corresponda con el del almacenamiento en línea. Más concretamente, el caché se actualiza:

- al ejecutar el Gestor de esquemas.
- al ejecutar StyleVision por primera vez en un mismo día natural.
- si StyleVision ya se está ejecutando, el directorio caché se actualiza cada 24 horas.
- también puede actualizar el caché local desde el almacenamiento en línea manualmente ejecutando el comando de actualización `update`³⁴⁵ desde la línea de comandos.

Si instala o desinstala esquemas, el directorio caché local se actualiza automáticamente con información sobre los esquemas disponibles e instalados, además de con los propios archivos de esquema.

No modifique la memoria caché manualmente

El directorio caché local se mantiene automáticamente en base a los esquemas que instale o desinstale; no debe modificarlo ni eliminarlo manualmente. Si necesita restaurar el Gestor de esquemas a su estado original, ejecute el comando `reset`³⁴³ desde la línea de comandos y después ejecute el comando `initialize`³⁴¹.


17.14.6.1 Ejecutar el gestor de esquemas

Interfaz gráfica del usuario

Hay varias formas de acceder a la IGU del Gestor de esquemas:

- *Durante la instalación de StyleVision:* al final del proceso de instalación, seleccione la casilla *Invocar al Gestor de esquemas* para acceder directamente a la IGU del gestor de esquemas XML. Con él puede instalar esquemas durante el proceso de instalación de su aplicación de Altova.
- *Después de la instalación de StyleVision:* una vez haya instalado la aplicación puede acceder al Gestor de esquemas en cualquier momento desde el comando de menú Herramientas | **Gestor de esquemas XML**.
- Mediante el archivo `.altova_schemas` que descargó del [sitio web de Altova](#): haga doble clic en el archivo para ejecutar Gestor de esquemas, que instalará los esquemas que haya seleccionado.

Cuando se abra la IGU del Gestor de esquemas (*imagen siguiente*) podrá ver en ella los esquemas que ya se han instalado. Si quiere instalar más solo tiene que seleccionarlos, y al contrario si quiere desinstalar alguna. Una vez haya terminado, puede aplicar los cambios. los esquemas que se vayan a instalar o desinstalar aparecerán resaltados y un mensaje le avisará de los cambios que está a punto de hacer en la ventana *Mensajes*, en la parte inferior de la ventana de **Gestor de esquemas** (véase *imagen*).



Interfaz de la línea de comandos

Para ejecutar el Gestor de esquemas desde una interfaz de la línea de comandos debe usar su archivo ejecutable, `xmlschemamanager.exe`.

Puede encontrar este archivo:

- *en Windows:* C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions
- *en Linux o macOS (solo para aplicaciones de servidor):* %INSTALLDIR%/bin, donde %INSTALLDIR% es el directorio de instalación del programa.

Puede usar cualquiera de los comandos de la [referencia de la línea de comandos](#)³⁴⁰, a continuación.


Para mostrar al ayuda de los comandos ejecute:

- *en Windows:* `xmlschemamanager.exe --help`
- *en Linux o macOS (solo para aplicaciones de servidor):* `sudo ./xmlschemamanager --help`

17.14.6.2 Categorías de estado

Gestor de esquemas diferencia los esquemas que administra entre:

- *Esquemas instalados:* estos aparecen en la IGU con sus casillas marcadas (*en la imagen siguiente las versiones marcadas de los esquemas EPUB y HL7v3 NE son las que están instaladas*). Si se seleccionan todas las versiones de un esquema, en la casilla del esquema aparece una marca de verificación. Si hay al menos un esquema sin seleccionar, en la en la casilla del esquema aparece un cuadrado negro. Para **desinstalar** un esquema debe desmarcar la casilla correspondiente (*en la imagen siguiente, el DTD DocBook está instalado y su casilla se ha desmarcado, es decir, se va a desinstalar*).
- *Esquemas disponibles no instalados:* estos aparecen en la IGU con las casillas correspondientes sin seleccionar. Para **instalar** esquemas, marque la casilla correspondiente.



- *Esquemas que pueden actualizarse:* son los que han sido revisados por sus emisores. Aparecen indicados en la IGU con el icono  (imagen anterior). Puede aplicar **parches** al esquema seleccionado con la revisión que esté disponible.

Puntos importantes

- En la imagen anterior se han marcado los esquemas CBCR. Las que tienen un fondo azul ya están instaladas. Las que tienen el fondo amarillo no están instaladas pero se han seleccionado para instalarlas. Observe que el esquema HL7v3 NE 2010 no está instalada ni se ha seleccionado para instalarlo.
- Al ejecutar el Gestor de esquemas desde la línea de comandos puede usar el comando **list** con distintas opciones para ver distintas categorías de esquemas:

<code>xmlschemamanager.exe list</code>	Muestra todas los esquemas instalados y disponibles; también indica qué esquemas se pueden actualizar
<code>xmlschemamanager.exe list -i</code>	Muestra solo los esquemas instalados; también indica qué esquemas se pueden actualizar
<code>xmlschemamanager.exe list -u</code>	Muestra qué esquemas se pueden actualizar

Nota: en Linux y macOS use `sudo ./xmlschemamanager list`

17.14.6.3 Aplicar parches o instalar un esquema

Aplicar un parche a un esquema instalado

A veces los emisores de los esquemas XML generan parches. Cuando el Gestor de esquemas XML detecta que hay parches disponibles, estos aparecen en las listas de esquemas, desde donde puede instalarlos.

En la IGU

Los parches se indican con el icono . (Consulte también el apartado anterior sobre [categorías de esquemas](#)³³⁶.) Si hay parches disponibles se habilita el botón **Seleccionar parches**. Haga clic en él para seleccionar y preparar los parches. En la IGU, el icono de los esquemas correspondientes cambia de  a  y el cuadro de diálogo le informa de qué parches se van a aplicar. Las listas del panel principal y las del panel Mensajes están ordenadas alfabéticamente, por lo que puede ver y revisar los esquemas antes de aplicar los parches. Una vez esté listo para instalar los parches seleccionados, haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para aplicar un parche desde la línea de comandos:

1. Ejecute el comando `list -u`³⁴³. Aparece una lista con los esquemas para las que hay parches disponibles.
1. Ejecute el comando `upgrade`³⁴⁶ para instalar todos los parches.

Instalar un esquema disponible

Para instalar esquemas puede usar la IGU del Gestor de esquemas o enviar las instrucciones al Gestor de esquemas desde la línea de comandos.

Nota: si el esquema actual tiene dependencias en otros esquemas, también se instalan (o desinstalan, según el caso) los esquemas dependientes.

En la IGU

Para instalar esquemas con la IGU del Gestor de esquemas, seleccione los esquemas que quiere instalar y haga clic en **Aplicar**.

También puede seleccionar los esquemas que quiere instalar en el [sitio web de Altova](#) y generar desde allí un archivo `.altova_schemas`. Al hacer doble clic en este archivo se abre el Gestor de esquemas con los esquemas que indicó preseleccionados. Solo tiene que hacer clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para instalar esquemas desde la línea de comandos ejecute el comando `install`:

```
xmlschemamanager.exe install [opciones] Schema+
```

donde **FILTER** es el esquema (o los esquemas) que quiere instalar o un archivo `.altova_schemas`. Para hacer referencia a un esquema se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada esquema que muestra el comando `list`³⁴³. Puede introducir tantos esquemas como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando `install`³⁴².

Nota: en Linux o macOS, use el comando `sudo ./xmlschemamanager`.

Instalar un esquema requerido

Si ejecuta un comando en StyleVision y StyleVision descubre que uno de los esquemas que necesita para ejecutar el comando falta o está incompleta, el Gestor de esquemas incluirá información sobre ese componente de esquema que falta. Entonces puede aplicar el parche indicado y/o instalar el esquema que falta.

Siempre puede ver todos los esquemas instalados previamente ejecutando el Gestor de esquemas desde **Herramientas | Gestor de esquemas**.

17.14.6.4 Desinstalar o restaurar esquemas

Desinstalar un esquema

Para desinstalar esquemas puede usar la IGU del Gestor de esquemas o enviar las instrucciones al Gestor de esquemas desde la línea de comandos.

Nota: si el esquema actual tiene dependencias en otros esquemas, también se instalan (o desinstalan, según el caso) los esquemas dependientes.

En la IGU

Para desinstalar esquemas con la IGU del Gestor de esquemas, seleccione los esquemas que quiere desinstalar y haga clic en **Aplicar**. Los esquemas seleccionadas y sus dependencias se desinstalarán.

Para desinstalar todos los esquemas haga clic en **Deseleccionar todas** y haga clic en **Aplicar**.

En la línea de comandos

Para desinstalar esquemas desde la línea de comandos ejecute el comando [uninstall](#)³⁴⁴:

```
xmlschemamanager.exe uninstall [options] FILTER+
```

donde **FILTER** es el esquema (o los esquemas) que quiere desinstalar o un archivo `.altova_schemas`. Para hacer referencia a un esquema se usa un identificador con el formato `<nombre>-<versión>` que aparece junto a cada esquema que muestra el comando [list](#)³⁴³. Puede introducir tantos esquemas como quiera. Para más detalles consulte la descripción del comando [uninstall](#)³⁴⁴.

Nota: en Linux o macOS, use el comando `sudo ./xmlschemamanager`.

Restaurar el Gestor de esquemas

Puede restaurar el Gestor de esquemas, es decir, eliminar todos los esquemas instaladas, así como el directorio caché.

- En la IGU, haga clic en **Restaurar selección**.
- En la línea de comandos, use el comando [reset](#)³⁴³.

Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta también el comando `initialize`³⁴¹ para recrear el directorio caché. También puede ejecutar el comando `reset`³⁴³ con la opción `-i`.

Recuerde que `reset -i`³⁴³ restaura la instalación original del producto, por lo que es recomendable ejecutar el comando `update`³⁴⁵ después de restaurar el gestor. Puede ejecutar el comando `reset`³⁴³ con las opciones `-i` o `-u`.

17.14.6.5 Interfaz de la línea de comandos (ILC)

Para llamar a Gestor de esquemas desde la línea de comandos necesita saber la ruta del ejecutable. Por defecto, el ejecutable del Gestor de esquemas se encuentra en:

```
C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions\XMLSchemaManager.exe
```

Nota: en los sistemas Linux y macOS una vez haya cambiado el directorio al que contiene el ejecutable, puede llamar al ejecutable con `sudo ./xmlschemamanager`. El prefijo `./` indica que el ejecutable está en el directorio actual. El prefijo `sudo` indica que el comando se debe ejecutar con derechos de administrador.

Sintaxis de la línea de comandos

La sintaxis general para usar la línea de comandos es:

```
<exec> -h | --help | --version | <command> [opciones] [argumentos]
```

En el código anterior la barra vertical `|` separa elementos que se excluyen mutuamente. Los corchetes `[]` indican elementos opcionales. Básicamente, puede teclear la ruta del ejecutable seguida por las opciones `--h`, `--help` o `--version`, o por un comando. Cada comando puede tener opciones y argumentos. Los comandos se describen en los apartados siguientes.

17.14.6.5.1 help

Este comando ofrece ayuda contextual sobre los comandos del ejecutable del Gestor de esquemas.

Sintaxis

```
<exec> help [command]
```

Donde `[command]` es un argumento opcional que indica cualquier nombre válido de comando.

Tenga en cuenta que:

- Puede invocar la ayuda tecleando un comando seguido por `--h` or `--help`, por ejemplo: `<exec> list -h`
- Puede invocar la ayuda general tecleando `--h` o `--help` directamente después del ejecutable, por ejemplo:

Ejemplo

Este comando muestra la ayuda del comando `list`:

```
xmlschemamanager help list
```

17.14.6.5.2 info

Este comando muestra información detallada sobre cada uno de los esquemas dados como argumento. Esta información incluye el título, la versión, la descripción, el editor y las referencias de las dependencias.

Sintaxis

```
<exec> info [options] Schema+
```

- El argumento `schema` es el nombre de un esquema o parte del nombre de un esquema. (Para ver el ID de un paquete de esquemas y la información relativa a su estado de instalación use el comando [list](#)³⁴³.)
- Use `<exec> info -h` para ver la ayuda sobre este comando en la línea de comandos..

Ejemplo

Este comando muestra información detallada sobre los esquemas `DocBook-DTD` y `NITF`:

```
xmlschemamanager info doc nitf
```

17.14.6.5.3 initialize

Este comando inicializa el entorno del Gestor de esquemas y crea un directorio caché donde se guardan todos los esquemas localmente. El Gestor de esquemas se inicializa automáticamente la primera vez que instale una aplicación de Altova compatible con él, por lo que normalmente no es necesario ejecutar este comando. Por lo general solo es necesario ejecutarlo después de haber ejecutado el comando `reset`.

Sintaxis

```
<exec> initialize | init [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `initialize`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .

<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .
-----------------------------	---

Ejemplo

Este comando inicializa el Gestor de esquemas:

```
xmlschemamanager initialize
```

17.14.6.5.4 install

Este comando instala una o más esquemas.

Sintaxis

```
<exec> install [options] Schema+
```

Para indicar varios esquemas, repita el argumento `Schema` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `Schema` puede ser:

1. Un identificador de esquema en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `cocr-2.10`. Para ver todos los identificadores de esquemas y sus versiones ejecute el comando [list](#)³⁴³. También puede usar el nombre de el esquema abreviado, si este es único, por ejemplo `docbook`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todos los esquemas que contengan esa abreviación.
2. La ruta de acceso a un archivo `.altova_schemas` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de esquemas: funcionamiento](#)³³¹.

Opciones

Estas son las opciones del comando `install`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando instala el esquema CBCR 2.0 (Country-By-Country Reporting) y el DTD DocBook más reciente:

```
xmlschemamanager install cocr-2.0 docbook
```

17.14.6.5.5 list

Use este comando para ver los esquemas del Gestor de esquemas; tiene varias opciones:

- lista de todos los esquemas disponibles
- lista de esquemas específicos
- lista de los esquemas instalados
- lista de los esquemas que se pueden actualizar.

Sintaxis

```
<exec> list | ls [options] Schema?
```

Si no se indica ningún argumento `schema` la lista incluye todos los esquemas. De lo contrario la lista incluye los esquemas indicados en las opciones (véase el ejemplo de más abajo). Recuerde que puede usar el argumento `schema` tantas veces como quiera.

Opciones

Estas son las opciones del comando `list`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--installed, --i</code>	Muestra solamente los esquemas instaladas. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--upgradeable, --u</code>	Muestra solamente los esquemas para las que hay disponible una versión más reciente (parches). El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para ver todos los esquemas disponibles ejecute: `xmlschemamanager list`
- Para ver solamente los esquemas instaladas ejecute: `xmlschemamanager list -i`
- Para ver todos los esquemas cuyos nombres contienen "doc" o "nitf" ejecute: `xmlschemamanager list doc nitf`

17.14.6.5.6 reset

Este comando elimina todos los esquemas instalados, así como el directorio de caché. Este comando elimina todos los esquemas instalados y su información. Una vez haya ejecutado este comando, asegúrese de que ejecuta el comando `initialize`³⁴¹ para volver a crear el directorio de caché. También puede ejecutar el comando `reset` con la opción `-i`. Tenga en cuenta que `reset -i` restaura la instalación original del producto, por lo que se recomienda ejecutar también el comando `update`³⁴⁵ después de una restauración. También puede ejecutar el comando `reset` con las opciones `-i` y `-u`.

Sintaxis

```
<exec> reset [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `reset`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--init, --i</code>	Inicializa el entorno del Gestor de esquemas XML después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--update, --u</code>	Inicializa y actualiza el entorno del Gestor de esquemas XML después de una restauración. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplos

- Para restaurar el Gestor de esquemas, ejecute: `xmlschemamanager reset`
- Para restaurar el Gestor de esquemas e inicializarlo, ejecute: `xmlschemamanager reset -i`
- Para restaurar el Gestor de esquemas, inicializarlo y actualizar la lista de esquemas, ejecute: `xmlschemamanager reset -i -u`

17.14.6.5.7 uninstall

Este comando desinstala una o más esquemas. Por defecto, cualquier esquema a la que haga referencia el esquema actual también se desinstala. Para desinstalar solamente el esquema actual y mantener aquellas a las que se hace referencia, use la opción `--k`.

Sintaxis

```
<exec> uninstall [opciones] Schema+
```

Para indicar varios esquemas, repita `FILTER` tantas veces como sea necesario.

El argumento de `schema` puede ser:

- Un identificador de esquema en el formato `<name>-<version>`, por ejemplo: `eba-2.10`). Para ver todos los identificadores de esquemas y sus versiones ejecute el comando `list -i`³⁴³. También puede usar el nombre del esquema abreviado, si este es único, por ejemplo `eba`. Si usa una abreviación del nombre se desinstalan todos los esquemas que contengan esa abreviación.
- La ruta de acceso a un archivo `.altova_taxonomies` descargado desde el sitio web de Altova. Para más información sobre estos archivos consulte la [Introducción al Gestor de esquemas: funcionamiento](#)³³¹.

Opciones

Estas son las opciones del comando `uninstall`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--keep-references, --k</code>	Si usa esta opción, los esquemas referenciados no se desinstalan. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando desinstala los esquemas CBCR 2.0 y EPUB 2.0:

```
xmlschemamanager uninstall cbc-2.0 epub-2.0
```

Este comando desinstala el esquema `eba-2.10` pero no los esquemas a los que hace referencia:

```
xmlschemamanager uninstall --k cbc-2.0
```

17.14.6.5.8 update

Este comando consulta la lista de esquemas disponibles en el almacenamiento en línea y actualiza el directorio de caché local. Esta información se actualiza de forma implícita, por lo que no es necesario ejecutar este comando a no ser que haya ejecutado [reset](#)³⁴³ e [initialize](#)³⁴¹.

Sintaxis

```
<exec> update [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `update`:

<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

Ejemplo

Este comando actualiza la lista de esquemas:

```
xmlschemamanager update
```

17.14.6.5.9 upgrade

Este comando actualiza todos los esquemas aptos para la versión *patche* más reciente disponible. Puede identificar cuáles lo son con el comando `list -u`.

Nota: el comando `upgrade` eliminaría un esquema obsoleto si no hay ninguna versión disponible.

Sintaxis

```
<exec> upgrade [opciones]
```

Opciones

Estas son las opciones del comando `upgrade`:


<code>--help, --h</code>	Muestra la ayuda sobre este comando en la línea de comandos.
<code>--silent, --s</code>	Muestra solamente los mensajes de error. El valor predeterminado es <code>false</code> .
<code>--verbose, --v</code>	Muestra información suplementaria durante la ejecución. El valor predeterminado es <code>false</code> .

17.14.7 Personalizar

El comando **Herramientas | Personalizar** sirve para personalizar StyleVision y ajustar la aplicación a sus requisitos y preferencias. Al hacer clic en este comando se abre el cuadro de diálogo "Personalizar" que está compuesto por varias pestañas.

Comandos

En la pestaña *Comandos* del cuadro de diálogo "Personalizar" puede personalizar sus menús y barras de herramientas y añadir comandos a los menús y a las barras de herramientas, dependiendo de lo que necesite. No obstante, tenga en cuenta que no puede crear comandos ni menús nuevos para la aplicación.



Para **añadir un comando** a una barra de herramientas o menú:

1. Seleccione la pestaña **Comandos**. En el cuadro de lista *Categorías* seleccione la opción **Todos los comandos**. Todos los comandos disponibles aparecen en el cuadro de lista *Comandos*.
2. Haga clic en un comando del cuadro de lista *Comandos* y arrástrelo a un menú o barra de herramientas ya existente. Al pasar el puntero por encima de una posición donde se puede colocar el comando aparece el icono **I**.
3. Cuando encuentre la posición donde desea colocar el comando, suelte el botón del ratón.

Tenga en cuenta que:

- Mientras arrastra el comando, aparece un pequeño botón al final del puntero del ratón. Esto indica que el comando está siendo arrastrado.
- Si el comando no se puede colocar en la posición actual del cursor, debajo del puntero aparece una **X**.
- Si el cursor está en una posición donde se puede colocar el comando (en una barra de herramientas o en un menú), la **X** desaparece y el icono **I** indica que la posición es válida.
- Los comandos se pueden colocar en menús o barras de herramientas. Si creó una barra de herramientas nueva, puede usar este mecanismo de personalización para rellenar la barra de herramientas con comandos.
- Si pasa el cursor por un menú que está cerrado, el menú se abre y puede insertar el comando en cualquier parte del menú.


Para eliminar una barra de menús o comando, en el cuadro de diálogo "Personalizar" haga clic con el botón derecho en un menú o comando de menú y seleccione **Eliminar** en el menú contextual que aparece.

Nota:

- Estas operaciones se pueden realizar tanto si hay un documento abierto como si no.
- Para restaurar los menús y las barras de herramientas a su estado inicial de instalación, abra la pestaña *Barras de herramientas* y haga clic en el botón **Restaurar** correspondiente.

Barras de herramientas

En la pestaña *Barras de herramientas* puede (i) activar/desactivar barras de herramientas (es decir, puede decidir qué barras de herramientas aparecen en la interfaz); (ii) definir qué iconos aparecen en cada barra de herramientas; (iii) crear barras de herramientas personalizadas; (iv) restaurar las barras de menús y de herramientas a su estado de instalación.



La interfaz de StyleVision incluye una barra de menús fija y varias barras de herramientas opcionales (Authentic, Filtro para diseños, Formato, Estándar, Tabla y Tabla de contenido).


Cada barra de herramientas puede tener varios grupos de comandos y puede añadir más comandos a cada barra de herramientas desde la pestaña *Comandos*. Las barras de herramientas se pueden arrastrar desde su posición actual hasta cualquier posición de la pantalla. Al hacer doble clic en su barra de título, la barra de herramientas se acopla o flota en la pantalla.

En la pestaña *Barras de herramientas* puede activar/desactivar cualquier barra de herramientas con solo activar/desactivar su casilla. También puede elegir si las etiquetas de texto de los elementos de la barra de herramientas se muestran u ocultan. Para ello seleccione la barra de herramientas en la pestaña *Barras de herramientas* y marque la casilla *Mostrar etiquetas de texto*. Para devolver una barra de herramientas a su estado de instalación, haga clic en el botón **Restaurar**. Para devolver todas las barras de herramientas y la barra de menús a su estado de instalación, haga clic en **Restaurar todo**.

Nota: como ya sabe, puede añadir y eliminar comandos en la barra de menús. Para restaurar la barra de menús a su estado de instalación, abra la pestaña *Barras de herramientas* del cuadro de diálogo "Personalizar", seleccione **Barra de menús** y después haga clic en el botón **Restaurar**.

Teclado

En la pestaña *Teclado* puede crear teclas de acceso rápido nuevas o cambiar las teclas de acceso rápido ya existentes para cualquier comando de StyleVision.



Para asignar una tecla de acceso rápido a un comando:

1. Seleccione la categoría a la que pertenece el comando en el cuadro combinado *Categoría*.
2. Seleccione el comando al que desea asignar una tecla de acceso rápido en el cuadro de lista *Comandos*.
3. Haga clic en campo de entrada *Pulsar tecla de acceso rápido nueva*: y después pulse las teclas que deben activar el comando. La tecla de acceso rápido aparece inmediatamente en el campo de entrada *Pulsar tecla de acceso rápido nueva*. Si esta tecla de acceso rápido ya está asignada a un comando,

el comando aparece debajo del campo de entrada. Por ejemplo, en la imagen anterior, **Ctrl+C** ya está asignada al comando **Copiar** y no se puede asignar al comando **Abrir archivo**. Para borrar el campo de entrada *Pulsar tecla de acceso rápido nueva*, pulse cualquier tecla de control (**Ctrl**, **Alt** o **Mayús**).

4. Haga clic en el botón **Asignar** para asignar la tecla de acceso rápido al comando de forma permanente. La tecla de acceso rápido aparece ahora en la lista *Teclas actuales*.

Para eliminar una tecla de acceso rápido

1. Seleccione el comando cuya tecla de acceso rápido quiere eliminar.
2. En la lista *Teclas actuales* haga clic en la tecla de acceso rápido que desea eliminar.
3. Ahora haga clic en el botón **Quitar**.

Para restaurar todas las asignaciones de teclas de acceso rápido


1. Haga clic en el botón **Restaurar todo** para devolver las asignaciones de teclas de acceso rápido a su estado de instalación. Aparece un diálogo donde debe confirmar que desea restaurar todas las asignaciones de teclas de acceso rápido.
2. Haga clic en **Sí** para restaurar todas las asignaciones de teclas de acceso rápido.

Establecer combinación de teclas para

Esta opción no tiene ninguna función actualmente

Menú

En la pestaña *Menú* puede personalizar las dos barras de menús principales (la barra de menús predeterminada y la barra de menús de la aplicación) así como los menús contextuales de la aplicación. Hay dos tipos de barra de menús principal: *predeterminada* (que aparece cuando no hay ningún documento abierto) y *SPS* (que aparece cuando hay abierto un documento SPS).



Para personalizar un menú

1. En la pestaña *Menú* seleccione la barra de menús que desea personalizar (p. ej. en la imagen anterior seleccionamos el menú *SPS*).
2. Ahora cambie a la pestaña *Comandos* y arrastre comandos desde el cuadro de lista *Comandos* hasta la barra de menús.

Para eliminar comandos de un menú

1. Haga clic con el botón derecho en el comando o icono de la barra de herramientas que representa el comando.
2. Seleccione la opción **Eliminar** del menú emergente o arrastre el comando fuera de la barra de menús.

Para restaurar las barras de menús

1. Seleccione la entrada de menú en el cuadro combinado.
2. Haga clic en el botón **Restaurar** situado justo debajo del nombre del menú. Aparece un diálogo donde debe confirmar que quiere restaurar la barra de menús.

Para personalizar un menú contextual (los que aparecen al hacer clic con el botón derecho)

1. Seleccione el menú contextual en el cuadro combinado *Menús contextuales*.
2. Ahora cambie a la pestaña *Comandos* y arrastre comandos desde el cuadro de lista *Comandos* hasta el menú contextual.

Para eliminar comandos de un menú contextual

1. Haga clic con el botón derecho en el comando o icono que representa al comando.
2. Seleccione la opción **Eliminar** del menú emergente o arrastre el comando fuera de la barra de menús.

Para restaurar un menú contextual

1. Seleccione el menú contextual en el cuadro combinado *Menús contextuales*.
2. Haga clic en el botón **Restaurar** situado justo debajo del nombre del menú. Aparece un diálogo donde debe confirmar que quiere restaurar la barra de menús.

Para cerrar la ventana de un menú contextual

- haga clic en el icono **Cerrar** situado en la esquina superior derecha de la barra de título o
- haga clic en el botón **Cerrar** del cuadro de diálogo "Personalizar".

Animaciones de menú


Esta opción especifica cómo deben aparecer los menús cuando se hace clic en ellos. Seleccione una opción de la lista desplegable.

Sombras de menú

Marque esta casilla si quiere que los menús tengan una sombra alrededor.

Opciones

En la pestaña *Opciones* puede personalizar otras características de la barra de herramienta.



Marque las casillas para activar estas opciones:

- *Mostrar información en pantalla en las barras de herramientas*: al pasar el puntero del ratón sobre los iconos de las barras de herramientas aparece un mensaje emergente con una breve descripción de la función del icono, así como su tecla de acceso rápido (si le asignó una y si marcó la casilla *Mostrar teclas de acceso rápido*).
- *Mostrar teclas de acceso rápido en la información en pantalla*: la información en pantalla de los iconos de las barras de herramientas incluye la tecla de acceso rápido del comando.

17.14.8 Restaurar barras de herramientas y ventanas

El comando **Herramientas | Restaurar barras de herramientas y ventanas** cierra StyleVision y lo reinicia con su configuración predeterminada. Antes de cerrarse, StyleVision le pregunta si desea cerrar o no la aplicación.

17.14.9 Opciones

El comando **Opciones** abre un cuadro de diálogo en el que puede configurar:

- [Las propiedades de estos componentes de la vista Diseño](#)¹¹⁷³: etiquetas de marcado, contenedores de diseño y plantillas sin contexto conocido
- Las [opciones para la vista previa](#)¹¹⁷⁴
- [El criterio de ordenación de atributos y elementos en la vista Estructura del esquema](#)¹¹⁷⁵
- Las acciones que se llevan a cabo cuando el usuario hace [doble clic en un archivo dentro de una ventana de proyecto](#)¹¹⁷⁶
- [La codificación de los documentos de salida](#)¹¹⁷⁶
- El [procesamiento de los documentos XSL-FO generados por la aplicación](#)¹¹⁷⁷. Esto es necesario para poder habilitar la vista previa de documentos PDF y la generación de archivos PDF en StyleVision.
- Los [paquetes de taxonomías XBRL](#)¹¹⁷⁹ que deben utilizarse para las operaciones de validación y transformación
- La conversión de archivos SPS en [archivos de diseño de MobileTogether Designer](#)¹¹⁸⁵
- La ubicación del [equipo virtual Java](#)¹¹⁸⁵
- [El formato de ayuda predeterminado](#)¹¹⁸⁶ (ayuda en línea o archivo PDF local) que se abrirá al seleccionar el [comando Ayuda](#)¹¹⁸⁹

Opciones del diseño

En la pestaña *Diseño* del cuadro de diálogo "Opciones" (*imagen siguiente*) puede definir opciones generales de configuración para la vista **Diseño**.

Opciones de vista del diseño

Ancho máximo del marcado: píxeles

Unidad predeterminada:

Opciones de los contenedores de diseño

Tamaño X de la cuadrícula:

Tamaño Y de la cuadrícula:

Si bien el texto puede caber perfectamente en los cuadros de diseño en la vista Diseño y en el resultado HTML, puede que en formatos de salida de impresión los cuadros necesiten un alto y un ancho mayores para el mismo texto.

El ancho y alto adicional que se indique a continuación se agregará de forma automática a los cuadros de diseño nuevos.

Ancho adicional predeterminado:

Alto adicional predeterminado:

Creación de plantillas en ubicaciones con nodo de contexto desconocido

Crear una única plantilla

Crear plantillas con rutas de acceso del esquema absolutas


Preguntar siempre

Estas son las opciones disponibles:

- *Ancho máximo del marcado (en píxeles)*. Aquí debe introducir un número entero positivo.
- *Tamaño de la cuadrícula de los contenedores de diseño (en unidades de longitud absolutas)*. La longitud especificada es la distancia entre dos puntos en el eje correspondiente de la cuadrícula.
- *Ancho y alto adicional predeterminado para los cuadros de diseño*. Estas medidas adicionales se añaden a todos los cuadros de diseño porque a menudo se necesita un poco más de espacio para representar texto en los formatos para medios impresos. Estos valores pueden indicarse como porcentajes o como unidades de longitud absolutas.
- *Comportamiento predeterminado cuando se crea una plantilla de nodo en una posición donde se desconoce el nodo de contexto*. Esta opción suele afectar a las plantillas definidas por el usuario creadas para elementos cuyo contexto se desconoce. Si crea un nodo dentro de una plantilla de este tipo, entonces hay tres opciones: (i) el nodo se crea solo con su nombre, (ii) el nodo se crea con su ruta de acceso completa o (iii) StyleVision pregunta siempre qué quiere hacer en cada situación. La opción predeterminada es *Preguntar siempre*.

Vistas previas

En la pestaña Vistas previas (*ver imagen siguiente*) puede seleccionar diferentes opciones para la vista previa.



Vistas previas

Configuración de la vista de resultados HTML

Edge

Internet Explorer (heredado)

Configuración de la vista de resultados PDF

Pdf.js en Edge

Edge native

Adobe Acrobat Reader (heredado)


Configuración de la vista previa dividida

Retraso antes de volver a generar el resultado: ms.

- *Documentos HTML de salida:* Puede elegir si desea utilizar Edge/WebView2 o Internet Explorer como navegador para la vista previa de documentos HTML.
- *Documentos PDF de salida:* Seleccione qué lector PDF quiere usar para la vista previa de PDF: (i) PDF.js (un lector PDF de código abierto para exploradores) en Edge, (ii) Edge native (el lector PDF integrado de Microsoft Edge), o (iii) Adobe Acrobat Reader.
- *Configuración de la vista previa dividida:* Puede establecer un retraso para las vistas previas del resultado que se generan automáticamente al actualizarlas. Las actualizaciones son automáticas cuando se modifica el diseño o cuando se revisan datos en la vista Authentic. Si configura, por ejemplo, un retraso de cero segundos, entonces la vista previa del resultado se generará inmediatamente cada vez que se modifica el diseño o los datos en la vista Authentic. Si el retraso se configura para un periodo corto, los resultados se generarán a intervalos cortos y, por tanto, con una frecuencia elevada. Esto puede dar lugar no sólo a una generación lenta de vistas previas del resultado, sino también a resultados intermedios, como por ejemplo a mensajes de error que se producen si una modificación actual da lugar a un diseño temporalmente no válido o a datos no válidos. Por otro lado, un retraso demasiado largo podría llevar a que la vista previa del resultado se demorara mucho. Por tanto, es importante que seleccione un tiempo de retraso adecuado dependiendo del tamaño de su diseño y sus datos. Tenga en cuenta que el retraso especificado en esta configuración no se aplica cuando cambia por primera vez a la vista previa dividida o cuando actualiza la vista previa manualmente (haciendo clic en el botón **Actualizar** del panel Vista previa del resultado). En ambos casos el resultado se genera inmediatamente.


Opciones del esquema

En la pestaña Esquema, los elementos y atributos pueden ordenarse alfabéticamente de forma ascendente. Para ello, marque las casillas correspondientes en la pestaña Esquema (*imagen siguiente*). La opción predeterminada es que los atributos aparezcan por orden alfabético y que los elementos sigan el orden de la estructura del esquema siempre que sea posible.



Opciones del proyecto


En la barra lateral Proyecto puede especificar qué ocurre cuando se hace doble clic en un archivo XML o XSD en la pestaña Proyecto (*imagen siguiente*). Hay tres posibilidades: (i) el archivo se abre en XMLSpy, donde puede editarlo; (ii) se crea un diseño nuevo basado en el archivo seleccionado; (iii) StyleVision pregunta al usuario qué acción se debe ejecutar.



Si marca la casilla *Al salir, guardar el proyecto sin solicitar confirmación*, todos los cambios realizados en el proyecto se guardan automáticamente si cierra el proyecto o StyleVision. Si no marca esta casilla, cuando cierre el proyecto o StyleVision aparece un aviso preguntando si desea guardar los cambios realizados.

Codificación predeterminada (de los archivos de salida)

En la pestaña Codificación predeterminada (*imagen siguiente*) puede configurar la codificación de los diferentes formatos de salida que StyleVision puede generar. La codificación indica los puntos de código para los diferentes juegos de caracteres. Cada formato de salida ofrece una lista desplegable con todas las opciones de codificación disponibles. Seleccione la codificación de cada formato de salida y haga clic en **Aceptar**. A partir de ese momento, cada archivo SPS que cree tendrá definidas estas opciones de codificación de salida.



En los archivos XSLT-para-HTML, la información de codificación de salida se registra aquí:

- En el atributo `encoding` del elemento `xsl:output` de la hoja de estilos:
`<xsl:output version="1.0" encoding="UTF-8" indent="no" omit-xml-declaration="no" media-type="text/html" />`
- En el atributo `charset` del elemento `content-type` meta del encabezado HTML:
`<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />`

En los archivos XSLT-para-RTF, la información de codificación de salida se registra en el atributo `encoding` del elemento `xsl:output` de la hoja de estilos:

```
<xsl:output version="1.0" encoding="ISO-8859-1" indent="no" method="text" omit-xml-declaration="yes" media-type="text/rtf" />
```

En los archivos XSLT-para-PDF, la información de codificación de salida se registra en el atributo `encoding` del elemento `xsl:output` de la hoja de estilos:

```
<xsl:output version="1.0" encoding="UTF-8" indent="no" omit-xml-declaration="no" media-type="text/html" />
```

Nota: Estas son las opciones de codificación de salida que se usarán para los archivos SPS nuevos. Es decir, la codificación de los archivos SPS ya existentes no se pueden cambiar en este cuadro de diálogo. La codificación de salida de los archivos SPS ya existentes se cambia con el comando [Archivo | Propiedades](#)¹⁰⁴⁴.

Opciones de XSL

En la pestaña Opciones de XSL, puede especificar algunos parámetros con respecto a la salida HTML y PDF generada por StyleVision.

Deshabilitar la línea del propietario

Si usa la versión de prueba de StyleVision, el comentario 'Generado con StyleVision' aparecerá en los archivos HTML y PDF de salida por defecto. Si adquiere una licencia de StyleVision, en la pestaña Opciones de XSL puede elegir si se incluye o no este comentario.

Generación XSL-FO y PDF

El proceso para generar documentos PDF a partir de documentos XML tiene dos fases:

1. Se procesa el archivo XML de trabajo con el SPS activo o con un documento XSLT y se genera un documento XSL-FO.

- Ahora este documento XSL-FO pasa a un procesador FO para generar un documento PDF. El documento PDF generado aparecerá ahora en la vista previa PDF.

Opciones XSL

Archivos de salida generados
 Incluir la metainformación "Generado por StyleVision" en el resultado HTML y PDF

Generación XSL-FO
 Conforme a FOP 0.93/1.0/2.0
 Uso completo del estándar XSL-FO

Procesador FO

 Introduzca la ruta de acceso al motor de transformación XSL-FO (si está usando FOP introduzca la ruta de acceso a fop.bat). Examinar...
 Use AltovaFopServer para seguir teniendo precargados JavaVM y los archivos jar FOP.
 Línea de comandos para iniciar AltovaFOPServer:

 Los fragmentos \${classPath}, \${className} y \${pidFile} se reemplazarán antes de la ejecución, con los valores definidos por StyleVision.

Generación XSL-FO

En el panel *Generación XSL-FO* puede especificar el nivel de compatibilidad del documento XSL-FO generado. Seleccione el nivel de compatibilidad según el procesador FO que desea utilizar. Si quiere usar el procesador Apache FOP, seleccione la primera opción (*ver imagen anterior*). En este caso, se generará un documento XSL-FO que filtrará y eliminará todas las propiedades que no sean compatibles con FOP. Si desea utilizar un procesador FO que tenga compatibilidad completa, elija la segunda opción.

Debe ser consciente de los posibles resultados del procesamiento, dependiendo de su selección. Estas son las opciones para los resultados:

- Si ha seleccionado la opción Compatible con FOP 0.93/1.0/2.0 y usa un procesador FOP, la generación PDF debería funcionar correctamente.
- Si ha seleccionado la opción Uso completo del estándar XSL-FO y usa un procesador FOP, los objetos o propiedades de formato del documento XSL-FO que no sean compatibles con la versión actual de FOP pueden dar lugar a errores o advertencias. Si se produce un error, el PDF no se genera.
- Si usa un procesador que no sea FOP, el éxito de la transformación dependerá del nivel de compatibilidad del procesador utilizado.

Altova recomienda usar este procesador y estas opciones:

- Instalar FOP 2.9. Si detecta algún problema con FOP 2.9, utilice FOP 1.0 o 0.93.
- Seleccione la opción Compatible con FOP 0.93/1.0/2.0 en el cuadro de diálogo Opciones.

Nota: La compatibilidad de la hoja de estilos XSLT-para-FO que se genera con el comando **Archivo | Guardar archivos generados | Guardar el archivo XSL-FO generado** dependerá de la opción seleccionada en este cuadro de diálogo. Si se producen errores, solamente se notificarán cuando el documento XSL-FO se procese con el procesador FO.

Nota técnica

Para iniciar el procesador FO StyleVision utiliza la ruta de acceso indicada en el panel *Procesador FO* de este cuadro de diálogo. Después envía estos argumentos al ejecutable:

```
%1 : -fo
%2 : nombreArchivo.fo
%3 : -pdf
%4 : nombreArchivo.pdf
```

Estos son los argumentos que se usan en el comando FOP: `FOP -fo nombreArchivo.fo -pdf nombreArchivo.pdf`. Estos argumentos se pueden usar para invocar cualquier otro procesador FO si es que estas cuatro sean suficientes para hacer una llamada exitosa.

Procesador FO

Aquí puede seleccionar cualquier procesador FO. Indique la ruta de acceso del ejecutable del procesador en este panel. Para más información consulte el apartado [¿Cómo configurar StyleVision?](#)²⁸.

Puede usar el servidor AltovaFOPServer para acelerar las transformaciones. La mayor velocidad se debe a que AltovaFOPServer mantiene cargados los archivos Java VM y FOP jar después de la primera transformación. El servidor AltovaFOPServer se detiene al cerrar StyleVision.

Una línea de comandos para iniciar AltovaFOPServer podría tener este aspecto:

```
java -cp "C:\Archivos de programa\Altova\Common2024\jar\gson\gson.jar;C:\Archivos de programa\Altova\Common2024\jar\AltovaFOPServer.jar"
com.altova.stylevision.fopserver.Principal --pid "C:\
\Usuarios\usuario\AppData\Local\Temp\AltovaFopServer.pid" --port 9090-9103,9999
```

Para que no tiene que introducir los valores de los fragmentos de argumentos, StyleVision los reemplazará automáticamente con los valores correctos. Sin embargo, si quiere usar archivos jar que se encuentran en algunas ubicaciones específicas, entonces debe reemplazar manualmente los fragmentos de argumentos con las rutas reales a estas ubicaciones.

Paquetes de taxonomía

El panel Paquetes de taxonomía permite (i) acceder al [Gestor de taxonomías](#)⁷⁹¹ y (ii) añadir paquetes personalizados. El Gestor de taxonomías XBRL de Altova le permite instalar, actualizar y gestionar las taxonomías usadas habitualmente. Para obtener más información sobre su uso, consulte el apartado [Gestor de taxonomía](#)⁷⁹¹. La descripción que aparece a continuación se centra exclusivamente en la instalación de paquetes de taxonomía personalizados.


Un paquete de taxonomías XBRL es un archivo comprimido que contiene una copia sin conexión de una taxonomía. Cada paquete de taxonomías contiene un archivo XML de catálogo que reasigna los URI a la ubicación de los archivos de la taxonomía sin conexión y, por tanto, pone la taxonomía a disposición de la aplicación sin necesidad de tener conexión a Internet. Las reglas que especifican cómo se debe estructurar y construir un paquete de taxonomías pueden encontrarse en la [recomendación sobre paquetes de taxonomías de XBRL.org](#).

Tras descargar el paquete de taxonomías, podrá configurar StyleVision para que identifique y utilice el archivo de catálogo de punto de entrada del paquete automáticamente. Para ello basta con añadir el paquete a la lista de paquetes de taxonomías activos. StyleVision utilizará los archivos de catálogo de los paquetes activos para encontrar recursos para las diferentes operaciones, como por ejemplo las tareas de validación XBRL.


Nota: Los recursos a los que apunte un archivo de catálogo de un paquete activo se utilizarán para todas las operaciones de StyleVision que requieran el uso de dichos recursos. Si un recurso difiere de alguna manera del recurso utilizado previamente por StyleVision, es posible que se detecten errores durante la ejecución de la operación. Para más información consulte la nota de advertencia que aparece al final de este apartado.

Siga estas instrucciones para agregar un paquete de taxonomías:

1. Seleccione **Herramientas | Opciones | Paquetes de taxonomías** para abrir el panel Paquetes de taxonomías (*imagen siguiente*).



2. Haga clic en el botón **Editar** (*ver imagen anterior*) para abrir el cuadro de diálogo Paquetes de taxonomías XBRL (*imagen siguiente*).



3. Haga clic en **Agregar taxonomía** y navegue hasta la ubicación del paquete de taxonomías. Selecciónelo y haga clic en **Abrir**. (También puede agregar varios paquetes a la vez). El paquete se añadirá a la lista de paquetes de taxonomías del cuadro de diálogo. La lista se presenta de forma de árbol jerárquico de dos niveles. El primer nivel indica el nombre de la taxonomías y el segundo los paquetes que la componen. La casilla situada a la izquierda de una taxonomía indica si está activa o no. Las taxonomías se activan por defecto al añadirlas.
4. Para terminar haga clic en **Aceptar**. Los paquetes que acaba de añadir aparecerán en la sección Paquetes de taxonomías XBRL del cuadro de diálogo Opciones (*primera imagen de este apartado*).

Tenga en cuenta que:

- Si desea añadir un paquete más a una taxonomía, siga estos pasos: Seleccione la taxonomía en el cuadro de diálogo Paquetes de taxonomías XBRL (*imagen anterior*) y luego añada los paquetes con el botón **Agregar paquetes**. Los paquetes añadidos aparecerán en el segundo nivel de la taxonomía.
- Cuando seleccione un paquete de taxonomías en la lista del panel superior del cuadro de diálogo "Paquetes de taxonomías XBRL", toda la información disponible sobre el paquete, incluida su ubicación sin conexión, aparece en el panel inferior del cuadro de diálogo (*ver imagen anterior*).
- Para desactivar una taxonomía basta con desactivar su casilla de verificación. Si desactiva una taxonomía, sus archivos de catálogo dejarán de utilizarse. Se aconseja desactivar la taxonomía si, por ejemplo, quiere alternar entre dos versiones de una misma taxonomía.

- Para quitar un paquete basta con seleccionarlo y hacer clic en el botón **Quitar**.
- Todos estos productos ofrecen funciones de registro de paquetes de taxonomías: XMLSpy, MapForce y StyleVision. La lista de paquetes de taxonomías está disponible en todas estas aplicaciones. Si edita la lista en una de ellas, la lista se modificará también en las otras aplicaciones. Si edita la lista de paquetes en una aplicación mientras esté abierta otra aplicación, esta última emitirá una alerta preguntando si desea volver a cargar la lista de paquetes para que se reflejen los cambios realizados en la primera aplicación.

AVISO: Los catálogos de paquetes pueden redirigir a recursos incompatibles

Los recursos a los que apunte un archivo de catálogo de un paquete activo se utilizarán para todas las operaciones de StyleVision que requieran el uso de dichos recursos. Un ejemplo de este tipo de recurso sería un esquema XML, que se utilizará tanto para la validación XML como para la validación XBRL. Si el recurso sin conexión que encuentra el archivo de catálogo del paquete es incompatible con el entorno actual, es posible que se produzcan errores. Cuando esto ocurra, desactive el paquete de taxonomías y póngase en contacto con el autor del paquete, comunicándole la información del mensaje de error.

Opciones de red

La sección **Opciones de red** (*imagen siguiente*) permite configurar las opciones de red.

Opciones de red

Direcciones IP

Usar direcciones IPv6

Tiempo de espera

Tiempo de espera de transferencia: 40 s

Tiempo de espera de conexión: 300 s

Certificado

Verificar el certificado del servidor TLS/SSL

Verificar la identidad del servidor TLS/SSL

Direcciones IP

Cuando los nombres de host se resuelven en más de una dirección en redes mixtas IPv4/IPv6, marcar esta casilla indica que se deben usar las direcciones IPv6. Si no se marca esta casilla en dichos entornos y hay direcciones IPv4 disponibles, se usan direcciones IPv4.

Tiempo de espera

- **Tiempo de espera de transferencia:** Si se alcanza este límite al transferir dos paquetes de datos consecutivos (enviados o recibidos), se anula la transferencia al completo. Puede indicar los valores en segundos [s] o milisegundos [ms]; el valor predeterminado son 40 segundos. Si no se marca esta opción no existe ningún límite de tiempo para anular la transferencia.
- **Tiempo de espera de conexión:** Este es el límite de tiempo en el que debe establecerse la conexión, incluido el tiempo que se tarda en establecer la comunicación (handshake). Puede indicar los valores

en segundos [s] o milisegundos [ms]; el valor predeterminado son 300 segundos. Este tiempo de espera no se puede deshabilitar.


Certificado

- *Verificar el certificado del servidor TLS/SSL:* Si se marca esta opción se comprueba la autenticidad del certificado del servidor, para lo que se comprueba la cadena de firmas digitales hasta que se alcanza un certificado raíz de confianza. Esta opción está marcada por defecto. Si no se marca esta opción, la comunicación no es segura y no se detecta si hay ataques (por ejemplo, ataques de suplantación de identidad). Tenga en cuenta que esta opción no comprueba si el certificado pertenece al servidor con el que se está comunicando. Para habilitar la seguridad al completo debe marcar las casillas de certificado y de identidad (*véase la opción siguiente*).
- *Verificar la identidad del servidor TLS/SSL:* Si marca esta opción, se comprueba si el certificado pertenece al servidor con el que se quiere establecer la conexión. Para ello se comprueba si el nombre del servidor de la URL es el mismo que el del certificado. Esta opción está marcada por defecto. Si no se marca esta opción, no se comprueba la identidad del servidor. Recuerde que esta opción no habilita la verificación del certificado del servidor. Para habilitar la seguridad al completo debe marcar tanto la casilla de certificado como la de identidad (*véase la opción anterior*).

Opciones del proxy de red

El cuadro de diálogo *Proxy de red* permite personalizar la configuración del proxy de red. Esta configuración afecta a cómo la aplicación se conecta a Internet (p.ej. ara validar un documento XML). El sistema viene con una configuración predeterminada para el proxy, por lo que este funcionará sin necesidad de configurarlo, pero si quiere usar un proxy de red alternativo puede usar estas opciones para cambiar la configuración como quiera.

Nota: La configuración del proxy de red es común a todas las aplicaciones de Altova MissionKit. En consecuencia, si cambia esta configuración en cualquiera de esas aplicaciones, el cambio afectará automáticamente a todas las demás.



Usar la configuración del proxy del sistema

Usa los parámetros de Internet Explorer (IE), que se pueden configurar desde las opciones del proxy de red. También consulta los parámetros configurados con `netsh.exe winhttp`.

Configuración automática del proxy

Existen las siguientes opciones:

- **Configuración de detección automática:** consulta un script WPAD (`http://wpad.LOCALDOMAIN/wpad.dat`) vía DHCP o DNS y lo usa para configurar el proxy.
- **URL del script:** indica una HTTP URL a un script (`.pac`) de configuración automática del proxy cuyos parámetros se aplican para configurar el proxy.
- **Volver a cargar:** reinicia y vuelve a cargar la configuración automática actual del proxy. Esta acción requiere Windows 8 o superior y puede llegar a tardar 30 segundos en tener efecto.

Configuración manual del proxy

Puede indicar manualmente el nombre completo de host y el puerto para los proxys de los respectivos protocolos. Es posible que haya un esquema compatible incluido en el nombre de host (por ejemplo: `http://hostname`). Si el proxy es compatible no es necesario que el esquema sea el mismo que el protocolo correspondiente.

Proxy de red

Configuración del proxy Manual

Proxy **H**TTT Puerto

Usar este servidor de proxy para todos los protocolos

Proxy **S**SL Puerto

Ningún proxy para

No usar el servidor proxy para direcciones locales

Configuración actual del proxy

URL de prueba

(usando URL de prueba `http://www.example.com`)
No se está usando ningún proxy.

Existen las siguientes opciones:

- **Proxy HTTP:** usa el nombre de host y puerto especificados o el protocolo HTTP. Si selecciona *Usar este servidor de proxy para todos los protocolos* se usan el nombre de host y el puerto del Proxy HTTP para todos los protocolos.
- **Proxy SSL:** usa el nombre de host y puerto especificados para el protocolo SSL.
- **Ningún proxy para:** muestra una lista de elementos separados por punto y coma (;) que pueden ser nombres de host, nombres de dominios o direcciones IP para hosts para los que no hay que usar proxy. Las direcciones IP no se pueden truncar y las direcciones IPv6 deben colocarse entre corchetes (por ejemplo: `[2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946]`). Los nombres de dominio deben

empezar por punto (por ejemplo: `.example.com`).

- *No use el servidor proxy para direcciones locales*: si se marca esta opción, se añade el elemento `<local>` a la lista *Ningún proxy para*. Si se selecciona esta opción no se usará proxy para: (i) `127.0.0.1`, (ii) `::1`, (iii) todos los nombres de host que no contengan punto (.).

Nota: Si ha configurado un servidor de proxy y quiere implementar una transformación en [Altova FlowForce Server](#), debe seleccionar la opción *No usar el servidor proxy para direcciones locales*.

Configuración actual del proxy

Proporciona un registro detallado de la detección del proxy. Se puede actualizar con el botón **Actualizar** a la derecha de *URL de prueba* (por ejemplo, al cambiar la URL de prueba o cuando se ha cambiado la configuración del proxy).

- *URL de prueba*: una URL de prueba se puede usar para ver qué proxy hay que usar para esa URL en concreto. No se trata de una URL de entrada/salida. Este campo no debe estar vacío si se ha optado por la configuración automática del proxy (seleccionando *Usar la configuración del proxy del sistema o Configuración automática del proxy*).

Diseño de MobileTogether


Las opciones de este grupo sirven para configurar la conversión de archivos SPS en archivos de diseño de MobileTogether (MTD). (La operación de conversión se lleva a cabo con el comando [Exportar como archivo de diseño de MobileTogether](#)¹⁰³⁸.)

- El texto estático y el texto a nivel de párrafo que contenga formato inline (p. ej. un elemento párrafo que contenga un elemento en negrita o en cursiva) se convierte por defecto en una etiqueta MTD, donde el texto tendrá el formato del texto a nivel de bloque. Sin embargo, puede marcar una casilla para que este tipo de texto (texto a nivel de bloque con formato inline) se divida en varias etiquetas MTD. Cada etiqueta tendrá el formato que corresponda al fragmento de texto original.
- Si el archivo SPS tiene una condición con ramas, la operación de conversión convertirá todas las ramas de la condición y las ordenará una después de la otra en el documento DTD. Puede marcar una casilla para suprimir la conversión de la condición (y de todas sus ramas).

Opciones de Java

En la pestaña *Java* puede introducir la ruta de acceso a un equipo virtual java en su sistema de archivos. Tenga en cuenta que no siempre es necesario agregar una ruta de acceso personal a un equipo virtual. Por defecto, StyleVision intenta detectar esta ruta automáticamente leyendo (en este orden) el registro de Windows y la variable de entorno JAVA_HOME. Si se detecta automáticamente cualquier otra ruta de equipo virtual java, tendrá prioridad la ruta personal que se indica en este cuadro de diálogo.

Puede que necesite añadir esta ruta personal de acceso a un equipo virtual java si está usando un equipo virtual java que no tiene instalador ni crea entradas de registro (por ejemplo, OpenJDK, de Oracle). También puede querer usar esta ruta para suprimir, por la razón que fuere, cualquier otra ruta que StyleVision haya detectado automáticamente.



Observe lo siguiente:

- la ruta de acceso al equipo virtual java es común a todas las aplicaciones de escritorio de Altova (no a las de servidor). En consecuencia, si cambia esta ruta en una de ellas, el cambio afectará automáticamente al resto de aplicaciones de Altova.
- la ruta debe apuntar al archivo jvm.dll desde los directorios `\bin\server` o `\bin\client`, relativos al directorio en el que está instalado el JDK.
- la plataforma de StyleVision (versión de 31 o de 64 bits) debe ser la misma que la del JDK.
- después de cambiar la ruta de acceso al escritorio virtual java debe reiniciar StyleVision para que surta efecto la nueva configuración.

Cambiar la ruta de acceso al escritorio virtual java afecta a:

- la conectividad JDBC
- las funciones de extensión Java para XSLT/XPath
- compatibilidad con códigos de barras

Ayuda

StyleVision contiene la ayuda (el manual del usuario) en dos formatos:

- La ayuda en línea, en formato HTML, que puede encontrar en el sitio web de Altova. Para acceder a la ayuda en línea necesita tener acceso a Internet.
- Un archivo PDF de ayuda que se instala en el equipo al instalar StyleVision. La versión local es un PDF llamado `StyleVision.pdf` que puede encontrar en la carpeta de la aplicación (en el directorio Archivos de programa). Si no tiene acceso a Internet siempre puede abrir el archivo local de ayuda.

La opción Ayuda (*imagen siguiente*) permite seleccionar cuál de los dos formatos se abre al hacer clic en el comando **Ayuda (F1)** del menú **Ayuda**.

Ayuda

- Usar la [ayuda en línea de Altova](#)
- Usar el [archivo de ayuda guardado localmente en su disco duro](#)

Puede cambiar esta opción en cualquier momento. Los enlaces de esta sección (*imagen anterior*) abren la ayuda en el formato que haya seleccionado.

17.15 Menú Ventanas

Los comandos del menú **Ventanas** sirven para personalizar la disposición de las ventanas de la interfaz gráfica de StyleVision (en cascada, en mosaico o maximizadas). También puede maximizar una ventana haciendo clic en el botón **Maximizar** situado en la esquina superior derecha de la ventana.

Además, el menú **Ventanas** enumera todas las ventanas de documento que están abiertas en cada momento y la ventana activa aparece marcada en la lista. Para pasar a otra ventana haga clic en el nombre de la ventana correspondiente. El nombre de la ventana es el nombre del documento que está abierto en esa ventana.

Cuadro de diálogo "Ventanas"

Al final de la lista de ventanas abiertas aparece el comando **Ventanas...**, que abre el cuadro de diálogo del mismo nombre. El cuadro de diálogo "Ventanas" enumera todas las ventanas que están abiertas e incluye botones para realizar operaciones con esta ventanas.

Advertencia: para salir del cuadro de diálogo "Ventanas" debe hacer clic en **Aceptar**. NO haga clic en **Cerrar ventanas** porque ese botón cierra las ventanas que estén seleccionadas en la lista del diálogo.

17.16 Menú Ayuda

Los comandos del menú **Ayuda** sirven para abrir la ayuda en pantalla de StyleVision, para obtener información sobre la aplicación y para abrir páginas de soporte y ayuda en el sitio web de Altova. Este menú también incluye un comando para abrir el cuadro de diálogo [Activación del software](#)¹¹⁸⁹, donde puede introducir los datos de su código de licencia.

Los comandos del menú **Ayuda** se describen uno a uno en los apartados siguientes:

- [Ayuda](#)¹¹⁸⁹
- [Activación del software. Formulario de pedido. Registro del software. Buscar actualizaciones](#)¹¹⁸⁹
- [Enlaces al sitio web de Altova](#)¹¹⁹³

17.16.1 Ayuda

El comando **Ayuda (F1)** abre la documentación de ayuda de la aplicación (el manual del usuario). La ayuda que se abre de forma predeterminada es la ayuda en línea en formato HTML.

Si no tiene acceso a Internet o por algún motivo no quiere usar la ayuda en línea, siempre puede usar la versión local del manual del usuario. La versión local es un PDF llamado `stylevision.pdf` que puede encontrar en la carpeta de la aplicación (en el directorio Archivos de programa).

Si quiere cambiar el formato predeterminado (ayuda en línea o PDF local) puede hacerlo en la sección Ayuda del cuadro de diálogo Opciones (comando de menú **Herramientas | Opciones**).

17.16.2 Activación, Formulario de pedido, Registro, Actualizaciones

☐ Activación del software

Asignar una licencia al producto

Tras descargar el producto de software de Altova puede registrarlo o activarlo con una clave de evaluación gratuita o con una clave de licencia permanente.

- **Licencia de evaluación gratuita.** Cuando inicie el software por primera vez, tras haberlo descargado e instalado, aparecerá el cuadro de diálogo **Activación del software**. Este cuadro de diálogo incluye un botón para solicitar una licencia de evaluación gratuita. Haga clic en este botón para obtener su licencia. Al hacer clic en este botón, se generará un código hash para el ID de su equipo que se enviará a Altova a través de HTTPS. La información de la licencia se devolverá al equipo a través de una respuesta HTTP. Una vez la licencia se haya creado con éxito, aparecerá un cuadro de diálogo al respecto en su aplicación de Altova. Al hacer clic en **Aceptar** en este cuadro de diálogo se activará el software durante 30 días **en ese equipo particular**.
- **Clave de licencia permanente.** El cuadro de diálogo **Activación del software** también incluye un botón para comprar una clave de licencia permanente. Este botón conduce a la tienda en línea de Altova, donde podrá adquirir una clave de licencia permanente para el producto. Recibirá por correo electrónico un archivo que contiene sus datos de la licencia.

Existen tres tipos de licencias permanentes: de tipo *instalado*, de *usuario concurrente* y de *usuario designado*. Las licencias de tipo instalado son cada una para un único equipo. Si adquiere una licencia instalada para N ordenadores, la licencia permite utilizar el software hasta en esta cantidad de ordenadores. De la misma manera, una licencia de usuario concurrente para N usuarios concurrentes permite a N usuarios ejecutar el software de forma concurrente. (El software puede instalarse en $10N$ ordenadores). Las licencias de usuario designado autorizan a un usuario específico a usar el software en un máximo de 5 equipos distintos. Para activar su software haga clic en **Cargar una licencia nueva** e introduzca la ruta de acceso al archivo de licencia en el cuadro de diálogo que aparece. Por último, haga clic en **Aceptar**.

Nota: En el caso de licencias para varios usuarios, se le pedirá a cada usuario que introduzca su nombre.

Claves por correo electrónico y las distintas formas de activar las licencias de los productos de Altova

El correo electrónico que recibirá de Altova contiene, en un adjunto, el archivo de la licencia. El archivo de la licencia tiene la extensión `.altova_licenses`.

Para activar su producto de Altova, puede optar por una de las siguientes opciones:

- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo, hacer doble clic en el archivo de licencia, introducir los detalles necesarios en el cuadro de diálogo que aparece y finalmente hacer clic en **Aplicar claves**.
- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo. En su producto de Altova seleccione el comando de menú **Ayuda | Activación del software** y después **Cargar una licencia nueva**. Puede escribir la ruta de acceso o navegar hasta el archivo de licencia, y luego hacer clic en **Aceptar**.
- Guardar el archivo de licencia (`.altova_licenses`) en su equipo y cargarlo desde esa ubicación a su [Altova LicenseServer](#). Puede elegir entre estas dos opciones: (i) adquirir la licencia de su producto Altova con el cuadro de diálogo de activación de software del producto (véase *más abajo*) o (ii) asignar la licencia al producto de Altova LicenseServer. *Para obtener más información sobre la gestión de licencias con el LicenseServer, lea el resto de esta sección.*

El cuadro de diálogo **Activación del software** (*imagen siguiente*) se abre con el comando **Ayuda | Activación del software**.

Activar el software

Puede activar el software registrando la licencia en el cuadro de diálogo "Activación del software" o asignando una licencia a través de [Altova LicenseServer](#) (*ver detalles más abajo*).

- *Registrando la licencia en el cuadro de diálogo "Activación del software"*. En el cuadro de diálogo, haga clic en **Cargar una licencia nueva** y navegue hasta el archivo de la licencia. Haga clic en **Aceptar** para confirmar la ruta de acceso al archivo de licencia y para confirmar los datos que haya introducido (su nombre, en el caso de licencias para más de un usuario). A continuación, haga clic en **Guardar** para finalizar el proceso.
- *Asignando una licencia a través de un servidor Altova LicenseServer de la red*: Para adquirir una

licencia a través de un servidor Altova LicenseServer de la red haga clic en el botón **Usar Altova LicenseServer**, situado al final del cuadro de diálogo **Activación del software**. Seleccione el equipo en el que está instalado el LicenseServer que quiere usar. Tenga en cuenta que la autodetección de los License Servers funciona con emisiones enviadas por LAN. Este tipo de emisiones se limitan a una subred, por lo que Altova License Server debe estar en la misma subred que el equipo del cliente para que funcione la autodetección. Si esta no funciona, introduzca el nombre del servidor. Para ello es necesario que el servidor LicenseServer tenga una licencia para su producto en el repositorio de licencias. Si así es, el cuadro de diálogo **Activación del software** emite un mensaje a tal efecto (*ver imagen siguiente donde figura el cuadro de diálogo en Altova XMLSpy*). Haga clic en el botón **Guardar** para adquirir la licencia.

Activación del software Altova MapForce Enterprise Edition 2020

Gracias por elegir Altova MapForce Enterprise Edition 2020 y bienvenido al proceso de activación del software. Aquí puede ver la licencia que tiene asignada o seleccionar un servidor Altova LicenseServer que tenga licencias para el producto. (NOTA: para poder usar este software necesitará asignarle una licencia en Altova LicenseServer o recibir una licencia válida de Altova.)

Si prefiere no usar Altova LicenseServer haga clic aquí para cargar una licencia a mano => Cargar licencia

Introduzca o seleccione el nombre del servidor LicenseServer de la red para poder activar el software.

Altova LicenseServer: 

Ya tiene asignada una licencia en el servidor LicenseServer QALicenseServer.vie.altova.com.

Nombre	
Compañía	Altova GmbH
Nº de usuarios	50
Tipo de licencia	concurrente
Días restantes hasta la expiración:	51
SMP	Días restantes: 51

Devolver licencia Extraer licencia Copiar código de soporte Guardar Cerrar

Conectado al servidor Altova LicenseServer QALicenseServer.vie.altova.com

Una vez se ha adquirido una licencia para un equipo específico (es decir, "instalada") del servidor LicenseServer, no se puede devolver al mismo hasta 7 días después. Transcurridos estos 7 días podrá devolver la licencia de ese equipo (con el botón **Devolver licencia**) para que pueda ser adquirida por otro cliente. No obstante, el administrador de LicenseServer puede anular asignaciones de licencias desde la interfaz web del servidor LicenseServer en cualquier momento. Observe que únicamente se pueden devolver las licencias instaladas en equipos específicos, no las licencias concurrentes.

Extracción de licencias

Puede extraer una licencia del repertorio durante un período máximo de 30 días de modo que la licencia se almacene en el equipo donde se ejecuta el producto. Esto le permitirá trabajar sin conexión a Internet, lo cual puede ser útil si desea trabajar en un entorno que no dispone de acceso a su servidor Altova LicenseServer (p. ej. cuando el producto servidor de Altova está instalado en un equipo portátil y el usuario se encuentra de viaje). Mientras la licencia esté extraída, LicenseServer indicará que la licencia está en uso y no podrá ser utilizada por ningún otro equipo. La licencia vuelve de forma automática al de licencias una vez ha finalizado el periodo de extracción. La licencia extraída también se puede insertar en el servidor en cualquier

momento con el botón **Insertar** del cuadro de diálogo **Activación del software**.

Siga estas instrucciones para extraer una licencia: (I) En el cuadro de diálogo **Activación del software** haga clic en el botón **Extraer licencia** (*imagen anterior*). (II) Aparece el cuadro de diálogo **Extracción de licencias**. Seleccione el periodo de extracción deseado y haga clic en **Extraer**. Así se extraerá la licencia. Ahora, después de haber extraído una licencia, ocurren dos cosas: (i) El cuadro de diálogo **Activación del software** muestra información sobre la extracción de la licencia, incluida la fecha y la hora en la que expira el plazo de extracción y (ii) En lugar del botón **Extraer licencia**, aparece el botón **Insertar licencia**. Para insertar la licencia en cualquier momento dado, basta con hacer clic en este botón. Como la licencia vuelve automáticamente a su estado de inserción cuando finaliza el plazo de extracción, compruebe que el plazo seleccionado coincide con el período de tiempo que tiene pensado trabajar sin conexión a Internet.

Si la licencia que extrae es una licencia de tipo instalado o una licencia de usuario concurrente, entonces esta se extrae al equipo y está disponible para el usuario que extrajo la licencia. Si la licencia que extrae es una licencia de usuario designado, entonces esta se extrae a la cuenta de Windows del usuario designado. Se pueden extraer licencias en equipos virtuales pero no para escritorios virtuales (en una virtualización de escritorio). Tenga en cuenta que al extraer una licencia de usuario designado, los datos que identifican esa extracción de licencia se almacenan en el perfil del usuario. Para que funcione la extracción de licencias, el perfil del usuario debe estar almacenado en el equipo local que se utilizará para trabajar sin conexión. Si el perfil del usuario se encuentra en una ubicación no local (como un archivo compartido), la extracción se considerará no válida a la hora de iniciar la aplicación de Altova.

Para devolver una licencia esta debe ser de la misma versión principal que el producto de Altova con el que se extrajo. Por tanto, es recomendable devolver la licencia antes de actualizar el producto de Altova correspondiente a la siguiente versión principal.

Nota: Para poder extraer licencias esta característica debe estar habilitada en el servidor LicenseServer. Si esta característica no está habilitada, recibirá un mensaje de error a tal efecto cuando trate de extraer una licencia. Cuando esto ocurra, póngase en contacto con el administrador de su servidor LicenseServer.

Copiar código de soporte

Haga clic en **Copiar código de soporte** para copiar los detalles de la licencia en el portapapeles. Esta es la información que deberá introducir al ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico a través del [formulario de soporte técnico](#).

Altova LicenseServer es una práctica herramienta para administrar en tiempo real todas las licencias de Altova de la red y ofrece información detallada sobre cada licencia, asignaciones a clientes y uso de las licencias. La ventaja de usar este producto está en las características administrativas que ofrece para la gestión de grandes volúmenes de licencias de Altova. Altova LicenseServer puede descargarse gratis del [sitio web de Altova](#). Para más información sobre Altova LicenseServer, consulte la [documentación de Altova LicenseServer](#).

☐ Formulario de pedido

Hay dos maneras de comprar licencias para los productos de Altova: con el botón **Comprar una licencia permanente** del cuadro de diálogo **Activación del software** (*ver apartado anterior*) o con el comando **Formulario de pedido**, que le lleva directamente a la tienda en línea de Altova.

☐ Registro del software

Este comando abre la página de registro de productos de Altova en una pestaña del explorador. Si registra el software, recibirá información sobre actualizaciones y versiones nuevas del producto.

☐ Buscar actualizaciones

Comprueba si existe una versión más reciente del producto en el servidor de Altova y emite un mensaje a tal efecto.

17.16.3 Enlaces al sitio web de Altova

☐ Soporte técnico

Es un enlace al centro de soporte técnico de Altova en Internet. El centro de soporte técnico incluye preguntas frecuentes, foros de debate y un formulario para ponerse en contacto con el equipo de soporte técnico de Altova.

☐ Descargar herramientas gratis y componentes

Es un enlace al centro de descargas de componentes del sitio web de Altova. Aquí puede descargar una variedad de software adicional para usarlo con los productos de Altova, como procesadores XSLT y XSL-FO y paquetes de integración. Estos componentes suelen ser totalmente gratis.

☐ StyleVision en Internet

Es un enlace al [sitio web de Altova](#). Aquí encontrará más información sobre StyleVision, otros productos de [Altova](#) y tecnologías relacionadas.

☐ Acerca de StyleVision

Abre la pantalla de presentación de la aplicación y muestra el número de versión del producto. Si usa la versión de 64 bits de StyleVision, esto se ve en el nombre de la aplicación, que lleva el sufijo (x64). La versión de 32 bits no lleva ningún sufijo.

18 Referencia del programador


StyleVision como servidor de automatización

StyleVision es un servidor de automatización. Esto quiere decir que es una aplicación que expone objetos programables a otras aplicaciones (llamados *clientes de automatización*). Como resultado, un cliente de automatización puede acceder a los objetos y funciones que pone a su disposición el servidor de automatización. Esto ofrece grandes ventajas al cliente de automatización porque puede servirse de las funciones de StyleVision. Por ejemplo, un cliente de automatización puede generar un archivo XSLT a partir de un SPS con ayuda de StyleVision. Por tanto, los desarrolladores pueden mejorar sus aplicaciones usando las funciones ya disponibles de StyleVision.

Los objetos programables de StyleVision se ponen a disposición de los clientes de automatización a través de la API de StyleVision, que es una API de COM. En esta documentación se ofrece una descripción completa de todos los objetos disponibles (consulte el apartado [Application API](#)¹²¹⁹).

18.1 Editor de scripts

El Editor de scripts es un entorno de desarrollo integrado en StyleVision desde donde puede personalizar las funciones de la Vista Authentic con ayuda de los scripts JScript o VBScript. Por ejemplo, puede añadir a la barra de herramientas un botón nuevo que ejecute una tarea personalizada, como dar formato al texto, o puede hacer que StyleVision muestre un cuadro de mensaje de notificaciones cada vez que se ejecute una acción en la Vista Authentic. Para ello debe crear proyectos de scripting, que son archivos con la extensión `.asprj` (Altova Scripting Project).



Editor de scripts

Los proyectos de scripting son portátiles; puede crearlos como parte de un archivo `.sps` (StyleVision Power Stylesheet). Cualquier aplicación de Altova que consuma ese archivo `.sps` puede ejecutar las macros dentro del proyecto. La aplicación no tiene por qué ser StyleVision, también puede ser XMLSpy o Authentic Desktop.

El Editor de scripts necesita que instale .NET Framework 2.0 o más avanzado antes de instalar StyleVision.

18.1.1 Crear un proyecto de scripting

Todos los scripts, así como la información de scripting que se crean en el Editor de scripts se guardan en los proyectos de scripting de Altova (archivos `.asprj`). Un proyecto de scripting puede contener macros, controladores de eventos de aplicaciones y formularios (que también pueden tener sus propios controladores


de eventos). También puede añadir variables globales y funciones a un script "Declaraciones globales", que hace que esas variables y funciones sean accesibles en todo el proyecto. Para empezar un proyecto nuevo :

1. Cree o abra el archivo .sps del que el proyecto de scripting debe formar parte.
2. Elija una de estas opciones:
 - En el menú **Authentic** haga clic en **Scripts de Authentic**.
 - Haga clic en la pestaña *Diseño*, en la parte inferior de la ventana principal, y después seleccione **Script de Authentic**.

Cada archivo .sps puede tener asignado un único proyecto de scripting. Para abrir un proyecto de scripting asociado a un archivo .sps puede seguir los pasos indicados en el punto anterior, con los que se abre la ventana Editor de scripts. Conforme va editando el proyecto de scripting puede guardar los cambios temporalmente en la memoria haciendo clic en el botón **Guardar**, en la parte inferior del Editor de scripts. Para guardar el proyecto de scripting en disco primero debe hacer clic en **Guardar y cerrar** en el Editor de scripts y después guardar el archivo .sps.

Los lenguajes que se pueden usar en los proyectos de scripting son JScript y VBScript (no debe confundirse con Visual Basic, que no es compatible). Estos motores de scripting están disponibles por defecto en Windows y no precisan de requisitos especiales para ejecutarse. Para seleccionar el lenguaje de scripting que quiere usar:

1. Haga clic con el botón derecho en el elemento Proyecto, en el panel superior izquierdo y seleccione **Configuración del proyecto** en el menú contextual.
2. Seleccione un lenguaje (JScript o VBScript) y haga clic en **Aceptar**.



Desde el cuadro de diálogo "Configuración el proyecto", en la imagen anterior, también puede cambiar la versión de .NET Framework de destino. Esto suele ser necesario si su proyecto de scripting requiere alguna función que solamente exista en las versiones más recientes de .NET Framework. Tenga en cuenta que cualquier cliente que use su proyecto de scripting tendrá que tener instalada la misma versión de .NET Framework que usted (o una más reciente, siempre que sea compatible).

Por defecto, un proyecto de scripting hace referencia a varios ensamblados .NET, como `System`, `System.Data`, `System.Windows.Forms` entre otros. Si lo necesita puede importar más ensamblados .NET, incluidos ensamblados de caché de ensamblados global de .NET (GAC por sus siglas en inglés) o archivos .dll personalizados. Puede importar ensamblados:


1. De forma estática, añadiéndolos manualmente al proyecto. Haga clic con el botón derecho en el panel superior izquierdo y seleccione **Agregar ensamblado .NET** en el menú contextual.
2. De forma dinámica, en tiempo de ejecución, llamando al comando `CLR.LoadAssembly`¹²¹¹ desde el código.

Las secciones siguientes se centran en las partes de un proyecto de scripting: declaraciones globales, macros, formularios y eventos. Para más información sobre scripting y proyectos de scripting de ejemplo consulte [Scripting con Authentic](#)⁹⁴².

18.1.1.1 Información general

El Editor de scripts contiene estas partes:

- Barra de herramientas
- Panel Proyectos
- Panel Propiedades
- Ventana principal
- Cuadro de herramientas



El proyecto de scripting se guarda cuando guarde el archivo .sps del que el proyecto de scripting forma parte. El botón **Guardar** que se ve en la imagen anterior solamente crea una copia temporal en la memoria interna.

Barra de herramientas

La barra de herramientas incluye los comandos **Deshacer (Ctrl+Z)** y **Rehacer (Ctrl+Y)** y comandos de edición (**Copiar, Cortar, Eliminar, Pegar**). Al editar código fuente también se activan los comandos **Buscar** y **Reemplazar**, así como el comando **Imprimir**.

Panel Proyectos

En el panel Proyectos puede ver y gestionar la estructura del proyecto. Un proyecto de scripting consiste en varios componentes que pueden funcionar juntos y que no tienen que crearse en un orden determinado:

- *Un script "Declaraciones globales"*. Como el nombre indica, este script contiene información que se usa en todo el proyecto. En este script puede declarar cualquier variable o función que necesite tener disponible para todos los formularios, scripts de gestión de eventos y macros.
- *Formularios*. Los formularios suelen ser necesarios para recopilar información de los usuarios o para suministrar cuadros de diálogo informativos. Un formulario se invoca llamándolo sea con una función (en el script *Declaraciones globales*) o directamente con una macro.
- *Eventos*. La carpeta "Eventos" muestra eventos de la aplicación StyleVision suministrados por la API COM. Para escribir un script que se ejecute cuando ocurra un evento haga doble clic en cualquier evento y después teclee el código de manejo en el editor. No debe confundir los eventos de la aplicación con los eventos de los formularios; estos últimos se manejan a nivel del formulario, como detallamos más adelante.
- *Macros*. Una macro es un script que puede invocarse a petición desde un menú contextual o ejecutarse automáticamente cuando empiece StyleVision. Las macros no tienen parámetros o valores de retorno. Una macro puede acceder a todas las variables y funciones declaradas en el script *Declaraciones globales* y también puede mostrar formularios.

Haga clic con el botón derecho en cualquiera de los componentes para ver los comandos del menú contextual y los atajos de teclado correspondientes. Haga doble clic en cualquier archivo (como un formulario o un script) para abrirlo en la ventana principal.

Con los botones de la barra de herramientas puede acceder a estos comandos rápidos:



Macro nueva

Agrega una macro nueva al proyecto en el directorio **Macros**.



Formulario nuevo

Agrega un formulario nuevo al proyecto en el directorio **Formularios**.

Panel Propiedades

El panel Propiedades es muy parecido al de Visual Studio y contiene:

- Propiedades del formulario, si se selecciona uno
- Propiedades del objeto, si se selecciona uno
- Eventos del formulario, si se selecciona uno
- Eventos del objeto, si se selecciona uno

Para alternar entre las propiedades y los eventos del componente seleccionado haga clic en los botones Propiedades  o Eventos .

Los iconos **Por categorías**  y **Alfabético**  muestran las propiedades o los eventos organizados por categorías o por orden alfabético ascendente.

Cuando se selecciona una propiedad o un evento aparece una breve descripción de ese elemento en la parte inferior del panel Propiedades.


Ventana principal

La ventana principal es el área de trabajo donde puede introducir código fuente o modificar el diseño del formulario. Al editar formularios puede trabajar en dos pestañas: *Design* y *Source*. La pestaña *Design* muestra el diseño del formulario, mientras que la pestaña *Source* contiene el código fuente, como métodos de control de eventos.

El editor de código fuente cuenta con ayudas para la edición de código, como color de sintaxis, plegamiento de código, resaltado de los corchetes de inicio y final, zoom, sugerencias de finalización automática y marcadores.

Sugerencias de finalización automática

JScript y VBScript son dos lenguajes sin tipo, por lo que la finalización automática se limita a los nombres de la API COM y a los [comandos](#)  integrados de StyleVision. El método completo o la firma de la propiedad aparecen junto al ayudante de entrada de finalización automática.



Para ver la firma (y la documentación, si la hay) de un método o una propiedad conocidos, coloque el cursor del ratón sobre el elemento en cuestión, por ejemplo:

El ayudante de entrada de finalización automática suele aparecer automáticamente al editar, pero también puede activarlo pulsando **Ctrl+Barra espaciadora**.

Marcadores

- Para guardar o eliminar un marcador, haga clic dentro de una línea y después pulse **Ctrl+F2**
- Para ir al marcador siguiente pulse **F2**
- Para ir al marcador anterior pulse **Mayús+F2**
- Para eliminar todos los marcadores pulse **Ctrl+Mayús+F2**

Alejarse y acercarse con el zoom

- Para alejarse y acercarse con el zoom mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse las teclas "+" o "-", o gire la rueda del ratón.

Configurar la vista Texto

Para activar estas opciones haga clic con el botón derecho en el editor y seleccione **Configuración de la vista Texto** en el menú contextual.

Fuentes

Para cambiar la fuente haga clic con el botón derecho en el editor y seleccione **Fuentes de la vista Texto...** en el menú contextual.

Caja de herramientas

La Caja de herramientas contiene todos los objetos que hay disponibles para diseñar formularios, como son los botones, las cajas de texto, los cuadros combinados, etc.

Para añadir un elemento de la Caja de herramientas a un formulario:

1. Cree o abra un formulario y seleccione la pestaña **Diseño**.
2. Haga clic en el objeto de la caja de herramientas (por ejemplo, **Botón**) y después haga clic en el lugar del formulario donde lo quiere insertar. También puede arrastrar el objeto directamente hasta el formulario.

Algunos objetos, como el *Temporizador*, no se añaden al formulario, sino que se crean en una bandeja, en la parte inferior de la ventana principal. Puede seleccionar el objeto en la bandeja y configurar las propiedades y los controladores de eventos para el objeto del panel Propiedades. Para ver un ejemplo consulte el apartado [Control de eventos de formularios](#)⁴²⁰³.

También puede añadir controles ActiveX registrados al formulario. Para ello haga clic con el botón derecho en el área de la Caja de herramientas y seleccione **Agregar control ActiveX** en el menú contextual.

18.1.1.2 Declaraciones globales

El script "Declaraciones globales" existe por defecto en todos los proyectos de scripting, por lo que no lo tiene que crear explícitamente. Cualquier variable o función que quiera añadir a este script se considera como global a todo el proyecto. Esto significa que puede hacer referencia a esas variables y funciones desde cualquier macro o evento del proyecto. A continuación se muestra un extracto de ejemplo del script Declaraciones globales que importa el espacio de nombres `System.Windows.Forms` en el proyecto. Para ello el código invoca el comando `CLR.Import` que está integrado en el Editor de scripts.

```
// importa el espacio de nombres System.Windows.Forms para todas las macros, los formularios y eventos:  
CLR.Import ( "System.Windows.Forms" );
```

Nota: cada vez que se ejecuta una macro o que se llama a un controlador de eventos las declaraciones globales se vuelven a inicializar.

18.1.1.3 Macros

Las macros son scripts que contienen declaraciones JScript (o VBScript, en función del lenguaje del proyecto), como declaraciones y funciones variables.

Puede añadir macros a su proyecto si quiere; para ello haga clic con el botón derecho en el panel Proyectos, seleccione **Agregar macro** en el menú contextual y después introduzca el código de la macro en el formulario principal. Ese código puede ser tan simple como una alerta, por ejemplo:

```
alert("Hola, soy una macro");
```

Una macro más avanzada podría contener variables y funciones locales. Las macros también pueden contener código que invoque formularios desde el proyecto. El extracto siguiente representa una macro de ejemplo que muestra un formulario. Se asume que el formulario ya se ha creado en la carpeta "Formularios" y que se le ha dado el nombre "FormularioEjemplo" (consulte también el apartado [Formularios](#)¹²⁰²).

```
// muestra un formulario  
ShowForm( "SampleForm" );
```

En el extracto anterior `ShowForm` es un comando integrado en el Editor de scripts. Para ver más comandos que puede usar para trabajar con formularios y objetos .NET consulte el apartado [Comandos integrados](#)¹²⁰³.


Solo se puede ejecutar una macro a la vez. Una vez se ha ejecutado la macro (o el evento) el script se cierra y las variables globales pierden sus valores.

Para ejecutar una macro directamente en el Editor de scripts haga clic en Ejecutar macro . Para depurar una macro con el depurador de Visual Studio haga clic en Depurar macro .

Ejecutar macros

Para ejecutar una macro primero debe vincular la macro a un evento de Authentic. La macro se ejecutará cuando el evento de Authentic se desencadene. Por ejemplo, imagine que quiere ejecutar una macro antes de editar texto en Authentic. Estas son las instrucciones que debe seguir:

1. En la vista **Diseño** seleccione el contenido editable para el que desea crear la macro.
2. En la ventana Propiedades (*imagen siguiente*) expanda el grupo de propiedades *Authentic* del componente de diseño seleccionado.



3. Seleccione el evento Authentic que debe desencadenar la macro y abra la lista desplegable del cuadro combinado *Valor*. Esta lista incluye todas las macros definidas en el proyecto de scripting del diseño SPS. Seleccione la macro que desea vincular con esta función.
4. A partir de ahora, cuando en la vista Authentic se desencadene un evento que tenga asignada una macro, la macro se ejecutará.


Para más información consulte el apartado [Scripting con Authentic >> Macros](#) ⁹⁴⁶.

18.1.1.4 Formularios


Los formularios son especialmente prácticos si necesita recolectar datos de entrada de usuarios o mostrar datos a usuarios. Para llevar a cabo esas acciones un formulario puede contener varios controles como botones, casillas de verificación, cuadros combinados, etc.

Para añadir un formulario haga clic con el botón derecho en el panel Proyecto y seleccione **Agregar formulario** en el menú contextual. Para añadir un control a un formulario arrástrelo desde la Caja de herramientas que está a la derecha del Editor de scripts y suéltela en el formulario.

Puede cambiar la posición y el tamaño de los controles directamente en el formulario usando las manijas que aparecen al hacer clic en un control, por ejemplo:




Todos los controles de los formularios tienen propiedades que puede ajustar en el panel Propiedades. Para ello, seleccione primero el control en el formulario y después edite las propiedades en cuestión en el panel Propiedades.



Control de eventos de formularios

Cada control del formulario expone también varios eventos a los que puede vincular el proyecto de scripting. Por ejemplo, puede que quiera invocar algún método de la API COM de StyleVision cuando se haga clic en un botón. Para crear una función que vincule a un evento de formulario siga estos pasos:

1. En el panel Propiedades haga clic en **Eventos** .
2. En la columna Acción haga doble clic en el evento donde necesita el método (por ejemplo, en la imagen siguiente, el evento de controlador es "Click").



También puede añadir métodos de controlador haciendo doble clic en un control del formulario. Por ejemplo, al hacer doble clic en un botón del diseño del formulario se genera un método de controlador para el evento "Click" de ese botón.

Una vez se ha generado el cuerpo del método del controlador puede teclear el código que controla este evento, por ejemplo:

```
//Ocurre cuando se hace clic en el componente.  
function MyForm_ButtonClick( objSender, e_EventArgs )  
{  
    alert("A button was clicked");  
}
```

Para mostrar un formulario sin terminar fuera del Editor de scripts haga clic con el botón derecho en el formulario y seleccione **Probar el formulario** en el menú contextual. Observe que el comando **Probar el formulario** solamente muestra el formulario; los eventos del formulario (como hacer clic en un botón) siguen estando deshabilitados. Para que el formulario reaccione a los eventos debe llamarlo desde una macro, por ejemplo:

```
// Instanciar y mostrar un formulario  
ShowForm( "SampleForm" );
```

Acceder a los controles del formulario


Puede acceder a cualquier componente de un formulario desde el código usando sintaxis de acceso a los campos. Por ejemplo, imagine que tiene un formulario con este diseño:

```
// MiFormulario  
//   PanelBotón  
//     BotónAceptar  
//     BotónCancelar  
//   EditorTexto  
//     ReproductorMediaAx1  
// ComponentesBandeja  
//   MiTemporizador
```

El código siguiente muestra cómo instanciar el formulario, acceder a algunos de sus controles con la sintaxis de acceso a los campos y después mostrarlo:

```
// Instanciar el formulario  
var objForm = CreateForm("MyForm");  
// Deshabilitar el botón Aceptar  
objForm.ButtonPanel.OkButton.Enabled = false;  
// Cambiar el texto del Editor de texto  
objForm.TextEditor.Text = "Hello";  
// Mostrar el formulario  
objForm.ShowDialog();
```

Al añadir al formulario ciertos controles, como los temporizadores, estos no aparecen en el formulario, sino que se muestran como componentes de la bandeja en la parte inferior del diseño del formulario, por ejemplo:



Para acceder a los controles de la bandeja puede usar el método `GetTrayComponent` en el objeto formulario y suministrar el nombre del control como argumento. En este ejemplo, para obtener una referencia a `MiTemporizador` y habilitarlo debe usar este código:

```
var objTimer = objForm.GetTrayComponent("MiTemporizador");
objTimer.Enabled = true;
```


En el caso de los controles ActiveX puede acceder al objeto COM subyacente con la propiedad `OCX`:

```
var ocx = lastform.AxMediaPlayer1.OCX; // obtener objeto COM subyacente
ocx.enableContextMenu = true;
ocx.URL = "mms://apasf.apa.at/fm4_live_worldwide";
```

18.1.1.5 Eventos

Un proyecto de scripting puede incluir scripts que controlen eventos en la Vista Authentic, como cortar, copiar o pegar texto o abrir un menú contextual. Estos eventos los suministra la API COM de StyleVision y los puede encontrar en la carpeta "Eventos" del proyecto de scripting. Tenga en cuenta que estos eventos son eventos específicos de StyleVision, en contraposición a los eventos de formulario.

Para crear un script de controlador de eventos haga clic con el botón derecho en un evento y seleccione **Abrir** en el menú contextual (o haga doble clic en el evento). El script del controlador de eventos aparece en la ventana principal, donde puede editarlo. Por ejemplo, el controlador de eventos de la imagen siguiente llama a una función cuando se ejecuta algún botón de la barra de herramientas. La definición de la función está en el script [Declaraciones globales](#)¹²⁰⁰, por lo que está disponible para el script del controlador de eventos.



No debe cambiar el nombre de la función del controlador de eventos; de lo contrario no se llamará al script del controlador de eventos.

También puede definir variables locales y funciones de ayuda dentro del script del controlador, por ejemplo:

```

var local;

function On_AuthenticLoad( )
{
    local = "OnAuthenticLoad";
    Helper ();
}

function Helper ()
{
    alert("I'm a helper function for " + local);
}

```

18.1.1.6 Consejos para programar con JScript

A continuación ofrecemos algunos consejos para programar con JScript que le ayudarán a la hora de desarrollar un proyecto de scripting en el Editor de scripts de StyleVision.

Parámetros out

Los parámetros out de los métodos de NET Framework requieren variables especiales en JScript. Por ejemplo:

```

var dictionary =
CLR.Create("System.Collections.Generic.Dictionary<System.String, System.String>");
dictionary.Add("1", "A");
dictionary.Add("2", "B");

// use el método de JScript para acceder a los parámetros out

```

```
var strOut = new Array(1);
if ( dictionary.TryGetValue("1", strOut) ) // TryGetValue establece el parámetro out
    alert( strOut[0] ); // use out parameter
```

Números enteros como argumentos

Los métodos .NET que requieren números enteros como argumentos no se deben llamar directamente con los objetos numéricos de JScript, que son valores de puntos flotantes. Por ejemplo, en lugar de:

```
var objCustomColor = CLR.Static("System.Drawing.Color").FromArgb(128,128,128);
```

use:

```
var objCustomColor =
CLR.Static("System.Drawing.Color").FromArgb(Math.floor(128),Math.floor(128),Math.floor(128));
```

Iterar colecciones .NET

Para iterar colecciones .NET se pueden usar el Enumerador de JScript y el iterador .NET. Por ejemplo:

```
// iterar con el iterador de JScript
var itr = new Enumerator( coll );
for ( ; !itr.atEnd(); itr.moveNext() )
    alert( itr.item() );

// iterar con el iterador .NET
var itrNET = coll.GetEnumerator();
while( itrNET.MoveNext() )
    alert( itrNET.Current );
```

Plantillas .NET

Las plantillas .NET se pueden instanciar así:

```
var coll = CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );
```

o así

```
CLR.Import( "System" );
CLR.Import( "System.Collections.Generic" );
var dictionary = CLR.Create( "Dictionary<String,Dictionary<String,String>>" );
```

Valores .NET de enumeración

Para acceder a los valores .NET de enumeración puede usar:

```
var enumValStretch = CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch;
```

Literales de enumeración

Para acceder a los literales de enumeración de la API de StyleVision (no necesita conocer su valor numérico) puede usar:

```
objExportXMIFileDlg.XMIType = eXMI21ForUML23;
```


18.1.2 Comandos integrados

En este apartado se explican todos los comandos que puede usar el el Editor de scripts de StyleVision.

- [alert](#) ¹²⁰⁸
- [confirm](#) ¹²⁰⁹
- [CLR.Create](#) ¹²¹⁰
- [CLR.Import](#) ¹²¹⁰
- [CLR.LoadAssembly](#) ¹²¹¹
- [CLR.ShowImports](#) ¹²¹¹
- [CLR.ShowLoadedAssemblies](#) ¹²¹²
- [CLR.Static](#) ¹²¹³
- [CreateForm](#) ¹²¹⁴
- [doevents](#) ¹²¹⁵
- [lastform](#) ¹²¹⁵
- [prompt](#) ¹²¹⁶
- [ShowForm](#) ¹²¹⁶
- [watchdog](#) ¹²¹⁷

18.1.2.1 alert

Muestra un cuadro de mensaje en el que aparece un texto dado y el botón "Aceptar". Para continuar el usuario debe hacer clic en "Aceptar".



Firma

Para JScript la firma es:

```
alert(strMessage : String) -> void
```

Para VBScript la firma es:

```
MsgBox(strMessage : String) -> void
```


Ejemplo

Est código JScript muestra una caja de mensaje con el texto "Hello, World".

```
alert("Hello World");
```

18.1.2.2 confirm

Abre un cuadro de diálogo en el que aparecen un mensaje dado, un botón para confirmar y uno para cancelar. El usuario tiene que hacer clic en "Aceptar" o "Cancelar" para continuar. Devuelve un valor booleano que representa la respuesta del usuario. Si este hace clic en "Aceptar" la función devuelve **true**; si hace clic en "Cancelar" la función devuelve **false**.



Firma

```
confirm(strMessage : String) -> result : Boolean
```

Ejemplo (JScript)

```
if ( confirm( "¿Seguir procesando?" ) == false )  
    alert("Ha cancelado esta acción");
```

Ejemplo (VBScript)

```
If ( confirm( "¿Seguir procesando?" ) = false ) Then  
    MsgBox("Ha cancelado esta acción")  
End If
```

18.1.2.3 CLR.Create

Crea una instancia de objeto .NET nueva con el nombre de clase dado como argumento. Si se pasa más de un argumento, los argumentos siguientes se interpretan como argumentos para el constructor del objeto .NET. El valor de retorno es una referencia al objeto .NET que se creó.

Firma

```
CLR.Create(strTypeNameCLR : String, constructor arguments ... ) -> object
```

Ejemplo

Este extracto de código de JScript ilustra cómo crear instancias de varias clases .NET.

```
// Crear una lista ArrayList
var objArray = CLR.Create("System.Collections.ArrayList");
// Crear una lista ListViewItem
var newItem = CLR.Create( "System.Windows.Forms.ListViewItem", "NewItemText" );
// Crear una lista List<string>
var coll = CLR.Create( "System.Collections.Generic.List<System.String>" );
// Importa los espacios de nombres necesarios y crea un objeto Diccionario
CLR.Import( "System" );
CLR.Import( "System.Collections.Generic" );
var dictionary = CLR.Create( "Dictionary< String, Dictionary< String, String >>" );
```

18.1.2.4 CLR.Import

Importa un espacio de nombres. Este es el equivalente en scripting de `using` en C# o `imports` en VB.Net. Al llamar a `CLR.Import` no se puede excluir la parte del espacio de nombres en llamadas posteriores, como `CLR.Create()` and `CLR.Static()`.

Nota: al importar un espacio de nombres no se añade ni se carga el ensamblado correspondiente en el proyecto de scripting. Puede añadir ensamblados al proyecto de scripting de forma dinámica (en el momento de la ejecución) en el código fuente llamando a [CLR.LoadAssembly](#)⁴²¹¹.

Firma

```
CLR.Import(strNamespaceCLR : String) -> void
```

Ejemplo

En lugar de tener que usar espacios de nombres completos, como aquí:

```
if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
{
    var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " + lastform.textboxLastName.Text;
    CLR.Static( "System.Windows.Forms.MessageBox" ).Show( "Hola " + sName );
}
```

```
}
```

Puede importar espacios de nombres primero y después usar la forma abreviada:

```
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );

if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "DialogResult" ).OK )
{
    var sName = lastform.textboxFirstName.Text + " " + lastform.textboxLastName.Text;
    CLR.Static( "MessageBox" ).Show( "Hola " + sName );
}
```

18.1.2.5 CLR.LoadAssembly

Carga el ensamblado .NET con el nombre de ensamblado largo dado o con la ruta de acceso al archivo. Devuelve el valor booleano **true** si el ensamblado se pudo cargar; en caso contrario devuelve **false**.

Firma

```
CLR.LoadAssembly(strAssemblyNameCLR : String, showLoadErrors : Boolean) -> result : Boolean
```

Ejemplo

Este código JScript intenta establecer el texto del portapapeles cargando el ensamblado necesario de forma dinámica.

```
// establecer el texto del portapapeles (si se puede)
// System.Windows.Clipboard es parte del ensamblado PresentationCore, así que carga primero este ensamblado:
if ( CLR.LoadAssembly( "PresentationCore, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35", true ) )
{
    var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );
    if ( clipboard != null )
        clipboard.SetText( "HelloClipboard" );
}
```

18.1.2.6 CLR.ShowImports

Abre un cuadro de mensaje que muestra el espacio de nombres importado en ese momento. El usuario tiene que hacer clic en "Aceptar" para continuar.


Firma

```
CLR.ShowImports() -> void
```

Ejemplo

Este código JScript primero importa un espacio de nombres y después muestra la lista de espacios de nombres importados:

```
CLR.Import( "System.Windows.Forms" );  
CLR.ShowImports();
```



18.1.2.7 CLR.ShowLoadedAssemblies


Abre un cuadro de mensaje que muestra los ensamblados cargados en ese momento. El usuario tiene que hacer clic en "Aceptar" para continuar.

Firma

```
CLR.ShowLoadedAssemblies() -> void
```

Ejemplo

```
CLR.ShowLoadedAssemblies();
```



18.1.2.8 CLR.Static

Devuelve una referencia a un objeto .NET estático. Puede usar esta función para acceder a tipos .NET que no tengan instancias y contengan solamente miembros estáticos.

Firma

```
CLR.Static(strTypeNameCLR : String) -> object
```

Ejemplo (JScript)

```
// Obtener el valor de una .NET Enum en una variable
var enumValStretch = CLR.Static( "System.Windows.Forms.ImageLayout" ).Stretch

// Establecer el valor del portapapeles de Windows
var clipboard = CLR.Static( "System.Windows.Clipboard" );
clipboard.SetText( "HelloClipboard" );

// Comprobar qué botón pulsó el usuario en un cuadro de diálogo
if ( ShowForm( "FormName" ) == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
    alert( "ok" );
else
    alert( "cancel" );
```

18.1.2.9 CreateForm


Instancia el objeto formulario `Form` identificado por el nombre dado como argumento. El formulario debe existir en la carpeta "Formularios" del proyecto de scripting. Devuelve el objeto formulario (`System.Windows.Forms.Form`) que corresponde al nombre dato o `null` si no existe ningún formulario con ese nombre.

Firma

```
CreateForm (strFormName : String) -> System.Windows.Forms.Form | null
```

Ejemplo

Imagine que en el proyecto de scripting existe un formulario llamado "FormName".



Este código JScript instancia el formulario con algunos valores predeterminados y lo muestra al usuario.

```
var myForm = CreateForm( "FormName" );
if ( myForm != null )
{
    myForm.textboxFirstName.Text = "Daniela";
    myForm.textboxLastName.Text = "Heidegger";
    var dialogResult = myForm.ShowDialog();
}
```

En consecuencia, `dialogResult` se puede seguir evaluando así:

```
if ( dialogResult == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )
    alert( "ok" );
else
    alert( "cancel" );
```

Nota: el código de la imagen anterior solamente funciona si la propiedad `DialogResult` de los botones "Aceptar" y "Cancelar" está configurada correctamente en el panel *Propiedades* (por ejemplo, debe ser `OK` para el botón "Aceptar").

18.1.2.10 doevents

Procesa todos los mensajes de Windows que estén en ese momento en la cola de mensajes.

Firma

```
doevents() -> void
```

Ejemplo (JScript)

```
for ( i=0; i < nLongLastingProcess; ++i )
{
    // ejecutar procesos de larga duración

    doevents(); // procesar mensajes de Windows; permitir que la IGU se actualice
}
```

18.1.2.11 lastform

Este es un campo global que devuelve una referencia al último objeto formulario que se creó con `CreateForm()` o `ShowForm()`.

Firma


```
lastform -> formObj : System.Windows.Forms.Form
```

Ejemplo

Este código JScript muestra el formulario "FormName" como cuadro de diálogo.

```
CreateForm( "FormName" );
if ( lastform != null )
{
    lastform.textboxFirstName.Text = "Daniela";
    lastform.textboxLastName.Text = "Heidegger";
    var dialogResult = lastform.ShowDialog();
}
```

Los valores de los dos controles de campos de texto se inicializan con ayuda de `lastform`.



18.1.2.12 prompt


Abre un cuadro de diálogo en el que aparece un mensaje y un control de campo de texto con una respuesta predeterminada. Esto permite al usuario introducir un valor simple de cadena de texto. El valor de retorno es una cadena que contiene el valor del campo de texto o `null` si el usuario seleccionó "Cancelar".

Firma

```
prompt(strMessage : String, strDefault : String) -> val : String
```

Ejemplo

```
var name = prompt( "Please enter your name", "Daniel Smith" );  
if ( name != null )  
    alert( ";Hola, " + name + "!" );
```



18.1.2.13 ShowForm

Instancia un objeto formulario nuevo a partir del nombre de formulario dado y lo muestra de inmediato como cuadro de diálogo. El valor de retorno es un número entero que representa el resultado generado:

`DialogResult` (`System.Windows.Forms.DialogResult`). Para ver la lista de posibles valores consulte la documentación de `DialogResult` Enum (<https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.windows.forms.dialogresult?view=netframework-4.8>).

Firma


```
ShowForm(strFormName : String) -> result : Integer
```

Ejemplo

Este código JScript

```
var dialogResult = ShowForm( "FormName" );
```

muestra el formulario "FormName" como cuadro de diálogo:



Así, DialogResult se puede seguir evaluando, por ejemplo:

```
if ( dialogResult == CLR.Static( "System.Windows.Forms.DialogResult" ).OK )  
    alert( "ok" );  
else  
    alert( "cancel" );
```

Nota: el código de la imagen anterior solamente funciona si la propiedad DialogResult de los botones "Aceptar" y "Cancelar" está configurada correctamente en el panel *Propiedades* (por ejemplo, debe ser OK para el botón "Aceptar").

18.1.2.14 watchdog

Los scripts largos que dan un uso intensivo a la CPU pueden preguntar al usuario si el script debe finalizar. El método `watchdog()` se usa para deshabilitar o habilitar la opción de perro guardián. Por defecto, esta opción está habilitada.

También se puede usar `watchdog(true)` para reiniciar la función de perro guardián. Esto puede ser útil antes de ejecutar tareas largas que hagan un uso intensivo de la CPU para asegurarse de que cuentan con la capacidad de procesamiento máxima permitida.

Firma

```
watchdog(bEnable : boolean) -> void
```

Ejemplo

```
watchdog( false ); // deshabilitar watchdog: la siguiente declaración hace un uso
intensivo de la CPU
doCPUIntensiveScript();
watchdog( true ); // volver a habilitar watchdog
```

18.2 Application API

The COM-based API of StyleVision (also called the Application API from now on) enables other applications to use the functionality of StyleVision.

StyleVision and its Application API follow the common specifications for automation servers set out by Microsoft. It is possible to access the methods and properties of the Application API from common development environments, such as those using C#, C++, VisualBasic, and Delphi, and with scripting languages like JScript and VBScript.

Execution environments for the Application API

The Application API can be accessed from the following execution environments:

- External programs (described [below](#)¹²¹⁹ and in the [Overview](#)¹²²⁰ part of this section)
- From within the built-in Scripting Editor of StyleVision. For a description of the scripting environment, see the section, [Scripting Editor](#)¹¹⁹⁵.
- Via an ActiveX Control, which is available if the [integration package](#)¹³⁴⁴ is installed. For more information, see the section [ActiveX Integration](#)¹³⁴⁴.

External programs

In the [Overview](#)¹²²⁰ part of this section, we describe how the functionality of StyleVision can be accessed and automated from external programs.

Using the Application API from outside StyleVision requires an instance of StyleVision to be started first. How this is done depends on the programming language used. See the section, [Programming Languages](#)¹²²⁰, for information about individual languages.

Essentially, StyleVision will be started via its COM registration. Then the `Application` object associated with the StyleVision instance is returned. Depending on the COM settings, an object associated with an already running StyleVision can be returned. Any programming language that supports creation and invocation of COM objects can be used. The most common of these are listed below.

- JScript script files have a simple syntax and are designed to access COM objects. They can be run directly from a DOS command line or with a double click on Windows Explorer. They are best used for simple automation tasks.
- [C#](#)¹²²⁴ is a full-fledged programming language that has a wide range of existing functionality. Access to COM objects can be automatically wrapped using C#.
- C++ provides direct control over COM access but requires relatively larger amounts of code than the other languages.
- [Java](#)¹²³³: Altova products come with native Java classes that wrap the Application API and provide a full Java look-and-feel.
- Other programming languages that make useful alternatives are: Visual Basic for Applications, Perl, and Python.

Programming points

The following limitations must be considered in your client code:

- Be aware that if your client code crashes, instances of StyleVision may still remain in the system.

- Don't hold references to objects in memory longer than you need them, especially those from the `XMLData` interface. If the user interacts between two calls of your client, then there is no guarantee that these references are still valid.
- Don't forget to disable dialogs if the user interface is not visible.

18.2.1 Overview

This overview of the Application API is organized as follows:

- [The Object Model](#)¹²²⁰ describes the relationships between the objects of the Application API.
- [Programming Languages](#)¹²²⁰ explains how the most commonly used programming languages (JScript, VBScript, C#, and Java) can be used to access the functionality of the Application API. Code listings from the example files supplied with your application package are used to describe basic mechanisms.

18.2.1.1 Object Model

The starting point for every application which uses the Application API is the `Application`¹²⁴⁰ object. This object contains general methods like import/export support and references to the open documents and any open project.

The `Application` object is created differently in various programming languages. In scripting languages such as JScript or VBScript, this involves calling a function which initializes the application's COM object. For examples, see the [Programming Languages](#)¹²²⁰ section.

The chart below shows the links between the main objects of the Application API

```

Application
|
|-- Documents
|   |
|   |-- Document
|       |
|       |-- Methods for assigning working XML file, saving files
|       |-- Methods for saving generated files
|       |-- Methods for activating, saving, closing SPS file

```

In addition there are objects for schema sources and properties, as well as methods for AuthenticView events.

Once you have created an `Application` object you can start using the functionality of StyleVision.

18.2.1.2 Programming Languages

Programming languages differ in the way they support COM access. A few examples for the most frequently used languages (*links below*) will help you get started. The code listings in this section show how basic functionality can be accessed. The files in the `API` subfolder of the `Examples` folder can be used to test this functionality:

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11	C:\Usuarios\ <usuario>\Documentos\ Altova\StyleVision\2024\%APPNAME%\Examples</usuario>
---	---

JScript

The JScript listings demonstrate the following basic functionality:

- [Start application or attach to a running instance](#)¹²²²
- [Simple document access](#)¹²²³
- [Iteration](#)¹²²⁴

VBScript

VBScript is different than JScript only syntactically; otherwise it works in the same way. For more information, refer to the [JScript examples](#)¹²²¹.

C#

C# can be used to access the Application API functionality. The code listings show how to access the API for certain basic functionality.

- [Start StyleVision](#)¹²²⁵: Starts StyleVision, which is registered as an automation server, or activates StyleVision if it is already running.
- [Open OrgChart.pxf](#)¹²³⁰: Locates one of the example documents installed with StyleVision and opens it. If this document is already open it becomes the active document.
- [OnDocumentOpened Event On/Off](#)¹²³¹: Shows how to listen to StyleVision events. When turned on, a message box will pop up after a document has been opened.
- [Open ExpReport.xml](#)¹²³⁰: Opens another example document.
- [Shutdown StyleVision](#)¹²²³: Stops StyleVision.

Java

The StyleVision API can be accessed from Java code. [The Java sub-section of this section](#)¹²³³ explains how some basic StyleVision functionality can be accessed from Java code. It is organized into the following sub-sections:

- [Mapping Rules for the Java Wrapper](#)¹²³³
- [Example Java Project](#)¹²³⁴
- [Application Startup and Shutdown](#)¹²³⁸
- [Simple Document Access](#)¹²³⁹
- [Iterations](#)¹²³⁹
- [Event Handlers](#)¹²⁴⁰

18.2.1.2.1 JScript

This section contains listings of JScript code that demonstrate the following basic functionality:

- [Start application or attach to a running instance](#)¹²²²

- [Simple document access](#) ¹²²³
- [Iteration](#) ¹²²⁴

Example files

The code listings in this section are available in example files that you can test as is or modify to suit your needs. The JScript example files are located in the `JScript` subfolder of the API Examples folder:

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11	C:\Usuarios\ <usuario>\Documentos\ Altova\StyleVision\2024\%APPNAME%\Examples</usuario>
---	---

The example files can be run in one of two ways:

- *From the command line:* Open a command prompt window, change the directory to the path above, and type the name of one of the example scripts (for example, `Start.js`).
- *From Windows Explorer:* In Windows Explorer, browse for the JScript file and double-click it.

The script is executed by Windows Script Host that is packaged with Windows operating system. For more information about Windows Script Host, refer to MSDN documentation (<https://msdn.microsoft.com>).

18.2.1.2.1.1 Start Application

The JScript below starts the application and shuts it down. If the COM object of the 32-bit StyleVision cannot be found, the code attempts to get the COM object of the 64-bit application; otherwise, an error is thrown. If an instance of the application is already running, the running instance will be returned.

Nota: En la versión de 32 bits de StyleVision, el nombre registrado o identificador programático (ProgId) del objeto COM es `StyleVision.Application`. Para la versión de 64 bits de StyleVision, el nombre es `StyleVision_x64.Application`. Sin embargo, debe tener en cuenta que el programa que realiza las llamadas accede a las entradas de registro CLASSES de su propio subárbol o grupo (de 32 o 64 bits). Por tanto, si ejecuta scripts usando la línea de comandos estándar y el explorador de Windows en una instancia Windows de 64 bits, el programa accederá a las entradas de registro de 64 bits, que apuntan a la versión de 64 bits de StyleVision. Por eso, si tiene instaladas tanto la versión de 32 bits como la versión de 64 bits de StyleVision necesitará dar un rodeo para llamar a la versión de 32 bits. Por ejemplo, si el programa que realiza las llamadas es Windows Scripting Host, haga lo siguiente:

1. Cambie el directorio actual a **C:\Windows\SysWOW64**.
2. En la línea de comandos, escriba **wscript.exe** seguido de la ruta de acceso a la secuencia de comandos que desea ejecutar, por ejemplo:

```
wscript.exe "C:\Users\...\Documents\Altova\StyleVision2024\StyleVisionExamples\API\JScript\start.js"
```

```

// Initialize application's COM object. This will start a new instance of the application
and
// return its main COM object. Depending on COM settings, the main COM object of an
already
// running application might be returned.
try {   objStyleVision = WScript.GetObject("", "StyleVision.Application");   }
catch(err) {}

if( typeof( objStyleVision ) == "undefined" )
{
  try   {   objStyleVision = WScript.GetObject("", "StyleVision_x64.Application")   }
  catch(err)
  {
    WScript.Echo( "Can't access or create StyleVision.Application" );
    WScript.Quit();
  }
}

// if newly started, the application will start without its UI visible. Set it to
visible.
objStyleVision.Visible = true;

WScript.Echo(objStyleVision.Edition + " has successfully started. ");

objStyleVision.Visible = false; // will shutdown application if it has no more COM
connections
//objStyleVision.Visible = true; // will keep application running with UI visible

```

The JScript code listed above is available in the sample file `Start.js` (see [Example Files](#)¹²²²).

18.2.1.2.1.2 Simple Document Access

After you have started the application as shown in [Start Application](#)¹²²², you will most likely want to programmatically open a document in order to work with it. The JScript code listing below illustrates how to open two documents from the StyleVision Examples folder.

```

// Locate examples via USERPROFILE shell variable. The path needs to be adapted to major
release versions.
objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell");
majorVersionYear = objStyleVision.MajorVersion + 1998
strExampleFolder = objWshShell.ExpandEnvironmentStrings("%USERPROFILE%") + "\\My
Documents\\Altova\\StyleVision" + majorVersionYear + "\\StyleVisionExamples\\";

// Tell StyleVision to open two documents. No dialogs
objDoc1 = objStyleVision.Documents.OpenDocument(strExampleFolder + "OrgChart.pxf");
objStyleVision.Documents.OpenDocument(strExampleFolder +
"BiggestCitiesPerContinent.sps");

```

The JScript code listed above is available in the sample file `DocumentAccess.js` (see [Example Files](#)¹²²²).

18.2.1.2.1.3 Iteration

The JScript listing below shows how to iterate through the open documents. It is assumed that you have already started the application and opened some documents as shown in the previous sections.

```
// go through all open documents using a JScript Enumerator
for (var iterDocs = new Enumerator(objStyleVision.Documents); !iterDocs.atEnd();
iterDocs.moveNext())
{
    objName = iterDocs.item().Name;
    WScript.Echo("Document name: " + objName);
}

// go through all open documents using index-based access to the document collection
for (i = objStyleVision.Documents.Count; i > 0; i--)
    objStyleVision.Documents.Item(i).Close();
```

The JScript code listed above is available in the sample file `DocumentAccess.js` (see [Example Files](#)¹²²²).

18.2.1.2.2 C#

The C# programming language can be used to access the Application API functionality. You could use Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022 to create the C# code, saving it in a Visual Studio project. Create the project as follows:

1. In Microsoft Visual Studio, add a new project using **File | New | Project**.
2. Add a reference to the StyleVision Type Library by clicking **Project | Add Reference**. The Add Reference dialog appears. Browse for the StyleVision Type Library component, which is located in the StyleVision application folder, and add it.
3. Enter the code you want.
4. Compile the code and run it.

Example C# project

Your StyleVision package contains an example C# project, which is located in the `API\C#` subfolder of the `Examples` folder :

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11	C:\Usuarios\ <usuario>\Documentos\ Altova\StyleVision\2024\%APPNAME%\Examples</usuario>
---	---


You can compile and run the project from within Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022. The code listing below shows how basic application functionality can be used. This code is similar to the example C# project in the API Examples folder of your application package, but might differ slightly.

Platform configuration

If you have a 64-bit operating system and are using a 32-bit installation of StyleVision, you must add the x86 platform in the solution's Configuration Manager and build the sample using this configuration. A new x86 platform (for the active solution in Visual Studio) can be created in the New Solution Platform dialog (**Build | Configuration Manager | Active solution platform | <New...>**).

What the code listing below does

The example code listing below creates a simple user interface (*screenshot below*) with buttons that invoke basic StyleVision operations:



- [Start StyleVision](#)¹²²⁹: Starts StyleVision, which is registered as an automation server, or activates the application if it is already running.
- [Open OrgChart.pxf](#)¹²³⁰: Locates one of the example documents installed with StyleVision and opens it. If this document is already open it becomes the active document.
- [Open MultiFileOutput.sps](#)¹²³⁰: Opens another example document.
- [Shut down StyleVision](#)¹²²⁹: Stops StyleVision.

You can modify the code (of the code listing below or of the example C# project in the API Examples folder) in any way you like and run it.

Compiling and running the example

In the API Examples folder, double-click the file `AutomateStyleVision_VS2008.sln` or the file `AutomateStyleVision_VS2010.sln` (to open in Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022). Alternatively the file can be opened from within Visual Studio (with **File | Open | Project/Solution**). To compile and run the example, select **Debug | Start Debugging** or **Debug | Start Without Debugging**.

Code listing of the example

Given below is the C# code listing of the basic functionality of the form (`Form1.cs`) created in the `AutomateStyleVision` example. Note that the code listed below might differ slightly from the code in the API Examples form. The listing below is commented for ease of understanding. Parts of the code are also presented separately in the sub-sections of this section, according to the Application API functionality they access.

The code essentially consists of a series of handlers for the buttons in the user interface shown in the screenshot above.

```
namespace WindowsFormsApplication2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // An instance of StyleVision is accessed via its automation interface.
        StyleVisionLib.Application StyleVision;

        // Location of examples installed with StyleVision
        String strExamplesFolder;

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            // Locate examples installed with StyleVision.
            // REMARK: You might need to adapt this if you have a different major version
of the product.
            strExamplesFolder = Environment.GetEnvironmentVariable("USERPROFILE") + "\\My
Documents\\Altova\\StyleVision2012\\StyleVisionExamples\\";
        }

        // Handler for the "Start StyleVision" button
        private void StartStyleVision_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (StyleVision == null)
            {
                Cursor.Current = Cursors.WaitCursor;

                // If there is no StyleVision instance, create one and make it visible.
                StyleVision = new StyleVisionLib.Application();
                StyleVision.Visible = true;

                Cursor.Current = Cursors.Default;
            }
            else
            {
                // If a StyleVision instance is already running, make sure it's visible.
                if (!StyleVision.Visible)
                    StyleVision.Visible = true;
            }
        }

        // Handler for the "Open OrgChart.pxf" button
        private void openOrgChart_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Make sure there's a running StyleVision instance, and that it's visible
            StartStyleVision_Click(null, null);
        }
    }
}
```

```
// Open a sample files installed with the product.
StyleVision.Documents.OpenDocument(strExamplesFolder + "OrgChart.pxf");
updateListBox();
}

// Handler for the "Open MultiFileOutput.sps" button
private void openMultiFileOutput_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Make sure there's a running StyleVision instance, and that it's visible
    StartStyleVision_Click(null, null);

    // Open one of the sample files installed with the product.
    StyleVision.Documents.OpenDocument(strExamplesFolder + "MultiFileOutput.sps");
    updateListBox();
}

// Handler for the "Shutdown StyleVision" button
// Shut down the application instance by explicitly releasing the COM object.
private void shutdownStyleVision_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (StyleVision != null)
    {
        // Allow shut-down of StyleVision by releasing UI
        StyleVision.Visible = false;

        // Explicitly release the COM object
        try
        {
            int i =
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(StyleVision);
            while
(System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(StyleVision) > 0) ;
        }
        finally
        {
            // Disallow subsequent access to this object.
            StyleVision = null;
        }
    }
}

delegate void addListBoxItem_delegate(string sText);
// Called from the UI thread
private void addListBoxItem(string sText)
{
    listBoxMessages.Items.Add(sText);
}
// Wrapper method to call UI control methods from a worker thread
void syncWithUiThread(Control ctrl, addListBoxItem_delegate methodToInvoke, String
sText)
{
    // Control.Invoke: Executes on the UI thread, but calling thread waits for
completion before continuing.
    // Control.BeginInvoke: Executes on the UI thread, and calling thread doesn't
wait for completion.
    if (ctrl.InvokeRequired)
```

```

        ctrl.BeginInvoke(methodToInvoke, new Object[] { sText });
    }

    // Event handler for OnDocumentClosed event
    private void handleOnDocumentClosed(StyleVisionLib.Document i_ipDocument)
    {
        String sText = "";

        if (i_ipDocument.Name.Length > 0)
            sText = "Document " + i_ipDocument.Name + " was closed!";

        // Synchronize the calling thread with the UI thread because
        // COM events are triggered from a working thread
        addListBoxItem_delegate methodToInvoke = new
addListBoxItem_delegate(addListBoxItem);
        // Call syncWithUIThread with the following arguments:
        // 1 - listBoxMessages - list box control to display messages from COM events
        // 2 - methodToInvoke - a C# delegate which points to the method which will be
called from the UI thread
        // 3 - sText - the text to be displayed in the list box
        syncWithUIThread(listBoxMessages, methodToInvoke, sText);
    }

    private void updateListBox()
    {
        // Iterate through all open documents
        listBoxMessages.Items.Clear();

        for (int i = 1; i <= StyleVision.Documents.Count; i++)
        {
            StyleVisionLib.Document doc = StyleVision.Documents[i];

            if (doc != null)
            {
                if (checkBoxEventOnOff.Checked)
                    doc.OnDocumentClosed += new
StyleVisionLib._IDocumentEvents_OnDocumentClosedEventHandler(handleOnDocumentClosed);
                else
                    doc.OnDocumentClosed -= new
StyleVisionLib._IDocumentEvents_OnDocumentClosedEventHandler(handleOnDocumentClosed);

                listBoxMessages.Items.Add(doc.Name);
                StyleVisionLib.SchemaSources sources = doc.SchemaSources;

                for (int j = 1; j <= sources.Count; j++)
                {
                    StyleVisionLib.SchemaSource source = sources[j];

                    if (source != null)
                    {
                        listBoxMessages.Items.Add("\tSchema          file name : " +
source.SchemaFileName + "\n");
                    }
                }
            }
        }
    }

```



```

        StyleVision.Visible = true;

        Cursor.Current = Cursors.Default;
    }
    else
    {
        // If an instance of StyleVision is already running, make sure it's visible
        if (!StyleVision.Visible)
            StyleVision.Visible = true;
    }
}

```

Shutting down StyleVision

The following code snippet from the [AutomateStyleVision example](#)¹²²⁴ shows how to shut down the application.

```

// Handler for the "Shutdown StyleVision" button
// Shut down the application instance by explicitly releasing the COM object.
private void shutdownStyleVision_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (StyleVision != null)
    {
        // Allow shut-down of StyleVision by releasing UI
        StyleVision.Visible = false;

        // Explicitly release the COM object
        try
        {
            int i =
System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(StyleVision);
            while
(System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(StyleVision) > 0) ;
        }
        finally
        {
            // Disallow subsequent access to this object.
            StyleVision = null;
        }
    }
}

```

18.2.1.2.2.3 Opening Documents

The code snippets below (from the [AutomateStyleVision example](#)¹²²⁴) show how two files are opened via two separate methods assigned to two buttons in the user interface. Both methods use the same Application API access mechanism: [Documents.OpenDocument\(string\)](#)¹³¹⁸.

The [AutomateStyleVision example](#)¹²²⁴ (see the file *Form1.cs*) is located in the C# subfolder of the API Examples folder:

Windows 7, Windows 8,	C:\Usuarios\ <usuario>\Documentos\</usuario>
-----------------------	--

Windows 10, Windows 11	Altova\StyleVision\2024\%APPNAME%\Examples
------------------------	--

You can compile and run the project from within Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022.

Code snippet

```
// Handler for the "Open OrgChart.pxf" button
private void openOrgChart_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Make sure there's a running StyleVision instance, and that it's visible
    StartStyleVision_Click(null, null);

    // Open a sample files installed with the product.
    StyleVision.Documents.OpenDocument(strExamplesFolder + "OrgChart.pxf");
    updateListBox();
}

// Handler for the "Open MultiFileOutput.sps" button
private void openMultiFileOutput_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (StyleVision == null)
        StartStyleVision_Click(null, null);

    // Open one of the sample files installed with the product.
    StyleVision.Documents.OpenDocument(strExamplesFolder + "MultiFileOutput.sps");
    updateListBox();
}
```

The file opened last will be the active file.

18.2.1.2.2.4 Events

The code snippet below (from the [AutomateStyleVision example](#)¹²²⁴) lists the code for two event handlers. The [AutomateStyleVision example](#)¹²²⁴ (see the file *Form1.cs*) is located in the C# subfolder of the API Examples folder:

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11	C:\Usuarios\ <usuario>\Documentos\ Altova\StyleVision\2024\%APPNAME%\Examples</usuario>
---	---

You can compile and run the project from within Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022.

Code snippet

```
delegate void addListBoxItem_delegate(string sText);
// Called from the UI thread
private void addListBoxItem(string sText)
```

```

    {
        listBoxMessages.Items.Add(sText);
    }
    // Wrapper method to call UI control methods from a worker thread
    void syncWithUiThread(Control ctrl, addListItem_delegate methodToInvoke, String
sText)
    {
        // Control.Invoke: Executes on the UI thread, but calling thread waits for
completion before continuing.
        // Control.BeginInvoke: Executes on the UI thread, and calling thread doesn't
wait for completion.
        if (ctrl.InvokeRequired)
            ctrl.BeginInvoke(methodToInvoke, new Object[] { sText });
    }

// Event handler for OnDocumentClosed event
private void handleOnDocumentClosed(StyleVisionLib.Document i_ipDocument)
{
    String sText = "";

    if (i_ipDocument.Name.Length > 0)
        sText = "Document " + i_ipDocument.Name + " was closed!";

    // Synchronize the calling thread with the UI thread because
// COM events are triggered from a working thread
    addListItem_delegate methodToInvoke = new
addListItem_delegate(addListItem);
    // Call syncWithUiThread with the following arguments:
    // 1 - listBoxMessages - list box control to display messages from COM events
    // 2 - methodToInvoke - a C# delegate which points to the method which will be
called from the UI thread
    // 3 - sText - the text to be displayed in the list box
    syncWithUiThread(listBoxMessages, methodToInvoke, sText);
}

private void updateListBox()
{
    // Iterate through all open documents
    listBoxMessages.Items.Clear();

    for (int i = 1; i <= StyleVision.Documents.Count; i++)
    {
        StyleVisionLib.Document doc = StyleVision.Documents[i];

        if (doc != null)
        {
            if (checkBoxEventOnOff.Checked)
                doc.OnDocumentClosed += new
StyleVisionLib._IDocumentEvents_OnDocumentClosedEventHandler(handleOnDocumentClosed);
            else
                doc.OnDocumentClosed -= new
StyleVisionLib._IDocumentEvents_OnDocumentClosedEventHandler(handleOnDocumentClosed);
        }
    }
}

```

```

listBoxMessages.Items.Add(doc.Name);
StyleVisionLib.SchemaSources sources = doc.SchemaSources;

for (int j = 1; j <= sources.Count; j++)
{
    StyleVisionLib.SchemaSource source = sources[j];

    if (source != null)
    {
        listBoxMessages.Items.Add("\tSchema      file name : " +
source.SchemaFileName + "\n");
        listBoxMessages.Items.Add("\tWorking XML file name : " +
source.WorkingXMLFileName + "\n");
        listBoxMessages.Items.Add("\tIs main schema source : " +
source.IsMainSchemaSource + "\tType name : " + source.TypeName + "\n");
    }
}
}
}
}

```

18.2.1.2.3 Java

The Application API can be accessed from Java code. To allow accessing the StyleVision automation server directly from Java code, the libraries listed below must reside in the `classpath`. They are installed in the folder: `JavaAPI` in the StyleVision application folder.

- `AltovaAutomation.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers (`AltovaAutomation_x64.dll` in the case of 64-bit versions)
- `AltovaAutomation.jar`: Java classes to access Altova automation servers
- `StyleVisionAPI.jar`: Java classes that wrap the StyleVision automation interface
- `StyleVisionAPI_JavaDoc.zip`: a Javadoc file containing help documentation for the Java API

Note: In order to use the Java API, the DLL and Jar files must be on the Java Classpath.

Example Java project

An example Java project is supplied with your product installation. You can test the Java project and modify and use it as you like. For more details of the example Java project, see the section, [Example Java Project](#)¹²³⁴.

Rules for mapping the Application API names to Java

The rules for mapping between the Application API and the Java wrapper are as follows:

- **Classes and class names**
For every interface of the StyleVision automation interface a Java class exists with the name of the interface.
- **Method names**
Method names on the Java interface are the same as used on the COM interfaces but start with a small letter to conform to Java naming conventions. To access COM properties, Java methods that prefix the property name with `get` and `set` can be used. If a property does not support write-access, no

setter method is available. Example: For the `Name` property of the `Document` interface, the Java methods `getName` and `setName` are available.

- **Enumerations**

For every enumeration defined in the automation interface, a Java enumeration is defined with the same name and values.

- **Events and event handlers**

For every interface in the automation interface that supports events, a Java interface with the same name plus 'Event' is available. To simplify the overloading of single events, a Java class with default implementations for all events is provided. The name of this Java class is the name of the event interface plus 'DefaultHandler'. For example:

Application: Java class to access the application

ApplicationEvents: Events interface for the Application

ApplicationEventsDefaultHandler: Default handler for ApplicationEvents

Exceptions to mapping rules

There are some exceptions to the rules listed above. These are listed below:

Interface	Java name
Document, method <code>SetEncoding</code>	<code>setFileEncoding</code>
AuthenticView, method <code>Goto</code>	<code>gotoElement</code>
AuthenticRange, method <code>Goto</code>	<code>gotoElement</code>
AuthenticRange, method <code>Clone</code>	<code>cloneRange</code>

This section

This section explains how some basic StyleVision functionality can be accessed from Java code. It is organized into the following sub-sections:

- [Example Java Project](#) ¹²³⁴
- [Application Startup and Shutdown](#) ¹²³⁸
- [Simple Document Access](#) ¹²³⁹
- [Iterations](#) ¹²³⁹
- [Event Handlers](#) ¹²⁴⁰

18.2.1.2.3.1 Example Java Project

The StyleVision installation package contains an example Java project, located in the the `API\Java` subfolder of the `Examples` folder :

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11	C:\Usuarios\ <usuario>\Documentos\ Altova\StyleVision\2024\%APPNAME%\Examples</usuario>
--	---

This folder contains Java examples for the StyleVision API. You can test it directly from the command line using the batch file `BuildAndRun.bat`, or you can compile and run the example project from within Eclipse. See below for instructions on how to use these procedures.

File list

The Java examples folder contains all the files required to run the example project. These files are listed below. If you are using a 64-bit version of the application, some filenames contain `_x64` in the name. These filenames are indicated with `(_x64)`.

<code>AltovaAutomation(_x64).dll</code>	Java-COM bridge: DLL part
<code>AltovaAutomation.jar</code>	Java-COM bridge: Java library part
<code>StyleVisionAPI.jar</code>	Java classes of the StyleVision API
<code>RunStyleVision.java</code>	Java example source code
<code>BuildAndRun.bat</code>	Batch file to compile and run example code from the command line prompt. Expects folder where Java Virtual Machine resides as parameter.
<code>.classpath</code>	Eclipse project helper file
<code>.project</code>	Eclipse project file
<code>StyleVision_JavaDoc.zip</code>	Javadoc file containing help documentation for the Java API

What the example does

The example starts up StyleVision and performs a few operations, including opening and closing documents. When done, StyleVision stays open. You must close it manually.

- [Start StyleVision](#)⁽¹²³⁸⁾: Starts StyleVision, which is registered as an automation server, or activates StyleVision if it is already running.
- [Open OrgChart.pxf](#)⁽¹²³⁹⁾: Locates one of the example documents installed with StyleVision and opens it.
- [Iteration and Changing the View Mode](#)⁽¹²³⁹⁾: Shows how to iterate through open documents.
- [Event Handling](#)⁽¹²⁴⁰⁾: Shows how to handle StyleVision events.
- [Shut down StyleVision](#)⁽¹²³⁸⁾: Shuts down StyleVision.

You can modify the example in any way you like and run it.

Running the example from the command line

To run the example from the command line, open a command prompt window, go to the Java folder of the API Examples folder (see above for location), and then type:

```
buildAndRun.bat "<Path-to-the-Java-bin-folder>"
```

The Java binary folder must be that of a JDK 14 or later installation on your computer. Press the **Return** key. The Java source in `RunStyleVision.java` will be compiled and then executed.

Loading the example in Eclipse

Open Eclipse and use the **Import | Existing Projects into Workspace** command to add the Eclipse project file (`.project`) located in the Java folder of the API Examples folder (see *above for location*). The project `RunStyleVision` will then appear in your Package Explorer or Navigator. Select the project and then the command **Run as | Java Application** to execute the example.

Note: You can select a class name or method of the Java API and press F1 to get help for that class or method.

Java source code listing

The Java source code in the example file `RunStyleVision.java` is listed below with comments.

```
01 // Access general JAVA-COM bridge classes
02 import com.altova.automation.libs.*;
03
04 // Access StyleVision Java-COM bridge
05 import com.altova.automation.StyleVision.*;
06 import com.altova.automation.StyleVision.Enums.ENUMApplicationStatus;
07
08 /**
09  * A simple example that starts the COM server and performs a View operations on it.
10  * Feel free to extend.
11  */
12 public class RunStyleVision
13 {
14     public static void main(String[] args)
15     {
16         // An instance of the application.
17         Application stylevision = null;
18
19         // Instead of COM error-handling, use Java exception mechanism.
20         try
21         {
22             // Start StyleVision as COM server.
23             stylevision = new Application();
24
25             ENUMApplicationStatus status = ENUMApplicationStatus.eApplicationRunning;
26             do{
27                 // Check the application status
28                 status = stylevision.getStatus();
29                 System.out.println("status : " + status + "\n");
30             } while (status != ENUMApplicationStatus.eApplicationRunning);
31
32             // COM servers start up invisible, so we make the server visible
33             stylevision.setVisible(true);
34
35             // Locate samples installed with the product.
36             String strExamplesFolder = System.getenv("USERPROFILE") + "\\My Documents\\Altova\\
37             \\StyleVision2012\\StyleVisionExamples\\";
38
39             // Open two files from the product samples.
```

```
39     stylevision.getDocuments().openDocument(strExamplesFolder + "OrgChart.pxf");
40     stylevision.getDocuments().openDocument(strExamplesFolder +
"BiggestCitiesPerContinent.sps");
41
42     // Iterate through all open documents
43     for (Document doc:stylevision.getDocuments())
44     {
45         System.out.println("Document name : " + doc.getName() + "\n");
46         SchemaSources sources = doc.getSchemaSources();
47
48         for (int i = 1; i <= sources.getCount(); i++)
49         {
50             SchemaSource source = sources.getItem(i);
51             System.out.println("\tSchema      file name : " + source.getSchemaFileName() +
"\n");
52             System.out.println("\tWorking XML file name : " +
source.getWorkingXMLFileName() + "\n");
53             System.out.println("\tIs main schema source : " +
source.getIsMainSchemaSource() + "\tType name : " + source.getTypeName() + "\n");
54         }
55     }
56     // The following lines attach to the document events using a default
implementation
57     // for the events and override one of its methods.
58     // If you want to override all document events it is better to derive your
listener class
59     // from DocumentEvents and implement all methods of this interface.
60     Document doc = stylevision.getActiveDocument();
61     doc.addListener(new DocumentEventsDefaultHandler()
62     {
63         @Override
64         public void onDocumentClosed(Document i_ipDoc) throws AutomationException
65         {
66             System.out.println("Document " + i_ipDoc.getName() + " requested closing.");
67         }
68     });
69     doc.close();
70     doc = null;
71
72     System.out.println("Watch StyleVision!");
73 }
74 catch (AutomationException e)
75 {
76     e.printStackTrace();
77 }
78 finally
79 {
80     // Make sure that StyleVision can shut down properly.
81     if (stylevision != null)
82         stylevision.dispose();
83
84     // Since the COM server was made visible and still is visible, it will keep
running
85     // and needs to be closed manually.
86     System.out.println("Now close StyleVision!");
87 }
```

```
88 }
89 }
```

18.2.1.2.3.2 Application Startup and Shutdown

The code listings below show how the application can be started up and shut down.

Application startup

Before starting up the application, the appropriate classes must be imported (*see below*).

```
01 // Access general JAVA-COM bridge classes
02 import com.altova.automation.libs.*;
03
04 // Access StyleVision Java-COM bridge
05 import com.altova.automation.StyleVision.*;
06 import com.altova.automation.StyleVision.Enums.ENUMApplicationStatus;
07
08 /**
09  * A simple example that starts the COM server and performs a View operations on it.
10  * Feel free to extend.
11  */
12 public class RunStyleVision
13 {
14     public static void main(String[] args)
15     {
16         // An instance of the application.
17         Application stylevision = null;
18
19         // Instead of COM error-handling, use Java exception mechanism.
20         try
21         {
22             // Start StyleVision as COM server.
23             stylevision = new Application();
24
25             ENUMApplicationStatus status = ENUMApplicationStatus.eApplicationRunning;
26             do{
27                 // Check the application status
28                 status = stylevision.getStatus();
29                 System.out.println("status : " + status + "\n");
30             } while (status != ENUMApplicationStatus.eApplicationRunning);
31
32             // COM servers start up invisible, so we make the server visible
33             stylevision.setVisible(true);
34
35     ...
36     }
37 }
38 }
```

Application shutdown

The application can be shut down as shown below.

```
1 {
2     // Make sure that StyleVision can shut down properly.
3     if (stylevision != null)
4         stylevision.dispose();
5
6     // Since the COM server was made visible and still is visible, it will keep running
7     // and needs to be closed manually.
8     System.out.println("Now close StyleVision!");
9 }
```

18.2.1.2.3.3 Simple Document Access

The code listing below shows how to open a document.

```
1 // Locate samples installed with the product.
2 String strExamplesFolder = System.getenv("USERPROFILE") + "\\My Documents\\Altova\\
\\StyleVision2012\\StyleVisionExamples\\";
3
4 // We open two files form the product samples.
5 stylevision.getDocuments().openDocument(strExamplesFolder + "OrgChart.pxf");
6 stylevision.getDocuments().openDocument(strExamplesFolder +
"BiggestCitiesPerContinent.sps");
```

18.2.1.2.3.4 Iterations

The listing below shows how to iterate through open documents.

```
01 // Iterate through all open documents
02 for (Document doc:stylevision.getDocuments())
03 {
04     System.out.println("Document name : " + doc.getName() + "\n");
05     SchemaSources sources = doc.getSchemaSources();
06
07     for (int i = 1; i <= sources.getCount(); i++)
08     {
09         SchemaSource source = sources.getItem(i);
10         System.out.println("\tSchema      file name : " + source.getSchemaFileName() +
"\n");
11         System.out.println("\tWorking XML file name : " + source.getWorkingXMLFileName()
+ "\n");
12         System.out.println("\tIs main schema source : " + source.getIsMainSchemaSource()
+ "\tType name : " + source.getTypeName() + "\n");
13     }
14 }
```

18.2.1.2.3.5 Event Handlers

The listing below shows how to listen for and use events.

```
01 // The following lines attach to the document events using a default implementation
02 // for the events and override one of its methods.
03 // If you want to override all document events it is better to derive your listener
class
04 // from DocumentEvents and implement all methods of this interface.
05 Document doc = stylevision.getActiveDocument();
06 doc.addListener(new DocumentEventsDefaultHandler()
07 {
08     @Override
09     public void onDocumentClosed(Document i_ipDoc) throws AutomationException
10     {
11         System.out.println("Document " + i_ipDoc.getName() + " requested closing.");
12     }
13 });
14 doc.close();
15 doc = null;
```

18.2.2 Interfaces

This chapter contains the reference of the StyleVision Type Library.

18.2.2.1 Application

Methods

[Quit](#) ¹²⁴⁴

Properties

[Application](#) ¹²⁴¹

[Parent](#) ¹²⁴⁴

[ActiveDocument](#) ¹²⁴¹

[Documents](#) ¹²⁴¹

[Status](#) ¹²⁴⁴

[MajorVersion](#) ¹²⁴²

[MinorVersion](#) ¹²⁴³

[Edition](#) ¹²⁴²

[IsAPISupported](#) ¹²⁴²

[ServicePackVersion](#) ¹²⁴⁴

Description

Application is the root for all other objects. It is the only object you can create by CreateObject (VisualBasic) or other similar COM related functions.

Example

```
Dim objSpy As Application
Set objSpy = CreateObject("XMLSpy.Application")
```

18.2.2.1.1 Events

18.2.2.1.1.1 OnShutDown

Event: OnShutDown()

Description

Sent just before StyleVision shuts down.

18.2.2.1.2 ActiveDocument

Property: ActiveDocument as [Document](#) ¹³⁰³

Description

Reference to the active document. If no document is open, ActiveDocument is null (nothing).

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.3 Application

Property: Application as [Application](#) ¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Accesses the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.4 Documents

Property: Documents as [Documents](#) ¹³¹⁶

Description

Collection of all open documents.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.5 Edition

Property: Edition as String

Description

Returns the edition of the application, for example `Altova StyleVision Enterprise Edition` for the Enterprise edition.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.6 IsAPISupported

Property: IsAPISupported as Boolean

Description

Returns whether the API is supported in this version or not.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.7 MajorVersion

Property: MajorVersion as Integer

Description

Returns the application version's major number, for example `15` for 2013 versions, and `16` for 2014 versions..

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.8 MinorVersion

Property: MinorVersion as Integer

Description

Returns the application version's minor number.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.9 NewDocument

Method: NewDocument as [Document](#)¹³⁰³

Return Value

None

Description

Creates a new empty document based on the previous template.

Errors

1000	The application object is invalid.
1005	Error when creating a new document
1006	Cannot create document

18.2.2.1.10 OpenDocument

Method: OpenDocument(strFileName as *String*) as [Document](#)¹³⁰³

Return Value

None

Description

Opens an existing SPS file.

Errors

1000	The application object is invalid.
1002	Invalid file extension.
1003	Error when opening document.
1004	Cannot open document.

18.2.2.1.11 Parent

Property: Parent as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Accesses the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.12 Quit

Method: Quit()

Return Value

None

Description

This method terminates StyleVision. All modified documents will be closed without saving the changes. This is also true for an open project.

If StyleVision was automatically started as an automation server by a client program, the application will not shut down automatically when your client program shuts down if a project or any document is still open. Use the Quit method to ensure automatic shut-down.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
------	--

18.2.2.1.13 ServicePackVersion

Property: ServicePackVersion as Long

Description

Returns the Service Pack version number of the application. Eg: 1 for 2010 R2 SP1

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.14 Status

Property: Status as [ENUMApplicationStatus](#)¹³³⁸

Description

Returns the current status of the running application.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.1.15 Visible

Property: Visible as VARIANT_BOOL

Description

Sets or gets the visibility attribute of StyleVision.

Errors

1110	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2 AppOutputLine

Represents a message line. Its structure is more detailed and can contain a collection of child lines, thereby forming a tree of message lines.

Properties and Methods

Properties to navigate the object model:

[Application](#)¹²⁴⁶
[Parent](#)¹²⁵⁰

Line access:

[GetLineSeverity](#)¹²⁴⁸
[GetLineSymbol](#)¹²⁴⁹
[GetLineText](#)¹²⁴⁹
[GetLineTextEx](#)¹²⁴⁹
[GetLineTextWithChildren](#)¹²⁴⁹
[GetLineTextWithChildrenEx](#)¹²⁵⁰

A single AppOutputLine consists of one or more sub-lines.

Sub-line access:

[GetLineCount](#)¹²⁴⁸

A sub-line consists of one or more cells.

Cell access:

[GetCellCountInLine](#)¹²⁴⁶
[GetCellIcon](#)¹²⁴⁷

[GetCellSymbol](#)¹²⁴⁶
[GetCellText](#)¹²⁴⁷
[GetCellTextDecoration](#)¹²⁴⁷
[GetIsCellText](#)¹²⁴⁷

Below an AppOutputLine there can be zero, one, or more child lines which themselves are of type AppOutputLine, which thus form a tree structure.

Child lines access:

[ChildLines](#)¹²⁴⁶

18.2.2.2.1 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Retrieves the application's top-level object.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.2 ChildLines

Property: ChildLines as [AppOutputLines](#)¹²⁵⁰ (read-only)

Description

Returns a collection of the current line's direct child lines.

Errors

4100	The application object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.3 GetCellCountInLine

Method: GetCellCountInLine (*nLine* as Long) as Long

Description

Gets the number of cells in the sub-line indicated by *nLine* in the current AppOutputLine.

Errors

4100	The object is no longer valid.
------	--------------------------------

4101	Invalid address for the return parameter was specified.
------	---

18.2.2.2.4 GetCellIcon

Method: GetCellIcon (*nLine* as Long, *nCell* as Long) as Long

Description

Gets the icon of the cell indicated by *nCell* in the current AppOutputLine's sub-line indicated by *nLine*.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.5 GetCellSymbol

Method: GetCellSymbol (*nLine* as Long, *nCell* as Long) as [AppOutputLineSymbol](#)¹²⁵²

Description

Gets the symbol of the cell indicated by *nCell* in the current AppOutputLine's sub-line indicated by *nLine*.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.6 GetCellText

Method: GetCellText (*nLine* as Long, *nCell* as Long) as String

Description

Gets the text of the cell indicated by *nCell* in the current AppOutputLine's sub-line indicated by *nLine*.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.7 GetCellTextDecoration

Method: GetCellTextDecoration (*nLine* as Long, *nCell* as Long) as Long

Description

Gets the decoration of the text cell indicated by *nCell* in the current AppOutputLine's sub-line indicated by *nLine*.

It can be one of the [ENUMAppOutputLine_TextDecoration](#)¹³³⁹ values.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.8 GetIsCellText

Method: GetIsCellText (*nLine* as Long, *nCell* as Long) as String

Description

Gets the text of the cell indicated by *nCell* in the current AppOutputLine's sub-line indicated by *nLine*.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.9 GetLineCount

Method: GetLineCount () as Long

Description

Gets the number of sub-lines the current line consists of.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.10 GetLineSeverity

Method: GetLineSeverity () as Long

Description

Gets the severity of the line. It can be one of the [ENUMAppOutputLine_Severity](#)¹³³⁸ values:

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.11 GetLineSymbol

Method: GetLineSymbol () as [AppOutputLineSymbol](#)¹²⁵²

Description

Gets the symbol assigned to the whole line.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.12 GetLineText

Method: GetLineText () as String

Description

Gets the contents of the line as text.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.13 GetLineTextEx

Method: GetLineTextEx (*psTextPartSeperator* as String, *psLineSeperator* as String) as String

Description

Gets the contents of the line as text using the specified part and line separators.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.14 GetLineTextWithChildren

Method: GetLineTextWithChildren () as String

Description

Gets the contents of the line including all child and descendant lines as text.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.15 GetLineTextWithChildrenEx

Method: GetLineTextWithChildrenEx (*psPartSep* as String, *psLineSep* as String, *psTabSep* as String, *psItemSep* as String) as String

Description

Gets the contents of the line including all child and descendant lines as text using the specified part, line, tab and item separators.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.2.16 Parent

Property: Parent as [AppOutputLines](#)¹²⁵⁰ (read-only)

Description

The parent object according to the object model.

Errors

4100	The object is no longer valid.
4101	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.3 AppOutputLines

Represents a collection of `AppOutputLine` message lines.

Properties and Methods

Properties to navigate the object model:

[Application](#)¹²⁵¹
[Parent](#)¹²⁵¹

Iterating through the collection:

[Count](#)¹²⁵¹
[Item](#)¹²⁵¹

18.2.2.3.1 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Retrieves the application's top-level object.

Errors

4000	The object is no longer valid.
4001	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.3.2 Count

Property: Count as Integer (read-only)

Description

Retrieves the number of lines in the collection.

Errors

4000	The object is no longer valid.
4001	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.3.3 Item

Property: Item (*nIndex* as Integer) as [AppOutputLine](#)¹²⁴⁵ (read-only)

Description

Retrieves the line at *nIndex* from the collection. Indices start with 1.

Errors

4000	The object is no longer valid.
4001	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.3.4 Parent

Property: Parent as [AppOutputLine](#)¹²⁴⁵ (read-only)

Description

The parent object according to the object model.

Errors

4000	The object is no longer valid.
4001	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.4 AppOutputLineSymbol

An `AppOutputLineSymbol` represents a link in an `AppOutputLine` message line which can be clicked in the StyleVision Messages window. It is applied to a cell of an `AppOutputLine` or to the whole line itself.

Properties and Methods

Properties to navigate the object model:

[Application](#)¹²⁵²
[Parent](#)¹²⁵³

Access to `AppOutputLineSymbol` methods:

[GetSymbolHREF](#)¹²⁵²
[GetSymbolID](#)¹²⁵³
[IsSymbolHREF](#)¹²⁵³

18.2.2.4.1 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Retrieves the application's top-level object.

Errors

4200	The object is no longer valid.
4201	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.4.2 GetSymbolHREF

Method: `GetSymbolHREF ()` as String

Description

If the symbol is of type URL, returns the URL as a string.

Errors

4200	The object is no longer valid.
4201	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.4.3 GetSymbolID

Method: GetSymbolHREF () as Long

Description

Gets the ID of the symbol.

Errors

4200	The object is no longer valid.
4201	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.4.4 IsSymbolHREF

Method: IsSymbolHREF () as Boolean

Description

Indicates if the symbol is of kind URL.

Errors

4200	The object is no longer valid.
4201	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.4.5 Parent

Property: Parent as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

The parent object according to the object model.

Errors

4200	The object is no longer valid.
4201	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.5 AuthenticContextMenu

The context menu interface provides the means for the user to customize the context menus shown in Authentic. The interface has the methods listed in this section.

18.2.2.5.1 CountItems

Method: CountItems () nItems as long

Return Value

Returns the number of menu items.

Errors

2501	Invalid object.
------	-----------------

18.2.2.5.2 DeleteItem

Method: DeleteItem (IndexPosition as long)

Return Value

Deletes the menu item that has the index position submitted in the first parameter.

Errors

2501	Invalid object
2502	Invalid index

18.2.2.5.3 GetItemText

Method: GetItemText (IndexPosition as long) MenuItemName as string

Return Value

Gets the name of the menu item located at the index position submitted in the first parameter.

Errors

2501	Invalid object
2502	Invalid index

18.2.2.5.4 InsertItem

Method: InsertItem (IndexPosition as long, MenuItemName as string, MacroName as string)

Return Value

Inserts a user-defined menu item at the position in the menu specified in the first parameter and having the name submitted in the second parameter. The menu item will start a macro, so a valid macro name must be submitted.

Errors

2501	Invalid object
2502	Invalid index
2503	No such macro
2504	Internal error

18.2.2.5.5 SetItemText

Method: `SetItemText(IndexPosition as long, MenuItemName as string)`

Return Value

Sets the name of the menu item located at the index position submitted in the first parameter.

Errors

2501	Invalid object
2502	Invalid index

18.2.2.6 AuthenticEventContext

The `EventContext` interface gives access to many properties of the context in which a macro is executed.

18.2.2.6.1 EvaluateXPath

Method: `EvaluateXPath(strExpression as string) as strValue as string`

Return Value

The method evaluates the XPath expression in the context of the node within which the event was triggered and returns a string.

Description

`EvaluateXPath()` executes an XPath expression with the given event context. The result is returned as a string, in the case of a sequence it is a space-separated string.

Errors

2201	Invalid object.
2202	No context.

2209	Invalid parameter.
2210	Internal error.
2211	XPath error.

18.2.2.6.2 GetEventContextType

Method: GetEventContextType () Type as AuthenticEventContextType enumeration

Return Value

Returns the context node type.

Description

GetEventContextType allows the user to determine whether the macro is in an XML node or in an XPath atomic item context. The enumeration AuthenticEventContextType is defined as follows:

authenticEventContextXML,
authenticEventContextAtomicItem,
authenticEventContextOther

If the context is a normal XML node, the GetXMLNode () function gives access to it (returns NULL if not).

Errors

2201	Invalid object.
2202	No context.
2209	Invalid parameter.

18.2.2.6.3 GetNormalizedTextValue

Method: GetNormalizedTextValue () strValue as string

Return Value

Returns the value of the current node as string

Errors

2201	Invalid object.
2202	No context.
2203	Invalid context
2209	Invalid parameter.

18.2.2.6.4 GetVariableValue

Method: GetVariableValue (strName as string) strValue as string

Return Value

Gets the value of the variable submitted as the parameter.

Description

GetVariableValue gets the variable's value in the scope of the context.

```
nZoom = parseInt( AuthenticView.EventContext.GetVariableValue( 'Zoom' ) );
if ( nZoom > 1 )
{
    AuthenticView.EventContext.SetVariableValue( 'Zoom', nZoom - 1 );
}
```

Errors

2201	Invalid object.
2202	No context.
2204	No such variable in scope
2205	Variable cannot be evaluated
2206	Variable returns sequence
2209	Invalid parameter

18.2.2.6.5 GetXMLNode

Method: GetXMLNode () Node as XMLData object

Return Value

Returns the context XML node or NULL

Errors

2201	Invalid object.
2202	No context.
2203	Invalid context
2209	Invalid parameter.

18.2.2.6.6 IsAvailable

Method: IsAvailable () as Boolean

Return Value

Returns true if `EventContext` is set, false otherwise.

Errors

2201	Invalid object.
------	-----------------

18.2.2.6.7 SetVariableValue

Method: SetVariableValue (strName as string, strValue as string)

Return Value

Sets the value (second parameter) of the variable submitted in the first parameter.

Description

`SetVariableValue` sets the variable's value in the scope of the context.

```
nZoom = parseInt( AuthenticView.EventContext.GetVariableValue( 'Zoom' ) );
if ( nZoom > 1 )
{
    AuthenticView.EventContext.SetVariableValue( 'Zoom', nZoom - 1 );
}
```

Errors

2201	Invalid object.
2202	No context.
2204	No such variable in scope
2205	Variable cannot be evaluated
2206	Variable returns sequence
2207	Variable read-only
2208	No modification allowed

18.2.2.7 AuthenticRange

The first table lists the properties and methods of `AuthenticRange` that can be used to navigate through the document and select specific portions.

Properties	Methods	
Application ¹²⁶¹	Clone ¹²⁶²	MoveBegin ¹²⁸¹
FirstTextPosition ¹²⁶⁶	CollapsToBegin ¹²⁶²	MoveEnd ¹²⁸¹
FirstXMLData ¹²⁶⁷	CollapsToEnd ¹²⁶³	NextCursorPosition ¹²⁷²
FirstXMLDataOffset ¹²⁶⁸	ExpandTo ¹²⁶⁶	PreviousCursorPosition ¹²⁷³
LastTextPosition ¹²⁷⁸	Goto ¹²⁷¹	Select ¹²⁸³
LastXMLData ¹²⁷⁹	GotoNext ¹²⁷¹	SelectNext ¹²⁸⁴
LastXMLDataOffset ¹²⁷⁹	GotoPrevious ¹²⁷²	SelectPrevious ¹²⁸⁵
Parent ¹²⁸²	IsEmpty ¹²⁷⁶	SetFromRange ¹²⁸⁷
	IsEqual ¹²⁷⁶	

The following table lists the content modification methods, most of which can be found on the right/button mouse menu.

Properties	Edit operations	Dynamic table operations
Text ¹²⁸⁷	Copy ¹²⁶³	AppendRow ¹²⁶⁰
	Cut ¹²⁶³	DeleteRow ¹²⁶⁴
	Delete ¹²⁶⁴	DuplicateRow ¹²⁶⁴
	IsCopyEnabled ¹²⁷⁵	InsertRow ¹²⁷⁴
	IsCutEnabled ¹²⁷⁵	IsFirstRow ¹²⁷⁶
	IsDeleteEnabled ¹²⁷⁵	IsInDynamicTable ¹²⁷⁷
	IsPasteEnabled ¹²⁷⁷	IsLastRow ¹²⁷⁷
	Paste ¹²⁸²	MoveRowDown ¹²⁸¹
		MoveRowUp ¹²⁸²

The following methods provide the functionality of the Authentic entry helper windows for range objects.

Operations of the entry helper windows		
Elements	Attributes	Entities
CanPerformActionWith ¹²⁶²	GetElementAttributeValue ¹²⁶⁹	GetEntityNames ¹²⁷⁰
CanPerformAction ¹²⁶¹	GetElementAttributeNames ¹²⁶⁹	InsertEntity ¹²⁷⁴
PerformAction ¹²⁸³	GetElementHierarchy ¹²⁷⁰	
	HasElementAttribute ¹²⁷³	
	IsTextStateApplied ¹²⁷⁸	
	SetElementAttributeValue ¹²⁸⁶	

Description

AuthenticRange objects are the 'cursor' selections of the automation interface. You can use them to point to any cursor position in the Authentic view, or select a portion of the document. The operations available for AuthenticRange objects then work on this selection in the same way, as the corresponding operations of the user interface do with the current user interface selection. The main difference is that you can use an arbitrary number of AuthenticRange objects at the same time, whereas there is exactly one cursor selection in the user interface.

To get to an initial range object use [AuthenticView.Selection](#)¹³⁰¹, to obtain a range corresponding with the current cursor selection in the user interface. Alternatively, some trivial ranges are accessible via the read/only properties [AuthenticView.DocumentBegin](#)¹²⁹⁶, [AuthenticView.DocumentEnd](#)¹²⁹⁶, and [AuthenticView.WholeDocument](#)¹³⁰³. The most flexible method is [AuthenticView.Goto](#)¹²⁹⁸, which allows navigation to a specific portion of the document within one call. For more complex selections, combine the above with the various navigation methods on range objects listed in the first table on this page.

Another method to select a portion of the document is to use the position properties of the range object. Two positioning systems are available and can be combined arbitrarily:

- **Absolute** text cursor positions, starting with position 0 at the document beginning, can be set and retrieved for the beginning and end of a range. For more information see [FirstTextPosition](#)¹²⁶⁶ and [LastTextPosition](#)¹²⁷⁶. This method requires complex internal calculations and should be used with care.
- The **XMLData** element and a text position inside this element, can be set and retrieved for the beginning and end of a range. For more information see [FirstXMLData](#)¹²⁶⁷, [FirstXMLDataOffset](#)¹²⁶⁸, [LastXMLData](#)¹²⁷⁹, and [LastXMLDataOffset](#)¹²⁷⁹. This method is very efficient but requires knowledge of the underlying document structure. It can be used to locate XMLData objects and perform operations on them otherwise not accessible through the user interface.

Modifications to the document content can be achieved by various methods:

- The [Text](#)¹²⁸⁷ property allows you to retrieve the document text selected by the range object. If set, the selected document text gets replaced with the new text.
- The standard document edit functions [Cut](#)¹²⁶³, [Copy](#)¹²⁶³, [Paste](#)¹²⁸² and [Delete](#)¹²⁶⁴.
- Table operations for tables that can grow dynamically.
- Methods that map the functionality of the Authentic entry helper windows.
- Access to the [XMLData](#)¹³²⁶ objects of the underlying document to modify them directly.

18.2.2.7.1 AppendRow

Method: AppendRow()as Boolean

Description

If the beginning of the range is inside a dynamic table, this method inserts a new row at the end of the selected table. The selection of the range is modified to point to the beginning of the new row. The function returns *true* if the append operation was successful, otherwise *false*.

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```

'-----
' Scripting environment - VBScript
' Append row at end of current dynamically growable table
'-----
Dim objRange
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objRange = Application.ActiveDocument.AuthenticView.Selection

' check if we can insert something
If objRange.IsInDynamicTable Then
    objRange.AppendRow
    ' objRange points to beginning of new row
    objRange.Select
End If

```

18.2.2.7.2 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Accesses the StyleVision application object.

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.3 CanPerformAction

Method: CanPerformAction (*eAction* as [SPYAuthenticActions](#)¹³⁴⁰, *strElementName* as String) as Boolean

Description

CanPerformAction and its related methods enable access to the entry-helper functions of Authentic. This function allows easy and consistent modification of the document content, without having to know exactly where the modification will take place. The beginning of the range object is used to locate the next valid location where the specified action can be performed. If the location can be found, the method returns *True*, otherwise it returns *False*.

HINT: To find out all valid element names for a given action, use [CanPerformActionWith](#)¹²⁶².

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.
2007	Invalid action was specified.

Examples

See [PerformAction](#)¹²⁸³.

18.2.2.7.4 CanPerformActionWith

Method: CanPerformActionWith (eAction as [SPYAuthenticActions](#)¹³⁴⁰, out_arrElementNames as Variant)

Description

PerformActionWith and its related methods, enable access to the entry-helper functions of Authentic. This function allows easy and consistent modification of the document content without having to know exactly where the modification will take place.

This method returns an array of those element names that the specified action can be performed with.

HINT: To apply the action use [CanPerformActionWith](#)¹²⁶².

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.
2007	Invalid action was specified.

Examples

See [PerformAction](#)¹²⁸³.

18.2.2.7.5 Clone

Method: Clone() as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁶

Description

Returns a copy of the range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.6 CollapsToBegin

Method: CollapsToBegin() as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Sets the end of the range object to its begin. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
------	--

2005	Invalid address for the return parameter was specified.
------	---

18.2.2.7.7 CollapsToEnd

Method: CollapsToEnd() as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Sets the beginning of the range object to its end. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.8 Copy

Method: Copy() as Boolean

Description

Returns *False* if the range contains no portions of the document that may be copied.

Returns *True* if text, and in case of fully selected XML elements the elements as well, has been copied to the copy/paste buffer.

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.9 Cut

Method: Cut() as Boolean

Description

Returns *False* if the range contains portions of the document that may not be deleted.

Returns *True* after text, and in case of fully selected XML elements the elements as well, has been deleted from the document and saved in the copy/paste buffer.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.10 Delete

Method: Delete() as Boolean

Description

Returns *False* if the range contains portions of the document that may not be deleted. Returns *True* after text, and in case of fully selected XML elements the elements as well, has been deleted from the document.

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.11 DeleteRow

Method: DeleteRow() as Boolean

Description

If the beginning of the range is inside a dynamic table, this method deletes the selected row. The selection of the range gets modified to point to the next element after the deleted row. The function returns *true*, if the delete operation was successful, otherwise *false*.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
'-----
' Scripting environment - VBScript
' Delete selected row from dynamically growing table
'-----
Dim objRange
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objRange = Application.ActiveDocument.AuthenticView.Selection

' check if we are in a table
If objRange.IsInDynamicTable Then
    objRange.DeleteRow
End If
```

18.2.2.7.12 DuplicateRow

Method: DuplicateRow() as Boolean

Description

If the beginning of the range is inside a dynamic table, this method inserts a duplicate of the current row after the selected one. The selection of the range gets modified to point to the beginning of the new row. The function returns *true* if the duplicate operation was successful, otherwise *false*.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' duplicate row in current dynamically growable table
' -----
Dim objRange
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objRange = Application.ActiveDocument.AuthenticView.Selection

' check if we can insert something
If objRange.IsInDynamicTable Then
    objRange.DuplicateRow
    ' objRange points to beginning of new row
    objRange.Select
End If
```

18.2.2.7.13 EvaluateXPath

Method: EvaluateXPath (strExpression as string) strValue as string

Return Value

The method returns a string

Description

`EvaluateXPath()` executes an XPath expression with the context node being the beginning of the range selection. The result is returned as a string, in the case of a sequence it is a space-separated string. If XML context node is irrelevant, the user may provide any node, like `AuthenticView.XMLDataRoot`.

Errors

2001	Invalid object
2005	Invalid parameter
2008	Internal error
2202	Missing context node
2211	XPath error

18.2.2.7.14 ExpandTo

Method: ExpandTo (eKind as [SPYAuthenticElementKind](#)¹³⁴⁰), as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Selects the whole element of type eKind, that starts at, or contains, the first cursor position of the range. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2003	Range expansion would be beyond end of document.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.15 FirstTextPosition

Property: FirstTextPosition as Long

Description

Set or get the left-most text position index of the range object. This index is always less or equal to [LastTextPosition](#)¹²⁷⁸. Indexing starts with 0 at document beginning, and increments with every different position that the text cursor can occupy. Incrementing the test position by 1, has the same effect as the cursor-right key. Decrementing the test position by 1 has the same effect as the cursor-left key.

If you set FirstTextPosition to a value greater than the current [LastTextPosition](#)¹²⁷⁸, [LastTextPosition](#)¹²⁷⁸ gets set to the new FirstTextPosition.

HINT: Use text cursor positions with care, since this is a costly operation compared to XMLData based cursor positioning.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is not valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.
2006	A text position outside the document was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' -----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

nDocStartPosition = objAuthenticView.DocumentBegin.FirstTextPosition
nDocEndPosition = objAuthenticView.DocumentEnd.FirstTextPosition

' let's create a range that selects the whole document
' in an inefficient way
```

```

Dim objRange
' we need to get a (any) range object first
Set objRange = objAuthenticView.DocumentBegin
objRange.FirstTextPosition = nDocStartPosition
objRange.LastTextPosition = nDocEndPosition

' let's check if we got it right
If objRange.IsEqual(objAuthenticView.WholeDocument) Then
    MsgBox "Test using direct text cursor positioning was ok"
Else
    MsgBox "Ooops!"
End If

```

18.2.2.7.16 FirstXMLData

Property: FirstXMLData as [XMLData](#)¹³²⁶

Description

Set or get the first XMLData element in the underlying document that is partially, or completely selected by the range. The exact beginning of the selection is defined by the [FirstXMLDataOffset](#)¹²⁶⁸ attribute.

Whenever you set FirstXMLData to a new data object, [FirstXMLDataOffset](#)¹²⁶⁸ gets set to the first cursor position inside this element. Only XMLData objects that have a cursor position may be used. If you set FirstXMLData / [FirstXMLDataOffset](#)¹²⁶⁸ selects a position greater than the current [LastXMLData](#)¹²⁷⁹ / [LastXMLDataOffset](#)¹²⁷⁹, the latter gets moved to the new start position.

HINT: You can use the [FirstXMLData](#)¹²⁶⁷ and [LastXMLData](#)¹²⁷⁹ properties to directly access and manipulate the underlying XML document in those cases where the methods available with the [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ object are not sufficient.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is not valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.
2008	Internal error
2009	The XMLData object cannot be accessed.

Examples

```

' -----
' Scripting environment - VBScript
' show name of currently selected XMLData element
' -----

Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

Dim objXMLData
Set objXMLData = objAuthenticView.Selection.FirstXMLData
' authentic view adds a 'text' child element to elements
' of the document which have content. So we have to go one

```

```
' element up.
Set objXMLData = objXMLData.Parent
MsgBox "Current selection selects element " & objXMLData.Name
```

18.2.2.7.17 FirstXMLDataOffset

Property: FirstXMLDataOffset as Long

Description

Set or get the cursor position offset inside [FirstXMLData](#)¹²⁶⁷ element for the beginning of the range. Offset positions are based on the characters returned by the [Text](#)¹²⁸⁷ property, and start with 0. When setting a new offset, use -1 to set the offset to the last possible position in the element. The following cases require specific attention:

- The textual form of entries in Combo Boxes, Check Boxes and similar controls can be different from what you see on screen. Although the data offset is based on this text, there only two valid offset positions, one at the beginning and one at the end of the entry. An attempt to set the offset to somewhere in the middle of the entry, will result in the offset being set to the end.
- The textual form of XML Entities might differ in length from their representation on the screen. The offset is based on this textual form.

If [FirstXMLData](#) / [FirstXMLDataOffset](#)¹²⁶⁸ selects a position after the current [LastXMLData](#)¹²⁷⁹ / [LastXMLDataOffset](#)¹²⁷⁹, the latter gets moved to the new start position.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is not valid.
2005	Invalid offset was specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' Select the complete text of an XMLData element
' using XMLData based selection and ExpandTo
' -----

Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

' first we use the XMLData based range properties
' to select all text of the first XMLData element
' in the current selection
Dim objRange
Set objRange = objAuthenticView.Selection
objRange.FirstXMLDataOffset = 0 ' start at beginning of element text
objRange.LastXMLData = objRange.FirstXMLData ' select only one element
objRange.LastXMLDataOffset = -1 ' select till its end

' the same can be achieved with the ExpandTo method
```

```

Dim objRange2
Set objRange2 = objAuthenticView.Selection.ExpandTo(spyAuthenticTag)

' were we successful?
If objRange.IsEqual(objRange2) Then
    objRange.Select()
Else
    MsgBox "Oops"
End If

```

18.2.2.7.18 GetElementAttributeNames

Method: GetElementAttributeNames (*strElementName* as String, *out_arrAttributeNames* as Variant)

Description

Retrieve the names of all attributes for the enclosing element with the specified name. Use the element/attribute pairs, to set or get the attribute value with the methods [GetElementAttributeValue](#)¹²⁶⁹ and [SetElementAttributeValue](#)¹²⁸⁶.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid element name was specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

See [SetElementAttributeValue](#)¹²⁸⁶.

18.2.2.7.19 GetElementAttributeValue

Method: GetElementAttributeValue (*strElementName* as String, *strAttributeName* as String) as String

Description

Retrieve the value of the attribute specified in *strAttributeName*, for the element identified with *strElementName*. If the attribute is supported but has no value assigned, the empty string is returned. To find out the names of attributes supported by an element, use [GetElementAttributeNames](#)¹²⁶⁹, or [HasElementAttribute](#)¹²⁷³.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid element name was specified. Invalid attribute name was specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

See [SetElementAttributeValue](#)¹²⁸⁶.

18.2.2.7.20 GetElementHierarchy

Method: GetElementHierarchy (*out_arrElementNames* as Variant)

Description

Retrieve the names of all XML elements that are parents of the current selection. Inner elements get listed before enclosing elements. An empty list is returned whenever the current selection is not inside a single XMLData element.

The names of the element hierarchy, together with the range object uniquely identify XMLData elements in the document. The attributes of these elements can be directly accessed by [GetElementAttributeNames](#)¹²⁶⁹, and related methods.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.21 GetEntityNames

Method: GetEntityNames (*out_arrEntityNames* as Variant)

Description

Retrieve the names of all defined entities. The list of retrieved entities is independent of the current selection, or location. Use one of these names with the [InsertEntity](#)¹²⁷⁴ function.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

See: [GetElementHierarchy](#)¹²⁷⁰ and [InsertEntity](#)¹²⁷⁴.

18.2.2.7.22 GetVariableValue

Method: GetVariableValue (*strName* as string) *strVal* as string

Return Value

Gets the value of the variable named as the method's parameter.

Errors

2001	Invalid object.
2202	No context.

2204	No such variable in scope
2205	Variable cannot be evaluated
2206	Variable returns sequence
2209	Invalid parameter

18.2.2.7.23 Goto

Method: Goto (*eKind* as [SPYAuthenticElementKind](#)¹³⁴⁰, *nCount* as Long, *eFrom* as [SPYAuthenticDocumentPosition](#)¹³⁴⁰) as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Sets the range to point to the beginning of the *nCount* element of type *eKind*. The start position is defined by the parameter *eFrom*.

Use positive values for *nCount* to navigate to the document end. Use negative values to navigate to the beginning of the document. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2003	Target lies after end of document.
2004	Target lies before begin of document.
2005	Invalid element kind specified. Invalid start position specified. Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.24 GotoNext

Method: GotoNext (*eKind* as [SPYAuthenticElementKind](#)¹³⁴⁰) as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Sets the range to the beginning of the next element of type *eKind*. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2003	Target lies after end of document.
2005	Invalid element kind specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' Scan through the whole document word-by-word
```

```

' -----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

Dim objRange
Set objRange = objAuthenticView.DocumentBegin
Dim bEndOfDocument
bEndOfDocument = False

On Error Resume Next
While Not bEndOfDocument
    objRange.GotoNext(spyAuthenticWord).Select
    If ((Err.number - vbObjecterror) = 2003) Then
        bEndOfDocument = True
        Err.Clear
    ElseIf (Err.number <> 0) Then
        Err.Raise ' forward error
    End If
Wend

```

18.2.2.7.25 GotoNextCursorPosition

Method: GotoNextCursorPosition() as [AuthenticRange](#) ¹²⁵⁸

Description

Sets the range to the next cursor position after its current end position. Returns the modified object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2003	Target lies after end of document.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.26 GotoPrevious

Method: GotoPrevious (eKind as [SPYAuthenticElementKind](#) ¹³⁴⁰) as [AuthenticRange](#) ¹²⁵⁸

Description

Sets the range to the beginning of the element of type eKind which is before the beginning of the current range. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2004	Target lies before beginning of document.
2005	Invalid element kind specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```

' -----
' Scripting environment - VBScript
' Scan through the whole document tag-by-tag
' -----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

Dim objRange
Set objRange = objAuthenticView.DocumentEnd
Dim bBeginOfDocument
bBeginOfDocument = False

On Error Resume Next
While Not bBeginOfDocument
    objRange.GotoPrevious(spyAuthenticTag).Select
    If ((Err.number - vbObjecterror) = 2004) Then
        bBeginOfDocument = True
        Err.Clear
    ElseIf (Err.number <> 0) Then
        Err.Raise ' forward error
    End If
Wend

```

18.2.2.7.27 GotoPreviousCursorPosition

Method: GotoPreviousCursorPosition() as [AuthenticRange](#) ¹²⁵⁸

Description

Set the range to the cursor position immediately before the current position. Returns the modified object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2004	Target lies before begin of document.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.28 HasElementAttribute

Method: HasElementAttribute (*strElementName* as String, *strAttributeName* as String) as Boolean

Description

Tests if the enclosing element with name *strElementName*, supports the attribute specified in *strAttributeName*.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
------	--

2005	Invalid element name was specified. Invalid address for the return parameter was specified.
------	--

18.2.2.7.29 InsertEntity

Method: InsertEntity (*strEntityName* as String)

Description

Replace the ranges selection with the specified entity. The specified entity must be one of the entity names returned by [GetEntityNames](#)¹²⁷⁰.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Unknown entry name was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' Insert the first entity in the list of available entities
' -----

Dim objRange
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objRange = Application.ActiveDocument.AuthenticView.Selection

' first we get the names of all available entities as they
' are shown in the entry helper of XMLSpy
Dim arrEntities
objRange.GetEntityNames arrEntities

' we insert the first one of the list
If UBound(arrEntities) >= 0 Then
    objRange.InsertEntity arrEntities(0)
Else
    MsgBox "Sorry, no entities are available for this document"
End If
```

18.2.2.7.30 InsertRow

Method: InsertRow() as Boolean

Description

If the beginning of the range is inside a dynamic table, this method inserts a new row before the current one. The selection of the range gets modified to point to the beginning of the newly inserted row. The function returns *true* if the insert operation was successful, otherwise *false*.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
------	--

2005	Invalid address for the return parameter was specified.
------	---

Examples

```

'-----
' Scripting environment - VBScript
' Insert row at beginning of current dynamically growing table
'-----
Dim objRange
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objRange = Application.ActiveDocument.AuthenticView.Selection

' check if we can insert something
If objRange.IsInDynamicTable Then
    objRange.InsertRow
    ' objRange points to beginning of new row
    objRange.Select
End If

```

18.2.2.7.31 IsCopyEnabled

Property: IsCopyEnabled as Boolean (read-only)

Description

Checks if the copy operation is supported for this range.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.32 IsCutEnabled

Property: IsCutEnabled as Boolean (read-only)

Description

Checks if the cut operation is supported for this range.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.33 IsDeleteEnabled

Property: IsDeleteEnabled as Boolean (read-only)

Description

Checks if the delete operation is supported for this range.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.34 IsEmpty

Method: IsEmpty() as Boolean

Description

Tests if the first and last position of the range are equal.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.35 IsEqual

Method: IsEqual (*objCmpRange* as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸) as Boolean

Description

Tests if the start and end of both ranges are the same.

Errors

2001	One of the two range objects being compared, is invalid.
2005	Invalid address for a return parameter was specified.

18.2.2.7.36 IsFirstRow

Property: IsFirstRow as Boolean (read-only)

Description

Test if the range is in the first row of a table. Which table is taken into consideration depends on the extent of the range. If the selection exceeds a single row of a table, the check is if this table is the first element in an embedding table. See the entry helpers of the user manual for more information.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.37 IsInDynamicTable

Method: IsInDynamicTable() as Boolean

Description

Test if the whole range is inside a table that supports the different row operations like 'insert', 'append', duplicate, etc.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.38 IsLastRow

Property: IsLastRow as Boolean (read-only)

Description

Test if the range is in the last row of a table. Which table is taken into consideration depends on the extent of the range. If the selection exceeds a single row of a table, the check is if this table is the last element in an embedding table. See the entry helpers of the user manual for more information.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.39 IsPasteEnabled

Property: IsPasteEnabled as Boolean (read-only)

Description

Checks if the paste operation is supported for this range.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.40 IsSelected

Property: IsSelected as Boolean

Description

Returns true() if selection is present. The selection range still can be empty: that happens when e.g. only the cursor is set.

18.2.2.7.41 IsTextStateApplied

Method: IsTextStateApplied (*i_strElementName* as String) as Boolean

Description

Checks if all the selected text is embedded into an XML Element with name *i_strElementName*. Common examples for the parameter *i_strElementName* are "strong", "bold" or "italic".

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.42 LastTextPosition

Property: LastTextPosition as Long

Description

Set or get the rightmost text position index of the range object. This index is always greater or equal to [FirstTextPosition](#)¹²⁶⁶. Indexing starts with 0 at the document beginning, and increments with every different position that the text cursor can occupy. Incrementing the text position by 1, has the same effect as the cursor-right key. Decreasing the text position by 1 has the same effect as the cursor-left key.

If you set LastTextPosition to a value less than the current [FirstTextPosition](#)¹²⁶⁶, [FirstTextPosition](#)¹²⁶⁶ gets set to the new LastTextPosition.

HINT: Use text cursor positions with care, since this is a costly operation compared to XMLData based cursor positioning.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is not valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.
2006	A text position outside the document was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' -----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

nDocStartPosition = objAuthenticView.DocumentBegin.FirstTextPosition
nDocEndPosition = objAuthenticView.DocumentEnd.FirstTextPosition
```

```
' let's create a range that selects the whole document
' in an inefficient way
Dim objRange
' we need to get a (any) range object first
Set objRange = objAuthenticView.DocumentBegin
objRange.FirstTextPosition = nDocStartPosition
objRange.LastTextPosition = nDocEndPosition

' let's check if we got it right
If objRange.IsEqual(objAuthenticView.WholeDocument) Then
    MsgBox "Test using direct text cursor positioning was ok"
Else
    MsgBox "Oops!"
End If
```

18.2.2.7.43 LastXMLData

Property: LastXMLData as [XMLData](#)¹³²⁶

Description

Set or get the last XMLData element in the underlying document that is partially or completely selected by the range. The exact end of the selection is defined by the [LastXMLDataOffset](#)¹²⁷⁹ attribute.

Whenever you set LastXMLData to a new data object, [LastXMLDataOffset](#)¹²⁷⁹ gets set to the last cursor position inside this element. Only XMLData objects that have a cursor position may be used. If you set LastXMLData / [LastXMLDataOffset](#)¹²⁷⁹, select a position less than the current [FirstXMLData](#)¹²⁶⁷ / [FirstXMLDataOffset](#)¹²⁶⁸, the latter gets moved to the new end position.

HINT: You can use the [FirstXMLData](#)¹²⁶⁷ and [LastXMLData](#)¹²⁷⁹ properties to directly access and manipulate the underlying XML document in those cases, where the methods available with the [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ object are not sufficient.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is not valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.
2008	Internal error
2009	The XMLData object cannot be accessed.

18.2.2.7.44 LastXMLDataOffset

Property: LastXMLDataOffset as Long

Description

Set or get the cursor position inside [LastXMLData](#)¹²⁷⁹ element for the end of the range.

Offset positions are based on the characters returned by the [Text](#) ¹²⁸⁷ property and start with 0. When setting a new offset, use -1 to set the offset to the last possible position in the element. The following cases require specific attention:

- The textual form of entries in Combo Boxes, Check Boxes and similar controls can be different from what you see on the screen. Although, the data offset is based on this text, there only two valid offset positions, one at the beginning and one at the end of the entry. An attempt to set the offset to somewhere in the middle of the entry, will result in the offset being set to the end.
- The textual form of XML Entities might differ in length from their representation on the screen. The offset is based on this textual form.

If [LastXMLData](#) ¹²⁷⁹ / [LastXMLDataOffset](#) ¹²⁷⁹ selects a position before [FirstXMLData](#) ¹²⁶⁷ / [FirstXMLDataOffset](#) ¹²⁶⁸, the latter gets moved to the new end position.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is not valid.
2005	Invalid offset was specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' Select the complete text of an XMLData element
' using XMLData based selection and ExpandTo
' -----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

' first we use the XMLData based range properties
' to select all text of the first XMLData element
' in the current selection
Dim objRange
Set objRange = objAuthenticView.Selection
objRange.FirstXMLDataOffset = 0 ' start at beginning of element text
objRange.LastXMLData = objRange.FirstXMLData ' select only one element
objRange.LastXMLDataOffset = -1 ' select till its end

' the same can be achieved with the ExpandTo method
Dim objRange2
Set objRange2 = objAuthenticView.Selection.ExpandTo(spyAuthenticTag)

' were we successful?
If objRange.IsEqual(objRange2) Then
    objRange.Select()
Else
    MsgBox "Ooops"
End If
```

18.2.2.7.45 MoveBegin

Method: MoveBegin (eKind as [SPYAuthenticElementKind](#)¹³⁴⁰, nCount as Long) as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Move the beginning of the range to the beginning of the nCount element of type eKind. Counting starts at the current beginning of the range object.

Use positive numbers for nCount to move towards the document end, use negative numbers to move towards document beginning. The end of the range stays unmoved, unless the new beginning would be larger than it. In this case, the end is moved to the new beginning. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2003	Target lies after end of document.
2004	Target lies before beginning of document.
2005	Invalid element kind specified. Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.46 MoveEnd

Method: MoveEnd (eKind as [SPYAuthenticElementKind](#)¹³⁴⁰, nCount as Long) as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Move the end of the range to the begin of the nCount element of type eKind. Counting starts at the current end of the range object.

Use positive numbers for nCount to move towards the document end, use negative numbers to move towards document beginning. The beginning of the range stays unmoved, unless the new end would be less than it. In this case, the beginning gets moved to the new end. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2003	Target lies after end of document.
2004	Target lies before begin of document.
2005	Invalid element kind specified. Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.47 MoveRowDown

Method: MoveRowDown() as Boolean

Description

If the beginning of the range is inside a dynamic table and selects a row which is not the last row in this table, this method swaps this row with the row immediately below. The selection of the range moves with the row, but does not otherwise change. The function returns *true* if the move operation was successful, otherwise *false*.

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.48 MoveRowUp

Method: MoveRowUp() as Boolean

Description

If the beginning of the range is inside a dynamic table and selects a row which is not the first row in this table, this method swaps this row with the row above. The selection of the range moves with the row, but does not change otherwise. The function returns *true* if the move operation was successful, otherwise *false*.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.49 Parent

Property: Parent as [AuthenticView](#)¹²⁸⁸ (read-only)

Description

Access the view that owns this range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.50 Paste

Method: Paste() as Boolean

Description

Returns *False* if the copy/paste buffer is empty, or its content cannot replace the current selection.

Otherwise, deletes the current selection, inserts the content of the copy/paste buffer, and returns *True*.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.7.51 PerformAction

Method: PerformAction (eAction as [SPYAuthenticActions](#)¹³⁴⁰, strElementName as String) as Boolean

Description

PerformAction and its related methods, give access to the entry-helper functions of Authentic. This function allows easy and consistent modification of the document content without a need to know exactly where the modification will take place. The beginning of the range object is used to locate the next valid location where the specified action can be performed. If no such location can be found, the method returns *False*. Otherwise, the document gets modified and the range points to the beginning of the modification.

HINT: To find out element names that can be passed as the second parameter use [CanPerformActionWith](#)¹²⁶².

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.
2007	Invalid action was specified.

Examples

```
'
'-----
' Scripting environment - VBScript
' Insert the innermost element
'-----
Dim objRange
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objRange = Application.ActiveDocument.AuthenticView.Selection

' we determine the elements that can be inserted at the current position
Dim arrElements()
objRange.CanPerformActionWith spyAuthenticInsertBefore, arrElements

' we insert the first (innermost) element
If UBound(arrElements) >= 0 Then
    objRange.PerformAction spyAuthenticInsertBefore, arrElements(0)
    ' objRange now points to the beginning of the inserted element
    ' we set a default value and position at its end
    objRange.Text = "Hello"
    objRange.ExpandTo(spyAuthenticTag).CollapsToEnd().Select
Else
    MsgBox "Can't insert any elements at current position"
End If
```

18.2.2.7.52 Select

Method: Select()

Description

Makes this range the current user interface selection. You can achieve the same result using:
'objRange.Parent.Selection = objRange'

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
------	---

Examples

```
'-----
' Scripting environment - VBScript
'-----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

' set current selection to end of document
objAuthenticView.DocumentEnd.Select()
```

18.2.2.7.53 SelectNext

Method: SelectNext (eKind as [SPYAuthenticElementKind](#)¹³⁴⁰) as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Selects the element of type eKind after the current end of the range. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2003	Target lies after end of document.
2005	Invalid element kind specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
'-----
' Scripting environment - VBScript
' Scan through the whole document word-by-word
'-----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

Dim objRange
Set objRange = objAuthenticView.DocumentBegin
Dim bEndOfDocument
bEndOfDocument = False

On Error Resume Next
While Not bEndOfDocument
    objRange.SelectNext(spyAuthenticWord).Select
    If ((Err.number - vbObjecterror) = 2003) Then
```

```

        bEndOfDocument = True
        Err.Clear
    Elseif (Err.number <> 0) Then
        Err.Raise ' forward error
    End If
Wend

```

18.2.2.7.54 SelectPrevious

Method: GotoPrevious (eKind as [SPYAuthenticElementKind](#)¹³⁴⁰) as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Selects the element of type eKind before the current beginning of the range. The method returns the modified range object.

Errors

2001	The authentic range object, or its related view object is no longer valid.
2004	Target lies before begin of document.
2005	Invalid element kind specified. Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```

' -----
' Scripting environment - VBScript
' Scan through the whole document tag-by-tag
' -----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

Dim objRange
Set objRange = objAuthenticView.DocumentEnd
Dim bBeginOfDocument
bBeginOfDocument = False

On Error Resume Next
While Not bBeginOfDocument
    objRange.SelectPrevious(spyAuthenticTag).Select
    If ((Err.number - vbObjecterror) = 2004) Then
        bBeginOfDocument = True
        Err.Clear
    Elseif (Err.number <> 0) Then
        Err.Raise ' forward error
    End If
Wend

```

18.2.2.7.55 SetElementAttributeValue

Method: SetElementAttributeValue (*strElementName* as String, *strAttributeName* as String, *strAttributeValue* as String)

Description

Set the value of the attribute specified in *strAttributeName* for the element identified with *strElementName*. If the attribute is supported but has no value assigned, the empty string is returned. To find out the names of attributes supported by an element, use [GetElementAttributeNames](#)¹²⁶⁹, or [HasElementAttribute](#)¹²⁷³.

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid element name was specified. Invalid attribute name was specified. Invalid attribute value was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' Get and set element attributes
' -----

Dim objRange
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objRange = Application.ActiveDocument.AuthenticView.Selection

' first we find out all the elements below the beginning of the range
Dim arrElements
objRange.GetElementHierarchy arrElements

If IsArray(arrElements) Then
    If UBound(arrElements) >= 0 Then
        ' we use the top level element and find out its valid attributes
        Dim arrAttrs()
        objRange.GetElementAttributeNames arrElements(0), arrAttrs

        If UBound(arrAttrs) >= 0 Then
            ' we retrieve the current value of the first valid attribute
            Dim strAttrVal
            strAttrVal = objRange.GetElementAttributeValue (arrElements(0), arrAttrs(0))
            msgbox "current value of " & arrElements(0) & "/" & arrAttrs(0) & " is: " & strAttrVal

            ' we change this value and read it again
            strAttrVal = "Hello"
            objRange.SetElementAttributeValue arrElements(0), arrAttrs(0), strAttrVal
            strAttrVal = objRange.GetElementAttributeValue (arrElements(0), arrAttrs(0))
            msgbox "new value of " & arrElements(0) & "/" & arrAttrs(0) & " is: " & strAttrVal
        End If
    End If
End If
```

18.2.2.7.56 SetFromRange

Method: SetFromRange (*objSrcRange* as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸)

Description

Sets the range object to the same beginning and end positions as *objSrcRange*.

Errors

2001	One of the two range objects, is invalid.
2005	Null object was specified as source object.

18.2.2.7.57 SetVariableValue

Method: SetVariableValue(*strName* as string, *strValue* as string)

Return Value

Sets the value (second parameter) of the variable named in the first parameter.

Errors

2201	Invalid object.
2202	No context.
2204	No such variable in scope
2205	Variable cannot be evaluated
2206	Variable returns sequence
2207	Variable read-only
2208	No modification allowed

18.2.2.7.58 Text

Property: Text as String

Description

Set or get the textual content selected by the range object.

The number of characters retrieved are not necessarily identical, as there are text cursor positions between the beginning and end of the selected range. Most document elements support an end cursor position different to the beginning cursor position of the following element. Drop-down lists maintain only one cursor position, but can select strings of any length. In the case of radio buttons and check boxes, the text property value holds the string of the corresponding XML element.

If the range selects more than one element, the text is the concatenation of the single texts. XML entities are expanded so that '&' is expected as '&'.

Setting the text to the empty string, does not delete any XML elements. Use [Cut](#)¹²⁶³, [Delete](#)¹²⁶⁴ or [PerformAction](#)¹²⁸³ instead.

Errors

2001	The authentic range object or its related view object is no longer valid.
2005	Invalid address for a return parameter was specified.

18.2.2.8 AuthenticView

Properties	Methods	Events
Application ¹²⁹⁴	Goto ¹²⁹⁸	OnBeforeCopy ¹²⁸⁹
AsXMLString ¹²⁹⁴	IsRedoEnabled ¹²⁹⁹	OnBeforeCut ¹²⁸⁹
DocumentBegin ¹²⁹⁶	IsUndoEnabled ¹²⁹⁹	OnBeforeDelete ¹²⁸⁹
DocumentEnd ¹²⁹⁶	Print ¹³⁰⁰	OnBeforeDrop ¹²⁹⁰
Event ¹²⁹⁷	Redo ¹³⁰¹	OnBeforePaste ¹²⁹⁰
MarkupVisibility ¹³⁰⁰	Undo ¹³⁰²	
Parent ¹³⁰⁰	UpdateXMLInstanceEntities ¹³⁰²	
Selection ¹³⁰¹		OnMouseEvent ¹²⁹¹
XMLDataRoot ¹³⁰³		OnSelectionChanged ¹²⁹²
WholeDocument ¹³⁰³		

Description

AuthenticView and its child objects [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ and AuthenticDataTransfer provide you with an interface for **vista Authentic**, which allow easy and consistent modification of document contents. These interfaces replace the following interfaces which are marked now as **obsolete**:

OldAuthenticView (old name was DocEditView)

AuthenticSelection (old name was DocEditSelection, superseded by [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸)

AuthenticEvent (old name was DocEditEvent)

AuthenticView gives you easy access to specific features such as printing, the multi-level undo buffer, and the current cursor selection, or position.

AuthenticView uses objects of type [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ to make navigation inside the document straightforward, and to allow for the flexible selection of logical text elements. Use the properties [DocumentBegin](#)¹²⁹⁶, [DocumentEnd](#)¹²⁹⁶, or [WholeDocument](#)¹³⁰³ for simple selections, while using the [Goto](#)¹²⁹⁸ method for more complex selections. To navigate relative to a given document range, see the methods and properties of the [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ object.

18.2.2.8.1 Events

18.2.2.8.1.1 OnBeforeCopy

Event: OnBeforeCopy() as Boolean

Scripting environment - VBScript:

```
Function On_AuthenticBeforeCopy()  
    ' On_AuthenticBeforeCopy = False ' to disable operation  
End Function
```

Scripting environment - JScript:

```
function On_AuthenticBeforeCopy()  
{  
    // return false; /* to disable operation */  
}
```

18.2.2.8.1.2 OnBeforeCut

Event: OnBeforeCut() as Boolean

Scripting environment - VBScript:

```
Function On_AuthenticBeforeCut()  
    ' On_AuthenticBeforeCut = False ' to disable operation  
End Function
```

Scripting environment - JScript:

```
function On_AuthenticBeforeCut()  
{  
    // return false; /* to disable operation */  
}
```

18.2.2.8.1.3 OnBeforeDelete

Event: OnBeforeDelete() as Boolean

Scripting environment - VBScript:

```
Function On_AuthenticBeforeDelete()  
    ' On_AuthenticBeforeDelete = False ' to disable operation  
End Function
```

Scripting environment - JScript:

```
function On_AuthenticBeforeDelete()  
{  
    // return false; /* to disable operation */  
}
```

18.2.2.8.1.4 OnBeforeDrop

Event: OnBeforeDrop (*i_nXPos* as Long, *i_nYPos* as Long, *i_ipRange* as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸, *i_ipData* as cancelBoolean)

Scripting environment - VBScript:

```
Function On_AuthenticBeforeDrop(nXPos, nYPos, objRange, objData)
    ' On_AuthenticBeforeDrop = False ' to disable operation
End Function
```

Scripting environment - JScript:

```
function On_AuthenticBeforeDrop(nXPos, nYPos, objRange, objData)
{
    // return false; /* to disable operation */
}
```

Description

This event gets triggered whenever a previously dragged object gets dropped inside the application window. All event related information gets passed as parameters.

The first two parameters specify the mouse position at the time when the event occurred. The parameter *objRange* passes a range object that selects the XML element below the mouse position. The value of this parameter might be *NULL*. Be sure to check before you access the range object. The parameter *objData* allows to access information about the object being dragged.

Return *False* to cancel the drop operation. Return *True* (or nothing) to continue normal operation.

18.2.2.8.1.5 OnBeforePaste

Event: OnBeforePaste (*objData* as Variant, *strType* as String) as Boolean

Scripting environment - VBScript:

```
Function On_AuthenticBeforePaste(objData, strType)
    ' On_AuthenticBeforePaste = False ' to disable operation
End Function
```

Scripting environment - JScript:

```
function On_AuthenticBeforePaste(objData, strType)
{
    // return false; /* to disable operation */
}
```

Description

This event gets triggered before a paste operation gets performed on the document. The parameter *strType* is one of "TEXT", "UNICODETEXT" or "IUNKNOWN". In the first two cases *objData* contains a string representation of the object that will be pasted. In the later case, *objData* contains a pointer to an IUnknown COM interface.

Return *True* (or nothing) to allow paste operation. Return *False* to disable operation.

18.2.2.8.1.6 *OnBeforeSave*

Event: OnBeforeSave (SaveAs flag) as Boolean

Description: OnBeforeSave gives the opportunity to e.g. warn the user about overwriting the existing XML document, or to make the document read-only when specific circumstances are not met. The event will be fired before the file dialog is shown. (Please note, that the event fires when saving the XML document, and not when saving the SPS design in StyleVision.)

18.2.2.8.1.7 *OnLoad*

Event: OnLoad ()

Description: OnLoad can be used e.g. to restrict some AuthenticView functionality, as shown in the example below:

```
function On_AuthenticLoad( )
{
    // We are disabling all entry helpers in order to prevent user from manipulating XML tree
    AuthenticView.DisableElementEntryHelper();
    AuthenticView.DisableAttributeEntryHelper();

    // We are also disabling the markup buttons for the same purpose
    AuthenticView.SetToolBarButtonState( 'AuthenticMarkupSmall', authenticToolBarButtonDisabled );
    AuthenticView.SetToolBarButtonState( 'AuthenticMarkupLarge', authenticToolBarButtonDisabled );
    AuthenticView.SetToolBarButtonState( 'AuthenticMarkupMixed', authenticToolBarButtonDisabled );
}
```

In the example the status of the Markup Small, Markup Large, Markup Mixed toolbar buttons are manipulated with the help of button identifiers. See [complete list](#)¹²⁹².

18.2.2.8.1.8 *OnMouseEvent*

Event: OnMouseEvent (*nXPos* as Long, *nYPos* as Long, *eMouseEvent* as [SPYMouseEvent](#)¹³⁴¹, *objRange* as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸) as Boolean

Scripting environment - VBScript:

```
Function On_AuthenticMouseEvent(nXPos, nYPos, eMouseEvent, objRange)
    ' On_AuthenticMouseEvent = True ' to cancel bubbling of event
End Function
```

Scripting environment - JScript:

```
function On_AuthenticMouseEvent(nXPos, nYPos, eMouseEvent, objRange)
{
    // return true; /* to cancel bubbling of event */
}
```

Description

This event gets triggered for every mouse movement and mouse button Windows message.

The actual message type and the mouse buttons status, is available in the *eMouseEvent* parameter. Use the bit-masks defined in the enumeration datatype [SPYMouseEvent](#)¹³⁴¹ to test for the different messages, button status, and their combinations.

The parameter *objRange* identifies the part of the document found at the current mouse cursor position. The range object always selects a complete tag of the document. (This might change in future versions, when a more precise positioning mechanism becomes available). If no selectable part of the document is found at the current position, the range object is *null*.

18.2.2.8.1.9 OnSelectionChanged

Event: OnSelectionChanged (*objNewSelection* as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸)

Scripting environment - VBScript:

```
Function On_AuthenticSelectionChanged (objNewSelection)
End Function
```

Scripting environment - JScript:

```
function On_AuthenticSelectionChanged (objNewSelection)
{
}
}
```

Description

This event gets triggered whenever the selection in the user interface changes.

18.2.2.8.1.10 OnToolbarButtonClicked

Event: OnToolbarButtonClicked (Button identifier)

Description: OnToolbarButtonClicked is fired when a toolbar button was clicked by user. The parameter button identifier helps to determine which button was clicked. The list of predefined button identifiers is below:

- AuthenticPrint
- AuthenticPrintPreview
- AuthenticUndo
- AuthenticRedo
- AuthenticCut
- AuthenticCopy
- AuthenticPaste
- AuthenticClear
- AuthenticMarkupHide
- AuthenticMarkupLarge
- AuthenticMarkupMixed
- AuthenticMarkupSmall
- AuthenticValidate
- AuthenticChangeWorkingDBXMLCell
- AuthenticSave

- AuthenticSaveAs
- AuthenticReload
- AuthenticTableInsertRow
- AuthenticTableAppendRow
- AuthenticTableDeleteRow
- AuthenticTableInsertCol
- AuthenticTableAppendCol
- AuthenticTableDeleteCol
- AuthenticTableJoinCellRight
- AuthenticTableJoinCellLeft
- AuthenticTableJoinCellAbove
- AuthenticTableJoinCellBelow
- AuthenticTableSplitCellHorizontally
- AuthenticTableSplitCellVertically
- AuthenticTableAlignCellContentTop
- AuthenticTableCenterCellVertically
- AuthenticTableAlignCellContentBottom
- AuthenticTableAlignCellContentLeft
- AuthenticTableCenterCellContent
- AuthenticTableAlignCellContentRight
- AuthenticTableJustifyCellContent
- AuthenticTableInsertTable
- AuthenticTableDeleteTable
- AuthenticTableProperties
- AuthenticAppendRow
- AuthenticInsertRow
- AuthenticDuplicateRow
- AuthenticMoveRowUp
- AuthenticMoveRowDown
- AuthenticDeleteRow
- AuthenticDefineEntities
- AuthenticXMLSignature

For custom buttons the user might add his own identifiers. Please, note that the user must take care, as the identifiers are not checked for uniqueness. The same identifiers can be used to identify buttons in the `Set/GetToolBarState()` COM API calls. By adding code for different buttons, the user is in the position to completely redefine the `AuthenticView` toolbar behavior, adding own methods for table manipulation, etc.

18.2.2.8.1.11 *OnToolBarButtonExecuted*

Event: `OnToolBarButtonExecuted` (Button identifier)

Description: `OnToolBarButtonClicked` is fired when a toolbar button was clicked by user. The parameter button identifier helps to determine which button was clicked. See the list of [predefined button identifiers](#)¹²⁹².

`OnToolBarButtonExecuted` is fired after the toolbar action was executed. It is useful e.g. to add update code, as shown in the example below:

```
//event fired when a toolbar button action was executed
function On_AuthenticToolBarButtonExecuted( varBtnIdentifier )
{
```

```
// After whatever command user has executed - make sure to update toolbar button states
UpdateOwnToolBarButtonStates();
}
```

In this case `UpdateOwnToolBarButtonStates` is a user function defined in the Global Declarations.

18.2.2.8.1.12 *OnUserAddedXMLNode*

Event: `OnUserAddedXMLNode` (XML node)

Description: `OnUserAddedXMLNode` will be fired when the user adds an XML node as a primary action. This happens in the situations, where the user clicks on

- auto-add hyperlinks (see example `OnUserAddedXMLNode.sps`)
- the Insert..., Insert After..., Insert Before... context menu items
- Append row, Insert row toolbar buttons
- Insert After..., Insert Before... actions in element entry helper (outside `StyleVision`)

The event doesn't get fired on Duplicate row, or when the node was added externally (e.g. via COM API), or on Apply (e.g. Text State Icons), or when in XML table operations or in DB operations.

The event parameter is the XML node object, which was added giving the user an opportunity to manipulate the XML node added. An elaborate example for an event handler can be found in the `OnUserAddedXMLNode.sps` file.

18.2.2.8.2 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Accesses the `StyleVision` application object.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.3 AsXMLString

Property: `AsXMLString` as String

Description

Returns or sets the document content as an XML string. Setting the content to a new value does not change the schema file or sps file in use. If the new XMLString does not match the actual schema file error 2011 gets returned.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
------	---

2011	AsXMLString was set to a value which is no valid XML for the current schema file.
------	---

18.2.2.8.4 ContextMenu

Property: ContextMenu() as ContextMenu

Description

The property `ContextMenu` gives access to customize the context menu. The best place to do it is in the event handler `OnContextMenuActivated`.

Errors

2000	Invalid object.
2005	Invalid parameter.

18.2.2.8.5 CreateXMLNode

Method: CreateXMLNode (*nKind* as [SPYXMLDataKind](#)¹³⁴³) as [XMLData](#)¹³²⁶

Return Value

The method returns the new [XMLData](#)¹³²⁶ object.

Description

To create a new XMLData object use the `CreateXMLNode()` method.

Errors

2000	Invalid object.
2012	Cannot create XML node.

18.2.2.8.6 DisableAttributeEntryHelper

Method: DisableAttributeEntryHelper ()

Description

`DisableAttributeEntryHelper ()` disables the attribute entry helper in XMLSpy, Authentic Desktop and Authentic Browser plug-in.

Errors

2000	Invalid object.
------	-----------------

18.2.2.8.7 DisableElementEntryHelper

Method: DisableElementEntryHelper ()

Description

DisableElementEntryHelper () disables the element entry helper in XMLSpy, Authentic Desktop and Authentic Browser plug-in.

Errors

2000	Invalid object.
------	-----------------

18.2.2.8.8 DisableEntityEntryHelper

Method: DisableEntityEntryHelper ()

Description

DisableEntityEntryHelper () disables the entity entry helper in XMLSpy, Authentic Desktop and Authentic Browser plug-in.

Errors

2000	Invalid object.
------	-----------------

18.2.2.8.9 DocumentBegin

Property: DocumentBegin as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ (read-only)

Description

Retrieve a range object that points to the beginning of the document.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.10 DocumentEnd

Property: DocumentEnd as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ (read-only)

Description

Retrieve a range object that points to the end of the document.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
------	---

2005	Invalid address for the return parameter was specified.
------	---

18.2.2.8.11 DoNotPerformStandardAction

Method: DoNotPerformStandardAction ()

Description

DoNotPerformStandardAction() serves as cancel bubble for macros, and stops further execution after macro has finished.

Errors

2000	Invalid object.
------	-----------------

18.2.2.8.12 EvaluateXPath

Method: EvaluateXPath (XMLData as [XMLData](#)¹³²⁶, strExpression as string) strValue as string

Return Value

The method returns a string

Description

EvaluateXPath() executes an XPath expression with the given XML context node. The result is returned as a string, in the case of a sequence it is a space-separated string.

Errors

2000	Invalid object.
2005	Invalid parameter.
2008	Internal error.
2013	XPath error.

18.2.2.8.13 Event

Property: Event as AuthenticEvent (read-only)

Description

This property gives access to parameters of the last event in the same way as OldAuthenticView.event does. Since all events for the scripting environment and external clients are now available with parameters this Event property should only be used from within IDE-Plugins.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.14 EventContext

Property: EventContext() as EventContext

Description

EventContext property gives access to the running macros context. See the [EventContext](#)¹²⁵⁵ interface description for more details.

Errors

2000	Invalid object.
------	-----------------

18.2.2.8.15 GetToolBarButtonState

Method: GetToolBarButtonState (ButtonIdentifier as string) as AuthenticToolBarButtonState

Return Value

The method returns AuthenticToolBarButtonState

Description

Get/SetToolBarButtonState queries the status of a toolbar button, and lets the user disable or enable the button, identified via its button identifier ([see list above](#)¹²⁹²). One usage is to disable toolbar buttons permanently. Another usage is to put SetToolBarButtonState in the OnSelectionChanged event handler, as toolbar buttons are updated regularly when the selection changes in the document.

ToolBar button states are given by the [listed enumerations](#)¹³⁴¹.

The default state means that the enable/disable of the button is governed by AuthenticView. When the user sets the button state to enable or disable, the button remains in that state as long as the user does not change it.

Errors

2000	Invalid object.
2005	Invalid parameter.
2008	Internal error.
2014	Invalid button identifier.

18.2.2.8.16 Goto

Method: Goto (eKind as SPYAuthenticElementKind¹³⁴⁰, nCount as Long, eFrom as SPYAuthenticDocumentPosition¹³⁴⁰) as AuthenticRange¹²⁵⁸

Description

Retrieve a range object that points to the beginning of the *nCount* element of type *eKind*. The start position is defined by the parameter *eFrom*. Use positive values for *nCount* to navigate to the document end. Use negative values to navigate towards the beginning of the document.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2003	Target lies after end of document.
2004	Target lies before beginning of document.
2005	Invalid element kind specified. The document position to start from is not one of <i>spyAuthenticDocumentBegin</i> or <i>spyAuthenticDocumentEnd</i> . Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
'-----
' Scripting environment - VBScript
'-----

Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

On Error Resume Next
Dim objRange
' goto beginning of first table in document
Set objRange = objAuthenticView.Goto (spyAuthenticTable, 1, spyAuthenticDocumentBegin)
If (Err.number = 0) Then
    objRange.Select()
Else
    MsgBox "No table found in document"
End If
```

18.2.2.8.17 IsRedoEnabled

Property: IsRedoEnabled as Boolean (read-only)

Description

True if redo steps are available and [Redo](#)¹³⁰¹ is possible.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.18 IsUndoEnabled

Property: IsUndoEnabled as Boolean (read-only)

Description

True if undo steps are available and [Undo](#)¹³⁰² is possible.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.19 MarkupVisibility

Property: MarkupVisibility as [SPYAuthenticMarkupVisibility](#)¹³⁴¹

Description

Set or get current visibility of markup.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid enumeration value was specified. Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.20 Parent

Property: Parent as [Document](#)¹³⁰³ (read-only)

Description

Access the document shown in this view.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.21 Print

Method: Print (*bWithPreview* as Boolean, *bPromptUser* as Boolean)

Description

Print the document shown in this view. If *bWithPreview* is set to *True*, the print preview dialog pops up. If *bPromptUser* is set to *True*, the print dialog pops up. If both parameters are set to *False*, the document gets printed without further user interaction.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
------	---

18.2.2.8.22 Redo

Method: Redo() as Boolean

Description

Redo the modification undone by the last undo command.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.23 Selection

Property: Selection as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸

Description

Set or get current text selection in user interface.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2002	No cursor selection is active.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
' -----
' Scripting environment - VBScript
' -----
Dim objAuthenticView
' we assume that the active document is open in authentic view mode
Set objAuthenticView = Application.ActiveDocument.AuthenticView

' if we are the end of the document, re-start at the beginning
If (objAuthenticView.Selection.IsEqual(objAuthenticView.DocumentEnd)) Then
    objAuthenticView.Selection = objAuthenticView.DocumentBegin
Else
    ' objAuthenticView.Selection = objAuthenticView.Selection.GotoNextCursorPosition()
    ' or shorter:
    objAuthenticView.Selection.GotoNextCursorPosition().Select
End If
```

18.2.2.8.24 SetToolbarButtonState

Method: SetToolbarButtonState (ButtonIdentifier as string, AuthenticToolbarButtonState state)

Description

`Get/SetToolBarButtonState` queries the status of a toolbar button, and lets the user disable or enable the button, identified via its button identifier ([see list above](#)¹²⁹²). One usage is to disable toolbar buttons permanently. Another usage is to put `SetToolBarButtonState` in the `OnSelectionChanged` event handler, as toolbar buttons are updated regularly when the selection changes in the document.

Toolbar button states are given by the [listed enumerations](#)¹³⁴¹.

The default state means that the enable/disable of the button is governed by `AuthenticView`. When the user sets the button state to enable or disable, the button remains in that state as long as the user does not change it.

Errors

2000	Invalid object.
2008	Internal error.
2014	Invalid button identifier.

18.2.2.8.25 Undo

Method: `Undo()` as Boolean

Description

Undo the last modification of the document from within this view.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.26 UpdateXMLInstanceEntities

Method: `UpdateXMLInstanceEntities()`

Description

Updates the internal representation of the declared entities, and refills the entry helper. In addition, the validator is reloaded, allowing the XML file to validate correctly. Please note that this may also cause schema files to be reloaded.

Errors

The method never returns an error.

Example

```
// -----
// Scripting environment - JavaScript
// -----
if(Application.ActiveDocument && (Application.ActiveDocument.CurrentViewMode == 4))
{
    var objDocType;
```

```

objDocType = Application.ActiveDocument.DocEditView.XMLRoot.GetFirstChild(10);

if(objDocType)
{
    var objEntity = Application.ActiveDocument.CreateChild(14);
    objEntity.Name = "child";
    objEntity.TextValue = "SYSTEM \"child.xml\"";
    objDocType.AppendChild(objEntity);

    Application.ActiveDocument.AuthenticView.UpdateXMLInstanceEntities();
}
}

```

18.2.2.8.27 WholeDocument

Property: WholeDocument as [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ (read-only)

Description

Retrieve a range object that selects the whole document.

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.8.28 XMLDataRoot

Property: XMLDataRoot as [XMLData](#)¹³²⁶ (read-only)

Description

Returns or sets the top-level XMLData element of the current document. This element typically describes the document structure and would be of kind spyXMLDataXMLDocStruct, spyXMLDataXMLEntityDocStruct or spyXMLDataDTDDocStruct..

Errors

2000	The authentic view object is no longer valid.
2005	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.9 Document

The `Document` interface has the following properties and methods.

Methods

- [Activate](#)¹³⁰⁵
- [Application](#)¹³⁰⁵
- [AssignWorkingXMLFile](#)¹³⁰⁵

- [Close](#) ¹³⁰⁶
- [Save](#) ¹³⁰⁸
- [SaveAs](#) ¹³⁰⁸
- [Saved](#) ¹³⁰⁹
- [SaveGeneratedFOFile](#) ¹³⁰⁹
- [SaveGeneratedFOFileEx](#) ¹³⁰⁹
- [SaveGeneratedHTMLFile](#) ¹³⁰⁹
- [SaveGeneratedHTMLFileEx](#) ¹³¹⁰
- [SaveGeneratedPDFFile](#) ¹³¹⁰
- [SaveGeneratedPDFFileEx](#) ¹³¹⁰
- [SaveGeneratedRTFFile](#) ¹³¹⁰
- [SaveGeneratedRTFFileEx](#) ¹³¹¹
- [SaveGeneratedWord2007File](#) ¹³¹¹
- [SaveGeneratedWord2007FileEx](#) ¹³¹¹
- [SaveGeneratedTextFile](#) ¹³¹²
- [SaveGeneratedTextFileEx](#) ¹³¹²
- [SaveGeneratedXSLTFOFile](#) ¹³¹²
- [SaveGeneratedXSLTFOFileEx](#) ¹³¹²
- [SaveGeneratedXSLTHTMLFile](#) ¹³¹³
- [SaveGeneratedXSLTHTMLFileEx](#) ¹³¹³
- [SaveGeneratedXSLTRTFFile](#) ¹³¹³
- [SaveGeneratedXSLTRTFFileEx](#) ¹³¹⁴
- [SaveGeneratedXSLTWord2007File](#) ¹³¹⁴
- [SaveGeneratedXSLTWord2007FileEx](#) ¹³¹⁴
- [SaveGeneratedXSLTTextFile](#) ¹³¹⁴
- [SaveGeneratedXSLTTextFileEx](#) ¹³¹⁵

Properties

- [Application](#) ¹³⁰⁵
- [FullName](#) ¹³⁰⁶
- [Name](#) ¹³⁰⁷
- [Parameters](#) ¹³⁰⁷
- [Parent](#) ¹³⁰⁷
- [Path](#) ¹³⁰⁸
- [SchemaSources](#) ¹³¹⁵

18.2.2.9.1 Events

18.2.2.9.1.1 OnDocumentClosed

Event: OnDocumentClosed(*Document* as [Document](#) ¹³⁰⁹)

Description

This event gets fired as a result of closing a document.

18.2.2.9.1.2 OnModifiedFlagChanged

Event: OnModifiedFlagChanged(as Boolean)

Description

Returns true if the Modified flag has been changed.

18.2.2.9.2 Activate

Method: Activate ()

Description

Activate document frame.

Errors

1200	Document object is invalid.
1201	Invalid input parameter.

18.2.2.9.3 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Accesses the StyleVision application object.

Errors

140011 11	The object is no longer valid.
140711 00	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.9.4 AssignWorkingXMLFile

Method: AssignWorkingXMLFile (*strWorkingXMLFileName* as String, *strSchemaSourceName* as String)

Description

Assigns the Working XML File by supplying its URI as a string and the Schema Source Name as a string. The Schema Source Name is the name assigned to the schema in the SPS; (the default schema name in an SPS created new in StyleVision is: XML).

Errors

1200	The document object is invalid.
------	---------------------------------

1201	Invalid input parameter.
1203	Error assigning Working XML File
1404	Missing XML Schema or DTD

18.2.2.9.5 Close

Method: Close (*bDiscardChanges* as Boolean)

Description

To close the document call this method. If *bDiscardChanges* is true and the document is modified, the document will be closed but not saved.

Errors

1400	The object is no longer valid.
1401	Document needs to be saved first.

18.2.2.9.6 FullName

Property: FullName as String

Description

This property can be used to get or set the full file name - including the path - to where the document gets saved. The validity of the name is not verified before the next save operation.

This property makes the methods [GetPathName](#)¹³⁰⁶ and [SetPathName](#)¹³¹⁵ obsolete.

Errors

1400	The document object is no longer valid.
1402	Empty string has been specified as full file name.

18.2.2.9.7 GetPathName (obsolete)

Superseded by [Document.FullName](#)¹³⁰⁶

```
// ---- javascript sample ----
// instead of:
// strPathName = Application.ActiveDocument.GetPathName();
// use now:
strPathName = Application.ActiveDocument.FullName;
```

Method: GetPathName() as String

Description

The method `GetPathName` gets the path of the active document.

See also [Document.SetPathName](#)¹³¹⁵ (obsolete).

18.2.2.9.8 Name

Property: Name as String (read-only)

Description

Use this property to retrieve the name - not including the path - of the document file. To change the file name for a document use the property [FullName](#)¹³⁰⁶.

Errors

1400	The document object is no longer valid.
1407	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.9.9 Parameters

Property: Parameters as Parameters (read-only)

Description

Reference to the current `Parameters` object.

Errors

1200	Document object is invalid.
1201	Invalid input parameter.

18.2.2.9.10 Parent

Property: Parent as [Documents](#)¹³¹⁶ (read-only)

Description

Access the parent of the document object.

Errors

1400	The document object is no longer valid.
1407	Invalid address for the return parameter was specified.

Property: Parent as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.9.11 Path

Property: Path as String (read-only)

Description

Use this property to retrieve the path - not including the file name - of the document file. To change the file name and path for a document use the property [FullName](#)¹³⁰⁶.

Errors

1400	The document object is no longer valid.
1407	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.9.12 Save

Method: Save()

Description

The method writes any modifications of the document to the associated file.

Errors

1400	The document object is no longer valid.
1407	An empty file name has been specified.
1403	Error when saving file, probably the file name is invalid.

18.2.2.9.13 SaveAs

Method: SaveAs (strFileName as String)

Description

Save the document to the file specified.

Errors

1400	The document object is no longer valid.
1407	An empty file name has been specified.
1403	Error when saving file, probably the file name is invalid.

18.2.2.9.14 Saved

Property: Saved as Boolean (read-only)

Description

This property can be used to check if the document has been saved after the last modifications.

Errors

1400	The document object is no longer valid.
1407	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.9.15 SaveGeneratedFOFile

Method: SaveGeneratedFOFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.16 SaveGeneratedFOFileEx

Method: SaveGeneratedFOFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.17 SaveGeneratedHTMLFile

Method: SaveGeneratedHTMLFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
------	--------------------------

1204	Cannot generate output file.
------	------------------------------

18.2.2.9.18 SaveGeneratedHTMLFileEx

Method: SaveGeneratedHTMLFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.19 SaveGeneratedPDFFile

Method: SaveGeneratedPDFFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.20 SaveGeneratedPDFFileEx

Method: SaveGeneratedPDFFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.21 SaveGeneratedRTFFile

Method: SaveGeneratedRTFFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.22 SaveGeneratedRTFFileEx

Method: SaveGeneratedRTFFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.23 SaveGeneratedWord2007File

Method: SaveGeneratedWord2007File (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.24 SaveGeneratedWord2007FileEx

Method: SaveGeneratedWord2007FileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.25 SaveGeneratedTextFile

Method: SaveGeneratedTextFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.26 SaveGeneratedTextFileEx

Method: SaveGeneratedTextFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.27 SaveGeneratedXSLTFOFile

Method: SaveGeneratedXSLTFOFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.28 SaveGeneratedXSLTFOFileEx

Method: SaveGeneratedXSLTFOFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.29 SaveGeneratedXSLTHTMLFile

Method: SaveGeneratedXSLTHTMLFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.30 SaveGeneratedXSLTHTMLFileEx

Method: SaveGeneratedXSLTHTMLFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.31 SaveGeneratedXSLTRTFFile

Method: SaveGeneratedXSLTRTFFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.32 SaveGeneratedXSLTRTFFileEx

Method: SaveGeneratedXSLTRTFFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.33 SaveGeneratedXSLTWord2007File

Method: SaveGeneratedXSLTWord2007File (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.34 SaveGeneratedXSLTWord2007FileEx

Method: SaveGeneratedXSLTWord2007FileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.35 SaveGeneratedXSLTTextFile

Method: SaveGeneratedXSLTTextFile (*strFileName* as String)

Description

Saves the generated file to the location specified.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.36 SaveGeneratedXSLTTextFileEx

Method: SaveGeneratedXSLTTextFileEx (*strFileName* as String, *pbError* as Variant) as AppOutputLines

Description

Saves the generated file to the location specified and gives error description.

Errors

1201	Invalid document object.
1204	Cannot generate output file.

18.2.2.9.37 SchemaSources

Property: SchemaSources as SchemaSources (read-only)

Description

Reference to the current `SchemaSources` object.

Errors

1200	Document object is invalid.
1201	Invalid input parameter.

18.2.2.9.38 SetPathName (obsolete)

Superseded by [Document.FullName](#) ¹³⁰⁶

```
// ---- javascript sample ----
// instead of:
// Application.ActiveDocument.SetPathName("C:\\myXMLFiles\\test.xml");
// use now:
Application.ActiveDocument.FullName = "C:\\myXMLFiles\\test.xml";
```

Method: SetPathName (*strPath* as String)

Description

The method `SetPathName` sets the path of the active document. `SetPathName` only copies the string and does not check if the path is valid. All succeeding save operations are done into this file.

18.2.2.10 Documents

The `Documents` interface has the following methods and properties:

Methods

- [ActiveDocument](#) ¹³¹⁶
- [Item](#) ¹³¹⁷
- [NewDocument](#) ¹³¹⁷
- [OpenDocument](#) ¹³¹⁸

Properties

- [Application](#) ¹³¹⁶
- [Count](#) ¹³¹⁷
- [Parent](#) ¹³¹⁸

18.2.2.10.1 ActiveDocument

Property: ActiveDocument as [Document](#) ¹³⁰³

Description

Reference to the active document. If no document is open, ActiveDocument is null (nothing).

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.
1600	Invalid <code>Documents</code> object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.10.2 Application

Property: Application as [Application](#) ¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.10.3 Count

Property: Count as long

Description

Count of open documents.

Errors

1600	Invalid Documents object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.10.4 Item

Method: Item (*n* as long) as [Document](#)¹³⁰³

Description

Gets the document with the index *n* in this collection. Index is 1-based.

Errors

1600	Invalid Documents object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.10.5 NewDocument

Method: NewDocument() as [Document](#)¹³⁰³

Return Value

None

Description

Creates a new empty document based on the previous template.

Errors

1000	The application object is invalid.
1005	Error when creating a new document
1006	Cannot create document
1600	Invalid Documents object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.10.6 OpenDocument

Method: OpenDocument(strFileName as *String*) as [Document](#)¹³⁰³

Return Value

None

Description

Opens an existing SPS file.

Errors

1000	The application object is invalid.
1002	Invalid file extension.
1003	Error when opening document.
1004	Cannot open document.
1600	Invalid <code>Documents</code> object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.10.7 Parent

Property: Parent as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.11 Parameter

The `Parameter` interface has the following properties:

Properties

- [Application](#)¹³¹⁹
- [Name](#)¹³¹⁹
- [Parent](#)¹³¹⁹
- [Value](#)¹³¹⁹

18.2.2.11.1 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.11.2 Name

Property: Name as String (read-only)

Errors

1600	Invalid <code>Documents</code> object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.11.3 Parent

Property: Parent as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.11.4 Value

Property: Value as String (read-only)

Errors

1600	Invalid <code>Documents</code> object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.12 Parameters

The `Parameters` interface has the following properties:

Properties

- [Application](#)¹³²⁰
- [Count](#)¹³²⁰
- [Item](#)¹³²⁰
- [Parent](#)¹³²¹

18.2.2.12.1 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.12.2 Count

Property: Count as long

Description

Count of parameters.

Errors

1600	Invalid <code>Parameters</code> object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.12.3 Item

Method: Item (*n* as long) as [Document](#)¹³⁰³

Description

Gets the document with the index *n* in this collection. Index is 1-based.

Errors

1600	Invalid <code>Documents</code> object
1601	Invalid input parameter

18.2.2.12.4 Parent

Property: Parent as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.13 SchemaSource

The `SchemaSource` interface has the following properties:

Properties

- [Application](#)¹³²¹
- [IsMainSchemaSource](#)¹³²²
- [Name](#)¹³²²
- [Parent](#)¹³²²
- [SchemaFileName](#)¹³²²
- [TemplateFileName](#)¹³²³
- [Type](#)¹³²³
- [TypeName](#)¹³²³
- [WorkingXMLFileName](#)¹³²⁴

18.2.2.13.1 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.13.2 IsMainSchemaSource

Property: IsMainSchemaSource as Boolean (read-only)

Description

Returns true if schema source is the main schema source.

Errors

1400	Invalid schema source object.
1401	Invalid parameter.

18.2.2.13.3 Name

Property: Name as String (read-only)

Description

Use this property to retrieve the name of the schema source.

Errors

1400	The schema source object is not valid.
1401	Invalid parameter.

18.2.2.13.4 Parent

Property: Parent as `SchemaSource` (read-only)

Description

The parent object according to the object model.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.13.5 SchemaFileName

Property: SchemaFileName as String

Description

Use this property to retrieve the name of the Schema File.

Errors

1400	Invalid schema source object.
1401	Invalid parameter.
1403	Missing XMLSchema or DTD
1406	Error assigning schema File

18.2.2.13.6 TemplateFileName

Property: TemplateFileName as String

Description

Use this property to retrieve the name of the Working XML File.

Errors

1400	Invalid schema source object.
1401	Invalid parameter.
1403	Missing XMLSchema or DTD
1407	Error assigning Template XML File

18.2.2.13.7 Type

Property: Type as ENUMSchemaSourceType (read-only)

Description

Use this property to retrieve the type of the schema source.

Errors

1400	Invalid schema source object.
1401	Invalid parameter.

18.2.2.13.8 TypeName

Property: TypeName as String (read-only)

Description

Use this property to retrieve the type of the schema source.

Errors

1400	Invalid schema source object.
1401	Invalid parameter.

18.2.2.13.9 WorkingXMLFileName

Property: WorkingXMLFileName as String

Description

Use this property to retrieve the name of the Working XML File.

Errors

1400	Invalid schema source object.
1401	Invalid parameter.
1403	Missing XMLSchema or DTD
1203	Error assigning Working XML File

18.2.2.14 SchemaSources

The `SchemaSources` interface has the following properties:

Properties

- [Application](#)¹³²⁴
- [MainSchemaSource](#)¹³²⁵
- [Parent](#)¹³²⁵

18.2.2.14.1 Application

Property: Application as [Application](#)¹²⁴⁰ (read-only)

Description

Access the StyleVision application object.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.14.2 Count

Property: Count as long (read-only)

Description

Count of schema sources.

Errors

1300	Invalid <code>SchemaSources</code> object
1301	Invalid input parameter

18.2.2.14.3 Item

Method: Item (*n* as long) as [Document](#)¹³⁰³

Description

Gets the document with the index *n* in this collection. Index is 1-based.

Errors

1300	Invalid <code>SchemaSources</code> object
1301	Invalid input parameter

18.2.2.14.4 MainSchemaSource

Property: MainSchemaSource as SchemaSource (read-only)

Errors

1300	Invalid <code>SchemaSources</code> object
1301	Invalid input parameter

18.2.2.14.5 Parent

Property: Parent as SchemaSources (read-only)

Description

The parent object according to the object model.

Errors

1111	The application object is no longer valid.
1100	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15 XMLData

Properties

[Kind](#)¹³³⁶

[Name](#)¹³³⁷

[TextValue](#)¹³³⁸

[HasChildren](#)¹³³⁴

[MayHaveChildren](#)¹³³⁶

[Parent](#)¹³³⁷

Methods

[GetFirstChild](#)¹³³²

[GetNextChild](#)¹³³²

[GetCurrentChild](#)¹³³¹

[InsertChild](#)¹³³⁵

[InsertChildAfter](#)¹³³⁵

[InsertChildBefore](#)¹³³⁵

[AppendChild](#)¹³²⁷

[EraseAllChildren](#)¹³²⁸

[EraseChild](#)¹³²⁹

[EraseCurrentChild](#)¹³²⁹

[IsSameNode](#)¹³³⁶

[CountChildren](#)¹³²⁷

[CountChildrenKind](#)¹³²⁸

[GetChild](#)¹³³⁰

[GetChildAttribute](#)¹³³⁰

[GetChildElement](#)¹³³⁰

[GetChildKind](#)¹³³¹

[GetNamespacePrefixForURI](#)¹³³²

[HasChildrenKind](#)¹³³⁴

[SetTextValueXMLEncoded](#)¹³³⁷

Description

The XMLData interface provides direct XML-level access to a document. You can read and directly modify the XML representation of the document. However, please, note the following restrictions:

- The XMLData representation is only valid when the document is shown in grid view or authentic view.

- When in authentic view, additional XMLData elements are automatically inserted as parents of each visible document element. Typically this is an XMLData of kind spyXMLDataElement with the [Name](#)¹³³⁷ property set to 'Text'.
- When you use the XMLData interface while in a different view mode you will not receive errors, but changes are not reflected to the view and might get lost during the next view switch.

Note also:

- Setting a new text value for an XML element is possible if the element does not have non-text children. A text value can be set even if the element has attributes.
- When setting a new text value for an XML element which has more than one text child, the latter will be deleted and replaced by one new text child.
- When reading the text value of an XML element which has more than one text child, only the value of the first text child will be returned.

18.2.2.15.1 AppendChild

Declaration: AppendChild (pNewData as [XMLData](#)¹³²⁶)

Description

AppendChild appends pNewData as last child to the XMLData object.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1505	Invalid XMLData kind was specified.
1506	Invalid address for the return parameter was specified.
1507	Element cannot have Children
1512	Cyclic insertion - new data element is already part of document
1514	Invalid XMLData kind was specified for this position.
1900	Document must not be modified

Example

```
Dim objCurrentParent As XMLData
Dim objNewChild As XMLData

Set objNewChild = objSpy.ActiveDocument.CreateChild(spyXMLDataElement)
Set objCurrentParent = objSpy.ActiveDocument.RootElement

objCurrentParent.AppendChild objNewChild

Set objNewChild = Nothing
```

18.2.2.15.2 CountChildren

Declaration: CountChildren as long

Description

CountChildren gets the number of children.

Available with TypeLibrary version 1.5

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
------	--

18.2.2.15.3 CountChildrenKind

Declaration: CountChildrenKind (*nKind* as [SPYXMLDataKind](#)¹³⁴³) as long

Description

CountChildrenKind gets the number of children of the specific kind.

Available with TypeLibrary version 1.5

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
------	--

18.2.2.15.4 EraseAllChildren

Declaration: EraseAllChildren

Description

EraseAllChildren deletes all associated children of the XMLData object.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1900	Document must not be modified

Example

The sample erases all elements of the active document.

```
Dim objCurrentParent As XMLData
```

```
Set objCurrentParent = objSpy.ActiveDocument.RootElement  
objCurrentParent.EraseAllChildren
```

18.2.2.15.5 EraseChild

Method: EraseChild (Child as [XMLData](#)¹³²⁶)

Description

Deletes the given child node.

Errors

1500	Invalid object.
1506	Invalid input xml
1510	Invalid parameter.

18.2.2.15.6 EraseCurrentChild

Declaration: EraseCurrentChild

Description

EraseCurrentChild deletes the current XMLData child object. Before you call EraseCurrentChild you must initialize an internal iterator with [XMLData.GetFirstChild](#)¹³³². After deleting the current child, EraseCurrentChild increments the internal iterator of the XMLData element. No error is returned when the last child gets erased and the iterator is moved past the end of the child list. The next call to EraseCurrentChild however, will return error 1503.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1503	No iterator is initialized for this XMLData object, or the iterator points past the last child.
1900	Document must not be modified

Examples

```
// -----
// XMLSpy scripting environment - JScript
// erase all children of XMLData
// -----
// let's get an XMLData element, we assume that the
// cursor selects the parent of a list in grid view
var objList = Application.ActiveDocument.GridView.CurrentFocus;

// the following line would be shorter, of course
//   objList.EraseAllChildren ();

// but we want to demonstrate the usage of EraseCurrentChild
if ((objList != null) && (objList.HasChildren))
{
    try
    {
```

```

        objEle = objList.GetFirstChild(-1);
        while (objEle != null)
            objList.EraseCurrentChild();
            // no need to call GetNextChild
    }
    catch (err)
        // 1503 - we reached end of child list
        { if ((err.number & 0xffff) != 1503) throw (err); }
}

```

18.2.2.15.7 GetChild

Declaration: GetChild (*position* as long) as [XMLData](#)¹³²⁶

Return Value

Returns an XML element as XMLData object.

Description

GetChild() returns a reference to the child at the given index (zero-based).

Available with TypeLibrary version 1.5

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.8 GetChildAttribute

Method: GetChildAttribute (*strName* as string) child as XMLData object (NULL on error)

Description

Retrieves the attribute having the given name.

Errors

1500	Invalid object.
1510	Invalid parameter.

18.2.2.15.9 GetChildElement

Method: GetChildElement (*strName* as string, *nIndex* as long) child as XMLData object (NULL on error)

Description

Retrieves the Nth child element with the given name.

Errors

1500	Invalid object.
1510	Invalid parameter.

18.2.2.15.10 GetChildKind

Declaration: GetChildKind (*position* as long, *nKind* as [SPYXMLDataKind](#)¹³⁴³) as [XMLData](#)¹³²⁶

Return Value

Returns an XML element as XMLData object.

Description

GetChildKind() returns a reference to a child of this kind at the given index (zero-based). The position parameter is relative to the number of children of the specified kind and not to all children of the object.

Available with TypeLibrary version 1.5

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.11 GetCurrentChild

Declaration: GetCurrentChild as [XMLData](#)¹³²⁶

Return Value

Returns an XML element as XMLData object.

Description

GetCurrentChild gets the current child. Before you call GetCurrentChild you must initialize an internal iterator with [XMLData.GetFirstChild](#)¹³³².

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1503	No iterator is initialized for this XMLData object.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.12 GetFirstChild

Declaration: GetFirstChild (*nKind* as [SPYXMLDataKind](#)¹³⁴³) as [XMLData](#)¹³²⁶

Return Value

Returns an XML element as XMLData object.

Description

GetFirstChild initializes a new iterator and returns the first child. Set *nKind* = -1 to get an iterator for all kinds of children.

REMARK: The iterator is stored inside the XMLData object and gets destroyed when the XMLData object gets destroyed. Be sure to keep a reference to this object as long as you want to use [GetCurrentChild](#)¹³³¹, [GetNextChild](#)¹³³² or [EraseCurrentChild](#)¹³²⁹.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1501	Invalid XMLData kind was specified.
1504	Element has no children of specified kind.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

Example

See the example at [XMLData.GetNextChild](#)¹³³².

18.2.2.15.13 GetNamespacePrefixForURI

Method: GetNamespacePrefixForURI (*strURI* as string) *strNS* as string

Description

Returns the namespace prefix of the supplied URI.

Errors

1500	Invalid object.
1510	Invalid parameter.

18.2.2.15.14 GetNextChild

Declaration: GetNextChild as [XMLData](#)¹³²⁶

Return Value

Returns an XML element as XMLData object.

Description

GetNextChild steps to the next child of this element. Before you call GetNextChild you must initialize an internal iterator with [XMLData.GetFirstChild](#)¹³³².

Check for the last child of the element as shown in the sample below.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1503	No iterator is initialized for this XMLData object.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

Examples

```
'-----
' VBA code snippet - iterate XMLData children
'-----
On Error Resume Next
Set objParent = objSpy.ActiveDocument.RootElement

'get elements of all kinds
Set objCurrentChild = objParent.GetFirstChild(-1)

Do
    'do something useful with the child

    'step to next child
    Set objCurrentChild = objParent.GetNextChild
Loop Until (Err.Number - vbObjectError = 1503)

//-----
// XMLSpy scripting environment - JScript
// iterate through children of XMLData
//-----
try
{
    var objXMLData = ... // initialize somehow
    var objChild = objXMLData.GetFirstChild(-1);

    while (true)
    {
        // do something usefull with objChild

        objChild = objXMLData.GetNextChild();
    }
}
catch (err)
{
    if ((err.number & 0xffff) == 1504)
        ; // element has no children
    else if ((err.number & 0xffff) == 1503)
        ; // last child reached
    else
```

```

        throw (err);
    }

```

18.2.2.15.15 GetTextValueXMLDecoded

Method: GetTextValueXMLDecoded ()as string

Description

Gets the decoded text value of the XML.

Errors

1500	Invalid object.
1510	Invalid parameter.

18.2.2.15.16 HasChildren

Declaration: HasChildren as Boolean

Description

The property is true if the object is the parent of other XMLData objects. This property is read-only.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.17 HasChildrenKind

Declaration: HasChildrenKind (*nKind* as [SPYXMLDataKind](#)¹³⁴³) as Boolean

Description

The method returns true if the object is the parent of other XMLData objects of the specific kind.

Available with TypeLibrary version 1.5

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.18 InsertChild

Declaration: InsertChild (*pNewData* as [XMLData](#)¹³²⁶)

Description

InsertChild inserts the new child before the current child (see also [XMLData.GetFirstChild](#)¹³³², [XMLData.GetNextChild](#)¹³³² to set the current child).

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1503	No iterator is initialized for this XMLData object.
1505	Invalid XMLData kind was specified.
1506	Invalid address for the return parameter was specified.
1507	Element cannot have Children
1512	Cyclic insertion - new data element is already part of document
1514	Invalid XMLData kind was specified for this position.
1900	Document must not be modified

18.2.2.15.19 InsertChildAfter

Method: InsertChildAfter (Node as XMLData, NewData as XMLData)

Description

Inserts a new XML node (supplied with the second parameter) after the specified node (first parameter).

Errors

1500	Invalid object.
1506	Invalid input xml
1507	No children allowed
1510	Invalid parameter.
1512	Child is already added
1514	Invalid kind at position

18.2.2.15.20 InsertChildBefore

Method: InsertChildBefore (Node as XMLData, NewData as XMLData)

Description

Inserts a new XML node (supplied with the second parameter) before the specified node (first parameter).

Errors

1500	Invalid object.
1506	Invalid input xml
1507	No children allowed
1510	Invalid parameter.
1512	Child is already added
1514	Invalid kind at position

18.2.2.15.21 IsSameNode

Declaration: IsSameNode (pNodeToCompare as [XMLData](#)¹³²⁶) as Boolean

Description

Returns true if pNodeToCompare references the same node as the object itself.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1506	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.22 Kind

Declaration: Kind as [SPYXMLDataKind](#)¹³⁴³

Description

Kind of this XMLData object. This property is read-only.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.23 MayHaveChildren

Declaration: MayHaveChildren as Boolean

Description

Indicates whether it is allowed to add children to this XMLData object. This property is read-only.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.24 Name

Declaration: Name as String

Description

Used to modify and to get the name of the XMLData object.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.25 Parent

Declaration: Parent as [XMLData](#)¹³²⁶

Return value

Parent as XMLData object. Nothing (or NULL) if there is no parent element.

Description

Parent of this element. This property is read-only.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.2.15.26 SetTextValueXMLEncoded

Method: SetTextValueXMLEncoded (*strVal* as [String](#)¹³⁴³)

Description

Sets the encoded text value of the XML.

Errors

1500	Invalid object.
1513	Modification not allowed.

18.2.2.15.27 TextValue

Declaration: TextValue as String

Description

Used to modify and to get the text value of this XMLData object.

Errors

1500	The XMLData object is no longer valid.
1510	Invalid address for the return parameter was specified.

18.2.3 Enumerations

This is a list of all enumerations used by the StyleVision API. If your scripting environment does not support enumerations use the number-values instead.

18.2.3.1 ENUMApplicationStatus

Enumeration to specify the current Application status.

eApplicationRunning	= 0
eApplicationAfterLicenseCheck	= 1
eApplicationBeforeLicenseCheck	= 2
eApplicationConcurrentLicenseCheckFailed	= 3
eApplicationProcessingCommandLine	= 4

18.2.3.2 ENUMAppOutputLine_Severity

Enumeration values to identify the severity of an AppOutputLine.

eSeverity_Undefined	= -1
eSeverity_Info	= 0
eSeverity_Warning	= 1
eSeverity_Error	= 2
eSeverity_CriticalError	= 3
eSeverity_Success	= 4
eSeverity_Summary	= 5

eSeverity_Progress	= 6
eSeverity_DataEdit	= 7
eSeverity_ParserInfo	= 8
eSeverity_PossibleInconsistencyWarning	= 9
eSeverity_Message	= 10
eSeverity_Document	= 11
eSeverity_Rest	= 12
eSeverity_NoSelect	= 13
eSeverity_Select	= 14
eSeverity_Autoinsertion	= 15
eSeverity_GlobalResources_DefaultWarning	= 16

18.2.3.3 ENUMAppOutputLine_TextDecoration

Enumeration values for the different kinds of text decoration of an AppOutputLine.

eTextDecorationDefault	= 0
eTextDecorationBold	= 1
eTextDecorationDebugValues	= 2
eTextDecorationDB_ObjectName	= 3
eTextDecorationDB_ObjectLink	= 4
eTextDecorationDB_ObjectKind	= 5
eTextDecorationDB_TimeoutValue	= 6
eTextDecorationFind_MatchingString	= 7
eTextDecorationValidation_Speclink	= 8
eTextDecorationValidation_ErrorPosition	= 9
eTextDecorationValidation_UnkownParam	= 10

18.2.3.4 ENUMSchemaSourceType

Enumeration to specify the source schema type: XML Schema, DTD, DB, DB cell, User-Defined, or XBRL.

eSchemaSourceType_XSDorDTD	= 0
eSchemaSourceType_DB	= 1
eSchemaSourceType_DBCell	= 2
eSchemaSourceType_User	= 3

eSchemaSourceType_XBRL	= 4
------------------------	-----

18.2.3.5 ENUMSchemaType

Enumeration to specify the schema type: W3C XML Schema or DTD.

eSchemaTypeW3CSchema	= 0
eSchemaTypeDTD	= 1

18.2.3.6 SPYAuthenticActions

Actions that can be performed on [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ objects.

spyAuthenticInsertAt	= 0
spyAuthenticApply	= 1
spyAuthenticClearSurr	= 2
spyAuthenticAppend	= 3
spyAuthenticInsertBefore	= 4
spyAuthenticRemove	= 5

18.2.3.7 SPYAuthenticDocumentPosition

Relative and absolute positions used for navigating with [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ objects.

spyAuthenticDocumentBegin	= 0
spyAuthenticDocumentEnd	= 1
spyAuthenticRangeBegin	= 2
spyAuthenticRangeEnd	= 3

18.2.3.8 SPYAuthenticElementKind

Enumeration of the different kinds of elements used for navigation and selection within the [AuthenticRange](#)¹²⁵⁸ and [AuthenticView](#)¹²⁸⁸ objects.

spyAuthenticChar	= 0
spyAuthenticWord	= 1

spyAuthenticLine	= 3
spyAuthenticParagraph	= 4
spyAuthenticTag	= 6
spyAuthenticDocument	= 8
spyAuthenticTable	= 9
spyAuthenticTableRow	= 10
spyAuthenticTableColumn	= 11

18.2.3.9 SPYAuthenticMarkupVisibility

Enumeration values to customize the visibility of markup with [MarkupVisibility](#) ¹³⁰⁰.

spyAuthenticMarkupHidden	= 0
spyAuthenticMarkupSmall	= 1
spyAuthenticMarkupLarge	= 2
spyAuthenticMarkupMixed	= 3

18.2.3.10 SPYAuthenticToolBarButtonState

Authentic toolbar button states are given by the following enumerations.

authenticToolBarButtonDefault	= 0
authenticToolBarButtonEnabled	= 1
authenticToolBarButtonDisabled	= 2

18.2.3.11 SPYMouseEvent

Enumeration type that defines the mouse status during a mouse event. Use the enumeration values as bitmasks rather than directly comparing with them.

spyNoButtonMask	= 0
spyMouseMoveMask	= 1
spyLeftButtonMask	= 2
spyMiddleButtonMask	= 4
spyRightButtonMask	= 8
spyButtonUpMask	= 16

spyButtonDownMask	= 32
spyDoubleClickMask	= 64
spyShiftKeyDownMask	= 128
spyCtrlKeyDownMask	= 256
spyLeftButtonDownMask	= 34 // spyLeftButtonMask spyButtonDownMask
spyMiddleButtonDownMask	= 36 // spyMiddleButtonMask spyButtonDownMask
spyRightButtonDownMask	= 40 // spyRightButtonMask spyButtonDownMask
spyLeftButtonUpMask	= 18 // spyLeftButtonMask spyButtonUpMask
spyMiddleButtonUpMask	= 20 // spyMiddleButtonMask spyButtonUpMask
spyRightButtonUpMask	= 24 // spyRightButtonMask spyButtonUpMask
spyLeftDoubleClickMask	= 66 // spyRightButtonMask spyButtonUpMask
spyMiddleDoubleClickMask	= 68 // spyMiddleButtonMask spyDoubleClickMask
spyRightDoubleClickMask	= 72 // spyRightButtonMask spyDoubleClickMask

Examples

```
' to check for ctrl-leftbutton-down in VB
If (i_eMouseEvent = (XMLSpyLib.spyLeftButtonDownMask Or XMLSpyLib.spyCtrlKeyDownMask)) Then
  ' react on ctrl-leftbutton-down
End If

' to check for double-click with any button in VBScript
If ((i_eMouseEvent And spyDoubleClickMask) <> 0) Then
  ' react on double-click
End If
```

18.2.3.12 SPYValidateXSDVersion

Description

Enumeration values that select what XSD version to use. The XSD version that is selected depends on both (i) the presence/absence—and, if present, the value—of the `/xs:schema/@vc:minVersion` attribute of the XSD document, and (ii) the value of this enumeration.

spyValidateXSDVersion_AutoDetect	= 0
spyValidateXSDVersion_1_1	= 1
spyValidateXSDVersion_1_0	= 2

`spyValidateXSDVersion_1_0` selects XSD 1.0 if `vc:minVersion` is absent, or is present with any value.
`spyValidateXSDVersion_1_1` selects XSD 1.1 if `vc:minVersion` is absent, or is present with any value.
`spyValidateXSDVersion_AutoDetect` selects XSD 1.1 if `vc:minVersion=1.1`. If the `vc:minVersion` attribute is absent, or is present with a value other than 1.1, then XSD 1.0 is selected.

18.2.3.13 SPYValidateErrorFormat

Enumeration values that select the format of the error message.

spyValidateErrorFormat_Text	= 0
spyValidateErrorFormat_ShortXML	= 1
spyValidateErrorFormat_LongXML	= 2

18.2.3.14 SPYXMLDataKind

The different types of XMLData elements available for XML documents.

spyXMLDataXMLDocStruct	= 0
spyXMLDataXMLEntityDocStruct	= 1
spyXMLDataDTDDocStruct	= 2
spyXMLDataXML	= 3
spyXMLDataElement	= 4
spyXMLDataAttr	= 5
spyXMLDataText	= 6
spyXMLDataCDATA	= 7
spyXMLDataComment	= 8
spyXMLDataPI	= 9
spyXMLDataDefDoctype	= 10
spyXMLDataDefExternalID	= 11
spyXMLDataDefElement	= 12
spyXMLDataDefAttlist	= 13
spyXMLDataDefEntity	= 14
spyXMLDataDefNotation	= 15
spyXMLDataKindsCount	= 16

18.3 ActiveX Integration

The StyleVision user interface and the functionality described in this section can be integrated into custom applications that can consume ActiveX controls. ActiveX technology enables a wide variety of languages to be used for integration, such as C++, C#, and VB.NET. All components are full OLE Controls. Integration into Java is provided through wrapper classes.

To integrate the ActiveX controls into your custom code, the StyleVision Integration Package must be installed (see <https://www.altova.com/components/download>). Ensure that you install StyleVision first, and then the StyleVision Integration Package. Other prerequisites apply, depending on language and platform (see [Prerequisites](#)¹³⁴⁴).

You can flexibly choose between two different levels of integration: application level and document level.

Integration at application level means embedding the complete interface of StyleVision (including its menus, toolbars, panes, etc) as an ActiveX control into your custom application. For example, in the most simple scenario, your custom application could consist of only one form that embeds the StyleVision graphical user interface. This approach is easier to implement than integration at document level but may not be suitable if you need flexibility to configure the StyleVision graphical user interface according to your custom requirements.

Integration at document level means embedding StyleVision into your own application piece-by-piece. This includes implementing not only the main StyleVision control but also the main document editor window, and, optionally, any additional windows. This approach provides greater flexibility to configure the GUI, but requires advanced interaction with ActiveX controls in your language of choice.

The sections [Integration at the Application Level](#)¹³⁴⁷ and [Integration at Document Level](#)¹³⁴⁹ describe the key steps at these respective levels. The [ActiveX Integration Examples](#)¹³⁵² section provides examples in C# and Java. Looking through these examples will help you to make the right decisions quickly. The [Object Reference](#)¹³⁷⁹ section describes all COM objects that can be used for integration, together with their properties and methods.

For information about using StyleVision as a Visual Studio plug-in, see [StyleVision in Visual Studio](#)⁹⁶⁴.

18.3.1 Prerequisites

To integrate the StyleVision ActiveX control into a custom application, the following must be installed on your computer:

- StyleVision
- The StyleVision Integration Package, available for download at <https://www.altova.com/components/download>

To integrate the 64-bit ActiveX control, install the 64-bit versions of StyleVision and StyleVision Integration Package. For applications developed under Microsoft .NET platform with Visual Studio, both the 32-bit and 64-bit versions of StyleVision and StyleVision Integration Package must be installed, as explained below.

Microsoft .NET (C#, VB.NET) with Visual Studio

To integrate the StyleVision ActiveX control into a 32-bit application developed under Microsoft .NET, the following must be installed on your computer:

- Microsoft .NET Framework 4.0 or later
- Visual Studio 2012/2013/2015/2017/2019/2022
- StyleVision 32-bit and StyleVision Integration Package 32-bit
- The ActiveX controls must be added to the Visual Studio toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#)¹³⁴⁵).

If you want to integrate the 64-bit ActiveX control, the following prerequisites apply in addition to the ones above:

- StyleVision 32-bit and StyleVision Integration Package 32-bit must still be installed (this is required to provide the 32-bit ActiveX control to the Visual Studio designer, since Visual Studio runs on 32-bit)
- StyleVision 64-bit and StyleVision Integration Package 64-bit must be installed (provides the actual 64-bit ActiveX control to your custom application at runtime)
- In Visual Studio, create a 64-bit build configuration and build your application using this configuration. For an example, see [Running the Sample C# Solution](#)¹³⁵².

Java

To integrate the StyleVision ActiveX control into Java application using the Eclipse development environment, the following must be installed on your computer:

- Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) 7 or later
- Eclipse
- StyleVision and StyleVision Integration Package

Note: To run the 64-bit version of the StyleVision ActiveX control, use a 64-bit version of Eclipse, as well as the 64-bit version of StyleVision and the StyleVision Integration Package.

StyleVision integration and deployment on client computers

If you create a .NET application and intend to distribute it to other clients, you will need to install the following on the client computer(s):

- StyleVision
- The StyleVision Integration Package
- The custom integration code or application.

18.3.2 Adding the ActiveX Controls to the Toolbox


To use the StyleVision ActiveX controls in an application developed with Visual Studio, the controls must first be added to the Visual Studio Toolbox, as follows:

1. On the **Tools** menu of Visual Studio, click **Choose Toolbox Items**.


2. On the **COM Components** tab, select the check boxes next to the StyleVisionControl, StyleVisionControl Document, and StyleVisionControl Placeholder.

In case the controls above are not available, follow the steps below:

1. On the **COM Components** tab, click **Browse**, and select the **StyleVisionControl.ocx** file from the StyleVision installation folder. Remember that the StyleVision Integration Package must be installed; otherwise, this file is not available, see [Prerequisites](#)¹³⁴⁴.
2. If prompted to restart Visual Studio with elevated permissions, click **Restart under different credentials**.



If the steps above were successful, the StyleVision ActiveX controls become available in the Visual Studio Toolbox.



Note: For an application-level integration, only the **StyleVisionControl** ActiveX control is used (see [Integration at Application Level](#)¹³⁴⁷). The **StyleVisionControl Document** and **StyleVisionControl Placeholder** controls are used for document-level integration (see [Integration at Document Level](#)¹³⁴⁹).

18.3.3 Integration at Application Level


Integration at application level allows you to embed the complete interface of StyleVision into a window of your application. With this type of integration, you get the whole user interface of StyleVision, including all menus, toolbars, the status bar, document windows, and helper windows. Customization of the application's user interface is restricted to what StyleVision provides. This includes rearrangement and resizing of helper windows and customization of menus and toolbars.

The only ActiveX control you need to integrate is [StyleVisionControl](#)¹³⁸³. Do not instantiate or access [StyleVisionControlDocument](#)¹³⁹⁰ or [StyleVisionControlPlaceholder](#)¹³⁹⁷ ActiveX controls when integrating at application-level.


If you have any initialization to do or if you want to automate some behaviour of StyleVision, use the properties, methods, and events described for [StyleVisionControl](#)¹³⁸³. Consider using [StyleVisionControl.Application](#)¹³⁸⁴ for more complex access to StyleVision functionality.

In C# or VB.NET with Visual Studio, the steps to create a basic, one-form application which integrates the StyleVision ActiveX controls at application level are as follows:

1. Check that all prerequisites are met (see [Prerequisites](#)¹³⁴⁴).
2. Create a new Visual Studio Windows Forms project with a new empty form.
3. If you have not done that already, add the ActiveX controls to the toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#)¹³⁴⁵).
4. Drag the **StyleVisionControl** from the toolbox onto your new form.
5. Select the **StyleVisionControl** on the form, and, in the Properties window, set the **IntegrationLevel** property to **ICActiveXIntegrationOnApplicationLevel**.



6. Create a build platform configuration that matches the platform under which you want to build (x86, x64). Here is how you can create the build configuration:
 - a. Right-click the solution in Visual Studio, and select **Configuration Manager**.
 - b. Under **Active solution platform**, select **New...** and then select the x86 or x64 configuration (in this example, **x86**).



You are now ready to build and run the solution in Visual Studio. Remember to build using the configuration that matches your target platform (x86, x64).

18.3.4 Integration at Document Level

Compared to integration at application level, integration at document level is a more complex, yet more flexible way to embed StyleVision functionality into your application by means of ActiveX controls. With this approach, your code can access selectively the following parts of the StyleVision user interface:

- Document editing window
- Project window
- Design Overview window
- Schema Tree window
- Design Tree window
- Styles window
- Style Repository window
- Properties window
- Messages window

As mentioned in [Integration at Application Level](#)¹³⁴⁷, for an ActiveX integration at application level, only one control is required, namely the **StyleVisionControl**. However, for an ActiveX integration at document level, StyleVision functionality is provided by the following ActiveX controls:

- [StyleVisionControl](#)¹³⁸³
- [StyleVisionControl Document](#)¹³⁹⁰
- [StyleVisionControl Placeholder](#)¹³⁹⁷

These controls are supplied by the StyleVisionControl.ocx file available in the application installation folder of StyleVision. When you develop the ActiveX integration with Visual Studio, you will need to add these controls to the Visual Studio toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#)¹³⁴⁵).

The basic steps to integrate the ActiveX controls at document level into your application are as follows:

1. First, instantiate StyleVisionControl in your application. Instantiating this control is mandatory; it enables support for the StyleVisionControl Document and StyleVisionControl Placeholder controls


mentioned above. It is important to set the [IntegrationLevel](#)¹³⁸⁵ property to `ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel` (or "1"). To hide the control from the user, set its `Visible` property to `False`. Note that, when integrating at document level, do not use the `Open` method of the `StyleVisionControl`; this might lead to unexpected results. Use the corresponding open methods of `StyleVisionControl Document` and `StyleVisionControl Placeholder` instead.

2. Create at least one instance of `StyleVisionControl Document` in your application. This control supplies the document editing window of `StyleVision` to your application and can be instantiated multiple times if necessary. Use the method `Open` to load any existing file. To access document-related functionality, use the `Path` and `Save` or methods and properties accessible via the property `Document`. Note that the control does not support a read-only mode. The value of the property `ReadOnly` is ignored.
3. Optionally, add to your application the `StyleVisionControl Placeholder` control for each additional window (other than the document window) that must be available to your application. Instances of `StyleVisionControl Placeholder` allow you to selectively embed additional windows of `StyleVision` into your application. The window kind (for example, Project window) is defined by the property `PlaceholderWindowID`. Therefore, to set the window kind, set the property `PlaceholderWindowID`. For valid window identifiers, see [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹⁴⁰⁰. Use only one `StyleVisionControl Placeholder` for each window identifier.

For placeholder controls that select the `StyleVision` project window, additional methods are available. Use `OpenProject` to load a `StyleVision` project. Use the property `Project` and the methods and properties from the `StyleVision` automation interface to perform any other project related operations.

For example, in C# or VB.NET with Visual Studio, the steps to create a basic, one-form application which integrates the `StyleVision` ActiveX controls at document level could be similar to those listed below. Note that your application may be more complex if necessary; however, the instructions below are important to understand the minimum requirements for an ActiveX integration at document level.

1. Create a new Visual Studio Windows Forms project with a new empty form.
2. If you have not done that already, add the ActiveX controls to the toolbox (see [Adding the ActiveX Controls to the Toolbox](#)¹³⁴⁵).
3. Drag the [StyleVisionControl](#)¹³⁸³ from the toolbox onto your new form.
4. Set the `IntegrationLevel` property of the `StyleVisionControl` to `ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel`, and the `Visible` property to `False`. You can do this either from code or from the Properties window.
5. Drag the [StyleVisionControl Document](#)¹³⁹⁰ from the toolbox onto the form. This control provides the main document window of `StyleVision` to your application, so you may need to resize it to a reasonable size for a document.
6. Optionally, add one or more [StyleVisionControl Placeholder](#)¹³⁹⁷ controls to the form (one for each additional window type that your application needs, for example, the Project window). You will typically want to place such additional placeholder controls either below or to the right or left of the main document control, for example:



7. Set the PlaceholderWindowID property of each StyleVisionControl Placeholder control to a valid window identifier. For the list of valid values, see [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹⁴⁰⁰.
8. Add commands to your application (at minimum, you will need to open, save and close documents), as shown below.

Querying StyleVision Commands

When you integrate at document level, no StyleVision menu or toolbar is available to your application. Instead, you can retrieve the required commands, view their status, and execute them programmatically, as follows:

- To retrieve all available commands, use the [CommandsList](#)¹³⁸⁴ property of the StyleVisionControl.
- To retrieve commands organized according to their menu structure, use the [MainMenu](#)¹³⁸⁵ property.
- To retrieve commands organized by the toolbar in which they appear, use the [Toolbars](#)¹³⁸⁶ property.
- To send commands to StyleVision, use the [Exec](#)¹³⁸⁷ method.
- To query if a command is currently enabled or disabled, use the [QueryStatus](#)¹³⁸⁸ method.

This enables you to flexibly integrate StyleVision commands into your application's menus and toolbars.

Your installation of StyleVision also provides you with command label images used within StyleVision. See the folder <ApplicationFolder>\Examples\ActiveXImages of your StyleVision installation for icons in GIF format. The file names correspond to the command names as they are listed in the [Command Reference](#)¹³⁸⁹ section.

General considerations

To automate the behaviour of StyleVision, use the properties, methods, and events described for the [StyleVisionControl](#)¹³⁸³, [StyleVisionControl Document](#)¹³⁹⁰, and [StyleVisionControl Placeholder](#)¹³⁹⁷.

For more complex access to StyleVision functionality, consider using the following properties:

- [StyleVisionControl.Application](#)¹³⁸⁴
- [StyleVisionControlDocument.Document](#)¹³⁹²
- [StyleVisionControlPlaceholder.Project](#)¹³⁹⁸

These properties give you access to the StyleVision automation interface (StyleVisionAPI)

Note: To open a document, always use [StyleVisionControlDocument.Open](#)¹³⁹⁴ or [StyleVisionControlDocument.New](#)¹³⁹³ on the appropriate document control. To open a project, always use [StyleVisionControlPlaceholder.OpenProject](#)¹³⁹⁸ on a placeholder control embedding a StyleVision project window.

For examples that show how to instantiate and access the necessary controls in different programming environments, see [ActiveX Integration Examples](#)¹³⁵².

18.3.5 ActiveX Integration Examples

This section contains examples of StyleVision document-level integration using different container environments and programming languages. Source code for all examples is available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX` of your StyleVision installation.

18.3.5.1 C#

A basic ActiveX integration example solution for C# and Visual Studio is available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\C#`. Before you compile the source code and run the sample, make sure that all prerequisites are met (see [Running the Sample C# Solution](#)¹³⁵²).

18.3.5.1.1 Running the Sample C# Solution

The sample Visual Studio solution available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\C#` illustrates how to consume the StyleVision ActiveX controls. Before attempting to build and run this solution, note the following steps:

Step 1: Check the prerequisites

Visual Studio 2010 or later is required to open the sample solution. For the complete list of prerequisites, see [Prerequisites](#)¹³⁴⁴.

Step 2: Copy the sample to a directory where you have write permissions

To avoid running Visual Studio as an Administrator, copy the source code to a directory where you have write permissions, instead of running it from the default location.

Step 3: Check and set all required control properties


The sample application contains one instance of [StyleVisionControlDocument](#)¹³⁹⁰ and several instances of [StyleVisionControlPlaceholder](#)¹³⁹⁷ controls. Double-check that the following properties of these controls are set as shown in the table below:

Control name	Property	Property value
axStyleVisionControl	IntegrationLevel	ICActiveXIntegrationOnDocumentLevel
axStyleVisionControlHelperWndSchemaSource	PlaceholderWindowID	2
axStyleVisionControlHelperWndStyleRepository	PlaceholderWindowID	4
axStyleVisionControlHelperWndContextStyle	PlaceholderWindowID	6
axStyleVisionControlHelperWndContextProperties	PlaceholderWindowID	5
axStyleVisionControlHelperWndProject	PlaceholderWindowID	0
axStyleVisionControlHelperWndDesignOverview	PlaceholderWindowID	1
axStyleVisionControlHelperWndDesignTree	PlaceholderWindowID	3


Here is how you can view or set the properties of an ActiveX control:

1. Open the **MDIMain.cs** form in the designer window.


Note: On 64-bit Windows, it may be necessary to change the build configuration of the Visual Studio solution to "x86" **before** opening the designer window. If you need to build the sample as a 64-bit application, see [Prerequisites](#)¹³⁴⁴.



2. Open the **Document Outline** window of Visual Studio (On the **View** menu, click **Other Windows | Document Outline**).




3. Click an ActiveX control in the **Document Outline** window, and edit its required property in the **Properties** window, for example:



Step 4: Set the build platform

- Create a build platform configuration that matches the platform under which you want to build (x86, x64). Here is how you can create the build configuration:
 - a. Right-click the solution in Visual Studio, and select **Configuration Manager**.
 - b. Under **Active solution platform**, select **New...** and then select the x86 or x64 configuration (in this example, **x86**).



You are now ready to build and run the solution in Visual Studio. Remember to build using the configuration that matches your target platform (x86, x64); otherwise, runtime errors might occur.

18.3.5.2 Java

StyleVision ActiveX components can be accessed from Java code. Java integration is provided by the libraries listed below. These libraries are available in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\JavaAPI` of your StyleVision installation, after you have installed both StyleVision and the StyleVision Integration Package (see also [Prerequisites](#)¹³⁴⁴).

- `AltovaAutomation.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers (in case of the 32-bit installation of StyleVision)
- `AltovaAutomation_x64.dll`: a JNI wrapper for Altova automation servers (in case of the 64-bit installation of StyleVision)
- `AltovaAutomation.jar`: Java classes to access Altova automation servers
- `StyleVisionActiveX.jar`: Java classes that wrap the StyleVision ActiveX interface
- `StyleVisionActiveX_JavaDoc.zip`: a Javadoc file containing help documentation for the Java interface

Note: In order to use the Java ActiveX integration, the `.dll` and `.jar` files must be included in the Java class search path.

Example Java project

An example Java project is supplied with your product installation. You can test the Java project and modify and use it as you like. For more details, see [Example Java Project](#)¹³⁵⁷.

Rules for mapping the ActiveX Control names to Java

For the documentation of ActiveX controls, see [Object Reference](#)¹³⁷⁹. Note that the object naming conventions are slightly different in Java compared to other languages. Namely, the rules for mapping between the ActiveX controls and the Java wrapper are as follows:

Classes and class names

For every component of the StyleVision ActiveX interface a Java class exists with the name of the component.

Method names

Method names on the Java interface are the same as used on the COM interfaces but start with a small letter to conform to Java naming conventions. To access COM properties, Java methods that prefix the property name with `get` and `set` can be used. If a property does not support write-access, no setter method is available. Example: For the `IntegrationLevel` property of the `StyleVisionControl`, the Java methods `getIntegrationLevel` and `setIntegrationLevel` are available.

Enumerations

For every enumeration defined in the ActiveX interface, a Java enumeration is defined with the same name and values.

Events and event handlers

For every interface in the automation interface that supports events, a Java interface with the same name plus 'Event' is available. To simplify the overloading of single events, a Java class with default implementations for all events is provided. The name of this Java class is the name of the event interface plus 'DefaultHandler'. For example:

StyleVisionControl: Java class to access the application
 StyleVisionControlEvents: Events interface for the StyleVisionControl
 StyleVisionControlEventsDefaultHandler: Default handler for StyleVisionControlEvents

Exceptions to mapping rules

There are some exceptions to the rules listed above. These are listed below:

Interface	Java name
StyleVisionControlDocument, method New	newDocument
AuthenticView, method Goto	gotoElement
AuthenticRange, method Goto	gotoElement
AuthenticRange, method Clone	cloneRange

This section

This section shows how some basic StyleVision ActiveX functionality can be accessed from Java code. It is organized into the following sub-sections:

- [Example Java Project](#) ¹³⁵⁷
- [Creating the ActiveX Controls](#) ¹³⁵⁹
- [Loading Data in the Controls](#) ¹³⁶⁰
- [Basic Event Handling](#) ¹³⁶⁰
- [Menus](#) ¹³⁶¹
- [UI Update Event Handling](#) ¹³⁶³
- [Creating a StyleVision Node Tree](#) ¹³⁶⁴

18.3.5.2.1 Example Java Project

The StyleVision installation package contains an example Java project, located in the ActiveX Examples folder of the application folder: <ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Java\.

The Java example shows how to integrate the StyleVisionControl in a common desktop application created with Java. You can test it directly from the command line using the batch file `BuildAndRun.bat`, or you can compile and run the example project from within Eclipse. See below for instructions on how to use these procedures.

File list

The Java examples folder contains all the files required to run the example project. These files are listed below:

.classpath	Eclipse project helper file
------------	-----------------------------

.project	Eclipse project file
AltovaAutomation.dll	Java-COM bridge: DLL part (for the 32-bit installation)
AltovaAutomation_x64.dll	Java-COM bridge: DLL part (for the 64-bit installation)
AltovaAutomation.jar	Java-COM bridge: Java library part
BuildAndRun.bat	Batch file to compile and run example code from the command line prompt. Expects folder where Java Virtual Machine resides as parameter.
StyleVisionActiveX.jar	Java classes of the StyleVision ActiveX control
StyleVisionActiveX_JavaDoc.zip	Javadoc file containing help documentation for the Java API
StyleVisionContainer.java	Java example source code
StyleVisionContainerEventHandler.java	Java example source code
StyleVisionDialog.java	Java example source code

What the example does

The example places one StyleVision document editor window, the StyleVision project window, the StyleVision schema tree window and the StyleVision design overview window in an AWT frame window. It reads out the main menu defined for StyleVision and creates an AWT menu with the same structure. You can use this menu or the project window to open and work with files in the document editor.

You can modify the example in any way you like.

The following specific features are described in code listings:

- [Creating the ActiveX Controls](#)¹³⁵⁹: Starts StyleVision, which is registered as an automation server, or activates StyleVision if it is already running.
- [Loading Data in the Controls](#)¹³⁶⁰: Locates one of the example documents installed with StyleVision and opens it.
- [Basic Event Handling](#)¹³⁶⁰: Changes the view of all open documents to Text View. The code also shows how to iterate through open documents.
- [Menus](#)¹³⁶¹: Validates the active document and shows the result in a message box. The code shows how to use output parameters.
- [UI Update Event Handling](#)¹³⁶³: Shows how to handle StyleVision events.
- [Creating a StyleVision Node Tree](#)¹³⁶⁴: Shows how to create a StyleVision node tree and prepare it for modal activation.

Updating the path to the Examples folder

Before running the provided sample, you may need to edit the **StyleVisionContainer.java** file. Namely, check that the following path refers to the actual folder where the StyleVision example files are stored on your operating system:

```
// Locate samples installed with the product.
```

```
final String strExamplesFolder = System.getenv( "USERPROFILE" ) + "\\Documents\\Altova\\  
\\StyleVision2024\\StyleVisionExamples\\";
```

Running the example from the command line

To run the example from the command line:

1. Check that all prerequisites are met (see [Prerequisites](#)¹³⁴⁴).
2. Open a command prompt window, change the current directory to the sample Java project folder, and type:

```
buildAndRun.bat "<Path-to-the-Java-bin-folder>"
```

3. Press **Enter**.

The Java source in `StyleVisionContainer.java` will be compiled and then executed.

Compiling and running the example in Eclipse

To import the sample Java project into Eclipse:

1. Check that all prerequisites are met (see [Prerequisites](#)¹³⁴⁴).
2. On the **File** menu, click **Import**.
3. Select **Existing Projects into Workspace**, and browse for the Eclipse project file located at `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Java\`. Since you may not have write-access in this folder, it is recommended to select the **Copy projects into workspace** check box on the Import dialog box.

To run the example application, right-click the project in Package Explorer and select the command **Run as | Java Application**.

Help for Java API classes is available through comments in code as well as the Javadoc view of Eclipse. To enable the Javadoc view in Eclipse, select the menu command **Window | Show View | Javadoc**.

18.3.5.2.2 Creating the ActiveX Controls

The code listing below show how ActiveX controls can be created. The constructors will create the Java wrapper objects. Adding these Canvas-derived objects to a panel or to a frame will trigger the creation of the wrapped ActiveX object.

```
01  /**  
02   * StyleVision manager control - always needed  
03   */  
04  public static StyleVisionControl          styleVisionControl = null;  
05  
06  /**  
07   * StyleVisionDocument editing control  
08   */
```

```

09 public static StyleVisionControlDocument styleVisionDocument = null;
10
11 /**
12  * Tool windows - StyleVision place-holder controls
13  */
14 private static StyleVisionControlPlaceHolder styleVisionProjectToolWindow = null;
15 private static StyleVisionControlPlaceHolder styleVisionDesignToolWindow = null;
16 private static StyleVisionControlPlaceHolder styleVisionSchemaTreeToolWindow = null;
17
18 // Create the StyleVision ActiveX controls. First should be StyleVisionControl
19 // determining that we want to place document controls and place-holder
20 // controls individually. It gives us full control over the menu, as well.
21 styleVisionControl = new StyleVisionControl(
22     IActiveXIntegrationLevel.IActiveXIntegrationOnDocumentLevel.getValue() );
23
24 styleVisionDocument = new StyleVisionControlDocument();
25 frame.add( styleVisionDocument, BorderLayout.CENTER );
26
27 // Create a project window and open the sample project in it
28 styleVisionProjectToolWindow = new StyleVisionPlaceHolder(
29     StyleVisionControlPlaceHolderWindow.StyleVisionControlProjectWindowToolWnd.getValue
30     ( ) );
31 styleVisionProjectToolWindow.setPreferredSize( new Dimension( 200, 200 ) );

```

18.3.5.2.3 Loading Data in the Controls

The code listing below show how data can be loaded in the ActiveX controls.

```

1 // Locate samples installed with the product.
2 final String strExamplesFolder = System.getenv( "USERPROFILE" ) +
3     "\\Documents\\Altova\\StyleVision2024\\StyleVisionExamples\\";
4 styleVisionProjectToolWindow.openProject( strExamplesFolder + "Examples.svp" );

```

18.3.5.2.4 Basic Event Handling

The code listing below shows how basic events can be handled. When calling the StyleVisionControl's `open` method, or when trying to open a file via the menu or Project tree, the `onOpenedOrFocused` event is sent to the attached event handler. The basic handling for this event is opening the file by calling the StyleVisionDocumentControl's `open` method.

```

01 // Open the PXF file when button is pressed
02 btnOpenPxf.addActionListener( new ActionListener() {
03     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
04         try {
05             styleVisionControl.open( strExamplesFolder + "OrgChart.pxf" );
06         } catch (AutomationException e1) {
07             e1.printStackTrace();

```

```

08     }
09     }
10     } );
11     public void onOpenedOrFocused( String i_strFileName, boolean
i_bOpenWithThisControl, boolean i_bFileAlreadyOpened ) throws AutomationException
12     {
13         // Handle the New/Open events coming from the Project tree or from the menus
14         if ( !i_bFileAlreadyOpened )
15         {
16             // This is basically an SDI interface, so open the file in the already existing
document control
17             try {
18                 StyleVisionContainer.initStyleVisionDocument();
19                 StyleVisionContainer.styleVisionDocument.open( i_strFileName );
20             } catch (Exception e) {
21                 e.printStackTrace();
22             }
23         }
24     }

```

18.3.5.2.5 Menus

The code listing below shows how menu items can be created. Each `StyleVisionCommand` object gets a corresponding `MenuItem` object, with the `ActionCommand` set to the ID of the command. The actions generated by all menu items are handled by the same function, which can perform specific handlings (like reinterpreting the closing mechanism) or can delegate the execution to the `StyleVisionControl` object by calling its `exec` method. The `menuMap` object that is filled during menu creation is used later (see section [UI Update Event Handling](#)¹³⁶³).

```

01
02     // Load the file menu when the button is pressed
03     btnMenu.addActionListener( new ActionListener() {
04         public void actionPerformed(ActionEvent e) {
05             try {
06                 // Create the menubar that will be attached to the frame
07                 MenuBar mb = new MenuBar();
08                 // Load the main menu's first item - the File menu
09                 StyleVisionCommand xmlSpyMenu =
styleVisionControl.getMainMenu().getSubCommands().getItem( 0 );
10                 // Create Java menu items from the Commands objects
11                 Menu fileMenu = new Menu();
12                 handlerObject.fillMenu( fileMenu, xmlSpyMenu.getSubCommands() );
13                 fileMenu.setLabel( xmlSpyMenu.getLabel().replace( "&", "" ) );
14                 mb.add( fileMenu );
15                 frame.setMenuBar( mb );
16                 frame.validate();
17             } catch (AutomationException e1) {
18                 e1.printStackTrace();
19             }
20             // Disable the button when the action has been performed
21             ((AbstractButton) e.getSource()).setEnabled( false );
22         }

```

```
23     } ) ;
24     /**
25     * Populates a menu with the commands and submenus contained in a StyleVisionCommands
object
26     */
27     public void fillMenu(Menu newMenu, StyleVisionCommands styleVisionMenu) throws
AutomationException
28     {
29         // For each command/submenu in the xmlSpyMenu
30         for ( int i = 0 ; i < styleVisionMenu.getCount() ; ++i )
31         {
32             StyleVisionCommand styleVisionCommand = styleVisionMenu.getItem( i );
33             if ( styleVisionCommand.getIsSeparator() )
34                 newMenu.addSeparator();
35             else
36             {
37                 StyleVisionCommands subCommands = styleVisionCommand.getSubCommands();
38                 // Is it a command (leaf), or a submenu?
39                 if ( subCommands.isNull() || subCommands.getCount() == 0 )
40                 {
41                     // Command -> add it to the menu, set its ActionCommand to its ID and store it
in the menuMap
42                     MenuItem mi = new MenuItem( styleVisionCommand.getLabel().replace( "&",
"" ) );
43                     mi.setActionCommand( "" + styleVisionCommand.getID() );
44                     mi.addActionListener( this );
45                     newMenu.add( mi );
46                     menuMap.put( styleVisionCommand.getID(), mi );
47                 }
48                 else
49                 {
50                     // Submenu -> create submenu and repeat recursively
51                     Menu newSubMenu = new Menu();
52                     fillMenu( newSubMenu, subCommands );
53                     newSubMenu.setLabel( styleVisionCommand.getLabel().replace( "&", "" ) );
54                     newMenu.add( newSubMenu );
55                 }
56             }
57         }
58     }
59     /**
60     * Action handler for the menu items
61     * Called when the user selects a menu item; the item's action command corresponds to
the command table for XMLSpy
62     */
63     public void actionPerformed( ActionEvent e )
64     {
65         try
66         {
67             int iCmd = Integer.parseInt( e.getActionCommand() );
68             // Handle explicitly the Close commands
69             switch ( iCmd )
70             {
71                 case 57602:         // Close
72                 case 34050:         // Close All
73                     StyleVisionContainer.initStyleVisionDocument();
```

```
74         break;
75     default:
76         StyleVisionContainer.styleVisionControl.exec( iCmd );
77         break;
78     }
79 }
80 catch ( Exception ex )
81 {
82     ex.printStackTrace();
83 }
84
85 }
```

18.3.5.2.6 UI Update Event Handling

The code listing below shows how a UI-Update event handler can be created.

```
01  /**
02   * Call-back from the StyleVisionControl.
03   * Called to enable/disable commands
04   */
05  @Override
06  public void onUpdateCmdUI() throws AutomationException
07  {
08      // A command should be enabled if the result of queryStatus contains the Supported
(1) and Enabled (2) flags
09      for ( java.util.Map.Entry<Integer, MenuItem> pair : menuMap.entrySet() )
10
pair.getValue().setEnabled( StyleVisionContainer.styleVisionControl.queryStatus( pair.getKe
y() ) > 2 );
11  }
12
13  /**
14   * Call-back from the StyleVisionControl.
15   * Usually called while enabling/disabling commands due to UI updates
16   */
17  @Override
18  public boolean onIsActiveEditor( String i_strFilePath ) throws AutomationException
19  {
20      try {
21          return
StyleVisionContainer.styleVisionDocument.getDocument().getFullName().equalsIgnoreCase( i_st
rFilePath );
22      } catch ( Exception e ) {
23          return false;
24      }
25  }
```

18.3.5.2.7 Listing the Properties of a StyleVision Document

The listing below shows the properties of a StyleVision document (schemas, parameters, etc) can be loaded as nodes in a tree.

```
001 //access StyleVision Java-COM bridge
002 import com.altova.automation.StyleVision.*;
003
004 // access AWT/Swing components
005 import java.awt.*;
006 import javax.swing.*;
007 import javax.swing.tree.*;
008
009 /**
010  * A simple example of a tree control loading the structure from a StyleVision Document
011  * object.
012  * The class receives a Document object, loads its nodes in a JTree, and prepares
013  * for modal activation.
014  *
015  * Feel free to modify and extend this sample.
016  *
017  * @author Altova GmbH
018  */
019 class StyleVisionDialog extends JDialog
020 {
021     /**
022      * The tree control
023      */
024     private JTree myTree;
025
026     /**
027      * Root node of the tree control
028      */
029     private DefaultMutableTreeNode top ;
030
031     /**
032      * Constructor that prepares the modal dialog containing the filled tree control
033      * @param xml The data to be displayed in the tree
034      * @param parent Parent frame
035      */
036     public StyleVisionDialog( Document doc, Frame parent )
037     {
038         // Construct the modal dialog
039         super( parent, "Data tree", true );
040         // Arrange controls in the dialog
041         top = new DefaultMutableTreeNode("root");
042         myTree = new JTree(top);
043         setContentPane( new JScrollPane( myTree ) );
044         // Build up the tree; expand all nodes, hide root node
045         fillTree( top, doc );
046         for(int i = 0 ; i < myTree.getRowCount() ; ++i )
047             myTree.expandRow( i );
048         myTree.setRootVisible( false );
049     }
050 }
```

```
048 }
049
050 /**
051  * Loads the nodes of an XML element under a given tree node
052  * @param node Target tree node
053  * @param doc Source XML element
054  */
055 private void fillTree( DefaultMutableTreeNode node, Document doc)
056 {
057     try
058     {
059         DefaultMutableTreeNode titleNode = new
DefaultMutableTreeNode( "SchemaSources" );
060         for (SchemaSource schema : doc.getSchemaSources())
061         {
062             String nodeText = "$" + schema.getName() ;
063             if ( schema.getIsMainSchemaSource() )
064                 nodeText += " (main)";
065             DefaultMutableTreeNode newNode = new DefaultMutableTreeNode( nodeText );
066             node.add( titleNode );
067             titleNode.add( newNode );
068             String attribute = schema.getSchemaFileName() ;
069             if ( attribute.length() > 0 )
070             {
071                 DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "SchemaFile" );
072                 subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( attribute ) );
073                 newNode.add( subNode );
074             }
075             attribute = schema.getWorkingXMLFileName() ;
076             if ( attribute.length() > 0 )
077             {
078                 DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "Working
XML" );
079                 subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( attribute ) );
080                 newNode.add( subNode );
081             }
082             attribute = schema.getTemplateFileName() ;
083             if ( attribute.length() > 0 )
084             {
085                 DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "Template" );
086                 subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( attribute ) );
087                 newNode.add( subNode );
088             }
089         }
090
091         titleNode = new DefaultMutableTreeNode( "Parameters" );
092         for (Parameter param : doc.getParameters())
093         {
094             DefaultMutableTreeNode newNode = new DefaultMutableTreeNode( "$" +
param.getName() );
095             node.add( titleNode );
096             titleNode.add( newNode );
097             DefaultMutableTreeNode subNode = new DefaultMutableTreeNode( "Value" );
098             subNode.add( new DefaultMutableTreeNode( param.getValue() ) );
099             newNode.add( subNode );
100         }
}
```

```

101     }
102     catch (Exception e)
103     {
104         e.printStackTrace();
105     }
106 }
107
108 }

```

18.3.6 Command Reference

This section lists the names and identifiers of all menu commands that are available within StyleVision. Every sub-section lists the commands from the corresponding top-level menu of StyleVision. The command tables are organized as follows:

- The "Menu Item" column shows the command's menu text as it appears in StyleVision, to make it easier for you to identify the functionality behind the command.
- The "Command Name" column specifies the string that can be used to get an icon with the same name from **ActiveXImages** folder of the StyleVision installation directory.
- The "ID" column shows the numeric identifier of the column that must be supplied as argument to methods which execute or query this command.

To execute a command, use the [StyleVisionControl.Exec](#)¹³⁸⁷ or the [StyleVisionControlDocument.Exec](#)¹³⁹³ methods. To query the status of a command, use the [StyleVisionControl.QueryStatus](#)¹³⁸⁸ or [StyleVisionControlDocument.QueryStatus](#)¹³⁹⁴ methods.

Depending on the edition of StyleVision you have installed, some of these commands might not be supported.

18.3.6.1 "File" Menu

The "File" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
New from XML Schema/DTD/XML...	IDC_FILE_NEW_FROM_SCHEMA	37579
New from DB...	IDC_FILE_NEW_FROM_DB	37577
New from XML column in DB table...	IDC_FILE_NEW_FROM_DBCELL	37861
New from XBRL Taxonomy...	IDC_FILE_NEW_FROM_XBRL_TAXONOMY	37912
New from HTML file...	IDC_FILE_NEW_FROM_HTML	37578
New from XSLT file...	IDC_FILE_NEW_FROM_XSLT	39737
New from Word 2007+ file...	IDC_FILE_NEW_FROM_DOCX	39814
New from Excel 2007+ file...	IDC_FILE_NEW_FROM_EXCEL	36054

Menu item	Command name	ID
New (empty)	IDC_FILE_NEW_EMPTY	37576
Open...	ID_FILE_OPEN	57601
Reload	IDC_FILE_RELOAD	36002
Close	ID_FILE_CLOSE	57602
Close All	ID_FILE_CLOSE_ALL	37777
Save Design	ID_FILE_SAVE	57603
Save As...	ID_FILE_SAVE_AS	57604
Save All	ID_FILE_SAVE_ALL	37778
Export as MobileTogether Design file...	IDC_FILE_EXPORT_AS_MTD	36055
Save Authentic XML Data	ID_SAVE_AUTHENTIC_XML	32860
Save Authentic XML Data as ...	ID_SAVE_AUTHENTIC_XML_AS	32812
Save Generated XSLT-HTML File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_HTML	37642
Save Generated HTML File(s)...	IDC_SAVE_GEN_HTML	37636
Save Generated XSLT-RTF File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_RTF	37643
Save Generated RTF File(s)...	IDC_SAVE_GEN_RTF	37638
Save Generated XSLT-FO File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_FO	37641
Save Generated FO File(s)...	IDC_SAVE_GEN_FO	37635
Save Generated PDF File(s)...	IDC_SAVE_GEN_PDF	37637
Save Generated XSLT-Word 2007+ File...	IDC_SAVE_GEN_XSLT_WORDML	37523
Save Generated Word 2007+ File(s)...	IDC_SAVE_GEN_WORDML	37529
Save Generated DB Schema...	IDC_SAVE_GEN_DB_SCHEMA	37633
Save Generated DB XML Data...	IDC_SAVE_GEN_DB_XML	37634
Save Generated User-Defined Schema...	IDC_SAVE_GEN_USERDEF_SCHEMA	37639
Save Generated User-Defined XML Data...	IDC_SAVE_GEN_USERDEF_XML	37640
Deploy to FlowForce...	IDC_STYLEVISIONGUI_DEPLOY_TO_FLOWFORCE	39787
Generate ASPX Web Application...	IDC_SAVE_SCRIPT_FOR_DBEXTRACT_AND_XSLTGEN ASPX	39755
Properties...	IDC_FILE_PROPERTIES	36027

Menu item	Command name	ID
Print Preview...	ID_FILE_PRINT_PREVIEW	57609
Print...	ID_FILE_PRINT	57607
Recent File	ID_FILE_MRU_FILE1	57616
Exit	ID_APP_EXIT	57665

18.3.6.2 "Edit" Menu

The "Edit" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Undo	ID_EDIT_UNDO	57643
Redo	ID_EDIT_REDO	57644
Cut	ID_EDIT_CUT	57635
Copy	ID_EDIT_COPY	57634
Paste	ID_EDIT_PASTE	57637
Delete	ID_EDIT_CLEAR	57632
Find	ID_EDIT_FIND	57636
Find Next	ID_EDIT_FINDNEXT	36802
Replace...	ID_EDIT_REPLACE	57641
Stylesheet Parameters...	IDC_EDIT_PARAMETERS	37573
Collapse/Expand Markup	IDC_SPSGUI_COLLAPSE_EXPAND_MARKUP	36804
Select All	ID_EDIT_SELECT_ALL	57642

18.3.6.3 "Project" Menu

The "Project" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
New Project	IDC_ICPROJECTGUI_NEW	37200
Open Project...	IDC_ICPROJECTGUI_OPEN	37201

Menu item	Command name	ID
Reload Project	IDC_ICPROJECTGUI_RELOAD	37202
Close Project	IDC_ICPROJECTGUI_CLOSE	37203
Save Project	IDC_ICPROJECTGUI_SAVE	37204
Add Files to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_FILES_TO_PROJECT	37205
Add Global Resource to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_GLOBAL_RESOURCE_TO_PROJECT	37239
Add URL to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_URL_TO_PROJECT	37206
Add Active File to Project	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_ACTIVE_FILE_TO_PROJECT	37208
Add Active and Related Files to Project	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_ACTIVE_AND_RELATED_FILES_TO_PROJECT	37209
Add Project Folder to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_FOLDER_TO_PROJECT	37210
Add External Folder to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_EXT_FOLDER_TO_PROJECT	37211
Add External Web Folder to Project...	IDC_ICPROJECTGUI_ADD_EXT_URL_FOLDER_TO_PROJECT	37212
Recent Project	IDC_ICPROJECTGUI_RECENT	37224

18.3.6.4 "View" Menu

The "View" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Dummy entry	ID_VIEW_TOOLBARS	37807
Project	ID_VIEW_PROJECT	57682
Design Overview	ID_VIEW_DESIGNOVERVIEW	37883
Schema Tree	ID_VIEW_SCHEMASOURCES	37805
Design Tree	ID_VIEW_DESIGNTREE	37804
Style Repository	ID_VIEW_STYLEREPOSITORY	37806

Menu item	Command name	ID
Context Properties	ID_VIEW_CONTEXTPROPERTY_COMMON	37802
Context Styles	ID_VIEW_CONTEXTPROPERTY_STYLES	37803
Show only one template at once	IDC_DESIGN_FILTER_ONE	37704
Show all template types	IDC_DESIGN_FILTER_ALL	37700
Show imported templates	IDC_DESIGN_FILTER_IMPORTED	37870
Show/Hide main template	IDC_DESIGN_FILTER_MAIN	37701
Show/Hide global templates	IDC_DESIGN_FILTER_MATCH	37702
Show/Hide design fragments	IDC_DESIGN_FILTER_NAMED	37703
Zoom In	IDC_SPSGUI_ZOOM_IN	36805
Zoom Out	IDC_SPSGUI_ZOOM_OUT	36806
Zoom 500%	IDC_SPSGUI_ZOOM_500	36807
Zoom 400%	IDC_SPSGUI_ZOOM_400	36808
Zoom 200%	IDC_SPSGUI_ZOOM_200	36809
Zoom 150%	IDC_SPSGUI_ZOOM_150	36810
Zoom 100%	IDC_SPSGUI_ZOOM_100	36811
Zoom 75%	IDC_SPSGUI_ZOOM_75	36812
Zoom 50%	IDC_SPSGUI_ZOOM_50	36813
Status Bar	ID_VIEW_STATUS_BAR	59393

18.3.6.5 "Insert" Menu

The "Insert" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Insert Contents	IDC_INSERT_CONTENTS	37846
Insert Rest of Contents	IDC_INSERT_REST_OF_CONTENTS	37617
Insert RichEdit	IDC_INSERT_RICHEDIT	39773
Input Field	IDC_INSERT_EDITFIELD	37854
Multiline Input Field	IDC_INSERT_MULTILINEEDITFIELD	37855

Menu item	Command name	ID
Check Box...	IDC_INSERT_CHECKBOX	37857
Combo Box...	IDC_INSERT_COMBOBOX	37856
Radio Button...	IDC_INSERT_RADIOBUTTON	37858
Button	IDC_INSERT_BUTTON	37859
Navigation	IDC_INSERT_DBNAVIGATION	37603
Navigation + Goto	IDC_INSERT_DBNAVIGATIONGOTO	37604
Query Button	IDC_INSERT_DBQUERY	37605
Value...	IDC_INSERT_AUTOCALC_VALUE	37596
Input Field...	IDC_INSERT_AUTOCALC_FIELD	37594
Multiline Input Field...	IDC_INSERT_AUTOCALC_MULTILINE_FIELD	37595
Insert Date Picker	IDC_INSERT_DATEPICKER	37602
Insert Paragraph	IDC_INSERT_PARAGRAPH	37847
Address	IDC_INSERT_ADDRESS	37843
Block (div)	IDC_INSERT_BLOCK	37528
Blockquote	IDC_INSERT_BLOCKQUOTE	37527
Center	IDC_INSERT_CENTER	37534
Fieldset	IDC_INSERT_FIELDSET	37574
Preformatted	IDC_INSERT_FORMATTED	37580
Preformatted, wrapping	IDC_INSERT_FORMATTED_WRAP	37876
Heading 1 (h1)	IDC_INSERT_HEADING1	37585
Heading 2 (h2)	IDC_INSERT_HEADING2	37586
Heading 3 (h3)	IDC_INSERT_HEADING3	37587
Heading 4 (h4)	IDC_INSERT_HEADING4	37588
Heading 5 (h5)	IDC_INSERT_HEADING5	37589
Heading 6 (h6)	IDC_INSERT_HEADING6	37590
Insert Barcode...	IDC_INSERT_BARCODE	40221
Insert Chart...	IDC_INSERT_CHART	40223
Insert Image...	IDC_INSERT_IMAGE	37593

Menu item	Command name	ID
Insert Horizontal Line	IDC_INSERT_HORIZONTAL_LINE	37606
Insert Table...	IDC_INSERT_TABLE	40212
Insert Bullets and Numbering...	IDC_INSERT_FORMAT_BULLETS	37848
Insert Bookmark...	IDC_INSERT_BOOKMARK	37530
Insert Hyperlink...	IDC_INSERT_HYPERLINK	37849
Insert Footnote	IDC_INSERT_FOOTNOTE	39797
Insert Condition...	IDC_INSERT_CONDITION	37850
Insert Output-based Condition	IDC_INSERT_CONDITION_PER_OUTPUT	37851
Insert Template...	IDC_INSERT_TEMPLATE	40216
Insert User-Defined Template...	IDC_INSERT_USER_DEFINED_TEMPLATE	40184
Insert Variable Template...	IDC_INSERT_VARIABLE_TEMPLATE	37531
Dummy entry	IDC_INSERT_NAMED_TEMPLATE	39300
Insert Layout Container	IDC_INSERT_LAYOUT_CONTAINER	40213
Insert Layout Box	IDC_INSERT_LAYOUT_BOX	40214
Insert Line	IDC_INSERT_SHAPE_LINE	40215
Table of Contents...	IDC_INSERT_TOC_WIZARD	37618
TOC Bookmark	IDC_INSERT_MARKER	37608
TOC Bookmark (Wizard)...	IDC_INSERT_MARKER_WIZARD	37609
TOC Reference	IDC_INSERT_REF	37613
Entry Text	IDC_INSERT_REF_ENTRY_TEXT	37614
Leader	IDC_INSERT_REF_LEADER	37615
Page Reference	IDC_INSERT_REF_PAGE_REFERENCE	37616
Hierarchical Numbering	IDC_INSERT_AUTO_NUMBER_LEVEL	37598
Sequential Numbering	IDC_INSERT_AUTO_NUMBER_FLAT	37597
TOC Level	IDC_INSERT_LEVEL	37607
TOC Level Reference	IDC_INSERT_REFLEVEL	37860
Template Serves as Level	IDC_ASSIGN_LEVEL	37524
Insert New Document	IDC_INSERT_RESULT_DOCUMENT	39756

Menu item	Command name	ID
New Page	IDC_INSERT_PAGE_BREAK	37610
Page Number	IDC_INSERT_PAGE_NUMBER	37611
Page Total	IDC_INSERT_PAGE_TOTAL	37612
New Column	IDC_INSERT_COLUMN_BREAK	37864
New Document Section	IDC_INSERT_DOCUMENT_SECTION	37951
Insert XBRL Table from Taxonomy...	IDC_INSERT_XBRL_TABLE_FROM_TAXONOMY	39813
Context	IDC_INSERT_XBRL_CONTEXT	37942
Item	IDC_INSERT_XBRL_ITEM	39793
Period	IDC_INSERT_XBRL_PERIOD	37909
Period Start	IDC_INSERT_XBRL_PERIOD_START	37947
Period End	IDC_INSERT_XBRL_PERIOD_END	37948
Identifier	IDC_INSERT_XBRL_IDENTIFIER	37910
Unit	IDC_INSERT_XBRL_UNITASPECT	39789
UnitRef	IDC_INSERT_XBRL_UNITREF	37946
Footnote	IDC_INSERT_XBRL_FOOTNOTE	37911
Non-XDT Segment	IDC_INSERT_XBRL_NONXDTSEGMENT_ASPECT	39790
Non-XDT Scenario	IDC_INSERT_XBRL_NONXDTSCENARIO_ASPECT	39791
XML Node	IDC_INSERT_XBRL_XMLNODE	39792
iXBRL Hidden Data	IDC_INSERT_IXBRL_HIDE	39721
iXBRL Fraction	IDC_INSERT_IXBRL_FRACTION	39723
User-Defined Element	IDC_STYLEVISIONGUI_INSERT_USERXMLELEMENT	37908
User-Defined Block	IDC_STYLEVISIONGUI_INSERT_USERXMLTEXT	37920

18.3.6.6 "Enclose with" Menu

The "Enclose with" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Template...	IDC_ENCLOSE_WITH_TEMPLATES	40180
User-Defined Template...	IDC_ENCLOSE_WITH_USER_DEFINED_TEMPLATES	40217
Variable Template...	IDC_ENCLOSE_WITH_VARIABLE_TEMPLATES	37520
Paragraph	IDC_ENCLOSE_PARAGRAPH	37627
Address	IDC_ENCLOSE_ADDRESS	40194
Block (div)	IDC_ENCLOSE_BLOCK	40195
Blockquote	IDC_ENCLOSE_BLOCKQUOTE	40196
Center	IDC_ENCLOSE_CENTER	40197
Fieldset	IDC_ENCLOSE_FIELDSET	40198
Preformatted	IDC_ENCLOSE_FORMATTED	40199
Preformatted, wrapping	IDC_ENCLOSE_FORMATTED_WRAP	40200
Heading 1 (h1)	IDC_ENCLOSE_HEADING1	40201
Heading 2 (h2)	IDC_ENCLOSE_HEADING2	40202
Heading 3 (h3)	IDC_ENCLOSE_HEADING3	40203
Heading 4 (h4)	IDC_ENCLOSE_HEADING4	40204
Heading 5 (h5)	IDC_ENCLOSE_HEADING5	40205
Heading 6 (h6)	IDC_ENCLOSE_HEADING6	40206
Bullets and Numbering...	IDC_ENCLOSE_FORMAT_BULLETS	37581
Bookmark...	IDC_ENCLOSE_BOOKMARK	40207
Hyperlink...	IDC_ENCLOSE_HYPERLINK	37620
Condition...	IDC_ENCLOSE_CONDITION	37599
Output-based Condition	IDC_ENCLOSE_CONDITION_PER_OUTPUT	37600
TOC Bookmark	IDC_ENCLOSE_MARKER	40210
TOC Bookmark (Wizard)...	IDC_ENCLOSE_MARKER_WIZARD	40211

Menu item	Command name	ID
TOC Level	IDC_ENCLOSE_LEVEL	40208
TOC Level Reference	IDC_ENCLOSE_REFLEVEL	40209
New Document	IDC_ENCLOSE_RESULT_DOCUMENT	39758
User-Defined Element...	IDC_ENCLOSE_WITH_USER_DEFINED_XML_ELEMENT	40222

18.3.6.7 "Table" Menu

The "Table" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Insert Table...	IDC_INSERT_TABLE	40212
Delete Table	IDC_TABLE_DELETE	37658
Add Table Header Column	IDC_TABLE_ADD_HEADERCOL	37888
Add Table Footer Column	IDC_TABLE_ADD_FOOTERCOL	37889
Add Table Header Row	IDC_TABLE_ADD_HEADERROW	37900
Add Table Footer Row	IDC_TABLE_ADD_FOOTERROW	37901
Append Row	IDC_TABLE_APPEND_ROW	37657
Append Column	IDC_TABLE_APPEND_COL	37656
Insert Row	IDC_TABLE_INSERT_ROW	37664
Insert Column	IDC_TABLE_INSERT_COL	37662
Delete Row	IDC_TABLE_DELETE_ROW	37660
Delete Column	IDC_TABLE_DELETE_COL	37659
Join Cell Left	IDC_TABLE_JOIN_LEFT	37666
Join Cell Right	IDC_TABLE_JOIN_RIGHT	37667
Join Cell Below	IDC_TABLE_JOIN_DOWN	37665
Join Cell Above	IDC_TABLE_JOIN_UP	37668
Split Cell Horizontally	IDC_TABLE_SPLIT_HORZ	37670
Split Cell Vertically	IDC_TABLE_SPLIT_VERT	37671

Menu item	Command name	ID
View Cell Bounds	IDC_TABLE_SHOW_ZERO_BORDER	37669
View Table Markup	IDC_TABLE_SHOW_UICELLS	37887
Table Properties...	IDC_TABLE_EDIT_PROPERTIES	37661
Edit CALS/HTML Tables...	IDC_EDIT_XMLTABLES	37533

18.3.6.8 "Authentic" Menu

The "Authentic" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Edit Authentic Scripts...	IDC_EDIT_AUTHENTIC_SCRIPTPROJECT	37601
Custom Toolbar Buttons...	IDC_TEXT_STATE_ICONS	37672
Check Macro References...	IDC_AUTHENTIC_CHECK_MACRO_REFERENCES	39751
Auto-add Date Picker	IDC_TOGGLE_DATEPICKER_AUTOINSERT	37674
Auto-add DB Controls	IDC_TOGGLE_DBCONTROL_AUTOINSERT	37675
Reload Authentic View	IDC_AUTHENTICGUI_RELOAD	32800
Validate XML	IDC_VALIDATE	32954
Select New Row with XML Data for Editing...	IDC_CHANGE_WORKING_DB_XML_CELL	32861
XML Signature...	IDC_AUTHENTICGUI_XMLSIGNATURE	32862
Define XML Entities...	IDC_DEFINE_ENTITIES	32805
Hide Markup	IDC_MARKUP_HIDE	32855
Show Small Markup	IDC_MARKUP_SMALL	32858
Show Large Markup	IDC_MARKUP_LARGE	32856
Show Mixed Markup	IDC_MARKUP_MIXED	32857
Toggle Bold	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEBOLD	32813
Toggle Italic	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEITALIC	32814

Menu item	Command name	ID
Toggle Underline	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLEUNDERLINE	32815
Toggle Strikethrough	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_TOGGLESTRIKETHROUGH	32816
Foreground Color	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_COLOR_FOREGROUND	32824
Background Color	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_COLOR_BACKGROUND	32830
Align Left	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_LEFT	32818
Center	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_CENTER	32819
Align Right	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_RIGHT	32820
Justify	IDC_AUTHENTICGUI_RICHEDIT_ALIGN_JUSTIFY	32821
Append Row	IDC_ROW_APPEND	32806
Insert Row	IDC_ROW_INSERT	32809
Duplicate Row	IDC_ROW_DUPLICATE	32808
Move Row Up	IDC_ROW_MOVE_UP	32811
Move Row Down	IDC_ROW_MOVE_DOWN	32810
Delete Row	IDC_ROW_DELETE	32807

18.3.6.9 "Database" Menu

The "Database" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Query Database	ID_VIEW_DBQUERY	37818
Edit DB Filter...	IDC_EDIT_DBFILTERS	37571
Clear DB Filter	IDC_CLEAR_DBFILTERS	37547

18.3.6.10 "Properties" Menu

The "Properties" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Edit Bullets and Numbering...	IDC_EDIT_BULLETS_AND_NUMBERING	37839
Predefined Value Formatting Strings...	IDC_FORMAT_PREDEFINES	37582

18.3.6.11 "Tools" Menu

The "Tools" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Spelling...	IDC_SPSGUI_SPELL_CHECK	36800
Spelling Options...	IDC_SPSGUI_SPELL_OPTIONS	36801
Global Resources	IDC_GLOBALRESOURCES	37401
<plugin not loaded>	IDC_GLOBALRESOURCES_SUBMENUENTR Y1	37408
Customize...	IDC_APP_TOOLS_CUSTOMIZE	32959
Options...	IDC_TOOLS_OPTIONS	37676

18.3.6.12 "Window" Menu

The "Window" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Cascade	ID_WINDOW_CASCADE	57650
Tile Horizontal	ID_WINDOW_TILE_HORZ	57651
Tile Vertical	ID_WINDOW_TILE_VERT	57652
Arrange Icons	ID_WINDOW_ARRANGE	57649

18.3.6.13 "Help" Menu

The "Help" menu has the following commands:

Menu item	Command name	ID
Table of Contents	IDC_HELP_CONTENTS	32966
Index...	IDC_HELP_INDEX	32967
Search...	IDC_HELP_SEARCH	32969
Software Activation...	IDC_ACTIVATION	32970
Order form...	IDC_OPEN_ORDER_PAGE	32971
Registration...	IDC_REGISTRATION	32972
Check for Updates...	IDC_CHECK_FOR_UPDATES	32973
StyleVision Product Comparison...	IDC_PRODUCT_COMPARISON	32955
Support Center...	IDC_OPEN_SUPPORT_PAGE	32961
FAQ on the Web...	IDC_OPEN_FAQ_PAGE	32962
Download Components and Free Tools...	IDC_OPEN_COMPONENTS_PAGE	32963
StyleVision on the Internet...	IDC_OPEN_HOME_PAGE	32964
StyleVision Training...	IDC_OPEN_TRAINING_PAGE	32965
About StyleVision...	ID_APP_ABOUT	57664

18.3.7 Object Reference

Objects:

[StyleVisionCommand](#) ¹³⁸⁰

[StyleVisionCommands](#) ¹³⁸²

[StyleVisionControl](#) ¹³⁸³

[StyleVisionControlDocument](#) ¹³⁹⁰

[StyleVisionControlPlaceHolder](#) ¹³⁹⁷

To give access to standard StyleVision functionality, objects of the **StyleVision automation interface** can be accessed as well. See [StyleVisionControl.Application](#) ¹³⁸⁴, [StyleVisionControlDocument.Document](#) ¹³⁹² and [StyleVisionControlPlaceHolder.Project](#) ¹³⁹³ for more information.

18.3.7.1 StyleVisionCommand

Properties:

[ID](#)¹³⁸⁰
[Label](#)¹³⁸¹
[Name](#)¹³⁸¹
[IsSeparator](#)¹³⁸¹
[ToolTip](#)¹³⁸²
[StatusText](#)¹³⁸¹
[Accelerator](#)¹³⁸⁰
[SubCommands](#)¹³⁸²

Description:

A command object can be one of the following: an executable command, a command container (for example, a menu, submenu, or toolbar), or a menu separator. To determine what kind of information is stored in the current Command object, query its `ID`, `IsSeparator`, and `SubCommands` properties, as follows.

The Command object is...	When...
An executable command	<ul style="list-style-type: none"> • <code>ID</code> is greater than zero • <code>IsSeparator</code> is false • <code>SubCommands</code> is empty
A command container	<ul style="list-style-type: none"> • <code>ID</code> is zero • <code>IsSeparator</code> is false • <code>SubCommands</code> contains a collection of Command objects.
Separator	<ul style="list-style-type: none"> • <code>ID</code> is zero • <code>IsSeparator</code> is true

18.3.7.1.1 Accelerator

Property: `Accelerator` as `string`

Description:

Returns the accelerator key defined for the command. If the command has no accelerator key assigned, this property returns the empty string. The string representation of the accelerator key has the following format:

[ALT+] [CTRL+] [SHIFT+] key

Where `key` is converted using the Windows Platform SDK function `GetKeyNameText`.

18.3.7.1.2 ID

Property: `ID` as `long`

Description:

This property gets the unique identifier of the command. A command's ID is required to execute the command (using [Exec](#)¹³⁸⁷) or query its status (using [QueryStatus](#)¹³⁸⁸). If the command is a container for other commands (for example, a top-level menu), or a separator, the ID is 0.

18.3.7.1.3 IsSeparator

Property: IsSeparator as `boolean`

Description:

The property returns `true` if the command object is a menu separator; `false` otherwise. See also [Command](#)¹³⁸⁰.

18.3.7.1.4 Label

Property: Label as `string`

Description:

This property gets the text of the command as it is displayed in the graphical user interface of StyleVision. If the command is a separator, "Label" is an empty string. This property may also return an empty string for some toolbar commands that do not have any GUI text associated with them.

18.3.7.1.5 Name

Property: Name as `string`

Description:

This property gets the unique name of the command. This value can be used to get the icon file of the command, where it is available. The available icon files can be found in the folder `<ApplicationFolder>\Examples\ActiveX\Images` of your StyleVision installation.

18.3.7.1.6 StatusText

Property: Label as `string`

Description:

The status text is the text shown in the status bar of StyleVision when the command is selected. It applies only to command objects that are not separators or containers of other commands; otherwise, the property is an empty string.

18.3.7.1.7 SubCommands

Property: SubCommands as [Commands](#)¹³⁸²

Description:

The SubCommands property gets the collection of [Command](#)¹³⁸⁰ objects that are sub-commands of the current command. The property is applicable only to commands that are containers for other commands (menus, submenus, or toolbars). Such container commands have the ID set to 0, and the IsSeparator property set to false.

18.3.7.1.8 ToolTip

Property: ToolTip as `string`

Description:

This property gets the text that is shown as a tool-tip for each command. If the command does not have a tooltip text, the property returns an empty string.

18.3.7.2 StyleVisionCommands

Properties:

[Count](#)¹³⁸²
[Item](#)¹³⁸²

Description:

Collection of [Command](#)¹³⁸⁰ objects to get access to command labels and IDs of the StyleVisionControl. Those commands can be executed with the [Exec](#)¹³⁸⁷ method and their status can be queried with [QueryStatus](#)¹³⁸⁸.

18.3.7.2.1 Count

Property: Count as `long`

Description:

Number of [Command](#)¹³⁸⁰ objects on this level of the collection.

18.3.7.2.2 Item

Property: Item (n as `long`) as [Command](#)¹³⁸⁰

Description:

Gets the command with the index n in this collection. Index is 1-based.

18.3.7.3 StyleVisionControl

Properties:

[IntegrationLevel](#) ¹³⁸⁵
[Appearance](#) ¹³⁸⁴
[Application](#) ¹³⁸⁴
[BorderStyle](#) ¹³⁸⁴
[CommandsList](#) ¹³⁸⁴
[EnableUserPrompts](#) ¹³⁸⁵
[MainMenu](#) ¹³⁸⁵
[Toolbars](#) ¹³⁸⁶

Methods:

[Open](#) ¹³⁸⁷
[Exec](#) ¹³⁸⁷
[QueryStatus](#) ¹³⁸⁸

Events:

[OnUpdateCmdUI](#) ¹³⁹⁰
[OnOpenedOrFocused](#) ¹³⁸⁹
[OnCloseEditingWindow](#) ¹³⁸⁸
[OnFileChangedAlert](#) ¹³⁸⁹
[OnDocumentOpened](#) ¹³⁸⁹
[OnValidationWindowUpdated](#) ¹³⁹⁰

This object is a complete ActiveX control and should only be visible if the StyleVision library is used in the Application Level mode.

18.3.7.3.1 Properties

The following properties are defined:

[IntegrationLevel](#) ¹³⁸⁵
[EnableUserPrompts](#) ¹³⁸⁵
[Appearance](#) ¹³⁸⁴
[BorderStyle](#) ¹³⁸⁴

Command related properties:

[CommandsList](#) ¹³⁸⁴
[MainMenu](#) ¹³⁸⁵
[Toolbars](#) ¹³⁸⁶

Access to StyleVisionAPI:

[Application](#) ¹³⁸⁴

18.3.7.3.1.1 Appearance

Property: Appearance as `short`

Dispatch Id: -520

Description:

A value not equal to 0 displays a client edge around the control. Default value is 0.

18.3.7.3.1.2 Application

Property: Application as `Application`

Dispatch Id: 1

Description:

The `Application` property gives access to the `Application` object of the complete StyleVision automation server API. The property is read-only.

18.3.7.3.1.3 BorderStyle

Property: BorderStyle as `short`

Dispatch Id: -504

Description:

A value of 1 displays the control with a thin border. Default value is 0.

18.3.7.3.1.4 CommandsList

Property: CommandList as `Commands`¹³⁸² (read-only)

Dispatch Id: 1004

Description:

This property returns a flat list of all commands defined available with StyleVisionControl. To get commands organized according to their menu structure, use `MainMenu`¹³⁸⁵. To get toolbar commands, use `Toolbars`¹³⁸⁶.

```
public void GetAllStyleVisionCommands()
{
    // Get all commands from the StyleVision ActiveX control assigned to the current form
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommands commands =
```

```
this.axStyleVisionControl1.CommandList;
// Iterate through all commands
for (int i = 0; i < commands.Count; i++)
{
    // Get each command by index and output it to the console
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand cmd =
axStyleVisionControl1.CommandList[i];
    Console.WriteLine("{0} {1} {2}", cmd.ID, cmd.Name, cmd.Label.Replace("&", ""));
}
}
```

C# example

18.3.7.3.1.5 *EnableUserPrompts*

Property: EnableUserPrompts as `boolean`

Dispatch Id: 1006

Description:

Setting this property to *false*, disables user prompts in the control. The default value is *true*.

18.3.7.3.1.6 *IntegrationLevel*

Property: IntegrationLevel as [ICActiveXIntegrationLevel](#)¹⁴⁰⁰

Dispatch Id: 1000

Description:

The [IntegrationLevel](#) property determines the operation mode of the control. See also [Integration at Application Level](#)¹³⁴⁷ and [Integration at Document Level](#)¹³⁴⁹ for more information.

Note: It is important to set this property immediately after the creation of the `StyleVisionControl` object.

18.3.7.3.1.7 *MainMenu*

Property: MainMenu as [Command](#)¹³⁸⁰ (read-only)

Dispatch Id: 1003

Description:

This property provides information about the structure and commands available in the `StyleVisionControl` main menu, as a `Command` object. The `Command` object contains all available submenus of `StyleVision` (for example "File", "Edit", "View" etc.). To access the submenu objects, use the `SubCommands` property of the `MainMenu` property. Each submenu is also a `Command` object. For each submenu, you can then further iterate through their

`SubCommands` property in order to get their corresponding child commands and separators (this technique may be used, for example, to create the application menu programmatically). Note that some menu commands act as containers ("parents") for other menu commands, in which case they also have a `SubCommands` property. To get the structure of all menu commands programmatically, you will need a recursive function.

```
public void GetStyleVisionMenus ()
{
    // Get the main menu from the StyleVision ActiveX control assigned to the current
    form
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand mainMenu =
    this.axStyleVisionControl1.MainMenu;

    // Loop through entries of the main menu (e.g. File, Edit, etc.)
    for (int i = 0; i < mainMenu.SubCommands.Count; i++)
    {
        StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand menu = mainMenu.SubCommands[i];
        Console.WriteLine("{0} menu has {1} children items (including separators)",
        menu.Label.Replace("&", ""), menu.SubCommands.Count);
    }
}
```

C# example

18.3.7.3.1.8 Toolbars

Property: Toolbars as [Commands](#)¹³⁸² (read-only)

Dispatch Id: 1005

Description:

This property provides information about the structure of StyleVisionControl toolbars, as a `Command` object. The `Command` object contains all available toolbars of StyleVision. To access the toolbars, use the `SubCommands` property of the `Toolbars` property. Each toolbar is also a `Command` object. For each toolbar, you can then further iterate through their `SubCommands` property in order to get their commands (this technique may be used, for example, to create the application's toolbars programmatically).

```
public void GetStyleVisionToolbars ()
{
    // Get the application toolbars from the StyleVision ActiveX control assigned to the
    current form
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommands toolbars =
    this.axStyleVisionControl1.Toolbars;

    // Iterate through all toolbars
    for (int i = 0; i < toolbars.Count; i++)
    {
        StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand toolbar = toolbars[i];
        Console.WriteLine ();
        Console.WriteLine ("The toolbar \"{0}\" has the following commands:",
```

```
toolbar.Label);

// Iterate through all commands of this toolbar
for (int j = 0; j < toolbar.SubCommands.Count; j++)
{
    StyleVisionControlLib.StyleVisionCommand cmd = toolbar.SubCommands[j];
    // Output only command objects that are not separators
    if (!cmd.IsSeparator)
    {
        Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", cmd.ID, cmd.Name, cmd.Label.Replace("&",
""));
    }
}
}
```

C# example

18.3.7.3.2 Methods

The following methods are defined:

[Open](#) ¹³⁸⁷

[Exec](#) ¹³⁸⁷

[QueryStatus](#) ¹³⁸⁸

18.3.7.3.2.1 Exec

Method: `Exec (nCmdID as long) as boolean`

Dispatch Id: 6

Description:

This method calls the StyleVision command with the ID `nCmdID`. If the command can be executed, the method returns `true`. To get a list of all available commands, use [CommandsList](#) ¹³⁸⁴. To retrieve the status of any command, use [QueryStatus](#) ¹³⁸⁸.

18.3.7.3.2.2 Open

Method: `Open (strFilePath as string) as boolean`

Dispatch Id: 5

Description:

The result of the method depends on the extension passed in the argument `strFilePath`. If the file extension is `.sps`, a new document is opened. If the file extension is `.svp`, the corresponding project is opened. If a

different file extension is passed into the method, the control tries to load the file as a new component into the active document.

Do not use this method to load documents or projects when using the control in document-level integration mode. Instead, use [StyleVisionControlDocument.Open](#)¹³⁹⁴ and [StyleVisionControlPlaceholder.OpenProject](#)¹³⁹⁸.

18.3.7.3.2.3 QueryStatus

Method: `QueryStatus (nCmdID as long) as long`

Dispatch Id: 7

Description:

`QueryStatus` returns the enabled/disabled and checked/unchecked status of the command specified by `nCmdID`. The status is returned as a bit mask.

Bit	Value	Name	Meaning
0	1	Supported	Set if the command is supported.
1	2	Enabled	Set if the command is enabled (can be executed).
2	4	Checked	Set if the command is checked.

This means that if `QueryStatus` returns 0 the command ID is not recognized as a valid StyleVision command. If `QueryStatus` returns a value of 1 or 5, the command is disabled.

18.3.7.3.3 Events

The StyleVisionControl ActiveX control provides the following connection point events:

[OnUpdateCmdUI](#)¹³⁹⁰
[OnOpenedOrFocused](#)¹³⁸⁹
[OnCloseEditingWindow](#)¹³⁸⁸
[OnFileChangedAlert](#)¹³⁸⁹
[OnDocumentOpened](#)¹³⁸⁹
[OnValidationWindowUpdated](#)¹³⁹⁰

18.3.7.3.3.1 OnCloseEditingWindow

Event: `OnCloseEditingWindow (i_strFilePath as String) as boolean`

Dispatch Id: 1002

Description:

This event is triggered when StyleVision needs to close an already open document. As an answer to this event, clients should close the editor window associated with `i_strFilePath`. Returning `true` from this event indicates

that the client has closed the document. Clients can return *false* if no specific handling is required and *StyleVisionControl* should try to close the editor and destroy the associated document control.

18.3.7.3.3.2 *OnDocumentOpened*

Event: `OnDocumentOpened (objDocument as Document)`

Dispatch Id: 1

Description:

This event is triggered whenever a document is opened. The argument `objDocument` is a `Document` object from the *StyleVision* automation interface and can be used to query for more details about the document, or perform additional operations. When integrating on document-level, it is often better to use the event [StyleVisionControlDocument.OnDocumentOpened](#)¹³⁹⁶ instead.

18.3.7.3.3.3 *OnFileChangedAlert*

Event: `OnFileChangedAlert (i_strFilePath as String) as bool`

Dispatch Id: 1001

Description:

This event is triggered when a file loaded with *StyleVisionControl* is changed on the hard disk by another application. Clients should return `true`, if they handled the event, or `false`, if *StyleVision* should handle it in its customary way, i.e. prompting the user for reload.

18.3.7.3.3.4 *OnLicenseProblem*

Event: `OnLicenseProblem (i_strLicenseProblemText as String)`

Dispatch Id: 1005

Description:

This event is triggered when *StyleVisionControl* detects that no valid license is available for this control. In case of restricted user licenses this can happen some time after the control has been initialized. Integrators should use this event to disable access to this control's functionality. After returning from this event, the control will block access to its functionality (e.g. show empty windows in its controls and return errors on requests).

18.3.7.3.3.5 *OnOpenedOrFocused*

Event: `OnOpenedOrFocused (i_strFilePath as String, i_bOpenWithThisControl as bool)`

Dispatch Id: 1000

Description:

When integrating at application level, this event informs clients that a document has been opened, or made active by StyleVision.

When integrating at document level, this event instructs the client to open the file `i_strFilePath` in a document window. If the file is already open, the corresponding document window should be made the active window.

if `i_bOpenWithThisControl` is `true`, the document must be opened with `StyleVisionControl`, since internal access is required. Otherwise, the file can be opened with different editors.

18.3.7.3.3.6 *OnToolWindowUpdated*

Event: `OnToolWindowUpdated(pToolWnd as long)`

Dispatch Id: 1006

Description:

This event is triggered when the tool window is updated.

18.3.7.3.3.7 *OnUpdateCmdUI*

Event: `OnUpdateCmdUI ()`

Dispatch Id: 1003

Description:

Called frequently to give integrators a good opportunity to check status of StyleVision commands using [StyleVisionControl.QueryStatus](#)¹³⁸⁸. Do not perform long operations in this callback.

18.3.7.3.3.8 *OnValidationWindowUpdated*

Event: `OnValidationWindowUpdated ()`

Dispatch Id: 3

Description:

This event is triggered whenever the validation output window is updated with new information.

18.3.7.4 StyleVisionControlDocument

Properties:

[Appearance](#)¹³⁹¹

[BorderStyle](#) ¹³⁹²
[Document](#) ¹³⁹²
[IsModified](#) ¹³⁹²
[Path](#) ¹³⁹²
[ReadOnly](#) ¹³⁹³

Methods:

[Exec](#) ¹³⁹³
[New](#) ¹³⁹³
[Open](#) ¹³⁹⁴
[QueryStatus](#) ¹³⁹⁴
[Reload](#) ¹³⁹⁴
[Save](#) ¹³⁹⁴
[SaveAs](#) ¹³⁹⁵

Events:

[OnDocumentOpened](#) ¹³⁹⁶
[OnDocumentClosed](#) ¹³⁹⁵
[OnModifiedFlagChanged](#) ¹³⁹⁶
[OnFileChangedAlert](#) ¹³⁹⁶
[OnActivate](#) ¹³⁹⁵

If the StyleVisionControl is integrated in the Document Level mode each document is displayed in an own object of type `StyleVisionControlDocument`. The `StyleVisionControlDocument` contains only one document at the time but can be reused to display different files one after another.

This object is a complete ActiveX control.

18.3.7.4.1 Properties

The following properties are defined:

[ReadOnly](#) ¹³⁹³
[IsModified](#) ¹³⁹²
[Path](#) ¹³⁹²
[Appearance](#) ¹³⁹¹
[BorderStyle](#) ¹³⁹²

Access to StyleVisionAPI:

[Document](#) ¹³⁹²

18.3.7.4.1.1 Appearance

Property: Appearance as `short`

Dispatch Id: -520

Description:

A value not equal to 0 displays a client edge around the document control. Default value is 0.

18.3.7.4.1.2 *BorderStyle*

Property: `BorderStyle` as `short`

Dispatch Id: -504

Description:

A value of 1 displays the control with a thin border. Default value is 0.

18.3.7.4.1.3 *Document*

Property: `Document` as `Document`

Dispatch Id: 1

Description:

The `Document` property gives access to the `Document` object of the StyleVision automation server API. This interface provides additional functionality which can be used with the document loaded in the control. The property is read-only.

18.3.7.4.1.4 *IsModified*

Property: `IsModified` as `boolean` (read-only)

Dispatch Id: 1006

Description:

`IsModified` is `true` if the document content has changed since the last open, reload or save operation. It is `false`, otherwise.

18.3.7.4.1.5 *Path*

Property: `Path` as `string`

Dispatch Id: 1005

Description:

Sets or gets the full path name of the document loaded into the control.

18.3.7.4.1.6 *ReadOnly*

Property: `ReadOnly` as `boolean`

Dispatch Id: 1007

Description:

Using this property you can turn on and off the read-only mode of the document. If `ReadOnly` is `true` it is not possible to do any modifications.

18.3.7.4.2 *Methods*

The following methods are defined:

Document handling:

[New](#)¹³⁹³

[Open](#)¹³⁹⁴

[Reload](#)¹³⁹⁴

[Save](#)¹³⁹⁴

[SaveAs](#)¹³⁹⁵

Command Handling:

[Exec](#)¹³⁹³

[QueryStatus](#)¹³⁹⁴

18.3.7.4.2.1 *Exec*

Method: `Exec` (`nCmdID` as `long`) as `boolean`

Dispatch Id: 8

Description:

`Exec` calls the StyleVision command with the ID `nCmdID`. If the command can be executed, the method returns `true`. This method should be called only if there is currently an active document available in the application.

To get commands organized according to their menu structure, use the [MainMenu](#)¹³⁸⁵ property of StyleVisionControl. To get toolbar commands, use the [Toolbars](#)¹³⁸⁶ property of the StyleVisionControl.

18.3.7.4.2.2 *New*

Method: `New` () as `boolean`

Dispatch Id: 1000

Description:

This method initializes a new document inside the control.

18.3.7.4.2.3 *Open*

Method: `Open (strFileName as string) as boolean`

Dispatch Id: 1001

Description:

`Open` loads the file `strFileName` as the new document into the control.

18.3.7.4.2.4 *QueryStatus*

Method: `QueryStatus (nCmdID as long) as long`

Dispatch Id: 9

Description:

`QueryStatus` returns the enabled/disabled and checked/unchecked status of the command specified by `nCmdID`. The status is returned as a bit mask.

Bit	Value	Name	Meaning
0	1	Supported	Set if the command is supported.
1	2	Enabled	Set if the command is enabled (can be executed).
2	4	Checked	Set if the command is checked.

This means that if `QueryStatus` returns 0 the command ID is not recognized as a valid `StyleVision` command. If `QueryStatus` returns a value of 1 or 5 the command is disabled. The client should call the `QueryStatus` method of the document control if there is currently an active document available in the application.

18.3.7.4.2.5 *Reload*

Method: `Reload() as boolean`

Dispatch Id: 1002

Description:

`Reload` updates the document content from the file system.

18.3.7.4.2.6 *Save*

Method: `Save() as boolean`

Dispatch Id: 1003

Description:

Save saves the current document at the location [Path](#)¹³⁹².

18.3.7.4.2.7 SaveAs

Method: SaveAs (strFileName as string) as boolean

Dispatch Id: 1004

Description:

SaveAs sets [Path](#)¹³⁹² to *strFileName* and then saves the document to this location.

18.3.7.4.3 Events

The StyleVisionControlDocument ActiveX control provides following connection point events:

[OnDocumentOpened](#)¹³⁹⁶
[OnDocumentClosed](#)¹³⁹⁵
[OnModifiedFlagChanged](#)¹³⁹⁶
[OnFileChangedAlert](#)¹³⁹⁶
[OnActivate](#)¹³⁹⁵
[OnSetEditorTitle](#)¹³⁹⁷

18.3.7.4.3.1 OnActivate

Event: OnActivate ()

Dispatch Id: 1005

Description:

This event is triggered when the document control is activated, has the focus, and is ready for user input.

18.3.7.4.3.2 OnDocumentClosed

Event: OnDocumentClosed (objDocument as Document)

Dispatch Id: 1001

Description:

This event is triggered whenever the document loaded into this control is closed. The argument *objDocument* is a *Document* object from the StyleVision automation interface and should be used with care.

18.3.7.4.3.3 *OnDocumentOpened*

Event: `OnDocumentOpened (objDocument as Document)`

Dispatch Id: 1000

Description:

This event is triggered whenever a document is opened in this control. The argument `objDocument` is a `Document` object from the StyleVision automation interface, and can be used to query for more details about the document, or perform additional operations.

18.3.7.4.3.4 *OnDocumentSaveAs*

Event: `OnContextDocumentSaveAs (i_strFileName as String)`

Dispatch Id: 1007

Description:

This event is triggered when this document gets internally saved under a new name.

18.3.7.4.3.5 *OnFileChangedAlert*

Event: `OnFileChangedAlert () as bool`

Dispatch Id: 1003

Description:

This event is triggered when the file loaded into this document control is changed on the hard disk by another application. Clients should return `true`, if they handled the event, or `false`, if StyleVision should handle it in its customary way, i.e. prompting the user for reload.

18.3.7.4.3.6 *OnModifiedFlagChanged*

Event: `OnModifiedFlagChanged (i_bIsModified as boolean)`

Dispatch Id: 1002

Description:

This event gets triggered whenever the document changes between modified and unmodified state. The parameter `i_bIsModified` is `true` if the document contents differs from the original content, and `false`, otherwise.

18.3.7.4.3.7 OnSetEditorTitle

Event: OnSetEditorTitle ()

Dispatch Id: 1006

Description:

This event is being raised when the contained document is being internally renamed.

18.3.7.5 StyleVisionControlPlaceholder

Properties available for all kinds of placeholder windows:

[PlaceholderWindowID](#)¹³⁹⁸

Properties for project placeholder window:

[Project](#)¹³⁹⁸

Methods for project placeholder window:

[OpenProject](#)¹³⁹⁸

[CloseProject](#)¹³⁹⁹

The `StyleVisionControlPlaceholder` control is used to show the additional StyleVision windows like Overview, Library or Project window. It is used like any other ActiveX control and can be placed anywhere in the client application.

18.3.7.5.1 Properties

The following properties are defined:

[PlaceholderWindowID](#)¹³⁹⁸

Access to StyleVisionAPI:

[Project](#)¹³⁹⁸

18.3.7.5.1.1 Label

Property: Label as `String` (read-only)

Dispatch Id: 1001

Description:

This property gives access to the title of the placeholder. The property is read-only.

18.3.7.5.1.2 PlaceholderWindowID

Property: PlaceholderWindowID as [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹⁴⁰⁰

Dispatch Id: 1

Description:

This property specifies which StyleVision window should be displayed in the client area of the control. The PlaceholderWindowID can be set at any time to any valid value of the [StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹⁴⁰⁰ enumeration. The control changes its state immediately and shows the new StyleVision window.

18.3.7.5.1.3 Project

Property: Project as Project (read-only)

Dispatch Id: 2

Description:

The Project property gives access to the Project object of the StyleVision automation server API. This interface provides additional functionality which can be used with the project loaded into the control. The property will return a valid project interface only if the placeholder window has [PlaceholderWindowID](#)¹³⁹⁸ with a value of StyleVisionXProjectWindow (=3). The property is read-only.

18.3.7.5.2 Methods

The following method is defined:

[OpenProject](#)¹³⁹⁸
[CloseProject](#)¹³⁹⁹

18.3.7.5.2.1 OpenProject

Method: OpenProject (strFileName as string) as boolean

Dispatch Id: 3

Description:

OpenProject loads the file strFileName as the new project into the control. The method will fail if the placeholder window has a [PlaceholderWindowID](#)¹³⁹⁸ different to StyleVisionXProjectWindow (=3).

18.3.7.5.2.2 *CloseProject*

Method: `CloseProject ()`

Dispatch Id: 4

Description:

`CloseProject` closes the project loaded by the control. The method will fail if the placeholder window has a [PlaceholderWindowID](#)¹³⁹⁸ different to `StyleVisionXProjectWindow (=3)`.

18.3.7.5.3 Events

The `StyleVisionControlPlaceholder` ActiveX control provides following connection point events:

[OnModifiedFlagChanged](#)¹³⁹⁹

18.3.7.5.3.1 *OnModifiedFlagChanged*

Event: `OnModifiedFlagChanged (i_bIsModified as boolean)`

Dispatch Id: 1

Description:

This event gets triggered only for placeholder controls with a [PlaceholderWindowID](#)¹³⁹⁸ of `StyleVisionXProjectWindow (=3)`. The event is fired whenever the project content changes between modified and unmodified state. The parameter `i_bIsModified` is `true` if the project contents differs from the original content, and `false`, otherwise.

18.3.7.5.3.2 *OnSetLabel*

Event: `OnSetLabel (i_strNewLabel as string)`

Dispatch Id: 1000

Description:

Raised when the title of the placeholder window is changed.

18.3.7.6 Enumerations

The following enumerations are defined:

[ICActiveXIntegrationLevel](#)¹⁴⁰⁰

[StyleVisionControlPlaceholderWindow](#)¹⁴⁰⁰

18.3.7.6.1 IActiveXIntegrationLevel

Possible values for the [IntegrationLevel](#) ¹³⁸⁵ property of the StyleVisionControl.

```
IActiveXIntegrationOnApplicationLevel = 0  
IActiveXIntegrationOnDocumentLevel = 1
```

18.3.7.6.2 StyleVisionControlPlaceholderWindow

This enumeration contains the list of the supported additional StyleVision windows.

```
StyleVisionControlNoToolWnd = -1  
StyleVisionControlProjectWnd = 0  
StyleVisionControlDesignOverviewWnd = 1  
StyleVisionControlSchemaSourcesWnd = 2  
StyleVisionControlDesignTreeWnd = 3  
StyleVisionControlStyleRepositoryWnd = 4  
StyleVisionControlContextPropertiesWnd = 5  
StyleVisionControlContextStylesWnd = 6  
StyleVisionControlMessageWnd = 7  
StyleVisionControlDBQueryWnd = 8
```

19 Anexos

Estos anexos contienen (i) información sobre los motores XSLT utilizados en StyleVision, (ii) información sobre la conversión de tipos de datos de BD en tipos de datos XML Schema, (iii) información técnica sobre la aplicación e (iv) información importante sobre las licencias de StyleVision. Cada anexo contiene varios apartados.

[Información sobre motores XSLT](#) ¹⁴⁰²

Ofrece información sobre la implementación de los motores XSLT de Altova que StyleVision utiliza para generar documentos de salida.

- Motores XSLT 1.0, 2.0 y 3.0 de Altova
- Funciones XSLT y XPath/XQuery

[Conversión de tipos de datos de BD y XML Schema](#) ¹⁵²⁷

Cuando se convierte un campo de BD en un nodo XML, los tipos de datos de BD se convierten en tipos de datos XML Schema. Este anexo incluye tablas de correspondencia para la conversión de tipos de datos de estas bases de datos:

- MS Access
- MS SQL Server
- MySQL
- Oracle
- ODBC
- ADO
- Sybase

[Datos técnicos](#) ¹⁵³⁴

Información técnica sobre StyleVision

- Requisitos de sistema operativo y memoria
- Analizador XML de Altova
- Motores XSLT y XQuery de Altova
- Compatibilidad con Unicode
- Uso de Internet

[Información de la licencia](#) ¹⁵³⁷

Información sobre cómo se distribuye StyleVision y sus licencias.

- Distribución electrónica de software
- Activación del software y medición de licencias
- Derechos de autor
- Contrato de licencia para el usuario final

19.1 Información sobre motores XSLT y XQuery

Los motores XSLT y XQuery de StyleVision siguen las especificaciones del W3C y, por tanto, son más estrictos que otros motores anteriores de Altova, como los de las versiones antiguas de XMLSpy. Por consiguiente, StyleVision señala algunos errores leves que antes no se notificaban en la versión anterior de estos motores.

Por ejemplo:

- Se notifica un error de tipo (`err:XPTY0018`) si el resultado de un operador de ruta de acceso contiene tanto nodos como no nodos.
- Se notifica un error de tipo (`err:XPTY0019`) si `E1` en una expresión XPath `E1/E2` no da como resultado una secuencia de nodos.

Si encuentra este tipo de errores, modifique el documento XSLT/XQuery o el documento de instancia según corresponda.

Esta sección describe características relacionadas con la implementación de los motores e incluye estos apartados:

- [XSLT 1.0](#) ¹⁴⁰²
- [XSLT 2.0](#) ¹⁴⁰²
- [XSLT 3.0](#) ¹⁴⁰⁴
- [XQuery 1.0](#) ¹⁴⁰⁵
- [XQuery 3.1](#) ¹⁴⁰⁹

19.1.1 XSLT 1.0

El motor XSLT 1.0 de StyleVision cumple con la [recomendación XSLT 1.0 del 16 de noviembre de 1999](#) y con la [recomendación XPath 1.0 del 16 de noviembre de 1999](#), ambas del W3C. Tenga en cuenta la información sobre la implementación que se ve a continuación.

Nota sobre la implementación

Cuando el atributo `method` de `xsl:output` tiene el valor HTML o si selecciona de forma predeterminada el formato de salida HTML, los caracteres especiales del archivo XML o XSLT se insertan en el documento HTML como referencias de caracteres HTML. Por ejemplo, el carácter U+00A0 (la referencia de carácter hexadecimal para un espacio de no separación) se inserta en el código HTML como referencia de carácter (` `; o ` `) o como referencia de entidad (` `).

19.1.2 XSLT 2.0

Temas de este apartado:

- [Especificaciones con las que cumple el motor](#) ¹⁴⁰³
- [Compatibilidad con versiones antiguas](#) ¹⁴⁰³

- [Espacios de nombres](#) ¹⁴⁰³
- [Compatibilidad con esquemas](#) ¹⁴⁰⁴
- [Comportamiento propio de esta implementación](#) ¹⁴⁰⁴

Especificaciones

El motor XSLT 2.0 de StyleVision cumple con la [recomendación XSLT 2.0 del 23 de enero de 2007](#) y la [recomendación XPath 2.0 del 14 de diciembre de 2010](#), ambas del W3C.

Compatibilidad con versiones antiguas

El motor XSLT 2.0 es compatible con versiones previas. Esto es relevante cuando se utiliza el motor XSLT 2.0 para procesar una hoja de estilos o instrucción XSLT 1.0. Tenga en cuenta que los resultados obtenidos con el motor XSLT 1.0 pueden ser diferentes a los obtenidos con el motor XSLT 2.0 en modo de compatibilidad con versiones antiguas.

Espacios de nombres

En su hoja de estilos XSLT 2.0 debe declarar estos espacios de nombres para poder usar los constructores de tipo y las funciones disponibles en XSLT 2.0. Los prefijos que aparecen a continuación son los que se suelen usar, pero puede usar otros prefijos si quiere.

Espacio de nombres	Prefijo	URI del espacio de nombres
Tipos XML Schema	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Funciones XPath 2.0	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions

Estos espacios de nombres se suelen declarar en el elemento `xsl:stylesheet` o en el elemento `xsl:transform`:

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  ...
>/xsl:stylesheet>
```

Es necesario tener en cuenta que:

- El motor XSLT 2.0 utiliza el espacio de nombres Funciones XPath 2.0 y XQuery 1.0 como **espacio de nombres de funciones predeterminado**. Esto significa que puede usar funciones XPath 2.0 y XSLT 2.0 en su hoja de estilos sin prefijos. Si declara el espacio de nombres Funciones XPath 2.0 en su hoja de estilos con un prefijo, podrá usar el prefijo asignado en la declaración.
- Cuando se usan constructores de tipo y tipos del espacio de nombres XML Schema, el prefijo utilizado en la declaración de espacio de nombres se debe usar en la llamada al constructor de tipo (p.ej. `xs:date`).
- Algunas funciones XPath 2.0 se llaman igual que algunos tipos de datos de XML Schema. Por ejemplo, las funciones XPath `fn:string` y `fn:boolean` y los tipos de datos de XML Schema `xs:string` y `xs:boolean`. Por tanto, si usa la expresión `string('Hello')`, la expresión se evalúa como `fn:string('Hello')` y no como `xs:string('Hello')`.

Compatibilidad con esquemas

El motor XSLT 2.0 está preparado para esquemas de modo que puede usar tipos de esquema definidos por el usuario y la instrucción `xsl:validate`.

Comportamiento propio de esta implementación

Más abajo puede ver cómo se ocupa el motor XSLT 2.0 de algunos aspectos de algunas de las funciones XSLT 2.0 relacionadas con esta implementación.

xsl:result-document

También son compatibles estas codificaciones específicas de Altova: `x-base16tobinary` y `x-base64tobinary`.

function-available

Esta función mira si hay funciones del ámbito disponibles (funciones XSLT, XPath y de extensión).

unparsed-text

El atributo `href` acepta (i) rutas de acceso relativas para archivos que estén en la carpeta del URI base y (ii) rutas de acceso absolutas con o sin el protocolo `file://`. También son compatibles estas codificaciones específicas de Altova: `x-binarytobase16` y `x-binarytobase64`. Ejemplo: `xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64'))`.

unparsed-text-available

El argumento `href` acepta (i) rutas de acceso relativas para archivos que estén en la carpeta del URI base y (ii) rutas de acceso absolutas con o sin el protocolo `file://`. También son compatibles estas codificaciones específicas de Altova: `x-binarytobase16` y `x-binarytobase64`.

Nota: Estos valores de codificación estaban implementados en el ya descatalogado AltovaXML pero ya no se utilizan (son obsoletos): `base16tobinary`, `base64tobinary`, `binarytobase16` y `binarytobase64`.

19.1.3 XSLT 3.0

El motor XSLT 3.0 de StyleVision cumple con la [propuesta de recomendación XSLT 3.0 del 8 de junio de 2017](#) y con la [propuesta de recomendación XPath 3.1 del 21 de marzo de 2017](#) del consorcio W3C.

El motor XSLT 3.0 tiene las [mismas características de implementación que el motor XSLT 2.0](#)¹⁴⁰². Pero además ofrece compatibilidad con muchas de las nuevas funciones XSLT3.0, con las funciones y los operadores XPath/XQuery 3.1 y con la [especificación XPath 3.1](#).

Nota: La característica opcional de [transmisión por secuencias](#) no es compatible por ahora. Todo el documento se cargará en memoria independientemente del valor del atributo `streamable` y se procesará si hay suficiente memoria. Si no hay suficiente memoria, (i) se procesa todo el documento sin transmisión de secuencias, (ii) se procesan los [constructores "guaranteed-streamable"](#) como si se estuviera usando transmisión por secuencias y (iii) los errores de transmisión de secuencias no se reconocen. En las aplicaciones de 64 bits la ejecución sin transmisión no debería causar problemas. Sin embargo, si se dan problemas de memoria, una solución sería añadir más memoria al sistema.

Espacios de nombres

En su hoja de estilos XSLT 3.0 debe declarar estos espacios de nombres para poder usar todos los constructores de tipo y las funciones disponibles en XSLT 3.0. Los prefijos que aparecen a continuación son los que se suelen usar, pero puede usar otros prefijos si quiere.

Espacio de nombres	Prefijo	URI del espacio de nombres
Tipos XML Schema	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Funciones XPath/XQuery 3.1	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions
Funciones matemáticas	math:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/math
Funciones de asignación	map:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map
Funciones de matriz	array:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array
Códigos de error XQuery, XSLT y XPath	err:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/xqt-errors
Funciones de serialización	output	http://www.w3.org/2010/xslt-xquery-serialization

Por lo general, estos espacios de nombres se declaran en el elemento `xsl:stylesheet` o `xsl:transform`, como se puede ver en este extracto:

```
<xsl:stylesheet version="3.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  ...
>/xsl:stylesheet<
```

Es necesario tener en cuenta que:

- El motor XSLT 3.0 utiliza el espacio de nombres Funciones y operadores XPath/XQuery 3.1 como **espacio de nombres de funciones predeterminado**. Esto significa que puede usar funciones de este espacio de nombres en su hoja de estilos sin ningún prefijo. Si declara el espacio de nombres Funciones en su hoja de estilos con un prefijo, podrá usar el prefijo asignado en la declaración.
- Cuando se usan constructores de tipo y tipos del espacio de nombres XML Schema, el prefijo utilizado en la declaración de espacio de nombres se debe usar en la llamada al constructor de tipo (p.ej. `xs:date`).
- Algunas funciones XPath/XQuery se llaman igual que algunos tipos de datos de XML Schema. Por ejemplo, las funciones XPath `fn:string` y `fn:boolean` y los tipos de datos de XML Schema `xs:string` y `xs:boolean`. Por tanto, si usa la expresión `string('Hello')`, la expresión se evalúa como `fn:string('Hello')` y no como `xs:string('Hello')`.

19.1.4 XQuery 1.0

Temas de este apartado:

- [Especificaciones con las que cumple el motor](#) ¹⁴⁰⁶
- [Compatibilidad con esquemas](#) ¹⁴⁰⁶
- [Codificación](#) ¹⁴⁰⁶
- [Espacios de nombres](#) ¹⁴⁰⁶
- [Fuentes XML y validación](#) ¹⁴⁰⁷
- [Comprobación de tipos estática y dinámica](#) ¹⁴⁰⁷
- [Módulos biblioteca](#) ¹⁴⁰⁷
- [Funciones externas](#) ¹⁴⁰⁸
- [Intercalaciones](#) ¹⁴⁰⁸
- [Precisión de datos numéricos](#) ¹⁴⁰⁸
- [Compatibilidad con instrucciones XQuery](#) ¹⁴⁰⁸
- [Comportamiento propio de esta implementación](#) ¹⁴⁰⁸

Especificaciones compatibles

El motor XQuery 1.0 de StyleVision cumple con la [recomendación XQuery 1.0 del 14 de diciembre de 2010](#) del W3C. El estándar XQuery concede libertad a la hora de implementar muchas características. A continuación explicamos cómo se implementaron estas características en el motor XQuery 1.0 de StyleVision.

Compatibilidad con esquemas

El motor XQuery 1.0 es **compatible con esquemas**.

Codificación

El motor XQuery 1.0 es compatible con las codificaciones de caracteres UTF-8 y UTF-16.

Espacios de nombres

Se predefinen estos URI de espacios de nombres y sus enlaces asociados.

Espacio de nombres	Prefijo	URI del espacio de nombres
Tipos XML Schema	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Instancia de esquema	xsi:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
Funciones integradas	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions
Funciones locales	local:	http://www.w3.org/2005/xquery-local-functions

Es importante tener en cuenta que:

- El motor XQuery 1.0 entiende que los prefijos de la tabla anterior están enlazados con los correspondientes espacios de nombres.
- Como el espacio de nombres de funciones integradas (véase `fn:`) es el espacio de nombres de funciones predeterminado de XQuery, no es necesario usar el prefijo `fn:` cuando se invocan funciones integradas (p.ej. `string("Hello")` llamará a la función `fn:string`). No obstante, el prefijo `fn:` se puede utilizar para llamar a una función integrada sin necesidad de declarar el espacio de nombres en el prólogo de la consulta (p.ej.: `fn:string("Hello")`).

- Puede cambiar el espacio de nombres de funciones predeterminado declarando la expresión `default function namespace` en el prólogo de la consulta.
- Cuando use tipos del espacio de nombres XML Schema, puede usar el prefijo `xs:` sin necesidad de declarar los espacios de nombres de forma explícita ni enlazar estos prefijos a los espacios de nombres en el prólogo de la consulta. (p.ej.: `xs:date` y `xs:yearMonthDuration`.) Si quiere usar otros prefijos para el espacio de nombres de XML Schema, estos se deben declarar en el prólogo de la consulta. (p.ej.: `declare namespace alt = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; alt:date("2004-10-04").`)
- Recuerde que los tipos de datos `untypedAtomic`, `dayTimeDuration` y `yearMonthDuration` se movieron del espacio de nombres XPath Datatypes al espacio de nombres XML Schema (es decir, ahora es `xs:yearMonthDuration`.)

Si se asignaron mal los espacios de nombres para funciones, constructores de tipo, pruebas de nodo, etc., se emite un error. Sin embargo, recuerde que algunas funciones se llaman igual que los tipos de datos de esquema, p.ej. `fn:string` y `fn:boolean`. (Se definen tanto `xs:string` como `xs:boolean`.) El prefijo del espacio de nombres determina si se usa la función o el constructor de tipo.

Documento XML de origen y validación

Los documentos XML que se utilizan para ejecutar un documento XQuery con el motor XQuery 1.0 deben tener un formato XML correcto. Sin embargo, no es necesario que sean válidos con respecto a un esquema XML. Si el archivo no es válido, el archivo no válido se carga sin información de esquema. Si el archivo XML está asociado a un esquema externo y es válido con respecto a dicho esquema, se genera información posterior a la validación de esquema, que se utilizará para evaluar la consulta.

Comprobación de tipos estática y dinámica

En la fase de análisis estático se revisan aspectos de la consulta como la sintaxis, si existen referencias externas (p.ej. para módulos), si las funciones y variables que se invocan están definidas, etc. Si se detecta un error en la fase de análisis estático, se notifica y la ejecución se interrumpe.

La comprobación dinámica de tipos se realiza en tiempo de ejecución, cuando la consulta se ejecuta. Si un tipo no es compatible con los requisitos de una operación, se emite un error. Por ejemplo, la expresión `xs:string("1") + 1` devuelve un error porque la operación de suma no se puede llevar a cabo en un operando de tipo `xs:string`.

Módulos biblioteca

Los módulos biblioteca almacenan funciones y variables para poder volver a utilizarlas. El motor XQuery 1.0 es compatible con el uso de módulos almacenados en un **solo archivo XQuery externo**. Dicho archivo de módulo debe incluir una declaración `module` en su prólogo que apunte a un espacio de nombres de destino. Por ejemplo:

```
module namespace libns="urn:module-library";
declare variable $libns:company := "Altova";
declare function libns:webaddress() { "http://www.altova.com" };
```

Todas las funciones y variables declaradas en el módulo pertenecen al espacio de nombres asociado al módulo. El módulo se importa en un archivo XQuery con la instrucción `import module` del prólogo de la consulta. La instrucción `import module` solamente importa funciones y variables declaradas directamente en el archivo de módulo biblioteca. Por ejemplo:

```
import module namespace modlib = "urn:module-library" at "modulefilename.xq";
```

```
if      ($modlib:company = "Altova")
then    modlib:webaddress()
else    error("No match found.")
```

Funciones externas

Las funciones externas son incompatibles con el motor XQuery 1.0, es decir, todas las expresiones que usen la palabra clave `external`. Por ejemplo:

```
declare function hoo($param as xs:integer) as xs:string external;
```

Intercalaciones

La intercalación predeterminada es la intercalación de puntos de código Unicode, que compara las cadenas de texto según sus puntos de código Unicode. Otras intercalaciones compatibles son las [intercalaciones ICU](#) que se enumeran [aquí](#)^[141]. Para usar una intercalación concreta, indique su URI tal y como aparece en la [lista de intercalaciones compatibles](#)^[141]. Las comparaciones de cadenas de texto, incluidas las comparaciones para las funciones `fn:max` y `fn:min`, se harán según la intercalación especificada. Si no se indica la opción de intercalación, se utiliza la intercalación de puntos de código Unicode predeterminada.

Precisión de tipos numéricos

- El tipo de datos `xs:integer` es de precisión arbitraria, es decir, puede representar un número de dígitos cualquiera.
- El tipo de datos `xs:decimal` tiene un límite de 20 dígitos después del punto decimal.
- Los tipos de datos `xs:float` y `xs:double` tienen una precisión limitada de 15 dígitos.

Compatibilidad con instrucciones XQuery

La instrucción `Pragma` no es compatible. Si se encuentra, se ignora y en su lugar se evalúa la expresión de reserva.

Comportamiento propio de esta implementación

A continuación puede ver una descripción de cómo enfocan los motores XQuery y XQuery Update 1.0 los aspectos relativos a la implementación de ciertas funciones.

unparsed-text

El atributo `href` acepta (i) rutas de acceso relativas para archivos que estén en la carpeta del URI base y (ii) rutas de acceso absolutas con o sin el protocolo `file://`. También son compatibles estas codificaciones específicas de Altova: `x-binarytobase16` y `x-binarytobase64`. Ejemplo: `xs:base64Binary(unparsed-text('chart.png', 'x-binarytobase64'))`.

unparsed-text-available

El argumento `href` acepta (i) rutas de acceso relativas para archivos que estén en la carpeta del URI base y (ii) rutas de acceso absolutas con o sin el protocolo `file://`. También son compatibles estas codificaciones específicas de Altova: `x-binarytobase16` y `x-binarytobase64`.

Nota: Estos valores de codificación estaban implementados en el ya descatalogado AltovaXML pero ya no se utilizan (son obsoletos): `base16tobinary`, `base64tobinary`, `binarytobase16` y `binarytobase64`.

19.1.5 XQuery 3.1

El motor XQuery 3.1 de StyleVision cumple con la [propuesta de recomendación XQuery 3.1 del 21 de marzo de 2017](#) del consorcio W3C y es compatible con funciones XPath y XQuery 3.1. La especificación XQuery 3.1 es un supraconjunto de la especificación 3.0. El motor XQuery 3.1, por tanto, es compatible con las características de XQuery 3.0.

Espacios de nombres

En su documento XQuery 3.1 debe declarar estos espacios de nombres para poder usar todos los constructores de tipo y las funciones disponibles en XQuery 3.1. Los prefijos que aparecen a continuación son los que se suelen usar, pero puede usar otros prefijos si quiere.

Espacio de nombres	Prefijo	URI del espacio de nombres
Tipos XML Schema	xs:	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Funciones XPath/XQuery 3.1	fn:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions
Funciones matemáticas	math:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/math
Funciones de asignación	map:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/map
Funciones de matriz	array:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/array
Códigos de error XQuery, XSLT y XPath	err:	http://www.w3.org/2005/xpath-functions/xqt-errors
Funciones de serialización	output	http://www.w3.org/2010/xslt-xquery-serialization

Es necesario tener en cuenta que:

- El motor XQuery 3.1 entiende que los prefijos de la tabla anterior están enlazados con los correspondientes espacios de nombres.
- Como el espacio de nombres de funciones integradas (véase `fn:`) es el espacio de nombres de funciones predeterminado de XQuery, no es necesario usar el prefijo `fn:` cuando se invocan funciones integradas (por ejemplo, `string("Hello")` llamará a la función `fn:string`). No obstante, el prefijo `fn:` se puede utilizar para llamar a una función integrada sin necesidad de declarar el espacio de nombres en el prólogo de la consulta (p.ej.: `fn:string("Hello")`).
- Puede cambiar el espacio de nombres de funciones predeterminado declarando la expresión `default function namespace` en el prólogo de la consulta.
- Cuando use tipos del espacio de nombres XML Schema, puede usar el prefijo `xs:` sin necesidad de declarar los espacios de nombres de forma explícita ni enlazar estos prefijos a los espacios de nombres en el prólogo de la consulta. (p.ej.: `xs:date` y `xs:yearMonthDuration`.) Si quiere usar otros prefijos para el espacio de nombres de XML Schema, estos se deben declarar en el prólogo de la consulta. (p.ej.: `declare namespace alt = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; alt:date("2004-10-04")`.)

Si se asignaron mal los espacios de nombres para funciones, constructores de tipo, pruebas de nodo, etc., se emite un error. Sin embargo, recuerde que algunas funciones se llaman igual que los tipos de datos de

esquema, p.ej. `fn:string` y `fn:boolean`. (Se definen tanto `xs:string` como `xs:boolean`.) El prefijo del espacio de nombres determina si se usa el constructor de funciones o el de tipos.

Comportamiento propio de esta implementación

Tiene las mismas características de implementación que el motor [XQuery 1.0](#)¹⁴⁰⁵.

Además, el cifrado de Altova `x-base64tobinary` se puede usar para crear un documento de resultados binario, como una imagen.

19.2 Funciones XSTL y XPath/XQuery

Esta sección enumera las funciones de extensión de Altova y otras funciones de extensión que se pueden utilizar con expresiones XPath y XQuery. Las funciones de extensión de Altova se pueden usar con los motores XSLT y XQuery de Altova y ofrecen algunas funciones más aparte de las que están disponibles en las bibliotecas de funciones definidas en los estándares del W3C.

En esta sección describimos principalmente las funciones de extensión XPath/XQuery que han sido creadas por Altova para proporcionar operaciones adicionales. [Estas funciones](#)¹⁴¹² pueden ser calculadas por los motores XSLT y XQuery de Altova basándose en las reglas descritas en esta sección. Para obtener información sobre las funciones XPath/XQuery regulares, consulte la [Referencia de funciones XPath/XQuery de Altova](#).

Aspectos generales

Es necesario tener en cuenta estos puntos generales:

- A las funciones de las bibliotecas de funciones principales definidas en las especificaciones W3C se les puede llamar sin un prefijo. Esto se debe a que los motores XSLT y XQuery leen funciones sin prefijo como si pertenecieran a un espacio de nombres de funciones predeterminado <http://www.w3.org/2005/xpath-functions>, que es el que se especifica en las especificaciones de las funciones XPath y XQuery. Si este espacio de nombres se declara explícitamente en un documento XSLT o XQuery, el prefijo utilizado en la declaración de espacio de nombres también se puede usar en el nombre de las funciones.
- Por lo general, si una función espera como argumento una secuencia de un elemento y se suministra una secuencia de más de un elemento, entonces se devuelve un error.
- Se usa la colación de punto de código de Unicode para todas las comparaciones de cadenas de texto.
- Los resultados que son QName se serializan de esta forma `[prefijo:]nombrelocal`.

Precisión de `xs:decimal`

La precisión se refiere a la cantidad de dígitos del número; la especificación requiere un mínimo de 18 dígitos. Para operaciones de división que dan un resultado de tipo `xs:decimal`, la precisión es de 19 dígitos tras el punto decimal sin redondeos.

Zona horaria implícita

Cuando hay que comparar dos valores `date`, `time` o `dateTime`, es necesario conocer el uso horario de los valores que se deben comparar. Cuando el uso horario no se conoce de forma explícita, se usa el uso horario implícito. La zona horaria implícita se toma del reloj del sistema y para probar cuál es su valor puede utilizar la función `implicit-timezone()`.

Intercalaciones

La colación predeterminada es la colación de punto de código de Unicode, que compara cadenas de texto basándose en su punto de código. El motor usa el algoritmo de colación de Unicode. Otras intercalaciones compatibles son las [intercalaciones ICU](#) que aparecen más abajo. Para usar una intercalación indique su URI tal y como aparece en la tabla más abajo. Las comparaciones de cadenas de texto (incluidas las que usan las funciones `max` y `min`) se harán según la intercalación especificada. Si no se ha indicado ninguna colación se usará la colación predeterminada de punto de código de Unicode.

Lenguaje	URIs
da: Danés	da_DK
de: Alemán	de_AT, de_BE, de_CH, de_DE, de_LI, de_LU
en: Inglés	en_AS, en_AU, en_BB, en_BE, en_BM, en_BW, en_BZ, en_CA, en_GB, en_GU, en_HK, en_IE, en_IN, en_JM, en_MH, en_MP, en_MT, en_MU, en_NA, en_NZ, en_PH, en_PK, en_SG, en_TT, en_UM, en_US, en_VI, en_ZA, en_ZW
es: Español	es_419, es_AR, es_BO, es_CL, es_CO, es_CR, es_DO, es_EC, es_ES, es_GQ, es_GT, es_HN, es_MX, es_NI, es_PA, es_PE, es_PR, es_PY, es_SV, es_US, es_UY, es_VE
fr: Francés	fr_BE, fr_BF, fr_BI, fr_BJ, fr_BL, fr_CA, fr_CD, fr_CF, fr_CG, fr_CH, fr_CI, fr_CM, fr_DJ, fr_FR, fr_GA, fr_GN, fr_GP, fr_GQ, fr_KM, fr_LU, fr_MC, fr_MF, fr_MG, fr_ML, fr_MQ, fr_NE, fr_RE, fr_RW, fr_SN, fr_TD, fr_TG
it: Italiano	it_CH, it_IT
ja: Japonés	ja_JP
nb: Noruego bokmål	nb_NO
nl: Holandés	nl_AW, nl_BE, nl_NL
nn: Noruego nynorsk	nn_NO
pt: Portugués	pt_AO, pt_BR, pt_GW, pt_MZ, pt_PT, pt_ST
ru: Ruso	ru_MD, ru_RU, ru_UA
sv: Sueco	sv_FI, sv_SE

Eje del espacio de nombres

El eje del espacio de nombres está obsoleto en XPath 2.0. Sin embargo, sí que se admite el uso del espacio de nombres. Para acceder a la información sobre el espacio de nombres con mecanismos de XPath 2.0, utilice las funciones `in-scope-prefixes()`, `namespace-uri()` y `namespace-uri-for-prefix()`.

19.2.1 Funciones de extensión de Altova

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres**

<http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Las funciones definidas en las especificaciones XPath/XQuery Functions del W3C se pueden usar en (i) expresiones XPath en contextos XSLT y en (ii) expresiones XQuery en documentos XQuery. En esta documentación las funciones que se pueden usar en el primer contexto (XPath en XSLT) llevan el símbolo **XP** y se les llama funciones XPath. Las funciones que se pueden usar en contextos XQuery llevan el símbolo **XQ** y funcionan como funciones XQuery. Las especificaciones XSLT del W3C también definen funciones que se pueden usar en expresiones XPath en documentos XSLT. Estas funciones llevan el símbolo **XSLT** y se les denomina funciones XSLT. Por cada función se indica en qué versión de XPath/XQuery y XSLT se puede usar (ver símbolos más abajo). Las funciones de las bibliotecas de funciones XPath/XQuery y XSLT aparecen sin prefijo. Las funciones de extensión de otras bibliotecas, como las funciones de extensión de Altova, aparecen con un prefijo.

Funciones XPath (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
Funciones XSLT (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Funciones XQuery (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1

Cómo usar las funciones de extensión de Altova

Para poder usar las funciones de extensión de Altova debe declarar el espacio de nombre correspondiente (*el primer resaltado en el extracto de código siguiente*) y después usar las funciones de extensión para que se resuelvan como si pertenecieran a ese espacio de nombres (*véase el segundo resaltado*). En el ejemplo siguiente puede ver cómo se usa la función de extensión de Altova **age**.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:altova="http://www.altova.com/xslt-extensions">
  <xsl:output method="text" encoding="ISO-8859-1"/>
  <xsl:template match="Persons">
    <xsl:for-each select="Person">
      <xsl:value-of select="concat(Name, ' : ')" />
      <xsl:value-of select="altova:age(xs:date(BirthDate))" />
      <xsl:value-of select="' years&#x0A;' " />
    </xsl:for-each>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Funciones XSLT ¹⁴¹⁴

Las funciones XSLT solo se pueden utilizar en expresiones XPath en un contexto XSLT (igual que las funciones XSLT 2.0 `current-group()` o `key()`). Estas funciones no están pensadas para contextos no XSLT (p. ej. contextos XQuery) y, por tanto, no funcionarán en contextos que no sean XSLT. Recuerde que las funciones XSLT para XBRL solamente se pueden utilizar con ediciones de los productos de Altova compatibles con XBRL.

Funciones XPath/XQuery

Las funciones XPath/XQuery se pueden utilizar en expresiones XPath, en contextos XSLT y en expresiones XQuery:

- [Funciones XPath/XQuery de fecha y hora](#) ¹⁴¹⁷
- [Funciones XPath/XQuery de geoubicación](#) ¹⁴³⁵
- [Funciones XPath/XQuery relacionadas con imágenes](#) ¹⁴⁴⁷
- [Funciones XPath/XQuery numéricas](#) ¹⁴⁵¹
- [Funciones XPath/XQuery de secuencia](#) ¹⁴⁷⁴
- [Funciones XPath/XQuery de cadena](#) ¹⁴⁸²
- [Funciones XPath/XQuery varias](#) ¹⁴⁹⁰

Funciones para gráficos (sólo en las ediciones Enterprise y Server)

Las [funciones de extensión para gráficos de Altova](#) ¹⁴⁹² son compatibles con las ediciones Enterprise y Server Edition de los productos de Altova solamente. Estas funciones permiten generar gráficos a partir de datos XML.

Funciones para códigos de barras

Las [funciones de extensión para códigos de barras de Altova](#) ¹⁵⁰⁵ permiten generar códigos de barras y colocarlos en los resultados generados con hojas de estilos XSLT.

19.2.1.1 Funciones XSLT

Las **funciones de extensión XSLT** pueden utilizarse en expresiones XPath en contextos XSLT y no funcionan en contextos que no sean XSLT (por ejemplo, en contextos XQuery).

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** <http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

<i>Funciones XPath</i> (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
<i>Funciones XSLT</i> (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3
<i>Funciones XQuery</i> (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1

Funciones generales

▼ distinct-nodes [altova:]

altova:distinct-nodes(*node()* *) **como** *node()* * XSLT1 XSLT2 XSLT3

Toma un conjunto de nodos como entrada y devuelve el mismo conjunto menos los nodos que tengan el mismo valor (es decir, devuelve los nodos que son únicos). La comparación se hace con la función XPath/XQuery `fn:deep-equal`.

▣ Ejemplo

- **altova:distinct-nodes**(`country`) devuelve todos los nodos secundarios `country` excepto los que tengan el mismo valor.

▼ evaluate [altova:]

altova:evaluate(*ExpresiónXPath* como *xs:string* [, *ValorDe\$p1*, ... *ValorDe\$pN*]) XSLT1 XSLT2 XSLT3

Toma una expresión XPath, pasada como cadena, como argumento obligatorio. Devuelve el resultado de la expresión evaluada. Por ejemplo, `evaluate('//Name[1]')` devuelve el contenido del primer elemento `Name` del documento. Observe que para pasar la expresión `//Name[1]` como cadena basta con ponerla entre comillas simples.

La función `altova:evaluate` puede tomar más argumentos, que son los valores de las variables del ámbito que se llaman `p1`, `p2`, `p3`... `pN`. Recuerde que (i) las variables deben definirse con nombres de tipo `pX`, siendo `X` un entero; (ii) los argumentos de la función `altova:evaluate` (*ver firma más abajo*), a partir del segundo argumento, ofrecen los valores de las variables, correspondiendo la secuencia de argumentos a la secuencia numérica de variables: `p1` corresponde a `pN` y el segundo argumento será el valor de la variable `p1`, el tercer argumento al de la variable `p2`, y así sucesivamente; (iii) los valores de las variables deben ser de tipo `item*`.

▣ Ejemplo

```
<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />
<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, 10, 20, 'hi')" />
da el resultado "hi 20 10"
```

En el ejemplo anterior puede observar que:

- El segundo argumento de la expresión `altova:evaluate` es el valor asignado a la variable `$p1`, el tercer argumento es el valor asignado a la variable `$p2` y así sucesivamente.
- Observe que el cuarto argumento de la función es un valor de cadena porque va entre comillas simples.
- El atributo `select` del elemento `xs:variable` suministra la expresión XPath. Como esta expresión debe ser de tipo `xs:string`, se pone entre comillas simples.

▣ Más ejemplos

```
<xsl:variable name="xpath" select="'$p1'" />
<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, //Name[1])" />
El resultado es el valor del primer elemento Name.
```

- `<xsl:variable name="xpath" select="'$p1'" />`
`<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, '//Name[1]')" />`
 El resultado es `"//Name[1]"`

La función de extensión `altova:evaluate()` es muy práctica cuando una expresión XPath de la hoja de estilos XSLT contiene partes que se deben evaluar de forma dinámica. Por ejemplo, imagine que el usuario selecciona un criterio de ordenación y este criterio se almacena en el atributo `UserReq/@sortkey`. En la hoja de estilos podría tener esta expresión:

```
<xsl:sort select="altova:evaluate(..//UserReq/@sortkey)" order="ascending"/>
```

La función `altova:evaluate()` lee el atributo `sortkey` del elemento secundario `UserReq` del primario del nodo de contexto. Imagine que el valor del atributo `sortkey` es `Price`. En ese caso, la función `altova:evaluate()` devuelve `Price`, que se convierte en el valor del atributo `select`:

```
<xsl:sort select="Price" order="ascending"/>
```

Si esta instrucción `sort` aparece dentro del contexto de un elemento llamado `Order`, entonces los elementos `Order` se ordenan según el valor de los secundarios `Price`. Otra opción es que, si el valor de `@sortkey` fuera `Date`, por ejemplo, entonces los elementos `Order` se ordenarían según el valor de los secundarios `Date`. Es decir, el criterio de ordenación para `Order` se selecciona del atributo `sortkey` en tiempo de ejecución. Esto no sería posible con una expresión como:

```
<xsl:sort select="..//UserReq/@sortkey" order="ascending"/>
```

En este caso, el criterio de ordenación sería el propio atributo `sortkey`, no `Price` ni `Date` (ni otro contenido actual de `sortkey`).

Nota: el contexto estático incluye espacios de nombres, tipos y funciones (pero no variables) del entorno de llamada. El URI base y el espacio de nombres predeterminado se heredan.

☐ Más ejemplos

- Variables estáticas: `<xsl:value-of select="$i3, $i2, $i1" />`
 El resultado es los valores de las tres variables.
- Expresión XPath dinámica con variables dinámicas:
`<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />`
`<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath, 10, 20, 30)" />`
 El resultado es `"30 20 10"`
- Expresión XPath dinámica sin variables dinámicas:
`<xsl:variable name="xpath" select="'$p3, $p2, $p1'" />`
`<xsl:value-of select="altova:evaluate($xpath)" />`
 Error: no se definió la variable para `$p3`.

▼ encode-for-rtf [altova:]

```
altova:encode-for-rtf(entrada como xs:string, conservarEspaciosEnBlanco como
xs:boolean, conservarLineasNuevas como xs:boolean) COMO xs:string XSLT2 XSLT3
```

Convierte la cadena de entrada en código para RTF. Los espacios en blanco y las líneas nuevas se conservan o no dependiendo del valor booleano especificado para los correspondientes parámetros.

[[Subir](#)¹⁴¹⁴]

Funciones XBRL

Las funciones XBRL de Altova solo funcionan en las ediciones de los productos de Altova que son compatibles con XBRL.

▼ xbrl-footnotes [altova:]

`altova:xbrl-footnotes (node())` como `node()*` XSLT2 XSLT3

Toma un nodo como argumento de entrada y devuelve el conjunto de nodos de nota al pie XBRL al que hace referencia el nodo de entrada.

▼ xbrl-labels [altova:]

`altova:xbrl-labels (xs:QName, xs:string)` como `node()*` XSLT2 XSLT3

Toma dos argumentos de entrada: un nombre de nodo y la ubicación del archivo de taxonomía en el que está el nodo. La función devuelve los nodos de etiqueta XBRL asociados al nodo de entrada.

[[Subir](#)¹⁴¹⁴]

19.2.1.2 Funciones XPath/XQuery: Fecha y hora

Las funciones de extensión de fecha y hora de Altova se pueden usar en expresiones XPath y XQuery y permiten procesar datos almacenados en tipos de datos XML Schema de fecha y hora. Estas funciones se pueden usar con los **motores XPath 3.0 y XQuery 3.0** de Altova y están disponibles en contextos XPath/XQuery.

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** `http://www.altova.com/xslt-extensions` y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Funciones XPath (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
Funciones XSLT (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3

Funciones XQuery (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1
--	-----------

▼ Funciones agrupadas según su funcionalidad

- [Agregar una duración a xs:dateTime y devolver xs:dateTime](#) ¹⁴¹⁹
- [Agregar una duración a xs:date y devolver xs:date](#) ¹⁴²¹
- [Agregar una duración a xs:time y devolver xs:time](#) ¹⁴²²
- [Recuperar duraciones y aplicarles formato](#) ¹⁴²²
- [Quitar la zona horaria de las funciones que generan la fecha/hora actual](#) ¹⁴²³
- [Devolver el número de días, horas, minutos y segundos de duraciones](#) ¹⁴²⁵
- [Devolver el día de la semana de una fecha como número entero](#) ¹⁴²⁶
- [Devolver el número de semana de una fecha como número entero](#) ¹⁴²⁷
- [Generar la fecha, la hora y el tipo de duración a partir de los componentes léxicos de cada tipo](#) ¹⁴²⁹
- [Construir un tipo date, dateTime o a partir de la cadena de entrada](#) ¹⁴³⁰
- [Funciones para calcular la edad](#) ¹⁴³²
- [Funciones para calcular el tiempo Unix](#) ¹⁴³³

▼ Funciones por orden alfabético

- [altova:add-days-to-date](#) ¹⁴²¹
- [altova:add-days-to-dateTime](#) ¹⁴¹⁹
- [altova:add-hours-to-dateTime](#) ¹⁴¹⁹
- [altova:add-hours-to-time](#) ¹⁴²²
- [altova:add-minutes-to-dateTime](#) ¹⁴¹⁹
- [altova:add-minutes-to-time](#) ¹⁴²²
- [altova:add-months-to-date](#) ¹⁴²¹
- [altova:add-months-to-dateTime](#) ¹⁴¹⁹
- [altova:add-seconds-to-dateTime](#) ¹⁴¹⁹
- [altova:add-seconds-to-time](#) ¹⁴²²
- [altova:add-years-to-date](#) ¹⁴²¹
- [altova:add-years-to-dateTime](#) ¹⁴¹⁹
- [altova:age](#) ¹⁴³²
- [altova:age-details](#) ¹⁴³²
- [altova:build-date](#) ¹⁴²⁹
- [altova:build-duration](#) ¹⁴²⁹
- [altova:build-time](#) ¹⁴²⁹
- [altova:current-dateTime-no-TZ](#) ¹⁴²³
- [altova:current-date-no-TZ](#) ¹⁴²³
- [altova:current-time-no-TZ](#) ¹⁴²³
- [altova:date-no-TZ](#) ¹⁴²³
- [altova:dateTime-from-epoch](#) ¹⁴³³
- [altova:dateTime-from-epoch-no-TZ](#) ¹⁴³³
- [altova:dateTime-no-TZ](#) ¹⁴²³
- [altova:days-in-month](#) ¹⁴²⁵
- [altova:epoch-from-dateTime](#) ¹⁴³³
- [altova:hours-from-dateTimeDuration-accumulated](#) ¹⁴²⁵
- [altova:minutes-from-dateTimeDuration-accumulated](#) ¹⁴²⁵
- [altova:seconds-from-dateTimeDuration-accumulated](#) ¹⁴²⁵
- [altova:format-duration](#) ¹⁴²²
- [altova:parse-date](#) ¹⁴³⁰
- [altova:parse-dateTime](#) ¹⁴³⁰
- [altova:parse-duration](#) ¹⁴²²

[altova:parse-time](#)¹⁴³⁰
[altova:time-no-TZ](#)¹⁴²³
[altova:weekday-from-date](#)¹⁴²⁶
[altova:weekday-from-dateTime](#)¹⁴²⁶
[altova:weeknumber-from-date](#)¹⁴²⁷
[altova:weeknumber-from-dateTime](#)¹⁴²⁷

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Agregar una duración a xs:dateTime **XP3.1 XQ3.1**

Estas funciones sirven para agregar una duración a `xs:dateTime` y devuelven `xs:dateTime`. El tipo `xs:dateTime` tiene el formato `SSAA-MM-DDThh:mm:ss.sss`. Se trata de la concatenación de los formatos `xs:date` y `xs:time` separados por la letra `T`. Si quiere puede usar un sufijo de zona horaria (por ejemplo `+01:00`).

▼ add-years-to-dateTime [altova:]

altova:add-years-to-dateTime (*FechaHora* as `xs:dateTime`, *Años* as `xs:integer`) como `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en años un valor de fecha y hora. El segundo argumento es el número de años que se debe añadir al valor de fecha y hora dado como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:dateTime`.

▣ Ejemplos

- **altova:add-years-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, 10) devuelve `2024-01-15T14:00:00`
- **altova:add-years-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, -4) devuelve `2010-01-15T14:00:00`

▼ add-months-to-dateTime [altova:]

altova:add-months-to-dateTime (*FechaHora* as `xs:dateTime`, *Meses* as `xs:integer`) como `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en meses a un valor de fecha y hora. El segundo argumento es el número de meses que se debe añadir al valor de fecha y hora dado como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:dateTime`.

▣ Ejemplos

- **altova:add-months-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, 10) devuelve `2014-11-15T14:00:00`
- **altova:add-months-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, -2) devuelve `2013-11-15T14:00:00`

▼ add-days-to-dateTime [altova:]

altova:add-days-to-dateTime (*FechaHora* as `xs:dateTime`, *Días* as `xs:integer`) como `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en días a un valor de fecha y hora. El segundo argumento es el número de días que

se deben añadir al valor de fecha y hora dado como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:dateTime`.

Ejemplos

- **altova:add-days-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, 10) devuelve `2014-01-25T14:00:00`
- **altova:add-days-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:00")`, -8) devuelve `2014-01-07T14:00:00`

▼ add-hours-to-dateTime [altova:]

altova:add-hours-to-dateTime (*FechaHora* as `xs:dateTime`, *Horas* as `xs:integer`) como `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en horas a un valor de fecha y hora. El segundo argumento es el número de horas que se deben añadir al valor de fecha y hora dado como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:dateTime`.

Ejemplos

- **altova:add-hours-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00")`, 10) devuelve `2014-01-15T23:00:00`
- **altova:add-hours-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T13:00:00")`, -8) devuelve `2014-01-15T05:00:00`

▼ add-minutes-to-dateTime [altova:]

altova:add-minutes-to-dateTime (*FechaHora* as `xs:dateTime`, *Minutos* as `xs:integer`) como `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en minutos a un valor de fecha y hora. El segundo argumento es el número de minutos que se debe añadir al valor de fecha y hora dado como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:dateTime`.

Ejemplos

- **altova:add-minutes-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00")`, 45) devuelve `2014-01-15T14:55:00`
- **altova:add-minutes-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:10:00")`, -5) devuelve `2014-01-15T14:05:00`

▼ add-seconds-to-dateTime [altova:]

altova:add-seconds-to-dateTime (*FechaHora* as `xs:dateTime`, *Segundos* as `xs:integer`) como `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en segundos a un valor de fecha y hora. El segundo argumento es el número de segundos que se debe añadir al valor de fecha y hora dado como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:dateTime`.

Ejemplos

- **altova:add-seconds-to-dateTime** (`xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10")`, 20) devuelve

```
2014-01-15T14:00:30
```

- **altova:add-seconds-to-dateTime** (xs:dateTime("2014-01-15T14:00:10"), -5) devuelve
2014-01-15T14:00:05

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Agregar una duración a xs:date [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Estas funciones agregan una duración a **xs:date** y devuelven **xs:date**. El tipo **xs:date** tiene el formato SSAA-MM-DD.

▼ add-years-to-date [altova:]

altova:add-years-to-date (Fecha as xs:date, Años as xs:integer) como **xs:date** [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Añade una duración en años a una fecha. El segundo parámetro es el número de años que se debe añadir a la fecha dada como primer argumento. El resultado es de tipo **xs:date**.

☐ Ejemplos

- **altova:add-years-to-date** (xs:date("2014-01-15"), 10) devuelve 2024-01-15
- **altova:add-years-to-date** (xs:date("2014-01-15"), -4) devuelve 2010-01-15

▼ add-months-to-date [altova:]

altova:add-months-to-date (Fecha as xs:date, Meses as xs:integer) como **xs:date** [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Añade una duración en meses a una fecha. El segundo argumento es el número de meses que se debe añadir a la fecha dada como primer argumento. El resultado es de tipo **xs:date**.

☐ Ejemplos

- **altova:add-months-to-date** (xs:date("2014-01-15"), 10) devuelve 2014-11-15
- **altova:add-months-to-date** (xs:date("2014-01-15"), -2) devuelve 2013-11-15

▼ add-days-to-date [altova:]

altova:add-days-to-date (Fecha as xs:date, Días as xs:integer) como **xs:date** [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Añade una duración en días a una fecha. El segundo argumento es el número de días que se deben añadir a la fecha dada como primer argumento. El resultado es de tipo **xs:date**.

☐ Ejemplos

- **altova:add-days-to-date** (xs:date("2014-01-15"), 10) devuelve 2014-01-25
- **altova:add-days-to-date** (xs:date("2014-01-15"), -8) devuelve 2014-01-07

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Recuperar duraciones y aplicarles formato XP3.1 XQ3.1

Estas funciones analizan la entrada `xs:duration` o `xs:string` y devuelven, respectivamente, `xs:string` o `xs:duration`.

▼ `format-duration` [altova:]

altova:format-duration (Duración como `xs:duration`, Imagen como `xs:string`) COMO `xs:string` XP3.1 XQ3.1

Aplica formato a una duración, que se suministra como primer argumento, en base a la cadena de imagen dada como segundo argumento. El resultado es una cadena de texto cuyo formato se ajusta a la cadena de imagen.

▣ Ejemplos

- **altova:format-duration** (`xs:duration("P2DT2H53M11.7S")`, "Días:[D01] Horas:[H01] Minutos:[m01] Segundos:[s01] Fracciones:[f0]") devuelve "Días:02 Horas:02 Minutos:53 Segundos:11 Fracciones:7"
- **altova:format-duration** (`xs:duration("P3M2DT2H53M11.7S")`, "Meses:[M01] Días:[D01] Horas:[H01] Minutos:[m01]") devuelve "Meses:03 Días:02 Horas:02 Minutos:53"

▼ `parse-duration` [altova:]

altova:parse-duration (CadenaEntrada como `xs:string`, Imagen como `xs:string`) COMO `xs:duration` XP3.1 XQ3.1

Toma una cadena con patrón como primer argumento y una cadena de imagen como segundo argumento. La cadena de entrada se analiza en base a la cadena de imagen y se devuelve un `xs:duration`.

▣ Ejemplos

- **altova:parse-duration** ("Días:02 Horas:02 Minutos:53 Segundos:11 Fracciones:7"), "Días:[D01] Horas:[H01] Minutos:[m01] Segundos:[s01] Fracciones:[f0]") devuelve "P2DT2H53M11.7S"
- **altova:parse-duration** ("Meses:03 Días:02 Horas:02 Minutos:53 Segundos:11 Fracciones:7", "Meses:[M01] Días:[D01] Horas:[H01] Minutos:[m01]") devuelve "P3M2DT2H53M"

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Agregar una duración a `xs:time` XP3.1 XQ3.1

Estas funciones agregan una duración a `xs:time` y devuelven `xs:time`. El tipo `xs:time` tiene un formato léxico de este tipo `hh:mm:ss.sss`. Si quiere, puede añadir un sufijo de zona horaria. La letra `Z` indica (UTC). Las demás zonas horarias se representan con la diferencia que hay entre ellas y la zona UTC: `+hh:mm` o `-hh:mm`. Si falta el valor de zona horaria, se entiende que se desconoce (no se da por hecho que es UTC)

▼ `add-hours-to-time` [altova:]

altova:add-hours-to-time (Hora as `xs:time`, Horas as `xs:integer`) COMO `xs:time` XP3.1 XQ3.1

Añade una duración en horas a una hora. El segundo argumento es el número de horas que se debe añadir a la hora dada como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:time`.

▣ Ejemplos

- `altova:add-hours-to-time`(`xs:time("11:00:00")`, 10) devuelve `21:00:00`
- `altova:add-hours-to-time`(`xs:time("11:00:00")`, -7) devuelve `04:00:00`

▼ add-minutes-to-time [altova:]

`altova:add-minutes-to-time`(Hora as `xs:time`, Minutos as `xs:integer`) COMO `xs:time` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en minutos a una hora. El segundo argumento es el número de minutos que se debe añadir a la hora dada como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:time`.

☐ Ejemplos

- `altova:add-minutes-to-time`(`xs:time("14:10:00")`, 45) devuelve `14:55:00`
- `altova:add-minutes-to-time`(`xs:time("14:10:00")`, -5) devuelve `14:05:00`

▼ add-seconds-to-time [altova:]

`altova:add-seconds-to-time`(Hora as `xs:time`, Segundos as `xs:integer`) COMO `xs:time` **XP3.1 XQ3.1**

Añade una duración en segundos a una hora. El segundo argumento es el número de segundos que se debe añadir a la hora dada como primer argumento. El resultado es de tipo `xs:time`. El componente `Segundos` puede estar comprendido entre 0 y 59.999.

☐ Ejemplos

- `altova:add-seconds-to-time`(`xs:time("14:00:00")`, 20) devuelve `14:00:20`
- `altova:add-seconds-to-time`(`xs:time("14:00:00")`, 20.895) devuelve `14:00:20.895`

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Quitar la parte de zona horaria de los tipos de datos date/time **XP3.1 XQ3.1**

Estas funciones quitan la zona horaria de los valores `xs:dateTime`, `xs:date` o `xs:time` actuales. Tenga en cuenta que la diferencia entre `xs:dateTime` y `xs:dateTimeStamp` es que en esta última la parte de zona horaria es obligatoria (mientras que en la primera es opcional). Es decir, el formato de un valor `xs:dateTimeStamp` puede ser `SSAA-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm` o `SSAA-MM-DDThh:mm:ss.sssZ`. Si la fecha y la hora se leen del reloj del sistema como `xs:dateTimeStamp`, la función `current-date-time-no-TZ()` se puede usar para quitar la zona horaria.

▼ current-date-no-TZ [altova:]

`altova:current-date-no-TZ()` COMO `xs:date` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función no toma ningún argumento. Quita la parte de zona horaria de la función `current-date()` (que es la fecha actual según el reloj del sistema) y devuelve un valor de tipo `xs:date`.

☐ Ejemplos

Si la fecha actual es `2014-01-15+01:00`:

- `altova:current-date-no-TZ()` devuelve `2014-01-15`

▼ `current-dateTime-no-TZ` [altova:]

`altova:current-dateTime-no-TZ()` COMO `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función no toma ningún argumento. Quita la parte de zona horaria de `current-dateTime()` (que es la fecha y hora actual según el reloj del sistema) y devuelve un valor de tipo `xs:dateTime`.

☐ Ejemplos

Si la fecha y hora actual es `2014-01-15T14:00:00+01:00`:

- `altova:current-dateTime-no-TZ()` devuelve `2014-01-15T14:00:00`

▼ `current-time-no-TZ` [altova:]

`altova:current-time-no-TZ()` `asxs:time` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función no toma ningún argumento. Quita la parte de zona horaria de `current-time()` (que es la hora actual según el reloj del sistema) y devuelve un valor de tipo `xs:time`.

☐ Ejemplos

Si la hora actual es `14:00:00+01:00`:

- `altova:current-time-no-TZ()` devuelve `14:00:00`

▼ `date-no-TZ` [altova:]

`altova:date-no-TZ(InputDate as xs:date)` COMO `xs:date` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma un argumento `xs:date`, del que elimina la parte `timezone` y devuelve un valor `xs:date`. Observe que la fecha permanece intacta.

☐ Ejemplos

- `altova:date-no-TZ(xs:date("2014-01-15+01:00"))` devuelve `2014-01-15`

▼ `dateTime-no-TZ` [altova:]

`altova:dateTime-no-TZ(InputDateTime as xs:dateTime)` COMO `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma un argumento `xs:dateTime`, del que elimina la parte `timezone`, y devuelve un valor `xs:dateTime`. Observe que tanto la fecha como la hora permanecen intactas.

☐ Ejemplos

- `altova:dateTime-no-TZ(xs:date("2014-01-15T14:00:00+01:00"))` devuelve `2014-01-15T14:00:00`

▼ `time-no-TZ` [altova:]

`altova:time-no-TZ(HoraEntrada como xs:time)` COMO `xs:time` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma un argumento `xs:time`, quita la parte de la zona horaria y devuelve un valor `xs:time`. Tenga en cuenta que la hora no se modifica.

Ejemplos

- `altova:time-no-TZ(xs:time("14:00:00+01:00"))` devuelve `14:00:00`

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Devolver el número de días, horas, minutos y segundos de duraciones XP3.1 XQ3.1

Estas funciones devuelven el número de días en un mes y el número de horas, minutos y segundos de las duraciones correspondientes.

▼ `days-in-month` [`altova:`]

`altova:days-in-month`(*Year* as `xs:integer`, *Month* as `xs:integer`) COMO `xs:integer` XP3.1 XQ3.1

Devuelve el número de días en el mes indicado. El mes se indica con los argumentos *Year* y *Month*.

Ejemplos

- `altova:days-in-month(2018, 10)` devuelve `31`
- `altova:days-in-month(2018, 2)` devuelve `28`
- `altova:days-in-month(2020, 2)` devuelve `29`

▼ `hours-from-dayTimeDuration-accumulated`

`altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated`(*DayAndTime* como `xs:duration`) COMO `xs:integer` XP3.1 XQ3.1

Devuelve el número total de horas de la duración enviada por el argumento *DayAndTime* (que es de tipo `xs:duration`). Las horas de los componentes *Day* y *Time* se agregan juntos para dar como resultado un número entero. Una hora nueva son 60 minutos enteros. Las duraciones negativas dan como resultado un valor de hora negativo.

Ejemplos

- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5D"))` devuelve `120`, que es el número total de horas en 5 días.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H"))` devuelve `122`, que es el número total de horas en 5 días más 2 horas.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H60M"))` devuelve `123`, que es el número total de horas en 5 días más 2 horas y 60 mins.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H119M"))` devuelve `123`, que es el número total de horas en 5 días más 2 horas y 119 mins.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("P5DT2H120M"))` devuelve `124`, que es el número total de horas en 5 días más 2 horas y 120 mins.
- `altova:hours-from-dayTimeDuration-accumulated(xs:duration("-P5DT2H"))` devuelve `-122`

▼ `minutes-from-dayTimeDuration-accumulated`

altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime como *xs:duration*) como *xs:integer* **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve el número total de minutos de la duración enviada por el argumento DayAndTime (que es de tipo *xs:duration*). Los minutos de los componentes Day y Time se agregan juntos para dar como resultado un número entero. Las duraciones negativas dan como resultado un valor de minutos negativo.

+ Ejemplos

- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("PT60M")) devuelve 60
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("PT1H")) devuelve 60, que es el número total de minutos en 1 hora.
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("PT1H40M")) devuelve 100
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("P1D")) devuelve 1440, que es el número total de minutos en 1 día.
- **altova:minutes-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("-P1DT60M")) devuelve -1500

▼ seconds-from-dayTimeDuration-accumulated

altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated(DayAndTime como *xs:duration*) como *xs:integer* **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve el número total de segundos de la duración enviada por el argumento DayAndTime (que es de tipo *xs:duration*). Los segundos de los componentes Day y Time se agregan juntos para dar como resultado un número entero. Las duraciones negativas dan como resultado un valor de segundos negativo.

+ Ejemplos

- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("PT1M")) devuelve 60, que es el número total de segundos en 1 minuto.
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("PT1H")) devuelve 3600, que es el número total de segundos en 1 hora.
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("PT1H2M")) devuelve 3720
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("P1D")) devuelve 86400, que es el número total de segundos en 1 día.
- **altova:seconds-from-dayTimeDuration-accumulated**(*xs:duration*("-P1DT1M")) devuelve -86460

Obtener el día de la semana de *xs:dateTime* o *xs:date* **XP3.1 XQ3.1**

Estas funciones obtienen el día de la semana (como entero) de *xs:dateTime* o *xs:date*. Los días de la semana se numeran del 1 al 7 (usando el formato EE UU, es decir Domingo =1). En el formato europeo la semana empieza el lunes (es decir, Lunes=1). Para establecer el formato EE UU (Domingo=1) use el entero 0 allí donde se acepte un entero para indicar el formato.

▼ weekday-from-dateTime [altova:]

altova:weekday-from-dateTime(DateTime como *xs:dateTime*) como *xs:integer* **XP3.1 XQ3.1**

Toma una fecha como único argumento y devuelve el día de la semana de la fecha dada como número

entero. Los días de la semana se numeran del 1 al 7 empezando por `Domingo=1`. Si necesita usar el formato europeo (donde `Lunes=1`), utilice la otra firma de esta función (*ver más abajo*).

☐ Ejemplos

- `altova:weekday-from-dateTime` (`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`) devuelve 2, lo cual significa "Lunes"..

`altova:weekday-from-dateTime` (`DateTime` como `xs:dateTime`, `Formato` como `xs:integer`) como `xs:integer` **XP3.1 XQ3.1**

Toma una fecha como primer argumento y devuelve el día de la semana de la fecha dada como número entero. Si el segundo argumento (número entero) es 0, entonces los días de la semana se numeran del 1 al 7 empezando por `Domingo=1`. Si el segundo argumento es un entero distinto de 0, entonces `Lunes=1`. Si falta el segundo argumento, la función se lee como en la firma anterior (*ver más arriba*).

☐ Ejemplos

- `altova:weekday-from-dateTime` (`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`, 1) devuelve 1, lo cual significa "Lunes"
- `altova:weekday-from-dateTime` (`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`, 4) devuelve 1, lo cual significa "Lunes"
- `altova:weekday-from-dateTime` (`xs:dateTime("2014-02-03T09:00:00")`, 0) devuelve 2, lo cual significa "Lunes"

▼ `weekday-from-date` [`altova:`]

`altova:weekday-from-date` (`Date` como `xs:date`) como `xs:integer` **XP3.1 XQ3.1**

Toma una fecha como único argumento y devuelve el día de la semana de la fecha dada como número entero. Los días de la semana se numeran del 1 al 7 empezando por `Domingo=1`. Si necesita usar el formato europeo (donde `Lunes=1`), utilice la otra firma de esta función (*ver más abajo*).

☐ Ejemplos

- `altova:weekday-from-date` (`xs:date("2014-02-03+01:00")`) devuelve 2, lo cual significa lunes.

`altova:weekday-from-date` (`Date` como `xs:date`, `Formato` como `xs:integer`) como `xs:integer` **XP3.1 XQ3.1**

Toma una fecha como primer argumento y devuelve el día de la semana de la fecha dada como número entero. Si el segundo argumento (`Formato`) es 0, entonces los días de la semana se numeran del 1 al 7 empezando por `Domingo=1`. Si el segundo argumento es un entero distinto de 0, entonces `Lunes=1`. Si falta el segundo argumento, la función se lee como en la firma anterior (*ver más arriba*).

☐ Ejemplos

- `altova:weekday-from-date` (`xs:date("2014-02-03")`, 1) devuelve 1, lo cual significa "Lunes"
- `altova:weekday-from-date` (`xs:date("2014-02-03")`, 4) devuelve 1, lo cual significa "Lunes"
- `altova:weekday-from-date` (`xs:date("2014-02-03")`, 0) devuelve 2, lo cual significa "Lunes".

[[Subir](#) ¹⁴¹⁷]

Devolver el número de semana de `xs:dateTime` o `xs:date` **XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1**

Estas funciones devuelven el número de semana (como número entero) de `xs:dateTime` o `xs:date`. El número de la semana está disponible en el formato de calendario estadounidense, europeo e islámico. La razón de que los números de semana difieran en cada uno de estos calendarios es que en cada uno de ellos se considera

un día diferente para el inicio de la semana (p. ej. en el formato estadounidense el primer día de la semana es el domingo).

▼ weeknumber-from-date [altova:]

altova:weeknumber-from-date (*Fecha* como *xs:date*, *Calendario* como *xs:integer*) como *xs:integer* **XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1**

Devuelve como número entero el número de semana del argumento *Fecha* dado. El segundo argumento (*Calendario*) indica el sistema de calendario que se debe seguir.

Estos son los valores permitidos para el argumento *Calendario*:

- 0 = **Calendario estadounidense** (la semana comienza el domingo)
- 1 = **Calendario estándar ISO o europeo** (la semana comienza el lunes)
- 2 = **Calendario islámico** (la semana comienza el sábado)

El valor predeterminado es 0.

▣ Ejemplos

- **altova:weeknumber-from-date** (*xs:date*("2014-03-23"), 0) devuelve 13
- **altova:weeknumber-from-date** (*xs:date*("2014-03-23"), 1) devuelve 12
- **altova:weeknumber-from-date** (*xs:date*("2014-03-23"), 2) devuelve 13
- **altova:weeknumber-from-date** (*xs:date*("2014-03-23")) devuelve 13

El día de la fecha de los ejemplos anteriores (2014-03-23) es un domingo. Por tanto, en este caso, el calendario estadounidense y el islámico van una semana por delante del calendario europeo.

▼ weeknumber-from-dateTime [altova:]

altova:weeknumber-from-dateTime (*FechaHora* como *xs:dateTime*, *Calendario* como *xs:integer*) como *xs:integer* **XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1**

Devuelve como entero el día de la semana del argumento *FechaHora* dado. El segundo argumento (*Calendario*) indica el sistema de calendario que se debe seguir.

Estos son los valores permitidos para el argumento *Calendario*:

- 0 = **Calendario estadounidense** (la semana comienza el domingo)
- 1 = **Calendario estándar ISO o europeo** (la semana comienza el lunes)
- 2 = **Calendario islámico** (la semana comienza el sábado)

El valor predeterminado es 0.

▣ Ejemplos

- **altova:weeknumber-from-dateTime** (*xs:dateTime*("2014-03-23T00:00:00"), 0) devuelve 13
- **altova:weeknumber-from-dateTime** (*xs:dateTime*("2014-03-23T00:00:00"), 1) devuelve 12
- **altova:weeknumber-from-dateTime** (*xs:dateTime*("2014-03-23T00:00:00"), 2) devuelve 13
- **altova:weeknumber-from-dateTime** (*xs:dateTime*("2014-03-23T00:00:00")) devuelve 13

El día de *dateTime* de los ejemplos anteriores (2014-03-23T00:00:00) es un domingo. Por tanto, en este caso, el calendario estadounidense y el islámico van una semana por delante del calendario europeo.

[\[Subir ¹⁴¹⁷ \]](#)

Generar tipos de datos de fecha, hora y duración a partir de sus componentes léxicos XP3.1 XQ3.1

Estas funciones toman los componentes léxicos de los tipos de datos `xs:date`, `xs:time` y `xs:duration` como argumentos de entrada y los combinan para generar el tipo de datos correspondiente.

▼ build-date [altova:]

altova:build-date(Año *as xs:integer*, Mes *as xs:integer*, Fecha *as xs:integer*) COMO `xs:date` XP3.1 XQ3.1

Los argumentos son el año, el mes y la fecha respectivamente. Se combinan para generar un valor de tipo `xs:date`. Los valores de los enteros deben estar en el intervalo de esa fecha en particular. Por ejemplo, el segundo argumento (para el mes) no puede ser mayor que 12.

▢ Ejemplos

- **altova:build-date**(2014, 2, 03) devuelve 2014-02-03

▼ build-time [altova:]

altova:build-time(Horas *as xs:integer*, Minutos *as xs:integer*, Segundos *as xs:integer*) como `xs:time` XP3.1 XQ3.1

El primer, segundo y tercer argumentos son la hora (0 - 23), los minutos (0 - 59) y los segundos (0 - 59) respectivamente. Se combinan para generar un valor de tipo `xs:time`. Los valores de los enteros deben estar dentro del intervalo correcto de esa parte de tiempo concreta. Por ejemplo, el segundo argumento (Minutos) no puede ser mayor que 59. Para añadir la parte de uso horario al valor, use la firma que aparece más abajo.

▢ Ejemplos

- **altova:build-time**(23, 4, 57) devuelve 23:04:57

altova:build-time(Horas *como xs:integer*, Minutos *como xs:integer*, Segundos *as xs:integer*, TimeZone *como xs:string*) como `xs:time` XP3.1 XQ3.1

El primer, segundo y tercer argumentos son la hora (0 - 23), los minutos (0 - 59) y los segundos (0 - 59) respectivamente. El cuarto argumento es una cadena de texto que indica la parte del valor de la zona horaria. Este cuarto argumento se combina para generar un valor de tipo `xs:time`. Los valores de los enteros deben estar dentro del intervalo correcto de esa parte de tiempo concreta. Por ejemplo, el segundo argumento (Minutos) no puede ser mayor que 59.

▢ Ejemplos

- **altova:build-time**(23, 4, 57, '+1') devuelve 23:04:57+01:00

▼ build-duration [altova:]

altova:build-duration(Años *as xs:integer*, Meses *as xs:integer*) COMO `xs:yearMonthDuration` XP3.1 XQ3.1

Toma dos argumentos para generar un valor de tipo `xs:yearMonthDuration`. El primer argumento da la

parte `Years` del valor de duración, mientras que el segundo da la parte `Months`. Si el segundo (`Months`) es mayor o igual que 12, el entero se divide por 12. El cociente se añade al primer argumento para aportar la parte `Years` del valor de duración, mientras que el resto (de la división) da la parte `Months`. Para generar una duración de tipo `xs:dayTimeDuration`, consulte la firma siguiente.

▣ Ejemplos

- `altova:build-duration(2, 10)` devuelve `P2Y10M`
- `altova:build-duration(14, 27)` devuelve `P16Y3M`
- `altova:build-duration(2, 24)` devuelve `P4Y`

`altova:build-duration(Días as xs:integer, Horas as xs:integer, Minutos as xs:integer, Segundos as xs:integer)` COMO `xs:dayTimeDuration` [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Toma cuatro argumentos y los combina para generar un valor de tipo `xs:dayTimeDuration`. El primer argumento da la parte `Days` del valor de duración, el segundo, el tercero y el cuarto dan las partes `Hours`, `Minutes` y `Seconds` respectivamente. Los tres argumentos de tiempo se convierten a un valor equivalente en cuanto a la unidad mayor siguiente y el resultado se utiliza para calcular el valor total de la duración. Por ejemplo, 72 segundos se convierte en `1M+12S` (1 minuto y 12 segundos) y este valor se usa para calcular el valor total de la duración. Para generar una duración de tipo `xs:yearMonthDuration`, consulte la firma anterior.

▣ Ejemplos

- `altova:build-duration(2, 10, 3, 56)` devuelve `P2DT10H3M56S`
- `altova:build-duration(1, 0, 100, 0)` devuelve `P1DT1H40M`
- `altova:build-duration(1, 0, 0, 3600)` devuelve `P1DT1H`

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Construir tipos de datos `date`, `dateTime` y `time` a partir de una cadena de entrada [XP2](#) [XQ1](#) [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Estas funciones toman cadenas como argumentos y construyen tipos de datos `xs:date`, `xs:dateTime` o `xs:time`. La cadena de entrada se analiza para los componentes del tipo de datos en función del argumento patrón dado.

▼ parse-date [altova:]

`altova:parse-date(Fecha como xs:string, PatrónFecha como xs:string)` COMO `xs:date` [XP2](#)
[XQ1](#) [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Devuelve la cadena de entrada `Fecha` como valor `xs:date`. El segundo argumento (`PatrónFecha`) indica el patrón (secuencia de componentes) de la cadena de entrada. El argumento `PatrónFecha` se describe con los especificadores que aparecen a continuación y con cualquier separador de componentes (consulte los ejemplos más abajo).

<code>D</code>	Día
<code>M</code>	Mes
<code>Y</code>	Año

El patrón `PatrónFecha` debe coincidir con el patrón de `Fecha`. Como el resultado es de tipo `xs:date`, el

resultado siempre tendrá el formato léxico **YYYY-MM-DD**.

Ejemplos

- **altova:parse-date**(`xs:string("09-12-2014")`, `"[D]-[M]-[Y]"`) devuelve `2014-12-09`
- **altova:parse-date**(`xs:string("09-12-2014")`, `"[M]-[D]-[Y]"`) devuelve `2014-09-12`
- **altova:parse-date**(`"06/03/2014"`, `"[M]/[D]/[Y]"`) devuelve `2014-06-03`
- **altova:parse-date**(`"06 03 2014"`, `"[M] [D] [Y]"`) devuelve `2014-06-03`
- **altova:parse-date**(`"6 3 2014"`, `"[M] [D] [Y]"`) devuelve `2014-06-03`

▼ parse-dateTime [altova:]

altova:parse-dateTime(*FechaHora* como `xs:string`, *PatrónFechaHora* como `xs:string`) **como** `xs:dateTime` **XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1**

Devuelve la cadena de entrada *FechaHora* como valor `xs:dateTime`. El segundo argumento (*PatrónFechaHora*) indica el patrón (secuencia de componentes) de la cadena de entrada. El argumento *PatrónFechaHora* se describe con los especificadores que aparecen a continuación y con cualquier separador de componentes (consulte los ejemplos más abajo).

D	Día
M	Mes
Y	Año
H	Hora
m	minutos
s	segundos

El patrón *PatrónFechaHora* debe coincidir con el patrón de *FechaHora*. Como el resultado es de tipo `xs:dateTime`, el resultado siempre tendrá el formato léxico **YYYY-MM-DDTHH:mm:ss**.

Ejemplos

- **altova:parse-dateTime**(`xs:string("09-12-2014 13:56:24")`, `"[M]-[D]-[Y] [H]:[m]:[s]"`) devuelve `2014-09-12T13:56:24`
- **altova:parse-dateTime**(`"time=13:56:24; date=09-12-2014"`, `"time=[H]:[m]:[s]; date=[D]-[M]-[Y]"`) devuelve `2014-12-09T13:56:24`

▼ parse-time [altova:]

altova:parse-time(*Hora* como `xs:string`, *PatrónHora* como `xs:string`) **como** `xs:time` **XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1**

Devuelve la cadena de entrada *Hora* como valor `xs:time`. El segundo argumento (*PatrónHora*) indica el patrón (secuencia de componentes) de la cadena de entrada. El argumento *PatrónHora* se describe con los especificadores que aparecen a continuación y con cualquier separador de componentes (consulte los ejemplos más abajo).

H	Hora
m	minutos
s	segundos

El patrón `PatrónHora` debe coincidir con el patrón de `Hora`. Como el resultado es de tipo `xs:time`, el resultado siempre tendrá el formato léxico `HH:mm:ss`.

Ejemplos

- `altova:parse-time(xs:string("13:56:24"), "[H]:[m]:[s]")` devuelve `13:56:24`
- `altova:parse-time("13-56-24", "[H]-[m]")` devuelve `13:56:00`
- `altova:parse-time("time=13h56m24s", "time=[H]h[m]m[s]s")` devuelve `13:56:24`
- `altova:parse-time("time=24s56m13h", "time=[s]s[m]m[H]h")` devuelve `13:56:24`

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Funciones para calcular la edad XP3.1 XQ3.1

Estas funciones devuelven la edad que se calcula obteniendo la diferencia (i) entre la fecha del argumento de entrada y la fecha actual o (ii) entre las fechas de los dos argumentos de entrada. La función `age` devuelve la edad en años, mientras que la función `age-details` devuelve la edad en forma de una secuencia de tres enteros (años, meses y días).

▼ `age` [altova:]

`altova:age(FechaInicio as xs:date)` COMO `xs:integer` XP3.1 XQ3.1

Devuelve un entero que es la edad *en años* de algún objeto, contando a partir de la fecha de inicio dada como argumento y hasta la fecha actual (tomada del reloj del sistema). Si el argumento de entrada es un año o más después que la fecha actual, el valor devuelto será negativo.

Ejemplos

Si la fecha actual es `2014-01-15`:

- `altova:age(xs:date("2013-01-15"))` devuelve `1`
- `altova:age(xs:date("2013-01-16"))` devuelve `0`
- `altova:age(xs:date("2015-01-15"))` devuelve `-1`
- `altova:age(xs:date("2015-01-14"))` devuelve `0`

`altova:age(FechaInicio as xs:date, FechaFinal as xs:date)` COMO `xs:integer` XP3.1 XQ3.1

Devuelve un entero que es la edad *en años* de algún objeto, contando a partir de la fecha de inicio dada como primer argumento y hasta la fecha dada como segundo argumento. El valor devuelto será negativo si el primer argumento es un año o más después que el segundo argumento.

Ejemplos

- `altova:age(xs:date("2000-01-15"), xs:date("2010-01-15"))` devuelve `10`
- `altova:age(xs:date("2000-01-15"), current-date())` devuelve `14` si la fecha actual es `2014-01-15`
- `altova:age(xs:date("2014-01-15"), xs:date("2010-01-15"))` devuelve `-4`

▼ `age-details` [altova:]

altova:age-details(FechaEntrada as *xs:date*) como (*xs:integer*)* **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve tres enteros que son los años, meses y días respectivamente que hay entre la fecha dada como argumento y la fecha actual (tomada del reloj del sistema). La suma del valor devuelto nos da el tiempo total transcurrido entre ambas fechas (entre la fecha dada y la fecha actual). La fecha de entrada puede tener un valor anterior o posterior a la fecha actual, pero esto no se indica en el valor devuelto por medio de un signo negativo o positivo. El valor devuelto siempre es positivo.

▣ Ejemplos

Si la fecha actual es 2014-01-15:

- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-16")) devuelve (0 0 1)
- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-14")) devuelve (0 0 1)
- **altova:age-details**(*xs:date*("2013-01-16")) devuelve (1 0 1)
- **altova:age-details**(*current-date*()) devuelve (0 0 0)

altova:age-details(Fecha1 as *xs:date*, Fecha2 as *xs:date*) como (*xs:integer*)* **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve tres enteros que son los años, meses y días que hay entre las dos fechas dadas por los argumentos. La suma del valor devuelto nos da el tiempo total transcurrido entre las dos fechas de entrada. Da igual cuál de las dos fechas se da como primer argumento, la más antigua o la más reciente. El valor devuelto no indica si la fecha de entrada es anterior o posterior a la fecha actual. Es decir, el valor devuelto siempre es positivo.

▣ Ejemplos

- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-16"), *xs:date*("2014-01-15")) devuelve (0 0 1)
- **altova:age-details**(*xs:date*("2014-01-15"), *xs:date*("2014-01-16")) devuelve (0 0 1)

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

Funciones para calcular el tiempo Unix **XP3.1 XQ3.1**

El tiempo Unix es una medida de tiempo que se usa en sistemas Unix. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde las 00:00:00 UTC del 1 de enero de 1970. Estas funciones convierten valores *xs:dateTime* en tiempo Unix y viceversa.

▼ dateTime-from-epoch [altova:]

altova:dateTime-from-epoch(Epoch como *xs:decimal* como *xs:dateTime* **XP3.1 XQ3.1**)

El tiempo Unix es una medida de tiempo que se usa en sistemas Unix. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde las 00:00:00 UTC del 1 de enero de 1970. La función **dateTime-from-epoch** devuelve el equivalente en *xs:dateTime* de un instante de tiempo Unix, lo ajusta a la zona horaria local e incluye la información de esa zona horaria en el resultado.

La función toma un argumento *xs:decimal* y devuelve un valor *xs:dateTime* que incluye una parte **tz**, que indica la zona horaria. Para obtener el resultado se calcula el equivalente en *dateTime* UTC del instante de tiempo Unix y se añade a la zona horaria local (que se obtiene del reloj del sistema). Por ejemplo, si la función se ejecuta en un equipo cuya configuración sitúa en una zona horaria de +01:00 (con respecto a UTC), una vez se ha calculado el equivalente en *dateTime* se le añade una hora al resultado. La información de la zona horaria, que es una parte léxica opcional del resultado de *xs:dateTime*, también se incluye en el resultado *dateTime*. Compare este resultado con el de **dateTime-**

`from-epoch-no-TZ` y consulte la función `epoch-from-dateTime`.

Ejemplos

La zona horaria local de los ejemplos siguientes es UTC +01:00. En consecuencia, el equivalente en `dateTime` UTC del instante de tiempo Unix indicado aumentará en una hora. La zona horaria se indica en el resultado.

- `altova:dateTime-from-epoch` (34) devuelve `1970-01-01T01:00:34+01:00`
- `altova:dateTime-from-epoch` (62) devuelve `1970-01-01T01:01:02+01:00`

▼ `dateTime-from-epoch-no-TZ` [altova:]

`altova:dateTime-from-epoch-no-TZ` (Epoch como `xs:decimal` como `xs:dateTime` **XP3.1 XQ3.1**)

El tiempo Unix es una medida de tiempo que se usa en sistemas Unix. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde las 00:00:00 UTC del 1 de enero de 1970. La función `dateTime-from-epoch-no-TZ` devuelve el equivalente en `xs:dateTime` de un instante de tiempo Unix y lo ajusta a la zona horaria local pero no incluye la información de esa zona horaria en el resultado.

La función toma un argumento `xs:decimal` y devuelve un valor `xs:dateTime` que no incluye la parte `TZ`, que indica la zona horaria. Para obtener el resultado se calcula el equivalente en `dateTime` UTC del instante de tiempo Unix y se añade a la zona horaria local (que se obtiene del reloj del sistema). Por ejemplo, si la función se ejecuta en un equipo cuya configuración sitúa en una zona horaria de +01:00 (con respecto a UTC), una vez se ha calculado el equivalente en `dateTime` se le añade una hora al resultado. La información de la zona horaria, que es una parte léxica opcional del resultado de `xs:dateTime`, no se incluye en el resultado `dateTime`. Compare este resultado con el de `dateTime-from-epoch` y consulte la función `epoch-from-dateTime`.

Ejemplos

La zona horaria local de los ejemplos siguientes es UTC +01:00. En consecuencia, el equivalente en `dateTime` UTC del instante de tiempo Unix indicado aumentará en una hora. La zona horaria no se indica en el resultado.

- `altova:dateTime-from-epoch` (34) devuelve `1970-01-01T01:00:34`
- `altova:dateTime-from-epoch` (62) devuelve `1970-01-01T01:01:02`

▼ `epoch-from-dateTime` [altova:]

`altova:epoch-from-dateTime` (`dateTimeValue` como `xs:dateTime`) como `xs:decimal` **XP3.1 XQ3.1**

El tiempo Unix es una medida de tiempo que se usa en sistemas Unix. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde las 00:00:00 UTC del 1 de enero de 1970. La función `epoch-from-dateTime` devuelve el equivalente en tiempo Unix del valor `xs:dateTime` que se indica en el argumento de la función. Tenga en cuenta que puede que deba generar de forma explícita el valor `xs:dateTime`. El valor `xs:dateTime` puede o no contener la parte opcional `TZ`, que indica la zona horaria.

Tanto si se indica la parte de la zona horaria como parte del argumento como si no, la diferencia que esta indica se obtiene del reloj del sistema y se resta al argumento `dateTimeValue` indicado. El resultado es el tiempo UTC a partir del cual se calcula el equivalente en tiempo Unix. Por ejemplo, si la función se ejecuta en un equipo cuya configuración sitúa en una zona horaria de +01:00 (con respecto a UTC), se

resta una hora al valor `dateTimeValue` indicado antes de calcular el valor en tiempo Unix. Consulte también la función `dateTime-from-epoch`.

▣ Ejemplos

La zona horaria local de los ejemplos siguientes es UTC +01:00. En consecuencia, se le restará una hora al valor `dateTime` indicado antes de calcular el tiempo Unix.

- `altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34+01:00"))` devuelve 34
- `altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("1970-01-01T01:00:34"))` devuelve 34
- `altova:epoch-from-dateTime(xs:dateTime("2021-04-01T11:22:33"))` devuelve 1617272553

[[Subir](#)¹⁴¹⁷]

19.2.1.3 Funciones XPath/XQuery: Geoubicación

Las funciones de extensión XPath/XQuery de geoubicación son compatibles con la versión actual de StyleVision y se pueden utilizar en (i) expresiones XPath en contextos XSLT o (ii) expresiones XQuery en documentos XQuery.

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** <http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Funciones XPath (en expresiones XPath en XSLT):	<code>XP1</code> <code>XP2</code> <code>XP3.1.1</code>
Funciones XSLT (en expresiones XPath en XSLT):	<code>XSLT1</code> <code>XSLT2</code> <code>XSLT3</code>
Funciones XQuery (en expresiones XQuery en XQuery):	<code>XQ1</code> <code>XQ3.1</code>

▼ `format-geolocation` [altova:]

`altova:format-geolocation(Latitude como xs:decimal, Longitude como xs:decimal, GeolocationOutputStringFormat como xs:integer)` COMO `xs:string` `XP3.1` `XQ3.1`

Toma la latitud y la longitud como los dos primeros argumentos y da como resultado la geoubicación como cadena. El tercer argumento, `GeolocationOutputStringFormat`, es el formato de la cadena de resultado de la geoubicación: usa valores enteros del 1 al 4 para identificar el formato de la cadena de resultado (consulte más abajo "*Formatos de la cadena de resultado geoubicación*"). Los valores de latitud oscilan entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud oscilan entre +180 y -180 (E a O).

Nota: la función `image-exif-data` y el atributo de metadatos `Exif` se pueden usar para suministrar las cadenas de entrada.

▣ Ejemplos

- `altova:format-geolocation(33.33, -22.22, 4)` devuelve el `xs:string` "33.33 -22.22"
- `altova:format-geolocation(33.33, -22.22, 2)` devuelve el `xs:string` "33.33N 22.22W"
- `altova:format-geolocation(-33.33, 22.22, 2)` devuelve el `xs:string` "33.33S 22.22E"
- `altova:format-geolocation(33.33, -22.22, 1)` devuelve el `xs:string` "33°19'48.00"S 22°13'12.00"E"

▣ Formato de las cadenas de salida de las geoubicaciones:

A la latitud y longitud suministradas se les aplica un formato de salida de los que se indican más abajo. El formato deseado se identifica con un identificador comprendido entre 1 y 4. Los valores de latitud pueden estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud pueden estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

1
Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W) D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"E/W <i>Ejemplo:</i> 33°55'11.11"N 22°44'66.66"W
2
Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W) D.DDN/S D.DDE/W <i>Ejemplo:</i> 33.33N 22.22W
3
Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional +/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS" <i>Ejemplo:</i> 33°55'11.11" -22°44'66.66"
4
Grados decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional +/-D.DD +/-D.DD <i>Ejemplo:</i> 33.33 -22.22

▣ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSPLatitude`, `GPSPLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:

<code>GPSPLatitude</code>	<code>GPSPLatitudeRef</code>	<code>GPSLongitude</code>	<code>GPSLongitudeRef</code>	<code>Geolocation</code>
---------------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------

33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E
-------------	---	--------------	---	------------------------------

▼ parse-geolocation [altova:]

altova:parse-geolocation(CadenaEntradaGeoubicación como *xs:string*) como *xs:decimal+*
XP3.1 XQ3.1

Analiza el argumento *CadenaEntradaGeoubicación* y devuelve la latitud y la longitud (en ese orden) de la geoubicación en forma de secuencia de dos elementos *xs:decimal*. Más abajo puede ver en qué formatos se puede suministrar la cadena de entrada de la geoubicación.

Nota: la función [image-exif-data](#)¹⁴⁴⁷ y el atributo [@Geolocation](#)¹⁴⁴⁷ de los metadatos Exif se pueden utilizar para suministrar la cadena de entrada de la geoubicación (ver ejemplos).

☐ Ejemplos

- **altova:parse-geolocation**("33.33 -22.22") devuelve la secuencia de dos *xs:decimals* (33.33, 22.22)
- **altova:parse-geolocation**("48°51'29.6"N 24°17'40.2"W") devuelve la secuencia de dos *xs:decimals* (48.858222222222, 24.2945)
- **altova:parse-geolocation**("48°51'29.6"N 24°17'40.2"W") devuelve la secuencia de dos *xs:decimals* (48.858222222222, 24.2945)
- **altova:parse-geolocation**(**image-exif-data**(//MisImágenes/Imagen20141130.01)/**@Geolocation**) devuelve una secuencia de dos *xs:decimals*

☐ Formato de las cadenas de entrada de geoubicaciones:

La cadena de entrada de la geoubicación debe contener la latitud y la longitud (en ese orden) se paradas por un espacio en blanco. Ambas pueden estar en cualquier formato de los que se indican más abajo y puede combinar formatos distintos. Es decir, la latitud puede estar en un formato y la longitud en otro. Los valores de la latitud deben estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud deben estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: Si utiliza comillas simples o dobles para delimitar el argumento de la cadena de entrada, esto dará lugar a un conflicto con las comillas simples o dobles que se utilizan, respectivamente, para indicar los valores de los minutos y los segundos. Si esto ocurre, debe añadir caracteres de escape a las comillas utilizadas para los minutos y segundos (esto se hace duplicando las comillas). En los ejemplos de esta sección, las comillas para delimitar la cadena de entrada está resaltada en amarillo (") mientras los indicadores de unidades de escape están resaltados en azul (").

- Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
Ejemplo: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"

Ejemplo: 33°55'11.11" -22°44'55.25"

- **Grados y minutos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
Ejemplo: 33°55.55'N 22°44.44'W
- **Grados y minutos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional**
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
Ejemplo: +33°55.55' -22°44.44'
- **Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
D.DDN/S D.DDW/E
Ejemplo: 33.33N 22.22W
- **Grados decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/S, E/W) es opcional**
+/-D.DD +/-D.DD
Ejemplo: 33.33 -22.22

Ejemplos de combinación de formatos

33.33N -22°44'55.25"

33.33 22°44'55.25"W

33.33 22.45

☐ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSLatitude`, `GPSLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▼ `geolocation-distance-km` [altova:]

`altova:geolocation-distance-km`(`CadenaEntradaGeoubicación-1` como `xs:string`, `CadenaEntradaGeoubicación-2` como `xs:string`) como `xs:decimal` **XP3.1 XQ3.1**

Calcula la distancia en km que existe entre dos geoubicaciones. El formato que puede utilizarse para dar las cadenas de entrada aparece más abajo. Los valores de latitud están comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud están comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: la función [image-exif-data](#)¹⁴⁴⁷ y el atributo de metadatos Exif `@Geolocation`¹⁴⁴⁷ pueden utilizarse para suministrar las cadenas de entrada de geoubicaciones.

☐ Ejemplos

- `altova:geolocation-distance-km`("33.33 -22.22", "48°51'29.6"N 24°17'40.2"W") devuelve el `xs:decimal` 4183.08132372392

▣ Formato de las cadenas de entrada de geoubicaciones:

La cadena de entrada de la geoubicación debe contener la latitud y la longitud (en ese orden) se paradas por un espacio en blanco. Ambas pueden estar en cualquier formato de los que se indican más abajo y puede combinar formatos distintos. Es decir, la latitud puede estar en un formato y la longitud en otro. Los valores de la latitud deben estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud deben estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: Si utiliza comillas simples o dobles para delimitar el argumento de la cadena de entrada, esto dará lugar a un conflicto con las comillas simples o dobles que se utilizan, respectivamente, para indicar los valores de los minutos y los segundos. Si esto ocurre, debe añadir caracteres de escape a las comillas utilizadas para los minutos y segundos (esto se hace duplicando las comillas). En los ejemplos de esta sección, las comillas para delimitar la cadena de entrada está resaltada en amarillo (") mientras los indicadores de unidades de escape están resaltados en azul ("").

- **Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E`
Ejemplo: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- **Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional**
`+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"`
Ejemplo: 33°55'11.11" -22°44'55.25"
- **Grados y minutos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E`
Ejemplo: 33°55.55'N 22°44.44'W
- **Grados y minutos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional**
`+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'`
Ejemplo: +33°55.55' -22°44.44'
- **Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D.DDN/S D.DDW/E`
Ejemplo: 33.33N 22.22W
- **Grados decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/S, E/W) es opcional**
`+/-D.DD +/-D.DD`
Ejemplo: 33.33 -22.22

Ejemplos de combinación de formatos

33.33N -22°44'55.25"
 33.33 22°44'55.25"W
 33.33 22.45

▣ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSPLatitude`, `GPSPLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:

GPSPLatitude	GPSPLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
--------------	-----------------	--------------	-----------------	-------------

33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E
-------------	---	--------------	---	------------------------------

▼ geolocation-distance-mi [altova:]

altova:geolocation-distance-mi (CadenaEntradaGeoubicación-1 como *xs:string*, CadenaEntradaGeoubicación-2 como *xs:string*) COMO **xs:decimal** **XP3.1 XQ3.1**

Calcula la distancia en millas que existe entre dos geoubicaciones. El formato que puede utilizarse para dar las cadenas de entrada aparece más abajo. Los valores de latitud están comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud están comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: la función [image-exif-data](#)¹⁴⁴⁷ y el atributo de metadatos Exif [@Geolocation](#)¹⁴⁴⁷ pueden utilizarse para suministrar las cadenas de entrada de geoubicaciones.

▣ Ejemplos

- **altova:geolocation-distance-mi** ("33.33 -22.22", "48°51'29.6"N 24°17'40.2"W") devuelve el *xs:decimal* 2599.40652340653

▣ Formato de las cadenas de entrada de geoubicaciones:

La cadena de entrada de la geoubicación debe contener la latitud y la longitud (en ese orden) se paradas por un espacio en blanco. Ambas pueden estar en cualquier formato de los que se indican más abajo y puede combinar formatos distintos. Es decir, la latitud puede estar en un formato y la longitud en otro. Los valores de la latitud deben estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud deben estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: Si utiliza comillas simples o dobles para delimitar el argumento de la cadena de entrada, esto dará lugar a un conflicto con las comillas simples o dobles que se utilizan, respectivamente, para indicar los valores de los minutos y los segundos. Si esto ocurre, debe añadir caracteres de escape a las comillas utilizadas para los minutos y segundos (esto se hace duplicando las comillas). En los ejemplos de esta sección, las comillas para delimitar la cadena de entrada está resaltada en amarillo (") mientras los indicadores de unidades de escape están resaltados en azul (").

- Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
Ejemplo: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
Ejemplo: 33°55'11.11" -22°44'55.25"
- Grados y minutos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
Ejemplo: 33°55.55'N 22°44.44'W
- Grados y minutos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional

`+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'`

Ejemplo: `+33°55.55' -22°44.44'`

- **Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**

`D.DDN/S D.DDW/E`

Ejemplo: `33.33N 22.22W`

- **Grados decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/S, E/W) es opcional**

`+/-D.DD +/-D.DD`

Ejemplo: `33.33 -22.22`

Ejemplos de combinación de formatos

`33.33N -22°44'55.25"`

`33.33 22°44'55.25"W`

`33.33 22.45`

☐ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSLatitude`, `GPSLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
<code>33 51 21.91</code>	<code>S</code>	<code>151 13 11.73</code>	<code>E</code>	<code>33°51'21.91"S 151°13'11.73"E</code>

`altova:geolocations-bounding-rectangle` (`Geolocations` como `xs:sequence`, `GeolocationOutputStringFormat` como `xs:integer`) COMO `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

Toma una secuencia de cadenas de texto como primer argumento; cada cadena de esa secuencia es una geoubicación. La función devuelve una secuencia de dos cadenas que son, respectivamente, las coordenadas de geoubicación de la parte superior izquierda e inferior derecha de un rectángulo delimitado que tiene el tamaño exacto para contener las geoubicaciones suministradas en el primer argumento. Más abajo se enumeran los formatos en que se puede dar una cadena de entrada de geoubicación (véase "Formato de las cadenas de entrada de geoubicaciones"). Los valores de latitud están comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud están comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

El segundo argumento de la función indica el formato de las dos cadenas de geoubicación de la secuencia de salida. El argumento toma un valor entero entre 1 y 4, donde cada valor representa un formato distinto de las cadenas de entrada de geoubicaciones (véase "Formato de las cadenas de salida de geoubicaciones").

Nota: la función [image-exif-data](#)¹⁴⁴⁷ y los atributos de metadatos Exif se pueden usar para suministrar las cadenas de entrada.

☐ Ejemplos

- `altova:geolocations-bounding-rectangle` (`("48.2143531 16.3707266", "51.50939 - 0.11832")`, 1) devuelve la secuencia (`"51°30'33.804"N 0°7'5.952"W"`, `"48°12'51.67116"N 16°22'14.61576"E"`)

- `altova:geolocations-bounding-rectangle` ("48.2143531 16.3707266", "51.50939 -0.11832", "42.5584577 -70.8893334"), 4) devuelve la secuencia ("51.50939 -70.8893334", "42.5584577 16.3707266")

Formato de las cadenas de entrada de geoubicaciones:

La cadena de entrada de la geoubicación debe contener la latitud y la longitud (en ese orden) se paradas por un espacio en blanco. Ambas pueden estar en cualquier formato de los que se indican más abajo y puede combinar formatos distintos. Es decir, la latitud puede estar en un formato y la longitud en otro. Los valores de la latitud deben estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud deben estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: Si utiliza comillas simples o dobles para delimitar el argumento de la cadena de entrada, esto dará lugar a un conflicto con las comillas simples o dobles que se utilizan, respectivamente, para indicar los valores de los minutos y los segundos. Si esto ocurre, debe añadir caracteres de escape a las comillas utilizadas para los minutos y segundos (esto se hace duplicando las comillas). En los ejemplos de esta sección, las comillas para delimitar la cadena de entrada está resaltada en amarillo (") mientras los indicadores de unidades de escape están resaltados en azul (").

- **Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D°M'S.SS"N/S` `D°M'S.SS"W/E`
Ejemplo: `33°55'11.11"N` `22°44'55.25"W`
- **Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional**
`+/-D°M'S.SS"` `+/-D°M'S.SS"`
Ejemplo: `33°55'11.11"` `-22°44'55.25"`
- **Grados y minutos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D°M.MM'N/S` `D°M.MM'W/E`
Ejemplo: `33°55.55'N` `22°44.44'W`
- **Grados y minutos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional**
`+/-D°M.MM'` `+/-D°M.MM'`
Ejemplo: `+33°55.55'` `-22°44.44'`
- **Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D.DDN/S` `D.DDW/E`
Ejemplo: `33.33N` `22.22W`
- **Grados decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/S, E/W) es opcional**
`+/-D.DD` `+/-D.DD`
Ejemplo: `33.33` `-22.22`

Ejemplos de combinación de formatos

`33.33N` `-22°44'55.25"`
`33.33` `22°44'55.25"W`
`33.33` `22.45`

Formato de las cadenas de salida de las geoubicaciones:

A la latitud y longitud suministradas se les aplica un formato de salida de los que se indican más abajo. El formato deseado se identifica con un identificador comprendido entre 1 y 4. Los valores de latitud pueden estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud pueden estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

1
Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"E/W
<i>Ejemplo:</i> 33°55'11.11"N 22°44'66.66"W

2
Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D.DDN/S D.DDE/W
<i>Ejemplo:</i> 33.33N 22.22W

3
Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
<i>Ejemplo:</i> 33°55'11.11" -22°44'66.66"

4
Grados decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional
+/-D.DD +/-D.DD
<i>Ejemplo:</i> 33.33 -22.22

▣ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSPLatitude`, `GPSPLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:

GPSPLatitude	GPSPLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▼ `geolocation-within-polygon` [altova:]

`altova:geolocation-within-polygon` (Geoubicación como `xs:string`, ((PuntoDePolígono como `xs:string`)+)) **COMO** `xs:boolean` **XP3.1 XQ3.1**

Determina si `Geoubicación` (primer argumento) está dentro del área poligonal descrita por los argumentos `PuntoDePolígono`. Si los argumentos `PuntoDePolígono` no forman una figura cerrada (la figura se cierra cuando el primer y el último punto son el mismo), entonces el primer punto se añade implícitamente como último punto a fin de cerrar la figura. Todos los argumentos (`Geoubicación` y `PuntoDePolígono`+) se dan

como cadenas de entrada de geoubicación (*formatos permitidos más abajo*). Si el argumento `Geoubicación` está dentro del área poligonal, entonces la función devuelve `true()`. De lo contrario, devuelve `false()`. Los valores de latitud están comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud están comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: la función `image-exif-data`¹⁴⁴⁷ y el atributo de metadatos `Exif @Geolocation`¹⁴⁴⁷ pueden utilizarse para suministrar las cadenas de entrada de geoubicaciones.

▣ Ejemplos

- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24", "58 -32"))` devuelve `true()`
- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48 24"))` devuelve `true()`
- `altova:geolocation-within-polygon("33 -22", ("58 -32", "-78 -55", "48°51'29.6"N 24°17'40.2"W"))` devuelve `true()`

▣ Formato de las cadenas de entrada de geoubicaciones:

La cadena de entrada de la geoubicación debe contener la latitud y la longitud (en ese orden) se paradas por un espacio en blanco. Ambas pueden estar en cualquier formato de los que se indican más abajo y puede combinar formatos distintos. Es decir, la latitud puede estar en un formato y la longitud en otro. Los valores de la latitud deben estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud deben estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: Si utiliza comillas simples o dobles para delimitar el argumento de la cadena de entrada, esto dará lugar a un conflicto con las comillas simples o dobles que se utilizan, respectivamente, para indicar los valores de los minutos y los segundos. Si esto ocurre, debe añadir caracteres de escape a las comillas utilizadas para los minutos y segundos (esto se hace duplicando las comillas). En los ejemplos de esta sección, las comillas para delimitar la cadena de entrada está resaltada en amarillo (") mientras los indicadores de unidades de escape están resaltados en azul ("").

- Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E
Ejemplo: 33°55'11.11"N 22°44'55.25"W
- Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional
+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"
Ejemplo: 33°55'11.11" -22°44'55.25"
- Grados y minutos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D°M.MM'N/S D°M.MM'W/E
Ejemplo: 33°55.55'N 22°44.44'W
- Grados y minutos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional
+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'
Ejemplo: +33°55.55' -22°44.44'
- Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)
D.DDN/S D.DDW/E
Ejemplo: 33.33N 22.22W

- **Grados decimales + prefijo (+/-).** El signo + para (N/S, E/W) es opcional
+/-D.DD +/-D.DD
Ejemplo: 33.33 -22.22

Ejemplos de combinación de formatos

33.33N -22°44'55.25"
33.33 22°44'55.25"W
33.33 22.45

▣ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSLatitude`, `GPSLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▼ geolocation-within-rectangle [altova:]

altova:geolocation-within-rectangle (Geoubicación como `xs:string`, ÁnguloRectángulo-1 como `xs:string`, ÁnguloRectángulo-2 como `xs:string`) COMO **xs:boolean** **XP3.1 XQ3.1**

Determina si Geoubicación (primer argumento) está dentro del rectángulo definido por el segundo y el tercer argumento (ÁnguloRectángulo-1 y ÁnguloRectángulo-2), que indican ángulos opuestos del rectángulo. Todos los argumentos de la función se dan como cadenas de entrada de geoubicación (*formatos permitidos más abajo*). Si el argumento Geoubicación está dentro del rectángulo, entonces la función devuelve `true()`. De lo contrario, devuelve `false()`. Los valores de latitud están comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud están comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: la función [image-exif-data](#)¹⁴⁴⁷ y el atributo de metadatos Exif [@Geolocation](#)¹⁴⁴⁷ pueden utilizarse para suministrar las cadenas de entrada de geoubicaciones.

▣ Ejemplos

- **altova:geolocation-within-rectangle**("33 -22", "58 -32", "-48 24") devuelve `true()`
- **altova:geolocation-within-rectangle**("33 -22", "58 -32", "48 24") devuelve `false()`
- **altova:geolocation-within-rectangle**("33 -22", "58 -32", "48°51'29.6""S 24°17'40.2""E) devuelve `true()`

▣ Formato de las cadenas de entrada de geoubicaciones:

La cadena de entrada de la geoubicación debe contener la latitud y la longitud (en ese orden) se paradas por un espacio en blanco. Ambas pueden estar en cualquier formato de los que se indican más abajo y puede combinar formatos distintos. Es decir, la latitud puede estar en un formato y la longitud en otro. Los valores de la latitud deben estar comprendidos entre +90 y -90 (N a S). Los valores de longitud deben estar comprendidos entre +180 y -180 (E a W).

Nota: Si utiliza comillas simples o dobles para delimitar el argumento de la cadena de entrada, esto dará lugar a un conflicto con las comillas simples o dobles que se utilizan, respectivamente, para indicar los valores de los minutos y los segundos. Si esto ocurre, debe añadir caracteres de escape a las comillas utilizadas para los minutos y segundos (esto se hace duplicando las comillas). En los ejemplos de esta sección, las comillas para delimitar la cadena de entrada está resaltada en amarillo (") mientras los indicadores de unidades de escape están resaltados en azul ("").

- **Grados, minutos y segundos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D°M'S.SS"N/S D°M'S.SS"W/E`
Ejemplo: `33°55'11.11"N 22°44'55.25"W`
- **Grados, minutos y segundos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional**
`+/-D°M'S.SS" +/-D°M'S.SS"`
Ejemplo: `33°55'11.11" -22°44'55.25"`
- **Grados y minutos decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D°M.MM"N/S D°M.MM"W/E`
Ejemplo: `33°55.55'N 22°44.44'W`
- **Grados y minutos decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/E) es opcional**
`+/-D°M.MM' +/-D°M.MM'`
Ejemplo: `+33°55.55' -22°44.44'`
- **Grados decimales + orientación como sufijo (N/S, E/W)**
`D.DDN/S D.DDW/E`
Ejemplo: `33.33N 22.22W`
- **Grados decimales + prefijo (+/-). El signo + para (N/S, E/W) es opcional**
`+/-D.DD +/-D.DD`
Ejemplo: `33.33 -22.22`

Ejemplos de combinación de formatos

`33.33N -22°44'55.25"`
`33.33 22°44'55.25"W`
`33.33 22.45`

☐ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSLatitude`, `GPSLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:

GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
<code>33 51 21.91</code>	<code>S</code>	<code>151 13 11.73</code>	<code>E</code>	<code>33°51'21.91"S 151°13'11.73"E</code>

19.2.1.4 Funciones XPath/XQuery: Imágenes

Las funciones de extensión XPath/XQuery para trabajar con imágenes son compatibles con la versión actual de StyleVision y se pueden utilizar en (i) expresiones XPath en contextos XSLT o (ii) expresiones XQuery en documentos XQuery.

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** <http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Funciones XPath (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
Funciones XSLT (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Funciones XQuery (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1

▼ suggested-image-file-extension [altova:]

altova:suggested-image-file-extension (CadenaBase64 como string) como string? XP3.1 XQ3.1

Toma la codificación base64 de un archivo de imagen como argumento y devuelve la extensión de archivo de la imagen registrada en la codificación base64 de la imagen. El valor devuelto es una sugerencia basada en la información sobre el tipo de imagen disponible en la codificación. Si esta información no está disponible, entonces devuelve una cadena vacía. Esta función es muy práctica a la hora de guardar una imagen base64 como archivo y recuperar de forma dinámica una extensión de archivo adecuada.

▣ Ejemplos

- **altova:suggested-image-file-extension** (/MisImágenes/TeléfonoMóvil/Imagen20141130.01) devuelve 'jpg'
- **altova:suggested-image-file-extension** (\$XML1/Personal/Persona/@photo) devuelve ''

En los ejemplos anteriores, se da por hecho que los nodos suministrados como argumento de la función contienen una imagen codificada en base64. El primer ejemplo recupera `jpg` como tipo de imagen y como extensión de archivo. En el segundo ejemplo, la codificación base64 dada no ofrece información sobre la extensión del archivo.

▼ image-exif-data [altova:]

altova:image-exif-data (CadenaBinariaBase64 como string) como element? XP3.1 XQ3.1

Toma una imagen JPEG codificada en base64 como argumento y devuelve un elemento llamado `Exif` que

contiene los metadatos Exif de la imagen. Los metadatos Exif se crean como pares atributo-valor del elemento `Exif`. El nombre de los atributos son las etiquetas de datos Exif encontradas en la codificación base64. La lista de etiquetas Exif aparece más abajo. Si en lo datos Exif hay etiquetas de terceros, estas etiquetas y sus valores también se devuelven en un par atributo-valor. Además de las etiquetas de metadatos Exif estándar (*lista más abajo*), también se generan pares atributo-valor de Altova. Estos atributos Exif de Altova también se enumeran más abajo.

▣ Ejemplos

- Para acceder a un atributo, utilice la función de esta manera:
`image-exif-data (//MisImágenes/Imagen20141130.01) /@GPSLatitude`
`image-exif-data (//MisImágenes/Imagen20141130.01) /@Geolocation`
- Para acceder a todos los atributos, utilice la función de esta manera:
`image-exif-data (//MisImágenes/Imagen20141130.01) /@*`
- Para acceder al nombre de todos los atributos, utilice esta expresión:
`for $i in image-exif-data (//MisImágenes/Imagen20141130.01) /@* return name($i)`
 Esto es muy práctico a la hora de averiguar el nombre de los atributos que devuelve la función.

▣ Atributo Exif de Altova: Geolocation

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `Geolocation` a partir de las etiquetas de metadatos Exif estándar. Este atributo es una concatenación de cuatro etiquetas Exif (`GPSLatitude`, `GPSLatitudeRef`, `GPSLongitude`, `GPSLongitudeRef`) seguidas de unidades:


GPSLatitude	GPSLatitudeRef	GPSLongitude	GPSLongitudeRef	Geolocation
33 51 21.91	S	151 13 11.73	E	33°51'21.91"S 151°13'11.73"E

▣ Atributo Exif de Altova: OrientationDegree

El motor XPath/XQuery de Altova genera el atributo personalizado `OrientationDegree` a partir de la etiqueta de metadatos Exif `Orientation`.

Este atributo transforma el valor entero de la etiqueta Exif `Orientation` (1, 8, 3 o 6) en el correspondiente valor en grados (0, 90, 180, 270), tal y como describe el diagrama más abajo.

Debe tener en cuenta que los valores 2, 4, 5, 7 de `Orientation` no se pueden traducir. Estas orientaciones se obtienen invirtiendo la imagen 1 en su eje central vertical para obtener la imagen con un valor de 2 e invirtiendo después esta imagen por pasos de 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para obtener los valores de 7, 4 y 5, respectivamente.



▣ Lista de etiquetas Exif estándar

- ImageWidth
- ImageLength
- BitsPerSample
- Compression
- PhotometricInterpretation
- Orientation
- SamplesPerPixel
- PlanarConfiguration
- YCbCrSubSampling
- YCbCrPositioning
- XResolution
- YResolution
- ResolutionUnit
- StripOffsets
- RowsPerStrip
- StripByteCounts
- JPEGInterchangeFormat
- JPEGInterchangeFormatLength
- TransferFunction
- WhitePoint
- PrimaryChromaticities
- YCbCrCoefficients
- ReferenceBlackWhite
- DateTime
- ImageDescription
- Make

- Model
 - Software
 - Artist
 - Copyright
-

- ExifVersion
- FlashpixVersion
- ColorSpace
- ComponentsConfiguration
- CompressedBitsPerPixel
- PixelXDimension
- PixelYDimension
- MakerNote
- UserComment
- RelatedSoundFile
- DateTimeOriginal
- DateTimeDigitized
- SubSecTime
- SubSecTimeOriginal
- SubSecTimeDigitized
- ExposureTime
- FNumber
- ExposureProgram
- SpectralSensitivity
- ISOSpeedRatings
- OECF
- ShutterSpeedValue
- ApertureValue
- BrightnessValue
- ExposureBiasValue
- MaxApertureValue
- SubjectDistance
- MeteringMode
- LightSource
- Flash
- FocalLength
- SubjectArea
- FlashEnergy
- SpatialFrequencyResponse
- FocalPlaneXResolution
- FocalPlaneYResolution
- FocalPlaneResolutionUnit
- SubjectLocation
- ExposureIndex
- SensingMethod
- FileSource
- SceneType
- CFAPattern
- CustomRendered
- ExposureMode
- WhiteBalance
- DigitalZoomRatio
- FocalLengthIn35mmFilm
- SceneCaptureType

- GainControl
- Contrast
- Saturation
- Sharpness
- DeviceSettingDescription
- SubjectDistanceRange
- ImageUniqueID

- GPSVersionID
- GPSLatitudeRef
- GPSLatitude
- GPSLongitudeRef
- GPSLongitude
- GPSAltitudeRef
- GPSAltitude
- GPSTimeStamp
- GPSSatellites
- GPSStatus
- GPSMeasureMode
- GPSDOP
- GPSSpeedRef
- GPSSpeed
- GPSTrackRef
- GPSTrack
- GPSImgDirectionRef
- GPSImgDirection
- GPSMapDatum
- GPSDestLatitudeRef
- GPSDestLatitude
- GPSDestLongitudeRef
- GPSDestLongitude
- GPSDestBearingRef
- GPSDestBearing
- GPSDestDistanceRef
- GPSDestDistance
- GPSProcessingMethod
- GPSAreaInformation
- GPSDateStamp
- GPSDifferential

[[Subir](#)¹⁴⁴⁷]

19.2.1.5 Funciones XPath/XQuery: Numéricas

Las funciones de extensión numéricas de Altova pueden utilizarse en expresiones XPath y XQuery y ofrecen funciones adicionales para el procesamiento de datos. Estas funciones se pueden usar con los motores **XPath 3.0** y **XQuery 3.0** de Altova. Están disponibles en contextos XPath/XQuery.

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** <http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Funciones XPath (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
Funciones XSLT (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Funciones XQuery (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1

Funciones de numeración automática

▼ generate-auto-number [altova:]

altova:generate-auto-number(ID como *xs:string*, EmpiezaPor como *xs:double*, Incremento como *xs:double*, RestaurarAlCambiar como *xs:string*) COMO *xs:integer* XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
 Genera un número cada vez que se llama a la función. El primer número, que se genera cuando se llama a la función por primera vez, viene dado por el argumento *EmpiezaPor*. Cada llamada posterior genera un número nuevo, que se incrementa en función del valor especificado en el argumento *Incremento*. De hecho, la función *generate-auto-number* crea un contador llamado como indique el argumento *ID* y este contador se incrementa cada vez que se llama a la función. Si el valor del argumento *RestaurarAlCambiar* cambia con respecto al valor que tenía en la llamada anterior, entonces el valor del número que se debe generar se restablece con el valor de *EmpiezaPor*. También puede restablecer la numeración automática con la función *altova:reset-auto-number*.

▣ Ejemplo

- **altova:generate-auto-number**("ChapterNumber", 1, 1, "SomeString")
 Devuelve un número cada vez que se llama a la función, empezando por 1 y con un incremento de 1 con cada llamada a función. Si el cuarto argumento continúa siendo "SomeString" en las llamadas posteriores, el incremento continuará. Cuando cambie el valor del cuarto argumento, se restaura el valor 1 del contador (llamado *ChapterNumber*). El valor de *ChapterNumber* también se puede restaurar llamando a la función *altova:reset-auto-number*("ChapterNumber").

▼ reset-auto-number [altova:]

altova:reset-auto-number(ID como *xs:string*) XP1 XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1
 Esta función restaura el número del contador de numeración automática especificado en el argumento *ID*. El número se reemplaza con el número indicado en el argumento *EmpiezaPor* de la función *altova:generate-auto-number* que creó el contador especificado en el argumento *ID*.

▣ Ejemplos

- **altova:reset-auto-number**("ChapterNumber") restablece el número del contador de

numeración automática llamado `ChapterNumber` que se creó con la función `altova:generate-auto-number`. El número se reemplaza con el valor del argumento `EmpiezaPor` de la función `altova:generate-auto-number` que creó `ChapterNumber`.

[[Subir](#)¹⁴⁵¹]

Funciones numéricas

▼ `hex-string-to-integer` [altova:]

`altova:hex-string-to-integer` (*CadenaHex* as *xs:string*) COMO `xs:integer` **XP3.1** **XQ3.1**

Toma un argumento de cadena que es el equivalente Base-16 de un entero del sistema decimal (Base-10) y devuelve un entero decimal.

▣ Ejemplos

- `altova:hex-string-to-integer('1')` devuelve 1
- `altova:hex-string-to-integer('9')` devuelve 9
- `altova:hex-string-to-integer('A')` devuelve 10
- `altova:hex-string-to-integer('B')` devuelve 11
- `altova:hex-string-to-integer('F')` devuelve 15
- `altova:hex-string-to-integer('G')` devuelve un error
- `altova:hex-string-to-integer('10')` devuelve 16
- `altova:hex-string-to-integer('01')` devuelve 1
- `altova:hex-string-to-integer('20')` devuelve 32
- `altova:hex-string-to-integer('21')` devuelve 33
- `altova:hex-string-to-integer('5A')` devuelve 90
- `altova:hex-string-to-integer('USA')` devuelve un error

▼ `integer-to-hex-string` [altova:]

`altova:integer-to-hex-string` (*Entero* as *xs:integer*) COMO `xs:string` **XP3.1** **XQ3.1**

Toma el argumento `Entero` y devuelve su equivalente Base-16 en forma de cadena.

▣ Ejemplos

- `altova:integer-to-hex-string(1)` devuelve '1'
- `altova:integer-to-hex-string(9)` devuelve '9'
- `altova:integer-to-hex-string(10)` devuelve 'A'
- `altova:integer-to-hex-string(11)` devuelve 'B'
- `altova:integer-to-hex-string(15)` devuelve 'F'
- `altova:integer-to-hex-string(16)` devuelve '10'
- `altova:integer-to-hex-string(32)` devuelve '20'
- `altova:integer-to-hex-string(33)` devuelve '21'
- `altova:integer-to-hex-string(90)` devuelve '5A'

[[Subir](#)¹⁴⁵¹]

Funciones de formato numérico

[[Subir](#)¹⁴⁵¹]

19.2.1.6 Funciones XPath/XQuery: Esquema

Las funciones de extensión de Altova que enumeramos a continuación devuelven información del esquema. Más adelante verá descripciones de las funciones, junto con (i) ejemplos y (ii) una lista de los componentes del esquema y sus correspondientes propiedades. Estas funciones se pueden usar con los motores de Altova **XPath 3.0** y **XQuery 3.0**, y están disponibles en contextos XPath/XQuery.

Información sobre el esquema proveniente de documentos de esquema

La función `altova:schema` tiene dos argumentos: uno que no tiene argumentos y otro que tiene dos. La función que no tiene argumentos devuelve todo el esquema. A partir de ahí puede navegar por el esquema para encontrar los componentes que necesite. La función con dos argumentos devuelve un tipo concreto de componente al que se identifica por su QName. En ambos casos el valor de retorno es una función. Para ir al componente devuelto debe seleccionar una de sus propiedades. Si esta propiedad es un elemento no atómico (es decir, si es un componente), entonces puede seleccionar también una propiedad de este componente para seguir navegando. Si la propiedad seleccionada sí es un elemento atómico, entonces se devuelve el valor del elemento y no puede seguir navegando.

Nota: en las expresiones XPath de debe importar primero el esquema en el entorno de procesamiento (por ejemplo, XSLT), con la instrucción [xslt:import-schema](#). En las expresiones XQuery, el esquema se debe [importar de forma explícita](#).

Información sobre el esquema proveniente de nodos XML

La función `altova:type` envía el nodo de un documento XML y devuelve la información del tipo del modo desde el PSVI (Conjunto de información posterior a la validación de esquemas).

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** <http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Funciones XPath (en expresiones XPath en XSLT):	<code>XP1</code> <code>XP2</code> <code>XP3.1.1</code>
Funciones XSLT (en expresiones XPath en XSLT):	<code>XSLT1</code> <code>XSLT2</code> <code>XSLT3</code>
Funciones XQuery (en expresiones XQuery en XQuery):	<code>XQ1</code> <code>XQ3.1</code>

`altova:schema()` como `(function(xs:string) como item(*)?)` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve el componente `schema` al completo. Para navegar por este componente seleccione una de sus propiedades.

- Si esta propiedad es un componente seleccione una de sus propiedades para navegar hasta el siguiente nivel de profundidad. Puede repetir este paso para seguir navegando por el esquema.
- Si el componente es un valor atómico se devuelve este valor y no puede seguir navegando.

Las propiedades del componente `schema` son:

```
"type definitions"
"attribute declarations"
"element declarations"
"attribute group definitions"
"model group definitions"
"notation declarations"
"identity-constraint definitions"
```

Más abajo encontrará las propiedades del resto de tipos de componente.

Nota: en las expresiones XQuery, el esquema se debe importar de forma explícita. En las expresiones XPath debe importar primero el esquema en el entorno de procesamiento, por ejemplo en XSLT con la instrucción `xslt:import`.

Ejemplos

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd"; for $typedef in altova:schema() ("type definitions")`
`return $typedef ("name")` devuelve los nombres de todos los tipos simples o complejos del esquema
- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";`
`altova:schema() ("type definitions")[1] ("name")` devuelve el nombre del primero de los tipos simples o complejos del esquema

Componentes y sus propiedades

Assertion

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Assertion"
test	Registro de propiedades XPath	

Attribute Declaration

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Declaration"

name	Cadena	Nombre local del atributo
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del atributo
type definition	Simple Type o Complex Type	
scope	Una función con propiedades ("class": "Scope", "variety": "global" o "local", "parent": el Complex Type o Attribute Group contenedor)	
value constraint	Si está presente, una función con propiedades ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" o "default", "value": atomic value, "lexical form": string. Tenga en cuenta que la propiedad "value" no está disponible para los tipos namespace-sensitive	
inheritable	Booleano	

Attribute Group Definition

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Group Definition"
name	Cadena	Nombre local del grupo de atributos
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del grupo de atributos
attribute uses	Secuencia de (Attribute Use)	
attribute wildcard	Comodín de atributo opcional	

Attribute Use

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Use"
required	Booleano	true si el atributo es obligatorio, false si es opcional
value constraint	Véase la declaración de atributos	
inheritable	Booleano	

Attribute Wildcard

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Wildcard"
namespace constraint	Función con propiedades ("class":	

	"Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": secuencia de elementos xs:anyURI, "disallowed names": lista que contiene QNames y/o las cadenas "defined" y "definedSiblings"	
process contents	Cadena ("strict" "lax" "skip")	

Complex Type

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Complex Type"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del tipo (vacío si es anónimo)
base type definition	Definición del Complex Type	
final	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
context	Secuencia vacía (not implemented)	
derivation method	Cadena ("restriction" "extension")	
abstract	Booleano	
attribute uses	Secuencia de elementos Attribute Use	
attribute wildcard	Comodín de atributo opcional	
content type	Función con propiedades: ("class": "Content Type", "variety": string ("element-only" "empty" "mixed" "simple"), particle: partícula opcional, "open content": función con propiedades ("class": "Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Simple Type)	
prohibited substitutions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
assertions	Secuencia de elementos Assertion	

Element Declaration

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Complex Type"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es

		anónimo)
target namespace	Cadena	Namespace URI del tipo (vacío si es anónimo)
type definition	Simple Type o Complex Type	
type table	Función con propiedades ("class": "Type Table", "alternatives": secuencia de elementos Type Alternative, "default type definition": Simple Type o Complex Type)	
scope	Función con propiedades ("class": "Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": Complex Type opcional)	
value constraint	véase Attribute Declaration	
nillable	Booleano	
identity-constraint definitions	Secuencia de restricciones de identidad	
substitution group affiliations	Secuencia de declaraciones de elementos	
substitution group exclusions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
disallowed substitutions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension" "substitution")	
abstract	Booleano	

Element Wildcard

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Wildcard"
namespace constraint	Función con propiedades ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": secuencia de xs:anyURI, "disallowed names": lista que contiene QNames y/o las cadenas "defined" y "definedSiblings")	
process contents	Cadena ("strict" "lax" "skip")	

Facet

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	El nombre de la faceta, por ejemplo "minLength" o "enumeration"
value	Depende de la faceta	El valor de la faceta

fixed	Booleano	
typed-value	Sólo para facetas de enumeración, Array(xs:anyAtomicType*)	Una matriz que contiene los valores de la enumeración, cada uno de los cuales puede ser una secuencia de valores atómicos. (Nota: para la faceta de enumeración, la propiedad "value" es un secuencia de cadenas, independientemente del tipo)

Identity Constraint

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Identity-Constraint Definition"
name	Cadena	Nombre local de la restricción
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres de la restricción
identity-constraint category	Cadena ("key" "unique" "keyRef")	
selector	Registro de propiedades XPath	
fields	Secuencia de registros de propiedades XPath	
referenced key	(Sólo para keyRef): Identity Constraint	La restricción clave correspondiente

Model Group

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Model Group"
compositor	Cadena ("sequence" "choice" "all")	
particles	Secuencia de partículas	

Model Group Definition

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Model Group Definition"
name	Cadena	Nombre local del grupo de modelos
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del grupo de modelos
model group	Model Group	

Notation

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Notation Declaration"
name	Cadena	Nombre local de la notación
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres de la notación
system identifier	anyURI	
public identifier	Cadena	

▣ Particle

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Particle"
min occurs	Número entero	
max occurs	Número entero o cadena ("unbounded")	
term	Element Declaration, Element Wildcard o ModelGroup	

▣ Simple Type

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Simple Type Definition"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del tipo (vacío si es anónimo)
final	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension" "list" "union")	
context	Componente contenedor	
base type definition	Simple Type	
facets	Secuencia de facetas	
fundamental facets	Secuencia vacía (no implementada)	
variety	Cadena ("atomic" "list" "union")	
primitive type definition	Simple Type	
item type definition	(Sólo para tipos de lista) Simple Type	
member type definitions	(Sólo para tipos de unión) Secuencia de elementos Simple Type	

▣ Type Alternative

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Type Alternative"
test	Registro de propiedades XPath	
type definition	Simple Type o Complex Type	

☐ XPath Property Record

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
namespace bindings	Secuencia de funciones con propiedades ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
default namespace	anyURI	
base URI	anyURI	El URI de base estático de la expresión XPath
expression	Cadena	La expresión XPath como cadena de texto

`altova:schema(ComponentKind as xs:string, Name as xs:QName) como (function(xs:string) como item(*))?` [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Devuelve el tipo de componente que se indica en el primer argumento que tiene el mismo nombre que el que se indica en el segundo argumento. Para seguir navegando seleccione una de las propiedades del componente.

- Si esta propiedad es un componente seleccione una de sus propiedades para navegar hasta el siguiente nivel de profundidad. Puede repetir este paso para seguir navegando por el esquema.
- Si el componente es un valor atómico se devuelve este valor y no puede seguir navegando.

Nota: en las expresiones XQuery, el esquema se debe importar de forma explícita. En las expresiones XPath debe importar primero el esquema en el entorno de procesamiento, por ejemplo en XSLT con la instrucción `xslt:import`.

☐ Ejemplos

- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";`
`altova:schema("element declaration", xs:QName("OrgChart"))("type definition")`
`("content type")("particles")[3]!.("term")("kind")`
 devuelve la propiedad `kind` del término del tercer componente `particles`. Este componente desciende de la declaración de elementos que tiene un `QName` de `OrgChart`
- `import schema "" at "C:\Test\ExpReport.xsd";`
`let $typedef := altova:schema("type definition", xs:QName("emailType"))`
`for $facet in $typedef ("facets")`
`return [$facet ("kind"), $facet("value")]`
 devuelve, por cada `facet` de cada componente `emailType`, una matriz que contiene el tipo y el valor de ese elemento `facet`

Componentes y sus propiedades

[-] Assertion

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Assertion"
test	Registro de propiedades XPath	

[-] Attribute Declaration

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Declaration"
name	Cadena	Nombre local del atributo
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del atributo
type definition	Simple Type o Complex Type	
scope	Una función con propiedades ("class": "Scope", "variety": "global" o "local", "parent": el Complex Type o Attribute Group contenedor)	
value constraint	Si está presente, una función con propiedades ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" o "default", "value": atomic value, "lexical form": string. Tenga en cuenta que la propiedad "value" no está disponible para los tipos namespace-sensitive	
inheritable	Booleano	

[-] Attribute Group Definition

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Group Definition"
name	Cadena	Nombre local del grupo de atributos
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del grupo de atributos
attribute uses	Secuencia de (Attribute Use)	
attribute wildcard	Comodín de atributo opcional	

[-] Attribute Use

Nombre de la	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
--------------	----------------------	-----------------------

propiedad		
kind	Cadena	"Attribute Use"
required	Booleano	true si el atributo es obligatorio, false si es opcional
value constraint	Véase la declaración de atributos	
inheritable	Booleano	

Attribute Wildcard

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Wildcard"
namespace constraint	Función con propiedades ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": secuencia de elementos xs:anyURI, "disallowed names": lista que contiene QNames y/o las cadenas "defined" y "definedSiblings"	
process contents	Cadena ("strict" "lax" "skip")	

Complex Type

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Complex Type"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del tipo (vacío si es anónimo)
base type definition	Definición del Complex Type	
final	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
context	Secuencia vacía (not implemented)	
derivation method	Cadena ("restriction" "extension")	
abstract	Booleano	
attribute uses	Secuencia de elementos Attribute Use	
attribute wildcard	Comodín de atributo opcional	
content type	Función con propiedades: ("class": "Content Type", "variety": string ("element-only" "empty" "mixed" "simple"), particle: partícula opcional, "open content": función con propiedades	

	("class": "Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Simple Type)	
prohibited substitutions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
assertions	Secuencia de elementos Assertion	

Element Declaration

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Complex Type"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)
target namespace	Cadena	Namespace URI del tipo (vacío si es anónimo)
type definition	Simple Type o Complex Type	
type table	Función con propiedades ("class": "Type Table", "alternatives": secuencia de elementos Type Alternative, "default type definition": Simple Type o Complex Type)	
scope	Función con propiedades ("class": "Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": Complex Type opcional)	
value constraint	véase Attribute Declaration	
nillable	Booleano	
identity-constraint definitions	Secuencia de restricciones de identidad	
substitution group affiliations	Secuencia de declaraciones de elementos	
substitution group exclusions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
disallowed substitutions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension" "substitution")	
abstract	Booleano	

Element Wildcard

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Wildcard"

namespace constraint	Función con propiedades ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": secuencia de xs:anyURI, "disallowed names": lista que contiene QNames y/o las cadenas "defined" y "definedSiblings")	
process contents	Cadena ("strict" "lax" "skip")	

Facet

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	El nombre de la faceta, por ejemplo "minLength" o "enumeration"
value	Depende de la faceta	El valor de la faceta
fixed	Booleano	
typed-value	Sólo para facetas de enumeración, Array(xs:anyAtomicType*)	Una matriz que contiene los valores de la enumeración, cada uno de los cuales puede ser una secuencia de valores atómicos. (Nota: para la faceta de enumeración, la propiedad "value" es un secuencia de cadenas, independientemente del tipo)

Identity Constraint

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Identity-Constraint Definition"
name	Cadena	Nombre local de la restricción
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres de la restricción
identity-constraint category	Cadena ("key" "unique" "keyRef")	
selector	Registro de propiedades XPath	
fields	Secuencia de registros de propiedades XPath	
referenced key	(Sólo para keyRef): Identity Constraint	La restricción clave correspondiente

Model Group

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Model Group"

compositor	Cadena ("sequence" "choice" "all")	
particles	Secuencia de partículas	

Model Group Definition

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Model Group Definition"
name	Cadena	Nombre local del grupo de modelos
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del grupo de modelos
model group	Model Group	

Notation

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Notation Declaration"
name	Cadena	Nombre local de la notación
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres de la notación
system identifier	anyURI	
public identifier	Cadena	

Particle

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Particle"
min occurs	Número entero	
max occurs	Número entero o cadena ("unbounded")	
term	Element Declaration, Element Wildcard o ModelGroup	

Simple Type

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Simple Type Definition"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del tipo (vacío si es anónimo)

final	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension" "list" "union")	
context	Componente contenedor	
base type definition	Simple Type	
facets	Secuencia de facetas	
fundamental facets	Secuencia vacía (no implementada)	
variety	Cadena ("atomic" "list" "union")	
primitive type definition	Simple Type	
item type definition	(Sólo para tipos de lista) Simple Type	
member type definitions	(Sólo para tipos de unión) Secuencia de elementos Simple Type	

▣ Type Alternative

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Type Alternative"
test	Registro de propiedades XPath	
type definition	Simple Type o Complex Type	

▣ XPath Property Record

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
namespace bindings	Secuencia de funciones con propiedades ("prefix": string, "namespace": anyURI)	
default namespace	anyURI	
base URI	anyURI	El URI de base estático de la expresión XPath
expression	Cadena	La expresión XPath como cadena de texto

`altova:type(Node as item?) como (function(xs:string) como item(*))?` **XP3.1 XQ3.1**

La función `altova:type` indica un nodo de elemento o atributo de un documento XML y devuelve la información del tipo de nodo del PSVI (Conjunto de información posterior a la validación de esquemas).

Nota: el documento XML debe tener una declaración de esquema para que se pueda hacer referencia al esquema.

▣ Ejemplos

- `for $element in //Email`

```
let $type := altova:type($element)
return $type
```

devuelve una función que contiene información sobre el tipo de nodo

- ```
for $element in //Email
let $type := altova:type($element)
return $type ("kind")
```

 toma el componente de tipo del nodo (tipo simple o complejo) y devuelve el valor de la propiedad `kind` del componente

El parámetro "`_props`" devuelve las propiedades del componente seleccionado. Por ejemplo:

- ```
for $element in //Email
let $type := altova:type($element)
return ($type ("kind"), $type ("_props"))
```

 toma el componente de tipo del nodo (tipo simple o complejo) y devuelve (i) el valor de la propiedad `kind` del componente y después (ii) las propiedades de ese componente

Componentes y sus propiedades

[-] Assertion

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Assertion"
test	Registro de propiedades XPath	

[-] Attribute Declaration

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Declaration"
name	Cadena	Nombre local del atributo
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del atributo
type definition	Simple Type o Complex Type	
scope	Una función con propiedades ("class": "Scope", "variety": "global" o "local", "parent": el Complex Type o Attribute Group contenedor)	
value constraint	Si está presente, una función con propiedades ("class": "Value Constraint", "variety": "fixed" o "default", "value": atomic value, "lexical form": string. Tenga en cuenta que la propiedad "value" no está disponible para los tipos namespace-sensitive	

inheritable	Booleano	
-------------	----------	--

Attribute Group Definition

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Group Definition"
name	Cadena	Nombre local del grupo de atributos
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del grupo de atributos
attribute uses	Secuencia de (Attribute Use)	
attribute wildcard	Comodín de atributo opcional	

Attribute Use

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Attribute Use"
required	Booleano	true si el atributo es obligatorio, false si es opcional
value constraint	Véase la declaración de atributos	
inheritable	Booleano	

Attribute Wildcard

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Wildcard"
namespace constraint	Función con propiedades ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": secuencia de elementos xs:anyURI, "disallowed names": lista que contiene QNames y/o las cadenas "defined" y "definedSiblings"	
process contents	Cadena ("strict" "lax" "skip")	

Complex Type

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Complex Type"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)

target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del tipo (vacío si es anónimo)
base type definition	Definición del Complex Type	
final	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
context	Secuencia vacía (not implemented)	
derivation method	Cadena ("restriction" "extension")	
abstract	Booleano	
attribute uses	Secuencia de elementos Attribute Use	
attribute wildcard	Comodín de atributo opcional	
content type	Función con propiedades: ("class": "Content Type", "variety": string ("element-only" "empty" "mixed" "simple"), particle: partícula opcional, "open content": función con propiedades ("class": "Open Content", "mode": string ("interleave" "suffix"), "wildcard": Wildcard), "simple type definition": Simple Type)	
prohibited substitutions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
assertions	Secuencia de elementos Assertion	

Element Declaration

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Complex Type"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)
target namespace	Cadena	Namespace URI del tipo (vacío si es anónimo)
type definition	Simple Type o Complex Type	
type table	Función con propiedades ("class": "Type Table", "alternatives": secuencia de elementos Type Alternative, "default type definition": Simple Type o Complex Type)	
scope	Función con propiedades ("class": "Scope", "variety": ("global" "local"), "parent": Complex Type opcional)	
value constraint	véase Attribute Declaration	
nillable	Booleano	

identity-constraint definitions	Secuencia de restricciones de identidad	
substitution group affiliations	Secuencia de declaraciones de elementos	
substitution group exclusions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension")	
disallowed substitutions	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension" "substitution")	
abstract	Booleano	

Element Wildcard

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Wildcard"
namespace constraint	Función con propiedades ("class": "Namespace Constraint", "variety": "any" "enumeration" "not", "namespaces": secuencia de xs:anyURI, "disallowed names": lista que contiene QNames y/o las cadenas "defined" y "definedSiblings"	
process contents	Cadena ("strict" "lax" "skip")	

Facet

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	El nombre de la faceta, por ejemplo "minLength" o "enumeration"
value	Depende de la faceta	El valor de la faceta
fixed	Booleano	
typed-value	Sólo para facetas de enumeración, Array(xs:anyAtomicType*)	Una matriz que contiene los valores de la enumeración, cada uno de los cuales puede ser una secuencia de valores atómicos. (Nota: para la faceta de enumeración, la propiedad "value" es un secuencia de cadenas, independientemente del tipo)

Identity Constraint

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Identity-Constraint Definition"

name	Cadena	Nombre local de la restricción
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres de la restricción
identity-constraint category	Cadena ("key" "unique" "keyRef")	
selector	Registro de propiedades XPath	
fields	Secuencia de registros de propiedades XPath	
referenced key	(Sólo para keyRef): Identity Constraint	La restricción clave correspondiente

▣ Model Group

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Model Group"
compositor	Cadena ("sequence" "choice" "all")	
particles	Secuencia de partículas	

▣ Model Group Definition

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Model Group Definition"
name	Cadena	Nombre local del grupo de modelos
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del grupo de modelos
model group	Model Group	

▣ Notation

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Notation Declaration"
name	Cadena	Nombre local de la notación
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres de la notación
system identifier	anyURI	
public identifier	Cadena	

▣ Particle

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
------------------------	----------------------	-----------------------

kind	Cadena	"Particle"
min occurs	Número entero	
max occurs	Número entero o cadena ("unbounded")	
term	Element Declaration, Element Wildcard o ModelGroup	

Simple Type

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Simple Type Definition"
name	Cadena	Nombre local del tipo (vacío si es anónimo)
target namespace	Cadena	URI del espacio de nombres del tipo (vacío si es anónimo)
final	Secuencia de cadenas ("restriction" "extension" "list" "union")	
context	Componente contenedor	
base type definition	Simple Type	
facets	Secuencia de facetas	
fundamental facets	Secuencia vacía (no implementada)	
variety	Cadena ("atomic" "list" "union")	
primitive type definition	Simple Type	
item type definition	(Sólo para tipos de lista) Simple Type	
member type definitions	(Sólo para tipos de unión) Secuencia de elementos Simple Type	

Type Alternative

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
kind	Cadena	"Type Alternative"
test	Registro de propiedades XPath	
type definition	Simple Type o Complex Type	

XPath Property Record

Nombre de la propiedad	Tipo de la propiedad	Valor de la propiedad
namespace bindings	Secuencia de funciones con propiedades ("prefix": string, "namespace": anyURI)	

default namespace	anyURI	
base URI	anyURI	El URI de base estático de la expresión XPath
expression	Cadena	La expresión XPath como cadena de texto

19.2.1.7 Funciones XPath/XQuery: Secuencia

Las funciones de extensión de Altova para trabajar con secuencias pueden utilizarse en expresiones XPath y XQuery y ofrecen funciones adicionales para el procesamiento de datos. Estas funciones se pueden usar con los motores **XPath 3.0** y **XQuery 3.0** de Altova. Están disponibles en contextos XPath/XQuery.

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** <http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

<i>Funciones XPath</i> (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
<i>Funciones XSLT</i> (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3
<i>Funciones XQuery</i> (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1

▼ atributos [altova:]

altova:attributes(NombreAtributo as xs:string) COMO **attribute()*** **XP3.1** **XQ3.1**

Devuelve todos los atributos cuyo nombre local coincida con el nombre dado como argumento de entrada (NombreAtributo). La búsqueda tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas y se lleva a cabo en el eje attribute::.

☐ Ejemplos

- **altova:attributes**("MiAtributo") devuelve **MiAtributo()***

altova:attributes(NombreAtributo as xs:string, OpcionesBúsqueda as xs:string) COMO **attribute()*** **XP3.1** **XQ3.1**

Devuelve todos los atributos cuyo nombre local coincida con el nombre dado como argumento de entrada

(NombreAtributo). La búsqueda tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas y se lleva a cabo en el eje `attribute::`. El segundo argumento es una cadena con marcas de búsqueda. Estas son las marcas disponibles:

- r** = habilita la búsqueda de expresiones regulares. En este caso, `NombreAtributo` debe ser una cadena de búsqueda de expresión regular;
- i** = la búsqueda no tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas;
- p** = incluye el prefijo de espacio de nombres en la búsqueda. En este caso, `NombreAtributo` debe contener el prefijo de espacio de nombres (p. ej.: `MiAtributo`).

Las marcas pueden escribirse en cualquier orden y no hace falta utilizar todas. Si usa marcas no válidas, se genera un error. También puede usar una cadena vacía para el segundo argumento. Esto tiene el mismo efecto que usar solo el primer argumento. Sin embargo, no está permitido usar una secuencia vacía.

Ejemplos

- `altova:attributes("MiAtributo", "rip")` devuelve `MiAtributo()*`
- `altova:attributes("MiAtributo", "pri")` devuelve `MiAtributo()*`
- `altova:attributes("MiAtributo", "")` devuelve `MiAtributo()*`
- `altova:attributes("MiAtributo", "Rip")` devuelve un error de marca desconocida.
- `altova:attributes("MiAtributo",)` devuelve un error diciendo que falta el segundo argumento.

▼ elements [altova:]

`altova:elements(NombreElemento as xs:string)` COMO `elemento()*` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve todos los elementos cuyo nombre local coincida con el nombre dado como argumento de entrada (`NombreElemento`). La búsqueda tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas y se lleva a cabo en el eje `child::`.

Ejemplos

- `altova:elements("MiElemento")` devuelve `MiElemento()*`

`altova:elements(NombreElemento as xs:string, OpcionesBúsqueda as xs:string)` COMO `elemento()*` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve todos los elementos cuyo nombre local coincida con el nombre dado como argumento de entrada (`NombreElemento`). La búsqueda tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas y se lleva a cabo en el eje `child::`. El segundo argumento es una cadena con marcas de búsqueda. Estas son las marcas disponibles:

- r** = habilita la búsqueda de expresiones regulares. En este caso, `NombreElemento` debe ser una cadena de búsqueda de expresión regular;
- i** = la búsqueda no tiene en cuenta el uso de mayúsculas y minúsculas;
- p** = incluye el prefijo de espacio de nombres en la búsqueda. En este caso, `NombreElemento` debe contener el prefijo de espacio de nombres (p. ej.: `MiElemento`).

Las marcas pueden escribirse en cualquier orden y no hace falta utilizar todas. Si usa marcas no válidas, se genera un error. También puede usar una cadena vacía para el segundo argumento. Esto tiene el mismo efecto que usar solo el primer argumento. Sin embargo, no está permitido usar una secuencia

vacía.

▣ Ejemplos

- `altova:elements("MiElemento", "rip")` devuelve `MiElemento()*`
- `altova:elements("MiElemento", "pri")` devuelve `MiElemento()*`
- `altova:elements("MiElemento", "")` devuelve `MiElemento()*`
- `altova:elements("MiElemento", "Rip")` devuelve un error de marca desconocida.
- `altova:elements("MiElemento",)` devuelve un error diciendo que falta el segundo argumento.

▼ find-first [altova:]

`altova:find-first((Secuencia ())*), (Condición(Elemento-Secuencia como xs:boolean))`
como `item()`? **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma dos argumentos. El primero es una secuencia de uno o varios elementos de cualquier tipo de datos. El segundo argumento, `Condición`, es una referencia a una función XPath que toma un argumento (es decir, su aridad es 1) y devuelve un valor binario. Cada elemento de `Secuencia` se envía a su vez a la función a la que se hace referencia en `Condición`. Nota: recuerde que esta función solo toma un argumento. El primer elemento de `Secuencia` que consiga que la función de `Condición` dé `true()` como resultado se devuelve como resultado de `find-first` y la iteración se detiene.

▣ Ejemplos

- `altova:find-first(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0})` devuelve `xs:integer 6`

El argumento `Condición` remite a la función inline XPath 3.0 `function()`, que declara una función inline llamada `$a` y después la define. Cada elemento del argumento `Secuencia` de `find-first` se envía a su vez como valor de entrada a `$a`. El valor de entrada se prueba en la condición en la definición de función (`$a mod 2 = 0`). El primer valor de entrada que cumpla la condición se devuelve como resultado de `find-first` (en este caso 6).

- `altova:find-first((1 to 10), (function($a) {$a+3=7}))` devuelve `xs:integer 4`

Más ejemplos

Si existe el archivo `C:\Temp\Customers.xml`:

- `altova:find-first("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1)` devuelve `xs:string C:\Temp\Customers.xml`

Si no existe el archivo `C:\Temp\Customers.xml` pero existe `http://www.altova.com/index.html`:

- `altova:find-first("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1)` devuelve `xs:string http://www.altova.com/index.html`

Si no existe el archivo `C:\Temp\Customers.xml` y tampoco existe

`http://www.altova.com/index.html`:

- `altova:find-first("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html"), (doc-available#1)` no devuelve ningún resultado

Notas sobre los ejemplos anteriores

- La función XPath 3.0 `doc-available` toma un solo argumento de cadena, que se usa como URI, y devuelve `true` si en el URI dado se encuentra un nodo de documento. El documento que está en el URI dado debe ser un documento XML.
- La función `doc-available` se puede usar para **Condición**, el segundo argumento de `find-first`, porque solamente toma un argumento (aridad=1), porque toma un `item()` como entrada (una cadena que se usa como URI) y devuelve un valor binario.
- Recuerde que solamente se hace referencia a la función `doc-available` pero no se le llama. El sufijo `#1` que se anexa a la función indica una función cuya aridad es 1. Es decir, `doc-available#1` simplemente significa "Utilizar la función `doc-available()` que tiene aridad=1, pasándole como solo argumento a su vez cada uno de los elementos de la primera secuencia." Como resultado, se pasarán las dos cadenas a `doc-available()`, que utiliza la cadena como URI y prueba si existe un nodo de documento en el URI. Si existe, entonces `doc-available()` da como resultado `true()` y esa cadena se devuelve como resultado de la función `find-first`. Nota sobre la función `doc-available()`: las rutas de acceso relativas se resuelven en relación al URI base actual, que es por defecto el URI del documento XML desde el que se carga la función.

▼ `find-first-combination` [altova:]

altova:find-first-combination((Sec-01 como `item()*`), (Sec-02 como `item()*`), (Condición(Elem-Sec-01, Elem-Sec-02 como `xs:boolean`)) como `item()*` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma tres argumentos:

- Los dos primeros (`Sec-01` y `Sec-02`) son secuencias de uno o más elementos de cualquier tipo de datos.
- El tercero (**Condición**) es una referencia a una función XPath que toma dos argumentos (su aridad es 2) y devuelve un valor binario.

Los elementos de `Sec-01` y `Sec-02` se pasan en pares ordenados (cada par está formado por un elemento de cada secuencia) como argumentos de la función de **Condición**. Los pares se ordenan de la siguiente manera:

Si `Sec-01 = X1, X2, X3 ... Xn`

Y `Sec-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn`

Entonces `(X1 Y1), (X1 Y2), (X1 Y3) ... (X1 Yn), (X2 Y1), (X2 Y2) ... (Xn Yn)`

El primer par ordenado que consiga que la función de **Condición** dé como resultado `true()` se devuelve como resultado de `find-first-combination`. Recuerde que (i) si la función de **Condición** recorre los pares de argumentos dados y no consigue dar `true()` como resultado ni una vez, entonces `find-first-combination` devuelve *Sin resultados*; (ii) el resultado de `find-first-combination` siempre será un par de elementos (de cualquier tipo de datos) o ningún elemento.

☐ Ejemplos

- **altova:find-first-pair**(11 to 20, 21 to 30, `function($a, $b) {$a+$b = 32}`) devuelve la secuencia de `xs:integers` (11, 21)
- **altova:find-first-pair**(11 to 20, 21 to 30, `function($a, $b) {$a+$b = 33}`) devuelve la secuencia de `xs:integers` (11, 22)
- **altova:find-first-pair**(11 to 20, 21 to 30, `function($a, $b) {$a+$b = 34}`) devuelve

la secuencia de `xs:integers (11, 23)`

▼ find-first-pair [altova:]

altova:find-first-pair((Sec-01 como item()*), (Sec-02 como item()*), (Condición(Elem-Sec-01, Elem-Sec-02 como xs:boolean)) COMO item()* **XP3.1 XQ3.1**)

Esta función toma tres argumentos:

- Los dos primeros (`Sec-01` y `Sec-02`) son secuencias de uno o más elementos de cualquier tipo de datos.
- El tercero (`Condición`) es una referencia a una función XPath que toma dos argumentos (su aridad es 2) y devuelve un valor binario.

Los elementos de `Sec-01` y `Sec-02` se pasan en pares ordenados como argumentos de la función de `Condición`. Los pares se ordenan de la siguiente manera:

Si `Sec-01 = X1, X2, X3 ... Xn`
 Y `Sec-02 = Y1, Y2, Y3 ... Yn`
 Entonces `(X1 Y1), (X2 Y2), (X3 Y3) ... (Xn Yn)`

El primer par ordenado que consiga que la función de `Condición` dé como resultado `true()` se devuelve como resultado de `find-first-pair`. Recuerde que (i) si la función de `Condición` recorre los pares de argumentos dados y no consigue dar `true()` como resultado ni una vez, entonces `find-first-pair` devuelve *Sin resultados*; (ii) el resultado de `find-first-pair` siempre será un par de elementos (de cualquier tipo de datos) o ningún elemento.

▢ Ejemplos

- **altova:find-first-pair**(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 32}) devuelve la secuencia de `xs:integers (11, 21)`
- **altova:find-first-pair**(11 to 20, 21 to 30, function(\$a, \$b) {\$a+\$b = 33}) devuelve *Sin resultados*

Observe que en los dos ejemplos anteriores el orden de los pares es: (11, 21) (12, 22) (13, 23) ... (20, 30). Por ese motivo el segundo ejemplo no obtiene resultados (porque ningún par ordenado consigue sumar 33).

▼ find-first-pair-pos [altova:]

altova:find-first-pair-pos((Sec-01 como item()*), (Sec-02 como item()*), (Condición(Elem-Sec-01, Elem-Sec-02 como xs:boolean)) COMO `xs:integer` **XP3.1 XQ3.1**)

Esta función toma tres argumentos:

- Los dos primeros (`Sec-01` y `Sec-02`) son secuencias de uno o más elementos de cualquier tipo de datos.
- El tercero (`Condición`) es una referencia a una función XPath que toma dos argumentos (su aridad es 2) y devuelve un valor binario.

Los elementos de `Sec-01` y `Sec-02` se pasan en pares ordenados como argumentos de la función de `Condición`. Los pares se ordenan de la siguiente manera:

Si $\text{Sec-01} = X_1, X_2, X_3 \dots X_n$
 Y $\text{Sec-02} = Y_1, Y_2, Y_3 \dots Y_n$
 Entonces $(X_1 Y_1), (X_2 Y_2), (X_3 Y_3) \dots (X_n Y_n)$

La posición de índice del primer par ordenado que consiga que la función de **condición** dé como resultado `true()` se devuelve como resultado de `find-first-pair-pos`. Recuerde que si la función de **condición** recorre los pares de argumentos dados y no da como resultado `true()` ni una sola vez, entonces `find-first-pair-pos` devuelve *Sin resultados*.

☐ Ejemplos

- `altova:find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 32})` devuelve `1`
- `altova:find-first-pair(11 to 20, 21 to 30, function($a, $b) {$a+$b = 33})` devuelve *Sin resultados*

Observe que en los dos ejemplos anteriores el orden de los pares es: (11, 21) (12, 22) (13, 23) ... (20, 30). En el primer ejemplo el primer par consigue que la función de **Condición** dé como resultado `true()` y, por tanto, se devuelve la posición de índice que tienen en la secuencia (1). El segundo ejemplo, sin embargo, devuelve *Sin resultados* porque ningún par consigue sumar 33.

▼ find-first-pos [altova:]

`altova:find-first-pos((Secuencia como item()*), (Condición(Elem-Sec como xs:boolean)) como xs:integer XP3.1 XQ3.1`

Esta función toma dos argumentos. El primer argumento es una secuencia de uno o varios elementos de cualquier tipo. El segundo argumento (**Condición**) es una referencia a una función XPath que toma un argumento (su aridad es 1) y devuelve un valor binario. Cada elemento de **Secuencia** se envía a su vez a la función a la que se hace referencia en **Condición**. (Recuerde que esta función toma un solo argumento.) El primer elemento de **Secuencia** que consiga que la función de **Condición** dé como resultado `true()` devuelve la posición de índice que tiene en **Secuencia** como resultado de `find-first-pos` y la iteración se detiene.

☐ Ejemplos

- `altova:find-first-pos(5 to 10, function($a) {$a mod 2 = 0})` devuelve `xs:integer 2`
 El argumento **Condición** hace referencia a la función inline XPath 3.0 `function()`, que declara una función inline llamada `$a` y después la define. Cada elemento del argumento **Sequence** de `find-first-pos` se pasa a su vez como valor de entrada de `$a`. El valor de entrada se prueba en la condición de la definición de función (`$a mod 2 = 0`). La posición de índice que tiene en la secuencia el primer valor de entrada que cumple la condición se devuelve como resultado de `find-first-pos` (en este caso es la posición de índice 2, porque 6 es el primer valor (de la secuencia) que cumple la condición y su posición de índice en la secuencia es 2).
- `altova:find-first-pos((2 to 10), (function($a) {$a+3=7}))` devuelve `xs:integer 3`

Más ejemplos

Si existe el archivo `C:\Temp\Customers.xml`:

- `altova:find-first-pos` ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html", (doc-available#1)) devuelve 1

Si no existe el archivo `c:\Temp\Customers.xml` pero existe `http://www.altova.com/index.html`:

- `altova:find-first-pos` ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html", (doc-available#1)) devuelve 2

Si no existe el archivo `c:\Temp\Customers.xml` y tampoco existe `http://www.altova.com/index.html`:

- `altova:find-first-pos` ("C:\Temp\Customers.xml", "http://www.altova.com/index.html", (doc-available#1)) no devuelve ningún resultado

Notas sobre los ejemplos anteriores

- La función XPath 3.0 `doc-available` toma un solo argumento de cadena, que se usa como URI, y devuelve `true` si en el URI dado se encuentra un nodo de documento. El documento que está en el URI dado debe ser un documento XML.
- La función `doc-available` se puede usar para **Condición**, el segundo argumento de `find-first-pos`, porque solamente toma un argumento (`aridad=1`), porque toma un `item()` como entrada (una cadena que se usa como URI) y devuelve un valor binario.
- Recuerde que solamente se hace referencia a la función `doc-available` pero no se le llama. El sufijo `#1` que se anexa a la función indica una función cuya aridad es 1. Es decir, `doc-available#1` simplemente significa *"Utilizar la función `doc-available()` que tiene `aridad=1`, pasándole como solo argumento a su vez cada uno de los elementos de la primera secuencia."* Como resultado, se pasarán las dos cadenas a `doc-available()`, que utiliza la cadena como URI y prueba si existe un nodo de documento en el URI. Si existe, entonces `doc-available()` da como resultado `true()` y esa cadena se devuelve como resultado de la función `find-first-pos`. Nota sobre la función `doc-available()`: las rutas de acceso relativas se resuelven en relación al URI base actual, que es por defecto el URI del documento XML desde el que se carga la función.

▼ `for-each-attribute-pair` [altova:]

`altova:for-each-attribute-pair`(Seq1 como `element()`?, Seq2 como `element()`?, Function como `function()`) como `item()`* **XP3.1 XQ3.1**

Los primeros dos argumentos identifican dos elementos cuyos atributos se usan para construir pares de atributos donde uno de los atributos del par se obtiene del primer elemento y el otro atributo del segundo elemento. Los pares de atributos se seleccionan basándose en que tienen el mismo nombre y se ordenan alfabéticamente por grupos. Si un atributo no tiene un atributo correspondiente en el otro elemento, entonces el par está "desarticulado", lo que significa que tiene un solo miembro. El elemento de la función (tercer argumento `Function`) se aplica por separado a cada par de la secuencia de pares (articulados y desarticulados) y el resultado es una secuencia de elementos.

⊕ Ejemplos

- `altova:for-each-attribute-pair` (/Example/Test-A, /Example/Test-B, function(\$a, \$b) {\$a+b}) devuelve...

```
(2, 4, 6) si
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

```
(2, 4, 6) si
<Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

```
(2, 6) si
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

Nota: El resultado (2, 6) se obtiene mediante la siguiente acción: (1+1, ()+2, 3+3, 4+()). Si uno de los operandos es la secuencia vacía, como en el caso de los elementos 2 y 4, entonces el resultado de la suma es una secuencia vacía.

- **altova:for-each-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, concat#2) devuelve...

```
(11, 22, 33) si
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

```
(11, 2, 33, 4) si
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

▼ for-each-combination [altova:]

altova:for-each-combination(PrimeraSecuencia como *item()**, SegundaSecuencia como *item()**, función(\$i,\$j){\$i || \$j}) COMO *item()** **XP3.1 XQ3.1**

Los elementos de las dos secuencias en los primeros dos argumentos se combinan de forma que el primer elemento de la primera secuencia se combina, en orden, una vez con cada elemento de la segunda secuencia. La función dada como tercer argumento se aplica a cada una de las combinaciones de la secuencia resultante y da como resultado una secuencia de elementos (véase *ejemplo*).

☐ Ejemplos

- **altova:for-each-combination**(('a', 'b', 'c'), ('1', '2', '3'), function(\$i, \$j) {\$i || \$j}) devuelve ('a1', 'a2', 'a3', 'b1', 'b2', 'b3', 'c1', 'c2', 'c3')

▼ for-each-matching-attribute-pair [altova:]

altova:for-each-matching-attribute-pair(Seq1 como *element()*?, Seq2 como *element()*?, Function como *function()*) COMO *item()** **XP3.1 XQ3.1**

Los primeros dos argumentos identifican dos elementos cuyos atributos se usan para construir pares de atributos donde un atributo de cada par se obtiene del primer elemento y el otro atributo del par se obtiene del segundo elemento. Los pares de elementos se seleccionan basándose en que tienen el mismo nombre y se ordenan alfabéticamente por grupos. Si un atributo no tiene un atributo correspondiente en el otro elemento, entonces no se construye ningún par. El elemento de la función (tercer argumento

Function) se aplica por separado a cada par de la secuencia de pares (articulados y desarticulados) y el resultado es una secuencia de elementos.

✚ Ejemplos

- **altova:for-each-matching-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, function(\$a, \$b){\$a+b}) devuelve...

```
(2, 4, 6) if
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

```
(2, 4, 6) if
<Test-A att2="2" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

```
(2, 6) if
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att3="1" />
```

- **altova:for-each-matching-attribute-pair**(/Example/Test-A, /Example/Test-B, concat#2) devuelve...

```
(11, 22, 33) if
<Test-A att1="1" att2="2" att3="3" />
<Test-B att1="1" att2="2" att3="3" />
```

```
(11, 33) if
<Test-A att4="4" att1="1" att3="3" />
<Test-B att3="3" att2="2" att1="1" />
```

▼ substitute-empty [altova:]

altova:substitute-empty(PrimeraSecuencia as item()*, SegundaSecuencia as item()) COMO item()* [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Si PrimeraSecuencia está vacío, la función devuelve SegundaSecuencia. Si PrimeraSecuencia no está vacío, la función devuelve PrimeraSecuencia.

☐ Ejemplos

- **altova:substitute-empty**((1,2,3), (4,5,6)) devuelve (1,2,3)
- **altova:substitute-empty**((), (4,5,6)) devuelve (4,5,6)

19.2.1.8 Funciones XPath/XQuery: Cadena

Las funciones de extensión de Altova para trabajar con cadenas pueden utilizarse en expresiones XPath y XQuery y ofrecen funciones adicionales para el procesamiento de datos. Estas funciones se pueden usar con los motores **XPath 3.0** y **XQuery 3.0** de Altova. Están disponibles en contextos XPath/XQuery.

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres**

<http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

<i>Funciones XPath</i> (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
<i>Funciones XSLT</i> (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3
<i>Funciones XQuery</i> (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1

▼ camel-case [altova:]

altova:camel-case (CadenaEntrada como xs:string) **COMO** xs:string **XP3.1** **XQ3.1**

Devuelve la cadena de entrada *CadenaEntrada* escrita en CamelCase. La cadena se analiza usando la expresión regular '\s' (que es la forma abreviada del carácter espacio en blanco). El primer carácter que no sea un espacio en blanco situado después de un espacio en blanco o de una secuencia de espacios en blanco consecutivos se pondrá en mayúsculas. El primer carácter de la cadena de salida se pondrá en mayúsculas.

☐ Ejemplos

- **altova:camel-case** ("max") devuelve Max
- **altova:camel-case** ("max max") devuelve Max Max
- **altova:camel-case** ("file01.xml") devuelve File01.xml
- **altova:camel-case** ("file01.xml file02.xml") devuelve File01.xml File02.xml
- **altova:camel-case** ("file01.xml file02.xml") devuelve File01.xml File02.xml
- **altova:camel-case** ("file01.xml -file02.xml") devuelve File01.xml -file02.xml

altova:camel-case (CadenaEntrada como xs:string, CaracteresDivisión como xs:string, EsExpReg como xs:boolean) **COMO** xs:string **XP3.1** **XQ3.1**

Devuelve la cadena de entrada *CadenaEntrada* escrita en CamelCase usando los *CaracteresDivisión* para determinar qué caracteres desencadenan el siguiente uso de mayúsculas. El argumento *CaracteresDivisión* se usa como expresión regular cuando *EsExpReg* = true() o como caracteres planos cuando *EsExpReg* = false(). El primer carácter de la cadena de salida se escribe con mayúsculas.

☐ Ejemplos

- **altova:camel-case** ("setname getname", "set|get", true()) devuelve setName getName
- **altova:camel-case** ("altova\documents\testcases", "\", false()) devuelve Altova\Documents\Testcases

▼ char [altova:]

altova:char(*Posición* as *xs:integer*) COMO **xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**

Devuelve una cadena que contiene el carácter que está en la posición indicada por el argumento *Posición* en la cadena que se obtiene al convertir el valor del elemento de contexto en *xs:string*. La cadena resultante estará vacía si en la posición indicada no existe ningún carácter.

☐ Ejemplos

Si el elemento de contexto es **1234ABCD**:

- **altova:char**(2) devuelve **2**
- **altova:char**(5) devuelve **A**
- **altova:char**(9) devuelve la cadena vacía
- **altova:char**(-2) devuelve la cadena vacía

altova:char(*CadenaEntrada* as *xs:string*, *Posición* as *xs:integer*) COMO **xs:string** **XP3.1** **XQ3.1**

Devuelve una cadena que contiene el carácter que está en la posición indicada por el argumento *Posición* en la cadena dada por el argumento *CadenaEntrada*. La cadena resultante estará vacía si en la posición indicada no existe ningún carácter.

☐ Ejemplos

- **altova:char**("2014-01-15", 5) devuelve **-**
- **altova:char**("USA", 1) devuelve **U**
- **altova:char**("USA", 1) devuelve la cadena vacía
- **altova:char**("USA", -2) devuelve la cadena vacía

▼ create-hash-from-string [altova:]

altova:create-hash-from-string(*InputString* como *xs:string*) COMO **xs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

altova:create-hash-from-string(*InputString* como *xs:string*, *HashAlgo* as *xs:string*) COMO **xs:string** **XP2** **XQ1** **XP3.1** **XQ3.1**

Genera una cadena hash a partir de *InputString* usando el algoritmo de hash especificado por el argumento *HashAlgo*. Se pueden usar los siguientes algoritmos de hash (en mayúsculas o minúsculas): **MD5**, **SHA-1**, **SHA-224**, **SHA-256**, **SHA-384**, **SHA-512**. Si no se especifica el segundo argumento (véase la primera instrucción) se usa el algoritmo de hash **SHA-256**.

☐ Ejemplos

- **altova:create-hash-from-string**('abc') devuelve una cadena hash generada usando el algoritmo de hash **SHA-256**.
- **altova:create-hash-from-string**('abc', 'md5') devuelve una cadena hash generada usando el algoritmo de hash **MD5**.
- **altova:create-hash-from-string**('abc', 'MD5') devuelve una cadena hash generada usando el algoritmo de hash **MD5**.

▼ first-chars [altova:]

`altova:first-chars(X as xs:integer)` como `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve una cadena que contiene los `x` primeros caracteres de la cadena que se obtiene al convertir el valor del elemento de contexto en `xs:string`.

☐ Ejemplos

Si el elemento de contexto es `1234ABCD`:

- `altova:first-chars(2)` devuelve `12`
- `altova:first-chars(5)` devuelve `1234A`
- `altova:first-chars(9)` devuelve `1234ABCD`

`altova:first-chars(CadenaEntrada as xs:string, X as xs:integer)` como `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve una cadena que contiene los `x` primeros caracteres de la cadena dada como argumento `CadenaEntrada`.

☐ Ejemplos

- `altova:first-chars("2014-01-15", 5)` devuelve `2014-`
- `altova:first-chars("USA", 1)` devuelve `U`

▼ format-string [altova:]

`altova:format-string(InputString como xs:string, FormatSequence como item()*)` como `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

La cadena de entrada (primer argumento) contiene parámetros posicionales (`%1`, `%2`, etc). Cada parámetro es reemplazado por el elemento cadena ubicado en la posición correspondiente de la secuencia de formato (enviada como segundo argumento). Por tanto, el primer elemento de la secuencia de formato reemplaza al parámetro posicional `%1`, el segundo elemento reemplaza a `%2` y así sucesivamente. La función devuelve esta secuencia con formato que contiene los elementos de reemplazo. Si no existe una cadena para alguno de los parámetros posicionales, entonces se devuelve ese mismo parámetro posicional. Esto ocurre cuando el índice de un parámetro posicional es mayor que el número de elementos de la secuencia de formato.

☐ Ejemplos

- `altova:format-string('Hello %1, %2, %3', ('Jane', 'John', 'Joe'))` devuelve `"Hello Jane, John, Joe"`
- `altova:format-string('Hello %1, %2, %3', ('Jane', 'John', 'Joe', 'Tom'))` devuelve `"Hello Jane, John, Joe"`
- `altova:format-string('Hello %1, %2, %4', ('Jane', 'John', 'Joe', 'Tom'))` devuelve `"Hello Jane, John, Tom"`
- `altova:format-string('Hello %1, %2, %4', ('Jane', 'John', 'Joe'))` devuelve `"Hello Jane, John, %4"`

▼ last-chars [altova:]

`altova:last-chars(X as xs:integer)` como `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve una cadena que contiene los `X` últimos caracteres de la cadena que se obtiene al convertir el valor del elemento de contexto en `xs:string`.

▣ Ejemplos

Si el elemento de contexto es 1234ABCD:

- `altova:last-chars(2)` devuelve CD
- `altova:last-chars(5)` devuelve 4ABCD
- `altova:last-chars(9)` devuelve 1234ABCD

`altova:last-chars(CadenaEntrada as xs:string, X as xs:integer)` COMO `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve una cadena que contiene los *x* últimos caracteres de la cadena dada como argumento *CadenaEntrada*.

▣ Ejemplos

- `altova:last-chars("2014-01-15", 5)` devuelve 01-15-
- `altova:last-chars("USA", 10)` devuelve USA

▼ pad-string-left [altova:]

`altova:pad-string-left(CadenaParaRellenar como xs:string, LongitudCadena como xs:integer, CarácterRelleno como xs:string)` COMO `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

El argumento *CarácterRelleno* es un solo carácter. Se añade a la izquierda de la cadena para aumentar el número de caracteres de la *CadenaParaRellenar*, de modo que este número equivalga al valor entero del argumento *LongitudCadena*. El argumento *LongitudCadena* puede tener cualquier valor entero (positivo o negativo), pero el relleno solo se lleva a cabo si el valor de *LongitudCadena* es mayor que el número de caracteres de *CadenaParaRellenar*. Si *CadenaParaRellenar* tiene más caracteres que el valor de *LongitudCadena*, entonces *CadenaParaRellenar* se deja como está.

▣ Ejemplos

- `altova:pad-string-left('AP', 1, 'Z')` devuelve 'AP'
- `altova:pad-string-left('AP', 2, 'Z')` devuelve 'AP'
- `altova:pad-string-left('AP', 3, 'Z')` devuelve 'ZAP'
- `altova:pad-string-left('AP', 4, 'Z')` devuelve 'ZZAP'
- `altova:pad-string-left('AP', -3, 'Z')` devuelve 'AP'
- `altova:pad-string-left('AP', 3, 'YZ')` devuelve un error indicando que el carácter de relleno es demasiado largo.

▼ pad-string-right [altova:]

`altova:pad-string-right(CadenaParaRellenar como xs:string, LongitudCadena como xs:integer, CarácterRelleno como xs:string)` COMO `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

El argumento *CarácterRelleno* es un solo carácter. Se añade a la derecha de la cadena para aumentar el número de caracteres de la *CadenaParaRellenar*, de modo que este número equivalga al valor entero del argumento *LongitudCadena*. El argumento *LongitudCadena* puede tener cualquier valor entero (positivo o negativo), pero el relleno solo se lleva a cabo si el valor de *LongitudCadena* es mayor que el número de caracteres de *CadenaParaRellenar*. Si *CadenaParaRellenar* tiene más caracteres que el valor de *LongitudCadena*, entonces *CadenaParaRellenar* se deja como está.

▣ Ejemplos

- `altova:pad-string-right('AP', 1, 'Z')` devuelve 'AP'
- `altova:pad-string-right('AP', 2, 'Z')` devuelve 'AP'
- `altova:pad-string-right('AP', 3, 'Z')` devuelve 'APZ'
- `altova:pad-string-right('AP', 4, 'Z')` devuelve 'APZZ'
- `altova:pad-string-right('AP', -3, 'Z')` devuelve 'AP'
- `altova:pad-string-right('AP', 3, 'YZ')` devuelve un error indicando que el carácter de relleno es demasiado largo.

▼ repeat-string [altova:]

`altova:repeat-string`(CadenaEntrada as xs:string, Repeticiones as xs:integer) como xs:string XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Genera una cadena que está compuesta por el primer argumento `CadenaEntrada` repetida tantas veces como indique el argumento `Repeticiones`.

▣ Ejemplo

- `altova:repeat-string("Altova #", 3)`
devuelve `Altova #Altova #Altova #`

▼ substring-after-last [altova:]

`altova:substring-after-last`(CadenaPrincipal as xs:string, CadenaPrueba as xs:string) como xs:string XP3.1 XQ3.1

Si `CadenaPrueba` se encuentra en `CadenaPrincipal`, la función devuelve la subcadena que aparece después de `CadenaPrueba` en `CadenaPrincipal`. Si `CadenaPrueba` no está en `CadenaPrincipal`, entonces devuelve la cadena vacía. Si `CadenaPrueba` es una cadena vacía, entonces devuelve la `CadenaPrincipal` entera. Si `CadenaPrueba` aparece varias veces en `CadenaPrincipal`, la función devuelve la subcadena que aparece después de la última `CadenaPrueba`.

▣ Ejemplos

- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'B')` devuelve 'CDEFGH'
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'BC')` devuelve 'DEFGH'
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'BD')` devuelve ''
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', 'Z')` devuelve ''
- `altova:substring-after-last('ABCDEFGH', '')` devuelve 'ABCDEFGH'
- `altova:substring-after-last('ABCD-ABCD', 'B')` devuelve 'CD'
- `altova:substring-after-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'BCD')` devuelve ''

▼ substring-before-last [altova:]

`altova:substring-before-last`(CadenaPrincipal as xs:string, CadenaPrueba as xs:string) como xs:string XP3.1 XQ3.1

Si `CadenaPrueba` se encuentra en `CadenaPrincipal`, la función devuelve la subcadena que aparece después de `CadenaPrueba` en `CadenaPrincipal`. Si `CadenaPrueba` no está en `CadenaPrincipal`, entonces devuelve la cadena vacía. Si `CadenaPrueba` es una cadena vacía, entonces devuelve la `CadenaPrincipal` entera. Si `CadenaPrueba` aparece varias veces en `CadenaPrincipal`, la función

devuelve la subcadena que aparece antes de la última `CadenaPrueba`.

☐ Ejemplos

- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'B')` devuelve 'A'
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'BC')` devuelve 'A'
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'BD')` devuelve ''
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', 'Z')` devuelve ''
- `altova:substring-before-last('ABCDEFGH', '')` devuelve ''
- `altova:substring-before-last('ABCD-ABCD', 'B')` devuelve 'ABCD-A'
- `altova:substring-before-last('ABCD-ABCD-ABCD', 'ABCD')` devuelve 'ABCD-ABCD-'

▼ `substring-pos` [`altova:`]

`altova:substring-pos(Cadena as xs:string, CadenaBúsqueda as xs:string)` COMO `xs:integer`
[XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Devuelve la posición de carácter de la primera instancia de `CadenaBúsqueda` en `Cadena`. La posición de carácter se devuelve como número entero. El primer carácter de `CadenaBúsqueda` tiene la posición 1. Si `CadenaBúsqueda` no aparece dentro de `Cadena`, la función devuelve el entero 0. Para buscar la segunda instancia de `CadenaBúsqueda`, etc. use la otra firma de esta función.

☐ Ejemplos

- `altova:substring-pos('Altova', 'to')` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'tov')` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'tv')` devuelve 0
- `altova:substring-pos('AltovaAltova', 'to')` devuelve 3

`altova:substring-pos(Cadena as xs:string, CadenaBúsqueda as xs:string, Entero as xs:integer)` COMO `xs:integer` [XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Devuelve la posición de carácter de `CadenaBúsqueda` en `Cadena`. La búsqueda de `CadenaBúsqueda` empieza en la posición de carácter dada por el argumento `Entero` (es decir, no se busca en la subcadena anterior a esta posición). El entero devuelto, sin embargo, es la posición que la cadena encontrada tiene en `Cadena`. Esta firma es muy práctica si quiere buscar la segunda posición, etc. de una cadena que aparece varias veces dentro de `Cadena`. Si `CadenaBúsqueda` no aparece en `Cadena`, la función devuelve el entero 0.

☐ Ejemplos

- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 1)` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 3)` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 4)` devuelve 0
- `altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 0)` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 4)` devuelve 10

▼ `substring-pos` [`altova:`]

`altova:substring-pos(Cadena as xs:string, CadenaBúsqueda as xs:string)` COMO `xs:integer`
[XP3.1](#) [XQ3.1](#)

Devuelve la posición de carácter de la primera instancia de `CadenaBúsqueda` en `Cadena`. La posición de carácter se devuelve como número entero. El primer carácter de `CadenaBúsqueda` tiene la posición 1. Si `CadenaBúsqueda` no aparece dentro de `Cadena`, la función devuelve el entero 0. Para buscar la segunda instancia de `CadenaBúsqueda`, etc. use la otra firma de esta función.

▣ Ejemplos

- `altova:substring-pos('Altova', 'to')` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'tov')` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'tv')` devuelve 0
- `altova:substring-pos('AltovaAltova', 'to')` devuelve 3

`altova:substring-pos`(*Cadena* as *xs:string*, *CadenaBúsqueda* as *xs:string*, *Entero* as *xs:integer*) como `xs:integer` **XP3.1 XQ3.1**

Devuelve la posición de carácter de *CadenaBúsqueda* en *Cadena*. La búsqueda de *CadenaBúsqueda* empieza en la posición de carácter dada por el argumento *Entero* (es decir, no se busca en la subcadena anterior a esta posición). El entero devuelto, sin embargo, es la posición que la cadena encontrada tiene en *Cadena*. Esta firma es muy práctica si quiere buscar la segunda posición, etc. de una cadena que aparece varias veces dentro de *Cadena*. Si *CadenaBúsqueda* no aparece en *Cadena*, la función devuelve el entero 0.

▣ Ejemplos

- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 1)` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 3)` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova', 'to', 4)` devuelve 0
- `altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 0)` devuelve 3
- `altova:substring-pos('Altova-Altova', 'to', 4)` devuelve 10

▼ trim-string [altova:]

`altova:trim-string`(*CadenaEntrada* as *xs:string*) como `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma un argumento *xs:string*, quita los espacios en blanco iniciales y finales y devuelve un *xs:string* "recortado".

▣ Ejemplos

- `altova:trim-string(" Hello World ")` devuelve "Hello World"
- `altova:trim-string("Hello World ")` devuelve "Hello World"
- `altova:trim-string(" Hello World")` devuelve "Hello World"
- `altova:trim-string("Hello World")` devuelve "Hello World"
- `altova:trim-string("Hello World")` devuelve "Hello World"

▼ trim-string-left [altova:]

`altova:trim-string-left`(*CadenaEntrada* as *xs:string*) como `xs:string` **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma un argumento *xs:string*, quita los espacios en blanco iniciales y devuelve un *xs:string* recortado por la izquierda.

▣ Ejemplos

- `altova:trim-string-left(" Hello World ")` devuelve "Hello World "
- `altova:trim-string-left("Hello World ")` devuelve "Hello World "
- `altova:trim-string-left(" Hello World")` devuelve "Hello World"
- `altova:trim-string-left("Hello World")` devuelve "Hello World"
- `altova:trim-string-left("Hello World")` devuelve "Hello World"

▼ trim-string-right [altova:]

altova:trim-string-right(CadenaEntrada as xs:string) como xs:string **XP3.1 XQ3.1**

Esta función toma un argumento xs:string, quita los espacios en blanco finales y devuelve una cadena xs:string recortada por la derecha.

☐ Ejemplos

- **altova:trim-string-right**(" Hello World ") devuelve " Hello World"
- **altova:trim-string-right**("Hello World ") devuelve "Hello World"
- **altova:trim-string-right**(" Hello World") devuelve " Hello World"
- **altova:trim-string-right**("Hello World") devuelve "Hello World"
- **altova:trim-string-right**("Hello World") devuelve "Hello World"

19.2.1.9 Funciones XPath/XQuery: Varias

Estas funciones de extensión XPath/XQuery generales son compatibles con la versión actual de StyleVision y se pueden usar en (i) expresiones XPath en contextos XSLT o (ii) en expresiones XQuery en documentos XQuery.

Nota sobre el nombre de las funciones y lenguajes

Puede utilizar todas las funciones de extensión de Altova en sus expresiones XPath/XQuery. Con ellas conseguirá funciones adicionales no disponibles en la biblioteca de funciones estándar de XPath, XQuery y XSLT. Las funciones de extensión de Altova están en el **espacio de nombres** <http://www.altova.com/xslt-extensions> y en esta sección se presentan con el prefijo, que se supone estará enlazado al espacio de nombres señalado. Tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Funciones XPath (en expresiones XPath en XSLT):	XP1 XP2 XP3.1.1
Funciones XSLT (en expresiones XPath en XSLT):	XSLT1 XSLT2 XSLT3
Funciones XQuery (en expresiones XQuery en XQuery):	XQ1 XQ3.1

▼ decode-string [altova:]

altova:decode-string(Input as xs:base64Binary) como xs:string **XP3.1 XQ3.1**

altova:decode-string(Input as xs:base64Binary, Encoding como xs:string) como xs:string **XP3.1 XQ3.1**

Descifra la entrada en base64Binary en una cadena con el cifrado que se indique. Si no se indica ninguno se usa UTF-8. Estos son los cifrados compatibles: US-ASCII, ISO-8859-1, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE, ISO-10646-UCS2, UTF-32, UTF-32LE, UTF-32BE, ISO-10646-UCS4

☐ Ejemplos

- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B)` devuelve la entrada en base64Binary como cadena de texto cifrada en UTF-8
- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B, "UTF-8")` devuelve la entrada en base64Binary como cadena de texto cifrada en UTF-8
- `altova:decode-string($XML1/MailData/Meta/b64B, "ISO-8859-1")` devuelve la entrada en base64Binary como una cadena de texto cifrada en ISO-8859-1

▼ encode-string [altova:]

`altova:encode-string(InputString como xs:string) como xs:base64Binaryinteger XP3.1 XQ3.1`
`altova:encode-string(InputString como xs:string, Encoding como xs:string) como xs:base64Binaryinteger XP3.1 XQ3.1`

Cifra una cadena de texto usando el cifrado que se indique. Si no se indica ninguno, entonces se usa UTF-8. La cadena cifrada se convierte en caracteres base64Binary y se devuelve el valor base64Binary convertido. De momento se admite UTF-8, pero ampliaremos la compatibilidad a: US-ASCII, ISO-8859-1, UTF-16, UTF-16LE, UTF-16BE, ISO-10646-UCS2, UTF-32, UTF-32LE, UTF-32BE, ISO-10646-UCS4

▣ Ejemplos

- `altova:encode-string("Altova")` devuelve el equivalente en base64Binary de la cadena de texto cifrada en UTF-8 "Altova"
- `altova:encode-string("Altova", "UTF-8")` devuelve el equivalente en base64Binary de la cadena de texto cifrada en UTF-8 "Altova"

▼ get-temp-folder [altova:]

`altova:get-temp-folder()` como `xs:string` XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Esta función no toma ningún argumento. Devuelve la ruta de acceso de la carpeta temporal del usuario actual.

▣ Ejemplo

- `altova:get-temp-folder()` en un equipo Windows devuelve (más o menos) `C:\Usuarios\\AppData\Local\Temp\` como valor de tipo `xs:string`.

▼ generate-guid [altova:]

`altova:generate-guid()` `asxs:string` XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1

Genera una cadena única de la interfaz gráfica del usuario.

▣ Ejemplo

- `altova:generate-guid()` devuelve (por ejemplo) `85F971DA-17F3-4E4E-994E-99137873ACCD`

▼ high-res-timer [altova:]

`altova:high-res-timer()` como `xs:double` XP3.1 XQ3.1

Devuelve un valor de temporizador de alta resolución en segundos. La presencia de un temporizador de

alta resolución en un sistema permite hacer mediciones de alta precisión si es necesario (por ejemplo, en animaciones y para precisar de forma exacta horas de ejecución de código). Esta función ofrece la resolución del temporizador de alta resolución del sistema.

+ Ejemplos

- `altova:high-res-timer()` devuelve algo como `'1.16766146154566E6'`

▼ parse-html [altova:]

`altova:parse-html(HTMLText as xs:string)` como `node()` **XP3.1 XQ3.1**

El argumento `HTMLText` es una cadena que contiene el texto de un documento HTML. La función crea una estructura HTML a partir de la cadena. La cadena enviada puede contener o no el elemento HTML. En ambos casos el elemento raíz de la estructura es un elemento llamado `HTML`. Asegúrese de que el código HTML de la cadena enviada es válido.

+ Ejemplos

- `altova:parse-html("<html><head/><body><h1>Header</h1></body></html>")` crea una estructura HTML a partir de la cadena enviada

▼ sleep [altova:]

`altova:sleep(Millisecs como xs:integer)` como `empty-sequence()` **XP2 XQ1 XP3.1 XQ3.1**

Suspende la ejecución de la operación actual durante el número de milisegundos dado por el argumento `Millisecs`.

+ Ejemplos

- `altova:sleep(1000)` suspende la ejecución de la operación actual durante 1000 milisegundos.

[[Subir](#) ¹⁴⁹⁰]

19.2.1.10 Funciones de extensión para gráficos

Las funciones para gráficos que aparecen a continuación sirven para crear, generar y guardar gráficos como imágenes. Estas funciones son compatibles con la versión actual de su producto de Altova. No obstante, tenga en cuenta que en futuras versiones del producto algunas funciones pueden dejar de ser compatibles o su comportamiento puede cambiar. Por tanto, consulte siempre la documentación del producto para conocer el funcionamiento de estas funciones en cada versión del producto.

Nota: Las funciones para gráficos solamente son compatibles con los **productos servidor** de Altova y con las ediciones **Enterprise Edition** de los productos de Altova.

Nota: En los productos servidor de Altova los formatos de imagen compatibles para gráficos son `jpg`, `png` y `bmp`. La opción más recomendable es `png` porque no pierde información y es un formato comprimido. En las ediciones **Enterprise Edition** de las herramientas de escritorio de Altova, los formatos compatibles son `jpg`, `png`, `bmp` y `gif`.

Funciones para generar y guardar gráficos

Estas funciones toman el objeto del gráfico (obtenido con las funciones de creación de gráficos) y generan una imagen o guardan una imagen en un archivo.

altova:generate-chart-image (\$chart, \$width, \$height, \$encoding) as atomic

donde

- \$chart es el componente de extensión de gráficos obtenido con la función `create-chart`
- \$width y \$height deben especificarse con una unidad de longitud
- \$encoding puede ser `x-binarytobase64` o `x-binarytobase16`

La función devuelve la imagen del gráfico en la codificación elegida.

altova:generate-chart-image (\$chart, \$width, \$height, \$encoding, \$imagetype) as atomic

donde

- \$chart es el componente de extensión de gráficos obtenido con la función `create-chart`
- \$width y \$height deben especificarse con una unidad de longitud
- \$encoding puede ser `x-binarytobase64` o `x-binarytobase16`
- \$imagetype puede ser uno de estos formatos de imagen: `png`, `gif`, `bmp`, `jpg`, `jpeg`. Recuerde que el formato `gif` no es compatible con los productos servidor de Altova (*ver nota al principio de este apartado*)

La función devuelve la imagen del gráfico en la codificación y formato de imagen elegidos.

altova:save-chart-image (\$chart, \$filename, \$width, \$height) as empty() **(sólo en Windows)**

donde

- \$chart es el componente de extensión de gráficos obtenido con la función `create-chart`
- \$filename es la ruta de acceso del archivo y el nombre de archivo donde se debe guardar la imagen del gráfico
- \$width y \$height deben especificarse con una unidad de longitud

La función guarda la imagen del gráfico en el archivo especificado en \$filename. También puede usar la función `xsl:result-document` con `encoding="x-base64tobinary"`, donde el contenido de imagen-datos se obtiene con las funciones `generate-chart-image()` o `chart()`.

altova:save-chart-image (\$chart, \$filename, \$width, \$height, \$imagetype) as empty() **(sólo en Windows)**

donde

- \$chart es el componente de extensión de gráficos obtenido con la función `create-chart`
- \$filename es la ruta de acceso del archivo y el nombre de archivo donde se debe guardar la imagen del gráfico

- `$width` y `$height` deben especificarse con una unidad de longitud
- `$imagetype` puede ser uno de estos formatos de imagen: `png`, `gif`, `bmp`, `jpg`, `jpeg`. Recuerde que el formato `gif` no es compatible con los productos servidor de Altova (*ver nota al principio de este apartado*)

La función guarda la imagen del gráfico en el archivo especificado en `$filename` en el formato de imagen elegido. También puede usar la función `xsl:result-document` con `encoding="x-base64tobinary"`, donde el contenido de imagen-datos se obtiene con las funciones `generate-chart-image()` o `chart()`.

Funciones para crear gráficos

Puede usar estas funciones para crear gráficos.

altova:create-chart(`$chart-config`, `$chart-data-series*`) como componente de extensión de gráficos

donde

- `$chart-config` es el componente de extensión `chart-config` obtenido con la función `create-chart-config` o con la función `create-chart-config-from-xml`
- `$chart-data-series` es el componente de extensión `chart-data-series` obtenido con la función `create-chart-data-series` o con la función `create-chart-data-series-from-rows`

La función devuelve un componente de extensión de gráficos, que se crea a partir de los datos suministrados con los argumentos.

altova:chart(`$chart-config`, `$chart-data-series*`) como componente de extensión de gráficos

donde

- `$chart-config` es el componente de extensión de gráficos. Se trata de una serie no ordenada de cuatro pares clave:valor en las que las claves son: `"width"`, `"height"`, `"title"`, and `"kind"`. Los valores de `width` y `height` son números enteros. El valor de `kind` es uno de estos: `Pie`, `Pie3d`, `BarChart`, `BarChart3d`, `BarChart3dGrouped`, `LineChart`, `ValueLineChart`, `RoundGauge`, `BarGauge`.
- Cada `$chart-data-series` es una matriz de tamaño 3 donde cada matriz define una serie `chart-data`. Cada matriz se compone de: (i) el nombre de la serie de datos, (ii) los valores del eje X y (iii) los valores del eje Y. Se pueden enviar varias series de datos; en el ejemplo siguiente, por ejemplo, las dos matrices dan datos, respectivamente, de las temperaturas mensuales máxima y mínima.

La función devuelve un elemento de tipo `xs:base64Binary` que contiene la imagen del gráfico. Esta imagen se crea a partir de los datos suministrados con los argumentos de la función. Recuerde que, al usar esta función matrices y asignaciones, solo se puede usar en XPath 3.1, XQuery 3.1 o XSLT 3.0.

Ejemplo: `altova:chart(map{'width':800, 'height':600, "kind":"LineChart", "title":"Monthly Temperatures"}, (['Min', $temps/Month, $temps/Month/@min], ['Max', $temps/Month, $temps/Month/@max]))`

altova:create-chart-config(`$type-name`, `$title`) como componente de extensión de gráficos

donde

- `$type-name` indica el gráfico que se va a crear: `Pie`, `Pie3d`, `BarChart`, `BarChart3d`, `BarChart3dGrouped`, `LineChart`, `ValueLineChart`, `RoundGauge`, `BarGauge`
- `$title` es el nombre del gráfico

La función devuelve un componente de extensión `chart-config` que contiene los datos de configuración del gráfico.

altova:create-chart-config-from-xml(\$xml-struct) como componente de extensión de gráficos `chart-config`

donde

- `$xml-struct` es la estructura XML que contiene los datos de configuración del gráfico

La función devuelve un componente de extensión `chart-config` que contiene los datos de configuración del gráfico. Estos datos se suministran en un [fragmento de código XML](#)¹⁴⁹⁷.

altova:create-chart-data-series(\$series-name?, \$x-values*, \$y-values*) como componente de extensión de gráficos `chart-data-series`

donde

- `$series-name` especifica el nombre de la serie
- `$x-values` presenta la lista de valores del eje X
- `$y-values` presenta la lista de valores del eje Y

La función devuelve un componente de extensión `chart-data-series` que contiene los datos necesarios para generar el gráfico: es decir, el nombre de las series y los datos de los ejes.

altova:create-chart-data-row(x, y1, y2, y3, ...) como componente de extensión de gráficos `chart-data-x-Ny-row`

donde

- `x` es el valor de la columna del eje X de la fila de datos del gráfico
- `yN` son los valores de las columnas del eje Y

La función devuelve un componente de extensión `chart-data-x-Ny-row`, que contiene los datos para la columna del eje X y las columnas del eje Y de una sola serie.

altova:create-chart-data-series-from-rows(\$series-names as xs:string*, \$row*) como componente de extensión de gráficos `chart-data-series`

donde

- `$series-name` es el nombre de la series que se debe crear
- `$row` es el componente de extensión `chart-data-x-Ny-row` que se debe crear como serie

La función devuelve un componente de extensión `chart-data-series`, que contiene los datos para el eje X y el eje Y de la serie.

altova:create-chart-layer(\$chart-config, \$chart-data-series*) como componente de extensión de gráficos `chart-layer`

donde

- `$chart-config` es el componente de extensión `chart-config` obtenido con la función `create-chart-config` o con la función `create-chart-config-from-xml`
- `$chart-data-series` es el componente de extensión `chart-data-series` que se obtiene con la función `create-chart-data-series` o con la función `create-chart-data-series-from-rows`

La función devuelve un componente de extensión `chart-layer`, que contiene los datos de la capa de gráfico.

altova:create-multi-layer-chart(\$chart-config, \$chart-data-series*, \$chart-layer*)

donde

- `$chart-config` es el componente de extensión `chart-config` obtenido con la función `create-chart-config` o con la función `create-chart-config-from-xml`
- `$chart-data-series` es el componente de extensión `chart-data-series` obtenido con la función `create-chart-data-series` o con la función `create-chart-data-series-from-rows`
- `$chart-layer` es el componente de extensión de gráficos multicapas obtenido con la función `create-chart-layer`

La función devuelve un componente de extensión de gráficos multicapas.

altova:create-multi-layer-chart(\$chart-config, \$chart-data-series*, \$chart-layer*,
xs:boolean \$mergecategoryvalues)

donde

- `$chart-config` es el componente de extensión `chart-config` obtenido con la función `create-chart-config` o con la función `create-chart-config-from-xml`
- `$chart-data-series` es el componente de extensión `chart-data-series` obtenido con la función `create-chart-data-series` o con la función `create-chart-data-series-from-rows`
- `$chart-layer` es el componente de extensión de gráficos multicapa obtenido con la función `create-chart-layer`
- `$mergecategoryvalues` combina los valores de varias series de datos si `true` y no los combina si `false`

La función devuelve un componente de extensión de gráficos multicapa.

19.2.1.10.1 Estructura XML de los datos de gráficos

A continuación puede ver un fragmento de código XML con datos de gráfico, tal y como aparecería para las [funciones de extensión de Altova para gráficos](#)¹⁴⁹². Esto afecta al aspecto del gráfico. No todos los elementos se utilizan para todos los tipos de gráfico. Por ejemplo, el elemento `<Pie>` se omite en los gráficos de barras.

Nota: Las funciones para gráficos son compatibles solamente con las ediciones **Enterprise** y **Server** de los productos de Altova.

```
<chart-config>
  <General
    SettingsVersion="1" debe darse
    ChartKind="BarChart" Pie, Pie3d, BarChart, StackedBarChart, BarChart3d, BarChart3dGrouped,
LineChart, ValueLineChart, AreaChart, StackedAreaChart, RoundGauge, BarGauge, CandleStick
    BKColor="#ffffff" Color
    BKColorGradientEnd="#ffffff" Color. En caso de degradado, BKColor y BKColorGradientEnd
definen el color del degradado
    BKMode="#ffffff" Solid, HorzGradient, VertGradient
    BKFile="Ruta+NombreArchivo" Cadena. Si el archivo existe, su contenido se dibuja sobre el fondo.
    BKFileMode="Stretch" Stretch, ZoomToFit, Center, Tile
    ShowBorder="1" Bool
    PlotBorderColor="#000000" Color
    PlotBKColor="#ffffff" Color
    Title="" Cadena de texto
    ShowLegend="1" Bool
    OutsideMargin="3.%" PorcentajeOPíxel
    TitleToPlotMargin="3.%" PorcentajeOPíxel
    LegendToPlotMargin="3.%" PorcentajeOPíxel
    Orientation="vert" Enums. Los valores posibles son: vert, horz
  >
  <TitleFont
    Color="#000000" Color
    Name="Tahoma" Cadena de texto
    Bold="1" Bool
    Italic="0" Bool
    Underline="0" Bool
    MinFontHeight="10.pt" TamañoFuente (solo valores pt)
    Size="8.%" TamañoFuente />
  <LegendFont
    Color="#000000"
    Name="Tahoma"
    Bold="0"
    Italic="0"
    Underline="0"
    MinFontHeight="10.pt"
    Size="3.5%" />
  <AxisLabelFont
    Color="#000000"
    Name="Tahoma"
    Bold="1"
    Italic="0"
```

```

    Underline="0"
    MinFontHeight="10.pt"
    Size="5.%" />
</General>

```

<Line

```

ConnectionShapeSize="1.%" PorcentajeOPixel
DrawFilledConnectionShapes="1" Bool
DrawOutlineConnectionShapes="0" Bool
DrawSlashConnectionShapes="0" Bool
DrawBackslashConnectionShapes="0" Bool
/>

```

<Bar

```

ShowShadow="1" Bool
ShadowColor="#a0a0a0" Color
OutlineColor="#000000" Color
ShowOutline="1" Bool
/>

```

<Area

```

Transparency="0" UINT ( 0-255 ) 255 es totalmente transparente y 0 es opaco
OutlineColor="#000000" Color
ShowOutline="1" Bool
/>

```

<CandleStick

```

FillHighClose="0" Bool. Si es 0, el cuerpo está vacío. Si es 1, FillColorHighClose se usa para el
cuerpo de la vela
FillColorHighClose="#ffffff" Color. Para el cuerpo de la vela cuando el valor de close > que el
valor de open
FillHighOpenWithSeriesColor="1" Bool. Si es true, el color de la serie se usa para rellenar el
cuerpo de la vela cuando el valor de open > que el valor de close
FillColorHighOpen="#000000" Color. Para el cuerpo de la vela cuando el valor de open > que el
valor de close y FillHighOpenWithSeriesColor es false
/>

```

<Colors *Combinación de colores definida por el usuario. Este elemento está vacío por defecto, excepto el estilo, y no tiene atributos Color*

```

UseSubsequentColors ="1" Booleano. Si es 0, entonces se superpone el color. Si es 1, se usan los
colores siguientes de la capa de gráfico anterior
Style="User" Valores posibles: "Default", "Grayscale", "Colorful", "Pastel", "User"
Colors="#52aca0" Color: solamente se añade para el conjunto de colores definido por el usuario
Colors1="#d3c15d" Color: solamente se añade para el conjunto de colores definido por el usuario
Colors2="#8971d8" Color: solamente se añade para el conjunto de colores definido por el usuario
...
ColorsN="" Cada conjunto de colores puede tener un máximo de diez colores, de Colors a Colors9
</Colors>

```

<Pie

```

ShowLabels="1" Bool
OutlineColor="#404040" Color
ShowOutline="1" Bool

```

```

StartAngle="0." Double
Clockwise="1" Bool
Draw2dHighlights="1" Bool
Transparency="0" Int (De 0 a 255: 0 es opaco, 255 es totalmente transparente)
DropShadowColor="#c0c0c0" Color
DropShadowSize="5.%" PorcentajeOPíxel
PieHeight="10.%" PorcentajeOPíxel. Los valores de píxel pueden ser diferente en el resultado debido a la inclinación 3D
Tilt="40.0" Double (De 10 a 90: la inclinación 3D en grados de un gráfico circular 3D)
ShowDropShadow="1" Bool
ChartToLabelMargin="10.%" PorcentajeOPíxel
AddValueToLabel="0" Bool
AddPercentToLabel="0" Bool
AddPercentToLabels_DecimalDigits="0" UINT ( 0 – 2 )
>
<LabelFont
  Color="#000000"
  Name="Arial"
  Bold="0"
  Italic="0"
  Underline="0"
  MinFontHeight="10.pt"
  Size="4.%" />
</Pie>

<XY>
<XAxis Axis
  AutoRange="1" Bool
  AutoRangeIncludesZero="1" Bool
  RangeFrom="0." Double: intervalo manual
  RangeTill="1." Double : intervalo manual
  LabelToAxisMargin="3.%" PorcentajeOPíxel
  AxisLabel="" Cadena de texto
  AxisColor="#000000" Color
  AxisGridColor="#e6e6e6" Color
  ShowGrid="1" Bool
  UseAutoTick="1" Bool
  ManualTickInterval="1." Double
  AxisToChartMargin="0.px" PorcentajeOPíxel
  TickSize="3.px" PorcentajeOPíxel
  ShowTicks="1" Bool
  ShowValues="1" Bool
  AxisPosition="LeftOrBottom" Enums: "LeftOrBottom", "RightOrTop", "AtValue"
  AxisPositionAtValue = "0" Double
>
<ValueFont
  Color="#000000"
  Name="Tahoma"
  Bold="0"
  Italic="0"
  Underline="0"
  MinFontHeight="10.pt"
  Size="3.%" />
</XAxis>

```

```

<YAxis Eje (igual que XAxis)
  AutoRange="1"
  AutoRangeIncludesZero="1"
  RangeFrom="0."
  RangeTill="1."
  LabelToAxisMargin="3.%"
  AxisLabel=""
  AxisColor="#000000"
  AxisGridColor="#e6e6e6"
  ShowGrid="1"
  UseAutoTick="1"
  ManualTickInterval="1."
  AxisToChartMargin="0.px"
  TickSize="3.px"
  ShowTicks="1" Bool
  ShowValues="1" Bool
  AxisPosition="LeftOrBottom" Enums: "LeftOrBottom", "RightOrTop", "AtValue"
  AxisPositionAtValue = "0" Double
>
  <ValueFont
    Color="#000000"
    Name="Tahoma"
    Bold="0"
    Italic="0"
    Underline="0"
    MinFontHeight="10.pt"
    Size="3.%" />
</YAxis>
</xy>

```

<xy3d

AxisAutoSize="1" *Bool: Si es false, XSize y YSize definen la relación de aspecto de los ejes x e y. Si es true, la relación de aspecto es igual a la ventana del gráfico*

XSize="100.%" *PorcentajeOPíxel. Los valores en píxel pueden ser diferentes en el resultado debido a la inclinación 3D y a la opción de ajustar al tamaño*

YSize="100.%" *PorcentajeOPíxel. Los valores en píxel pueden ser diferentes en el resultado debido a la inclinación 3D y a la opción de ajustar al tamaño*

SeriesMargin="30.%" *PorcentajeOPíxel. Los valores en píxel pueden ser diferentes en el resultado debido a la inclinación 3D y a la opción de ajustar al tamaño*

Tilt="20." *Double. De -90 a +90 grados*

Rot="20." *Double. De -359 a +359 grados*

FoV="50."> *Double. Campo de visión: de 1 a 120 grados*

```

>
<ZAxis
  AutoRange="1"
  AutoRangeIncludesZero="1"
  RangeFrom="0."
  RangeTill="1."
  LabelToAxisMargin="3.%"
  AxisLabel=""
  AxisColor="#000000"
  AxisGridColor="#e6e6e6"
  ShowGrid="1"
  UseAutoTick="1"
  ManualTickInterval="1."

```

```

AxisToChartMargin="0.px"
TickSize="3.px" >
<ValueFont
  Color="#000000"
  Name="Tahoma"
  Bold="0"
  Italic="0"
  Underline="0"
  MinFontHeight="10.pt"
  Size="3.%" />
</ZAxis>
</XY3d>

<Gauge
MinVal="0." Double
MaxVal="100." Double
MinAngle="225" UINT: -359-359
SweepAngle="270" UINT: 1-359
BorderToTick="1.%" PorcentajeOPíxel
MajorTickWidth="3.px" PorcentajeOPíxel
MajorTickLength="4.%" PorcentajeOPíxel
MinorTickWidth="1.px" PorcentajeOPíxel
MinorTickLength="3.%" PorcentajeOPíxel
BorderColor="#a0a0a0" Color
FillColor="#303535" Color
MajorTickColor="#a0c0b0" Color
MinorTickColor="#a0c0b0" Color
BorderWidth="2.%" PorcentajeOPíxel
NeedleBaseWidth="1.5%" PorcentajeOPíxel
NeedleBaseRadius="5.%" PorcentajeOPíxel
NeedleColor="#f00000" Color
NeedleBaseColor="#141414" Color
TickToTickValueMargin="5.%" PorcentajeOPíxel
MajorTickStep="10." Double
MinorTickStep="5." Double
RoundGaugeBorderToColorRange="0.%" PorcentajeOPíxel
RoundGaugeColorRangeWidth="6.%" PorcentajeOPíxel
BarGaugeRadius="5.%" PorcentajeOPíxel
BarGaugeMaxHeight="20.%" PorcentajeOPíxel
RoundGaugeNeedleLength="45.%" PorcentajeOPíxel
BarGaugeNeedleLength="3.%" PorcentajeOPíxel
>
<TicksFont
  Color="#a0c0b0"
  Name="Tahoma"
  Bold="0"
  Italic="0"
  Underline="0"
  MinFontHeight="10.pt"
  Size="4.%"
/>
<ColorRanges> Intervalos de color definidos por el usuario. Está vacío por defecto y no tiene
elementos secundarios
  <Entry

```

```

    From="50. " Double
    FillWithColor="1" Bool
    Color="#00ff00" Color
  />
  <Entry
    From="50.0"
    FillWithColor="1"
    Color="#ff0000"
  />
  ...
</ColorRanges>
</Gauge>
</chart-config>

```

19.2.1.10.2 Ejemplo: Funciones para gráficos

A continuación puede ver un ejemplo de documento XSLT que muestra cómo usar las [funciones de extensión para gráficos de Altova](#)¹⁴⁹². Después ofrecemos un documento XML y una captura de pantalla de la imagen generada cuando el documento XML se procesa con el documento XSLT usando el motor XSLT 2.0 o 3.0.

Nota: Las funciones para gráficos solamente son compatibles con las ediciones **Enterprise** y **Server** de los productos de Altova.

Nota: Para más información sobre las tablas de datos del gráfico, consulte la documentación de las herramientas [XMLSpy](#) y [StyleVision](#) de Altova.

Documento XSLT

Este documento XSLT usa las funciones de extensión para gráficos de Altova para generar un gráfico circular. Este XSLT se puede usar para procesar el documento XML que aparece más abajo.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:altovaext="http://www.altova.com/xslt-extensions"
  exclude-result-prefixes="#all">
  <xsl:output version="4.0" method="html" indent="yes" encoding="UTF-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head>
        <title>
          <xsl:text>HTML Page with Embedded Chart</xsl:text>
        </title>
      </head>
      <body>
        <xsl:for-each select="/Data/Region[1]">
          <xsl:variable name="extChartConfig" as="item()*">
            <xsl:variable name="ext-chart-settings" as="item()*">
              <chart-config>

```

```

        <General
            SettingsVersion="1"
            ChartKind="Pie3d"
            BKColor="#ffffff"
            ShowBorder="1"
            PlotBorderColor="#000000"
            PlotBKColor="#ffffff"
            Title="{@id}"
            ShowLegend="1"
            OutsideMargin="3.2%"
            TitleToPlotMargin="3.%"
            LegendToPlotMargin="6.%"
        >
        <TitleFont
            Color="#023d7d"
            Name="Tahoma"
            Bold="1"
            Italic="0"
            Underline="0"
            MinFontHeight="10.pt"
            Size="8.%" />
    </General>
</chart-config>
</xsl:variable>
<xsl:sequence select="altovaext:create-chart-config-from-xml( $ext-
chart-settings )"/>
</xsl:variable>
<xsl:variable name="chartDataSeries" as="item()*">
    <xsl:variable name="chartDataRows" as="item()*">
        <xsl:for-each select="(Year)">
            <xsl:sequence select="altovaext:create-chart-data-row( (@id),
( . ) )"/>
        </xsl:for-each>
    </xsl:variable>
    <xsl:variable name="chartDataSeriesNames" as="xs:string*"
select=" ( (&quot;Series 1&quot;), &apos;&apos; ) [1]"/>
    <xsl:sequence
        select="altovaext:create-chart-data-series-from-
rows( $chartDataSeriesNames, $chartDataRows)"/>
    </xsl:variable>
    <xsl:variable name="ChartObj" select="altovaext:create-
chart( $extChartConfig, ( $chartDataSeries), false() )"/>
    <xsl:variable name="sChartFileName" select="'mychart1.png'"/>
    
</xsl:for-each>
</body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```


Documento XML

Este documento XML se puede procesar con el XSLT que aparece arriba. Los datos del documento XML se usan para generar el gráfico circular de la imagen que aparece más abajo.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
      xsi:noNamespaceSchemaLocation="YearlySales.xsd">
  <ChartType>Pie Chart 2D</ChartType>
  <Region id="Americas">
    <Year id="2005">30000</Year>
    <Year id="2006">90000</Year>
    <Year id="2007">120000</Year>
    <Year id="2008">180000</Year>
    <Year id="2009">140000</Year>
    <Year id="2010">100000</Year>
  </Region>
  <Region id="Europe">
    <Year id="2005">50000</Year>
    <Year id="2006">60000</Year>
    <Year id="2007">80000</Year>
    <Year id="2008">100000</Year>
    <Year id="2009">95000</Year>
    <Year id="2010">80000</Year>
  </Region>
  <Region id="Asia">
    <Year id="2005">10000</Year>
    <Year id="2006">25000</Year>
    <Year id="2007">70000</Year>
    <Year id="2008">110000</Year>
    <Year id="2009">125000</Year>
    <Year id="2010">150000</Year>
  </Region>
</Data>
```

Imagen de salida

Este gráfico circular se generó al procesar el documento XML anterior con el archivo XSLT que aparece al principio de este apartado.



19.2.1.11 Funciones para códigos de barras

Los motores XSLT de Altova usan bibliotecas Java de terceros para crear códigos de barras. A continuación enumeramos las clases y los métodos públicos utilizados. Las clases se empaquetan en

`AltovaBarcodeExtension.jar`, que está en la carpeta

`<CarpetaArchivosPrograma>\Altova\Common2024\jar`.

Las bibliotecas Java utilizadas están en las subcarpetas de la carpeta

`<CarpetaArchivosPrograma>\Altova\Common2024\jar`:

- `barcode4j\barcode4j.jar` (sitio web: <http://barcode4j.sourceforge.net/>)
- `zxing\core.jar` (sitio web: <http://code.google.com/p/zxing/>)

Los archivos de licencia están también en estas carpetas.

Equipo virtual Java

Para poder usar las funciones de códigos de barras debe existir un equipo virtual en su equipo. A continuación se describe cómo encontrar la ruta de acceso a ese equipo.

- Si está usando un producto de escritorio de Altova, la aplicación intentará detectar automáticamente la ruta de acceso al equipo virtual Java; para ello leerá (en este orden): (i) el registro de Windows y (ii) la variable de entorno `JAVA_HOME`. También puede añadir una ruta personal en el cuadro de diálogo "Opciones" de la aplicación; esta ruta tendrá prioridad frente a cualquier otra ruta de acceso a un equipo virtual Java que se detecte automáticamente.
- Si está usando un producto servidor de Altova en un equipo Windows, la ruta de acceso al equipo virtual Java se leerá primero desde el registro de Windows; si esto no ocurre se usa la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Si está usando un producto servidor de Altova en un equipo Linux o macOS, entonces asegúrese de que la variable de entorno `JAVA_HOME` está definida correctamente y la biblioteca Java de equipos virtuales (en Windows, el archivo `jvm.dll`) se encuentra en uno de estos directorios: `\bin\server` o `\bin\client`.

Ejemplo XSLT para generar códigos de barras

A continuación puede ver un ejemplo de XSLT que ilustra el uso de funciones para códigos de barras en una hoja de estilos XSLT.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:altova="http://www.altova.com"
  xmlns:altovaext="http://www.altova.com/xslt-extensions"
  xmlns:altovaext-barcode="java:com.altova.extensions.barcode.BarcodeWrapper"
  xmlns:altovaext-barcode-
property="java:com.altova.extensions.barcode.BarcodePropertyWrapper">
  <xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <html>
      <head><title/></head>
      <body>
        
      </body>
    </html>
    <xsl:result-document
      href="{altovaext:get-temp-folder()}barcode.png"
      method="text" encoding="base64tobinary" >
      <xsl:variable name="barcodeObject"
        select="altovaext-barcode:newInstance('Code39', string('some
value'),
          96,0, (altovaext-barcode-property:new('setModuleWidth', 25.4 div 96
* 2) ) )"/>
      <xsl:value-of select="xs:base64Binary(xs:hexBinary(string(altovaext-
barcode:generateBarcodePngAsHexString($barcodeObject) ) )"/>
    </xsl:result-document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Ejemplo XQuery para generar códigos QR

A continuación puede ver un ejemplo de XQuery en el que se ven las funciones de código de barras que puede usar para generar una imagen de código QR.

```
declare variable $lines := unparsed-text-
lines('https://info.healthministry.gv.at/data/timeline-cases-provinces.csv', 'utf-8');
declare variable $main := map:merge(tokenize(head($lines), ';')!map{.:position()});
declare variable $data := map:merge(tail($lines)!array{tokenize(., ';')!map{?($main?Name):
[?($main?Date), xs:integer(?($main?ConfirmedCasesProvinces)) - xs:integer(?($main?
Recovered))]}, map{'duplicates':'combine'});
declare variable $chart_img := altovaext:chart(map{'width': 1900, 'height': 600}, map:for-
each($data, function($k, $v){[$k, $v?1!substring-before(., 'T'), $v?2][$k != 'Austria']}));

(:$main, $data,:)
```

El paquete `com.altova.extensions.barcode`

El paquete `com.altova.extensions.barcode` se utiliza para generar la mayoría de códigos de barras.

Se utilizan estas clases:

```
public class BarcodeWrapper
    static BarcodeWrapper newInstance( String name, String msg, int dpi, int orientation,
BarcodePropertyWrapper[] arrProperties )
    double getHeightPlusQuiet()
    double getWidthPlusQuiet()
    org.w3c.dom.Document generateBarcodeSVG()
    byte[] generateBarcodePNG()
    String generateBarcodePngAsHexString()
```

`public class BarcodePropertyWrapper` *Utilizada para almacenar las propiedades del código de barras que se establecerán más tarde de forma dinámica*

```
BarcodePropertyWrapper( String methodName, String propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Integer propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Double propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Boolean propertyValue )
BarcodePropertyWrapper( String methodName, Character propertyValue )
String getMethodName()
Object getPropertyValue()
```

`public class AltovaBarcodeClassResolver` *Registra la clase `com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing.QRCodeBean` para el bean `qrcode`, además de las clases registradas por `org.krysalis.barcode4j.DefaultBarcodeClassResolver`.*

El paquete `com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing`

El paquete `com.altova.extensions.barcode.proxy.zxing` se utiliza para generar códigos de barras de tipo QRCode.

Se utilizan estas clases:

```
class QRCodeBean
```

- **Extiende** `org.krysalis.barcode4j.impl.AbstractBarcodeBean`
- **Crea una interfaz** `AbstractBarcodeBean` *para* `com.google.zxing.qrcode.encoder`

```
void generateBarcode(CanvasProvider canvasImp, String msg)
void setQRErrorCorrectionLevel(QRCodeErrorCorrectionLevel level)
BarcodeDimension calcDimensions(String msg)
double getVerticalQuietZone()
double getBarWidth()
```

```
class QRCodeErrorCorrectionLevel Nivel de corrección de errores para QRCode
```

```
static QRCodeErrorCorrectionLevel byName(String name)
"L" = ~7% correction
"M" = ~15% correction
"H" = ~25% correction
"Q" = ~30% correction
```

19.2.2 Funciones de extensión varias

Los lenguajes de programación como Java y C# ofrecen varias funciones predefinidas que no están disponibles como funciones XQuery/XPath ni XSLT. Un ejemplo son las funciones matemáticas de Java `sin()` y `cos()`. Si los diseñadores de hojas de estilos XSLT y consultas XQuery tuvieran acceso a estas funciones, el área de aplicación de sus hojas de estilos y consultas aumentaría y su trabajo sería un poco más sencillo.

Los motores XSLT y XQuery de los productos de Altova admiten el uso de funciones de extensión en [Java](#)¹⁵⁰⁹ y [.NET](#)¹⁵¹⁸, así como [scripts MSXSL para XSLT](#)¹⁵²⁴.

Esta sección describe cómo usar funciones de extensión y scripts MSXSL en hojas de estilos XSLT. Las funciones de extensión pueden organizarse en varios grupos:

- [Funciones de extensión Java](#)¹⁵⁰⁹
- [Funciones de extensión .NET](#)¹⁵¹⁸
- [Scripts MSXSL para XSLT](#)¹⁵²⁴

En los apartados de esta sección nos ocupamos de tres aspectos fundamentales: (i) cómo se llaman las funciones en sus respectivas bibliotecas, (ii) qué reglas deben seguirse para convertir los argumentos de una llamada a función en el formato de entrada necesario de la función y (iii) qué reglas deben seguirse para la conversión del tipo devuelto.

Requisitos

Para que estas funciones de extensión funcionen es necesario tener Java Runtime Environment (para las funciones Java) y .NET Framework 2.0 o superior (para las funciones .NET) instalado en el equipo que ejecuta la transformación XSLT o XQuery.

19.2.2.1 Funciones de extensión Java

Puede usar una función de extensión Java dentro de una expresión XPath o XQuery para invocar un constructor Java o llamar a un método Java (estático o de instancia).

Un campo de una clase Java se trata como un método sin argumentos. Un campo puede ser estático o de instancia. Más adelante describimos cómo se accede a los campos estáticos y de instancia.

Este apartado tiene varias partes:

- [Archivos de clases definidos por el usuario](#) ¹⁵¹⁰
- [Archivos JAR definidos por el usuario](#) ¹⁵¹³
- [Java: Constructores](#) ¹⁵¹⁴
- [Java: Métodos estáticos y campos estáticos](#) ¹⁵¹⁵
- [Java: Métodos de instancia y campos de instancia](#) ¹⁵¹⁶
- [Tipos de datos: Conversión de XPath/XQuery en Java](#) ¹⁵¹⁶
- [Tipos de datos: Conversión de Java en XPath/XQuery](#) ¹⁵¹⁸

Tenga en cuenta que:

- Si está usando un producto de escritorio de Altova, la aplicación intentará detectar automáticamente la ruta de acceso al equipo virtual Java; para ello leerá (en este orden): (i) el registro de Windows y (ii) la variable de entorno `JAVA_HOME`. También puede añadir una ruta personal en el cuadro de diálogo "Opciones" de la aplicación; esta ruta tendrá prioridad frente a cualquier otra ruta de acceso a un equipo virtual Java que se detecte automáticamente.
- Si está usando un producto servidor de Altova en un equipo Windows, la ruta de acceso al equipo virtual Java se leerá primero desde el registro de Windows; si esto no ocurre se usa la variable de entorno `JAVA_HOME`.
- Si está usando un producto servidor de Altova en un equipo Linux o macOS, entonces asegúrese de que la variable de entorno `JAVA_HOME` está definida correctamente y la biblioteca Java de equipos virtuales (en Windows, el archivo `jvm.dll`) se encuentra en uno de estos directorios: `\bin\server` o `\bin\client`.

Formato de la función de extensión

La función de extensión de la expresión XPath/XQuery debe tener este formato `prefijo:nombreFunción()`.

- La parte `prefijo:` identifica la función de extensión como función Java. Lo hace asociando la función de extensión con una declaración de espacio de nombres del ámbito, cuyo URI debe empezar por `java:` (*ver ejemplos más abajo*). La declaración de espacio de nombres debe identificar una clase Java, por ejemplo: `xmlns:myns="java:java.lang.Math"`. Sin embargo, también puede ser simplemente: `xmlns:myns="java"` (sin los dos puntos), dejando la identificación de la clase Java a la parte `nombreFunción()` de la función de extensión.
- La parte `nombreFunción()` identifica el método Java al que se llama y presenta los argumentos para el método (*ver ejemplos más abajo*). Sin embargo, si el URI de espacio de nombres identificado por la parte `prefijo:` no identifica una clase Java (*ver punto anterior*), entonces la clase Java debe identificarse en la parte `nombreFunción()`, antes de la clase y separada de la clase por un punto (*ver el segundo ejemplo XSLT que aparece más abajo*).

Nota: La clase a la que se llama debe estar en la ruta de acceso de clase del equipo.

Ejemplo de código XSLT

Aquí ofrecemos dos ejemplos de cómo se puede llamar a un método estático. En el primer ejemplo, el nombre de la clase (`java.lang.Math`) se incluye en el URI de espacio de nombres y, por tanto, no puede estar en la parte `nombreFunción()`. En el segundo ejemplo, la parte `prefijo:` presenta el prefijo `java:` mientras que la parte `nombreFunción()` identifica la clase y el método.

```
<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
  select="jMath:cos(3.14)" />

<xsl:value-of xmlns:jmath="java"
  select="jmath:java.lang.Math.cos(3.14)" />
```

El método nombrado en la función de extensión (`cos()`) debe coincidir con el nombre de un método estático público de la clase Java nombrada (`java.lang.Math`).

Ejemplo de código XQuery

Aquí puede ver un ejemplo de código XQuery similar al código XSLT anterior:

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
  {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

Clases Java definidas por el usuario

Si creó sus propias clases Java, a los métodos de estas clases se les llama de otra manera, dependiendo de: (i) si a las clases se accede por medio de un archivo JAR o de un archivo de clases y (ii) si estos archivos están en el directorio actual (el directorio del documento XSLT o XQuery). Para más información consulte los apartados [Archivos de clases definidos por el usuario](#)¹⁵¹⁰ y [Archivos Jar definidos por el usuario](#)¹⁵¹³. Recuerde que debe especificar las rutas de acceso de los archivos de clases que no están en el directorio actual y de todos los archivos JAR.

Nota: Si desea añadir un espacio de nombres a una hoja de estilos generada desde un archivo SPS creado con StyleVision, el espacio de nombres se debe añadir al elemento de nivel superior `schema` del esquema XML en el que se basa el archivo SPS. Recuerde que la declaración de espacio de nombres `xmlns:java="java"` se crea automáticamente por defecto en todos los SPS creados con StyleVision.

19.2.2.1.1 Archivos de clases definidos por el usuario

Si se accede a las clases por medio de un archivo de clases, entonces hay cuatro posibilidades:

- El archivo de clases está en un paquete. El archivo XSLT/XQuery está en la misma carpeta que el paquete Java. ([ver ejemplo](#)¹⁵¹¹)
- El archivo de clases no está en un paquete. El archivo XSLT/XQuery está en la misma carpeta que el archivo de clases. ([ver ejemplo](#)¹⁵¹¹)

- El archivo de clases está en un paquete. El archivo XSLT/XQuery está en una carpeta cualquiera. ([ver ejemplo](#)¹⁵¹²)
- El archivo de clases no está en un paquete. El archivo XSLT/XQuery está en una carpeta cualquiera. ([ver ejemplo](#)¹⁵¹³)

Imaginemos que tenemos un archivo de clases que no está en un paquete y que está en la misma carpeta que el documento XSLT/XQuery. En este caso, puesto que en la carpeta se encuentran todas las clases, no es necesario especificar la ubicación del archivo. La sintaxis que se utiliza para identificar una clase es esta:

```
java:nombreClase
```

donde

`java:` indica que se está llamando a una función definida por el usuario (por defecto se cargan las clases Java del directorio actual)

`nombreClase` es el nombre de la clase del método elegido

La clase se identifica en un URI de espacio de nombres y el espacio de nombres se usa como prefijo para la llamada al método.

El archivo de clases está en un paquete. El archivo XSLT/XQuery está en la misma carpeta que el paquete Java

El código que aparece a continuación llama al método `getVehicleType()` de la clase `Car` del paquete `com.altova.extfunc`. El paquete `com.altova.extfunc` está en la carpeta `JavaProject`. El archivo XSLT también está en la carpeta `JavaProject`.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car" >
<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl fo xs"/>

<xsl:template match="/">
  <a>
    <xsl:value-of select="car:getVehicleType()" />
  </a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

El archivo de clases está referenciado. El archivo XSLT/XQuery está en la misma carpeta que el archivo de clases

El código que aparece a continuación llama al método `getVehicleType()` de la clase `Car`. Digamos que: (i) el archivo de clases `Car` está en esta carpeta: `JavaProject/com/altova/extfunc` y que (ii) esa carpeta es la del ejemplo siguiente. El archivo XSLT también está en la carpeta `JavaProject/com/altova/extfunc`.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
```

```

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
xmlns:car="java:Car" >
<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl fo xs"/>

<xsl:template match="/">
  <a>
    <xsl:value-of select="car:getVehicleType()" />
  </a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

El archivo de clases está en un paquete. El archivo XSLT/XQuery está en una carpeta cualquiera

El código que aparece a continuación llama al método `getCarColor()` de la clase `Car` del paquete `com.altova.extfunc`. El paquete `com.altova.extfunc` está en la carpeta `JavaProject`. El archivo XSLT está en otra carpeta cualquiera. En este caso debe especificarse la ubicación del paquete dentro del URI como una cadena de consulta. La sintaxis es esta:

```
java:nombreClase[?ruta=uri-del-paquete]
```

donde

`java:` indica que se está llamando a una función Java definida por el usuario
`uri-del-paquete` es el URI del paquete Java
`nombreClase` es el nombre de la clase del método elegido

La clase se identifica en un URI de espacio de nombres y el espacio de nombres se usa como prefijo para la llamada al método. El ejemplo de código que aparece a continuación explica cómo se accede a un archivo de clases que está ubicado en un directorio que no es el directorio actual.

```

<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java:com.altova.extfunc.Car?path=file:///C:/JavaProject/" >

<xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

<xsl:template match="/">
  <xsl:variable name="myCar" select="car:new('red') " />
  <a><xsl:value-of select="car:getCarColor($myCar)" /></a>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

```

El archivo de clases no está en un paquete. El archivo XSLT/XQuery está una carpeta cualquiera

El código que aparece a continuación llama al método `getCarColor()` de la clase `Car`. Digamos que el archivo de clases `Car` está en la carpeta `C:/JavaProject/com/altova/extfunc` y que el archivo XSLT está en otra carpeta cualquiera. En este caso debe especificarse la ubicación del paquete dentro del URI como una cadena de consulta. La sintaxis es esta:

```
java:nombreClase[?ruta=<uri-del-archivoClases>]
```

donde

`java:` indica que se está llamando a una función Java definida por el usuario
`uri-del-archivoClases` es el URI de la carpeta donde se ubica el archivo de clases
`nombreClase` es el nombre de la clase del método elegido

La clase se identifica en un URI de espacio de nombres y el espacio de nombres se usa como prefijo para la llamada al método. El ejemplo de código que aparece a continuación explica cómo se accede a un archivo de clases que está ubicado en un directorio que no es el directorio actual.

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java:Car?path=file:///C:/JavaProject/com/altova/extfunc/" >

  <xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="myCar" select="car:new('red') " />
    <a><xsl:value-of select="car:getCarColor($myCar)"/></a>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Nota: Cuando se presenta una ruta de acceso por medio de una función de extensión, la ruta de acceso se añade al `ClassLoader`.

19.2.2.1.2 Archivos JAR definidos por el usuario

Si se accede a las clases por medio de un archivo JAR, entonces se debe especificar el URI del archivo JAR usando esta sintaxis:

```
xmlns:claseEspacioNombres="java:nombreClase?ruta=jar:uri-del-archivoJar!/"
```

Para la llamada al método se usa el prefijo del URI de espacio de nombres que identifica la clase:
`claseEspacioNombres:método()`

En la sintaxis anterior:

java: indica que se está llamando a una función de Java
 nombreClase es el nombre de la clase definida por el usuario
 ? es el separador entre el nombre de la clase y la ruta de acceso
 ruta=jar: indica que se ofrece una ruta de acceso a un archivo JAR
 uri-del-archivoJar es el URI del archivo JAR
 !/ es el delimitador final de la ruta de acceso
 claseEspacioNombres:método() es la llamada al método

Otra opción es dar el nombre de la clase con la llamada al método. Por ejemplo:

```

xmlns:ns1="java:docx.layout.pages?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns1:main()

xmlns:ns2="java?path=jar:file:///c:/projects/docs/docx.jar!/"
ns2:docx.layout.pages.main()
  
```

Y aquí puede ver un ejemplo de XSLT que usa un archivo JAR para llamar a una función de extensión Java:

```

<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:car="java?path=jar:file:///C:/test/Car1.jar!/" >
  <xsl:output exclude-result-prefixes="fn car xsl xs"/>

  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="myCar" select="car:Car1.new('red') " />
    <a><xsl:value-of select="car:Car1.getCarColor($myCar)"/></a>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="car"/>

</xsl:stylesheet>
  
```

Nota: Cuando se presenta una ruta de acceso por medio de una función de extensión, la ruta de acceso se añade al ClassLoader.

19.2.2.1.3 Java: Constructores

Una función de extensión se puede usar para llamar a un constructor Java. A todos los constructores se les llama con la pseudofunción `new()`.

Si el resultado de una llamada a un constructor Java se puede [convertir de manera implícita a tipos de datos XPath/XQuery](#)⁴⁵¹⁸, entonces la llamada a la función de extensión Java devuelve una secuencia que es un tipo de datos XPath/XQuery. Si el resultado de una llamada a un constructor Java no se puede convertir a un tipo de datos XPath/XQuery adecuado, entonces el constructor crea un objeto Java contenido con un tipo que es el nombre de la clase que devuelve ese objeto Java. Por ejemplo, si se llama a un constructor para la clase `java.util.Date` (`java.util.Date.new()`), entonces se devuelve un objeto que tiene el tipo `java.util.Date`. Puede que el formato léxico del objeto devuelto no coincida con el formato léxico de un tipo de datos XPath y,

por tanto, su valor debe convertirse al formato léxico del tipo de datos XPath pertinente y después al tipo de datos XPath.

Puede hacer dos cosas con el objeto Java creado por un constructor:

- Puede asignar el objeto a una variable:

```
<xsl:variable name="currentdate" select="date:new()"
xmlns:date="java:java.util.Date" />
```
- Puede pasar el objeto a una función de extensión (ver [métodos de instancia y campos de instancia](#)¹⁵¹⁶):

```
<xsl:value-of select="date:toString(date:new())" xmlns:date="java:java.util.Date" />
```

19.2.2.1.4 Java: Métodos estáticos y campos estáticos

La llamada a un método estático la hace directamente su nombre Java y se hace presentando los argumentos para el método. A los campos estáticos (es decir, los métodos que no toman argumentos), como los campos de valor constante E y PI , se accede sin especificar ningún argumento.

Ejemplos de código XSLT

Aquí puede ver varios ejemplos de cómo se llama a métodos y campos estáticos:

```
<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
select="jMath:cos(3.14)" />

<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
select="jMath:cos(jMath:PI())" />

<xsl:value-of xmlns:jMath="java:java.lang.Math"
select="jMath:E() * jMath:cos(3.14)" />
```

Observe que las funciones de extensión anteriores tienen el formato `prefijo:nombreFunción()`. En los tres ejemplos anteriores, el prefijo es `jMath:`, que está asociado al URI de espacio de nombres `java:java.lang.Math`. (El URI de espacio de nombres debe empezar por `java:.` En los ejemplos anteriores se extiende para contener el nombre de la clase (`java.lang.Math`.) La parte `nombreFunción()` de las funciones de extensión debe coincidir con el nombre de una clase pública (p. ej. `java.lang.Math`) seguido del nombre de un método estático público con sus argumentos (como `cos(3.14)`) o de un campo estático público (como `PI()`).

En los tres ejemplos anteriores, el nombre de la clase se incluyó en el URI de espacio de nombres. Si no estuviera en el URI de espacio de nombres, se incluiría en la parte `nombreFunción()` de la función de extensión. Por ejemplo:

```
<xsl:value-of xmlns:java="java:"
select="java:java.lang.Math.cos(3.14)" />
```

Ejemplo de XQuery

Un ejemplo de XQuery similar sería:

```
<cosine xmlns:jMath="java:java.lang.Math">
  {jMath:cos(3.14)}
</cosine>
```

19.2.2.1.5 Java: Métodos de instancia y campos de instancia

A un método de instancia se le pasa un objeto Java como primer argumento de la llamada a método. Dicho objeto Java suele crearse usando una función de extensión (por ejemplo, una llamada a un constructor) o un parámetro o una variable de hoja de estilos. Un ejemplo de código XSLT de este tipo sería:

```
<xsl:stylesheet version="1.0" exclude-result-prefixes="date"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:date="java:java.util.Date"
  xmlns:jlang="java:java.lang">
  <xsl:param name="CurrentDate" select="date:new()"/>
  <xsl:template match="/">
    <enrollment institution-id="Altova School"
      date="{date:toString($CurrentDate)}"
      type="{jlang:Object.toString(jlang:Object.getClass( date:new() ))}"
    </enrollment>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

En el ejemplo anterior el valor del nodo `enrollment/@type` se crea de la siguiente manera:

1. Se crea un objeto con un constructor para la clase `java.util.Date` (con el constructor `date:new()`).
2. Este objeto Java se pasa como argumento del método `jlang.Object.getClass`.
3. El objeto que obtiene el método `getClass` se pasa como argumento al método `jlang.Object.toString`.

El resultado (el valor de `@type`) será una cadena con este valor: `java.util.Date`.

En teoría, un campo de instancia es diferente de un método de instancia porque al campo de instancia no se pasa como argumento un objeto Java propiamente dicho. En su lugar se pasa como argumento un parámetro o variable. Sin embargo, el parámetro o la variable puede contener el valor devuelto por un objeto Java. Por ejemplo, el parámetro `CurrentDate` toma el valor que devolvió un constructor para la clase `java.util.Date`. Este valor se pasa después como argumento al método de instancia `date:toString` a fin de suministrar el valor de `/enrollment/@date`.

19.2.2.1.6 Tipos de datos: Conversión de XPath/XQuery en Java

Cuando se llama a una función Java desde dentro de una expresión XPath/XQuery, el tipo de datos de los argumentos de la función es importante a la hora de determinar a cuál de las clases Java que tienen el mismo nombre se llama.

En Java se siguen estas reglas:

- Si hay más de un método Java con el mismo nombre, pero cada método tiene un número diferente de argumentos, entonces se selecciona el método Java que mejor se ajusta al número de argumentos de la llamada a función.
- Los tipos de datos de cadena, numéricos y booleanos de XPath/XQuery (*ver lista más abajo*) se convierten de forma implícita en el tipo de datos Java correspondiente. Si el tipo XPath/XQuery suministrado se puede convertir a más de un tipo Java (p. ej. `xs:integer`), entonces se selecciona el tipo Java que se declaró para el método seleccionado. Por ejemplo, si el método Java al que se llama es `fx(decimal)` y el tipo de datos XPath/XQuery suministrado es `xs:integer`, entonces `xs:integer` se convierte en el tipo de datos Java `decimal`.

La tabla que aparece a continuación enumera las conversiones implícitas de los tipos de cadena, numéricos y booleanos XPath/XQuery en tipos de datos Java.

<code>xs:string</code>	<code>java.lang.String</code>
<code>xs:boolean</code>	<code>boolean (primitivo)</code> , <code>java.lang.Boolean</code>
<code>xs:integer</code>	<code>int</code> , <code>long</code> , <code>short</code> , <code>byte</code> , <code>float</code> , <code>double</code> y sus clases contenedoras, como <code>java.lang.Integer</code>
<code>xs:float</code>	<code>float (primitivo)</code> , <code>java.lang.Float</code> , <code>double (primitivo)</code>
<code>xs:double</code>	<code>double (primitivo)</code> , <code>java.lang.Double</code>
<code>xs:decimal</code>	<code>float (primitivo)</code> , <code>java.lang.Float</code> , <code>double(primitivo)</code> , <code>java.lang.Double</code>

Los subtipos de los tipos de datos XML Schema de la tabla anterior (que se usan en XPath y XQuery) también se convierten en los tipos Java correspondientes al tipo antecesor del subtipo.

En algunos casos quizás no sea posible seleccionar el método Java correcto usando la información dada. Por ejemplo, imagine que:

- El argumento presentado es un valor `xs:untypedAtomic` de 10 y está destinado al método `mimétodo(float)`.
- Sin embargo, hay otro método en la clase que toma un argumento de otro tipo de datos: `mimétodo(double)`.
- Puesto que los métodos tienen el mismo nombre y el tipo suministrado (`xs:untypedAtomic`) se puede convertir correctamente tanto en `float` como en `double`, es posible que `xs:untypedAtomic` se convierta en `double` en lugar de en `float`.
- Por consiguiente, el método seleccionado no será el método necesario y quizás no produzca el resultado esperado. Una solución es crear un método definido por el usuario con un nombre diferente y usar ese método.

Los tipos que no aparecen en la lista anterior (p. ej. `xs:date`) no se convertirán y generarán un error. No obstante, tenga en cuenta que en algunos casos, es posible crear el tipo Java necesario usando un constructor Java.

19.2.2.1.7 Tipos de datos: Conversión de Java en XPath/XQuery

Cuando un método Java devuelve un valor y el tipo de datos del valor es un tipo de cadena, numérico o booleano, entonces se convierte en el tipo de datos XPath/XQuery correspondiente. Por ejemplo, los tipos de datos Java `java.lang.Boolean` y `boolean` se convierten en `xsd:boolean`.

Las matrices unidimensionales devueltas por las funciones se extienden en una secuencia. Las matrices multidimensionales no se convierten y, por tanto, deberían ser contenidas.

Cuando se devuelve un objeto Java contenido o un tipo de datos que no es de cadena, numérico ni booleano, puede garantizar la conversión del tipo XPath/XQuery necesario usando primero un método Java (p. ej. `toString`) para convertir el objeto Java en una cadena. En XPath/XQuery la cadena se puede modificar para ajustarse a la representación léxica del tipo necesario y convertirse después en dicho tipo (usando la expresión `cast as`, por ejemplo).

19.2.2.2 Funciones de extensión .NET

Si trabaja en la plataforma .NET desde un equipo Windows, puede usar funciones de extensión escritas en cualquier lenguaje .NET (p. ej. C#). Una función de extensión .NET se puede usar dentro de una expresión XPath/XQuery para invocar un constructor, una propiedad o un método (estático o de instancia) de una clase .NET.

A una propiedad de una clase .NET se le llama usando la sintaxis `get_NombrePropiedad()`.

Este apartado tiene varias partes:

- [.NET: Constructores](#) ¹⁵²⁰
- [.NET: Métodos estáticos y campos estáticos](#) ¹⁵²¹
- [.NET: Métodos de instancia y campos de instancia](#) ¹⁵²²
- [Tipos de datos: Conversión de XPath/XQuery en .NET](#) ¹⁵²³
- [Tipos de datos: Conversión de .NET en XPath/XQuery](#) ¹⁵²⁴

Formato de la función de extensión

La función de extensión de la expresión XPath/XQuery debe tener este formato `prefijo:nombreFunción()`.

- La parte `prefijo`: está asociada a un URI que identifica la clase .NET.
- La parte `nombreFunción()` identifica el constructor, la propiedad o el método (estático o de instancia) dentro de la clase .NET y, si es necesario, suministra los argumentos.
- El URI debe empezar por `clitype:` (que identifica la función como función de extensión .NET).
- El formato `prefijo:nombreFunción()` de la función de extensión se puede usar con clases del sistema y con clases de un ensamblado cargado. No obstante, si se tiene que cargar una clase, será necesario suministrar parámetros que contengan la información necesaria.

Parámetros

Para cargar un ensamblado se usan estos parámetros:

asm	El nombre del ensamblado que se debe cargar.
ver	El número de versión (máximo cuatro enteros separados por puntos).
sn	El símbolo de clave del nombre seguro del ensamblado (16 dígitos hexadecimales).
from	Un URI que da la ubicación del ensamblado (DLL) que se debe cargar. Si el URI es relativo, es relativo al archivo XSLT o XQuery. Si está presente este parámetro, se ignoran los demás parámetros.
partialname	El nombre parcial del ensamblado. Se suministra a <code>Assembly.LoadWith.PartialName()</code> , que intentará cargar el ensamblado. Si está presente el parámetro <code>partialname</code> , se ignoran los demás parámetros.
loc	La configuración regional, por ejemplo, <code>en-US</code> . La configuración predeterminada es <code>neutral</code> .

Si el ensamblado se debe cargar desde un archivo DLL, use el parámetro `from` y omita el parámetro `sn`. Si el ensamblado se debe cargar desde el caché general de ensamblados (GAC), use el parámetro `sn` y omita el parámetro `from`.

Debe insertar un signo de interrogación final antes del primer parámetro y los parámetros deben separarse con un punto y coma (;). El nombre de parámetro da su valor con un signo igual (=), como en el ejemplo que aparece más abajo.

Ejemplos de declaraciones de espacios de nombres

Esto es un ejemplo de una declaración de espacio de nombres en XSLT que identifica la clase del sistema `System.Environment`:

```
xmlns:myns="clitype:System.Environment"
```

Esto es un ejemplo de una declaración de espacio de nombres en XSLT que identifica la clase que se debe cargar como `Trade.Forward.Scrip`:

```
xmlns:myns="clitype:Trade.Forward.Scrip?asm=forward;version=10.6.2.1"
```

Esto es un ejemplo de una declaración de espacio de nombres en XQuery que identifica la clase del sistema `MyManagedDLL.testClass`. Existen dos tipos de clases:

1. Cuando el ensamblado se carga desde el GAC:

```
declare namespace cs="clitype:MyManagedDLL.testClass?asm=MyManagedDLL;  
ver=1.2.3.4;loc=neutral;sn=b9f091b72dccfba8";
```
2. Cuando el ensamblado se carga desde el archivo DLL (ver las referencias parciales y completas):

```
declare namespace cs="clitype:MyManagedDLL.testClass?from=file:///C:/Altova  
Projects/extFunctions/MyManagedDLL.dll;  
  
declare namespace cs="clitype:MyManagedDLL.testClass?from=MyManagedDLL.dll;
```

Ejemplo de código XSLT

Aquí puede ver un ejemplo de código XSLT que llama a funciones de la clase del sistema `System.Math`:

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="yes" />
  <xsl:template match="/">
    <math xmlns:math="clitype:System.Math">
      <sqrt><xsl:value-of select="math:Sqrt(9)"/></sqrt>
      <pi><xsl:value-of select="math:PI()"/></pi>
      <e><xsl:value-of select="math:E()"/></e>
      <pow><xsl:value-of select="math:Pow(math:PI(), math:E()"/></pow>
    </math>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

La declaración de espacio de nombres del elemento `math` asocia el prefijo `math:` al URI `clitype:System.Math`. La parte inicial `clitype:` del URI indica que lo que sigue identifica una clase del sistema o una clase cargada. El prefijo `math:` de las expresiones XPath asocia las funciones de extensión al URI (y, por extensión, a la clase) `System.Math`. Las funciones de extensión identifican métodos en la clase `System.Math` y presenta argumentos cuando es necesario.

Ejemplo de código XQuery

Aquí puede ver un fragmento de código XQuery similar al ejemplo anterior:

```
<math xmlns:math="clitype:System.Math">
  {math:Sqrt(9)}
</math>
```

Tal y como ocurre con el código XSLT anterior, la declaración de espacio de nombres identifica la clase .NET, en este caso una clase del sistema. La expresión XQuery identifica el método al que se debe llamar y presenta el argumento.

19.2.2.2.1 .NET: Constructores

Una función de extensión se puede usar para llamar a un constructor .NET. A todos los constructores se les llama con la pseudofunción `new()`. Si hay más de un constructor para una clase, entonces se selecciona el constructor que más se ajusta al número de argumentos suministrados. Si no se encuentra ningún constructor que coincida con los argumentos suministrados, entonces se genera el error "No constructor found".

Constructores que devuelven tipos de datos XPath/XQuery

Si el resultado de una llamada a un constructor .NET se puede [convertir de forma implícita en tipos de datos XPath/XQuery](#) ¹⁵¹⁸, entonces la función de extensión .NET devuelve una secuencia que es un tipo de datos XPath/XQuery.

Constructores que devuelven objetos .NET

Si el resultado de una llamada a un constructor .NET no se puede convertir a un tipo de datos XPath/XQuery adecuado, entonces el constructor crea un objeto .NET contenido con un tipo que es el nombre de la clase que devuelve dicho objeto. Por ejemplo, si se llama al constructor para la clase `System.DateTime` (con `System.DateTime.new()`), entonces se devuelve un objeto que tiene un tipo `System.DateTime`.

Puede que el formato léxico del objeto devuelto no coincida con el formato léxico de un tipo de datos XPath. En estos casos, el valor devuelto (i) debe convertirse al formato léxico del tipo de datos XPath pertinente y (ii) debe convertirse en el tipo de datos XPath necesario.

Se pueden hacer tres cosas con un objeto .NET creado con un constructor:

- Se puede usar dentro de una variable:

```
<xsl:variable name="currentdate" select="date:new(2008, 4, 29) "
xmlns:date="clitype:System.DateTime" />
```
- Se puede pasar a una función de extensión (ver [Métodos de instancia y campos de instancia](#) ¹⁵¹⁶):

```
<xsl:value-of select="date:ToString(date:new(2008, 4, 29)) "
xmlns:date="clitype:System.DateTime" />
```
- Se puede convertir en un tipo de cadena, numérico o booleano:

```
<xsl:value-of select="xs:integer(date:get_Month(date:new(2008, 4, 29))) "
xmlns:date="clitype:System.DateTime" />
```

19.2.2.2 .NET: Metodos estáticos y campos estáticos

La llamada a un método estático la hace directamente su nombre y se hace presentando los argumentos para el método. El nombre usado en la llamada debe ser el mismo que un método estático público de la clase especificada. Si el nombre del método y el número de argumentos que se dio en la llamada a función coincide con algún método de la clase, entonces los tipos de los argumentos presentados se evalúan para encontrar el resultado ideal. Si no se encuentra ninguna coincidencia, se emite un error.

Nota: Un campo de una clase .NET se trata como si fuera un método sin argumentos. Para llamar a una propiedad se usa la sintaxis `get_nombrePropiedad()`.

Ejemplos

Este ejemplo de código XSLT muestra una llamada a un método con un argumento (`System.Math.Sin(arg)`):

```
<xsl:value-of select="math:Sin(30) " xmlns:math="clitype:System.Math"/>
```

Este ejemplo de código XSLT muestra una llamada a un campo (que se trata como si fuera un método sin argumentos) (`System.Double.MaxValue()`):

```
<xsl:value-of select="double:MaxValue()" xmlns:double="clitype:System.Double"/>
```

Este ejemplo de código XSLT muestra una llamada a una propiedad (la sintaxis es `get_nombrePropiedad()`) (`System.String()`):

```
<xsl:value-of select="string:get_Length('my string')"
xmlns:string="clitype:System.String"/>
```

Este ejemplo de código XQuery muestra una llamada a un método con un argumento (`System.Math.Sin(arg)`):

```
<sin xmlns:math="clitype:System.Math">
  { math:Sin(30) }
</sin>
```

19.2.2.2.3 .NET: Métodos de instancia y campos de instancia

Un método de instancia es un método al que se le pasa un objeto .NET como primer argumento de la llamada al método. Este objeto .NET se suele crear usando una función de extensión (por ejemplo, una llamada a un constructor) o un parámetro o una variable de una hoja de estilos. Un ejemplo de código XSLT para este tipo de método sería:

```
<xsl:stylesheet version="2.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:variable name="releasedate"
      select="date:new(2008, 4, 29)"
      xmlns:date="clitype:System.DateTime"/>
    <doc>
      <date>
        <xsl:value-of select="date:ToString(date:new(2008, 4, 29))"
          xmlns:date="clitype:System.DateTime"/>
      </date>
      <date>
        <xsl:value-of select="date:ToString($releasedate)"
          xmlns:date="clitype:System.DateTime"/>
      </date>
    </doc>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

En el ejemplo anterior, se usó un constructor `System.DateTime(new(2008, 4, 29))` para crear un objeto .NET de tipo `System.DateTime`. Este objeto se creó dos veces, una vez como valor de la variable `releasedate`, y otra vez como primer y único argumento del método `System.DateTime.ToString()`. Al método de instancia `System.DateTime.ToString()` se le llama dos veces, ambas con el constructor `System.DateTime(new(2008, 4, 29))` como primer y único argumento. En una de estas instancias, se usó la variable `releasedate` para obtener el objeto .NET.

Métodos de instancia y campos de instancia

La diferencia entre un método de instancia y un campo de instancia es solo teórica. En un método de instancia, se pasa directamente un objeto .NET como argumento. En un campo de instancia, se pasa un parámetro o una variable (aunque el parámetro o la variable puede contener un objeto .NET). Por ejemplo, en el código del ejemplo anterior, la variable `releasedate` contiene un objeto .NET y esta es la variable que se pasa como argumento de `ToString()` en el segundo constructor de elemento `date`. Por tanto, la instancia `ToString()` del primer elemento `date` es un método de instancia, mientras que la segunda se considera un campo de instancia. El resultado es el mismo en ambos casos.

19.2.2.2.4 Tipos de datos: Conversión de XPath/XQuery en .NET

Cuando se usa una función de extensión .NET dentro de una expresión XPath/XQuery, los tipos de datos de los argumentos de la función son importantes para determinar a cuál de los métodos .NET que tienen el mismo nombre se está llamando.

En .NET se siguen estas normas:

- Si en una clase hay varios métodos que tienen el mismo nombre, solamente se pueden seleccionar los métodos que tienen el mismo número de argumentos que la llamada a función.
- Los tipos de datos de cadena, numéricos y booleanos XPath/XQuery (*ver lista más abajo*) se convierten de forma implícita en el tipo de datos .NET correspondiente. Si el tipo XPath/XQuery suministrado se puede convertir en más de un tipo .NET (p. ej. `xs:integer`), entonces se selecciona el tipo .NET que se declaró para el método seleccionado. Por ejemplo, si el método .NET al que se está llamando es `fx(double)` y el tipo de datos XPath/XQuery suministrado es `xs:integer`, entonces se convierte `xs:integer` en el tipo de datos .NET `double`.

La tabla que aparece a continuación enumera las conversiones implícitas de los tipos de cadena, numéricos y booleanos XPath/XQuery en tipos de datos .NET.

<code>xs:string</code>	<code>StringValue, string</code>
<code>xs:boolean</code>	<code>BooleanValue, bool</code>
<code>xs:integer</code>	<code>IntegerValue, decimal, long, integer, short, byte, double, float</code>
<code>xs:float</code>	<code>FloatValue, float, double</code>
<code>xs:double</code>	<code>DoubleValue, double</code>
<code>xs:decimal</code>	<code>DecimalValue, decimal, double, float</code>

Los subtipos de los tipos de datos XML Schema de la tabla anterior (que se usan en XPath y XQuery) también se convierten en los tipos .NET correspondientes al tipo antecesor del subtipo.

En algunos casos quizás no sea posible seleccionar el método .NET correcto usando la información dada. Por ejemplo, imagine que:

- El argumento presentado es un valor `xs:untypedAtomic` de 10 y está destinado al método `mimétodo(float)`.
- Sin embargo, hay otro método en la clase que toma un argumento de otro tipo de datos: `mimétodo(double)`.
- Puesto que los métodos tienen el mismo nombre y el tipo suministrado (`xs:untypedAtomic`) se puede convertir correctamente tanto en `float` como en `double`, es posible que `xs:untypedAtomic` se convierta en `double` en lugar de en `float`.
- Por consiguiente, el método seleccionado no será el método necesario y puede que no produzca el resultado esperado. Una solución es crear un método definido por el usuario con un nombre diferente y usar ese método.

Los tipos que no aparecen en la lista anterior (p. ej. `xs:date`) no se convertirán y generarán un error.

19.2.2.2.5 Tipos de datos: Conversión de .NET en XPath/XQuery

Cuando un método .NET devuelve un valor y el tipo de datos del valor es un tipo de cadena, numérico o booleano, entonces se convierte en el tipo de datos XPath/XQuery correspondiente. Por ejemplo, el tipo de datos .NET `decimal` se convierte en `xsd:decimal`.

Cuando se devuelve un objeto .NET o un tipo de datos que no es de cadena, numérico ni booleano, puede garantizar la conversión del tipo XPath/XQuery necesario usando primero un método .NET (p. ej. `System.DateTime.ToString()`) para convertir el objeto .NET en una cadena. En XPath/XQuery la cadena se puede modificar para ajustarse a la representación léxica del tipo necesario y convertirse después en dicho tipo (usando la expresión `cast as`, por ejemplo).

19.2.2.3 Scripts MSXSL para XSLT

El elemento `<msxsl:script>` contiene funciones y variables definidas por el usuario a las que se puede llamar desde dentro de expresiones XPath en la hoja de estilos XSLT. El elemento `<msxsl:script>` es un elemento de nivel superior, es decir, debe ser un elemento secundario de `<xsl:stylesheet>` o `<xsl:transform>`.

El elemento `<msxsl:script>` debe estar en el espacio de nombres `urn:schemas-microsoft-com:xslt` (*ver ejemplo más abajo*).

Lenguaje de scripting y espacio de nombres

El lenguaje de scripting utilizado dentro del bloque se especifica en el atributo `language` del elemento `<msxsl:script>` y el espacio de nombres que se debe usar para las llamadas a función desde expresiones XPath se identifica con el atributo `implements-prefix`:

```
<msxsl:script language="lenguaje-de-scripting" implements-prefix="prefijo-espacioNombres-usuario">
```

```

    función-1 o variable-1
    ...
    función-n o variable-n

</msxsl:script>

```

El elemento `<msxsl:script>` interactúa con Windows Scripting Runtime, de modo que dentro del elemento `<msxsl:script>` solamente se pueden usar lenguajes que estén instalados en el equipo. **Para poder usar scripts MSXSL es necesario tener instalada la plataforma .NET Framework 2.0 (o superior)**. Por tanto, los lenguajes de scripting .NET se pueden usar dentro del elemento `<msxsl:script>`.

El atributo `language` admite los mismos valores que el atributo `language` del elemento HTML `<script>`. Si no se especifica el atributo `language`, entonces se asume Microsoft JScript por defecto.

El atributo `implements-prefix` toma un valor que es un prefijo de un espacio de nombres declarado dentro del ámbito. Este espacio de nombres suele ser un espacio de nombres de usuario que se reservó para una biblioteca de funciones. Todas las funciones y variables definidas dentro del elemento `<msxsl:script>` están en el espacio de nombres identificado por el prefijo indicado en el atributo `implements-prefix`. Cuando se llama a una función desde dentro de una expresión XPath, el nombre de función completo debe estar en el mismo espacio de nombres que la definición de función.

Ejemplo

Aquí puede ver un ejemplo de una hoja de estilos XSLT que usa una función definida dentro de un elemento `<msxsl:script>`.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
  xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
  xmlns:user="http://mycompany.com/mynamespace">

  <msxsl:script language="VBScript" implements-prefix="user">
    <![CDATA[
      ' Input: A currency value: the wholesale price
      ' Returns: The retail price: the input value plus 20% margin,
      ' rounded to the nearest cent
      dim a as integer = 13
      Function AddMargin(WholesalePrice) as integer
        AddMargin = WholesalePrice * 1.2 + a
      End Function
    ]]>
  </msxsl:script>

  <xsl:template match="/">
    <html>
      <body>
        <p>
          <b>Total Retail Price =
            $<xsl:value-of select="user:AddMargin(50)"/>

```

```

        </b>
        <br/>
        <b>Total Wholesale Price =
          $<xsl:value-of select="50"/>
        </b>
      </p>
    </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

Tipos de datos

Los valores de los parámetros que se pasan dentro y fuera del bloque de script solamente pueden ser tipos de datos XPath. Esta restricción no afecta a los datos que se pasan las funciones y variables situadas dentro del bloque de script.

Ensamblados

Puede importar un ensamblado al script usando el elemento `msxsl:assembly`. El ensamblado se identifica con un nombre o un URI. El ensamblado se importa cuando se compila la hoja de estilos. Aquí puede ver cómo se usa el elemento `msxsl:assembly`:

```

<msxsl:script>
  <msxsl:assembly name="miEnsamblado.nombreEnsamblado" />
  <msxsl:assembly href="rutaDelEnsamblado" />
  ...
</msxsl:script>

```

El nombre de ensamblado puede ser un nombre completo, como:

```
"system.Math, Version=3.1.4500.1 Culture=neutral PublicKeyToken=a46b3f648229c514"
```

o un nombre abreviado, como "miEnsamblado.Draw".

Espacios de nombres

Puede declarar espacios de nombres con el elemento `msxsl:using`. Esto permite escribir las clases del ensamblado en el script sin sus espacios de nombres, lo cual le permitirá ahorrar mucho tiempo. Aquí puede ver cómo se usa el elemento `msxsl:using` para declarar espacios de nombres.

```

<msxsl:script>
  <msxsl:using namespace="ENmiEnsamblado.NombreEspaciodenombres" />
  ...
</msxsl:script>

```

El valor del atributo `namespace` es el nombre del espacio de nombres.

19.3 Tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos (BD), los tipos de datos propios de esa BD se convierten en tipos de datos XML Schema. En este anexo describimos las correspondencias entre tipos de datos de BD y tipos de datos XML Schema para las bases de datos más utilizadas:

- [ADO](#) ¹⁵²⁷
- [MS Access](#) ¹⁵²⁸
- [MS SQL Server](#) ¹⁵²⁹
- [MySQL](#) ¹⁵³⁰
- [ODBC](#) ¹⁵³⁰
- [Oracle](#) ¹⁵³¹
- [Sybase](#) ¹⁵³²

19.3.1 ADO

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos ADO, los tipos de datos ADO se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

Tipo de datos ADO	Tipo de datos XML Schema
adGUID	xs:ID
adChar	xs:string
adWChar	xs:string
adVarChar	xs:string
adWVarChar	xs:string
adLongVarChar	xs:string
adWLongVarChar	xs:string
adVarWChar	xs:string
adBoolean	xs:boolean
adSingle	xs:float
adDouble	xs:double
adNumeric	xs:decimal
adCurrency	xs:decimal
adDBTimeStamp	xs:dateTime
adDate	xs:date
adBinary	xs:base64Binary

adVarBinary	xs:base64Binary
adLongVarBinary	xs:base64Binary
adInteger	xs:Integer
adUnsignedInt	xs:unsignedInt
adSmallInt	xs:short
adUnsignedSmallInt	xs:unsignedShort
adBigInt	xs:long
adUnsignedBigInt	xs:unsignedLong
adTinyInt	xs:byte
adUnsignedTinyInt	xs:unsignedByte

19.3.2 MS Access

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos MS Access, los tipos de datos MS Access se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

Tipo de datos MS Access	Tipo de datos XML Schema
GUID	xs:ID
char	xs:string
varchar	xs:string
memo	xs:string
bit	xs:boolean
Number (single)	xs:float
Number (double)	xs:double
Decimal	xs:decimal
Currency	xs:decimal
Date/Time	xs:dateTime
Number (Entero largo)	xs:integer
Number (Entero)	xs:short
Number (Byte)	xs:byte
OLE Object	xs:base64Binary

19.3.3 MS SQL Server

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos MS SQL Server, los tipos de datos MS SQL Server se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

Tipo de datos MS SQL Server	Tipo de datos XML Schema
uniqueidentifier	xs:ID
char	xs:string
nchar	xs:string
varchar	xs:string
nvarchar	xs:string
text	xs:string
ntext	xs:string
sysname	xs:string
bit	xs:boolean
real	xs:float
float	xs:double
decimal	xs:decimal
money	xs:decimal
smallmoney	xs:decimal
datetime	xs:dateTime
smalldatetime	xs:dateTime
binary	xs:base64Binary
varbinary	xs:base64Binary
image	xs:base64Binary
integer	xs:integer
smallint	xs:short
bigint	xs:long
tinyint	xs:byte

19.3.4 MySQL

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos MySQL, los tipos de datos MySQL se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

Tipo de datos MySQL	Tipo de datos XML Schema
char	xs:string
varchar	xs:string
text	xs:string
tinytext	xs:string
mediumtext	xs:string
longtext	xs:string
tinyint(1)	xs:boolean
float	xs:float
double	xs:double
decimal	xs:decimal
datetime	xs:dateTime
blob	xs:base64Binary
tinyblob	xs:base64Binary
mediumblob	xs:base64Binary
longblob	xs:base64Binary
smallint	xs:short
bigint	xs:long
tinyint	xs:byte

19.3.5 ODBC

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos ODBC, los tipos de datos ODBC se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

Tipo de datos ODBC	Tipo de datos XML Schema
SQL_GUID	xs:ID
SQL_CHAR	xs:string

SQL_VARCHAR	xs:string
SQL_LONGVARCHAR	xs:string
SQL_BIT	xs:boolean
SQL_REAL	xs:float
SQL_DOUBLE	xs:double
SQL_DECIMAL	xs:decimal
SQL_TIMESTAMP	xs:dateTime
SQL_DATE	xs:date
SQL_BINARY	xs:base64Binary
SQL_VARBINARY	xs:base64Binary
SQL_LONGVARBINARY	xs:base64Binary
SQL_INTEGER	xs:integer
SQL_SMALLINT	xs:short
SQL_BIGINT	xs:long
SQL_TINYINT	xs:byte

19.3.6 Oracle

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos Oracle, los tipos de datos Oracle se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

Tipo de datos Oracle	Tipo de datos XML Schema
ROWID	xs:ID
CHAR	xs:string
NCHAR	xs:string
VARCHAR2	xs:string
NVARCHAR2	xs:string
CLOB	xs:string
NCLOB	xs:string
NUMBER (cuando tiene aplicada una restricción de comprobación) *	xs:boolean
NUMBER	xs:decimal

FLOAT	xs:double
DATE	xs:dateTime
INTERVAL YEAR TO MONTH	xs:gYearMonth
BLOB	xs:base64Binary

- * Si se aplica una restricción de comprobación a una columna de tipo de datos `NUMBER` y la restricción de comprobación busca los valores 0 o 1, entonces el tipo de datos `NUMBER` para esta columna se convierte en el tipo de datos XML Schema `xs:boolean`. Este mecanismo es muy práctico a la hora de generar un tipo de datos `xs:boolean` en el esquema XML generado.

19.3.7 Sybase

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos Sybase, los tipos de datos Sybase se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

Tipo de datos Sybase	Tipo de datos XML Schema
char	xs:string
nchar	xs:string
varchar	xs:string
nvarchar	xs:string
text	xs:string
sysname-varchar(30)	xs:string
bit	xs:boolean
real	xs:float
float	xs:float
double	xs:double
decimal	xs:decimal
money	xs:decimal
smallmoney	xs:decimal
datetime	xs:dateTime
smalldatetime	xs:dateTime
timestamp	xs:dateTime
binary<=255	xs:base64Binary
varbinary<=255	xs:base64Binary

image	xs:base64Binary
integer	xs:integer
smallint	xs:short
tinyint	xs:byte

19.4 Datos técnicos

Esta sección incluye información sobre algunos de aspectos técnicos de su software. La información está organizada en varios apartados:

- [Requisitos de OS y memoria](#) ¹⁵³⁴
- [Motores de Altova](#) ¹⁵³⁴
- [Compatibilidad con Unicode](#) ¹⁵³⁵
- [Uso de Internet](#) ¹⁵³⁵

19.4.1 Requisitos de SO y memoria

Sistema operativo

Las aplicaciones de software de Altova están disponibles en estas plataformas:

- Windows 10, Windows 11
- Windows Server 2016 o superior

Memoria

Puesto que el software está escrito en C++ no necesita tanto espacio como un JRE y suele necesitar menos memoria que otras aplicaciones similares basadas en Java. No obstante, todos los documentos se cargan en memoria por completo, para poder analizarlos completamente y mejorar la velocidad de visualización y edición. Los requisitos de memoria, por consiguiente, aumentan en función del tamaño del documento.

Los requisitos de memoria también vienen dados por el historial de operaciones Deshacer. Cuando se cortan y pegan secciones grandes de documentos de gran tamaño, la memoria disponible se puede agotar rápidamente.

19.4.2 Motores XSLT y XQuery de Altova

Validador XML

Al abrir un documento XML, la aplicación usa su validador XML integrado para comprobar si el formato es correcto, para validar el documento en relación a un esquema (si se ha especificado uno) y para generar estructuras y conjuntos de información (infosets). El validador XML también se usa para proporcionar ayuda de edición inteligente cuando usted modifique documentos y para mostrar de forma dinámica cualquier error de validación que ocurra.

El validador XML integrado implementa la recomendación final para las especificaciones 1.0 y 1.1 del esquema de XML del W3C. Altova incorpora continuamente las recomendaciones más recientes del Grupo de Trabajo del esquema de XML del W3C a su validador XML para que los productos de Altova siempre ofrezcan el entorno de desarrollo más avanzado.

Motores XSLT y XQuery

Los productos de Altova usan los motores XSLT 1.0, XSLT 2.0, XSLT 3.0, XQuery 1.0 y XQuery 3.1 de Altova. Si alguno de estos motores está incluido en el producto, encontrará documentación específica sobre el comportamiento de cada motor en la implementación en los anexos.

Nota: Altova MapForce genera código con los motores XSLT 1.0, XSLT 2.0 y XQuery 1.0.

19.4.3 Compatibilidad con Unicode

Los productos XML de Altova son completamente compatibles con Unicode. Para editar un documento XML también necesitará una fuente compatible con los caracteres Unicode utilizados por el documento.

Tenga en cuenta que la mayoría de las fuentes contienen solamente un subconjunto muy concreto de caracteres Unicode y, por tanto, están destinadas a un sistema de escritura concreto. Si algunos caracteres aparecen desfigurados, el motivo puede ser que la fuente seleccionada no contiene los glifos necesarios. Por tanto, es recomendable tener una fuente que abarque todos los caracteres Unicode. Sobre todo si edita documentos XML en varios idiomas o sistemas de escritura. Una fuente Unicode que suele venir con los equipos Windows es la fuente Arial Unicode MS.

En la carpeta `/Examples` de la carpeta de su aplicación puede encontrar un archivo XHTML llamado `UnicodeUTF-8.html` que incluye esta frase en gran número de idiomas y sistemas de escritura diferentes:

- *When the world wants to talk, it speaks Unicode*
- *Cuando el mundo quiere conversar, habla Unicode*
- *Wenn die Welt miteinander spricht, spricht sie Unicode*
- 世界的に話すなら、Unicode です。

Abra este archivo XHTML y observe el potencial de Unicode.

19.4.4 Uso de Internet

Las aplicaciones de Altova inician conexiones a Internet en estos casos:

- Si hace clic en el botón **Solicitar una clave de evaluación GRATUITA** del cuadro de diálogo "Activación del software" (**Ayuda | Activación del software**), los campos del cuadro de diálogo de activación del software se transfieren a nuestro servidor web por medio de una conexión HTTP corriente (puerto 80) y le enviamos el código de evaluación gratuito por correo electrónico.
- En algunos productos de Altova puede abrir un archivo por Internet (**Archivo | Abrir | Cambiar a URL**). En este caso, el documento se recupera usando uno de estos protocolos y conexiones: HTTP (normalmente por el puerto 80), FTP (normalmente por el puerto 20/21) o HTTPS (normalmente por el puerto 443). También puede ejecutar un servidor HTTP en el puerto 8080. (En el cuadro de diálogo "Abrir URL", después del nombre de servidor escriba dos puntos y el número de puerto.)
- Si abre un documento XML que hace referencia a un documento DTD o esquema XML y el documento se especifica a través de una URL, el documento de esquema al que se hace referencia también se recupera a través de una conexión HTTP (puerto 80) o cualquier otro protocolo (ver punto anterior). El documento de esquema también se recupera para validar el archivo XML. Recuerde que la validación

puede realizarse automáticamente nada más abrir el documento, si seleccionó esta opción en la sección *Archivo* del cuadro de diálogo "Opciones" (**Herramientas | Opciones**).

- En las aplicaciones de Altova que trabajen con WSDL y SOAP, las conexiones a servicios web son definidas por documentos WSDL.
- Si usa el comando **Archivo | Enviar por correo electrónico** de StyleVision, el texto seleccionado actualmente o el archivo se envía con el programa de correo electrónico instalado en el equipo.
- Durante la activación del software y la búsqueda de actualizaciones, tal y como se describe en el contrato de licencia de software de Altova.

19.5 Información sobre licencias

En esta sección encontrará información sobre:

- la distribución de este producto de software
- la activación del software y medición de licencias
- el contrato de licencia para el usuario final que rige el uso de este producto de software

Los términos del contrato de licencia que aceptó al instalar el producto de software son vinculantes, por lo que rogamos lea atentamente toda esta información.

Para leer los términos y condiciones de cualquiera de las licencias de Altova, consulte la [página de información legal de Altova](#) en el [sitio web de Altova](#).

19.5.1 Distribución electrónica de software

Este producto está disponible por distribución electrónica de software, un método de distribución que ofrece ventajas únicas:

- Puede evaluar el software de forma totalmente gratuita durante 30 días antes de decidir si compra el producto (*Nota: la licencia para Altova Mobile Together Designer es gratuita*).
- Si decide comprarlo, puede hacer un pedido en línea en el [sitio web de Altova](#) y conseguir en pocos minutos el software con licencia.
- Si realiza el pedido en línea, siempre recibirá la versión más reciente de nuestro software.
- El paquete de instalación del producto incluye un sistema de ayuda en pantalla al que se puede acceder desde la interfaz de la aplicación. La versión más reciente del manual del usuario está disponible en www.altova.com (i) en formato HTML y (ii) en formato PDF para descargar e imprimir si lo desea.

Período de evaluación de 30 días

Después de descargar el producto de software, puede probarlo de forma totalmente gratuita durante un plazo de 30 días. Pasados unos 20 días, el software empieza a recordarle que no tiene una licencia. El mensaje de aviso aparece una sola vez cada vez que se inicie la aplicación. Para seguir utilizando el programa una vez pasado el plazo de 30 días, deberá comprar una licencia permanente, que se entrega en forma de código clave. Para desbloquear el producto debe introducir ese código clave en el cuadro de diálogo "Activación del software".

Las licencias de los productos pueden comprarse directamente en la tienda en línea del [sitio web de Altova](#).

Distribuir la versión de evaluación a otros usuarios de su organización

Si desea distribuir la versión de evaluación en la red de su compañía o si desea usarlo en un PC que no está conectado a Internet, solamente puede distribuir los programas de instalación (siempre y cuando no se modifiquen de forma alguna). Todo usuario que acceda al instalador debe solicitar su propio código clave de

evaluación (de 30 días). Una vez pasado este plazo de 30 días, todos los usuarios deben comprar también una licencia para poder seguir usando el producto.

19.5.2 Activación del software y medición de licencias

Durante el proceso de activación del software de Altova, puede que la aplicación utilice su red interna y su conexión a Internet para transmitir datos relacionados con la licencia durante la instalación, registro, uso o actualización del software a un servidor de licencias operado por Altova y para validar la autenticidad de los datos relacionados con la licencia y proteger a Altova de un uso ilegítimo del software y mejorar el servicio a los clientes. La activación es posible gracias al intercambio de datos de la licencia (como el sistema operativo, la dirección IP, la fecha y hora, la versión del software, el nombre del equipo, etc.) entre su equipo y el servidor de licencias de Altova.

Su producto incluye un módulo integrado de medición de licencias que le ayudará a evitar infracciones del contrato de licencia para el usuario final. Puede comprar una licencia de un solo usuario o de varios usuarios para el producto de software y el módulo de medición de licencias se asegura de que no se utiliza un número de licencias mayor al permitido.

Esta tecnología de medición de licencias usa su red de área local (LAN) para comunicarse con las instancias de la aplicación que se ejecutan en equipos diferentes.

Licencia de un solo usuario

Cuando se inicia la aplicación, se inicia el proceso de medición de licencias y el software envía un breve datagrama de multidifusión para averiguar si hay otras instancias del producto activas en otros equipos del mismo segmento de red al mismo tiempo. Si no recibe ninguna respuesta, la aplicación abre un puerto para escuchar a otras instancias de la aplicación.

Licencia de varios usuarios

Si se usa más de una instancia de la aplicación dentro de la misma red LAN, estas instancias se comunicarán entre ellas al iniciarse. Estas instancias intercambian códigos claves para que ayude a no sobrepasar por error el número máximo de licencias concurrentes. Se trata de la misma tecnología de medición de licencias que suele utilizarse en Unix y en otras herramientas de desarrollo de bases de datos. Gracias a ella puede comprar licencias de varios usuarios de uso concurrente a un precio razonable.

Las aplicaciones se diseñaron de tal modo que envían pocos paquetes pequeños de red y no cargan demasiado su red. Los puertos TCP/IP (2799) utilizados por su producto de Altova están registrados oficialmente en la IANA (*para más información consulte el [sitio web de la IANA www.iana.org](http://www.iana.org)*) y nuestro módulo de medición de licencias es una tecnología probada y eficaz.

Si usa un servidor de seguridad, puede notar las comunicaciones del puerto 2799 entre los equipos que ejecutan los productos de Altova. Si quiere, puede bloquear ese tráfico, siempre y cuando esto no resulte en una infracción del contrato de licencia.

Nota sobre los certificados

Su aplicación de Altova contacta con el servidor de licencias de Altova (link.altova.com) vía HTTPS. Para esta comunicación, Altova usa un certificado SSL registrado. Si se reemplaza este certificado (por ejemplo, si lo reemplaza su departamento de informática o un organismo externo), entonces su aplicación de Altova le advertirá de que la conexión puede no ser segura. Si usa el certificado sustitutivo para iniciar la aplicación, lo hace por su cuenta y riesgo. Si ve un mensaje de advertencia de que la conexión puede no ser segura, compruebe el origen del certificado y consulte con su equipo técnico (que decidirán si se debe continuar con el reemplazo del certificado de Altova).

Si su organización necesita usar su propio certificado (por ejemplo, para monitorizar la comunicación hacia y desde equipos cliente), entonces recomendamos que instale en su red [Altova LicenseServer](#), el software gratuito de gestión de licencias de Altova. Así, sus equipos cliente pueden seguir usando los certificados de su organización y AltovaLicenseServer puede usar el certificado de Altova cuando necesite comunicarse con Altova.

19.5.3 Contrato de licencia para el usuario final

- Encontrará el Contrato de licencia de Altova para el usuario final (en inglés) en: <https://www.altova.com/es/legal/eula>
- Encontrará la Política de privacidad de Altova en: <https://www.altova.com/es/privacy>

Índice

■

.docx (solo en la edición Enterprise Edition), 21, 41

.NET,

diferencias del complemento para VS, 966

integración de StyleVision con, 964

A

Abreviaturas,

utilizadas en el manual del usuario, 34

Abrir,

archivos usados recientemente, 1051

Abrir (SPS), 1024

Abrir proyecto, 1062

Acciones,

en formularios PDF para rellenar, 563

Acciones del usuario,

en formularios PDF para rellenar, 563

Acoplar,

las ventanas de los ayudantes de entrada, 44

Activar el software, 1189

ActiveX,

integration at application level, 1347

integration at document level, 1349

integration prerequisites, 1344

ActiveX controls,

adding to the Visual Studio Toolbox, 1345

Actualizar nodos,

con el valor de cálculos automáticos, 398

Actualizar nodos (ediciones Enterprise y Professional Edition),

con el resultado de un cálculo automático, 393

con el valor de cálculos automáticos, 396

ADO,

como interfaz de conexión de datos, 663

configurar una conexión, 669

conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1527

ADO.NET,

configurar una conexión, 674

Agregar archivo activo al proyecto, 1065

Agregar archivo activo y relacionados al proyecto, 1065

Agregar archivos al proyecto, 1063

Agregar carpeta de proyecto al proyecto, 1065

Agregar carpeta externa / carpeta web al proyecto, 1065

Agregar esquema, 1017

Agregar nombre, 587

Agregar recurso de Altova al proyecto, 1063

Agregar URL al proyecto, 1063

Agrupación, 412

ejemplo de agrupar-por (Persons.sps), 415

ejemplo de agrupar-por (Scores.sps), 416

Alertas de modificación de archivos,

en archivos SPS modulares, 354

Alias,

ver Recursos globales, 569

Alineación vertical del contenido de las celdas de la tabla,

en el diseño SPS, 1111

Alinear el contenido de las celdas de la tabla,

en el diseño SPS, 1111

AltovaRowStatus,

en diseños SPS basados en bases de datos, 768

Ambigüedades,

del modelo de contenido, 144

Añadir selector de fecha automáticamente, 1118

Anexar,

columna en una tabla en el diseño SPS, 1108

fila en una tabla en el diseño SPS, 1108

Anexos, 1401

Año base,

en formato de entrada, 480

API,

documentation, 1219

overview, 1220

API de XMLSpy,

documentation, 1219

overview, 1220

Aplicación ASP.NET, 649

Aplicación web ASPX, 649

Aplicar formato,

a nodos al insertarlos, 143

resumen de procedimientos, 474

ver Presentación, 474

Application,

ActiveDocument, 1241

Application,

Application, 1241
Documents, 1241
Parent, 1244
Quit, 1244

Archivo (menú), 1017

Archivo | Abrir, 1024
Archivo | Cerrar, 1024
Archivo | Codificación, 1044
Archivo | Guardar archivos generados, 1038
Archivo | Guardar como, 1034
Archivo | Guardar diseño, 1029
Archivo | Guardar los datos XML de Authentic, 1038
Archivo | Imprimir, 1050
Archivo | Nuevo, 1017
Archivo | Vista previa de impresión, 1050
comando Salir, 1051

Archivo de plantilla XML (ediciones Enterprise y Professional Edition), 116

definición, 30

Archivo SPS modular,

activar y desactivar, 354
agregar el módulo SPS, 354
archivos de plantilla XML, 351
archivos XML de trabajo, 351
crear, 354
declaraciones de espacio de nombres, 351
efecto en el orden de prioridad, 354
ejemplo de proyecto, 358
esquemas fuente, 351
estilos CSS, 351
módulo SPS que se debe agregar, 354
objetos modulares, 351
scripts, 351
trabajar con, 354
y alertas de modificación de archivos, 354
y esquemas fuente, 354
y estilos CSS, 354

Archivo XML,

con datos de BD, 772

Archivo XML de recursos globales, 569**Archivo XML de trabajo, 51, 116**

definición, 30
imprimir, 1050
validar en la vista Authentic, 1119
vista previa de impresión, 1050
y la vista Authentic, 40

y vistas de resultados, 41

Archivo XML para diseños SPS basados en bases de datos, 757**Archivos,**

abrir archivos usados recientemente, 1051

Archivos CSS,

gestión en la ventana Vista general del diseño, 48

Archivos de origen para el SPS, 116**Archivos de salida,**

de hojas de estilos SPS basadas en BD, 772
generar, 125
usar la línea de comandos para generar, 956

Archivos generados, 125**Archivos por lotes,**

para generar archivos desde la línea de comandos, 956
y tareas programadas, 963

Archivos PXF, 652

crear, 652
editar, 655
guardar como, 1034
implementar, 656

Archivos recientes, 1051**Archivos SPS modulares,**

resumen, 350

Archivos XSLT,

usar la línea de comandos para generar, 956

Asignar formatos predefinidos,

en el tutorial Quick Start, 89

Asistente para gráficos XBRL, 874**Asistente para tablas XBRL, 849****Atributos (ayudante de entrada),**

en la vista Authentic, 908

Atributos de clase,

en el tutorial Quick Start, 89

Authentic (menú), 1113**Authentic Browser, 25****Authentic Desktop, 25****AuthenticRange,**

AppendRow, 1260
Application, 1261
CanPerformAction, 1261
CanPerformActionWith, 1262
Close, 1262
CollapsToBegin, 1262
CollapsToEnd, 1263
Copy, 1263
Cut, 1263

AuthenticRange,

Delete, 1264
 DeleteRow, 1264
 DuplicateRow, 1264
 ExpandTo, 1266
 FirstTextPosition, 1266
 FirstXMLData, 1267
 FirstXMLDataOffset, 1268
 GetElementAttributeNames, 1269
 GetElementAttributeValue, 1269
 GetElementHierarchy, 1270
 GetEntityNames, 1270
 Goto, 1271
 GotoNext, 1271
 GotoNextCursorPosition, 1272
 GotoPrevious, 1272
 GotoPreviousCursorPosition, 1273
 HasElementAttribute, 1273
 InsertEntity, 1274
 InsertRow, 1274
 IsCopyEnabled, 1275
 IsCutEnabled, 1275
 IsDeleteEnabled, 1275
 IsEmpty, 1276
 IsEqual, 1276
 IsFirstRow, 1276
 IsInDynamicTable, 1277
 IsLastRow, 1277
 IsPasteEnabled, 1277
 IsTextStateApplied, 1278
 LastTextPosition, 1278
 LastXMLData, 1279
 LastXMLDataOffset, 1279
 MoveBegin, 1281
 MoveEnd, 1281
 MoveRowDown, 1282
 MoveRowUp, 1281
 Parent, 1282
 Paste, 1282
 PerformAction, 1283
 Select, 1283
 SelectNext, 1284
 SelectPrevious, 1285
 SetElementAttributeValue, 1286
 SetFromRange, 1287
 Text, 1287

AuthenticView, 1302

Application, 1294
 AsXMLString, 1294
 DocumentBegin, 1296
 DocumentEnd, 1296
 Event, 1297
 Goto, 1298
 IsRedoEnabled, 1299
 IsUndoEnabled, 1299
 MarkupVisibility, 1300
 OnBeforeCopy, 1289
 OnBeforeCut, 1289
 OnBeforeDelete, 1289
 OnBeforeDrop, 1290
 OnBeforePaste, 1290
 OnMouseEvent, 1291
 OnSelectionChanged, 1292
 Parent, 1300
 Print, 1300
 Redo, 1301
 Selection, 1301
 Undo, 1302
 WholeDocument, 1303
 XMLDataRoot, 1303

Ayuda (menú), 1189**Ayuda en formato PDF, 1173****Ayuda en línea, 1173****Ayudantes de entrada,**

descripción, 44
 ocultar, 44
 ocultar automáticamente, 44

Ayudantes de entrada de la vista Diseño,

ocultar / mostrar, 1069

Azure SQL, 714**B****Barra de estado, 1068****Barra de herramientas Authentic, 1114****Barra de menú,**

mover, 36

Barra lateral Mensajes, 68**Barras de herramientas, 1004**

agregar/quitar iconos, 1004
 barra de herramientas de Authentic, 1009
 barra de herramientas Tabla, 1007
 Estándar, 1015

Barras de herramientas, 1004

- formato, 1006
- Insertar elementos de diseño (barra de herramientas), 1011
- mover, 36
- ocultar / mostrar, 1068
- ocultar/mostrar, 1004
- personalizar, 1068
- posición en la IGU, 1004
- restaurar, 1004
- RichEdit, 1011

Base de datos,

- botones de barras de herramientas para editar, 1015

Bases de datos,

- compatibles, 658, 775
- ver BD, 658
- ver también BD, 928
- y recursos globales, 584

Bases de datos (ediciones Enterprise y Professional Edition),

- ver BD, 20

BD, 760, 928, 929

- archivo de datos XML, 760
- archivo de esquema para, 760
- archivo de esquema XML generado, 661
- archivos de datos XML generados, 661
- consultas en la vista Authentic, 928
- crear consultas, 929
- editar en la vista Authentic, 928, 933
- filtrar opciones de visualización en la vista Authentic, 929
- generar archivos XML y documentos de salida HTML/PDF, 772
- mecanismo de funcionamiento en StyleVision, 661
- navegar por tablas en la vista Authentic, 928
- parámetros en consultas de BD, 929
- registros que se deben mostrar en la vista Authentic, 587
- seleccionar datos XML de trabajo para diseños SPS (BD XML), 757
- seleccionar datos XML de trabajo para el diseño SPS, 749
- seleccionar datos XML de trabajo para el diseño SPS (BD no XML), 749
- seleccionar esquema para diseños SPS (BD XML), 757
- seleccionar esquema para el diseño SPS, 749
- seleccionar esquema para el diseño SPS (BD no XML), 749
- trabajar con bases de datos en StyleVision, 658

BD XML,

- cargar fila de datos nueva en la vista Authentic, 1119
- cargar filas de datos XML nuevas, 928

Bloques de texto definidos por el usuario, 157, 1099**Bloques de texto XML definidos por el usuario, 158****Bordes,**

- de las tablas en el diseño SPS, 1110

Botón de consulta,

- insertar en el diseño SPS, 768

Botón de consulta de BD,

- insertar en el diseño SPS, 768

Botones, 288

- en formularios PDF para rellenar, 563

Botones de desplazamiento,

- de la ventana principal, 37

Botones de opción, 288

- en formularios PDF para rellenar, 561

Botones personalizados para la barra de herramientas Authentic, 1114**Buscar, 68****Buscar (comando), 1053****Buscar siguiente (comando), 1053****C****C#,**

- integration of StyleVision, 1352

Cadenas de formato,

- definir para formato de entrada, 1127
- para formato de entrada, 1127

Cálculos automáticos, 393

- actualizar nodo con el valor de, 1076
- actualizar nodos en documento XML con el valor de, 396
- actualizar nodos en el documento XML con el valor de, 398
- archivos de ejemplo, 399
- basados en el resultado de otros cálculos automáticos, 398
- comando para insertar en diseño, 1076
- crear, editar, aplicar formato, 393
- ejemplos, 416
- en el tutorial Quick Start, 96
- formato de resultados de fechas, 618
- funciones Java y .NET (solo Enterprise Edition), 393
- mover, 393
- ocultar, 396
- símbolo en la vista Diseño, 980
- utilización, 393
- y caracteres de escape en documentos de salida, 477
- y condiciones, 408

Cambiar de vista,

- a la vista Authentic, 904

- Campos de entrada, 282**
 - en formularios PDF para rellenar, 560
- Campos de entrada multilinea, 282**
 - en formularios PDF para rellenar, 560
- Campos numéricos,**
 - formato, 480
- Caracteres de escape en documentos de salida, 477**
- Características,**
 - de StyleVision, 21
- Características del producto,**
 - lista, 21
- Casillas de verificación, 283**
 - en formularios PDF para rellenar, 561
- Catalog customization, 137**
- Catalog files, 134**
- Catalog mechanism overview, 134**
- Catalogs and environment variables, 138**
- Catalogs in RaptorXML, 135**
- Celda (de una tabla),**
 - dividir horizontalmente, 1109
 - dividir verticalmente, 1109
- Celdas,**
 - unir en tablas del diseño SPS, 1109
- Centro de descargas,**
 - del sitio web de Altova, 1193
- Cerrar (SPS), 1024**
- Cerrar el proyecto, 1062**
- Certificados en firmas XML, 644**
- Claves de ordenación, 421**
- Codificación,**
 - para archivos de salida, 1173
- Codificación (comando), 1044**
- Codificación de los documentos de salida, 1044**
- Codificación de salida, 1044**
- Código clave de evaluación,**
 - para el software de Altova, 1189
- Código de barras, 1078**
- Códigos clave,**
 - para el software de Altova, 1189
- Códigos de barras, 291**
- Columna,**
 - anexar en una tabla del diseño SPS, 1108
 - eliminar en una tabla del diseño SPS, 1109
 - insertar en una tabla del diseño SPS, 1108
- Columnas,**
 - forzar saltos, 1096
 - insertar, 1096
- Columnas (de tablas),**
 - ocultar en resultado HTML, 178
- Columnas para formatos de salida impresos, 526**
- Comando Convertir en, 306**
- Comando Deshabilitado, 1092, 1105**
- Comandos,**
 - personalizar, 1166
- COM-API,**
 - documentation, 1219
- Comentarios en las consultas de BD, 783**
- Command reference, 1366**
- Compatibilidad con FOP, 1173**
- Compatibilidad con Internet Explorer, 120**
- Compatibilidad con Unicode,**
 - de los productos de Altova, 1535
- Complemento de StyleVision para Eclipse,**
 - instalar, 968
- Complemento de StyleVision para VS .NET,**
 - instalar, 965
- Comprar software de Altova, 1189**
- Condición,**
 - comando para insertar en el diseño, 1090
- Condiciones,**
 - basadas en el resultado, 407
 - editar, 407
 - en el tutorial Quick Start, 101
 - establecer, 403
 - incluir en, 1103
 - para diferentes formatos de salida, 407
 - y cálculos automáticos, 408
- Condiciones basadas en el resultado, 407**
- Conexión de base de datos,**
 - configurar, 663
 - ejemplos de configuración, 693
 - iniciar el asistente, 664
 - reutilizar desde recursos globales, 692
- Conexiones nativas, 691**
- Configuración,**
 - características de los gráficos circulares, 222
 - características de los gráficos de áreas, 222
 - características de los gráficos de barras, 222
 - características de los gráficos de líneas, 222
 - características de los gráficos de velas, 222
 - características de los medidores, 222
 - colores del gráfico, 226
 - cuadrícula del gráfico, 228, 231, 232
 - eje X del gráfico, 228

Configuración,

- eje Y del gráfico, 231
- eje Z del gráfico, 232
- fondo del gráfico, 220
- fuentes del gráfico, 236
- gráficos 3D, 233
- leyenda del gráfico, 220
- tamaños del gráfico, 234
- título del gráfico, 220

Configuración activa, 1135**Configuración del proxy, 1173****Configuración inicial de StyleVision, 28****Configuraciones,**

- de un recurso global, 569, 1135

Configuraciones en recursos globales, 585**Configurar un documento SPS nuevo,**

- en el tutorial Quick Start, 71

Consulta,

- ver Ventana de consulta de BD, 774

Consulta de BD,

- conectarse a la BD para consultarla, 775
- crear la consulta, 785
- panel de mensajes, 786
- panel Explorador de la ventana de consulta de BD, 778
- resultados de, 786

Consulta de la BD (ventana),

- ocultar / mostrar, 1124

Consultar la BD,

- ver Ventana de consulta de BD, 774

Consultar la BD (comando), 774**Consultas,**

- para visualizar BD en la vista Authentic, 929

Contenedor de diseño, 1095**Contenedores de diseño, 295**

- en formularios PDF para rellenar, 555

Contenedores y elementos de diseño, 1011**Contenido,**

- comando para insertar en el diseño, 1072

Contenido de documentos MS Word,

- copiar y pegar en el diseño, 149

Contenido de documentos Word,

- copiar y pegar en el diseño, 149

Contenido de páginas HTML,

- copiar y pegar en el diseño, 149

Contenido de tablas Excel,

- copiar y pegar en el diseño, 149

Contenido del documento XML,

- símbolo en la vista Diseño, 980

Contenido dinámico,

- en el tutorial Quick Start, 76

Contenido estático,

- en el tutorial Quick Start, 83

Contrato de licencia para el usuario final, 1537, 1539**Controladores de BD,**

- resumen, 666

Controladores de eventos,

- asignar funciones a, 624

Controladores ODBC,

- comprobar disponibilidad, 681

Controles de BD, 1118

- comando para insertar, 1076
- inserción automática, 768

Controles de formulario,

- comandos de menú para insertar, 1075

Controles de navegación de tablas de BD, 1118**conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1530****Convertir HTML en XML, 627****Copiar (comando), 1053****CoreCatalog.xml, 135****Corrector ortográfico,**

- de StyleVision, 1130

Cortar (comando), 1053**Crear un documento SPS nuevo,**

- en el tutorial Quick Start, 71

Criterios,

- de filtro para BD, 763

Cuadro combinado,

- en el tutorial Quick Start, 101

Cuadro de diálogo de expresiones XPath,

- descripción, 985, 987, 999

Cuadro de diseño, 1095**Cuadros combinados, 285****Cuadros de diseño, 299**

- en formularios PDF para rellenar, 555

CustomCatalog.xml, 135

D

Datos FDF,

- en formularios PDF para rellenar, 564, 566

Datos XML,

- combinar datos de varias fuentes, 347

Datos XML,

- en formularios PDF para rellenar, 564, 566
- insertar en diseño SPS, 141

Datos XML de Authentic, 902**Datos XML para diseños SPS basados en bases de datos, 749****Decimales,**

- formato, 480

Definir,

- características de los gráficos circulares, 222
- características de los gráficos de áreas, 222
- características de los gráficos de barras, 222
- características de los gráficos de líneas, 222
- características de los gráficos de velas, 222
- características de los medidores, 222
- color de los gráficos, 226
- colores del gráfico, 226
- fuentes del gráfico, 236
- fuentes en los gráficos, 236
- líneas de la cuadrícula, 228, 231, 232
- opciones de configuración 3D, 233
- opciones de configuración del eje X, 228
- opciones de configuración del eje Y, 231
- opciones de configuración del eje Z, 232
- tamaños del gráfico, 234
- título del gráfico, 220

deshabilitar-escape-de-salida,

- expresión, 477

Deshacer (comando), 1053**Diccionario predeterminado del usuario,**

- para la revisión ortográfica en diseños SPS, 1131

Diccionarios,

- para la revisión ortográfica en diseños SPS, 1131

Diccionarios personalizados,

- para la revisión ortográfica en diseños SPS, 1131

Diseño de MobileTogether,

- exportar como, 1038

Diseño nuevo a partir de código XSLT, 596**Diseños basados en formularios, 295, 1017****Dispositivos de entrada de datos, 281**

- comandos de menú para insertar, 1075
- símbolo en la vista Diseño, 980

Distribución,

- de productos de software de Altova, 1537

Dividir celda de la tabla,

- horizontalmente, 1109
- verticalmente, 1109

Document,

- Application, 1305
- Close, 1306
- FullName, 1306
- GetPathName, 1306
- Name, 1307
- Path, 1308
- Save, 1308
- SaveAs, 1308
- Saved, 1309
- SetPathName, 1315

Documentación,

- información preliminar, 34

Document-level,

- examples of integration of XMLSpy, 1352

Documento de salida temporal, 28**Documentos,**

- abrir y cerrar, 37

Documentos de salida PDF,

- ver Medios impresos, 531

Documentos de salida RTF,

- ver Medios impresos, 531

Documents,

- Count, 1317
- Item, 1317

DSN de archivo,

- configurar, 681

DSN de sistema,

- configurar, 681

DSN de usuario,

- configurar, 681

DTD,

- como fuente del SPS, 314
- declarar entidades sin analizar, 594

DTDs and catalogs, 134

E

Eclipse platform,

- StyleVision entry points in, 978

Edición (menú), 1053**Edición de contenidos, 140****Editar comando template-match, 154****Editar expresión XPath (cuadro de diálogo),**

- ver Cuadro de diálogo de expresiones XPath, 985

Editar expresiones XPath (cuadro de diálogo),

- Editar expresiones XPath (cuadro de diálogo),**
 - ver Cuadro de diálogo de expresiones XPath, 987, 999
- Editar parámetros (cuadro de diálogo), 1058**
- editor de JavaScript,**
 - en la Vista Diseño, 38
- Editor de script, 945**
- Editor de scripting,**
 - vista general, 1197
- Editor JavaScript, 622, 623**
- Editor SQL,**
 - crear consulta en, 785
 - de la ventana de consulta de BD, 783
 - descripción, 783
- Ejemplos en varios idiomas, 471**
- Elemento de documento,**
 - definición, 30
- Elementos,**
 - añadir en la vista Authentic y en el SPS, 144
 - definidos por el usuario, 157
- Elementos (ayudante de entrada),**
 - en la vista Authentic, 908
- Elementos de diseño, 1011**
- Elementos definidos por el usuario, 157, 1099, 1106**
- Elementos documento,**
 - ver Elementos raíz, 312
- Elementos raíz, 51**
- Elementos raíz (elementos document),**
 - seleccionar para el esquema, 312
 - y esquema fuente, 312
- Elementos TDC,**
 - aplicar formato, 451
 - construir, 451
- Elementos XSLT,**
 - insertar como código en el diseño, 157
- Eliminar,**
 - columna en una tabla del diseño SPS, 1109
 - fila en una tabla del diseño SPS, 1109
 - tabla en el diseño SPS, 1107
 - un filtro de BD, 763
- Eliminar (comando), 1053**
- Encabezados,**
 - agregar a la tabla, 1108
 - de tabla, 173
- Encabezados y pies de página,**
 - con subtotales, 533
 - en formatos de salida para medios impresos, 531, 533
- Entero,**
 - formato, 480
- Entidades,**
 - definir en la vista Authentic, 916, 937, 1009, 1121
 - insertar en la vista Authentic, 916
 - sin analizar, 594
 - usar como marcadores de URI, 594
- Entidades (ayudante de entrada),**
 - en la vista Authentic, 908
- Entorno de scripting, 1195**
- Enumerations,**
 - in StyleVisionControl, 1399
 - SPYAuthenticActions, 1340
 - SPYAuthenticDocumentPosition, 1340
 - SPYAuthenticElementKind, 1340
 - SPYAuthenticMarkupVisibility, 1341
 - SPYMouseEvent, 1341
 - SPYXMLDataKind, 1343
- Environment variables used in catalogs, 135**
- Environment variables, 138**
- Espacios de nombres,**
 - agregar al archivo SPS, 51, 125, 312
 - agregar al SPS, 116
 - en el archivo SPS, 51
 - resumen de, 55
- Esquema fuente, 116**
 - gestión en la ventana Vista general del diseño, 48
 - múltiples fuentes para el SPS (solo edición Enterprise Edition), 312
 - resumen, 55
 - seleccionar fuentes para el SPS, 312
 - ventana de la barra lateral, 51
 - y elementos raíz (elementos document), 312
- Esquema para diseños SPS basados en bases de datos, 749, 757**
- Esquema principal, 364**
- Esquema principal (solo en la edición Enterprise Edition), 51**
- Esquemas,**
 - como fuente del SPS, 314
 - de BD para el archivo SPS, 319
 - definidos por el usuario, 325
 - XBRL para el archivo SPS, 320
- Esquemas de BD (ediciones Enterprise y Professional Edition), 319**
- Esquemas definidos por el usuario, 325**
- Esquemas fuente, 1017**
 - cambiar de fuente, 431
 - varias fuentes y encontrar nodos, 431

Esquemas fuente, 1017

varias fuentes y XPath, 431

Esquemas XML y DTD,

como fuente del SPS, 314

Estilos,

a partir de datos XML, 502

a través de expresiones XPath, 502

asignar hojas de estilos CSS al archivo SPS, 491

combinar varios, 505

definir, 61

definir estilos globales en el archivo SPS, 495

definir estilos locales, 498

medios para asignar hojas de estilos externas, 491

orden en cascada, 490

prioridad, 58

prioridad de los estilos, 495

reglas CSS combinadas, 505

terminología, 490

trabajar con StyleVision, 490

ventana de la barra lateral, 61

ver Ayudantes de entrada, 44

y grupos de propiedades, 61

Estilos compuestos, 505

para la vista Authentic, 509

Estilos CSS,

en archivos SPS modulares, 354

en el tutorial Quick Start, 89

ver Estilos, 61

Estilos de los documentos de salida, 390**Estilos del documento, 390****Estilos globales,**

ver Estilos, 495

Estilos locales,

ver Estilos, 498

Estructura del archivo SPS, 310**Estructura del diseño, 310**

ventana de la barra lateral, 55

ver Ayudantes de entrada, 44

y archivos SPS modulares, 354

Estructura del diseño SPS, 310**Estructura del esquema,**

para XBRL, 810

y el diseño SPS, 144

Etiquetas,

expandir y contraer, 1059

Etiquetas de marcado en la vista Diseño, 38**Etiquetas en XBRL, 814****Event, 1289, 1290, 1291, 1292****Expresiones,**

en los criterios de filtro para BD, 763

Expresiones XPath,

evaluar expresiones en el cuadro de diálogo de expresiones XPath, 987

generar expresiones en el cuadro de diálogo Editar expresión XPath, 985, 999

y estilos, 502

Extensiones de Altova,

funciones para gráficos, 1412

F

Fecha,

formato, 480

Fechas,

cambiar manualmente, 936

cómo usar fechas en archivos SPS, 616

ejemplos de manipulación de fechas con XPath 2.0, 616

formato, 618

ver Selector de fecha, 1078, 1118

y el selector de fechas, 617

Fila,

anexar en una tabla del diseño SPS, 1108

eliminar en una tabla del diseño SPS, 1109

insertar en una tabla del diseño SPS, 1108

Filas (de tablas),

expandir/contraer en resultado HTML, 178

Filtro XPath,

en plantillas globales, 365

Filtros,

para ver determinadas plantillas, 1014

Filtros de BD,

crear y modificar, 763

filtrar datos para el archivo XML, 763

tipos de datos en, 763

Filtros de diseño,

ocultar / mostrar, 1070

Filtros de la BD,

borrar, 1125

editar, 1125

Filtros de plantillas, 1014**Filtros en plantillas nodo, 373****Filtros para BD,**

borrar, 1125

- Filtros para BD,**
 - editar, 1125
- Filtros para plantillas de diseño,**
 - ocultar /mostrar, 1070
- Filtros XPath en plantillas nodo, 373**
- Finalización automática en consultas de BD, 783**
- Firebird,**
 - conectarse por JDBC, 694
 - conectarse por ODBC, 695
- Firmas,**
 - ver Firmas XML, 634
- Firmas XML, 939**
 - configuración, 636
 - firmar documentos en la vista Authentic, 640
 - firmar en la vista Authentic, 1120
 - opciones de configuración, 638
 - resumen, 634
 - verificación en la vista Authentic, 642
 - verificar en la vista Authentic, 1120
 - y certificados, 644
 - y validez del documento XML, 643
- Flotantes,**
 - ventanas de los ayudantes de entrada, 44
- FOP,**
 - y control de fuentes, 538
- Formato,**
 - alineación del texto, 1006
 - botones de barras de herramientas para, 1006
 - de campos numéricos, 480
 - formatos HTML predefinidos, 1006
 - listas, 1006
 - para tablas, 173
 - propiedades de texto, 1006
- Formato de entrada,**
 - de fechas, 618
 - definir cadenas de formato para, 1127
- Formato de números,**
 - en numeración automática, 459
- Formato de valores, 480**
- Formatos de imagen,**
 - en la vista Authentic, 940
- Formatos gráficos,**
 - en la vista Authentic, 940
- Formatos predefinidos,**
 - al insertar un nodo, 143
 - comando para insertar en el diseño, 1078
 - símbolo en la vista Diseño, 980
- Formularios PDF, 553**
- Formularios PDF para rellenar, 553**
 - acciones del usuario, 563
 - botones, 563
 - botones de opción, 561
 - campos de entrada, 560
 - casillas de verificación, 561
 - controles, 559
 - crear diseño con, 555
 - datos, 564, 566
 - entrada de datos, 560, 561
 - enviar datos, 564, 565
 - enviar datos a un servidor, 564, 565
 - extraer datos, 564, 566
 - guardar datos, 564, 565
- Fragmento de diseño,**
 - insertar, 1095
- Fragmentos de diseño, 377**
- Fuentes,**
 - para documentos de salida PDF, 538
- Fuentes PDF, 538**
- Función unparsed-entity-uri de XSLT, 594**
- Funciones,**
 - en XPath, definidas por el usuario, 600
- Funciones de extensión .NET,**
 - campos de instancia, 1522
 - campos estáticos, 1521
 - compatibilidad en la vista Authentic, 985, 999
 - constructores, 1520
 - conversiones de tipos de datos, 1523, 1524
 - en expresiones XPath, 985, 999
 - métodos de instancia, 1522
 - métodos estáticos, 1521
 - para XSLT y XQuery, 1518
 - resumen, 1518
 - tipos de datos .NET en XPath/XQuery, 1524
 - tipos de datos XPath/XQuery en .NET, 1523
- Funciones de extensión .NET para XSLT y XQuery,**
 - ver Funciones de extensión .NET, 1518
- Funciones de extensión en scripts MSXSL,**
 - msxsl:script, 1524
- Funciones de extensión Java,**
 - archivos de clases definidos por el usuario, 1510
 - archivos JAR definidos por el usuario, 1513
 - campos de instancia, 1516
 - campos estáticos, 1515
 - compatibilidad en la vista Authentic, 985, 999

Funciones de extensión Java,

constructores, 1514
 conversiones de tipos de datos, 1516, 1518
 en expresiones XPath, 985, 999
 métodos de instancia, 1516
 métodos estáticos, 1515
 para XSLT y XQuery, 1509
 resumen, 1509
 tipos de datos Java en XPath/XQuery, 1518
 tipos de datos XPath/XQuery en Java, 1516

Funciones de extensión Java para XSLT y XQuery,

ver Funciones de extensión Java, 1509

Funciones de extensión para XSLT y XQuery, 1508**Funciones Java y .NET (solo Enterprise Edition),**

en cálculos automáticos, 393

Funciones para gráficos,

ejemplo, 1502
 estructura de datos de gráficos, 1497
 fragmento de código, 1492

Funciones XPath,

cuadro de diálogo de expresiones XPath, 985
 definidas por el usuario, 600
 en el cuadro de diálogo de expresiones XPath, 999

Funciones XPath definidas por el usuario, 600**G****Generar XSL-FO,**

configuración, 1173

Gestor de esquemas,

aplicar un parche a un esquema, 338, 1158
 desinstalar un esquema, 339, 1159
 estado de los esquemas en el, 336, 1156
 funcionamiento del, 334, 1154
 help (comando ILC), 340, 1160
 info (comando ILC), 341, 1161
 initialize (comando ILC), 341, 1161
 instalar un esquema, 338, 1158
 install (comando ILC), 342, 1162
 introducción, 331, 1151
 introducción a la ILC, 340, 1160
 list (comando ILC), 343, 1163
 lista de esquemas por estado, 336, 1156
 reset (comando ILC), 343, 1163
 restaurar, 339, 1159
 uninstall (comando ILC), 344, 1164

update (comando ILC), 345, 1165

upgrade (comando ILC), 346, 1166

Gestor de taxonomías,

actualizar una taxonomía, 798, 1143
 aplicar un parche a una taxonomía, 798, 1143
 desinstalar una taxonomía, 799, 1144
 estado de las taxonomías en el, 797, 1142
 funcionamiento, 795, 1140
 help (comando ILC), 801, 1146
 info (comando ILC), 801, 1146
 initialize (comando ILC), 802, 1147
 instalar una taxonomía, 798, 1143
 install (comando ILC), 802, 1147
 introducción, 791, 1136
 introducción a la ILC, 800, 1145
 list (comando ILC), 803, 1148
 lista de taxonomías por estado, 797, 1142
 reset (comando ILC), 804, 1149
 restaurar, 799, 1144
 uninstall (comando ILC), 804, 1149
 update (comando ILC), 805, 1150
 upgrade (comando ILC), 806, 1151

Gráficos,

agregar leyenda, 220
 área de trazado, 204
 aspecto, 209
 características de los gráficos circulares, 222
 características de los gráficos de áreas, 222
 características de los gráficos de barras, 222
 características de los gráficos de líneas, 222
 características de los gráficos de velas, 222
 características de los medidores, 222
 color de fondo, 220
 color de la serie, 226
 combinación de colores, 204, 226
 cómo funcionan, 200
 conceptos básicos, 200
 configuración, 204
 configuración dinámica, 204
 crear barras agrupadas con series, 254
 de velas, 269
 definir colores, 226
 diálogo "Configuración del gráfico", 198
 eje X, 228
 eje Y, 231
 eje Z, 232
 ejemplos sencillos, 200

Gráficos,

- etiquetas, 204
- fuentes, 204, 236
- gráficos circulares, 250
- gráficos de áreas, 265
- gráficos de barras, 254
- gráficos de barras agrupadas, 254
- gráficos de barras apiladas, 254
- gráficos de líneas, 259, 262
- gráficos de líneas con categorías, 259
- gráficos de líneas de valores, 262
- insertar, 1079
- intervalo de colores, 226
- leyendas, 204
- líneas de la cuadrícula, 228, 231, 232
- márgenes, 234
- medidores, 275
- multicapa, 277
- opciones de configuración, 204
- opciones de configuración 3D, 233
- quitar leyenda, 220
- resumen, 198
- selección básica, 239
- selección flexible, 243
- seleccionar datos para, 239, 243
- tamaño de las marcas de graduación, 234
- tamaños, 234
- título, 220
- usar el eje de la serie, 259
- usar funciones Java y .NET para seleccionar datos de los ejes, 262
- usar variables de Authentic editables para seleccionar datos de los ejes, 250
- usar variables editables de Authentic para seleccionar datos de los ejes, 275
- uso general en archivos SPS, 191
- ver Imágenes, 191
- y series, 254

Gráficos circulares,

- configuración, 250
- ver Gráficos, 250

Gráficos circulares (características), 222**Gráficos de áreas, 265****Gráficos de áreas (características), 222****Gráficos de áreas apiladas, 265****Gráficos de barras (características), 222****Gráficos de barras agrupadas, 254****Gráficos de barras apiladas, 254****Gráficos de líneas (características), 222****Gráficos de velas, 269****Gráficos de velas (características), 222****Gráficos multicapa, 277****Gráficos XBRL,**

- categorías, 875
- propiedades del componente, 880
- series, 877

Guardar,

- archivo XML de trabajo, 1038

Guardar archivos generados (comando), 1038**Guardar diseño (comando), 1029****Guardar el proyecto, 1062****Guardar los datos XML de Authentic (comando), 1038**

H

Herramientas (menú), 1130**Hipervínculo,**

- comando para insertar en el diseño, 1087

Hipervínculos, 290, 464

- crear vínculos con marcadores, 466
- crear vínculos con recursos externos, 466
- crear y editar, 466
- encontrar mediante hipervínculos, 594
- incluir en, 1103
- navegar por la vista Authentic, 916
- quitar y eliminar, 466
- símbolo en la vista Diseño, 980
- y entidades sin analizar, 466

Hojas de estilos,

- ver Hojas de estilos CSS, 491
- ver Hojas de estilos XSLT, 491

Hojas de estilos CSS,

- hojas de estilos externas, 491
- medios aplicados a, 491
- prioridad de importación de hojas de estilos externas, 491
- ver Estilos, 491

I

IBM DB2,

- conectarse por JDBC, 698
- conectarse por ODBC, 700

IBM DB2 for i,

- conectarse por JDBC, 706
- conectarse por ODBC, 707

IBM Informix,

- conectarse por JDBC, 710

Icono del estado del texto, 1114**Iconos de estado del texto, 515****IE 9,**

- ver Compatibilidad con Internet Explorer, 120

Ignorar contenido, 1105**IGU,**

- descripción, 36
- varios documentos en, 37
- Ventana principal de, 37
- vistas de documento en, 37

Imagen,

- comando para insertar en el diseño, 1080

Imágenes,

- archivos de ejemplo, 197
- en el tutorial Quick Start, 83
- encontrar imágenes mediante entidades sin analizar, 594
- especificar URI para, 191
- presentación de resultados, 191
- símbolo en la vista Diseño, 980
- tipos compatibles, 193
- y URI de entidades sin analizar, 191

Imágenes modelo para crear diseños, 295**Importación XSLT, 596****Importar HTML, 627**

- crear un archivo SPS nuevo, 627
- diseño SPS, 629
- estructura del esquema, 629
- generar archivos a partir del diseño SPS, 633
- listas HTML, 631
- tablas HTML, 631

Importar plantillas XSLT,

- en archivo SPS, 381

Imprimir (comando), 1050**Imprimir documento de salida,**

- ver Medios impresos, 520

Incluir en (menú), 1100**Información del usuario, 587****Información general, 1534****Información legal, 1537****Información sobre derechos de autor, 1537****Información sobre StyleVision, 1193****Información técnica, 1534****Insertar,**

- columna en una tabla del diseño SPS, 1108
- fila en una tabla del diseño SPS, 1108

Insertar (menú), 1072

- Insertar | Cálculo automático, 1076
- Insertar | Condición, 1090
- Insertar | Contenido, 1072
- Insertar | Fragmento de diseño, 1095
- Insertar | Hipervínculo, 1087
- Insertar | Imagen, 1080
- Insertar | Línea horizontal, 1083
- Insertar | Marcadores, 1086
- Insertar | Página, 1096
- Insertar | Párrafo, 1078
- Insertar | Párrafo especial, 1078
- Insertar | Resto de contenidos, 1073
- Insertar | Selector de fecha, 1078
- numeración y viñetas, 1084

Insertar elementos de diseño desde la barra de herramientas, 1011**Integrating,**

- StyleVision in applications, 1344

Interfaz,

- ver IGU, 36

Interfaz del usuario gráfica,

- ver IGU, 36

J**Java, 1356****JavaScript,**

- ver Scripts, 622

JDBC,

- como interfaz de conexión de datos, 663
- conectarse a Teradata, 742
- configurar una conexión (Windows), 684

JRE,

- para el complemento de StyleVision para Eclipse, 968

L**Licencia, 1539**

- información sobre, 1537

Licencia del producto de software, 1539

Licencias,

para el software de Altova, 1189

Línea,

en contenedores de diseño, 1095

Línea de comandos, 28, 954

ejemplos de comandos, 958

sintaxis, 956

usar StyleVision desde la línea de comandos, 956

y parámetros, 427

y tareas programadas, 963

Línea horizontal,

comando para insertar en el diseño, 1083

en el tutorial Quick Start, 83

Listas, 186

en el tutorial Quick Start, 101

importadas de un documento HTML, 631

incluir en, 1102

Listas (estáticas y dinámicas), 1084**Listas dinámicas, 186, 188, 1084****Listas estáticas, 186, 1084, 1102****Localizador de objetos,**

de la ventana de consulta de BD, 778

Longitud definida en píxeles,

y medios impresos, 541

M

Macros,

desarrollar, 1201

Manual del usuario, 1173**Marcado,**

en la vista Authentic, 904, 906, 1122

Marcado consecutivo, 38**Marcado de tamaño mixto, 587****Marcador de posición de contenido,**

en el tutorial Quick Start, 76

insertar nodo como contenido, 141

Marcadores, 290, 464

comando para insertar en el diseño, 1086

crear y editar, 464

eliminar, 464

incluir en, 1103

Marcadores (anclajes),

símbolo en la vista Diseño, 980

Marcadores en consultas de BD, 783**Marcadores PDF, 543****Marcadores TDC, 440**

asistente para, 444

crear, 444

incluir en, 1105

y niveles, 444

Marcas de agua, 549**MariaDB,**

conectarse directamente (de forma nativa), 691

conectarse por ODBC, 712

Medición de licencias,

en los productos de Altova, 1538

Medidores (características), 222**Medios impresos,**

definiciones de página, 526

diseñar para, 520

encabezados y pies de página, 531

márgenes, 526

paginación, 526

propiedades, 520

tamaño de página, 526

y longitud definida en píxeles, 541

Menú,

personalizar, 1166

Menú Authentic,

edición de tablas dinámicas, 904

presentación del marcado, 904

Menú insertar,

Insertar | Deshabilitado, 1092

Menús contextuales,

en la vista Authentic, 913

Metadatos del documento HTML de resultados, 518**Microsoft Access,**

conectarse por ADO, 669, 714

Microsoft Azure SQL, 714**Microsoft Office 2007 (solo en la edición Enterprise Edition), 21, 41****Microsoft SQL Server,**

conectarse por ADO, 716

conectarse por ODBC, 719

Modelo de contenido,

consecuencias de ambigüedades en el diseño, 144

Módulos,

gestión en la ventana Vista general del diseño, 48

Módulos de diseño,

pasos para crear, 295

Mostrar marcado en tamaño grande, 904, 906**Mostrar marcado en tamaño pequeño, 904, 906**

Mostrar marcado mixto, 904, 906

Mostrar propiedades, 1127

Motores,

de los productos de Altova, 1534

MS Access,

conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1528

MS SQL Server,

conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1529

Multiple schemas (Enterprise edition),

and global templates, 328

and main schema, 328

and schema parameters, 328

Múltiples documentos de salida, 1096

crear vínculos entre, 385

ubicación de los archivos, 388

vista previa, 388

MySQL,

conectarse directamente (de forma nativa), 691

conectarse por ODBC, 725

conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1530

N

Niveles TDC, 440, 441

incluir en, 1105

Nodo,

convertir en otro, 306

Nodo de contexto,

cuadro de diálogo de expresiones XPath, 985

en el cuadro de diálogo de expresiones XPath, 999

Nodo de documento,

definición, 30

Nodos de documento XML,

símbolo en la vista Diseño, 980

Nuevo (comando), 1017

Numeración automática, 459

Numeración y viñetas, 186, 188, 1084, 1127

incluir en, 1102

Numerar nodos automáticamente, 459

Números,

formato, 480

Números de página (edición Enterprise Edition), 1096

O

Ocultar,

los ayudantes de entrada, 44

Ocultar automáticamente,

los ayudantes de entrada, 44

Ocultar marcado, 38, 904, 906

ODBC,

como interfaz de conexión de datos, 663

conectarse a MariaDB, 712

conectarse a Teradata, 744

configurar una conexión, 681

conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1530

Office Open XML (solo en la edición Enterprise Edition), 21, 41

OLE DB,

como interfaz de conexión de datos, 663

Omitir contenido, 1092

Online Help, 1189

OOXML (solo en la edición Enterprise Edition), 21, 41

Opciones,

características de los gráficos circulares, 222

características de los gráficos de áreas, 222

características de los gráficos de barras, 222

características de los gráficos de líneas, 222

características de los gráficos de velas, 222

características de los medidores, 222

colores del gráfico, 226

cuadrícula del gráfico, 228, 231, 232

eje X del gráfico, 228

eje Y del gráfico, 231

eje Z del gráfico, 232

fondo del gráfico, 220

fuentes del gráfico, 236

gráficos 3D, 233

leyenda del gráfico, 220

tamaños del gráfico, 234

título del gráfico, 220

Opciones de compatibilidad, 34

Opciones de la estructura del esquema, 1173

Opciones del corrector ortográfico,

para el diseño SPS, 1131

Opciones del proyecto, 1173

Operadores XPath,

Operadores XPath,

- cuadro de diálogo de expresiones XPath, 985
- en el cuadro de diálogo de expresiones XPath, 999

Oracle,

- conectarse por JDBC, 727
- conectarse por ODBC, 729
- conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1531

Ordenar, 421

- archivos de ejemplo, 423
- claves de ordenación, 421
- grupos y elementos de grupos, 412, 415, 416
- mecanismo de ordenación, 421

Organización,

- de las vistas en la IGU, 44

Overview,

- of API de XMLSpy, 1220

P

Página,

- comando para el diseño, 1096
- definir márgenes para formato de salida PDF, 526
- definir tamaño para formato de salida PDF, 526
- numeración en formato de salida PDF, 526

Panel de consulta,

- de la ventana de consulta de BD, 783

Panel Explorador,

- de la ventana de consulta de BD, 778

Paquete de integración de StyleVision, 965, 968**Parámetros, 427**

- crear y editar, 1058
- descripción general, 427
- en el archivo SPS, 427
- en filtros de BD, 763
- en las consultas de BD, 929
- encontrar nodos en varios documentos con, 431
- gestión en la ventana Vista general del diseño, 48
- para esquemas fuente, 431
- para fragmentos de diseño, 429
- resumen de parámetros definidos por el usuario, 55
- y la línea de comandos, 427
- y la vista Authentic, 427

Parámetros de BD,

- crear y editar, 1058
- uso, 763

Parent, 1307**Párrafo,**

- comando para insertar en el diseño, 1078
- incluir en, 1101

Párrafo especial,

- comando para insertar en el diseño, 1078
- incluir en, 1101

PDF,

- definir propiedades de página, 526

PDF attachments, 548**PDF Help, 1189****Pegar,**

- como texto, 916
- como XML, 916

Pegar (comando), 1053**Pegar como,**

- Texto, 913
- XML, 913

Período de evaluación,

- de los productos de software de Altova, 1537

Personalizar (cuadro de diálogo),

- personalizar StyleVision, 1068

Personalizar StyleVision, 1166**Perspectiva StyleVision en Eclipse, 975****Pies,**

- de tabla, 173

Pies de página y encabezados,

- con subtotales, 533
- en formatos de salida para medios impresos, 531, 533

Pies de tabla,

- agregar a la tabla, 1108

Píxeles,

- y longitud de medios impresos, 1044
- y resolución de la pantalla, 1044

Plantilla,

- cambiar el nodo por, 306
- incluir en, 1100
- insertar, 1092

Plantilla definida por el usuario,

- incluir en, 1101
- insertar, 1093

Plantilla global compleja, 365**Plantilla global sencilla, 365****Plantilla local, 364****Plantilla principal, 364**

- definición, 30

Plantilla TDC,

Plantilla TDC,

- aplicar formato, 451
- crear y editar, 447
- estructurar, 449
- niveles de referencia en, 449
- referencias de nivel en, 449

Plantilla variable, 372

- incluir en, 1101
- insertar, 1094

Plantillas,

- estructura, 55
- incluir filas y columnas de tabla en, 171
- ocultar / mostrar, 1070
- quitar filas y columnas de tabla de, 171

Plantillas basadas en tipos, 365**Plantillas con nombre, 364****Plantillas condicionales, 1090**

- símbolo en la vista Diseño, 980
- ver Condiciones, 403

Plantillas de documento nuevas, 383

- direcciones URL de, 385
- insertar, 384
- y estructura del diseño, 385

Plantillas de elemento,

- definidas por el usuario, 157

Plantillas de nodo,

- definidas por el usuario, 154

Plantillas definidas por el usuario, 154**Plantillas globales, 364, 365**

- efectos en el resto de contenidos, 147
- en el tutorial Quick Start, 109

Plantillas nodo,

- operaciones, 373
- y encadenamiento con plantillas secundarias, 373
- y filtros XPath, 373
- y plantillas globales, 373

Plantillas para nodos,

- ver Plantillas nodos, 373

Plantillas XBRL, 817**Plantillas XSLT, 55**

- gestión en la ventana Vista general del diseño, 48
- importar en archivo SPS, 381

Plataforma Eclipse,

- perspectiva StyleVision en, 975
- y el paquete de integración de StyleVision, 968
- y StyleVision, 967

Plataformas,

- para productos de Altova, 1534

Portadas, 524**PostgreSQL,**

- conectarse directamente (de forma nativa), 691
- conectarse por ODBC, 735

PPP, 1044

- y formato de salida impreso, 541
- y longitud definida en píxeles, 541

Preguntas frecuentes sobre StyleVision, 1193**Presencia condicional, 410****Presentación,**

- resumen de procedimientos, 474
- ver Formatos, Aplicar formato, 474

Prioridad,

- en los estilos, 58

Problemas con la vista previa, 28**Procedimientos de edición adicionales, 568****Procesador FO, 1173**

- configuración, 1173
- configurar en StyleVision, 1173

Procesador FO (edición Enterprise Edition),

- configurar, 28

Procesador XQuery,

- de los productos de Altova, 1534

Procesadores,

- para descargar, 1193

Procesadores XSLT,

- de los productos de Altova, 1534

Procesamiento alternativo, 589**Procesamiento automatizado, 954****Progress OpenEdge (base de datos),**

- conectarse por JDBC, 736
- conectarse por ODBC, 738

Propiedades,

- de las tablas del diseño SPS, 1007
- de tablas del diseño SPS, 1110
- definir, 62
- para nodos en la vista Authentic, 587
- ventana de la barra lateral, 62
- ver Ayudantes de entrada, 44
- y grupos de propiedades, 62

Propiedades (ayudante de entrada),

- grupo Evento, 624

Propiedades (menú), 1127

- numeración y viñetas, 1127

Propiedades de los documentos de salida, 390**Propiedades de nodos de Authentic, 587**

Propiedades de página en PDF, 526

Propiedades de un documento HTML, 518

Propiedades del documento, 390

Proxy de red, 1173

Proyecto,

ventana de la barra lateral, 66

Proyecto (menú), 1061

comando Abrir, 1062

comando Agregar archivo activo al proyecto, 1065

comando Agregar archivo activo y relacionados al proyecto, 1065

comando Agregar archivos al proyecto, 1063

comando Agregar carpeta de proyecto al proyecto, 1065

comando Agregar carpeta externa / carpeta web al proyecto, 1065

comando Agregar recurso global al proyecto, 1063

comando Agregar URL al proyecto, 1063

comando Cerrar, 1062

comando Guardar, 1062

comando Nuevo, 1062

comando Volver a cargar, 1062

Proyecto nuevo, 1062

Proyectos,

arrastrar y colocar, 1061

descripción detallada, 128

usar, 128

R

Rama condicional Otherwise, 403

RaptorXML, 954

y FOP, 959

Recursos globales, 569

barra de herramientas, 1015

cambiar de configuración, 585

cuadro de diálogo, 1134

definir, 569

definir el tipo de archivo, 572

definir el tipo de base de datos, 578

definir el tipo de carpeta, 577

seleccionar configuración desde la barra de herramientas, 1015

usar, 580, 581, 584, 585

Recursos globales de Altova,

ver Recursos globales, 569

Reemplazar, 68

Reemplazar (comando), 1053

Referencia del usuario, 979

Referencias cruzadas, 463

Referencias de caracteres,

y caracteres de escape en documentos de salida, 477

Referencias de entidades,

y caracteres de escape en documentos de salida, 477

Referencias de texto, 463

Referencias TDC, 450

RefTDC,

ver Referencias TDC, 450

Regiones en las consultas de BD, 783

Registrar el software de Altova, 1189

Registros en la vista Authentic,

configurar, 768

Rehacer (comando), 1053

Repositorio de estilos,

ventana de la barra lateral, 58

ver Ayudantes de entrada, 44

y estilos globales, 495

y hojas de estilos CSS externas, 491

Requisitos de memoria, 1534

Resolución de la pantalla,

y longitud definida en píxeles, 541

Restaurar barras de herramientas y ventanas, 1173

Resto de contenido,

y plantillas globales, 365

Resto de contenidos, 147

comando para insertar en el diseño, 1073

en el tutorial Quick Start, 109

Resultado HTML, 125

imágenes compatibles, 193

Resultado PDF (Edición Enterprise), 125

Resultado PDF (sólo edición Enterprise Edition),

imágenes compatibles, 193

Resultado RTF (Edición Enterprise), 125

Resultado RTF (sólo edición Enterprise Edition),

imágenes compatibles, 193

Retorno de carro,

ver Tecla Entrar, 940

RichEdit, 511

comandos en la vista Authentic, 1123

insertar, 1073

RichEdit (barra de herramientas), 1011

RootCatalog.xml, 135

S

Salir (comando), 1051

Salto, 535

Salto de página, 535, 1096

Schemas,

looking up via catalogs, 137

Schemas and catalogs, 134

Scripting,

en la vista Authentic, 942, 945, 946

Scripting de Authentic, 942, 945

macros, 946

Scripts,

definir funciones JavaScript, 623

en la estructura del diseño, 622

funciones JavaScript como controladores de eventos, 624

resumen, 55

usar en un archivo SPS, 622

y funciones JavaScript, 622

Scripts en XSLT/XQuery,

ver Funciones de extensión, 1508

Sección inicial del documento, 524

Secciones,

del diseño SPS, 521

eliminar, 521

insertar, 1096

propiedades predeterminadas para secciones nuevas, 524

sección inicial del documento, 524

y diseño de página, 521

Secciones CDATA, 141

insertar en la vista Authentic, 916

Selección de tablas (cuadro de diálogo),

para diseños SPS basados en bases de datos, 749, 757

Seleccionar todo (comando), 1053

Selector de fecha,

añadir a nodos de fecha de forma predeterminada, 1118

comando para insertar en el diseño, 1078

usar en la vista Authentic, 935

Selector de fechas,

formato léxico de las entradas de fecha, 617

insertar en archivo SPS, 617

usar en la vista Authentic, 617

uso general, 617

y tipos de datos XSD, 617

Símbolos de la vista Diseño,

cálculos automáticos, 980

contenido del documento XML, 980

dispositivos de entrada de datos, 980

formatos predefinidos, 980

hipervínculos, 980

imágenes, 980

marcadores (anclajes), 980

nodos de documento XML, 980

plantillas condicionales, 980

Sitio web de Altova, 1193

SO,

para productos de Altova, 1534

Software de acompañamiento,

para descargar, 1193

Soporte técnico para StyleVision, 1193

SPS,

abrir, 1024

cerrar, 1024

descripción general, 26

volver a cargar, 1024

y BD, 658

y la vista Authentic (ediciones Enterprise y Professional Edition), 26

y las hojas de estilos XSLT, 26

y StyleVision, 26

SPS y la vista Authentic, 122

SQL Azure, 714

SQL Server,

conectarse por ADO, 669

conectarse por ADO.NET, 674

SQLite,

conectarse directamente (de forma nativa), 691

configurar una conexión (Windows), 689

StyleVision,

características del producto, 21

ejecución desde la línea de comandos, 956

integration, 1344

manual del usuario, 20

sincronizar con Authentic, 124

StyleVision Power Stylesheet,

ver SPS, 20

StyleVisionCommand,

in StyleVisionControl, 1380

StyleVisionCommands,

in StyleVisionControl, 1382

StyleVisionControl, 1383

documentation of, 1344

StyleVisionControl, 1383

examples of integration at document level, 1352
 integration using C#, 1352
 object reference, 1379

StyleVisionControlDocument, 1390**StyleVisionControlPlaceHolder, 1397****Subtotales,**

en encabezados y pies de página, 533

Sybase,

conectarse por JDBC, 741
 conversión de tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD, 1532

T**Tabla,**

agregar encabezados y pies de página, 1108
 alineación vertical del contenido de las celdas, 1111
 anexar columna en, 1108
 anexar fila en, 1108
 contenido de las celdas, 1107
 editar en la vista Authentic, 1123
 editar propiedades, 1110
 eliminar columna, 1109
 eliminar en el diseño SPS, 1107
 eliminar fila, 1109
 encabezados y pies de tabla, 1107
 insertar columna en, 1108
 insertar en una tabla estática, 1107
 insertar fila en, 1108
 mostrar/ocultar bordes en StyleVision, 1110
 navegar, 1107

Tabla (menú), 1107**Tabla de contenido,**

ver TDC, 437

Tabla dinámica,

botones de la barra de herramientas para editar, 1007

Tabla estática,

botones de la barra de herramientas para editar, 1007
 insertar, 1107
 insertar en el diseño SPS, 1007

Tablas,

botón Cerrar para ocultar columnas, 178
 crear, 1083
 crear tablas dinámicas, 165
 crear tablas estáticas, 163

editar tablas dinámicas (SPS), 904
 encabezados y pies de tabla en PDF, 173
 estilos para filas alternas, 502
 expandir/contrair filas, 178
 formato, 173
 importadas de un documento HTML, 631
 ocultar columnas vacías, 178
 procesamiento condicional en, 170
 unir celdas, 1109
 vista general, 161

Tablas (SPS),

botones de la barra de herramientas para editar, 1007
 editar propiedades, 1007

Tablas (SPS) dinámicas en la vista Authentic,

uso de, 921

Tablas (SPS) estáticas en la vista Authentic,

uso de, 921

Tablas CALS/HTML, 180, 1111**Tablas dinámicas, 161**

diferencias entre filas anexadas e insertadas, 165
 edición, 904
 editar en la vista Authentic, 1123
 encabezado y pie de tablas dinámicas, 165
 tablas dinámicas anidadas, 165
 ver Tablas, 173
 ver Tablas SPS, 165
 y plantillas globales, 165

Tablas en la vista Authentic,

iconos para editar tablas XML, 926
 usar tablas SPS (estáticas y dinámicas), 921
 usar tablas XML, 922
 uso de, 921

Tablas en la vista Diseño,

incluir en y quitar plantillas, 171
 representación, 171

Tablas estáticas, 161

ver Tablas, 173
 ver Tablas SPS, 163

Tablas HTML, 180, 1111**Tablas SPS,**

editar tablas dinámicas, 904
 ver Tablas dinámicas, 161
 ver Tablas estáticas, 161

Tablas SPS en la vista Authentic,

uso de, 921

Tablas XBRL,

propiedades del componente, 857

Tablas XML (ediciones Enterprise y Professional Edition), 161**Tablas XML en la vista Authentic,**

- iconos para editar, 926
- uso de, 922

Tareas programadas, 963**Taxonomía XBRL (solo edición Enterprise Edition), 320****TDC,**

- comandos de menú, 1095
- ejemplo de TDC jerárquica y secuencial, 456
- ejemplo sencillo, 452
- marcar elementos para incluir en, 440
- uso general, 437

Tecla Entrar,

- efectos de usar, 940

Teclas de acceso rápido,

- personalizar, 1166

Teradata,

- conectarse por JDBC, 742
- conectarse por ODBC, 744

terminate, 1244**Terminología,**

- utilizada en StyleVision, 30

Texto,

- editar en la vista Authentic, 916
- formato en la vista Authentic, 916

Texto estático,

- en el tutorial Quick Start, 83
- y caracteres de escape en documentos de salida, 477

Texto vertical,

- en celdas de tabla, 173
- en cuadros de diseño, 299

Tipos como unidades de procesamiento,

- en plantillas globales, 365

Tipos de datos,

- en filtros de BD, 763
- ver Tipos de datos XML Schema, 1528

Tipos de datos XML Schema,

- al generar esquemas XML a partir de BD ADO, 1527
- al generar esquemas XML a partir de BD MS Access, 1528
- al generar esquemas XML a partir de BD MS SQL Server, 1529
- al generar esquemas XML a partir de BD MySQL, 1530
- al generar esquemas XML a partir de BD ODBC, 1530
- al generar esquemas XML a partir de BD Oracle, 1531
- al generar esquemas XML a partir de BD Sybase, 1532

Tipos globales,

- en plantillas, 365

Toolbar buttons,

- adding and removing, 1005

Total de páginas (edición Enterprise Edition), 1096**Totales acumulados,**

- en encabezados y pies de página, 533

Transformaciones FO, 959**Transformaciones XSLT, 959****Tutorial de introducción rápida,**

- archivos necesarios, 70
- introducción, 70
- Quick Start, 70

Tutorial Quick Start,

- atributos de clase, 89
- cálculos automáticos, 96
- condiciones, 101
- configurar un documento SPS nuevo, 71
- contenido dinámico, 76
- contenido estático, 83
- crear un documento SPS nuevo, 71
- cuadros combinados, 101
- estilos CSS, 89
- formatos predefinidos, 89
- generar hojas de estilos XSLT, 114
- imágenes, 83
- líneas horizontales, 83
- listas, 101
- marcador de posición de contenido, 76
- plantillas globales, 109
- probar la vista Authentic (ediciones Enterprise y Professional Edition), 114
- resto de contenidos, 109
- texto estático, 83

U**Unir celdas,**

- en tablas del diseño SPS, 1109

URI,

- dentro de entidades sin analizar, 594

User manual, 1189**Uso, 115****Uso de Internet,**

- en los productos de Altova, 1535

Uso general, 115

V

Validación adicional, 592**Validar XML,**

en la vista Authentic, 1119

Valores predeterminados de parámetro,

en filtros de BD, 763

Valores predeterminados de parámetro de BD, 763**Variables, 427, 432**

asignar valores desde Authentic, 589

editar en la vista Authentic, 434

Variables editables, 434**Varios documentos de salida, 383****Ventana de consulta de BD, 774****Ventana Fuentes,**

ver Ayudantes de entrada, 44

Ventanas (menú), 1188**Ventanas de los ayudantes de entrada,**

acoplar, 44

flotantes, 44

ver marcado, 38**Versión XPath en el archivo SPS, 119****Versión XSLT,**

establecer versión XSLT para el diseño SPS, 1015

Versión XSLT en el archivo SPS, 119**Versiones nuevas de StyleVision,**

sincronizar con StyleVision, 124

Vínculos,

ver Hipervínculos, 290, 464

Vista (menú), 1068**Vista Authentic,**

ayudantes de entrada en, 908

botones de barras de herramientas para, 1009

de los productos Altova, 25

descripción de, 40

editar datos en una BD XML, 1119

formato de texto en, 904

guardar cambios, 1038

iconos de la barra de herramientas, 904

iconos para tablas XML, 926

interfaz, 903

interfaz gráfica del usuario (IGU), 903

menús contextuales, 913

pegar como XML o como texto, 913

presentación de marcado en, 906

presentación del marcado en, 904

proceso de creación de documentos, 122

sincronizar con la nueva versión de StyleVision, 124

tablas (SPS y XML), 921

Tablas SPS, 921

tablas XML, 922

uso de funciones importantes, 916

uso de tablas XML, 922

ventana principal de, 906

visualización de documentos, 906

y el archivo SPS, 122

y el archivo XML de trabajo, 40

y esquemas estándar, 122

Vista Diseño,

ayudantes de entrada (ocultar / mostrar), 1069

descripción de, 38

símbolos del diseño SPS, 980

ver marcado, 38

Y el editor de JavaScript, 38

Vista general del diseño,

ventana de la barra lateral, 48

Vista general del diseño del archivo SPS, 118**Vista previa de hojas de estilos XSLT,**

en las vistas de resultados, 41

Vista previa de impresión (comando), 1050**Vista previa de PDF,**

configurar el procesador FO, 1173

Vista previa dividida, 41**Vistas,**

organización en la IGU, 44

Vistas de los documentos,

en la IGU, 37

Vistas de resultados,

descripción de, 41

Vistas previas del resultado, 1071**Visual Studio,**

adding the StyleVision ActiveX Controls to the toolbox, 1345

Visual Studio .Net,

diferencias del complemento para VS, 966

y StyleVision, 964

Volver a cargar el proyecto, 1062**VS .NET,**

y el paquete de integración de StyleVision, 965

W

Windows,

compatibilidad con productos de Altova, 1534

Word 2007 (solo en la edición Enterprise Edition), 21, 41

WordML (solo en la edición Enterprise Edition), 41

WordXML (solo en la edición Enterprise Edition), 21

X

XBRL,

aplicar formato a los elementos de tabla del diseño, 890

asistente para gráficos, 874

asistente para tablas XBRL, 849

crear un archivo SPS XBRL, 807

crear un diseño basado en una taxonomía XBRL, 807

elemento <all> en la estructura del esquema, 810

en diseños SPS, 789

especificar las etiquetas que se deben usar, 814

estructura de la taxonomía en la estructura del esquema, 810

estructura de tablas, 850

opciones de tablas, 856

propiedades de la taxonomía fuente, 814

XML,

insertar en el diseño, 158

XMLData,

AppendChild, 1327

EraseAllChildren, 1328

EraseCurrentChild, 1329

GetChild, 1330

GetChildKind, 1331

GetCurrentChild, 1331

GetFirstChild, 1332

GetNextChild, 1332

HasChildren, 1334

HasChildrenKind, 1334

InsertChild, 1335

IsSameNode, 1336

Kind, 1336

MayHaveChildren, 1336

Name, 1337

Parent, 1337

TextValue, 1338

XMLSpy, 25

XMLSpyLib, 1219

Application, 1240

AuthenticRange, 1258

AuthenticView, 1288

Document, 1303

Documents, 1316

XMLData, 1326

XPath,

encontrar nodos en varios documentos, 431

XPath 1.0,

y fechas, 616

XPath 2.0,

y fechas, 616

XPath al nodo seleccionado, 903

XPath dialog,

debugging expressions in, 991

XQuery,

funciones de extensión, 1508

xs:date,

y el selector de fechas, 617

xs:dateTime,

y el selector de fechas, 617

XSLT,

diseño nuevo a partir de, 596

funciones de extensión, 1508

importar en SPS, 596

insertar fragmento de código en el diseño, 158