

# Altova FlowForce Server 2025



## Benutzer- und Referenzhandbuch

# **Altova FlowForce Server 2025**

## **Benutzer- und Referenzhandbuch**

All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher.

Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks.

While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document.

Published: 2025

© 2019-2025 Altova GmbH

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>8</b>
1.1	Neue Funktionen.....	9
1.1.1	Version 2025.....	9
1.1.2	Version 2024.....	9
1.1.3	Version 2023.....	10
1.1.4	Version 2022.....	10
1.1.5	Version 2021.....	11
1.2	Übersicht.....	12
1.3	Terminologie.....	16
1.4	Wichtige Pfade.....	19
1.5	Sicherheitsaspekte.....	21
<b>2</b>	<b>Installation und Konfiguration</b>	<b>22</b>
2.1	Installation und Lizenzierung.....	24
2.1.1	Einrichten unter Windows.....	24
2.1.2	Einrichten unter Linux.....	33
2.1.3	Einrichten auf macOS-Systemen.....	41
2.1.4	Upgraden von FlowForce Server.....	49
2.2	Konfiguration über die Setup-Seite.....	50
2.2.1	Erstellen einer neuen Server-Instanz.....	52
2.2.2	Konfigurieren von Instanzparametern.....	54
2.2.3	Einrichten der SSL-Verschlüsselung.....	57
2.2.4	Installation und Starten der Dienste.....	68
2.3	Konfiguration mittels Konfigurationsdateien und über das CLI.....	72
2.3.1	Übersicht über die Konfigurationsdateien.....	72
2.3.2	Instanzparameter in Konfigurationsdateien.....	75
2.4	Verwaltungsaufgaben.....	81
2.4.1	Definieren von Benutzern und Rollen.....	81
2.4.2	Backup, Wiederherstellung und Migration von Daten.....	84

---

2.4.3	Lokalisieren von FlowForce Server.....	89
<b>3</b>	<b>Tutorials</b>	<b>90</b>
3.1	Hello World.....	91
3.2	Kopieren von Dateien.....	94
3.3	Auflisten des Verzeichnisinhalts.....	97
3.4	MapForce-Mapping als geplanter Auftrag.....	100
<b>4</b>	<b>Referenz zur Web-Oberfläche</b>	<b>104</b>
4.1	Startseite.....	108
4.1.1	Auftragsinfo auf der Startseite.....	108
4.1.2	Auftragsstatus.....	112
4.2	Konfiguration.....	116
4.2.1	Berechtigungen und Container.....	116
4.3	Log .....	129
4.3.1	Auftragsinfo im Log.....	129
4.3.2	Instanz-Log.....	132
4.4	Verwaltung.....	135
4.4.1	Benutzer.....	135
4.4.2	Rollen.....	138
4.4.3	Passwortrichtlinien.....	141
4.4.4	Rechteberichte.....	142
4.4.5	Einstellungen.....	144
<b>5</b>	<b>Auftragskonfiguration</b>	<b>155</b>
5.1	Neuer Auftrag.....	157
5.2	Auftrags-Input-Parameter.....	158
5.3	Auftragsausführungsschritte.....	160
5.3.1	Ausführungsschritte.....	161
5.3.2	Auswahlschritte.....	162
5.3.3	For-Each-Schritte.....	164
5.3.4	Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritte.....	165
5.3.5	Verschobene Schritte.....	169

---

5.3.6	Schrittergebnis.....	174
5.4	Ausführungsergebnis.....	176
5.5	Speichern des Ergebnisses im Cache.....	181
5.6	Trigger.....	184
5.6.1	Timer .....	186
5.6.2	Dateisystem-Trigger.....	188
5.6.3	HTTP-Trigger.....	190
5.7	Aufträge als Web-Dienste.....	193
5.8	Anmeldeinformationen.....	198
5.8.1	Passwort.....	199
5.8.2	Referenzieren von Anmeldeinformationen von Aufträgen aus.....	200
5.9	Warteschlangen.....	202
5.10	Ausdrücke.....	207
5.10.1	Berechnen eines Ausdrucks.....	207
5.10.2	Regeln der Ausdruckssprache.....	208
5.10.3	Einbetten von Ausdrücken in String-Felder.....	212
5.10.4	Aufrufen von Ausdrucksfunktionen.....	213
5.10.5	FlowForce-Datentypen.....	214
5.10.6	Operatoren.....	215
5.11	Ausdrucksfunktionen.....	217
5.11.1	Allgemeine Hilfsfunktionen.....	217
5.11.2	Boolesche Funktionen.....	224
5.11.3	MIME/Stream-Funktionen.....	226
5.11.4	Ergebnisfunktionen.....	241
5.11.5	Listenfunktionen.....	249
5.11.6	Dateisystemfunktionen.....	254
5.11.7	String-Funktionen.....	260
5.11.8	Ausführungsstatusfunktionen.....	270
5.11.9	Laufzeitinformationsfunktionen.....	273
5.12	Systemfunktionen.....	277
5.12.1	/system.....	277
5.12.2	/system/filesystem.....	284
5.12.3	/system/ftp.....	288
5.12.4	/system/mail.....	326
5.12.5	/system/maintenance.....	332

5.12.6	/system/shell.....	333
5.13	Importieren/Exportieren von Objekten.....	336
5.13.1	Exportieren.....	336
5.13.2	Importieren.....	341

## **6 Beispiele für Aufträge 343**

6.1	Beispiel: Überprüfen, ob ein Pfad existiert.....	345
6.2	Kopieren von Dateien.....	349
6.3	Erstellen eines Auftrags anhand eines Mapforce Mappings.....	354
6.4	Verwenden eines Auftrags als Schritt eines anderen Auftrags.....	362
6.5	Erstellen eines Auftrags zur Verzeichnisabfrage.....	365
6.6	Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag.....	371
6.7	Bereitstellen eines Auftrags als Webservice.....	378
6.8	JSON Post Requests für einen FlowForce Web-Dienst.....	386
6.9	Speichern von Auftragsergebnissen im Cache.....	394
6.10	Erstellen eines Auftrags anhand einer StyleVision-Transformation.....	398
6.11	Validieren eines Dokuments mit Hilfe von RaptorXML.....	406
6.12	Validieren von XML mit Fehlerprotokollierung.....	408
6.13	Ausführen von XSLT mit RaptorXML.....	413
6.14	Generieren von PDF-Dateien anhand von XML-Dateien.....	419

## **7 Befehlszeile 431**

7.1	help .....	435
7.2	accepteula (nur Linux).....	436
7.3	assignlicense.....	437
7.4	compactdb.....	438
7.5	createdb.....	439
7.6	debug.....	440
7.7	exportresourcestrings.....	441
7.8	foreground.....	442
7.9	initdb.....	443
7.10	install.....	444
7.11	licenseserver.....	445

---

7.12	migratedb.....	446
7.13	repair.....	448
7.14	resetpassword.....	449
7.15	setdeflang (sdl).....	450
7.16	uninstall.....	451
7.17	upgradedb.....	452
7.18	verifylicense.....	453

## **8 Integration mit Altova-Produkten 454**

8.1	Vorbereiten von Dateien für die Server-Ausführung.....	456
8.2	Bereitstellen von Mappings auf FlowForce Server.....	462
8.3	Ausführen von Mappings und Transformationen als Aufträge.....	467
8.3.1	Anmeldeinformationen in Mapping-Funktionen.....	472
8.3.2	Dynamische Authentifizierung.....	473
8.3.3	Ressourcen.....	474
8.4	Aufrufen des Ergebnisses eines Mappings oder einer Transformation.....	482
8.5	Integration mit RaptorXML Server.....	484
8.6	Tool-Dateien.....	488

## **Index 491**

# 1 Einführung

FlowForce Server ist eine plattformübergreifende Software-Lösung zur Automatisierung der Ausführung von XML/XBRL-Verarbeitungsaufgaben, Datenmappings, Datentransformationen, häufiger Server-Aufgaben und vieler anderer Aufgaben. FlowForce Server hat eine Web-Oberfläche, über die Sie Aufträge erstellen, verwalten und ändern können. Außerdem können Sie über die Web-Oberfläche Benutzer und Rollen erstellen und verwalten, Rechte und Berechtigungen definieren und verschiedene andere Einstellungen konfigurieren. FlowForce Server überprüft ständig Trigger-Bedingungen, startet und überwacht die Ausführung von Aufträgen und protokolliert alle system- und auftragsbezogenen Aktivitäten. FlowForce Server steht für Windows, Linux und macOS zur Verfügung.



FlowForce Server kann mit anderen Altova-Produkten integriert werden, wodurch Sie verschiedene Datenverarbeitungsaufgaben automatisieren können:

- So können Sie z.B. [MapForce](#)-Mappings und [StyleVision](#)-Transformationen direkt in FlowForce Server bereitstellen, wodurch Ihre Datentransformationen in flexibel konfigurierbare Aufträge konvertiert werden können.
- Um anhand bereitgestellter MapForce-Mappings und StyleVision-Transformationen Aufträge auszuführen, ruft FlowForce Server [MapForce Server](#) bzw. [StyleVision Server](#) auf.
- Auch [RaptorXML Server- und RaptorXML+XBRL Server](#)-Aufgaben können als FlowForce Server-Auftragungsschritte konfiguriert werden. Auf diese Art können Sie XML- und JSON-Aufgaben, XBRL-Instanzdokumente und XBRL-Taxonomien validieren und XSLT- und XQuery-Operationen durchführen.

Außerdem können Sie mit FlowForce Server allgemeine Server-Aufgaben wie z.B. das Senden von E-Mails, die Verwaltung von Dateien im lokalen System oder Netzwerk, das Ausführen von Shell Skripten und andere Aufgaben erstellen und automatisieren. Die FlowForce Server Advanced Edition kann AS2-Nachrichten senden und empfangen und bietet zusätzlich Unterstützung für die verteilte Ausführung von Aufträgen auf mehreren als Cluster ausgeführten Servern.

*Letzte Aktualisierung: 17.03.2025*

## 1.1 Neue Funktionen

In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung der neuen Funktionalitäten in den einzelnen FlowForce Server Release-Versionen. Nähere Informationen dazu finden Sie im jeweiligen Unterabschnitt.

### 1.1.1 Version 2025

#### Version 2025 Release 2

- Die `/system/ftp`-Funktionen unterstützen nun eine sicherere Option für explizites FTPS. Nähere Informationen dazu finden Sie unter der Beschreibung der Funktionen im Container [/system/ftp](#)<sup>288</sup>.
- Beim Import eines Objekts können Sie nun den Benutzernamen und das Passwort für [Passwort-Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> und [lokale Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> in Aufträgen ändern. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Importieren](#)<sup>342</sup>.
- Interne Aktualisierungen und Verbesserungen

#### Version 2025

- Aufträgen in einer Warteschlange kann nun eine Priorität zugewiesen werden (*Advanced Edition*).
- Interne Aktualisierungen und Verbesserungen

### 1.1.2 Version 2024

#### Version 2024 Release 2

- Die Setup-Seite wurde verbessert, sodass das Datenverzeichnis hier vor der Erstellung von Instanzdaten und der Installation von Diensten angepasst werden kann. Das Konfigurationsverfahren wird dadurch flexibler und benutzerfreundlicher. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Konfiguration über die Setup-Seite](#)<sup>50</sup>.
- Wenn Sie Ihr MapForce Mapping auf FlowForce Server bereitstellen, können Sie die Mapping-Dateien für den späteren Abruf anhängen. Dadurch stellen Sie sicher, dass Ihre Mapping-Dateien nicht verloren gehen und Sie diese jederzeit wieder herunterladen können. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Bereitstellen von Mappings auf FlowForce Server](#)<sup>462</sup>.
- Im Error/Success Handler-Schritt kann nun ein Timeout-Wert definiert werden, auf Basis dessen ein Auftragschritt abgebrochen wird, wenn er nach der definierten Zeit nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritte](#)<sup>167</sup>.
- Innerhalb eines geschützten Blocks kann nun ein Wiederaufnahmeschritt hinzugefügt werden, wodurch die Ausführung nach einem Fehler wieder aufgenommen werden kann. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritte](#)<sup>167</sup>.
- Es gibt neue Ausdrucksfunktionen, mit denen ein Ergebnis erzeugt werden kann, das ein Fehlerbehandlungsblock zurückgeben soll. Nähere Informationen dazu siehe [Ergebnisfunktionen](#)<sup>168</sup>.
- Interne Aktualisierungen und Verbesserungen

## Version 2024

- Sie können nun in FlowForce Server eine Test-E-Mail senden, um [SMTP-Parameter zu testen](#)<sup>145</sup>.
- In OAuth-Anmeldeinformationen werden nun zusätzlich zum Grant Type *Autorisierungscode* die Grant Types *Client-Anmeldeinformationen*, *Passwort* und *Implizit* unterstützt (*Advanced Edition*).
- Interne Aktualisierungen und Verbesserungen

### 1.1.3 Version 2023

#### Version 2023 Release 2

- Exportierte Log-Einträge können nun angezeigt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Auftragsinfo im Log](#)<sup>132</sup> und [Instanz-Log](#)<sup>133</sup>.
- Interne Aktualisierungen und Verbesserungen

#### Version 2023

- Im Abschnitt [Ausführungsschritte](#)<sup>161</sup> (**Konfigurationsseite**) können nun alle Ausführungsschritte erweitert oder reduziert werden, was sich als nützlich erweisen kann, wenn Sie eine Suche im Browser durchführen oder die Seite drucken möchten.
- Die Informationen im [Instanz-Log](#)<sup>134</sup> können nun auch erweitert/reduziert angezeigt werden.
- Die Systemfunktion `/system/sftp/retrieve-wildcard` hat einen neuen Parameter namens *Zielverzeichnis*, der angibt, wo abgerufene Dateien gespeichert werden sollen (*FlowForce Server Advanced Edition*).
- Bereits definierte Werte von Funktionsparametern können nun in FlowForce Server in Parameter einer neuen Schrittfunktion hineinkopiert werden. Nähere Informationen finden Sie unter [Input-Parameter](#)<sup>158</sup>.
- Auf der Seite **Aktive Trigger und Dienste** werden nun ausführlichere Informationen zu [Datei-Triggern](#)<sup>188</sup> angezeigt, wodurch Sie eine bessere Kontrolle über durch Datei-Trigger ausgelöste Aufträge haben. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Überwachen der Auftragsausführung](#)<sup>111</sup>.
- Interne Aktualisierungen und Verbesserungen

### 1.1.4 Version 2022

#### Version 2022 Release 2

- Auf der Seite [Log-Ansicht](#)<sup>129</sup> steht nun ein neuer Schweregradfilter namens *Ausführlich* zur Verfügung. Der Status *Ausführlich* kann sich bei der Behebung von Fehlern bei [Dateisystem-Triggern](#)<sup>188</sup> als hilfreich erweisen.

#### Version 2022

- Im Abschnitt [Laufende Aufträge](#)<sup>108</sup> der **Startseite** werden nun die folgenden Informationen zur Auftragsausführung angezeigt: *Alle Aufträge*, *zuletzt fertig gestellte*, *gestartete* und *laufende Aufträge*.

- Es gibt eine neue Systemfunktion namens [create-file](#)<sup>282</sup>. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie den Inhalt von Streams für zukünftige Verwendungszwecke in einer Datei speichern.

## 1.1.5 Version 2021

### Version 2021 Release 2

- Die bestehenden vordefinierten FlowForce-Funktionen aus der [/system/ftp](#)<sup>288</sup>-Bibliothek unterstützen nun Optionen für die Verbindung mit einem Server über FTPS (FTP über SSL).
- Es stehen neue FTP-Funktionen zum Hochladen auf, Abrufen und Löschen von Dateien von einem Remote FTP-Server mittels Wildcards zur Verfügung. Wenn Sie die Verbindung zum FTP-Server über FTP oder FTPS herstellen, stehen dafür in der [/system/ftp](#)<sup>288</sup>-Bibliothek die Funktionen **delete-wildcard**, **retrieve-wildcard**, und **store-wildcard** zur Verfügung.
- Bei der Erstellung eines [Dateisystem-Triggers](#)<sup>188</sup> kann das Abrufmindestintervall nun auf 1 Sekunde gesetzt werden (früher betrug dieses Intervall 30 Sekunden).
- Statistikdetailseite: Änderungen an Farbschema und Beschriftungen.
- Dateipfadfunktionen: [join-paths](#)<sup>256</sup> ist eine neue Funktion, mit der als Argumente bereitgestellte Pfade zu einem Pfad kombiniert werden können.

### Version 2021

- Die Seite [Log-Ansicht](#)<sup>129</sup> wurde optimiert, damit Datensätze schneller geladen werden, enthält außerdem neue Navigations- und Filteroptionen und bietet die Möglichkeit, den aktuellen Log-Status als permanenten Link zu speichern.
- Es gibt eine neue [Instanzprotokollierungsseite](#)<sup>132</sup>, die ausschließlich dazu dient, einen einzigen protokollierten Auftrag auf einmal anzuzeigen. Über diese Seite können die protokollierten Informationen in ein .zip-Archiv exportiert werden, um dieses später anzuzeigen oder an jemanden anderen zu senden. Außerdem können Sie zu einem früheren Zeitpunkt exportierte Auftragsinstanzen in die Instanzprotokollierungsseite laden und anzeigen, um z.B. ein *Post-Mortem*-Debugging durchzuführen.
- Es stehen neue [Protokollierungseinstellungen](#)<sup>149</sup> zur Verfügung, über die Sie konfigurieren können, ob bestimmte Log-Details bei der Protokollierung gespeichert oder übersprungen werden sollen. Außerdem können Sie den Detailliertheitsgrad des Logs auf Basis des Auftragsresultats konfigurieren. So könnten Sie z.B. bei einem Fehlschlag des Auftrags die vollständigen Verfolgungsinformationen im Log behalten, während bei erfolgreicher Ausführung nur die wichtigsten Informationen aufbewahrt werden sollen.
- Sie können bestimmte Protokollierungseinstellungen nicht nur auf Applikationsebene, sondern für bestimmte FlowForce Server-Objekte konfigurieren. Siehe dazu [Protokollierungsregeln auf Objektebene](#)<sup>152</sup>.

## 1.2 Übersicht


**Altova Website:**  [Tool zur Automatisierung von Arbeitsabläufen](#)

In diesem Kapitel wird die FlowForce Server-Architektur beschrieben. Im unten gezeigten Diagramm sehen Sie eine Darstellung der Architektur. Optional lizenzierte Komponenten sind durch gestrichelte Umrandungen gekennzeichnet. Die FlowForce Server-Lösung besteht aus zwei Diensten: *FlowForce Web Server* und *FlowForce Server*. Diese beiden Dienste werden als separate Dienste ausgeführt und können separat konfiguriert, gestartet und beendet werden. Die Art, wie diese beiden Dienste verwaltet werden, hängt von der Betriebssystemfamilie ab (Linux, Windows oder macOS).

FlowForce Web Server erhält und validiert Anforderungen von Clients (*siehe Clients unten*) und übergibt diese an FlowForce Server. FlowForce Server ist das Herzstück der FlowForce Server-Lösung und wird ohne grafische Benutzeroberfläche im Hintergrund als Dienst ausgeführt. FlowForce Server überprüft ständig Trigger-Bedingungen, startet und überwacht die Ausführung von Aufträgen und protokolliert alle system- und auftragsbezogenen Ereignisse. Zusätzlich dazu horcht FlowForce auf Requests für Aufträge, die als [Webservices](#)<sup>193</sup> bereitgestellt werden.

FlowForce Web Server wiederum behandelt Requests über die Web-Verwaltungsschnittstelle, wo Sie Aufträge erstellen, ändern und überwachen, Benutzer und Rollen erstellen, Rechte und Berechtigungen definieren und verschiedene FlowForce-Einstellungen konfigurieren können. FlowForce Web Server unterstützt HTTP- (oder HTTPS)-Verbindungen von den folgenden unten beschriebenen Clients aus. Informationen zur Terminologie im Zusammenhang mit der Auftragskonfiguration und -ausführung finden Sie unter [Terminologie](#)<sup>16</sup>.

FlowForce Server kann mit anderen Altova-Produkten integriert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie weiter unten unter *Clients* und *Integration mit Altova Server-Produkten*.



## Clients

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Clients, von denen aus FlowForce Web Server Requests erhalten und weiter an FlowForce Server senden kann.

### Webbrowser

Ein Webbrowser, der zum Konfigurieren von FlowForce Server-Aufträgen und anderen Einstellungen verwendet wird. Eine Übersicht über die Web-Verwaltungsschnittstelle finden Sie unter [Referenz zur Web-Oberfläche](#)<sup>104</sup>.

### MapForce Enterprise und Professional Edition

[MapForce](#) ist eine Datenmapping Desktop Applikation, in der Sie Mappings, mit denen Ihre Daten transformiert oder von einem Format in ein anderes konvertiert werden, visuell erstellen. Nachdem Sie Ihr Mapping in MapForce erstellt haben, können Sie es auf FlowForce Server bereitstellen. Auf diese Art können Sie Ihr Mapping in einen flexibel konfigurierbaren Auftrag konvertieren. So können Sie z.B. einen Mapping-Auftrag erstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit oder immer, wenn eine Datei zu einem überwachten Verzeichnis hinzugefügt wird, ausgeführt wird.

Um anhand eines MapForce Mappings erstellte Aufträge auszuführen, ruft FlowForce Server [MapForce Server](#) auf, dessen Aufgabe es ist, Mappings auszuführen und Ausgabedateien zu erzeugen. Nähere Informationen zum Bereitstellen von MapForce Mappings auf FlowForce Server finden Sie unter [Integration mit Altova-Produkten](#)<sup>454</sup>.

### StyleVision Enterprise und Professional Edition

[StyleVision](#) ist eine Desktop Applikation zum visuellen Erstellen von Berichten und Formularen für XML,-

Datenbank- und XBRL-Daten. Mit Hilfe von StyleVision können Sie StyleVision Power Stylesheets (d.h. SPS) erstellen, mit denen die Anzeige und Eingabe von Datenbankdaten, XML- und XBRL-Dokumenten und das Ausgabedesign einer XML-Dokumenttransformation definiert wird. Nachdem Sie Ihr SPS erstellt haben, können Sie es als Portable XML Form (PXF)-Datei, die die SPS-Datei mit den dazugehörigen Dateien enthält, speichern und diese PXF-Datei auf FlowForce Server bereitstellen. Die bereitgestellten Dateien stehen anschließend für jeden Transformationsauftrag auf dem Server zur Verfügung.

Um Aufträge auszuführen, die anhand bereitgestellter StyleVision-Transformationen erstellt wurden, ruft FlowForce Server [StyleVision Server](#) auf, der die eigentlichen Transformationen ausführt und Ausgabedateien erzeugt.

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf der Altova Dokumentationsseite (<https://www.altova.com/de/documentation.html>).

## Integration mit Altova Server-Produkten

FlowForce Server kann mit anderen Altova Server-Produkten integriert werden. Dadurch können die Aufgaben dieser Server mit Hilfe von FlowForce Server automatisiert werden. Das FlowForce Server-Installationsprogramm enthält unter Windows zusätzliche Altova Server-Produkte, die Sie zusätzlich zu FlowForce Server installieren können. Auf anderen Plattformen müssen Altova Server-Produkte separat installiert werden. Informationen zu den einzelnen Server-Produkten finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

### StyleVision Server

[StyleVision Server](#) basiert auf dem für StyleVision entwickelten Prozessor zur Generierung von Berichten und Dokumenten. StyleVision Server verwendet PXF-Dateien, die StyleVision Stylesheets mit damit in Zusammenhang stehenden Dateien enthalten, die XML-, XBRL- und Datenbankdaten in Form von HTML-, RTF-, PDF-, Text- und Microsoft Word-Dateien darstellen. Durch Bereitstellung von PXF-Dateien auf FlowForce Server können Sie die Generierung von Geschäftsberichten und Dokumenten automatisieren. Datentransformationen können dadurch als geplante Aufträge durchgeführt werden.

### MapForce Server

[MapForce Server](#) basiert auf dem für MapForce entwickelten Datentransformationsprozessor. MapForce Server führt auf Basis von vorverarbeiteten in MapForce Server-Ausführungsdateien (MFX-Dateien) gespeicherten Mappings Datentransformationen durch. Wenn MapForce Server unter der Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt wird, werden Datenmappings als FlowForce Server-Auftragsschritte ausgeführt.

### RaptorXML Server

[RaptorXML Server](#) ist der ultraschnelle Altova-XML- und XBRL-Prozessor der dritten Generation, der speziell für die neuesten Standards und parallele Rechnerumgebungen optimiert wurde. RaptorXML steht in zwei Editionen zur Verfügung: RaptorXML Server und RaptorXML+XBRL Server. Die XBRL-Verarbeitung steht nur in RaptorXML+XBRL Server zur Verfügung.

Wenn Sie RaptorXML Server und FlowForce Server integrieren, stehen die Funktionen von RaptorXML Server in Form von vordefinierten FlowForce Server-Funktionen zur Verfügung. D.h. Sie können Aufträge erstellen, mit denen XML- und JSON-Dokumente, XBRL-Taxonomien und -Instanzdateien validiert werden bzw. deren Wohlgeformtheit geprüft wird. Sie können auch XSLT-Transformationen durchführen und XQuery-Dokumente ausführen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Integration mit RaptorXML Server](#)<sup>484</sup>.

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf der Altova Dokumentationsseite (<https://www.altova.com/de/documentation.html>).



## 1.3 Terminologie

Dieses Kapitel enthält Informationen über Grundkonzepte der Auftragsausführung und der Zugriffskontrollverwaltung.

**Auftrag** Ein Auftrag ist eine Aufgabe oder eine Reihe von Aufgaben, die vom Server ausgeführt werden. Ein Auftrag besteht aus den folgenden Teilen (einige davon sind optional): Input-Parametern, Ausführungsschritten, Triggern, Anmeldeinformationen und verschiedenen Einstellungen.

Je nach Anforderungen kann ein Auftrag unterschiedliche Komplexitätsgrade haben. Ein Auftrag kann aus einem einzigen Schritt (z.B. der Durchführung einer MapForce-Transformation) bestehen oder so konfiguriert sein, dass mehrere Aktionen (z.B. Erstellung eines Verzeichnisses, Auflisten und Senden des Verzeichnisses per E-Mail) ausgeführt werden. Nähere Informationen zur Auftragskonfiguration finden Sie unter [Auftragskonfiguration](#)<sup>155</sup>.

**Auftragsinstanz** Eine Auftragsinstanz ist nicht dasselbe wie ein Auftrag. Wenn Sie einen FlowForce-Auftrag auf der Auftragskonfigurationsseite einrichten, erstellen Sie im Grunde eine Auftragskonfiguration. Jedes Mal, wenn die definierten Kriterien für einen Auftrag erfüllt werden, wird eine Instanz des Auftrags gestartet. Jede Auftragsinstanz hat ein Ausführungsergebnis, das als Erfolg, Fehler oder unterbrochener Auftrag/unbekanntes Ergebnis ausgegeben wird. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Statistik](#)<sup>108</sup>.

**Trigger** Bei der Erstellung eines Auftrags müssen Sie Bedingungen definieren, durch die ein Auftrag gestartet wird. Diese Bedingungen werden als [Trigger](#)<sup>184</sup> bezeichnet.

FlowForce Server überprüft Aufträge ständig auf Trigger-Bedingungen und führt Aufträge aus, sobald bestimmte Trigger-Bedingungen erfüllt werden. Ein Auftrag kann mehrere Trigger haben. Bei Bedarf können Sie diese jederzeit aktivieren und deaktivieren.

**Schritt** Mit Schritten wird in FlowForce Server definiert, was ein Auftrag tun soll (z.B. eine Datei löschen, ein MapForce Mapping ausführen, eine E-Mail senden). In seiner einfachsten Form ist ein Schritt eine Operation, deren Ergebnis entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Mit jedem Schritt muss eine [Schritt-Funktion](#)<sup>16</sup> ausgeführt werden. Sie können für Ihren Auftrag beliebig viele Schritte erstellen und festlegen, in welcher Reihenfolge diese ausgeführt werden sollen. Das [Ergebnis eines Schritts](#)<sup>176</sup> kann in anderen Schritten verwendet werden.

Nähere Informationen zu Schritten finden Sie unter [Auftragsausführungsschritte](#)<sup>160</sup>.

**Funktion** Es gibt in FlowForce Server zwei Arten von Funktionen: (i) Schrittfunktionen und (ii) Ausdrucksfunktionen.

Mit einer Schrittfunktion wird eine bestimmte Operation definiert, die ausgeführt werden soll. Für jeden Ausführungsschritt wird eine Schrittfunktion benötigt. So weist die Funktion [system/mail/send](#)<sup>326</sup> FlowForce Server etwa an, eine E-Mail an den angegebenen Empfänger zu senden. Es gibt die folgenden Arten von Schrittfunktionen:

- [Systemfunktionen](#)<sup>277</sup>
- [StyleVision-Transformationen](#)<sup>471</sup>

- [MapForce Mappings](#)<sup>466</sup>
- [Ein Auftrag als Ausführungsschritt eines anderen Auftrags](#)<sup>362</sup>

Die meisten Schrittfunktionen haben Parameter. Parameter können verschiedene Werte, darunter [Ausdrücke](#)<sup>207</sup> und [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup> erhalten. Ausdrucksfunktionen verarbeiten als Argumente bereitgestellte Werte, z.B. um Strings zu verbinden (siehe die [concat](#)<sup>263</sup>-Funktion). Ein Beispiel für einen Auftrag, in dem Ausdrucksfunktionen verwendet werden, finden Sie in der [send-mime](#)<sup>327</sup>-Funktion unter Beispiel 2.

**Schrittergebnis** Im Ergebnis eines Schritts ist definiert, was nach Ausführung des Schritts zurückgegeben wird (z.B. eine Datei). Das Schrittergebnis kann in anderen Ausführungsschritten verwendet werden. Sehen Sie dazu Beispiel 1 in der [send-mime](#)<sup>329</sup>-Funktion, in dem das Ergebnis des zweiten Schritts im Parameter *Nachrichtentext* des letzten Schritts verwendet wird.

Nähere Informationen zu Schrittergebnissen finden Sie unter [Schrittergebnis](#)<sup>174</sup>.

**Ausführungsergebnis** Sie können in FlowForce Server den Rückgabebetyp eines Auftrags deklarieren. Der Rückgabebetyp des Auftrags muss definiert werden, wenn das [Ergebnis des Auftrags im Cache gespeichert werden soll](#)<sup>181</sup>. Eine Deklaration des Rückgabebetyps des Auftragsergebnisses ist auch dann sinnvoll, wenn Sie beabsichtigen, den Rückgabewert dieses Auftrags in einem anderen Auftrag zu verwenden.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Auftragsergebnis](#)<sup>176</sup>.

**Anmeldeinformationen** Ein Anmeldeinformationsobjekt ist ein Datensatz, in dem Authentifizierungsinformationen wie Benutzernamen, Passwörter, Zertifikate, API-Schlüssel, Token, usw., gespeichert sind, die zur sicheren Verwaltung und Übertragung von Authentifizierungsdaten und für den Zugriff auf verschiedene Dienste und Ressourcen dienen.

Nähere Informationen zu Anmeldeinformationen finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

**Container** Aufträge, Anmeldeinformationen, Schrittfunktionen und andere Konfigurationsobjekte werden in FlowForce Server in einer hierarchischen Containerstruktur verwaltet. Ein Container kann mit einem Ordner in einem Betriebssystem verglichen werden. Container können Aufträge, Anmeldeinformationen, Funktionen und andere Container enthalten. Durch Definition von Berechtigungen für einen Container können Sie festlegen, wer Zugriff auf den Inhalt des Containers hat.

**Benutzer** Ein Benutzer ist eine Person, die sich auf FlowForce Server anmeldet, um Aufträge zu erstellen und zu überwachen, MapForce-Mappings oder StyleVision-Transformationen bereitzustellen und verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. Welche Aktionen einem Benutzer in FlowForce Server zur Verfügung stehen, hängt von folgenden Kriterien ab:

- den Berechtigungen oder Rechten, die den Benutzern zugewiesen wurden
- den Berechtigungen und Rechten, die Rollen, denen Benutzer angehören, zugewiesen sind

- Rolle** Mit einer Rolle wird eine Gruppe von Rechten und Berechtigungen definiert. Eine Rolle kann einer anderen Rolle oder einem Benutzer zugewiesen werden. Die Rechte einer Rolle werden automatisch zu den Rechten jeder anderen Rolle oder jedes Benutzers, der/dem diese Rolle zugewiesen wurde. Einem Benutzer können beliebig viele Rollen zugewiesen werden. Der Benutzer hat dadurch alle Rechte, die in mehreren ihm zugewiesenen Rollen definiert sind.
- Beachten Sie, dass Rechte global sind, während Berechtigungen für einzelne Container definiert werden.
- Recht** Mit einem Recht wird definiert, was ein Benutzer tun darf (z.B. ein Passwort definieren, Benutzer und Rollen lesen, einen beliebigen Auftrag abrechnen, usw.). Einem Benutzer können null bis alle verfügbaren Rechte eingeräumt werden. Es empfiehlt sich, Rechte über Rollen anstatt direkt an Benutzer zuzuweisen. Die Zuweisung von Rechten und Rollen an einen Benutzer erfolgt durch einen Benutzer, dem dieses Recht zugewiesen wurde. Anfangs hat der `root`-Benutzer dieses Recht.
- Berechtigun  
g** Berechtigungen sind Zugriffsrechte und können für jeden Container einzeln definiert werden. Mit Berechtigungen wird festgelegt, welche Benutzer oder Rollen auf diesen Container Zugriff haben und welche Art von Zugriffsrechten (Leserechte, Schreibrechte, Verwendungsrechte, kein Zugriff) der Benutzer/die Rolle hat. Berechtigungen können für Container, Konfigurationsobjekte, Anmeldeinformationen, Warteschlangen, Dienste, Funktionen, Ressourcen und Child-Container definiert werden. In der FlowForce Server Advanced Edition können Berechtigungen auch für Zertifikate und AS2-Partner-Objekte definiert werden.
- Passwortri  
chtlinie** Mit einer Passwortrichtlinie wird eine Gruppe von Mindestanforderungen, die ein Benutzerpasswort erfüllen muss, damit es gültig ist, definiert (z.B. muss ein Passwort eine Mindestlänge von *N* Zeichen haben). Damit Administratoren einen besseren Einfluss auf die Komplexität von Benutzerpasswörtern haben, werden in FlowForce Server Passwortrichtlinien verwendet.

## 1.4 Wichtige Pfade

Beachten Sie, dass wichtige Dateien nach Installation von FlowForce Server in den folgenden Verzeichnissen gespeichert werden:

- Installationsverzeichnis (**INSTALLDIR**)
- Applikationsdatenverzeichnis (**APPDATADIR**)
- Instanzdatenverzeichnis (**INSTANCEDIR**)

Die unten gezeigten Tabellen enthalten Informationen über die Standardpfade dieser Verzeichnisse auf verschiedenen Betriebssystemen.

### INSTALLDIR

FlowForce Server Installationsverzeichnis (INSTALLDIR)	
Linux	/opt/Altova/FlowForceServer2025/
macOS	/usr/local/Altova/FlowForceServer2025/
Windows	C:\Programme\Altova\FlowForceServer2025\ C:\Programme (x86)\Altova\FlowForceServer2025\

### APPDATADIR

Das Applikationsdatenverzeichnis (*Tabelle unten*) enthält zwei Konfigurationsdateien (**flowforceserver.ini** und **flowforceweb.ini**), über die Sie globale Konfigurationseinstellungen vornehmen können (aktuell die in Server-Logs und in Fehlermeldungen verwendete Sprache).

FlowForce Server Applikationsdatenverzeichnis (APPDATADIR)	
Linux	/var/opt/Altova/FlowForceServer2025
macOS	/var/Altova/FlowForceServer2025
Windows	C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2025

### INSTANCEDIR

In den unten gezeigten Instanzdatenverzeichnissen werden die Standardpfade verwendet. Sie können über die [FlowForce Server Setup-Seite](#) <sup>50</sup> auch einen benutzerdefinierten Pfad für das Instanzdatenverzeichnis auswählen.

FlowForce Server Applikationsdatenverzeichnis (INSTANCEDIR)	
Linux	/var/opt/Altova/FlowForceServer/data
macOS	/var/Altova/FlowForceServer/data
Windows	C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer\data

### **Wichtige Informationen zu INSTANCEDIR**

Ab Version 2024 R2 hat sich der Standardpfad zum Instanzdatenverzeichnis geändert und enthält nun kein Jahr mehr. Dies ist die neue empfohlene Benennungskonvention, da dadurch direkte Upgrades sicherer und schneller sind. Außerdem wurde in 2024 R2 eine neue Methode der Installation von Server-Instanzen eingeführt: diese werden nun über die Setup-Seite und nicht mehr über den Installationsassistenten installiert. Mit der neuen Methode haben Sie mehr Kontrolle über den Pfad Ihrer Instanzdaten. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Konfiguration über die Setup-Seite](#)<sup>50</sup>.

## 1.5 Sicherheitsaspekte

XSLT, XPath und XQuery sind Turing-vollständige funktionale Programmiersprachen mit Zugriff auf lokale und entfernte Dateien und der Möglichkeit zur dynamischen Ausführung. Es wird daher empfohlen, den Zugriff auf diese Dateien für Transformationen und/oder die Dateiverarbeitung nur in einer sicheren und geregelten Umgebung, in der die Kontrolle über die Input-Dateien gewährleistet ist und sichergestellt werden kann, dass nur zuvor überprüfte Scripts ausgeführt werden, zu gestatten. Sollte die Notwendigkeit bestehen, diese Dateien von einem externen/öffentlichen Netzwerk (oder einem nicht sicheren Sub-Netzwerk) aufzurufen, wird empfohlen, den Zugriff mit Hilfe eines Reverse Proxy Servers, der eine Benutzerauthentifizierung und -autorisierung implementiert, einzuschränken. Außerdem wird empfohlen, den Vorgang über ein separates Benutzerkonto auszuführen, bei dem der Zugriff auf Betriebssystemebene konfiguriert ist, um den Zugriff auf die autorisierten Bereiche des Dateisystems einzuschränken.

## 2 Installation und Konfiguration

Um mit FlowForce Server arbeiten zu können, müssen Sie das Produkt zuerst installieren, konfigurieren und verschiedene Verwaltungsaufgaben durchführen. Nähere Informationen zu den einzelnen Verfahren finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

### Teil 1: Installation und Lizenzierung

Die Installation von FlowForce Server besteht aus den folgenden Schritten:

1. Installation von FlowForce Server
2. Installation von LicenseServer
3. Starten von LicenseServer
4. Registrieren von FlowForce Server am LicenseServer
5. Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server

Nähere Informationen zu diesen Verfahren finden Sie unter [Installation und Lizenzierung](#)<sup>24</sup>. Im nächsten Schritt muss auf der FlowForce Server Setup-Seite der Server konfiguriert werden (*siehe unten*).

### Teil 2: Konfiguration auf der Setup-Seite

Auf der FlowForce Server Setup-Seite können Sie Ihre Server-Instanzen zentral konfigurieren und verwalten. Die Konfiguration von FlowForce Server auf der Setup-Seite besteht aus den unten beschriebenen Schritten. Einige dieser Schritte sind optional (z.B. Einrichten der SSL-Verschlüsselung).

1. [Erstellen einer neuen Server-Instanz](#)<sup>52</sup>
2. [Konfigurieren von Instanzparametern](#)<sup>54</sup>. Dazu gehören:
  - a. Einrichten von Ports für die Verbindung mit FlowForce Server und FlowForce Web Server
  - b. Einrichten der SSL-Verschlüsselung
  - c. Konfiguration der Standardzeitzone
  - d. Konfiguration der Einstellungen im Zusammenhang mit Clustern (*Advanced Edition*)
3. [Installation der Dienste](#)<sup>68</sup>
4. [Starten der Dienste](#)<sup>69</sup>

Alternativ dazu können Sie Ihre Server-Instanz über die [Konfigurationsdateien und das CLI konfigurieren](#)<sup>72</sup>.

Nachdem Sie FlowForce Server installiert und fertig konfiguriert haben, können Sie sich [anmelden](#)<sup>104</sup> und verschiedene Verwaltungsaufgaben durchführen (*siehe unten*).

### Teil 3: Verwaltungsaufgaben

Zu den Verwaltungsaufgaben zählen die unten beschriebenen Verfahren. Diese können in beliebiger Reihenfolge und je nach Bedarf durchgeführt werden.

- [Erstellen und Konfigurieren von Benutzern und Rollen](#)<sup>81</sup>
- [Konfiguration grundlegender Einstellungen](#)<sup>144</sup> (Standardzeitzone, Parameter für die Funktion `/system/mail/send`<sup>326</sup> Directory Service und Log-in-Einstellungen)
- [Backup, Wiederherstellung und Migration von Daten](#)<sup>84</sup>
- [Überprüfen der Setup-Seite](#)<sup>81</sup> (falls Sie Ports ändern, SSL aktivieren müssen, usw.)
- [Lokalisieren von FlowForce Server](#)<sup>89</sup>

### Nächster Schritt

Nachdem Sie die oben beschriebenen Konfigurationsschritte durchgeführt haben, können Sie mit der [Konfiguration von Aufträgen](#)<sup>155</sup> beginnen.



## 2.1 Installation und Lizenzierung

In diesem Abschnitt finden Sie Anleitungen zum Installieren, Lizenzieren und Konfigurieren. Er ist in die folgenden Abschnitte gegliedert:

- [Einrichten unter Windows](#) <sup>24</sup>
- [Einrichten unter Linux](#) <sup>33</sup>
- [Einrichten auf macOS-Systemen](#) <sup>41</sup>
- [Upgraden von FlowForce Server](#) <sup>49</sup>

### 2.1.1 Einrichten unter Windows

In diesem Abschnitt werden die Installation und Lizenzierung von FlowForce Server auf Windows-Systemen beschrieben. Die Einrichtung von FlowForce Server besteht aus den folgenden Schritten:

1. [Installation von FlowForce Server](#) <sup>25</sup>
2. [Installation von LicenseServer](#) <sup>28</sup>
3. [Starten von LicenseServer](#) <sup>30</sup>
4. [Registrieren von FlowForce Server am LicenseServer](#) <sup>31</sup>
5. [Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server](#) <sup>32</sup>
6. [Konfiguration einer Server-Instanz über die FlowForce Server Setup-Seite oder Konfigurationsdateien](#) <sup>26</sup>

Damit FlowForce Server ausgeführt werden kann, muss das Produkt auf einem [Altova LicenseServer](#) auf Ihrem Rechner oder auf einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk registriert und lizenziert sein. Wenn LicenseServer in Ihrem Netzwerk bereits installiert ist und ausgeführt wird, können Sie Schritt 2 und 3 überspringen und mit der Lizenzierung und Instanzkonfiguration fortfahren.

Beachten Sie, dass Sie die Registrierung und das Zuweisen einer Lizenz verschieben können und diese Aufgaben im Rahmen der Konfiguration von FlowForce Server oder danach durchführen können. FlowForce Server muss allerdings unbedingt zuerst registriert werden. Erst dann können Sie FlowForce Server eine Lizenz zuweisen. Beachten Sie, dass FlowForce Server nicht ausgeführt werden muss, damit Sie ihm eine Lizenz zuweisen können; nur LicenseServer muss ausgeführt werden.

Beachten Sie außerdem, dass LicenseServer im Anschluss an die Installation automatisch gestartet wird, wenn Sie FlowForce Server zusammen mit LicenseServer installiert haben.

#### Systemvoraussetzungen (Windows)

Beachten Sie die folgenden Systemvoraussetzungen:

- Windows 10, Windows 11
- Windows Server 2016 oder höher

#### Voraussetzungen

Beachten Sie dabei die folgenden Voraussetzungen:

- Führen Sie die Installation als Benutzer mit Admin-Rechten durch.

- Ab Version 2021 kann eine 32-Bit-Version von FlowForce Server nicht über eine 64-Bit-Version oder eine 64-Bit-Version nicht über eine 32-Bit-Version installiert werden. Sie müssen (i) die ältere Version entweder vor der Installation der neueren Version entfernen oder (ii) auf eine neuere Version, die dieselbe Bit-Version wie Ihre ältere Version hat, aktualisieren.

### 2.1.1.1 Installation unter Windows

FlowForce Server steht für die Installation auf Windows-Systemen zur Verfügung. Im Folgenden finden Sie eine grundlegende Beschreibung der Installation und Konfiguration des Produkts.

#### Installation von FlowForce Server

Um FlowForce Server zu installieren, laden Sie das Installationspaket vom Altova Download Center (<https://www.altova.com/de/download.html>) herunter, starten Sie es und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können im Feld links unten im Assistenten die Installationssprache auswählen. Beachten Sie, dass Sie damit auch die Standardsprache von FlowForce Server definieren. Sie können die Sprache später über die Befehlszeile ändern.

#### *Installation von LicenseServer*

Damit FlowForce Server ausgeführt werden kann, muss das Produkt auf einem [Altova LicenseServer](#) auf Ihrem Rechner oder auf einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk registriert und lizenziert sein. Wenn Sie FlowForce Server auf Windows-Systemen installieren, können Sie LicenseServer zusammen mit FlowForce Server installieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Installieren von LicenseServer](#)<sup>28</sup>. Wenn LicenseServer in Ihrem Netzwerk bereits installiert ist, werden Sie gegebenenfalls aufgefordert, LicenseServer auf die neueste Version zu aktualisieren.

Außerdem schlägt der Installationsassistent vor, FlowForce Server während der Installation auf Altova LicenseServer zu registrieren. Alternativ dazu können Sie dies später über die [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> oder über die [Befehlszeile](#)<sup>31</sup> tun. Informationen zur Lizenzierung von FlowForce Server finden Sie unter [Lizenzierung von FlowForce Server](#)<sup>30</sup>.

#### *Installation zusätzlicher Altova-Server-Produkte*

Das FlowForce Server-Installationsprogramm enthält auch Installationsprogramme für die unten genannten Produkte.

- *Altova MapForce Server*
- *Altova StyleVision Server*
- *Altova RaptorXML Server* (Das Installationsprogramm für Altova RaptorXML+XBRL Server steht separat zur Verfügung).

Sie können jedes Altova Server-Produkt auch zu einem späteren Zeitpunkt separat installieren. Die separaten Installationsprogramme finden Sie [im Altova Download Center](#). Nachdem Sie alle Server-Produkte, die Sie mit FlowForce Server integrieren möchten, installiert haben, wird empfohlen, zuerst FlowForce Server auf dem LicenseServer zu registrieren. Anschließend werden alle anderen Altova Server-Produkte automatisch registriert. Anschließend können Sie all diesen Produkten eine Lizenz zuweisen.

Nach der Installation befindet sich die ausführbare FlowForce Server-Datei standardmäßig unter dem folgenden Pfad:


```
<ProgramFilesFolder>\Altova\FlowForceServer2025\bin\FlowForceServer.exe
```

### Aufrufen der Setup-Seite

Nachdem Sie vom Installationsassistenten über die erfolgreiche Installation von FlowForce Server informiert wurden, müssen Sie die FlowForce Server Setup-Seite aufrufen, wo Sie mit der Serverkonfiguration fortfahren können. Auf der Setup-Seite können Sie Server-Instanzen zentral konfigurieren und verwalten. Damit die Setup-Seite aufgerufen wird, muss das Kontrollkästchen *FlowForce Setup aufrufen* aktiviert sein. Klicken Sie anschließend auf **Fertig stellen**. Daraufhin wird die Setup-Seite in einem neuen Browser-Fenster aufgerufen.

Alternativ dazu können Sie die Setup-Seite über das Menü "Start" aufrufen: Gehen Sie zum Menü "Start" und wählen Sie **Altova FlowForce Server 2025 > FlowForce Server Setup Page**.

Unter Windows wird zusammen mit der Setup-Seite auch ein Befehlszeilenfenster geöffnet (*Abbildung unten*). Dieses Fenster bleibt für die Dauer des Setup-Vorgangs geöffnet und wird automatisch geschlossen, nachdem Sie am unteren Rand der Setup-Seite auf die Schaltfläche **Setup fertig stellen** geklickt haben.



Nähere Informationen zur Konfiguration von FlowForce Server über die Setup-Seite finden Sie unter [Konfiguration über die Setup-Seite](#) <sup>50</sup>.

Alternativ dazu können Sie Ihre Server-Instanz über die Konfigurationsdateien und das CLI konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Konfiguration über Konfigurationsdateien und CLI](#) <sup>72</sup>.

## Installation auf Windows Server Core

Windows Server Core hat keine Benutzeroberfläche und muss über die Befehlszeile installiert werden. Nähere Informationen zur Installation finden Sie im Abschnitt [Installation auf Windows Server Core](#) <sup>27</sup>.

## Deinstallieren von FlowForce Server

Deinstallieren Sie FlowForce Server folgendermaßen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Windows-Schaltfläche **Start** und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Öffnen Sie die Systemsteuerung (Geben Sie die ersten Buchstaben davon ein und klicken Sie auf den Vorschlag).
3. Klicken Sie unter *Programme* auf **Programm deinstallieren**.
4. Wählen Sie in der Systemsteuerung FlowForce Server aus und klicken Sie auf **Deinstallieren**.

## Testlizenz

Sie haben während der Installation die Option, eine 30-Tage-Testlizenz für FlowForce Server anzufordern. Die Testlizenz wird nach Erhalt der Anforderung an die von Ihnen registrierte E-Mail-Adresse gesendet.

### 2.1.1.2 Installation auf Windows Server Core

Windows Server Core ist eine Windows Minimalinstallation, bei der eine Reihe von Funktionen der Benutzeroberfläche nicht verwendet wird. Sie können FlowForce Server folgendermaßen auf einem Windows Server Core-Rechner installieren:

1. Laden Sie die ausführbare FlowForce Server-Installationsdatei von der Altova Website herunter. Diese Datei hat den Namen `FlowForceServer.exe`. Stellen Sie sicher, dass die ausführbare Datei zu Ihrer Server-Plattform (32-Bit oder 64-Bit) passt.
2. Führen Sie auf einem Standard Windows-Rechner (nicht dem Windows Server Core-Rechner) den Befehl `FlowForceServer.exe /u` aus. Dadurch wird die `.msi`-Datei im selben Ordner entpackt, in dem sich auch die ausführbare Installationsdatei befindet.
3. Kopieren Sie die entpackte `.msi`-Datei auf den Windows Server Core-Rechner.
4. Wenn Sie eine frühere Version von FlowForce Server aktualisieren, beenden Sie zuerst FlowForce Server, bevor Sie den nächsten Schritt durchführen.
5. Verwenden Sie die `.msi`-Datei für die Installation, indem Sie den Befehl `msiexec /i FlowForceServer.msi` ausführen. Dadurch wird die Installation auf Windows Server Core gestartet.

#### Achtung: Bewahren Sie die `.msi`-Datei auf!

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Speichern Sie die extrahierte `.msi`-Datei an einem sicheren Ort. Sie benötigen diese später, um das Produkt zu deinstallieren, zu reparieren oder die Installation anzupassen.
- Wenn Sie die MSI-Datei umbenennen möchten, tun Sie das, bevor Sie FlowForce Server installieren.
- Der Name der MSI-Datei wird in der Registry gespeichert. Sie können den Dateinamen dort aktualisieren, falls er geändert wurde.

### Registrieren von FlowForce Server auf LicenseServer

Wenn Sie FlowForce Server zum ersten Mal installieren oder ein Upgrade auf eine **Hauptversion** installieren, müssen Sie FlowForce Server auf einem Altova LicenseServer in Ihrem Netzwerk registrieren. Wenn Sie ein Upgrade auf eine Nicht-Hauptversion von FlowForce Server installieren, kennt das Installationsprogramm die vorherige LicenseServer-Registrierung, daher muss FlowForce Server nicht auf dem LicenseServer registriert werden. Wenn Sie den von FlowForce Server verwendeten LicenseServer jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt wechseln möchten, müssen Sie FlowForce Server auf dem neuen LicenseServer registrieren.

Um FlowForce Server bei der Installation auf einem Altova LicenseServer zu registrieren, führen Sie den Installationsbefehl mit der Eigenschaft `REGISTER_WITH_LICENSE_SERVER` aus, wie unten aufgelistet, und geben Sie den Namen oder die Adresse des LicenseServer-Rechners als Wert der Eigenschaft an, z.B:

```
msiexec /i FlowForceServer.msi REGISTER_WITH_LICENSE_SERVER="localhost"
```

Um FlowForce Server nach der Installation auf einem Altova LicenseServer zu registrieren, starten Sie den folgenden Befehl:

```
msiexec /r FlowForceServer.msi REGISTER_WITH_LICENSE_SERVER="<MyLS-IPAddress>"
```

## Nützliche Befehle

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Befehlen, die im Rahmen der Installation von Nutzen sind.

Den Rückgabewert der Installation können Sie mit einem Skript wie dem folgenden überprüfen. Der Rückgabecode befindet sich in der Umgebungsvariablen `%errorlevel%`. Der Rückgabecode 0 bedeutet, dass der Vorgang erfolgreich war.

```
start /wait msixec /i FlowForceServer.msi /q
echo %errorlevel%
```

Damit die Installation im Hintergrund, mit einem Rückgabecode und einem Log des Installationsvorgangs durchgeführt wird, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
start /wait msixec /i FlowForceServer.msi /q /L*v! <pathToInstallLogFile>
```

Um die Installation zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
msixec /m FlowForceServer.msi
```

Um die Installation zu reparieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
msixec /r FlowForceServer.msi
```

So deinstallieren Sie FlowForce Server:

```
msixec /x FlowForceServer.msi
```

Um FlowForce Server im Hintergrund zu deinstallieren und das Resultat in ein detailliertes Log zu schreiben, verwenden Sie folgenden Befehl:

```
start /wait msixec /x FlowForceServer.msi /q /L*v! <pathToUninstallLogFile>
```

Um FlowForce Server in einer anderen Sprache zu installieren (die verfügbaren Sprachcodes sind: Deutsch=`de`; Spanisch=`es`; Französisch=`fr`), verwenden Sie:

```
msixec /i FlowForceServer.msi INSTALLER_LANGUAGE=<languageCode>
```

**Anmerkung:** Auf Windows Server Core stehen die Diagrammfunktionen von FlowForce Server nicht zur Verfügung.

### 2.1.1.3 Installation von LicenseServer

Damit FlowForce Server ausgeführt werden kann, muss das Produkt über einen [Altova LicenseServer](#) in Ihrem Netzwerk lizenziert sein. Wenn Sie FlowForce Server auf Windows-Systemen installieren, können Sie LicenseServer zusammen mit FlowForce Server installieren. Wenn in Ihrem Netzwerk bereits ein LicenseServer installiert ist, muss kein weiterer installiert werden, es sei denn, Sie benötigen eine neuere Version von LicenseServer. (Siehe nächster Punkt, [LicenseServer-Versionen](#).)

Aktivieren Sie während der Installation von FlowForce Server je nach Bedarf die Option zum Installieren von LicenseServer. Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Wenn Sie Altova LicenseServer noch nicht installiert haben, belassen Sie die Standardeinstellungen unverändert. Der Assistent installiert daraufhin auf dem Rechner, auf dem Sie den Assistenten gestartet haben, die neueste Version.
- Wenn Sie LicenseServer noch nicht installiert haben und Altova LicenseServer auf einem anderen Rechner installieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Altova LicenseServer auf diesem Rechner installieren* und wählen Sie **Später registrieren**. In diesem Fall müssen Sie LicenseServer separat installieren und FlowForce Server danach registrieren.
- Wenn LicenseServer auf Ihrem Rechner bereits installiert wurde, aber eine niedrigere Versionsnummer als die im Installationsassistenten angegebene hat, belassen Sie die Standardeinstellungen (zur Installation eines Upgrade auf die neuere Version) unverändert. In diesem Fall aktualisiert der Installationsassistent Ihre LicenseServer Version automatisch. Die vorhandenen Registrierungs- und Lizenzierungsdaten werden auf die neue Version von LicenseServer übertragen.
- Wenn LicenseServer bereits auf Ihrem Rechner oder in Ihrem Netzwerk installiert wurde und dieselbe Versionsnummer wie diejenige im Assistenten hat, gehen Sie folgendermaßen vor:
  - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *LicenseServer auf diesem Rechner installieren*.
  - Wählen Sie unter *Dieses Produkt registrieren auf den LicenseServer*, auf dem Sie FlowForce Server registrieren möchten. Wählen Sie alternativ dazu **Später registrieren**. Beachten Sie, dass Sie immer die Möglichkeit haben, **Später registrieren** auszuwählen, wenn Sie die LicenseServer-Verknüpfungen ignorieren möchten und mit der Installation von FlowForce Server fortfahren möchten.

Eine Anleitung, wie Sie FlowForce Server auf dem [Altova LicenseServer](#) registrieren und lizenzieren, finden Sie im Abschnitt [Lizenzierung von FlowForce Server](#) <sup>30</sup>.

## LicenseServer-Versionen

Beachten Sie die folgenden Informationen zu LicenseServer-Versionen:

- Altova-Produkte müssen entweder (i) mit einer Version von LicenseServer, die der installierten Version von FlowForce Server entspricht oder (ii) mit einer höheren Version von LicenseServer lizenziert werden.
- Die LicenseServer-Version, die der aktuellen Version von FlowForce Server entspricht, ist **3.17**.
- Unter Windows Sie können die dazugehörige Version von LicenseServer zusammen mit FlowForce Server installieren oder Sie können LicenseServer separat installieren. Auf Linux- und macOS-Systemen muss LicenseServer separat installiert werden.
- Bevor Sie eine neuere Version von LicenseServer installieren, muss eine eventuell vorhandene ältere Version deinstalliert werden.
- Bei der Deinstallation werden alle Registrierungs- und Lizenzierungsinformationen aus der älteren LicenseServer-Version in einer Datenbank auf Ihrem Server gespeichert. Diese Daten werden bei der Installation der neueren Version automatisch in die neuere Version importiert.
- LicenseServer-Versionen sind rückwärts kompatibel. Sie funktionieren auch mit älteren Versionen von FlowForce Server.
- Die neueste Version von LicenseServer steht auf der Altova Website zur Verfügung. Diese Version funktioniert mit allen aktuellen oder älteren Versionen von FlowForce Server.
- Sie finden die Versionsnummer des aktuell installierten LicenseServer am unteren Rand der [LicenseServer Konfigurationsseite](#) (alle Register).

### 2.1.1.4 Lizenzierung von FlowForce Server

Um FlowForce Server verwenden zu können, muss das Produkt auf dem Altova LicenseServer lizenziert werden. Die Lizenzierung erfolgt in zwei Schritten:

1. **Registrierung von FlowForce Server** auf LicenseServer.
2. **Zuweisen einer Lizenz** zu FlowForce Server über LicenseServer. Laden Sie die neueste Version von LicenseServer von der [Altova Website](#) herunter und installieren Sie diese auf Ihrem lokalen Rechner oder auf einem Rechner in Ihrem Netzwerk.

Eine Beschreibung dazu finden Sie in diesem Abschnitt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im [Benutzerhandbuch zu LicenseServer](#) auf der [Altova Website](#).

Sie können FlowForce Server während der Installation oder später, wenn Sie FlowForce Server auf der FlowForce Server Setup-Seite konfigurieren, registrieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Registrieren von FlowForce Server](#)<sup>31</sup>. Nachdem Sie FlowForce Server auf LicenseServer registriert haben, müssen Sie FlowForce Server eine [Lizenz zuweisen](#)<sup>32</sup>. So können Sie FlowForce Server unmittelbar nach der Installation, im Rahmen der Serverkonfiguration auf der Setup-Seite oder, nachdem Sie den Server auf der Setup-Seite konfiguriert haben, eine Lizenz zuweisen.

#### 2.1.1.4.1 Starten von LicenseServer

Nachdem Sie LicenseServer (alleine oder zusammen mit FlowForce Server) installiert haben, wird LicenseServer im Anschluss an die Installation automatisch gestartet. Wenn LicenseServer nicht ausgeführt wird, können Sie ihn über den Altova ServiceController starten (*nähere Informationen siehe unten*).

#### Altova ServiceController

Der Altova ServiceController (in der Folge ServiceController genannt) ist eine Applikation, mit der Sie Altova-Dienste **auf Windows-Systemen** starten, beenden und konfigurieren können. ServiceController wird mit Altova LicenseServer und als Dienst installierten Altova Server-Produkten installiert (DiffDog Server, FlowForce Server, Mobile Together Server, and RaptorXML(+XBRL) Server) und kann über die Task-Leiste (*siehe Abbildung unten*) aufgerufen werden.




Damit der ServiceController automatisch ausgeführt wird, nachdem sich der Benutzer im System angemeldet hat, klicken Sie in der Task-Leiste auf das **ServiceController**-Symbol, um das **ServiceController**-Menü (*Abbildung unten*) aufzurufen und aktivieren Sie anschließend den Befehl **Run Altova ServiceController at Startup**. (Dieser Befehl ist standardmäßig aktiv). Um den ServiceController zu beenden, klicken Sie in der Task-Leiste auf das **ServiceController**-Symbol und klicken Sie im Menü, das daraufhin angezeigt wird (*Abbildung unten*) auf **Exit Altova ServiceController**.



## Starten von LicenseServer

Um LicenseServer zu starten, klicken Sie in der Task-Leiste auf das **ServiceController**-Symbol, positionieren Sie den Mauszeiger im angezeigten Menü über **Altova LicenseServer** (siehe Abbildung unten) und wählen Sie anschließend im LicenseServer Untermenü den Befehl **Start Service**. Wenn LicenseServer bereits ausgeführt wird, ist die Option *Start Service* deaktiviert. Sie können den Dienst über Service Controller auch beenden. Wenn Sie FlowForce Server zusammen mit LicenseServer installieren, wird LicenseServer im Anschluss an die Installation automatisch gestartet.



### 2.1.1.4.2 Registrieren von FlowForce Server

Damit FlowForce Server über Altova LicenseServer lizenziert werden kann, muss FlowForce Server auf einem LicenseServer in Ihrem Netzwerk registriert werden. Sie können FlowForce Server während der [Installation](#)<sup>25</sup> oder zu einem späteren Zeitpunkt (über die [Setup-Seite](#)<sup>50</sup> oder über die Befehlszeile) auf LicenseServer registrieren.

#### Registrierung über die Befehlszeile

Um FlowForce Server über die Befehlszeilenschnittstelle zu registrieren, verwenden Sie den Befehl `licenseserver` und geben Sie die Adresse des LicenseServer-Rechners an (siehe unten).

```
FlowForceServer licenseserver [options] ServerName-Or-IP-Address
```

Wenn z.B. localhost der Name des Servers ist, auf dem LicenseServer installiert ist, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
FlowForceServer licenseserver localhost
```

Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, gehen Sie zum [Register "Client Management" der LicenseServer-Konfigurationsseite](#) oder verwenden Sie den Befehl [assignlicense](#)<sup>437</sup> und weisen Sie dem Produkt eine Lizenz zu.

Nähere Informationen zum Registrieren von Altova-Produkten auf LicenseServer finden Sie im [LicenseServer-Benutzerhandbuch](#).

#### 2.1.1.4.3 Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server

Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, wird das Produkt auf dem Register "Client Management" der LicenseServer-Konfigurationsseite aufgelistet. Gehen Sie zu diesem Register und weisen Sie FlowForce Server [eine Lizenz zu](#). Alternativ dazu können Sie dem Produkt über den Befehl [assignlicense](#)<sup>437</sup> eine Lizenz zuweisen.

Die Lizenzierung von Altova Server-Produkten basiert auf der Anzahl der auf dem Produktrechner verfügbaren Prozessorkerne. So hat z.B. ein Dual-Core-Prozessor zwei Prozessorkerne, ein Quad-Core-Prozessor vier Kerne, ein Hexa-Core-Prozessor sechs Kerne, usw. Die Anzahl der für ein Produkt lizenzierten Kerne muss größer oder gleich der Anzahl der auf diesem Serverrechner verfügbaren Kerne sein, unabhängig davon, ob es sich um einen physischen Rechner oder eine Virtual Machine handelt. Wenn ein Server z.B. acht Kerne hat (ein Octa-Core-Prozessor), müssen Sie mindestens eine Lizenz für acht Kerne erwerben. Sie können Lizenzen auch kombinieren, um das Produkt für die entsprechende Anzahl von Kernen zu lizenzieren. So können z.B. anstelle einer Lizenz für 8 Kerne auch zwei Lizenzen für 4 Kerne für einen 8-Kern-Prozessor verwendet werden.

Wenn Sie einen Server-Rechner mit einer großen Anzahl von CPU-Kernen verwenden, aber nur geringe Datenmengen verarbeiten müssen, können Sie auch eine Virtual Machine erstellen, der eine geringere Anzahl an Kernen zugewiesen ist und eine Lizenz für diese Anzahl an Kernen erwerben. In diesem Fall ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit natürlich geringer als bei Verwendung aller Kerne des Rechners.

**Anmerkung:** Jede Altova Server-Produktlizenz kann immer nur für einen Client-Rechner gleichzeitig verwendet werden, selbst wenn die Lizenzkapazität dieser Lizenz noch nicht ausgeschöpft ist. (Ein Client-Rechner ist der Rechner, auf dem das Altova Server-Produkt installiert ist.) Wenn z.B. eine 10-Kern-Lizenz für einen Client-Rechner mit 6 CPU-Kernen verwendet wird, so können die verbleibenden Lizenzen für die restlichen 4 Kerne nicht gleichzeitig für einen anderen Client-Rechner verwendet werden.

#### Lizenzierung von FlowForce Server und MapForce Server

Die FlowForce Server Advanced Edition und die MapForce Server Advanced Edition laufen nur auf Rechnern mit zwei oder mehr Prozessorkernen.

Um zu eruieren, wie viele Prozessorkerne lizenziert werden sollten, sollten die zu verarbeitenden Datenvolumina und die gewünschte maximale Verarbeitungszeit berücksichtigt werden. In den meisten Szenarien bedeuten mehr Prozessorkerne auch die Verarbeitung größerer Datenvolumina in kürzerer Zeit. Im Folgenden finden Sie

einige Tipps zu den Applikationen:

- FlowForce Server wird als Multi-Thread-Applikation ausgeführt. Bei einer großen Anzahl von gleichzeitig an den Server gesendeten Requests kommt es bei zu wenig verfügbaren Prozessorkernen zu Latenzzeiten (Wartezeiten). Wenn Sie z.B. Aufträge als Webservices bereitstellen, können Hunderte von Requests von Clients gleichzeitig einlangen. In diesem Fall profitiert FlowForce Server deutlich, wenn eine größere Anzahl von Prozessorkernen verfügbar ist.
- MapForce Server wird als Single-Thread-Applikation ausgeführt und verwendet immer nur einen einzigen Prozessorkern pro Mapping. Wenn Sie daher mehrere Mappings gleichzeitig ausführen müssen, ist es empfehlenswert, mehr Prozessorkerne zu verwenden. Wenn MapForce Server z.B. unter Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt wird, können sich, je nach Konfiguration, mehrere Mapping-Aufträge überlappen und gleichzeitig ausgeführt werden. Beachten Sie jedoch, dass es bei extrem großen Datenvolumina dennoch zu Latenzzeiten kommen kann.

Beachten Sie zusätzlich zu den oben genannten Punkten außerdem, dass das Verarbeitungsvolumen und die Verarbeitungszeiten des Servers normalerweise auch von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst wird (z.B. Hardware, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher für andere auf dem Server laufende Applikationen). Um die Leistung möglichst genau messen zu können, empfiehlt es sich, die Tools zuerst in Ihrer Umgebung auszuführen und diese dann im Rahmen Ihrer jeweiligen Geschäftsbedingungen zu testen.

#### Single-Thread-Ausführung

Wenn bei einem Altova-Server-Produkt eine Single-Thread-Ausführung möglich ist, so steht eine Option für die *Single-Thread-Ausführung* zur Verfügung. Wenn in solchen Fällen im Lizenzpool eine Altova Serverproduktlizenz für nur einen Prozessorkern verfügbar ist, können Sie einem Rechner mit mehreren Kernen diese Lizenz für einen Kern zuweisen. In diesem Fall führt der Rechner das Produkt an einem einzigen Kern aus. Dadurch verlangsamt sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, da kein Multi-Threading (welches bei mehreren Prozessorkernen möglich wäre) zur Verfügung steht. Das Produkt wird auf diesem Rechner im Single Thread-Modus ausgeführt.

Um einem Mehrkernrechner eine Lizenz für nur einen Kern zuzuweisen, aktivieren Sie in LicenseServer für das entsprechende Produkt das Kontrollkästchen *Limit to single thread execution*.

#### Schätzung der benötigten Prozessorkerne

Es gibt eine Reihe von externen Faktoren, die das Verarbeitungsvolumen und die Verarbeitungszeiten Ihres Servers beeinflussen (z.B. Hardware, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher für andere auf dem Server laufende Applikationen). Um die Leistung möglichst genau messen zu können, empfiehlt es sich, die Applikationen in Ihrer Umgebung mit möglichst realistischen Datenvolumina und unter möglichst realistischen Bedingungen zu testen.

## 2.1.2 Einrichten unter Linux

In diesem Abschnitt werden die Installation und Lizenzierung von FlowForce Server auf Linux-Systemen (Debian, Ubuntu, CentOS, RedHat) beschrieben. Die Einrichtung von FlowForce Server besteht aus den folgenden Schritten:

1. [Installation von FlowForce Server](#)<sup>34</sup>
2. [Installation von LicenseServer](#)<sup>36</sup>
3. [Starten von LicenseServer](#)<sup>37</sup>
4. [Registrieren von FlowForce Server am LicenseServer](#)<sup>38</sup>
5. [Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server](#)<sup>38</sup>

## 6. [Konfiguration einer Server-Instanz über die FlowForce Server Setup-Seite oder Konfigurationsdateien](#) <sup>40</sup>

Damit FlowForce Server ausgeführt werden kann, muss das Produkt auf einem [Altova LicenseServer](#) auf Ihrem Rechner oder auf einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk registriert und lizenziert sein. Wenn LicenseServer in Ihrem Netzwerk bereits installiert ist und ausgeführt wird, können Sie Schritt 2 und 3 überspringen und mit der Lizenzierung und Instanzkonfiguration fortfahren.

Beachten Sie, dass Sie die Registrierung und das Zuweisen einer Lizenz verschieben können und diese Aufgaben im Rahmen der Konfiguration von FlowForce Server oder danach durchführen können. FlowForce Server muss allerdings unbedingt zuerst registriert werden. Erst dann können Sie FlowForce Server eine Lizenz zuweisen. Beachten Sie, dass FlowForce Server nicht ausgeführt werden muss, damit Sie ihm eine Lizenz zuweisen können; nur LicenseServer muss ausgeführt werden.

### Systemvoraussetzungen (Linux)

- Red Hat Enterprise Linux 7 oder neuer
- CentOS 7, CentOS Stream 8
- Debian 10 oder neuer
- Ubuntu 20.04, 22.04, 24.04
- AlmaLinux 9.0
- Rocky Linux 9.0

### Voraussetzungen

- Führen Sie die Installation entweder als **root**-Benutzer durch oder als Benutzer mit **sudo**-Rechten.
- Die vorherige Version von FlowForce Server muss deinstalliert werden, bevor Sie eine neue Version installieren.
- Wenn Sie FlowForce Server mit anderen Altova Server-Produkten installieren, sollten Sie zuerst FlowForce Server installieren.
- Um die Applikation installieren und ausführen zu können, werden die folgenden Bibliotheken benötigt. Falls die unten angeführten Pakete auf Ihrem Linux-Rechner noch nicht zur Verfügung stehen, führen Sie die Befehl `yum` (oder ggf. `apt-get`) aus, um sie zu installieren.

CentOS, RedHat	Debian	Ubuntu
krb5-libs	libgssapi-krb5-2	libgssapi-krb5-2

### 2.1.2.1 Installation unter Linux

FlowForce Server steht für die Installation auf Linux-Systemen zur Verfügung. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Installation und Konfiguration des Produkts. Führen Sie die Installation entweder als `root`-Benutzer durch oder als Benutzer mit `sudo`-Rechten.

## Deinstallieren von FlowForce Server

Wenn Sie eine Vorgängerversion von FlowForce Server deinstallieren müssen, gehen Sie folgendermaßen vor. Überprüfen Sie in der Linux-Befehlszeile (Command Line Interface = CLI), welche Altova Server-Produkte installiert sind. Verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

```
[Debian, Ubuntu]:  dpkg --list | grep Altova
[CentOS, RedHat]:  rpm -qa | grep flowforce
```

Falls FlowForce Server nicht installiert ist, beginnen Sie mit der Installation, wie dies weiter unten unter *Installieren von FlowForce Server* dokumentiert ist.

Falls Sie eine alte Version von FlowForce Server deinstallieren müssen, verwenden Sie dazu die folgenden Befehle:

```
[Debian, Ubuntu]:  sudo dpkg --remove flowforceserver
[CentOS, RedHat]:  sudo rpm -e flowforceserver
```

Auf Debian- und Ubuntu-Systemen kann es vorkommen, dass FlowForce Server auch nach seiner Deinstallation noch in der Liste der installierten Produkte angezeigt wird. Führen Sie in diesem Fall den `purge`-Befehl aus, um FlowForce Server aus der Liste zu entfernen. Anstelle des oben aufgelisteten Befehls `remove` können Sie auch den `purge`-Befehl verwenden.

```
[Debian, Ubuntu]:  sudo dpkg --purge flowforceserver
```

## Herunterladen des FlowForce Server Linux-Pakets

Auf der [Altova Website](#) stehen FlowForce Server-Installationspakete für die folgenden Linux-Systeme zur Verfügung.

Distribution	Paketerweiterung
Debian	.deb
Ubuntu	.deb
CentOS	.rpm
RedHat	.rpm

Nachdem Sie das Linux-Paket heruntergeladen haben, kopieren Sie das Paket in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Linux-System. Da Sie zum Ausführen von FlowForce Server einen [Altova LicenseServer](#) benötigen, sollten Sie gleichzeitig mit FlowForce Server auch LicenseServer von der [Altova Website](#) herunterladen.

## Installieren von FlowForce Server

Wechseln Sie in einem Terminal-Fenster zu dem Verzeichnis, in das Sie das Linux-Paket kopiert haben. Wenn Sie es z.B. in ein Benutzerverzeichnis namens `MyAltova` (z.B. im Verzeichnis `/home/User`) kopiert haben, dann wechseln Sie folgendermaßen zu diesem Verzeichnis:

```
cd /home/User/MyAltova
```

Installieren Sie FlowForce Server mit dem entsprechenden Befehl:

```
[Debian]: sudo dpkg --install flowforceserver-2025-debian.deb
[Ubuntu]: sudo dpkg --install flowforceserver-2025-ubuntu.deb
[CentOS]: sudo rpm -ivh flowforceserver-2025-1.x86_64.rpm
[RedHat]: sudo rpm -ivh flowforceserver-2025-1.x86_64.rpm
```

Sie müssen den Namen des obigen Pakets eventuell anpassen, damit er der aktuellen Release- oder Service Pack-Version entspricht.

Das FlowForce Server-Paket wird im folgenden Ordner installiert:

```
/opt/Altova/FlowForceServer2025
```

### 2.1.2.2 Installation von LicenseServer (Linux)

Damit FlowForce Server ausgeführt werden kann, muss das Produkt über einen [Altova LicenseServer](#) in Ihrem Netzwerk lizenziert sein. Auf Linux-Systemen muss [Altova LicenseServer](#) separat installiert werden. Laden Sie Altova LicenseServer von der [Altova Website](#) herunter und kopieren Sie das Paket in ein beliebiges Verzeichnis auf dem Linux-System. Installieren Sie es genau wie FlowForce Server (siehe [vorheriges Kapitel](#)<sup>34</sup>).

```
[Debian]: sudo dpkg --install licenseserver-3.17-debian.deb
[Ubuntu]: sudo dpkg --install licenseserver-3.17-ubuntu.deb
[CentOS]: sudo rpm -ivh licenseserver-3.17-1.x86_64.rpm
[RedHat]: sudo rpm -ivh licenseserver-3.17-1.x86_64.rpm
```

Das LicenseServer-Paket wird im folgenden Ordner installiert:

```
/opt/Altova/LicenseServer
```

Eine Anleitung, wie Sie FlowForce Server auf dem [Altova LicenseServer](#) registrieren und lizenzieren, finden Sie im Abschnitt [Lizenzierung von FlowForce Server](#)<sup>37</sup>. Nähere Informationen dazu finden Sie außerdem in der [Dokumentation zu LicenseServer](#).

### LicenseServer-Versionen

Beachten Sie die folgenden Informationen zu LicenseServer-Versionen:

- Altova-Produkte müssen entweder (i) mit einer Version von LicenseServer, die der installierten Version von FlowForce Server entspricht oder (ii) mit einer höheren Version von LicenseServer lizenziert werden.
- Die LicenseServer-Version, die der aktuellen Version von FlowForce Server entspricht, ist **3.17**.
- Unter Windows Sie können die dazugehörige Version von LicenseServer zusammen mit FlowForce Server installieren oder Sie können LicenseServer separat installieren. Auf Linux- und macOS-Systemen muss LicenseServer separat installiert werden.
- Bevor Sie eine neuere Version von LicenseServer installieren, muss eine eventuell vorhandene ältere Version deinstalliert werden.
- Bei der Deinstallation werden alle Registrierungs- und Lizenzierungsinformationen aus der älteren LicenseServer-Version in einer Datenbank auf Ihrem Server gespeichert. Diese Daten werden bei der Installation der neueren Version automatisch in die neuere Version importiert.

- LicenseServer-Versionen sind rückwärts kompatibel. Sie funktionieren auch mit älteren Versionen von FlowForce Server.
- Die neueste Version von LicenseServer steht auf der Altova Website zur Verfügung. Diese Version funktioniert mit allen aktuellen oder älteren Versionen von FlowForce Server.
- Sie finden die Versionsnummer des aktuell installierten LicenseServer am unteren Rand der [LicenseServer Konfigurationsseite](#) (alle Register).

### 2.1.2.3 Lizenzierung von FlowForce Server

Um FlowForce Server verwenden zu können, muss das Produkt auf dem Altova LicenseServer lizenziert werden. Die Lizenzierung erfolgt in zwei Schritten:

1. **Registrierung von FlowForce Server** auf LicenseServer.
2. **Zuweisen einer Lizenz** zu FlowForce Server über LicenseServer. Laden Sie die neueste Version von LicenseServer von der [Altova Website](#) herunter und installieren Sie diese auf Ihrem lokalen Rechner oder auf einem Rechner in Ihrem Netzwerk.

Eine Beschreibung dazu finden Sie in diesem Abschnitt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im [Benutzerhandbuch zu LicenseServer](#) auf der [Altova Website](#).

Stellen Sie sicher, dass [LicenseServer ausgeführt wird](#)<sup>37</sup>, bevor Sie FlowForce Server registrieren. Anschließend können Sie FlowForce Server über die [FlowForce Server Setup-Seite oder über die Befehlszeile](#)<sup>38</sup> auf LicenseServer registrieren. Nachdem Sie FlowForce Server registriert haben, können Sie FlowForce Server eine [Lizenz zuweisen](#)<sup>38</sup>. Die Lizenzierung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, z.B. nachdem Sie FlowForce Server auf der Setup-Seite konfiguriert haben.

#### 2.1.2.3.1 Starten von LicenseServer, FlowForce Server

Wenn Sie LicenseServer installiert haben, wird er automatisch gestartet. Falls er nicht ausgeführt wird, können Sie ihn auf eine der folgenden Arten starten: (i) Sie können ihn als Root-Benutzer starten und das Schlüsselwort `sudo` bei den unten aufgelisteten Befehlen weglassen (das Weglassen von `sudo` ist optional) oder (ii) Sie können den Befehl `sudo` als normaler Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für `sudo` ausführen.

#### Starten von LicenseServer

Um FlowForce Server korrekt auf LicenseServer zu registrieren und zu lizenzieren, muss LicenseServer als Daemon im Netzwerk ausgeführt werden. Starten Sie LicenseServer mit dem folgenden Befehl als Daemon:

```
sudo systemctl start licenseserver
```

(Um LicenseServer zu beenden, ersetzen Sie im obigen Befehl `start` durch `stop`.) Beispiel:

```
sudo systemctl stop licenseserver
```

## Überprüfen des Status von Daemonen

Um zu überprüfen, ob ein Daemon ausgeführt wird, führen Sie den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie `<servicename>` durch den Namen des zu überprüfenden Daemons:

```
sudo service <servicename> status
```

### 2.1.2.3.2 Registrieren von FlowForce Server

Damit FlowForce Server über Altova LicenseServer lizenziert werden kann, muss FlowForce Server zuerst auf einem LicenseServer in Ihrem Netzwerk registriert werden. Sie können FlowForce Server über die [Setup-Seite](#)<sup>50</sup> oder über die Befehlszeile auf Altova LicenseServer registrieren.

#### Registrierung über die Befehlszeile

Um FlowForce Server über die Befehlszeile zu registrieren, verwenden Sie den Befehl `licenseserver`:

```
sudo /opt/Altova/FlowForceServer2025/bin/flowforceserver licenseserver [options]
ServerName-Or-IP-Address
```

Wenn z.B. `localhost` der Name des Servers ist, auf dem LicenseServer installiert ist, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sudo /opt/Altova/FlowForceServer2025/bin/flowforceserver licenseserver localhost
```

Beachten Sie, dass der Pfad der ausführbaren FlowForce Server-Datei der folgende ist:

```
/opt/Altova/FlowForceServer2025/bin/
```

Wenn Sie FlowForce Server zusammen mit anderen Altova Server-Produkten installiert haben, sollten Sie zuerst FlowForce Server auf dem LicenseServer registrieren. Anschließend werden alle anderen installierten Altova Server-Produkte automatisch registriert. Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, gehen Sie zum [Register "Client Management" der LicenseServer-Konfigurationsseite](#) oder verwenden Sie den Befehl [assignlicense](#)<sup>437</sup> und weisen Sie dem Produkt eine Lizenz zu.

Nähere Informationen zum Registrieren von Altova-Produkten auf LicenseServer finden Sie im [LicenseServer-Benutzerhandbuch](#).

### 2.1.2.3.3 Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server

Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, wird das Produkt auf dem Register "Client Management" der LicenseServer-Konfigurationsseite aufgelistet. Gehen Sie zu diesem Register und weisen Sie FlowForce Server [eine Lizenz zu](#). Alternativ dazu können Sie dem Produkt über den Befehl [assignlicense](#)<sup>437</sup> eine Lizenz zuweisen.

Die Lizenzierung von Altova Server-Produkten basiert auf der Anzahl der auf dem Produktrechner verfügbaren Prozessorkerne. So hat z.B. ein Dual-Core-Prozessor zwei Prozessorkerne, ein Quad-Core-Prozessor vier

Kerne, ein Hexa-Core-Prozessor sechs Kerne, usw. Die Anzahl der für ein Produkt lizenzierten Kerne muss größer oder gleich der Anzahl der auf diesem Serverrechner verfügbaren Kerne sein, unabhängig davon, ob es sich um einen physischen Rechner oder eine Virtual Machine handelt. Wenn ein Server z.B. acht Kerne hat (ein Octa-Core-Prozessor), müssen Sie mindestens eine Lizenz für acht Kerne erwerben. Sie können Lizenzen auch kombinieren, um das Produkt für die entsprechende Anzahl von Kernen zu lizenzieren. So können z.B. anstelle einer Lizenz für 8 Kerne auch zwei Lizenzen für 4 Kerne für einen 8-Kern-Prozessor verwendet werden.

Wenn Sie einen Server-Rechner mit einer großen Anzahl von CPU-Kernen verwenden, aber nur geringe Datenmengen verarbeiten müssen, können Sie auch eine Virtual Machine erstellen, der eine geringere Anzahl an Kernen zugewiesen ist und eine Lizenz für diese Anzahl an Kernen erwerben. In diesem Fall ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit natürlich geringer als bei Verwendung aller Kerne des Rechners.

**Anmerkung:** Jede Altova Server-Produktlizenz kann immer nur für einen Client-Rechner gleichzeitig verwendet werden, selbst wenn die Lizenzkapazität dieser Lizenz noch nicht ausgeschöpft ist. (Ein Client-Rechner ist der Rechner, auf dem das Altova Server-Produkt installiert ist.) Wenn z.B. eine 10-Kern-Lizenz für einen Client-Rechner mit 6 CPU-Kernen verwendet wird, so können die verbleibenden Lizenzen für die restlichen 4 Kerne nicht gleichzeitig für einen anderen Client-Rechner verwendet werden.

#### Lizenzierung von FlowForce Server und MapForce Server

Die FlowForce Server Advanced Edition und die MapForce Server Advanced Edition laufen nur auf Rechnern mit zwei oder mehr Prozessorkernen.

Um zu eruieren, wie viele Prozessorkerne lizenziert werden sollten, sollten die zu verarbeitenden Datenvolumina und die gewünschte maximale Verarbeitungszeit berücksichtigt werden. In den meisten Szenarien bedeuten mehr Prozessorkerne auch die Verarbeitung größerer Datenvolumina in kürzerer Zeit. Im Folgenden finden Sie einige Tipps zu den Applikationen:

- FlowForce Server wird als Multi-Thread-Applikation ausgeführt. Bei einer großen Anzahl von gleichzeitig an den Server gesendeten Requests kommt es bei zu wenig verfügbaren Prozessorkernen zu Latenzzeiten (Wartezeiten). Wenn Sie z.B. Aufträge als Webservices bereitstellen, können Hunderte von Requests von Clients gleichzeitig einlangen. In diesem Fall profitiert FlowForce Server deutlich, wenn eine größere Anzahl von Prozessorkernen verfügbar ist.
- MapForce Server wird als Single-Thread-Applikation ausgeführt und verwendet immer nur einen einzigen Prozessorkern pro Mapping. Wenn Sie daher mehrere Mappings gleichzeitig ausführen müssen, ist es empfehlenswert, mehr Prozessorkerne zu verwenden. Wenn MapForce Server z.B. unter Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt wird, können sich, je nach Konfiguration, mehrere Mapping-Aufträge überlappen und gleichzeitig ausgeführt werden. Beachten Sie jedoch, dass es bei extrem großen Datenvolumina dennoch zu Latenzzeiten kommen kann.

Beachten Sie zusätzlich zu den oben genannten Punkten außerdem, dass das Verarbeitungsvolumen und die Verarbeitungszeiten des Servers normalerweise auch von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst wird (z.B. Hardware, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher für andere auf dem Server laufende Applikationen). Um die Leistung möglichst genau messen zu können, empfiehlt es sich, die Tools zuerst in Ihrer Umgebung auszuführen und diese dann im Rahmen Ihrer jeweiligen Geschäftsbedingungen zu testen.

#### Single-Thread-Ausführung

Wenn bei einem Altova-Server-Produkt eine Single-Thread-Ausführung möglich ist, so steht eine Option für die *Single-Thread-Ausführung* zur Verfügung. Wenn in solchen Fällen im Lizenzpool eine Altova Serverproduktlizenz für nur einen Prozessorkern verfügbar ist, können Sie einem Rechner mit mehreren Kernen diese Lizenz für einen Kern zuweisen. In diesem Fall führt der Rechner das Produkt an einem einzigen Kern aus. Dadurch verlangsamt sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, da kein Multi-Threading (welches bei mehreren Prozessorkernen möglich wäre) zur Verfügung steht. Das Produkt wird auf diesem Rechner im Single Thread-Modus ausgeführt.

Um einem Mehrkernrechner eine Lizenz für nur einen Kern zuzuweisen, aktivieren Sie in LicenseServer für das entsprechende Produkt das Kontrollkästchen *Limit to single thread execution*.

#### Schätzung der benötigten Prozessorkerne

Es gibt eine Reihe von externen Faktoren, die das Verarbeitungsvolumen und die Verarbeitungszeiten Ihres Servers beeinflussen (z.B. Hardware, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher für andere auf dem Server laufende Applikationen). Um die Leistung möglichst genau messen zu können, empfiehlt es sich, die Applikationen in Ihrer Umgebung mit möglichst realistischen Datenvolumina und unter möglichst realistischen Bedingungen zu testen.

### 2.1.2.4 Konfigurieren einer Instanz

Nachdem Sie FlowForce Server installiert haben, mit der Serverkonfiguration fortfahren. Mit den Methoden 1 und 2 können Sie den Server über die FlowForce Server Setup-Seite konfigurieren. Auf der Setup-Seite können Sie Server-Instanzen zentral konfigurieren und verwalten. Mit Methode 3 können Sie den Server über die Befehlszeile und Konfigurationsdateien konfigurieren. Nähere Informationen zur Serverkonfiguration finden Sie unter den Methoden weiter unten.

#### **Methode 1**

Wenn Sie Linux über eine grafische Benutzeroberfläche auf Ihrem lokalen Rechner ausführen, starten Sie die ausführbare FlowForce Web Server-Datei folgendermaßen mit dem setup-Befehl:

```
sudo /opt/Altova/FlowForceServer2025/bin/flowforcewebserver setup
```

#### **Methode 2**

Wenn Sie sich über einen Browser eines anderen Rechners mit der Setup-Seite verbinden möchten, führen Sie denselben setup-Befehl wie oben aus und fügen Sie die Option `--listen` und, falls nötig, die Option `--key` hinzu (siehe unten).

Nachdem Sie Methode 1 oder 2 weiter oben verwendet haben, werden im Terminal zwei alternative URLs für die Setup-Seite angezeigt, die Sie in die Adressleiste Ihres Browsers kopieren können. Falls die erste URL nicht funktioniert, können Sie die zweite verwenden. Informationen zur Serverkonfiguration auf der Setup-Seite finden Sie unter [Konfiguration über die Setup-Seite](#)<sup>50</sup>.

#### **Methode 3**

Mit Methode 3 können Sie Ihre Server-Instanz über die Befehlszeile und Konfigurationsdateien konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Konfiguration über Konfigurationsdateien und CLI](#)<sup>72</sup>.

#### Optionen für den Befehl "setup"

Für den Befehl `setup` stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

`--listen`

Standardmäßig wird die URL der Setup-Seite bei jeder Ausführung von `setup` an einem zufällig gewählten Port neu generiert, z.B.: `http://localhost:50492/setup`. Mit der Option `--listen` können Sie eine alternative Schnittstellen/Port-Kombination (und nicht `localhost` oder `127.0.0.1`) definieren, an der das Programm empfangsbereit sein soll. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Sie die Setup-Seite von einem Browser auf einem anderen Rechner aus aufrufen möchten.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Es wird nicht empfohlen, das Setup mit Administratorrechten am tatsächlichen Datenverzeichnis auszuführen und an eine externe Netzwerkschnittstelle zu binden. Falls Sie beabsichtigen, dies zu tun, ist die nächste Option (`--key`) nützlich.
- Verwenden Sie nicht denselben Port wie die normale (Nicht-Setup) FlowForce Web Server- oder FlowForce Server-Instanz, da dieser Port bei Ausführung der Instanz sonst bereits in Verwendung ist.

Wenn die Bindungsadresse (Schnittstelle) nicht lokal ist, müssen Sie eventuell die Firewall des Betriebssystems so konfigurieren, dass diese einen Zugriff über den designierten Port gestattet.

#### Beispiel

So wäre Setup z.B. mit dem Befehl `flowforcewebserver setup --listen=0.0.0.0:10008` an allen Schnittstellen am Port 10008 empfangsbereit.

#### --key

Mit Hilfe der Option `--key` können Sie einen Zugriffsschlüssel für die Setup-Seite definieren. In diesem Fall kann die Setup-Seite nur gespeichert werden, wenn in der URL der korrekte Zugriffsschlüssel angegeben wurde. Bei diesem Schlüssel kann es sich um einen beliebigen String handeln, der in die URL inkludiert wird. Die Setup-Seite steht nicht durchgehend, sondern nur für die Dauer der Setup-Operation zur Verfügung. Wenn Sie z.B. einen Linux-Befehl wie den folgenden ausführen

```
flowforcewebserver setup --listen=wild.berries.com:8015
--key=all_cats_love_fish
--datadir=/var/opt/Altova/FlowForceServer2025/data
```

lautet die URL für die Verbindung folgendermaßen:

```
http://wild.berries.com:8015/setup?key=all_cats_love_fish
```

Beachten Sie, dass für die Setup-Seite nicht HTTPS verwendet wird, weil diese selbst zum Konfigurieren der HTTPS-Parameter verwendet wird.

## 2.1.3 Einrichten auf macOS-Systemen

In diesem Abschnitt werden die Installation und Lizenzierung von FlowForce Server auf macOS-Systemen beschrieben. Die Einrichtung von FlowForce Server besteht aus den folgenden Schritten:

1. [Installation von FlowForce Server](#)<sup>42</sup>
2. [Installation von LicenseServer](#)<sup>43</sup>
3. [Starten von LicenseServer](#)<sup>45</sup>
4. [Registrieren von FlowForce Server am LicenseServer](#)<sup>45</sup>
5. [Zuweisen einer Lizenz an FlowForce Server](#)<sup>46</sup>

## 6. [Konfiguration einer Server-Instanz über die FlowForce Server Setup-Seite oder Konfigurationsdateien](#) <sup>47</sup>

Damit FlowForce Server ausgeführt werden kann, muss das Produkt auf einem [Altova LicenseServer](#) auf Ihrem Rechner oder auf einem anderen Rechner in Ihrem Netzwerk registriert und lizenziert sein. Wenn LicenseServer in Ihrem Netzwerk bereits installiert ist und ausgeführt wird, können Sie Schritt 2 und 3 überspringen und mit der Lizenzierung und Instanzkonfiguration fortfahren.

Beachten Sie, dass Sie die Registrierung und das Zuweisen einer Lizenz verschieben können und diese Aufgaben im Rahmen der Konfiguration von FlowForce Server oder danach durchführen können. FlowForce Server muss allerdings unbedingt zuerst registriert werden. Erst dann können Sie FlowForce Server eine Lizenz zuweisen. Beachten Sie, dass FlowForce Server nicht ausgeführt werden muss, damit Sie ihm eine Lizenz zuweisen können; nur LicenseServer muss ausgeführt werden.

### Systemvoraussetzungen (macOS)

Beachten Sie die folgenden Systemvoraussetzungen:

- macOS 12 oder neuer

### Voraussetzungen

Beachten Sie dabei die folgenden Voraussetzungen:

- Führen Sie die Installation als `root`-Benutzer oder als Benutzer mit `sudo`-Rechten durch.
- Die vorherige Version von FlowForce Server muss deinstalliert werden, bevor Sie eine neue Version installieren.
- Wenn Sie FlowForce Server zusammen mit anderen Altova Server-Produkten installieren, wird empfohlen, zuerst FlowForce Server zu installieren, damit die richtigen Verknüpfungen von FlowForce Server mit anderen Altova Server-Produkten beibehalten werden.
- Der macOS-Rechner muss so konfiguriert sein, dass sein Name zu einer IP-Adresse aufgelöst wird (d.h. der Host-Name muss vom Terminal aus mit dem Befehl `ping <hostname>` erfolgreich angepingt werden können).

## 2.1.3.1 Installation auf macOS

FlowForce Server steht für die Installation auf macOS-Systemen zur Verfügung. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Installation und Konfiguration des Produkts.

### Deinstallieren von FlowForce Server

Bevor Sie FlowForce Server deinstallieren, beenden Sie den Dienst mit dem folgenden Befehl:

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceServer2025.plist
```

Um zu überprüfen, ob der Dienst beendet wurde, öffnen Sie den Activity Monitor im Finder und stellen Sie sicher, dass sich FlowForce Server nicht in der Liste befindet. Klicken Sie im Finder unter Applications mit der rechten Maustaste auf das FlowForce Server-Symbol und wählen Sie den Befehl **Move to Trash**. Die Applikation wird daraufhin in den Papierkorb verschoben. Sie müssen die Applikation jetzt noch aus dem Ordner `usr` entfernen. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:

```
sudo rm -rf /usr/local/Altova/FlowForceServer2025/
```

Wenn Sie eine ältere Version von Altova LicenseServer deinstallieren müssen, beenden Sie den Dienst zuerst mit dem folgenden Befehl:

```
sudo systemctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.LicenseServer.plist
```

Um zu überprüfen, ob ein Dienst beendet wurde, öffnen Sie den Activity Monitor im Finder und stellen Sie sicher, dass sich LicenseServer nicht in der Liste befindet. Fahren Sie anschließend mit der Deinstallation fort, wie oben für FlowForce Server beschrieben.

## Installieren von FlowForce Server

Um FlowForce Server zu installieren, gehen Sie vor, wie unten beschrieben:

1. Laden Sie die `.dmg` (Disk Image)-Datei von FlowForce Server von der Altova Website (<https://www.altova.com/de/download.html>) in ein lokales Verzeichnis herunter.
2. Klicken Sie auf die heruntergeladene Disk Image-Datei (`.dmg`), um sie zu öffnen. Dadurch wird der FlowForce Server Installer als neues virtuelles Laufwerk auf Ihrem Computer angezeigt.
3. Doppelklicken Sie in diesem neuen virtuellen Laufwerk auf das Installer-Paket (`.pkg`).
4. Befolgen Sie die selbsterklärenden Anweisungen des Installationsassistenten, in dem Sie auch die Lizenzvereinbarung akzeptieren müssen, bevor Sie mit der Installation fortfahren können. *Siehe auch [Lizenzierung von FlowForce Server](#)*<sup>44</sup>.
5. Um das Laufwerk nach der Installation auszuwerfen, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie **Eject**.

Das FlowForce Server-Paket wird im folgenden Ordner installiert:

```
/usr/local/Altova/FlowForceServer2025 (Applikationsbinärdateien)  
/var/Altova/FlowForceServer (Datendateien: Datenbank und Logs)
```

Der FlowForce Server Server-Daemon wird nach einer Installation und einem Neustart des Rechners automatisch gestartet. Sie können FlowForce Server jederzeit mit dem folgenden Befehl als Daemon starten:

```
sudo systemctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceServer2025.plist
```

### *Installation von LicenseServer und anderen Altova Server-Produkten*

Sie können über das virtuelle Laufwerk [LicenseServer](#)<sup>43</sup> und gegebenenfalls auch andere Altova Server-Produkte installieren: StyleVision Server, MapForce Server und RaptorXML Server (das Installationsprogramm für Altova RaptorXML+XBRL Server steht separat zur Verfügung). Sie können jedes Altova Server-Produkt auch zu einem späteren Zeitpunkt separat installieren. Die separaten Installationsprogramme finden Sie [im Altova Download Center](#).

## 2.1.3.2 Installation von LicenseServer

Damit FlowForce Server ausgeführt werden kann, muss das Produkt über einen [Altova LicenseServer](#) in Ihrem Netzwerk lizenziert sein. Das LicenseServer-Installationspaket steht auf dem im [vorherigen Schritt](#)<sup>42</sup> bereitgestellten virtuellen Laufwerk zu Verfügung. Um LicenseServer zu installieren, doppelklicken Sie auf das

am virtuellen Laufwerk inkludierte Paket und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Damit die Installation fortgesetzt wird, müssen Sie die Lizenzvereinbarung akzeptieren.

Altova LicenseServer kann auch separat von der Altova Website (<https://www.altova.com/de/download.html>) heruntergeladen und installiert werden.

Das LicenseServer-Paket wird im folgenden Ordner installiert:

```
/usr/local/Altova/LicenseServer
```

Eine Anleitung, wie Sie FlowForce Server auf dem [Altova LicenseServer](#) registrieren und lizenzieren, finden Sie im Abschnitt [Lizenzierung auf macOS](#) <sup>44</sup>.

## LicenseServer-Versionen

Beachten Sie die folgenden Informationen zu LicenseServer-Versionen:

- Altova-Produkte müssen entweder (i) mit einer Version von LicenseServer, die der installierten Version von FlowForce Server entspricht oder (ii) mit einer höheren Version von LicenseServer lizenziert werden.
- Die LicenseServer-Version, die der aktuellen Version von FlowForce Server entspricht, ist **3.17**.
- Unter Windows Sie können die dazugehörige Version von LicenseServer zusammen mit FlowForce Server installieren oder Sie können LicenseServer separat installieren. Auf Linux- und macOS-Systemen muss LicenseServer separat installiert werden.
- Bevor Sie eine neuere Version von LicenseServer installieren, muss eine eventuell vorhandene ältere Version deinstalliert werden.
- Bei der Deinstallation werden alle Registrierungs- und Lizenzierungsinformationen aus der älteren LicenseServer-Version in einer Datenbank auf Ihrem Server gespeichert. Diese Daten werden bei der Installation der neueren Version automatisch in die neuere Version importiert.
- LicenseServer-Versionen sind rückwärts kompatibel. Sie funktionieren auch mit älteren Versionen von FlowForce Server.
- Die neueste Version von LicenseServer steht auf der Altova Website zur Verfügung. Diese Version funktioniert mit allen aktuellen oder älteren Versionen von FlowForce Server.
- Sie finden die Versionsnummer des aktuell installierten LicenseServer am unteren Rand der [LicenseServer Konfigurationsseite](#) (alle Register).

### 2.1.3.3 Lizenzierung von FlowForce Server

Um FlowForce Server verwenden zu können, muss das Produkt auf dem Altova LicenseServer lizenziert werden. Die Lizenzierung erfolgt in zwei Schritten:

1. **Registrierung von FlowForce Server** auf LicenseServer.
2. **Zuweisen einer Lizenz** zu FlowForce Server über LicenseServer. Laden Sie die neueste Version von LicenseServer von der [Altova Website](#) herunter und installieren Sie diese auf Ihrem lokalen Rechner oder auf einem Rechner in Ihrem Netzwerk.

Eine Beschreibung dazu finden Sie in diesem Abschnitt. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im [Benutzerhandbuch zu LicenseServer](#) auf der [Altova Website](#).

Stellen Sie sicher, dass [LicenseServer ausgeführt wird](#)<sup>45</sup>, bevor Sie FlowForce Server registrieren. Anschließend können Sie FlowForce Server über die [FlowForce Server Setup-Seite oder über die Befehlszeile](#)<sup>45</sup> auf LicenseServer registrieren. Nachdem Sie FlowForce Server registriert haben, können Sie FlowForce Server eine [Lizenz zuweisen](#)<sup>46</sup>. Die Lizenzierung kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, z.B. nachdem Sie FlowForce Server auf der Setup-Seite konfiguriert haben.

### 2.1.3.3.1 Starten von LicenseServer

Wenn Sie LicenseServer installiert haben, wird er automatisch gestartet. Falls er nicht ausgeführt wird, müssen Sie Administrator-Rechte (root-Rechte) haben, um ihn starten zu können. Wenn Sie als `root`, angemeldet sind, können Sie im den unten aufgelisteten Befehl das Schlüsselwort `sudo` weglassen.

#### Starten von LicenseServer

Um FlowForce Server korrekt auf LicenseServer zu registrieren und zu lizenzieren, muss LicenseServer als Daemon ausgeführt werden. Starten Sie LicenseServer mit dem folgenden Befehl als Daemon:

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.LicenseServer.plist
```

Um LicenseServer zu beenden, ersetzen Sie im obigen Befehl `load` durch `unload`.)

### 2.1.3.3.2 Registrieren von FlowForce Server

Damit FlowForce Server über Altova LicenseServer lizenziert werden kann, muss FlowForce Server zuerst auf einem LicenseServer in Ihrem Netzwerk registriert werden.

Sie können FlowForce Server über die [Setup-Seite](#)<sup>50</sup> oder über die Befehlszeile auf Altova LicenseServer registrieren.

#### Registrierung über die Befehlszeile

Um FlowForce Server über die Befehlszeile zu registrieren, verwenden Sie den Befehl `licenseserver`:

```
sudo /usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin/FlowForceServer licenseserver [options]  
ServerName-Or-IP-Address
```

Wenn z.B. `localhost` der Name des Servers ist, auf dem LicenseServer installiert ist, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sudo /usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin/FlowForceServer licenseserver localhost
```

Beachten Sie, dass der Pfad der ausführbaren FlowForce Server-Datei der folgende ist:

```
/usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin/
```

Wenn Sie FlowForce Server zusammen mit anderen Altova Server-Produkten installiert haben, sollten Sie zuerst FlowForce Server auf dem LicenseServer registrieren. Anschließend werden alle anderen installierten

Altova Server-Produkte automatisch registriert. Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, gehen Sie zum [Register "Client Management" der LicenseServer-Konfigurationsseite](#) oder verwenden Sie den Befehl `assignlicense`<sup>437</sup> und weisen Sie dem Produkt eine Lizenz zu.

Nähere Informationen zum Registrieren von Altova-Produkten auf LicenseServer finden Sie im [LicenseServer-Benutzerhandbuch](#).

### 2.1.3.3.3 Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server

Nachdem Sie FlowForce Server erfolgreich registriert haben, wird das Produkt auf dem Register "Client Management" der LicenseServer-Konfigurationsseite aufgelistet. Gehen Sie zu diesem Register und weisen Sie FlowForce Server [eine Lizenz zu](#). Alternativ dazu können Sie dem Produkt über den Befehl `assignlicense`<sup>437</sup> eine Lizenz zuweisen.

Die Lizenzierung von Altova Server-Produkten basiert auf der Anzahl der auf dem Produktrechner verfügbaren Prozessorkerne. So hat z.B. ein Dual-Core-Prozessor zwei Prozessorkerne, ein Quad-Core-Prozessor vier Kerne, ein Hexa-Core-Prozessor sechs Kerne, usw. Die Anzahl der für ein Produkt lizenzierten Kerne muss größer oder gleich der Anzahl der auf diesem Serverrechner verfügbaren Kerne sein, unabhängig davon, ob es sich um einen physischen Rechner oder eine Virtual Machine handelt. Wenn ein Server z.B. acht Kerne hat (ein Octa-Core-Prozessor), müssen Sie mindestens eine Lizenz für acht Kerne erwerben. Sie können Lizenzen auch kombinieren, um das Produkt für die entsprechende Anzahl von Kernen zu lizenzieren. So können z.B. anstelle einer Lizenz für 8 Kerne auch zwei Lizenzen für 4 Kerne für einen 8-Kern-Prozessor verwendet werden.

Wenn Sie einen Server-Rechner mit einer großen Anzahl von CPU-Kernen verwenden, aber nur geringe Datenmengen verarbeiten müssen, können Sie auch eine Virtual Machine erstellen, der eine geringere Anzahl an Kernen zugewiesen ist und eine Lizenz für diese Anzahl an Kernen erwerben. In diesem Fall ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit natürlich geringer als bei Verwendung aller Kerne des Rechners.

**Anmerkung:** Jede Altova Server-Produktlizenz kann immer nur für einen Client-Rechner gleichzeitig verwendet werden, selbst wenn die Lizenzkapazität dieser Lizenz noch nicht ausgeschöpft ist. (Ein Client-Rechner ist der Rechner, auf dem das Altova Server-Produkt installiert ist.) Wenn z.B. eine 10-Kern-Lizenz für einen Client-Rechner mit 6 CPU-Kernen verwendet wird, so können die verbleibenden Lizenzen für die restlichen 4 Kerne nicht gleichzeitig für einen anderen Client-Rechner verwendet werden.

#### Lizenzierung von FlowForce Server und MapForce Server

Die FlowForce Server Advanced Edition und die MapForce Server Advanced Edition laufen nur auf Rechnern mit zwei oder mehr Prozessorkernen.

Um zu eruieren, wie viele Prozessorkerne lizenziert werden sollten, sollten die zu verarbeitenden Datenvolumina und die gewünschte maximale Verarbeitungszeit berücksichtigt werden. In den meisten Szenarien bedeuten mehr Prozessorkerne auch die Verarbeitung größerer Datenvolumina in kürzerer Zeit. Im Folgenden finden Sie einige Tipps zu den Applikationen:

- FlowForce Server wird als Multi-Thread-Applikation ausgeführt. Bei einer großen Anzahl von gleichzeitig an den Server gesendeten Requests kommt es bei zu wenig verfügbaren Prozessorkernen zu Latenzzeiten (Wartezeiten). Wenn Sie z.B. Aufträge als Webservices bereitstellen, können Hunderte von Requests von Clients gleichzeitig einlangen. In diesem Fall profitiert FlowForce Server deutlich, wenn eine größere Anzahl von Prozessorkernen verfügbar ist.
- MapForce Server wird als Single-Thread-Applikation ausgeführt und verwendet immer nur einen einzigen Prozessorkern pro Mapping. Wenn Sie daher mehrere Mappings gleichzeitig ausführen

müssen, ist es empfehlenswert, mehr Prozessorkerne zu verwenden. Wenn MapForce Server z.B. unter Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt wird, können sich, je nach Konfiguration, mehrere Mapping-Aufträge überlappen und gleichzeitig ausgeführt werden. Beachten Sie jedoch, dass es bei extrem großen Datenvolumina dennoch zu Latenzzeiten kommen kann.

Beachten Sie zusätzlich zu den oben genannten Punkten außerdem, dass das Verarbeitungsvolumen und die Verarbeitungszeiten des Servers normalerweise auch von verschiedenen externen Faktoren beeinflusst wird (z.B. Hardware, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher für andere auf dem Server laufende Applikationen). Um die Leistung möglichst genau messen zu können, empfiehlt es sich, die Tools zuerst in Ihrer Umgebung auszuführen und diese dann im Rahmen Ihrer jeweiligen Geschäftsbedingungen zu testen.

#### Single-Thread-Ausführung

Wenn bei einem Altova-Server-Produkt eine Single-Thread-Ausführung möglich ist, so steht eine Option für die *Single-Thread-Ausführung* zur Verfügung. Wenn in solchen Fällen im Lizenzpool eine Altova Serverproduktlizenz für nur einen Prozessorkern verfügbar ist, können Sie einem Rechner mit mehreren Kernen diese Lizenz für einen Kern zuweisen. In diesem Fall führt der Rechner das Produkt an einem einzigen Kern aus. Dadurch verlangsamt sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit, da kein Multi-Threading (welches bei mehreren Prozessorkernen möglich wäre) zur Verfügung steht. Das Produkt wird auf diesem Rechner im Single Thread-Modus ausgeführt.

Um einem Mehrkernrechner eine Lizenz für nur einen Kern zuzuweisen, aktivieren Sie in LicenseServer für das entsprechende Produkt das Kontrollkästchen *Limit to single thread execution*.

#### Schätzung der benötigten Prozessorkerne

Es gibt eine Reihe von externen Faktoren, die das Verarbeitungsvolumen und die Verarbeitungszeiten Ihres Servers beeinflussen (z.B. Hardware, CPU-Auslastung, Arbeitsspeicher für andere auf dem Server laufende Applikationen). Um die Leistung möglichst genau messen zu können, empfiehlt es sich, die Applikationen in Ihrer Umgebung mit möglichst realistischen Datenvolumina und unter möglichst realistischen Bedingungen zu testen.

## 2.1.3.4 Konfigurieren einer Instanz

Nachdem Sie FlowForce Server installiert haben, müssen Sie mit der Serverkonfiguration fortzufahren. Um den Server auf macOS zu konfigurieren, wählen Sie eine der nachfolgenden Methoden:

### **Methode 1**

Mit Methode 1 können Sie Ihre Server-Instanz über die FlowForce Server Setup-Seite konfigurieren. Um diese Seite aufzurufen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Öffnen Sie den **Finder**, navigieren Sie zu **Applications** und doppelklicken Sie auf das **FlowForce Server 2025** -Symbol.
- Oder Sie öffnen den Terminal und rufen den Setup-Modus mit Hilfe des folgenden Befehls auf:

```
sudo /usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin/FlowForceWebServer setup
```

Nach Ausführung des obigen Befehls werden im Terminal zwei URLs für die Setup-Seite angezeigt, die Sie in die Adressleiste Ihres Browsers kopieren können. Falls die erste URL nicht funktioniert, können Sie die zweite verwenden.

Informationen zur Serverkonfiguration auf der Setup-Seite finden Sie unter [Konfiguration über die Setup-Seite](#) <sup>50</sup>.

### **Methode 2**

Mit der zweiten Methode können Sie Ihre Server-Instanz über die Befehlszeile und Konfigurationsdateien konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Konfiguration über Konfigurationsdateien und CLI](#) <sup>72</sup>.

#### Optionen für den Befehl "setup"

Für den Befehl `setup` stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

##### **--listen**

Standardmäßig wird die URL der Setup-Seite bei jeder Ausführung von `setup` an einem zufällig gewählten Port neu generiert, z.B: `http://localhost:50492/setup`. Mit der Option `--listen` können Sie eine alternative Schnittstellen/Port-Kombination (und nicht `localhost` oder `127.0.0.1`) definieren, an der das Programm empfangsbereit sein soll. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Sie die Setup-Seite von einem Browser auf einem anderen Rechner aus aufrufen möchten.

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Es wird nicht empfohlen, das Setup mit Administratorrechten am tatsächlichen Datenverzeichnis auszuführen und an eine externe Netzwerkschnittstelle zu binden. Falls Sie beabsichtigen, dies zu tun, ist die nächste Option (`--key`) nützlich.
- Verwenden Sie nicht denselben Port wie die normale (Nicht-Setup) FlowForce Web Server- oder FlowForce Server-Instanz, da dieser Port bei Ausführung der Instanz sonst bereits in Verwendung ist.

Wenn die Bindungsadresse (Schnittstelle) nicht lokal ist, müssen Sie eventuell die Firewall des Betriebssystems so konfigurieren, dass diese einen Zugriff über den designierten Port gestattet.

#### Beispiel

So wäre Setup z.B. mit dem Befehl `flowforcewebserver setup --listen=0.0.0.0:10008` an allen Schnittstellen am Port 10008 empfangsbereit.

##### **--key**

Mit Hilfe der Option `--key` können Sie einen Zugriffsschlüssel für die Setup-Seite definieren. In diesem Fall kann die Setup-Seite nur gespeichert werden, wenn in der URL der korrekte Zugriffsschlüssel angegeben wurde. Bei diesem Schlüssel kann es sich um einen beliebigen String handeln, der in die URL inkludiert wird. Die Setup-Seite steht nicht durchgehend, sondern nur für die Dauer der Setup-Operation zur Verfügung. Wenn Sie z.B. einen Linux-Befehl wie den folgenden ausführen

```
flowforcewebserver setup --listen=wild.berries.com:8015
--key=all_cats_love_fish
--datadir=/var/opt/Altova/FlowForceServer2025/data
```

lautet die URL für die Verbindung folgendermaßen:

```
http://wild.berries.com:8015/setup?key=all_cats_love_fish
```

Beachten Sie, dass für die Setup-Seite nicht HTTPS verwendet wird, weil diese selbst zum Konfigurieren der HTTPS-Parameter verwendet wird.

## 2.1.4 Upgraden von FlowForce Server

Wenn Sie ein Upgrade auf eine neuere Version von FlowForce Server installieren, wird die Lizenz Ihrer vorherigen Version unter folgenden Umständen automatisch für die neuere Version verwendet:

- Die neuere Version wird auf demselben LicenseServer registriert, auf dem auch die vorherige Version von FlowForce Server registriert war.
- Sie akzeptieren die Lizenzvereinbarung von FlowForce Server.

Am einfachsten lässt sich die Lizenz aus der vorherigen Version von FlowForce Server auf die neuere Version übertragen, wenn die erforderlichen Schritte durch das Installationsprogramm durchgeführt werden: Die entsprechenden Schritte sind unten in der Reihenfolge, in der sie während der Installation durchgeführt werden, aufgelistet:

1. Lassen Sie die neue Version von FlowForce Server durch das Installationsprogramm auf dem LicenseServer registrieren, auf dem sich die von der älteren Version von FlowForce Server verwendete Lizenz befindet.
2. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung von FlowForce Server. (Wenn Sie der Vereinbarung nicht zustimmen, wird die neue Version nicht installiert.)

**Anmerkung:** Wenn Sie FlowForce Server nicht während der Installation auf dem korrekten LicenseServer registrieren, müssen Sie FlowForce Server manuell auf einem LicenseServer Ihrer Wahl registrieren und lizenzieren.

### Wichtige Information zum Instanzdatenverzeichnis

In Version 2024 R2 hat sich der Standardpfad zum Instanzdatenverzeichnis geändert und enthält nun kein Jahr mehr. Dies ist die neue empfohlene Benennungskonvention, da dadurch direkte Upgrades sicherer und schneller sind. Außerdem wurde in 2024 R2 eine neue Methode der Installation von Server-Instanzen eingeführt: diese werden nun über die Setup-Seite und nicht mehr über den Installationsassistenten installiert. Mit der neuen Methode haben Sie mehr Kontrolle über den Pfad Ihrer Instanzdaten. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Konfiguration über die Setup-Seite](#) <sup>50</sup>.

## 2.2 Konfiguration über die Setup-Seite

Nachdem Sie FlowForce Server installiert haben, müssen Sie das Produkt konfigurieren. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie das Programm über die FlowForce Server Setup-Seite konfigurieren. Auf der Setup-Seite können Sie Server-Instanzen zentral verwalten und konfigurieren. Alternativ dazu können Sie FlowForce Server auch mit Hilfe von [Konfigurationsdateien](#)<sup>72</sup> konfigurieren.

**Anmerkung:** Internet Explorer wird für die FlowForce Server Setup-Seite nicht unterstützt.

### Aufrufen der Setup-Seite

Die Anleitung zum Aufruf der Setup-Seite variiert je nach Betriebssystem:


- [Windows](#)<sup>26</sup>
- [Linux](#)<sup>40</sup>
- [macOS](#)<sup>47</sup>

### Übersicht über die Setup-Seite

Die Setup-Seite besteht aus zwei Abschnitten: *LicenseServer* und *Instanzen*.

#### LicenseServer

FlowForce Server muss auf Altova LicenseServer registriert sein (siehe [Altova LicenseServer](#)). Wenn Sie während der Installation keinen LicenseServer-Host definieren, müssen Sie dies über die Setup-Seite tun: Geben Sie dazu die Adresse oder den Host-Namen des Rechners, auf dem Altova LicenseServer ausgeführt wird, ein (*LicenseServer-Feld in der Abbildung unten*). Dabei kann es sich um die Adresse des lokalen Rechners, falls LicenseServer lokal installiert wurde, oder eine Netzwerkadresse handeln. Klicken Sie nach Eingabe der entsprechenden Adresse/des entsprechenden Host-Namens auf **Auf License Server registrieren**.




Die Registrierung von FlowForce Server auf LicenseServer kann auch während der Installation (Windows) oder über die Befehlszeile (Windows, Linux, macOS) vorgenommen werden. Eine genaue Anleitung dazu finden Sie in den folgenden Kapiteln:

- [Registrieren von FlowForce Server \(Windows\)](#)<sup>31</sup>
- [Registrieren von FlowForce Server \(Linux\)](#)<sup>38</sup>
- [Registrieren von FlowForce Server \(macOS\)](#)<sup>45</sup>

#### Instanzen

In der Abbildung unten sehen Sie den Abschnitt *Instanzen* der Setup-Seite.



In diesem Abschnitt können Sie Folgendes tun:

- [Erstellen einer neuen Server-Instanz](#)<sup>52</sup>
- [Hinzufügen einer vorhandenen Instanz](#)<sup>53</sup>
- Übersicht über bestehende Server-Instanzen
- [Konfigurieren von Instanzparametern](#)<sup>54</sup>
- [Installation](#)<sup>68</sup> und Deinstallation der Dienste (dieselben Aufgaben können mit Hilfe der Befehle [install](#)<sup>444</sup> bzw. [uninstall](#)<sup>451</sup> durchgeführt werden)
- [Upgraden der Datenbank auf die neueste Version](#)<sup>53</sup> (entspricht der Ausführung des Befehls [upgradedb](#)<sup>452</sup>)
- Migrieren des Instanzverzeichnisses in ein neues Verzeichnis (entspricht der Ausführung des Befehls [migratedb](#)<sup>446</sup>)
- Integration der [Altova RaptorXML Server-Funktionalitäten](#)<sup>484</sup> in FlowForce Server über die Schaltfläche **Tools integrieren** (oder mit Hilfe der `--integratetools`-Option der Befehle [initdb](#)<sup>443</sup>, [createdb](#)<sup>439</sup>, [upgradedb](#)<sup>452</sup> und [migratedb](#)<sup>446</sup>).
- Reduzieren der Größe der Datenbankdateien (entspricht der Ausführung des Befehls [compactdb](#)<sup>438</sup>)
- Zurücksetzen des Passworts des `root`-Benutzers auf den Standardwert (entspricht der Ausführung des Befehls [resetpassword](#)<sup>449</sup>)

Informationen zum Erstellen, Konfigurieren und Installieren einer Server-Instanz finden Sie weiter unten unter *Konfiguration*. Beachten Sie, dass Sie vor Komprimierung der Datenbankdateien, dem Upgrade der Datenbank, der Integration von Tools und der Migration Ihrer Instanzdaten den FlowForce Server und FlowForce Web Server-Dienst [beenden](#)<sup>69</sup> müssen.

Beachten Sie, dass Sie mehrere Server-Instanzen haben können, dass aber immer nur eine Server-Instanz laufen darf.

## Konfiguration

Die Konfiguration von FlowForce Server auf der Setup-Seite besteht aus den unten beschriebenen Schritten. Einige dieser Schritte sind optional (z.B. Einrichten der SSL-Verschlüsselung).

1. [Erstellen einer neuen Server-Instanz](#)<sup>52</sup>
2. [Konfigurieren von Instanzparametern](#)<sup>54</sup>. Dazu gehören:
  - a. Einrichten von Ports für die Verbindung mit FlowForce Server und FlowForce Web Server
  - b. Einrichten der SSL-Verschlüsselung
  - c. Konfiguration der Standardzeitzone
  - d. Konfiguration der Einstellungen im Zusammenhang mit Clustern (*Advanced Edition*)
3. [Installation der Dienste](#)<sup>68</sup>
4. [Starten der Dienste](#)<sup>69</sup>

Beachten Sie, dass Sie nicht nur eine neue Server-Instanz erstellen, sondern auch eine vorhandene hinzufügen können. Wenn im Status der Setup-Seite angezeigt wird, dass Ihre Server-Instanz nicht mehr aktuell ist, müssen Sie das Instanzdatenverzeichnis upgraden. Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel [Erstellen einer neuen Server-Instanz](#) <sup>52</sup>.


Nachdem Sie FlowForce Server fertig konfiguriert haben, können Sie sich [anmelden](#) <sup>104</sup> und verschiedene [Verwaltungsaufgaben](#) <sup>81</sup> durchführen.

## 2.2.1 Erstellen einer neuen Server-Instanz

Nachdem Sie die [Setup-Seite aufgerufen](#) <sup>50</sup> haben, können Sie eine neue Server-Instanz erstellen oder eine vorhandene hinzufügen. Wenn im Status der Setup-Seite angezeigt wird, dass Ihre Server-Instanz nicht mehr aktuell ist, müssen Sie das Instanzdatenverzeichnis upgraden (*siehe Upgraden des Instanzdatenverzeichnisses weiter unten*).

### Hinzufügen einer neuen Instanz

Wenn Sie FlowForce Server zum ersten Mal installieren, sieht die Seite ähnlich wie in der Abbildung unten aus:



Um eine neue Server-Instanz zu erstellen, gehen Sie vor, wie unten beschrieben:

1. Klicken Sie auf **Neue Instanz** (*hervorgehobene Schaltfläche in der Abbildung oben*).
2. Geben Sie den Ordner an, in dem die Instanzdaten gespeichert werden sollen. Dabei kann es sich um ein beliebiges Verzeichnis handeln, doch muss es sich auf Ihrem lokalen Laufwerk befinden, um Instanzdaten zu speichern. Alternativ dazu können Sie den [Standardpfad](#) <sup>19</sup> des Instanzdatenverzeichnisses auswählen.
3. Klicken Sie auf **Neue Instanz initialisieren**.

Sobald Sie die Instanz initialisiert haben, werden der aktuelle Status, protokollierte Aktivitäten sowie verschiedene Konfigurationsoptionen angezeigt (*Abbildung unten*). Im Status sehen Sie, ob die Server-Version kompatibel ist. Außerdem wird angezeigt, ob der FlowForce Server- und der FlowForce Web Server-Dienst installiert sind und ausgeführt werden.

The screenshot shows the FlowForce Server Setup interface. At the top left, the status is 'Kompatible Version' with a green checkmark. To the right, there are two columns of server information:

Altova FlowForce Server:	Altova FlowForce Web UI Server:
Dienst ist nicht installiert	Dienst ist nicht installiert
HTTP-Schnittstelle: 127.0.0.1:4646	HTTP-Schnittstelle: 0.0.0.0:8082

Below the status and server information, there are several buttons: 'Parameter konfigurieren...', 'Dienste installieren...', 'Dienste deinstallieren...', 'Instanzverzeichnis upgraden...', 'Instanzverzeichnis migrieren auf...', 'Datenbankdateien komprimieren...', and 'Root-Passwort zurücksetzen...'. The 'Instanzverzeichnis upgraden...' button is highlighted in yellow.

At the bottom, there is an 'Aktions-Log' section showing a list of system events. The most recent event is: '2024-05-22 10:41:21 FlowForce-Befehl 'initdb' ausführen.' Below this, a detailed log entry shows the successful installation of the database and configuration files.

## Hinzufügen einer vorhandenen Instanz

Wenn Sie eine Server-Instanz aus irgendeinem Grund von der Setup-Seite gelöscht haben und Sie diese Instanz wieder hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf der Setup-Seite auf **Vorhandene Instanz hinzufügen**. Daraufhin wird das Dialogfeld **Instanzdatenverzeichnis hinzufügen** geöffnet.
2. Wählen Sie ein vorhandenes Instanzdatenverzeichnis, das `flowforce.db` und andere FlowForce-Dateien enthält, aus.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorhandene Instanz hinzufügen**. Daraufhin wird die vorhandene Instanz auf der Setup-Seite zur Liste der Instanzen hinzugefügt.

## Upgraden des Instanzdatenverzeichnisses

Wenn im Status der Setup-Seite angezeigt wird, dass Ihre Server-Instanz nicht mehr aktuell ist, klicken Sie auf der Setup-Seite auf die Schaltfläche **Instanzverzeichnis upgraden** (Abbildung unten). Dadurch wird die Datenbank auf die neueste Version aktualisiert.

The screenshot shows the FlowForce Server Setup interface for an existing instance. The status is 'Ältere Version, Datenbank upgraden'. The server information is the same as in the previous screenshot:

Altova FlowForce Server:	Altova FlowForce Web UI Server:
Dienst ist nicht installiert	Dienst ist nicht installiert
HTTP-Schnittstelle: 127.0.0.1:4646	HTTP-Schnittstelle: 0.0.0.0:8082

The 'Instanzverzeichnis upgraden...' button is highlighted in yellow, indicating it is the recommended action.

## Nächster Schritt

Im nächsten Schritt werden verschiedene Parameter wie Ports, SSL-Verschlüsselung und die Standardzeitzone konfiguriert. Um diese Parameter zu konfigurieren, klicken Sie auf der Setup-Seite auf die Schaltfläche **Parameter konfigurieren**, woraufhin eine separate Seite geöffnet wird. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Konfigurieren von Instanzparametern](#) <sup>54</sup>.

Wenn Sie RaptorXML Server zusammen mit FlowForce Server (auf Windows verfügbar) oder separat (auf jeder beliebigen Plattform verfügbar) installiert haben und die Altova RaptorXML Server-Funktionen in FlowForce

Server verwenden möchten, müssen Sie außerdem Altova RaptorXML Server in FlowForce Server integrieren. Es wird empfohlen, RaptorXML Server vor der [Installation](#)<sup>68</sup> des FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Diensts zu integrieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Integration mit RaptorXML Server](#)<sup>484</sup>.

## 2.2.2 Konfigurieren von Instanzparametern

Auf der FlowForce Server Setup-Seite können Sie die verschiedenen Netzwerkeinstellungen, wie die Schnittstelle und den Port, an der/dem FlowForce Server und FlowForce Web Server empfangsbereit sein sollen, einstellen. Die meisten Einstellungen der Setup-Seite können auch mit Hilfe von [Konfigurationsdateien](#)<sup>72</sup> definiert werden. Die auf der Setup-Seite definierten Einstellungen bleiben erhalten, wenn Sie eine neue Nebenversion von FlowForce Server installieren. Bei Installation einer Hauptversion werden die Einstellungen nur beibehalten, wenn Sie während der Installation die Option zum Migrieren von Daten aus der vorherigen Hauptversion aktiviert haben.

Um Zugriff auf die Netzwerkeinstellungen zu erhalten, klicken Sie auf der Setup-Seite auf **Parameter konfigurieren**. In den unten stehenden Abbildungen sind die Verbindungseinstellungen für FlowForce Web Server bzw. FlowForce Server dargestellt.

### FlowForce Web Server

#### Nicht verschlüsselte Verbindung

Aktiviert:

Bindungsadresse:  Alle Schnittstellen (0.0.0.0)  andere:  Port:

Host-Name:

---

#### SSL-verschlüsselte Verbindung

Aktiviert:

Bindungsadresse:  Alle Schnittstellen (0.0.0.0)  andere:  Port:

Host-Name:

Zertifikatdatei:

Private Key-Datei:

Zertifikatskettendatei:

---

#### Einstellungen

Standardzeitzone:

### FlowForce Server

#### Nicht verschlüsselte Verbindung

Aktiviert:

Bindungsadresse:  Nur lokale (127.0.0.1)  andere:  Port: 4646

Host-Name:

#### SSL-verschlüsselte Verbindung

Aktiviert:

Bindungsadresse:  Alle Schnittstellen (0.0.0.0)  andere:  Port: 4647

Host-Name:

Zertifikatdatei:

Private Key-Datei:

Zertifikatskettendatei:

#### Verschlüsselte Master-Instanzverbindung

Aktiviert:

Bindungsadresse:  Alle Schnittstellen (0.0.0.0)  andere:  Port: 4645

Weiter unten finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Einstellungen.

Nicht verschlüsselte Verbindung aktiviert

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einfache (nicht verschlüsselte) HTTP-Verbindungen zu FlowForce Web Server/FlowForce Server zu aktivieren.

Bindungsadresse

FlowForce Web Server

Unter Windows steht die FlowForce Web Server-Verwaltungsschnittstelle standardmäßig an allen Netzwerkschnittstellen am Port 8082 zur Verfügung. Unter Linux und Mac OS wird die Port-Nummer während der Installation zufällig gewählt. Um eine andere Adresse als `Nur lokale` oder `Alle Schnittstellen` zu definieren, geben Sie diese in das Textfeld *andere* ein.

FlowForce Server

Mit der Standardeinstellung für FlowForce Server werden nur Requests vom selben Rechner (127.0.0.1) am Port 4646 über eine nicht verschlüsselte Verbindung akzeptiert. Falls Sie beabsichtigen, Aufträge als Webservices von entfernten Rechnern über HTTP zu starten, wählen Sie `Alle Schnittstellen (0.0.0.0)` aus der Auswahlliste *Bindungsadresse* aus.

Wenn die Bindungsadresse (Schnittstelle) nicht lokal ist, müssen Sie eventuell die Firewall des Betriebssystems so konfigurieren, dass diese einen Zugriff über den designierten Port gestattet.

#### ☐ Port

Definiert den TCP-Port, an dem FlowForce Web Server/FlowForce Server empfangsbereit ist. Der Port darf noch nicht in Verwendung sein.

#### ☐ Host-Name

##### FlowForce Web Server

Falls es nicht leer ist, wird im Feld *Host-Name* für das Binding ein fixer Host-Name definiert. Er definiert den Namen des Rechners, auf dem FlowForce Web Server ausgeführt wird und über den sich andere Rechner im Netzwerk damit verbinden. FlowForce ermittelt den entsprechenden Host-Namen automatisch. Wenn Sie dieses Feld explizit definieren, wird die automatische Erkennung außer Kraft gesetzt. Je nach Netzwerkkonfiguration in Ihrem Unternehmen müssen Sie eventuell einen Wert wie `hostname` oder `hostname.beispiel.org` verwenden.

Der mit einem Binding verknüpfte Host-Name wird für SSL (siehe [Aktivieren von SSL für FlowForce Server/Web Server](#)<sup>61</sup>) und Altova ServiceController\* unter Windows verwendet. Wenn SSL aktiviert ist, muss der Host-Name mit der Eigenschaft *Common Name* des Zertifikats übereinstimmen.

Die Definition eines Host-Namens ist dann sinnvoll, wenn es sich bei der Bindungsadresse nicht um eine lokale handelt (d.h., wenn im Feld *Bindungsadresse* etwas anderes als `Lokal (127.0.0.1)` definiert ist.

##### FlowForce Server

Im Feld *Host-Name* wird der Host-Name definiert, der an die Schnittstelle gebunden ist, an der FlowForce Server für Verbindungen von Clients, die als Webservice bereitgestellte Aufträge aufrufen, empfangsbereit ist. Die Definition eines Host-Namens ist dann sinnvoll, wenn als *Bindungsadresse* eine andere als die `lokale (127.0.0.1)` eingestellt ist. Je nach Netzwerkkonfiguration in Ihrem Unternehmen müssen Sie eventuell einen Wert wie `hostname` oder `hostname.beispiel.org` verwenden.

Der mit einem Binding verknüpfte Host-Name wird für SSL verwendet (siehe [Einrichten der SSL-Verschlüsselung](#)<sup>57</sup>). Wenn SSL aktiviert ist, muss der Host-Name mit der Eigenschaft *Common Name* des Zertifikats übereinstimmen. Der Host-Name wird unter Windows auch von Altova Service Controller\* verwendet. Wenn der Host-Name nicht definiert ist, erkennt FlowForce automatisch den ersten geeigneten Host-Namen, um diesen von Altova Service Controller zu verwenden.

Wenn der Host-Name konfiguriert ist, können auf der FlowForce Web-Oberfläche anklickbare Links angezeigt werden, über die Sie als Webservices bereitgestellte Aufträge aufrufen können. Dazu gehören auch Links im Abschnitt [Aktive Trigger und Dienste](#)<sup>110</sup> der Startseite. Außerdem steht dann im Abschnitt *Dienst* der Auftragskonfigurationsseite eine Schaltfläche **Webservice aufrufen** zur Verfügung, über die Sie den Webservice in einem neuen Browser-Fenster aufrufen können. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Aufträge als Web-Dienste](#)<sup>193</sup>.

*\*Altova ServiceController ist eine Applikation, über die Sie Altova-Dienste auf Windows-Systemen jederzeit starten, beenden und konfigurieren können.*

#### ☐ SSL-verschlüsselte Verbindung

SSL (Secure Sockets Layer) ist ein Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung zwischen einem Client und einem Server. In FlowForce Server können die folgenden HTTP-Verbindungen mit SSL-Zertifikaten verschlüsselt werden:

- die Verbindung zwischen einem Browser und FlowForce Web Server
- die Verbindung zwischen dem Verwender eines Webservice (z.B. eine Client-Applikation) und dem FlowForce Server-Dienst
- die interne Verbindung zwischen FlowForce Web Server und FlowForce Server


Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Einrichten der SSL-Verschlüsselung](#)<sup>57</sup>.

#### [-] Einstellungen

Zusätzlich zu verschlüsselten und nicht verschlüsselten Verbindungen können Sie auch die Standardzeitzone für FlowForce Web Server definieren. Die Standardzeitzone kann auch über die Seite [Verwaltung](#)<sup>145</sup> festgelegt werden.

#### [-] Verschlüsselte Master-Instanzverbindung (Advanced Edition)

Die Einstellungen in der Abbildung unten müssen konfiguriert werden, wenn FlowForce Server als Master-Instanz in einem Cluster bestehend aus mehreren Rechnern, auf denen FlowForce Server ausgeführt wird, verwendet wird



**Verschlüsselte Master-Instanzverbindung**

Aktiviert:

Bindungsadresse:  Alle Schnittstellen (0.0.0.0)  andere:  Port:

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen und andere Parameter definiert haben, klicken Sie auf **Änderungen speichern**. Dadurch werden Sie zur Haupt-Setup-Seite umgeleitet. Als nächstes werden nun die [Dienste installiert](#)<sup>68</sup>.

## 2.2.3 Einrichten der SSL-Verschlüsselung

SSL (Secure Sockets Layer) ist ein Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung zwischen einem Client und einem Server. In FlowForce Server können die folgenden HTTP-Verbindungen mit SSL-Zertifikaten verschlüsselt werden:

- die Verbindung zwischen einem Browser und FlowForce Web Server
- die Verbindung zwischen dem Verwender eines Webservice (z.B. eine Client-Applikation) und dem FlowForce Server-Dienst
- die interne Verbindung zwischen FlowForce Web Server und FlowForce Server

Für die ersten beiden Verbindungsarten benötigen Sie ein SSL-Zertifikat und einen entsprechenden Private Key für dieses Zertifikat. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie eventuell für jede Verbindung ein separates SSL-Zertifikat und einen separaten Private Key verwenden. Wenn Sie für beide Verbindungen dasselbe Zertifikat und denselben Private Key verwenden möchten, müssen sowohl FlowForce Server als auch FlowForce Web Server denselben voll qualifizierten Domainnamen (Fully Qualified Domain Name (FQDN)) haben. Wenn z.B. FlowForce Web Server auf `https://irgendeinhost:8083` empfangsbereit ist, dann sollte FlowForce Server auf `https://irgendeinhost:4647` empfangsbereit sein. Beachten Sie, dass Sie den Port später jederzeit ändern können, nur der Host-Name ist in diesem Fall wichtig.

Für die letzte Verbindung wird kein drittes Zertifikat/Schlüssel-Paar benötigt. Sie können dasselbe SSL-Zertifikat wie für FlowForce Server verwenden - in diesem Fall fungiert FlowForce Web Server als HTTP-Client für FlowForce Server.

### FlowForce Server Advanced Edition

Wenn Sie FlowForce zum Austausch von AS2-Daten verwenden, können Sie die Daten im Rahmen des A2-Diensts auch mit SSL-Zertifikaten signieren oder verschlüsseln.

## Verfahren zur SSL-Verschlüsselung

Wenn Sie die Kommunikation mit dem SSL-Protokoll verschlüsseln müssen, gehen Sie vor, wie unten beschrieben. Wir haben in diesem Beispiel den Open Source [OpenSSL Toolkit](#) verwendet, um die SSL-Verschlüsselung einzurichten. Die unten aufgelisteten Schritte müssen daher auf einem Computer durchgeführt werden, auf dem [OpenSSL](#) zur Verfügung steht. [OpenSSL](#) ist auf den meisten Linux Distributions und macOS-Rechnern bereits vorinstalliert. Er kann auch auf [Windows-Computern installiert werden](#). Download Links zu den Installations-Binärdateien finden Sie im [OpenSSL Wiki](#).

### 1. Generieren eines Private Key

Für SSL muss ein Private Key auf FlowForce Server installiert sein. Mit Hilfe dieses Private Key werden alle an Clients gesendeten Daten verschlüsselt. Verwenden Sie zum Erstellen des Private Key den folgenden OpenSSL-Befehl:

```
openssl genrsa -out private.key 2048
```

Mit dem obigen Befehl wird eine Datei namens `private.key` generiert, die Ihren Private Key enthält. Merken Sie sich, wo Sie die Datei speichern. Anhand des Private Key wird der (i) Certificate Signing Request (CSR) generiert und (ii) der Private Key wird auf FlowForce Server installiert (*siehe Schritt 7 weiter unten*). Der Wert `2048` bezieht sich auf die 2048-Bit-Größe des Private Key. Dies ist die Mindestverschlüsselungsstärke die normalerweise von einer Zertifizierungsstelle akzeptiert wird.

### Private Key-Anforderungen

Da FlowForce unbeaufsichtigt läuft, darf der Private Key bei aktiviertem SSL *nicht verschlüsselt* sein, das heißt er darf nicht durch ein Passwort geschützt sein. Andernfalls kann der Private Key von FlowForce Server nicht verwendet werden. Aus diesem Grund muss der Zugriff auf die Datei, in der der Private Key gespeichert ist, auf berechtigte Personen in Ihrem Unternehmen beschränkt sein.

Um herauszufinden, ob der Private Key passwortgeschützt oder unverschlüsselt ist, öffnen Sie die Private Key-Datei mit einem Text-Editor oder über die Befehlszeile. Ein *verschlüsselter* Private Key beginnt mit den folgenden Zeilen:

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----  
Proc-Type: 4, ENCRYPTED  
DEK-Info: AES-256-CBC,DFC3FAD546517ED6336CFF72AA23F6C7
```

Verwenden Sie zum Entschlüsseln des Private Key den folgenden OpenSSL-Befehl:

```
openssl rsa -in enc.key -out dec.key
```

Beachten Sie außerdem die folgenden Anforderungen:

- Der Private Key muss im PEM (Privacy Enhanced Mail)-Format sein. Die Dateierweiterung von PEM-Dateien lautet normalerweise `.pem`, kann aber auch `.key`, `.cert`, `.cer` oder `.crt` sein.
- Der private Schlüssel muss sicher aufbewahrt werden.

## 2. Erstellen eines Certificate Signing Request (CSR)

Ein Certificate Signing Request (CSR) wird an eine Zertifizierungsstelle (Certificate Authority = CA) wie z.B. [VeriSign](#) oder [Thawte](#) gesendet, um ein Public Key-Zertifikat anzufordern. Der CSR basiert auf Ihrem Private Key und enthält Informationen über Ihr Unternehmen. Mit dem folgenden OpenSSL-Befehl (der die in Schritt 1 erstellte Private Key-Datei `private.key` als einen seiner Parameter enthält) wird ein CSR erstellt:

```
openssl req -new -nodes -key private.key -out my.csr
```

Während der Generierung des CSR müssen Sie die unten angeführten Informationen über Ihr Unternehmen angeben (*Liste unten*). Anhand dieser Informationen überprüft die Zertifizierungsstelle die Identität Ihres Unternehmens.

- Country (Land)
- Locality (Ort) (den Firmensitz Ihres Unternehmens)
- Organization (Unternehmen) (Ihr Firmenname). Verwenden Sie keine Sonderzeichen, da sonst kein gültiges Zertifikat erstellt werden kann
- Common Name (der DNS-Name Ihres Servers). Dieser Name muss mit dem offiziellen Namen Ihres Servers, d.h. dem DNS-Namen, über den Client Apps eine Verbindung zum Server herstellen, genau übereinstimmen.
- Ein "Challenge Password". Dieser Eintrag muss leer bleiben.

## 3. Erwerben eines SSL-Zertifikats

Im nächsten Schritt müssen Sie von einer anerkannten Zertifizierungsstelle (CA), wie z.B. [VeriSign](#) oder [Thawte](#) ein SSL-Zertifikat erwerben. In der restlichen Anleitung gehen wir nach dem VeriSign-Verfahren vor. Bei anderen CAs ist der Ablauf ähnlich.

1. Gehen Sie zur [VeriSign Website](#).
2. Klicken Sie auf **Buy SSL Certificates**.
3. Es stehen unterschiedliche Arten von SSL-Zertifikaten zur Verfügung. Für FlowForce Server genügen Secure Site- oder Secure Site Pro-Zertifikate. Eine EV (Extended Verification) ist nicht nötig, da Benutzern keine "grüne Adressleiste" angezeigt wird.
4. Erledigen Sie die Anmeldung und füllen Sie die erforderlichen Informationen für Ihre Bestellung aus.
5. Wenn Sie nach dem (*in Schritt 2: "Erstellen eines Certificate Signing Request" erstellen*) CSR gefragt werden, kopieren Sie den Inhalt der Datei `my.csr` in das Bestellformular.
6. Bezahlen Sie das Zertifikat mit Ihrer Kreditkarte.

Der Erwerb eines Public Key-Zertifikats von einer SSL-Zertifizierungsstelle(CA) dauert in der Regel zwei bis drei Werktage. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Einrichtung Ihres FlowForce Server.

Alternative Methode: Erstellen selbstsignierter SSL-Zertifikate

Wenn FlowForce Server alternativ dazu in einem privaten Netzwerk ausgeführt wird, können Sie auch Ihre eigene SSL Root-Zertifizierungsstelle konfigurieren (Vorausgesetzt, Sie haben in Ihrem Unternehmen die nötigen Rechte dazu). Standardmäßig behandelt kein Browser oder Betriebssystem eine solche Stelle als vertrauenswürdig, daher müssen Sie jeden Rechner (oder je nach Fall, Browser), der sich mit FlowForce Server verbindet, so konfigurieren, dass er Ihr selbstsigniertes Root-Zertifikat als vertrauenswürdig erkennt. Andernfalls zeigt Ihr Browser weiterhin Warnungen an oder der Webservice-Aufruf kann nicht durchgeführt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Erstellen selbstsignierter SSL-Zertifikate](#)<sup>62</sup>.

#### 4. Zusendung des Public Key von der CA

Die Zertifizierungsstelle benötigt zwei bis drei Werktage für die Bearbeitung Ihrer Bestellung. Während dieser Zeit erhalten Sie eventuell E-Mails oder Telefonanrufe, in denen überprüft wird, ob Sie berechtigt sind, ein SSL-Zertifikat für Ihre DNS-Domain zu erhalten. Beantworten Sie bitte die Fragen der CA, um das Zertifikat zu erhalten.

Nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens erhalten Sie eine E-Mail mit dem Public Key Ihres SSL-Zertifikats. Der Public Key wird entweder in Textform oder im Anhang in einer `.cer`-Datei gesendet.

#### 5. Speichern des Public Key in einer Datei

Um den Public Key mit FlowForce Server verwenden zu können, muss er in einer `.cer`-Datei gespeichert werden. Wenn der Public Key in Textform gesendet wurde, kopieren Sie bitte alle Zeilen ab

```
--BEGIN CERTIFICATE--
...
--END CERTIFICATE--
```

in eine Textdatei, z.B. in `mycertificate.cer`.

#### 6. Speichern der Zwischenzertifikats der CA in einer Datei

Wenn Sie ein Zertifikat bei einer Zertifizierungsstelle signieren, erhalten Sie ein einziges Zwischenzertifikat oder mehrere Zwischenzertifikate (Primär- und Sekundärzertifikat), die die Vertrauenskette zwischen Ihrem Server und der Zertifizierungsstelle bilden. Wenn Sie ein Primär- und ein Sekundärzertifikat erhalten, müssen Sie diese zu einer einzigen Datei (der so genannten *Zertifikatskettendatei* kombinieren), wie in der Anleitung unten beschrieben.

1. Erstellen Sie mit einem Text-Editor wie Notepad eine neue Textdatei. In unserem Beispiel haben wir sie `intermediate.pem` genannt. Sie können auch einen anderen Dateinamen und eine andere Erweiterung auswählen.
2. Öffnen Sie die einzelnen Zwischenzertifikate in einem Text-Editor und kopieren Sie deren Inhalt in die Datei `intermediate.pem`. Wichtig ist, dass Sie den Zertifikattext in verkehrter Reihenfolge kopieren: Zuerst das Sekundärzertifikat, als zweites das Primärzertifikat (*Codefragment unten*).

```
--BEGIN CERTIFICATE--
```

```
... (secondary intermediate certificate) ...  
--END CERTIFICATE--  
--BEGIN CERTIFICATE--  
... (primary intermediate certificate) ...  
--END CERTIFICATE
```

- Speichern Sie die Änderungen. Sie benötigen `intermediate.pem` später auf der FlowForce Setup-Seite.

## 7. Aktivieren von SSL für FlowForce Server/Web Server

In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie SSL für FlowForce Web Server (den Dienst hinter der Web-Verwaltungsschnittstelle von FlowForce) und FlowForce Server (den Dienst, über den die mit FlowForce-Aufträgen erstellten Webservices für HTTP(S)-Client-Rechner bereitgestellt werden) aktivieren.

**Anmerkung:** Wenn Sie selbstsignierte Zertifikate erstellt haben, muss jeder Client-Browser so konfiguriert werden, dass er Ihre selbstsignierte Zertifizierungsstelle als vertrauenswürdig erkennt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Importieren von Root-Zertifikaten](#)<sup>65</sup>.

Um SSL für FlowForce Server/Web Server zu aktivieren, gehen Sie vor, wie im Folgenden beschrieben:

- Öffnen Sie die FlowForce Server [Setup-Seite](#)<sup>50</sup> und klicken Sie auf **Parameter konfigurieren**.
- Navigieren Sie je nach Bedarf zu den Einstellungen von FlowForce Web Server oder FlowForce Server.
- Aktivieren Sie im Abschnitt "SSL-verschlüsselte Verbindung" das Kontrollkästchen *Aktiviert*.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste *Bindungsadresse* "Alle Schnittstellen (0.0.0.0)" aus. Dieser Wert bedeutet, dass FlowForce Server/FlowForce Web Server nicht nur vom aktuellen Rechner aus, sondern auch von externen Rechnern aus aufgerufen werden kann.
- Geben Sie den Host-(Domain)-Namen bzw. Port ein, an dem FlowForce Server/Web Server für SSL-verschlüsselte Verbindungen empfangsbereit sein soll. Der Domain-Name im Feld *Host-Name* muss mit dem Common Name des SSL-Zertifikats übereinstimmen. Der Port darf nicht in Verwendung sein. Je nach Fall können Sie auch eine andere IP-Adresse eingeben. Wenn Sie in das Feld *andere* eine IP-Adresse eingeben, ohne einen Host-Namen einzugeben, muss diese IP-Adresse mit dem Common Name des SSL-Zertifikats übereinstimmen.
- Geben Sie den Pfad zur Zertifikatskettendatei in das Feld *Zertifikatsdatei* ein. Das Zertifikat muss im PEM (Privacy Enhanced Mail)-Format sein. Die Dateierweiterung von PEM-Dateien lautet normalerweise `.pem`, kann aber auch `.key`, `.cert`, `.cer` oder `.crt` sein. Das Zertifikat muss für den Domainnamen, unter dem FlowForce Server ausgeführt wird, ausgestellt worden sein.
- Geben Sie den Pfad zum Private Key in das Feld *Private Key-Datei* ein. Der Private Key muss im PEM (Privacy Enhanced Mail)-Format sein. Die Dateierweiterung von PEM-Dateien lautet normalerweise `.pem`, kann aber auch `.key`, `.cert`, `.cer` oder `.crt` sein. Der private Schlüssel muss sicher aufbewahrt werden. Damit Sie den privaten Schlüssel in FlowForce verwenden können, darf er nicht durch ein Passwort geschützt sein.
- Geben Sie den Pfad zur Zertifikatskettendatei in das Feld *Zertifikatskettendatei* ein. Wenn kein Zwischenzertifikat vorhanden ist, können Sie dieses Feld leer lassen. Sind mehrere Zwischenzertifikate vorhanden, müssen Sie alle davon zu einer so genannten *Kettendatei*

kombinieren (siehe *Speichern der Zwischenzertifikate der CA in einer Datei (Schritt 6 oben)*).

9. Klicken Sie am unteren Rand der Setup-Seite auf **Einstellungen anwenden und FlowForce-Dienste neu starten**.

Deaktivieren Sie auf Wunsch unter *Nicht verschlüsselte Verbindung* das Kontrollkästchen *aktiviert*. Beachten Sie, dass FlowForce Server/Web Server dadurch über eine einfache HTTP-Verbindung nicht mehr aufgerufen werden kann. Sie sollten dies also erst tun, wenn die SSL-verschlüsselte Verbindung funktioniert. Anstatt die HTTP-Verbindung komplett zu deaktivieren, können Sie sie, wie unten gezeigt, auf lokale Verbindungen einschränken (Option `Nur lokale` in der Dropdown-Liste *Bindungsadresse*).

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- Der Browser (oder der verbundene Client) zeigt Warnungen an, wenn der Common Name (CN) des SSL-Zertifikats nicht mit dem Domain-Namen oder der IP-Adresse des Rechners, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, übereinstimmt.
- Wenn Sie selbstsignierte Zertifikate verwenden, zeigt der Browser (oder der verbundene Client) Warnungen an, wenn Sie Ihr CA Root-Zertifikat nicht zum Zertifikatspeicher des Betriebssystems oder des Browsers hinzugefügt haben (siehe [Importieren von Root-Zertifikaten](#)<sup>65</sup>)

#### 8. Testen der SSL-Kommunikation

Sie können nun mit Hilfe jedes beliebigen SSL-Test-Tools überprüfen, ob die sichere Verbindung mit Ihrem Server über HTTPS ordnungsgemäß funktioniert. Sie erfahren dadurch, (i) ob das Public Key-Zertifikat zusammen mit den Zwischenzertifikaten in Schritt 6 korrekt erstellt wurde und (ii) ob Ihr Server durch die Firewall erreichbar ist.

### 2.2.3.1 Erstellen selbstsignierter SSL-Zertifikate

In dieser Demo wird gezeigt, wie Sie selbstsignierte SSL-Zertifikate für in einem privaten Netzwerk ausgeführte FlowForce Server ausstellen. Beachten Sie, dass diese Demo absichtlich einfach gehalten wurde und sich in einer Produktionsumgebung so nicht verwenden lässt. Ihr Unternehmen hat wahrscheinlich spezielle Sicherheitsrichtlinien in Bezug auf SSL-Zertifikate und verwendet vielleicht andere Tools als die unten beschriebenen.

Selbstsignierte SSL-Zertifikate werden mit folgenden Schritten erstellt:

1. Erstellung eines Root-Zertifikats
2. Erstellung eines FlowForce-Zertifikats
3. Import des Root-Zertifikats

Nähere Informationen zu den einzelnen Schritten finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

#### Voraussetzungen

In diesem Beispiel wird zur Generierung selbstsignierter Zertifikate der OpenSSL Toolkit (<https://www.openssl.org/>) verwendet. Beachten Sie, dass OpenSSL eine Open Source-Bibliothek ist und eventuell kompiliert werden muss, bevor Sie diese in der Befehlszeile verwenden können. Die Kompilierungs-

und Installationsanleitung für OpenSSL ist bei jedem Betriebssystem anders. [OpenSSL](#) ist auf den meisten Linux Distributions und macOS-Rechnern bereits vorinstalliert. Durch Eingabe des folgenden Befehls können Sie schnell überprüfen, ob OpenSSL installiert ist (angezeigt wird die aktuelle OpenSSL-Version):

```
openssl version
```

OpenSSL kann auch auf [Windows-Computern installiert werden](#). Download Links zu den Installations-Binärdateien finden Sie im [OpenSSL Wiki](#).

## Schritt 1: Erstellung eines Root-Zertifikats

In der Folge wird erläutert, wie Sie ein Root-Zertifikat erstellen. Mit Hilfe des Root-Zertifikats wird das Server-Zertifikat signiert (Schritt 2 unten).

1. Erstellen Sie ein Verzeichnis, in dem alle in dieser Demo verwendeten Zertifikate gespeichert werden (z.B. `c:\secure`). Dies dient als Arbeitsverzeichnis für alle folgenden OpenSSL-Befehle. Wechseln Sie anschließend in der Befehlszeile zu diesem Verzeichnis:

```
cd C:\secure
```

2. In dieser Demo erstellen wir Zertifikate mit OpenSSL-Erweiterungen. Zu diesem Zweck suchen Sie in Ihrer OpenSSL Distribution nach der Datei `openssl.cnf` und kopieren Sie sie in das zuvor erstellte Arbeitsverzeichnis.
3. Erstellen Sie den Root-Schlüssel, der als Private Key Ihrer Zertifizierungsstelle (CA) fungiert. Denken Sie daran, dass dieser Schlüssel zu den sensibelsten Daten Ihrer Public Key-Infrastruktur gehört, daher muss er immer in einer sicheren Umgebung generiert und gespeichert werden (In dieser Demo wird er im Verzeichnis `c:\secure` gespeichert).

```
openssl genrsa -aes256 -out root.key 2048
```

Geben Sie das Passwort für den Root-Schlüssel ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Sie benötigen dieses Passwort später zum Signieren von Zertifikatanforderungen.

4. Erstellen Sie das Root-Zertifikat, das als öffentliches Zertifikat Ihrer Zertifizierungsstelle fungiert. Mit dem nachstehenden Befehl wird ein selbstsigniertes Zertifikat für den oben erstellten privaten Schlüssel mit einer Gültigkeit von 3650 Tagen generiert. Beachten Sie, dass der Parameter `-config` auf die Datei `openssl.cnf` im selben Verzeichnis verweist. Der Parameter `-extensions` verweist auf die in `openssl.cnf` definierte Erweiterung `v3_ca`.

```
openssl req -config openssl.cnf -extensions v3_ca -x509 -new -nodes -key root.key -sha256 -days 3650 -out root.pem
```

Geben Sie die Informationen über Ihr Unternehmen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, z.B:

```
Country Name (2 letter code) [AU]: AT
State or Province Name (full name) [Some-State]: .
Locality Name (eg, city) []: Vienna
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: MyCompany Ltd
Organizational Unit Name (eg, section) []: IT
Common Name (eg, YOUR name) []: Demo CA
Email Address []: test@example.org
```

Sie können die erforderlichen Felder passend für Ihr Unternehmen ausfüllen. Geben Sie ins Feld `Common Name` den Namen der Stelle für Ihr selbstsigniertes Zertifikat ein (in diesem Beispiel `Demo CA`).

## Schritt 2: Erstellung eines FlowForce-Zertifikats

Im nächsten Schritt können Sie das eigentliche Zertifikat, das (von FlowForce Server, FlowForce Web Server oder beiden) für die SSL-Verschlüsselung verwendet werden soll, erstellen. Das FlowForce-Zertifikat wird mit dem in Schritt 1.4 erstellten Root-Zertifikat signiert. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie den privaten Schlüssel mit dem OpenSSL-Befehl unten. Der private Schlüssel gehört zu Ihrem von FlowForce verwendeten selbstsignierten Zertifikat.

```
openssl genrsa -out flowforce.key 2048
```

Der Private Key muss im PEM (Privacy Enhanced Mail)-Format sein. Die Dateierweiterung von PEM-Dateien lautet normalerweise `.pem`, kann aber auch `.key`, `.cert`, `.cer` oder `.crt` sein. Damit Sie den privaten Schlüssel in FlowForce verwenden können, darf er nicht durch ein Passwort geschützt sein. Der private Schlüssel muss sicher aufbewahrt werden.

2. Öffnen Sie die Arbeitsdatei `openssl.cnf` und fügen Sie den folgenden Abschnitt hinzu:

```
[ server_cert ]
# Extensions for server certificates (`man x509v3_config`).
basicConstraints = CA:FALSE
nsCertType = server
nsComment = "OpenSSL Generated Server Certificate"
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid,issuer:always
keyUsage = critical, digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName=DNS:server.my.domain.com
```

Es ist wichtig, dass Sie `subjectAltName` ("Subject Alternative Name") ändern, sodass er dem FQDN (Fully Qualified Domain Name) des Rechners entspricht, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird. In diesem Beispiel wurde er auf `server.my.domain.com` gesetzt. Für Google Chrome 58 oder spätere Versionen ist eine Definition des Subject Alternative Name erforderlich, da Ihr selbstsigniertes Zertifikat sonst einen `NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID`-Fehler erzeugt (siehe [Chrome-Hilfeseite](#)).

3. Erstellen Sie einen Certificate Signing Request (CSR) mit dem unten gezeigten Befehl. Beachten Sie, dass der Parameter `-config` auf die zuvor bearbeitete Datei `openssl.cnf` verweist. Der Parameter `-extension` verweist auf die in `openssl.cnf` definierte Erweiterung `server_cert`.

```
openssl req -config openssl.cnf -extensions server_cert -new -nodes -key
flowforce.key -out flowforce.csr
```

4. Geben Sie die Informationen über Ihr Unternehmen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden, z.B:

```
Country Name (2 letter code) [AU]: AT
State or Province Name (full name) [Some-State]: .
Locality Name (eg, city) []: Vienna
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: MyCompany Ltd
Organizational Unit Name (eg, section) []: IT
Common Name (eg, YOUR name) []: server.my.domain.com
Email Address []: test@example.org
```

Geben Sie ins Feld `Common Name` den FQDN (Fully Qualified Domain Name) des Host-Rechners, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, ein. Lassen Sie das Challenge Password-Feld leer, wenn Sie danach gefragt werden.

5. Signieren Sie das FlowForce-Zertifikat mit dem Root-Zertifikat. Beachten Sie, dass Server-Zertifikate in einer Produktionsumgebung normalerweise nicht direkt mit dem Root-Zertifikat signiert werden, sondern stattdessen Zwischenzertifikate verwendet werden. Mit dem unten stehenden Befehl wird der `flowforce.csr` Zertifikat-Request anhand des zuvor erstellten Root-Zertifikats signiert und es wird eine `flowforce.crt`-Datei (das in FlowForce Server benötigte Server-Zertifikat) erstellt:

```
openssl x509 -extfile openssl.cnf -extensions server_cert -req -in flowforce.csr -CA root.pem -CAkey root.key -CAcreateserial -out flowforce.crt -days 365 -sha256
```

### Zusammenfassung

Nach Durchführung von Schritt 1 und 2 müssen Sie die folgenden Zertifikate und Schlüssel haben:

- **root.key:** Dies ist der private Schlüssel Ihrer Zertifizierungsstelle (CA). Speichern Sie diese Datei in einem sicheren Ordner; falls dieser Schlüssel in falsche Hände gerät, kann jeder damit in Ihrem Namen für Browser vertrauenswürdige Zertifikate erstellen.
- **root.pem:** Dies ist das öffentliche Zertifikat Ihrer Zertifizierungsstelle. Sie müssen dieses Zertifikat im Zertifikatspeicher für vertrauenswürdige Zertifikate aller Rechner (oder Browser), die sicheren Zugriff auf FlowForce benötigen, installieren (bzw. dorthin importieren) (Schritt 2 unten).
- **flowforce.key:** Dies ist der private Schlüssel zu dem von FlowForce verwendeten selbstsignierten Zertifikat (siehe nächster Punkt).
- **flowforce.crt:** Dies ist Ihr selbstsigniertes Zertifikat für die Verwendung durch FlowForce Server, FlowForce Web Server oder beide.

### Schritt 3: Importieren von Root-Zertifikaten

Wenn Sie Ihre eigene Zertifizierungsstelle (CA) erstellen, ist das Root-Zertifikat selbstsigniert und wird daher standardmäßig von keinem Browser als vertrauenswürdig akzeptiert. Damit ein HTTP-Client (wie z.B. ein Browser) Ihr selbstsigniertes Zertifikat als vertrauenswürdig anerkennt, muss das Zertifikat folgendermaßen importiert werden:

- Importieren Sie es in den Betriebssystemspeicher für vertrauenswürdige Zertifikate, falls der Browser diesen verwendet. Auf Windows-Systemen verwenden etwa Google Chrome und Microsoft Edge den Zertifikatspeicher des Betriebssystems, während Mozilla Firefox seinen eigenen Zertifikatspeicher verwendet. Auf Linux-Systemen verwenden sowohl Google Chrome als auch Mozilla Firefox ihren eigenen Zertifikatspeicher (siehe nächster Punkt). Auf Mac-Systemen verwendet Safari den Zertifikatspeicher des Betriebssystems (Keychain Access).
- Importieren Sie es in den Browser-eigenen Speicher für vertrauenswürdige Zertifikate.

#### Anmerkungen

- Das selbstsignierte Zertifikat muss für jeden Client-Rechner (oder ggf. Browser), der auf FlowForce Server zugreift, importiert werden.
- Wenn Sie zwischen FlowForce Web Server und FlowForce Server die SSL-Verschlüsselung aktivieren, genügt es nicht, das Zertifikat in den Browser zu importieren. Ihr selbstsigniertes Root CA-Zertifikat muss auch vom Betriebssystem als vertrauenswürdig erkannt werden.

Die Anleitung zum Importieren des Root-Zertifikats variiert je nach Betriebssystem. Nähere Informationen dazu finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

#### Linux

Auf Linux-Systemen gehen Sie vor, wie unten gezeigt, um ein vertrauenswürdigen Zertifikat in den Zertifikatspeicher des Systems zu importieren: Führen Sie die folgenden Schritte nur durch, wenn Sie sicher sind, dass das betreffende Zertifikat authentisch ist.

Befolgen Sie auf Debian und Ubuntu die folgende Anleitung:

1. Kopieren Sie die Zertifikatdatei des Webservers in das folgende Verzeichnis.

```
sudo cp /home/downloads/server_cert.crt /usr/local/share/ca-certificates/
```

2. Aktualisieren Sie den Zertifikatspeicher folgendermaßen:

```
sudo update-ca-certificates
```

Befolgen Sie auf CentOS die folgende Anleitung:

1. Installieren Sie das Paket `ca-certificates`:

```
yum install ca-certificates
```

2. Aktivieren Sie die Funktion zur dynamischen Konfiguration der Zertifizierungsstelle:

```
update-ca-trust enable
```

3. Kopieren Sie das Server-Zertifikat in das folgenden Verzeichnis:

```
cp server_cert.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
```

4. Verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
update-ca-trust extract
```


In Fällen, in denen Sie nur über den Browser auf den Server zugreifen, genügt es, das Zertifikat in den Zertifikatspeicher des Browsers zu importieren. Die genaue Vorgehensweise variiert je nach Browser. In Firefox 59.0.2 können Sie z.B. folgendermaßen vorgehen:

1. Klicken Sie unter **Options | Privacy & Security** auf **View Certificates**.
2. Klicken Sie auf dem Register **Authorities** auf **Import** und navigieren Sie zur zuvor erstellten Root-Zertifikatdatei.
3. Aktivieren Sie die Option **Trust this CA to identify websites**, wenn Sie gefragt werden und klicken Sie auf **OK**.

#### Mac

Auf macOS-Systemen importieren Sie ein vertrauenswürdigen Zertifikat auf folgende Weise in den Keychain Access:

1. Starten Sie Keychain Access.
2. Klicken Sie auf **System** und anschließend auf **Certificates**.
3. Klicken Sie im Menü **File** auf **Import Items**.
4. Navigieren Sie zum gewünschten vertrauenswürdigen Zertifikat und klicken Sie auf **Open**.
5. Geben Sie das Keychain Access-Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und klicken Sie anschließend auf **Modify Keychain**.
6. Doppelklicken Sie auf das Zertifikat, erweitern Sie den Abschnitt *Trust* und aktivieren Sie die Option **Always Trust**.



#### Windows

Auf Windows-Systemen können Sie Zertifikate über das Microsoft Management Console (MMC) Snap-in entweder für Ihr Benutzerkonto oder für das Computerkonto verwalten.

Um das Zertifikat-Snap-in für den *aktuellen Windows-Benutzer* zu öffnen, führen Sie über die Befehlszeile den folgenden Befehl aus:

```
certmgr.msc
```

Um das Zertifikat-Snap-in für das *Computerkonto* zu öffnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Führen Sie in der Befehlszeile den Befehl `mmc` aus.
2. Klicken Sie im Menü **Datei** der MMC auf **Snap-in hinzufügen/entfernen**.
3. Klicken Sie auf **Zertifikate** und anschließend auf **Hinzufügen**.

4. Wählen Sie **Computerkonto** aus und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
5. Wählen Sie **Lokalen Computer** und anschließend **Fertig stellen**.

Auf Windows-Systemen importieren Sie ein vertrauenswürdiges Zertifikat auf folgende Weise in den Zertifikatspeicher des Systems:

1. Öffnen Sie den Windows-Zertifikatspeicher für *das Computer-Konto*, siehe .
2. Erweitern Sie den Ordner *Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen der Zertifikate (Lokaler Computer)*-Struktur, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Zertifikate**, wählen Sie **Alle Aufgaben | Importieren** und befolgen Sie die Anweisungen des Zertifikatimportassistenten.

Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Microsoft Website im Artikel [Import a Certificate](#).

## Nächster Schritt

Nach Durchführung von Schritt 1-3 können Sie nun SSL für FlowForce Server, FlowForce Web Server und die HTTP-Verbindung zwischen diesen aktivieren. Eine Beschreibung dazu finden Sie unter Schritt 1 des Abschnitts [Einrichten der SSL-Verschlüsselung](#)<sup>61</sup>.

## 2.2.4 Installation und Starten der Dienste

Nachdem Sie [alle nötigen Parameter konfiguriert haben](#)<sup>54</sup>, können Sie nun die Dienste installieren, starten und die Konfiguration fertig stellen.

### Installieren der Dienste

Um die Dienste zu installieren, klicken Sie auf der Setup-Seite auf **Dienste installieren**. Daraufhin wird das Dialogfeld **FlowForce-Dienste installieren** angezeigt (*siehe unten*). Dieses Dialogfeld enthält eine Übersicht über die zu installierenden Dienste und den Pfad zum Instanzdatenverzeichnis.

Die meisten Daten in diesem Dialogfeld dienen rein zu Informationszwecken. Sie können hier jedoch festlegen, wie die Dienste nach dem Neustart des Rechners gestartet werden sollen. Unter Windows können Sie auch den Logon-Benutzer auswählen (*Abbildung unten*). Sie können auch den Starttyp und die Anmeldedetails aus FlowForce Server in FlowForce Web Server kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche **Parameter kopieren** klicken.

### FlowForce-Dienste installieren

Datenverzeichnis:

#### FlowForce Server

Dienstname:

Anzeigename:

Beschreibung:

Starttyp:

Angemeldeter Benutzer:  Lokales System  
 Anderer Benutzer

#### FlowForce Web Server

[Parameter kopieren](#) ↓

Dienstname:

Anzeigename:

Beschreibung:

Starttyp:

Angemeldeter Benutzer:  Lokales System  
 Anderer Benutzer

Nach der Installation:  Dienste starten

Klicken Sie nach Überprüfung der Details und eventuell Änderung des Starttyps auf **Dienste installieren**.

### Starten der Dienste

Sobald Sie im Dialogfeld **FlowForce-Dienste installieren** auf **Dienste installieren** klicken, werden die Informationen über die Instanz aktualisiert und protokolliert. Standardmäßig werden die Dienste nach der Installation automatisch gestartet. Wenn die Dienste noch nicht gestartet wurden, klicken Sie auf der Setup-Seite auf die **Starten**-Schaltfläche des jeweiligen Diensts. Daraufhin wechselt der Status der beiden Dienste zu *Gestartet*.

#### Alternative Methoden, Dienste zu starten

Es gibt neben dem Starten der Dienste über die Setup-Seite auch einige alternative Methoden, die Dienste zu starten. Die nötigen Schritte variieren je nach Betriebssystem (*siehe Details unten*).

### **Starten der Dienste unter Windows**

Um die FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Dienste zu starten, klicken Sie in der Task-Leiste auf das Symbol **ServiceController**<sup>104</sup>, platzieren Sie den Mauszeiger im daraufhin angezeigten Menü über den gewünschten Dienst und wählen Sie im Untermenü des Diensts den Befehl **Start Service**. Wenn die Dienste bereits ausgeführt werden, ist die Option *Start Service* deaktiviert. Sie können die Dienste über Service Controller auch beenden. Beachten Sie, dass Sie FlowForce Server und FlowForce Web Server über den ServiceController erst starten können, *nachdem* Sie Ihre Server-Instanz auf der FlowForce Server Setup-Seite konfiguriert haben. Sie können FlowForce Server über die Setup-Seite auch starten und beenden.

### **Starten der Dienste unter Linux**

Da die FlowForce Server-Lösung aus zwei Diensten besteht, nämlich FlowForce Server und FlowForce Web Server, müssen Sie beide starten. Um FlowForce Server zu starten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sudo systemctl start flowforceserver
```

Um FlowForce Web Server zu starten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sudo systemctl start flowforcewebserver
```

Um die Dienste zu beenden, ersetzen Sie in den obigen Befehlen **start** durch **stop**: Beispiel:

```
sudo systemctl stop flowforceserver
```

Beachten Sie, dass Sie FlowForce Server und FlowForce Web Server erst starten können, *nachdem* Sie Ihre Server-Instanz auf der FlowForce Server Setup-Seite konfiguriert haben. Sie können die Dienste auch über die Setup-Seite starten und beenden.

### **Starten der Dienste auf maxOS-Systemen**

Da die FlowForce Server-Lösung aus zwei Diensten besteht, nämlich FlowForce Server und FlowForce Web Server, müssen Sie beide starten. Um FlowForce Server zu starten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceServer.plist
```

Um FlowForce Web Server zu starten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceWebServer.plist
```

Um die Dienste zu beenden, ersetzen Sie in den obigen Befehlen **start** durch **stop**: Beispiel:

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceServer.plist
```

Beachten Sie, dass Sie FlowForce Server und FlowForce Web Server erst starten können, *nachdem* Sie Ihre Server-Instanz auf der FlowForce Server Setup-Seite konfiguriert haben. Sie können die Dienste auch über die Setup-Seite starten und beenden.

### **Setup-Seite nach der Dienstinstallation**

Nachdem Sie die Dienste erfolgreich installiert und gestartet haben, sieht die Setup-Seite ähnlich wie in der Abbildung unten aus:

Datenverzeichnis: C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer\data

Status: ✔ Kompatible Version

**Altova FlowForce Server:**  
Dienst-Status: ● Gestartet Beenden  
HTTP-Schnittstelle: 127.0.0.1:4646

**Altova FlowForce Web UI Server:**  
Dienst-Status: ● Gestartet Beenden  
HTTP-Schnittstelle: 0.0.0.0:8082

Parameter konfigurieren... Dienste installieren... Dienste deinstallieren... Instanzverzeichnis upgraden... Instanzverzeichnis migrieren auf... Datenbankdateien komprimieren... Root-Passwort zurücksetzen...

Aktions-Log: ▲

- 2024-05-22 10:51:06 Dienste wurden installiert.
- 2024-05-22 10:51:06 Info Dienst AltovaFlowForce wird installiert...
- 2024-05-22 10:51:06 Info Der Dienst AltovaFlowForce ist installiert.

## Fertigstellung der Konfiguration

Im letzten Schritt wird die Konfiguration nun durch Klick auf **Setup fertig stellen** fertig gestellt. Nachdem Sie Ihre Server-Instanz fertig konfiguriert haben, müssen Sie sich auf der [Web-Oberfläche anmelden](#)<sup>104</sup>, wo Sie weitere [Verwaltungsaufgaben](#)<sup>81</sup> durchführen und [Aufträge konfigurieren](#)<sup>155</sup> können.

### Information für Windows-Benutzer

Nachdem Sie die Konfiguration von FlowForce Server auf der Setup-Seite fertig gestellt haben, stehen der FlowForce Server- und der FlowForce Web Server-Dienst im [Altova ServiceController](#)<sup>104</sup> zur Verfügung.

## 2.3 Konfiguration mittels Konfigurationsdateien und über das CLI

Neben der Möglichkeit, FlowForce Server über die [FlowForce Server Setup-Seite](#) <sup>50</sup> zu konfigurieren, besteht auch die Möglichkeit, das Programm über die Konfigurationsdateien und das CLI zu konfigurieren. In diesem Abschnitt wird [der Inhalt des FlowForce Server Applikations- und Instanzdatenverzeichnisses](#) <sup>72</sup> beschrieben und erklärt, wie Sie FlowForce Server über die Konfigurationsdateien und das CLI konfigurieren können.

### Lizenzierung

Beachten Sie, dass FlowForce Server auf Altova LicenseServer registriert und lizenziert sein muss, damit Sie die FlowForce Server-Funktionalitäten verwenden können. Informationen zur Registrierung und Lizenzierung finden Sie unter der Anleitung für Ihr jeweiliges Betriebssystem:

- [Lizenzierung unter Windows](#) <sup>30</sup>
- [Licensing unter Linux](#) <sup>37</sup>
- [Lizenzierung auf macOS-Systemen](#) <sup>44</sup>

### Konfiguration

Die Konfiguration von FlowForce Server über die Konfigurationsdateien und das CLI erfolgt, wie unten aufgelistet. Einige dieser Schritte sind optional (z.B. Einrichten der SSL-Verschlüsselung). Es wird dabei davon ausgegangen, dass Sie [FlowForce Server bereits installiert haben](#) <sup>24</sup>.

1. [Erstellung einer neuen FlowForce-Datenbank oder Aktualisierung der bestehenden über das CLI](#) <sup>443</sup>
2. [Konfiguration von Instanzparametern über die Konfigurationsdateien. Dazu gehören die folgenden Schritte:](#) <sup>75</sup>
  - a. Einrichten von Ports für die Verbindung mit FlowForce Server und FlowForce Web Server
  - b. Einrichten der SSL-Verschlüsselung
  - c. Konfiguration der Standardzeitzone
  - d. Konfiguration der Einstellungen im Zusammenhang mit Clustern (*Advanced Edition*)
3. [Installation der FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Dienste über das CLI](#) <sup>444</sup>
4. [Starten der Dienste](#) <sup>69</sup>

### Integration mit Altova RaptorXML Server

Wenn Sie RaptorXML Server zusammen mit FlowForce Server (auf Windows verfügbar) oder separat (auf jeder beliebigen Plattform verfügbar) installiert haben und die Altova RaptorXML Server-Funktionen in FlowForce Server verwenden möchten, müssen Sie Altova RaptorXML Server in FlowForce Server integrieren. Es wird empfohlen, RaptorXML Server vor der [Installation](#) <sup>66</sup> des FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Diensts zu integrieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Integration mit RaptorXML Server](#) <sup>484</sup>.

Nachdem Sie Ihre Dienstinstanz fertig konfiguriert haben, können Sie sich auf der [Web-Verwaltungsschnittstelle anmelden](#) <sup>104</sup> und [Verwaltungsaufgaben](#) <sup>81</sup> durchführen.

### 2.3.1 Übersicht über die Konfigurationsdateien

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die im Applikationsdaten- und Instanzdatenverzeichnis gespeicherten Konfigurationsdateien. Die Pfade zum Applikationsdaten- und Instanzdatenverzeichnis sind betriebssystemabhängig.

### Applikationsdatenverzeichnis

Das Applikationsdatenverzeichnis (*Tabelle unten*) enthält zwei Konfigurationsdateien (`flowforceserver.ini` und `flowforceweb.ini`), über die Sie globale Konfigurationseinstellungen vornehmen können (aktuell die in Server-Logs und in Fehlermeldungen verwendete Sprache).

FlowForce Server Applikationsdatenverzeichnis (APPDATADIR)	
Linux	<code>/var/opt/Altova/FlowForceServer2025</code>
macOS	<code>/var/Altova/FlowForceServer2025</code>
Windows	<code>C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2025</code>

### Instanzenverzeichnis

Im Instanzdatenverzeichnis werden die von FlowForce Server und seinen Benutzern generierten Daten gespeichert. Dabei kann es sich um Daten im Zusammenhang mit Aufträgen, Triggern, Systemfunktionen, Server-Logs und anderen Dateien handeln. Das Instanzdatenverzeichnis enthält auch zwei `.ini`-Konfigurationsdateien. Administratoren können die `.ini`-Konfigurationsdateien mit einem Texteditor bearbeiten, anstatt die Einstellungen über die [Web-Verwaltungsschnittstelle](#)<sup>104</sup>, die [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> oder die [Befehlszeilenschnittstelle](#)<sup>431</sup> (CLI) zu ändern..

In den unten gezeigten Instanzdatenverzeichnissen werden die Standardpfade verwendet. Sie können über die [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> auch einen benutzerdefinierten Pfad für das Instanzdatenverzeichnis auswählen.

FlowForce Server Applikationsdatenverzeichnis (INSTANCEDIR)	
Linux	<code>/var/opt/Altova/FlowForceServer/data</code>
macOS	<code>/var/Altova/FlowForceServer/data</code>
Windows	<code>C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer\data</code>

### Liste der installierten FlowForce-Instanzen

Die Datei `flowforceinstances.json` enthält eine Liste der von der [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> verwalteten FlowForce-Instanzen. Die Tabelle unten enthält den Pfad zu dieser Datei auf verschiedenen Betriebssystemen. Diese Datei dient rein zu Informationszwecken.

Datei mit der Liste der FlowForce-Instanzen (INSTANCELIST)	
Linux	<code>/var/opt/Altova/SharedBetweenVersions</code>
macOS	<code>/var/Altova/SharedBetweenVersions</code>
Windows	<code>C:\ProgramData\Altova\SharedBetweenVersions</code>

## Inhalt von APPDATADIR

Die nachstehende Liste enthält eine Übersicht über die Konfigurationsdateien im Applikationsdatenverzeichnis.

**flowforceserver.ini** Enthält die globalen Konfigurationseinstellungen von FlowForce Server (derzeit die in den Server-Logs und Fehlermeldungen verwendete Sprache).

**flowforceweb.ini** Enthält die globalen Konfigurationseinstellungen von FlowForce Web Server (derzeit die Sprache der Web-Verwaltungsschnittstelle).

*Anmerkung:* Diese Datei ist nicht zu verwechseln mit der im Verzeichnis **INSTANCEDIR** gespeicherten Datei **flowforceweb.ini** (Beschreibung siehe unten).

## Inhalt von INSTANCEDIR

In der nachstehenden Liste ist der Inhalt des Instanzverzeichnis beschrieben.

**cache.db** In dieser Datenbankdatei werden Daten im Zusammenhang mit der Zwischenspeicherungsfunktion von FlowForce gespeichert (siehe [Speichern von Ergebnissen im Cache](#)<sup>181</sup>).

**status.db** In dieser Datenbankdatei wird der temporäre Status von FlowForce (d.h. der nicht konfigurierte Status) gespeichert.

**ffweblogs** In diesen Dateien sind die Log-Meldungen aus FlowForce Web Server bzw. FlowForce Server gespeichert. Dies gilt für die Betriebssysteme Windows und macOS. Auf Debian, Ubuntu und CentOS wird das Log in das System-Log (`/var/log/syslog`) geschrieben.

**flowforcedb** In dieser Datenbankdatei werden das FlowForce Server-Objektsystem, die Benutzerdaten, aktiven Aufträge, Rollen und Anderes gespeichert.

**flowforcedb** In dieser Datenbankdatei werden die FlowForce Server Logs gespeichert.

**flowforcedb.ini** In dieser Konfigurationsdatei sind der Port und die listen-Schnittstellen von FlowForce Server definiert. Siehe auch [Instanzparameter in Konfigurationsdateien](#)<sup>75</sup>.

**flowforceweb.ini** In dieser Konfigurationsdatei sind der Port und die listen-Schnittstellen von FlowForce Web Server definiert. Siehe auch [Instanzparameter in Konfigurationsdateien](#)<sup>75</sup>.

**files** Hier sind die mit bereitgestellten Funktionen verknüpften Dateien gespeichert.

**logs** Enthält die Resultate von Auftragsausführungsschritten.

**tmp** Enthält temporäre Dateien.

**tools** Wenn neben FlowForce Server andere Altova-Serverprodukte (wie MapForce Server oder StyleVision Server) installiert sind, werden in diesem Verzeichnis `.tools`-Dateien gespeichert, mit Hilfe derer FlowForce Server mit diesen Produkten arbeiten kann. Wenn dieses Verzeichnis leer ist, können Sie Tool-Dateien manuell aus dem Installationsverzeichnis des jeweiligen Produkts in das Verzeichnis kopieren.

Eventuell müssen Sie eine `.tools`-Datei bearbeiten, um Umgebungsvariablen zu definieren, die unter Umständen zum Ausführen von MapForce Mappings oder StyleVision Transformationen benötigt werden (siehe [Umgebungseinstellungen](#)<sup>489</sup>).

## 2.3.2 Instanzparameter in Konfigurationsdateien

In diesem Kapitel wird die Struktur von `.ini`-Konfigurationsdateien beschrieben.

### Achtung

Nach Bearbeitung der `.ini`-Dateien müssen der FlowForce Server- und der FlowForce Web Server-Dienst neu gestartet werden.

### Struktur von `.ini`-Dateien

Die `flowforce.ini`-Datei hat die folgende Struktur:

```
[Listen]
active=1
host=127.0.0.1
port=4646
hostname=

[ListenSSL]
active=1
SSL=1
host=0.0.0.0
port=4647
hostname=

[SSL]
certificate=/path/to/certificate.crt
private_key=/path/to/private_key.key
certificate_chain=/path/to/certificate_chain

[Master]
host=0.0.0.0
```

```
port=4645
active=1
```

Die `flowforceweb.ini`-Datei hat die folgende Struktur:

```
[Listen]
active=1
host=0.0.0.0
port=8082
hostname=example.domain.org

[ListenSSL]
active=1
SSL=1
host=0.0.0.0
port=8083
hostname=example.domain.org

[SSL]
certificate=path/to/certificate.crt
private_key=path/to/private_key.key
certificate_chain=/path/to/certificate_chain

[FlowForce]
host=127.0.0.1
port=4646
hostname=
```

Die `.ini`-Dateien sind in Abschnitte unterteilt. Nähere Informationen dazu finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

#### [Listen]

Im `[Listen]`-Abschnitt sind die HTTP-Verbindungseinstellungen definiert. Sie können mehrere `[Listen]`-Abschnitte definieren. Jeder `[Listen]`-Abschnitt muss mit `Listen` beginnen, z.B. `[ListenSSL]`. Es stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>active</b> | (Optional) Aktiviert bzw. deaktiviert den aktuellen <code>[Listen]</code> -Abschnitt. Die gültigen Werte sind 0 (deaktiviert) und 1 (aktiviert). So bedeutet z.B. <code>active=1</code> , dass HTTP-Verbindungen aktiviert sind.   |
| <b>host</b>   | Definiert die Netzwerk-Bindungsadresse von FlowForce (Web) Server (z.B. <code>127.0.0.1</code> ). Dabei kann es sich um eine IPv4- oder eine IPv6-Adresse handeln. Verwenden Sie <code>0.0.0.0</code> , um den Empfang an allen Schnittstellen zu ermöglichen. Um nur lokalen Zugriff zu ermöglichen, verwenden Sie <code>127.0.0.1</code> . |
| <b>port</b>   | Definiert den Port, an dem FlowForce (Web) Server empfangsbereit ist. Stellen Sie sicher, dass Sie den noch nicht verwendeten Port definieren.   |

Wenn die Bindungsadresse (Schnittstelle) nicht lokal ist, müssen Sie eventuell die Firewall

des Betriebssystems so konfigurieren, dass diese einen Zugriff über den designierten Port gestattet.

**hostname** Falls es nicht leer ist, wird im Feld *Host-Name* für das Binding ein fixer Host-Name definiert. Er definiert den Namen des Rechners, auf dem FlowForce Web Server ausgeführt wird und über den sich andere Rechner im Netzwerk damit verbinden. FlowForce ermittelt den entsprechenden Host-Namen automatisch. Wenn Sie dieses Feld explizit definieren, wird die automatische Erkennung außer Kraft gesetzt. Je nach Netzwerkkonfiguration in Ihrem Unternehmen müssen Sie eventuell einen Wert wie `hostname` oder `hostname.beispiel.org` verwenden.

Der mit einem Binding verknüpfte Host-Name wird für SSL (siehe [Aktivieren von SSL für FlowForce Server/Web Server](#)<sup>61</sup>) und Altova ServiceController\* unter Windows verwendet. Wenn SSL aktiviert ist, muss der Host-Name mit der Eigenschaft *Common Name* des Zertifikats übereinstimmen.

*\*Altova ServiceController ist eine Applikation, über die Sie Altova-Dienste auf Windows-Systemen jederzeit starten, beenden und konfigurieren können.*

**max\_request\_body\_size** Über diese Option können Sie die maximale Größe von HTTP-Requests (in Bytes) an FlowForce Server/Web Server festlegen, z.B. `max_request_body_size=500000000`). Das Standardlimit beträgt ca. 100 MB (100.000.000 Bytes). Diese Option muss unter Umständen in den folgenden Situationen explizit definiert werden:

1. Wenn Sie als Aufträge bereitgestellte FlowForce Webservices aufrufen, und der HTTP-Request-Body das Standardlimit übersteigt.
2. Wenn Sie Mappings von MapForce auf FlowForce Server bereitstellen und die Input-Dateien das Standardlimit übersteigen.

Im ersten Fall muss die Option nur in der `flowforce.ini`-Datei definiert werden. Im zweiten Fall muss die Option sowohl in der `flowforce.ini`-Datei als auch in der `flowforceweb.ini`-Datei definiert werden.

#### [ListenSSL]

In diesem Abschnitt können Sie die Einstellungen für die verschlüsselte HTTPS- Verbindung konfigurieren. Neben den im Abschnitt [Listen] oben aufgelisteten Parametern enthält der Abschnitt [ListenSSL] auch den Parameter `ssl`, mit dem die SSL-Unterstützung aktiviert werden kann. Die gültigen Werte sind 0 (deaktiviert) und 1 (aktiviert). Wenn Sie SSL aktivieren, ist der Abschnitt [SSL] erforderlich (siehe unten).

#### [SSL]

Im Abschnitt [SSL] sind die SSL/HTTPS-Verbindungseinstellungen definiert. Dieser Abschnitt ist erforderlich, wenn die HTTPS-Schnittstelle aktiv ist (siehe [ListenSSL] oben). Es stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.

**certificate** Definiert den absoluten Pfad der Zertifikatdatei im PEM-Format.

**private\_key** Definiert den absoluten Pfad der private Key-Datei im PEM-Format.

**certificate\_chain** (Optional) Der Pfad zur Zertifikatskettendatei.

#### [FlowForce]

Der Abschnitt [FlowForce] wird nur auf FlowForce Web Server (`flowforceweb.ini`) angewendet. In diesem Abschnitt können Sie die Verbindungseinstellungen zwischen FlowForce Web Server und FlowForce Server konfigurieren. Dieser Abschnitt muss mit dem Abschnitt [Listen] in `flowforce.ini` übereinstimmen. Es stehen die folgenden Parameter zur Verfügung.

**host** Definiert die IP-Adresse oder den Host-Namen von FlowForce Server. Wenn FlowForce Server nicht an alle Schnittstellen gebunden ist, muss dieser Wert mit dem Wert im Abschnitt [Listen] der `flowforce.ini`-Datei identisch sein; andernfalls ist der Wert des Parameters `host 127.0.0.1`. Wenn SSL aktiviert ist, muss dieser Wert mit der Eigenschaft *Common Name* des im Abschnitt [SSL] von `flowforce.ini` konfigurierten Zertifikats identisch sein.

**port** Definiert den TCP-Port, über den FlowForce Web Server die Verbindung zu FlowForce Server herstellen soll. Dieser Wert muss mit dem Wert im entsprechenden Abschnitt [Listen] oder [ListenSSL] von `flowforce.ini` übereinstimmen. Wenn SSL an diesem Port aktiviert ist, müssen der Host und Host-Name (oder nur der Host, wenn der Host-Name fehlt) mit der Eigenschaft *Common Name* des im Abschnitt [SSL] von `flowforce.ini` konfigurierten Zertifikats übereinstimmen.

**hostname** Falls dieses Feld nicht leer ist, wird darin ein fixer Host-Name definiert, der von anderen Rechnern im Netzwerk verwendet wird, um eine Verbindung zu als [Webservices bereitgestellten](#) <sup>193</sup> FlowForce-Aufträgen herzustellen. Je nach Netzwerkkonfiguration in Ihrem Unternehmen müssen Sie eventuell einen Wert wie `hostname` oder `hostname.beispiel.org` verwenden.

Der Host-Name wird auch von Altova ServiceController\* verwendet. Wenn Sie den Host-Namen nicht definieren, erkennt FlowForce automatisch den ersten geeigneten Host-Namen, der von Altova ServiceController verwendet wird.

Wenn der Host-Name konfiguriert ist, können auf der FlowForce Web-Oberfläche anklickbare Links angezeigt werden, über die Sie als Webservices bereitgestellte Aufträge aufrufen können. Dazu gehören auch Links im Abschnitt [Aktive Trigger und Dienste](#) <sup>110</sup> der Startseite. Außerdem steht dann im Abschnitt "Dienst" der Auftragskonfigurationsseite eine Schaltfläche **Web-service aufrufen** zur Verfügung, über die Sie den Webservice in einem neuen Browser-Fenster aufrufen können.

*\*Altova ServiceController ist eine Applikation, über die Sie Altova-Dienste auf Windows-Systemen jederzeit starten, beenden und konfigurieren können.*

- certificate** (Optional) Definiert, das Server-Zertifikat, das von FlowForce Server akzeptiert wird. Wenn kein Zertifikat angegeben wird, wird das Server-Zertifikat anhand der System Root-CA-Zertifikate überprüft. Falls vorhanden, muss dieser Wert dem von FlowForce Server verwendeten Zertifikat (in der Datei `flowforce.ini` definiert) entsprechen.
- ssl** (Optional) Aktiviert die SSL-Unterstützung für die Verbindung zwischen FlowForce Web Server und FlowForce Server. Die gültigen Werte sind 0 (deaktiviert) und 1 (aktiviert).

#### [FlowForceWeb]

Dieser Abschnitt gilt nur für FlowForce Web Server (die `flowforceweb.ini` Datei).

- timezone** Definiert die Standardzeitzone von FlowForce Web Server (z.B. `timezone=Europe/Berlin`). Die Standardzeitzone kann auch über die [Einstellungen auf der Seite "Verwaltung"](#)<sup>145</sup> festgelegt werden.

#### [Master] (Advanced Edition)

Dieser Abschnitt gilt nur für die `flowforce.ini`-Datei. Er ist relevant, wenn mehrere FlowForce Server-Instanzen in einem Cluster ausgeführt werden und die aktuelle Instanz die Master-Instanz ist

- active** Aktiviert die verschlüsselte Verbindung zu dieser Masterinstanz. Die gültigen Werte sind 0 (deaktiviert) und 1 (aktiviert).
- binding address** Definiert die Bindungsadresse der FlowForce Server-Masterinstanz. Verwenden Sie `0.0.0.0`, um den Empfang an allen Schnittstellen zu ermöglichen.
- port** Der Port, an dem diese Masterinstanz für Requests von Worker-Instanzen empfangsbereit ist.

## Verschlüsselte Verbindungen zwischen FFS und FFWeb

Um verschlüsselte Verbindungen zwischen FlowForce Server und FlowForce Web Server zu aktivieren, müssen Sie `flowforce.ini` und `flowforceweb.ini` wie unten gezeigt konfigurieren.

#### `flowforce.ini`

```
[ListenSSL]
active=1
ssl=1
host=0.0.0.0
port=4647
hostname=server.my.domain.com
```

```
[SSL]
certificate=C:\secure\flowforce.crt
private_key=C:\secure\flowforce.key
certificate_chain=
```

Der Port-Wert 4647 bezieht sich auf den Standardport für verschlüsselte Verbindungen. Die Pfade im Abschnitt [SSL] verweisen auf den Pfad zum Zertifikat und dem privaten Schlüssel für FlowForce Server.

#### **flowforceweb.ini**

```
[FlowForce]
host=127.0.0.1
port=4647
ssl=1
certificate=C:\secure\flowforce.crt
```

Der Host ist in diesem Fall 127.0.0.1, da die Kommunikation zwischen FFS und FFWS lokal erfolgt. Der Port verweist auf den Port, an dem FFS verschlüsselte Verbindungen akzeptiert, d.h. 4647. Der Parameter `certificate` definiert den lokalen Pfad zur FFS-Zertifikatdatei (oder den Pfad zum allgemeinen Zertifikat von FFS und FFWS, wenn beide dasselbe verwenden).

## 2.4 Verwaltungsaufgaben

Zu den Verwaltungsaufgaben zählen die folgenden:

- [Erstellen und Konfigurieren von Benutzern und Rollen](#) <sup>81</sup>
- [Konfiguration grundlegender Einstellungen](#) <sup>144</sup> (Standardzeitzone, Parameter für die Funktion `/system/mail/send` <sup>326</sup> Directory Service und Log-in-Einstellungen)
- [Backup, Wiederherstellung und Migration von Daten](#) <sup>84</sup>
- Überprüfen der Setup-Seite (falls Sie Ports ändern, SSL aktivieren müssen, usw.)
- [Lokalisieren von FlowForce Server](#) <sup>89</sup>

Die Verwaltungsaufgaben sind Aufgaben, die bei Bedarf durchgeführt werden.

### Überprüfen der Setup-Seite

Sie können die Setup-Seite jederzeit wieder aufrufen, falls Sie z.B. Ports ändern, SSL aktivieren oder eine neue Server-Instanz konfigurieren möchten. Nähere Informationen dazu finden Sie unter der Anleitung für Ihr jeweiliges Betriebssystem:

- [Aufrufen der Setup-Seite unter Windows](#) <sup>26</sup>
- [Aufrufen der Setup-Seite unter Linux](#) <sup>40</sup>
- [Aufrufen der Setup-Seite auf macOS-Systemen](#) <sup>47</sup>

### 2.4.1 Definieren von Benutzern und Rollen

Ein Benutzerkonto wird durch eine Kombination aus einem Anmeldenamen und einem Passwort definiert. Mit diesem Benutzerkonto sind einige Zugriffsrechte verknüpft. Benutzer greifen entweder zu Verwaltungszwecken oder als Endbenutzer auf FlowForce Server zu.

Die Zugriffsrechte sind durch die Rechte definiert, die einem Benutzer eingeräumt wurden. Ein Benutzer erhält seine Rechte auf folgende Arten: (i) Rechte, die von Rollen geerbt werden, denen der Benutzer angehört, (ii) Rechte, die dem Benutzer direkt zugewiesen wurden. Eine Rolle wird durch eine Gruppe von Rechten definiert. Eine Rolle erhält Rechte entweder direkt zugewiesen und/oder erbt diese von einer anderen Rolle, der sie angehört. Rechte selbst sind Zugriffsrechte auf die verschiedenen Administratorfunktionen und Dienste von FlowForce Server. Beispiele für Rechte sind z.B. das Recht, Sicherheitseinschränkungen außer Kraft zu setzen, das eigene Passwort eines Benutzers zu definieren oder einen beliebigen Auftrag abzubrechen.

Mit Hilfe von Rollen können Benutzerrechte auf hierarchische Weise definiert werden. So hat etwa die Rolle `SimpleAdmin` das Recht *Jeden Auftrag abbrechen*. Wenn `AdvancedAdmin` ein Mitglied von `SimpleAdmin` ist, erbt `AdvancedAdmin` das Recht, jeden beliebigen Auftrag abzubrechen, unabhängig davon, wer den Auftrag erstellt hat. Zusätzlich dazu könnte der Rolle das Recht *Benutzer, Rollen und Rechte verwalten* zugewiesen werden. Die hierarchische Kette könnte noch erweitert werden.

### Informationen zu Benutzern

Ein Benutzer ist eine Person, die sich auf FlowForce Server anmeldet, um Aufträge zu erstellen und zu überwachen, MapForce-Mappings oder StyleVision-Transformationen bereitzustellen und verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. Welche Aktionen einem Benutzer in FlowForce Server zur Verfügung stehen, hängt von folgenden Kriterien ab:

- den Berechtigungen oder Rechten, die den Benutzern zugewiesen wurden
- den Berechtigungen und Rechten, die Rollen, denen Benutzer angehören, zugewiesen sind

Es sind zwei spezielle Benutzer vordefiniert:

- Der Benutzer `root` ist der Anfangsbenutzer. Ihm sind standardmäßig alle verfügbaren Berechtigungen und Rechte im System zugewiesen. Name und Passwort dieses Benutzers lauten anfangs `root-root`. Das Passwort kann jederzeit geändert werden.
- Das Konto `anonymous` ist für anonyme Benutzer eingerichtet, die auf über die HTTP-Dienstoberfläche bereitgestellte Dienste zugreifen (siehe [Aufträge als Web-Dienste](#)<sup>193</sup>). Mit diesem Konto können Sie sich nicht bei der Web-Oberfläche einloggen und es gibt dafür kein Anfangspasswort.

Nähere Informationen zum Erstellen, Bearbeiten, Importieren und Löschen von Benutzern finden Sie unter [Benutzer](#)<sup>135</sup>.

## Informationen zu Rollen

Mit einer Rolle wird eine Gruppe von Rechten und Berechtigungen definiert. Eine Rolle kann einer anderen Rolle oder einem Benutzer zugewiesen werden. Die Rechte einer Rolle werden automatisch zu den Rechten jeder anderen Rolle oder jedes Benutzers, der/dem diese Rolle zugewiesen wurde. Einem Benutzer können beliebig viele Rollen zugewiesen werden. Der Benutzer hat dadurch alle Rechte, die in mehreren ihm zugewiesenen Rollen definiert sind.

Beachten Sie, dass Rechte global sind, während Berechtigungen für einzelne Container definiert werden.

Die folgenden Rollen sind vordefiniert:

- Die Rolle `authenticated` wird jedem Benutzer *mit Ausnahme* des Kontos `anonymous` automatisch zugewiesen.
- Die Rolle `all` wird jedem Benutzer *mit Ausnahme* des Kontos `anonymous` automatisch zugewiesen.

Nähere Informationen zum Erstellen, Bearbeiten, Importieren und Löschen von Rollen finden Sie unter [Rollen](#)<sup>138</sup>.

## Informationen zu Rechten


Mit einem Recht wird definiert, was ein Benutzer tun darf (z.B. ein Passwort definieren, Benutzer und Rollen lesen, einen beliebigen Auftrag abrechnen, usw.). Einem Benutzer können null bis alle verfügbaren Rechte eingeräumt werden. Es empfiehlt sich, Rechte über Rollen anstatt direkt an Benutzer zuzuweisen. Die Zuweisung von Rechten und Rollen an einen Benutzer erfolgt durch einen Benutzer, dem dieses Recht zugewiesen wurde. Anfangs hat der `root`-Benutzer dieses Recht.

### Vererben

Rechte können direkt an einen Benutzer (z.B. an  Alethia Alonso) oder an eine bestimmte Rolle (z.B.  Marketing Manager) zugewiesen werden. Es empfiehlt sich, Rechte an Rollen anstatt einzelnen Benutzern zuzuweisen, da dies langfristig die Wartung und Verwaltung von Rechten vereinfacht.

Sie können die Hierarchie Ihres Unternehmens in FlowForce Server nachbilden, indem Sie Rollen anderen Rollen zuweisen. In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für ein Unternehmen, für das drei Rollen und ein Benutzer definiert wurden. Die Rolle  Angestellte enthält eine Rolle namens  Marketing-Abteilung. Das bedeutet, dass die Rechte und Berechtigungen, die der Rolle  Angestellte zugewiesen wurden, von Benutzern, die der Rolle  Marketing-Abteilung angehören, automatisch geerbt werden.

Die Rolle  Marketing-Abteilung enthält die Rolle  Marketing Manager. In diesem Fall erbt die Rolle  Marketing Manager alle Rechte der Rollen  Marketing-Abteilung und  Angestellte. Eine Benutzerin namens  Alethia Alonso ist die Marketing Managerin und wurde der Rolle  Marketing Manager zugewiesen. Daraus geht hervor, dass sie alle Rechte aus dem größer gefassten Rollen erbt.



### Zuweisen eines Rechts

Um einem Benutzer oder einer Rolle ein Recht zuzuweisen, klicken Sie auf dem Register "Benutzer" oder "Rollen" (Seite "Verwaltung") auf den gewünschten Benutzer bzw. die gewünschte Rolle und wählen Sie aus, welche(s) Recht(e) zugewiesen werden soll(en). In der Tabelle unten sehen Sie eine Übersicht über die verfügbaren Rechte.

<i>Ausführungswarteschlangen definieren</i>	Dadurch erhalten Sie das Recht, Einstellungen im Zusammenhang mit <a href="#">Auftragsausführungswarteschlangen</a> <sup>202</sup> zu erstellen.
<i>Globale Einstellungen verwalten</i>	Dadurch erhalten Sie das Recht, die globalen FlowForce Server-Einstellungen (die Zeitzone und die Mailserver-Einstellungen) auf der Seite "Einstellungen" zu ändern. Dieses Verwaltungsrecht sollte nur FlowForce Server-Administratoren eingeräumt werden.
<i>Benutzer, Rollen und Rechte verwalten</i>	Dadurch erhalten Sie das Recht, die folgenden Daten hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen: Benutzer, Rollen, Rechte und Passwörter. Dieses Verwaltungsrecht sollte nur FlowForce Server-Administratoren eingeräumt werden. Standardmäßig hat nur der Benutzer <code>root</code> dieses Recht.
<i>Sicherheitseinschränkungen außer Kraft setzen</i>	Jeder Benutzer, der dieses Recht hat, kann Container-Berechtigungen ändern, ohne dafür Schreibrechte zu benötigen. Auf diese Art erhalten FlowForce Server Administratoren wieder Zugriff auf Ressourcen, auf die sonst kein Zugriff mehr bestünde. Dies ist ein Verwaltungsrecht und sollte nur FlowForce Server Administratoren zugewiesen werden. Standardmäßig hat nur der Benutzer <code>root</code> dieses Recht.

<i>Benutzer und Rollen lesen</i>	Standardmäßig sehen Benutzer nur das eigene Benutzerkonto und alle Rollen, deren Mitglied sie sind. Indem man Benutzern dieses Recht einräumt, erhalten sie Lesezugriff auf alle vorhandenen Benutzer und Rollen. Standardmäßig hat nur der Benutzer <code>root</code> dieses Recht.
<i>Sensible Daten abrufen</i>	Damit erhalten Sie das Recht, Passwörter als Klartext abzurufen und anzuzeigen. Standardmäßig hat nur der Benutzer <code>root</code> dieses Recht.
<i>Eigenes Passwort definieren</i>	Damit erhalten Sie das Recht Ihr Passwort zu ändern. Für Benutzer, die dieses Recht nicht haben, muss das Passwort vom FlowForce Server Administrator eingerichtet werden. Standardmäßig hat die Rolle <code>authenticated</code> und somit jedes Benutzerkonto mit Ausnahme von <code>anonymous</code> dieses Recht.
<i>Jeden Auftrag abrechnen</i>	Mit diesem Recht kann ein Benutzer jeden beliebigen FlowForce Server-Auftrag, der gerade ausgeführt wird, abrechnen, unabhängig davon, wer den Auftrag erstellt hat.
<i>Ungefilterte Log-Datei anzeigen</i>	Standardmäßig sehen Benutzer nur Log-Einträge, die im Zusammenhang mit Konfigurationen stehen, auf die sie Lesezugriff haben. Benutzer, die dieses Recht haben, können alle Log-Einträge, auch diejenigen, die nicht mit einer bestimmten Konfiguration verknüpft sind, lesen. Standardmäßig hat nur der Benutzer <code>root</code> dieses Recht.

Auf dem Register [Verwaltung | Berichte | Rechtebericht](#)<sup>142</sup> sehen Sie eine Liste aller Rechte, wobei jedes Recht zusammen mit allen Benutzern/Rollen, die dieses Recht haben, aufgelistet ist.

## 2.4.2 Backup, Wiederherstellung und Migration von Daten

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie in FlowForce Server ein Backup erstellen, Daten wiederherstellen und FlowForce Server-Daten aus einem früheren [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup> in das aktuelle kopieren.

### 2.4.2.1 Backup

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie ein Backup von Daten in FlowForce Server erstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten:

- Über die Web-Verwaltungsschnittstelle. Diese Art von Backup beinhaltet nur Konfigurationsdaten: Aufträge, Anmeldeinformationen, bereitgestellte MapForce Mappings und StyleVision Transformationen, Ressourcen. Nicht darin inkludiert sind Applikationseinstellungen oder Benutzer. Jeder FlowForce Server-Benutzer Konfigurationsdaten importieren und exportieren, falls es die Berechtigungen des entsprechenden Objekts erlauben.
- Verwaltungs-Backup des Applikationsdatenverzeichnisses. Bei dieser Methode benötigen Sie auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server installiert ist, Zugriff auf das FlowForce Server [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>. Das Applikationsdatenverzeichnis enthält alle im vorhergehenden Punkt aufgezählten Daten sowie Benutzer und Rollen, einschließlich Benutzer und Rollen, die aus einem

Directory Service wie Active Directory importiert wurden. Außerdem sind darin auch Einstellungen auf Applikationsebene wie z.B. E-Mail- oder LDAP-Server-Einstellungen, Passwort-Richtlinien

**Anmerkung:** Die Sicherung und Wiederherstellung von FlowForce Server-externen Daten, wie z.B. Dateien oder Verzeichnissen, die als Input oder Output für Aufträge verwendet werden, FlowForce Server-Ressourcen oder lokale dateibasierte Datenbanken, werden in diesem Kapitel nicht behandelt. Diese Daten müssen separat gesichert werden. Es empfiehlt sich, all diese externen Daten (wenn möglich) im selben Verzeichnis zu speichern, um dieses leichter sichern und warten zu können.

### Nützliche Tipps

Falls Sie in Zukunft Daten auf einen neuen Rechner migrieren oder anhand eines Backups wiederherstellen müssen, halten Sie sich an die folgenden Empfehlungen:

- Es wird empfohlen, einen zweiten LicenseServer (den so genannten Fallback Server) zu konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in der LicenseServer-Dokumentation (<https://www.altova.com/de/documentation>).
- Es wird empfohlen, für alle Aufträge Standalone-[Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup> (und nicht Inline-Anmeldeinformationen) zu verwenden. Wenn Sie in Aufträgen lokale (Inline)-Anmeldeinformationen verwenden, müssen alle derartigen Aufträge auf einem neuen Server-Rechner bearbeitet werden, damit sie mit den Benutzeranmeldeinformationen für dieses Betriebssystem übereinstimmen. Wenn Sie hingegen Standalone-Anmeldeinformationen verwenden, müssen Sie nur die Standalone-Anmeldeinformationen auf dem neuen Server-Rechner bearbeiten.
- Wenn Sie von MapForce aus bereitgestellte Mapping-Funktionen ausführen, sollten Sie Daten- und Ordnerpfade sowie Datenbanken mit Hilfe von [Ressourcen](#)<sup>474</sup> anstelle von absoluten Referenzen referenzieren.
- Anstatt Benutzer und Rollen direkt in FlowForce Server zu erstellen und zu verwalten, empfiehlt sich die Verwendung von Windows Active Directory oder einem anderen LDAP-Server mit Unterstützung für Directory Services. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Ändern der Directory Service-Einstellungen](#)<sup>146</sup>.

### Teilweises Backup über die Web-Verwaltungsschnittstelle

Um ein Backup von ausgewählten Objekten durchzuführen, melden Sie sich bei der FlowForce Web-Verwaltungsschnittstelle an und verwenden Sie die [Exportfunktion](#)<sup>336</sup>. Um Daten wiederherzustellen, verwenden Sie die [Importfunktion](#)<sup>341</sup>.

**Anmerkung:** Konfigurationsdaten können in eine FlowForce Server-Instanz derselben oder einer späteren Version, als die, aus der die Daten exportiert wurden, importiert werden. Der Import von Konfigurationsdaten in eine frühere Version von FlowForce Server funktioniert eventuell, sollte aber vermieden werden.

### Backup aller FlowForce-Applikationsdaten

Bei Erstellung eines Backup aller Applikationsdaten wird eine Kopie der FlowForce Server-Datenbank ([INSTANCEDIR](#)<sup>19</sup>) in einem sicheren Ordner erstellt, von dem aus diese später gegebenenfalls wiederhergestellt werden kann. Um Zeit und Speicherplatz zu sparen, sollten Sie das Verzeichnis `INSTANCEDIR` so kompakt wie möglich halten. Führen Sie zu diesem Zweck vor dem eigentlichen Backup die folgenden optionalen Schritte durch:

1. Archivieren Sie die alten Log-Einträge durch Erstellung eines Auftrags, in dem die Funktion [archive-log](#)<sup>332</sup> ausgeführt wird.
2. Löschen Sie alte Log-Einträge durch Erstellung eines Auftrags, in dem die Funktion [truncate-log](#)<sup>333</sup> ausgeführt wird.

3. Löschen Sie nicht verwendete Dateien durch Erstellung eines Auftrags, in dem die Funktion [cleanup-files](#)<sup>332</sup> ausgeführt wird.
4. Führen Sie die ausführbare FlowForce Server-Datei mit der Funktion [compactdb](#)<sup>438</sup> aus.

Sie können nun mit dem eigentlichen Backup fortfahren:

1. Beenden Sie sowohl den FlowForce Server- als auch den FlowForce Web Server-Dienst. Die nötigen Schritte variieren je nach Betriebssystem. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten von FlowForce Server.
2. Erstellen Sie eine Kopie des Verzeichnisses `INSTANCEDIR` in einem sicheren Ordner (am besten auf einem anderen Rechner oder einer anderen Festplatte). In den folgenden Schritten wird diese Kopie als `INSTANCEDIR_BACKUP` bezeichnet (siehe [Wiederherstellung und Migration von Daten](#)<sup>86</sup>).

Die Datei `private.db` in `INSTANCEDIR` enthält sensible Daten wie Passwörter und Private Keys. Das Backup sollte daher unbedingt sicher verwahrt werden.

## 2.4.2.2 Wiederherstellung und Migration von Daten

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Daten in FlowForce Server wiederherstellen. Außerdem finden Sie darin Informationen zur Datenmigration, bei der FlowForce-Daten aus einem früheren [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup> in das aktuelle kopiert werden. Falls nötig, werden FlowForce-Datenbanken dabei auch auf die neueste Version aktualisiert. Mit dem [migratedb](#)<sup>446</sup>-Befehl, der zum Migrieren von Daten verwendet wird, können Applikationsdaten von einem Ordner in einen anderen kopiert werden. Manchmal muss der Befehl ausgeführt werden, wenn Sie FlowForce Server auf einen neuen Rechner migrieren oder das Applikationsdatenverzeichnis aus einem Backup wiederherstellen möchten.

Wenn Sie nur die FlowForce-Datenbankversion auf die neueste aktualisieren müssen, genügt es, den Befehl [upgradedb](#)<sup>452</sup> auszuführen.

### Wiederherstellen von Daten

Wenn das Verzeichnis `INSTANCEDIR_BACKUP` (welches eine Kopie von [INSTANCEDIR](#)<sup>85</sup> ist) dieselbe Version wie die aktuell ausgeführte Version von FlowForce Server hat und sich auf demselben Rechner befindet, können Sie dieses ganz einfach folgendermaßen wiederherstellen:

1. Beenden Sie die FlowForce Server-Dienste, wenn sie gerade ausgeführt werden.
2. Benennen Sie `INSTANCEDIR` z.B. in `temp_data` um.
3. Kopieren Sie das `INSTANCEDIR_BACKUP` in `INSTANCEDIR`.
4. Starten Sie die beiden Dienste FlowForce Web Server und FlowForce Server.

Auch Backups von einem anderen Rechner, die eventuell aus einer älteren Datenbankversion stammen, können wiederhergestellt werden. Mit der unten stehenden Anleitung könnten Sie z.B. FlowForce Server-Daten auf einen neuen Server migrieren oder bei einem Hardware-Versagen wiederherstellen.

Sie können dieses Wiederherstellungsverfahren auf einem Rechner mit demselben oder einem anderen Betriebssystem durchführen. Beachten Sie in zweiterem Fall, dass die in Aufträgen verwendeten Pfade auf dem neuen Betriebssystem unter Umständen nicht gültig sind und manuell aktualisiert werden müssen. Mit Betriebssystem-Benutzerkonten verknüpfte Anmeldeinformationen (d.h. Anmeldeinformationen, bei denen die Option *Verwendung für Auftragsausführung gestatten* aktiviert wurde) sind auf dem neuen Rechner eventuell nicht mehr gültig und müssen in diesem Fall manuell aktualisiert werden.

Um Daten in einer neuen FlowForce Server Installation oder -Version wiederherzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Installieren Sie FlowForce Server und gegebenenfalls eines der folgenden Programme: MapForce Server, StyleVision Server und RaptorXML Server. Wenn Sie auch LicenseServer installieren müssen, können Sie diesen im Rahmen der FlowForce Server-Installation mitinstallieren (nur Windows). Auf anderen Plattformen muss LicenseServer separat installiert werden.
2. Melden Sie sich bei der LicenseServer Web-Verwaltungsschnittstelle an und heben Sie die Registrierung aller Produkte des alten Rechners auf. Registrieren Sie anschließend alle Produkte des neuen Rechners auf LicenseServer. Dieser Schritt kann auch nach der Migration durchgeführt werden.
3. Beenden Sie die FlowForce Server-Dienste, wenn sie gerade ausgeführt werden.
4. Benennen Sie **INSTANCEDIR** z.B. in **temp\_data** um.
5. Führen Sie den Befehl `migratedb` aus und geben Sie **INSTANCEDIR** als `--datadir` und **INSTANCEDIR\_BACKUP** als `--olddatadir` an (*siehe Beispiele unten*).

#### Windows

```
FlowForceServer migratedb
--datadir=C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2025\data
--olddatadir=C:\transfer\backup_data
```

#### CentOS

```
sudo ./flowforceserver migratedb
--datadir=/var/opt/Altova/FlowForceServer2025/data
--olddatadir=/home/chang/backups/data
```

6. Starten Sie den FlowForce Server- und anschließend den FlowForce Web Server-Dienst.

## Datenmigration

In diesem Unterabschnitt finden Sie Informationen über die Datenmigration unter Windows, Linux und macOS.

#### Windows

Unter Windows müssen Sie Ihre Konfigurationsdaten normalerweise nicht manuell migrieren. Wenn Sie eine neue Hauptversion von FlowForce Server installieren und eine frühere Hauptversion davon bereits installiert ist, werden Sie vom Installationsassistenten gefragt, ob die Konfigurationsdaten migriert werden sollen.

Sollten Sie die Konfigurationsdaten manuell migrieren müssen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

1. Stellen Sie sicher, dass Altova ServiceController  im System Infobereich ausgeführt wird. [Starten](#) <sup>30</sup> Sie andernfalls den Altova ServiceController.
2. [Beenden Sie](#) <sup>69</sup> den FlowForce Server-Dienst und den FlowForce Web Server-Dienst.
3. Löschen Sie den vom 2025-Installationsassistenten installierten FlowForce Server-Datenordner.
4. Führen Sie an der Eingabeaufforderung die ausführbare FlowForce-Datei mit dem Befehl [migratedb](#) <sup>446</sup> aus, z.B:

```
"C:\Programme(x86)\Altova\FlowForceServer2025\bin\FlowForceServer.exe" migratedb
--datadir=C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2025\data
--olddatadir=C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2024\data
```

5. [Starten](#) <sup>69</sup> Sie den FlowForce Server Web- und FlowForce Server-Dienst.

### Linux

Bevor Sie Daten unter Linux migrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Deinstallieren](#)<sup>34</sup> Sie die frühere Version von FlowForce Server. Beachten Sie, dass das Applikationsdatenverzeichnis bei der Desinstallation nicht entfernt wird. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Wichtige Pfade](#)<sup>19</sup>. Der Pfad zum Applikationsdatenverzeichnis hängt von der Hauptversion von FlowForce Server ab (z.B. `/var/opt/FlowForceServer2024`).
2. [Installieren](#)<sup>34</sup> Sie FlowForce Server 2025. Dadurch wird ein neues Applikationsdatenverzeichnis mit den Standardkonfigurationsdaten erstellt (z.B. `/var/opt/FlowForceServer2025`).

Um Daten in FlowForce Server 2025 zu migrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beenden Sie den FlowForce Web Server-Dienst, falls er gerade läuft.

```
sudo systemctl stop flowforcewebserver
```

2. Beenden Sie den FlowForce Web Server-Dienst, falls er gerade läuft. Verwenden Sie denselben Befehl wie oben, aber ersetzen Sie `flowforcewebserver` durch `flowforceserver`.
3. Entfernen Sie das während der Installation erstellte Datenverzeichnis `NEW` oder benennen Sie es um.

```
sudo rm -rf /var/opt/Altova/FlowForceServer2025/data
```

4. Migrieren Sie VORHANDENEN Daten mit dem Befehl [migratedb](#)<sup>446</sup> aus der Befehlszeilenschnittstelle von FlowForce Server. Beispiel:

```
sudo /opt/Altova/FlowForceServer2025/bin/flowforceserver migratedb
--olddatadir=/var/opt/Altova/FlowForceServer2024/data
--datadir=/var/opt/Altova/FlowForceServer2025/data
```

5. Starten Sie den FlowForce Web Server-Dienst.

```
sudo systemctl start flowforcewebserver
```

6. Starten Sie den FlowForce Server-Dienst. Verwenden Sie denselben Befehl wie oben, aber ersetzen Sie `flowforcewebserver` durch `flowforceserver`.

### macOS

Beachten Sie dabei die folgenden Voraussetzungen:

- FlowForce Server 2025 muss installiert sein (siehe [Installieren von FlowForce Server](#)<sup>42</sup>).
- Führen Sie die Datenmigration als Benutzer mit Administratorrechten (Root-Rechten) durch.

Um Daten in FlowForce Server 2025 zu migrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Beenden Sie den FlowForce Server-Dienst.

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceServer.plist
```

2. Beenden Sie den FlowForce Web Server-Dienst.

```
sudo launchctl unload /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceWebServer.plist
```

3. Entfernen Sie das während der Installation erstellte Datenverzeichnis oder benennen Sie es um.

```
sudo rm -rf /var/Altova/FlowForceServer2025/data
```

4. Führen Sie den Befehl [migratedb](#)<sup>446</sup> aus:

```
sudo /usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin/FlowForceServer migratedb
--olddatadir=/var/Altova/FlowForceServer2024/data
--datadir=/var/Altova/FlowForceServer2025/data
```

5. Starten Sie den FlowForce Server-Dienst.

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceServer.plist
```

6. Starten Sie den FlowForce Web Server-Dienst.

```
sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/com.altova.FlowForceWebServer.plist
```

## 2.4.3 Lokalisieren von FlowForce Server

Altova FlowForce Server ist mit Unterstützung für die folgenden Sprachen erhältlich: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Japanisch. Um eine dieser Sprachen als Standardsprache festzulegen, verwenden Sie den FlowForce Server Befehl [setdeflang](#)<sup>450</sup>. Um eine lokalisierte Version von FlowForce Server in einer anderen Sprache zu erstellen, gehen Sie vor, wie unten beschrieben:

1. Generieren Sie mit Hilfe des Befehls [xportresourcestrings](#)<sup>441</sup> eine XML-Datei, die die Ressourcenstrings enthält.
2. Übersetzen Sie die Ressourcenstrings in die Zielsprache. Die Ressourcenstrings bilden den Inhalt der `<string>` Elemente in der XML-Datei. Übersetzen Sie keine Variablen in geschweiften Klammern wie z.B. `{option}` oder `{product}`.
3. Wenden Sie sich an den [Altova Support](#), um anhand Ihrer übersetzten XML-Datei eine lokalisierte DLL-Datei zu generieren.
4. Nachdem Sie Ihre lokalisierte DLL-Datei vom Altova Support erhalten haben, speichern Sie diese im Ordner [INSTALLDIR](#)<sup>19</sup>\bin. Ihre DLL-Datei wird einen Namen im folgenden Format haben: `FlowForceServer2025_lc.dll`. Der `lc` Teil des Namens enthält den Sprachencode. So steht z.B. in `FlowForceServer2025_de.dll` der `de` Teil für die Sprache Deutsch.
5. Führen Sie den Befehl [setdeflang](#)<sup>450</sup> aus, um Ihre lokalisierte DLL als die zu verwendende FlowForce Server Applikation zu definieren. Verwenden Sie den Sprachencode, der Teil des DLL-Namens ist, als Argument des Befehls `setdeflang`.

## 3 Tutorials

In diesem Abschnitt werden einige häufige Auftragsszenarien behandelt. Dabei werden folgende Aufgaben beschrieben:

- [Erstellung eines einfachen Auftrags, der im Browser den Text "Hello World!" ausgibt](#) <sup>91</sup>
- [Kopieren von Dateien aus dem Quellverzeichnis in das Zielverzeichnis](#) <sup>94</sup>
- [Konfiguration eines Auftrags, der den Inhalt eines Verzeichnisses auflistet und diese Liste in einer Datei speichert](#) <sup>97</sup>
- [Bereitstellung eines Altova MapForce-Mappings auf FlowForce Server und Ausführung dieses Mappings als geplanter Auftrag](#) <sup>100</sup>

Nähere Informationen zu anderen möglichen Auftragsszenarien finden Sie unter [Beispiele für Aufträge](#) <sup>343</sup>.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server.
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst müssen an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#) <sup>54</sup> empfangsbereit sein.
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst müssen gestartet sein.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit den Berechtigungen für einen der Container. Standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den Container `/public`.

## 3.1 Hello World

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen einfachen Auftrag erstellen, der im Browser den Text "Hello World!" ausgibt. Das Grundkonzept ist unten beschrieben:

1. Wir erstellen im Container `/public/Examples` einen neuen Auftrag.
2. Danach fügen wir einen Ausführungsschritt hinzu, dessen Ergebnis der Ausdruck "Hello World" ist.
3. Anschließend konfigurieren wir den Auftrag als [Web-Dienst](#)<sup>193</sup>, sodass wir den Auftrag durch Klick auf einen Link im Browser starten können.
4. Außerdem wählen wir vorhandene [Passwort-Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> aus, mit denen der Auftrag gestartet wird.
5. Nach Speicherung der Auftragskonfiguration starten wir den Auftrag unter der konfigurierten URL.

### Implementierung

In diesem Unterabschnitt wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie einen einfachen Auftrag erstellen, der im Browser den Text "Hello World!" ausgibt. Die Implementierung dieses Szenarios sehen Sie auch in der GIF-Datei am unteren Rand des Kapitels.

#### Schritt 1: Erstellung eines Auftrags

Um einen Auftrag zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Melden Sie sich](#)<sup>104</sup> bei FlowForce Server an.
2. Navigieren Sie zu einem Container, für den Sie die Berechtigung zur Erstellung neuer Aufträge haben. Zu Testzwecken verwenden wir den Container `/public/Examples`. Falls dieser Container noch nicht existiert, erstellen Sie ihn mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
3. Erstellen Sie im Container `/public/Examples` einen neuen Auftrag, indem Sie auf **Erstellen | Auftrag erstellen** klicken.
4. Geben Sie einen Namen für den Auftrag (z.B. *Beispielauftrag*) und optional eine Auftragsbeschreibung ein.

Der Auftrag in unserem Beispiel hat den Namen *HelloWorld* und enthält die folgende Beschreibung: "Outputs the text 'Hello World!'"

#### Schritt 2: Hinzufügen einem Auftragsausführungsschritts

Um einen Ausführungsschritt hinzuzufügen, dessen Ergebnis der Ausdruck "Hello World!" ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Abschnitt *Ausführungsschritte* auf **Neuer Ausführungsschritt**.
2. Geben Sie ins Feld *Funktion ausführen* den Namen der vordefinierten Funktion [system/compute](#)<sup>279</sup> ein.
3. Geben Sie ins Feld *Ausdruck* den Text `'Hello World!'`, ein und setzen Sie ihn in einfache Anführungszeichen.

#### Schritt 3: Konfigurieren des Auftrags als Web-Dienst

Um den Auftrag als Webservice zu konfigurieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen* und geben Sie als Namen des Webservice `HelloWorldJob` ein. Nähere Informationen zu Web-Diensten finden Sie unter [Aufträge als Web-Dienste](#)<sup>193</sup>.

#### Schritt 4: Auswählen der Anmeldeinformationen

Bei der Erstellung eines Auftrags in FlowForce Server müssen die Anmeldeinformationen für das

Benutzerkonto, von dem aus der Auftrag ausgeführt werden muss, angegeben werden.

Wir wählen im Abschnitt *Anmeldeinformationen* Passwort-Anmeldeinformationen aus, die wir bereits vor Beginn des Tutorials definiert haben. Dabei handelt es sich um ein Standalone-Objekt, das in jedem beliebige Auftrag verwendet werden kann. Standalone-Anmeldeinformationen sind deshalb praktisch, weil Sie diese zentral an einer Stelle ändern können, wobei sich diese Änderung auf alle Aufträge auswirkt, in denen diese referenziert werden.

Alternativ dazu können Sie lokale Anmeldeinformationen definieren, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

Nähere Informationen zu Anmeldeinformationstypen sowie eine Anleitung, wie Sie diese erstellen, finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

#### Schritt 5: Speichern und Ausführung des Auftrags

Um die Auftragskonfiguration zu speichern, klicken Sie am unteren Rand der Konfigurationsseite auf die Schaltfläche **Speichern**. Um den Auftrag zu starten, können Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie die zuvor in Schritt 3 konfigurierte URL in die Adressleiste des Browsers ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

#### **Achtung**

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer *Anonymous* die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.

#### Ergebnis des Auftrags

Wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde, wird im Browser die folgende Ausgabe angezeigt:

Hello World!

Wenn der Auftrag fehlschlägt, wird im Browser die Meldung "Dienstausführung fehlgeschlagen" angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall das FlowForce Server [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup>, um den Fehler ausfindig zu machen. In der Advanced Edition werden außerdem Balkendiagramme mit der [Auftragsstatistik](#)<sup>108</sup> angezeigt.

### Im GIF angezeigte Implementierung

Ein kurze Demo der in diesem Tutorial beschriebenen Schritte finden Sie auf der Altova-Website in diesem Kapitel des Online FlowForce Server-Handbuchs (<https://www.altova.com/de/documentation>).

## 3.2 Kopieren von Dateien

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie einen Auftrag erstellen, der Dateien, die einem bestimmten Muster entsprechen, aus einem Ordner in einen anderen kopieren. Angenommen, die Verkaufsabteilung erhält einige Bücherbestellungen und muss einige der Dateien an die Buchhaltungsabteilung weiterleiten. Dazu erstellen wir einen geplanten Auftrag, der nur die JSON-Dateien mit dem Präfix `BookList` in den Ordner der Buchhaltung kopiert.

Aktuell enthält der Ordner der Verkaufsabteilung die folgenden Dateien:

```
Authors.xml
Authors.xsd
BookCatalog.xlsx
BookList.csv
BookListBiography.json
BookListChildren.json
BookListClassics.json
BookListCrimeMystery.json
BookListFantasy.json
BookListHorror.json
BookListHumor.json
BookListSciFi.json
BookOrder.txt
BookOrder.xml
BookOrder.xsd
Books.json
Books.schema.json
FileList.txt
Notes.txt
ORDERS.EDI
```

Diese Liste enthält für dieses Tutorial erstellte Beispieldateien. Diese Dateien dienen nur zu Demonstrationszwecken. Verwenden Sie bitte Ihre eigenen Dateien, um die in diesem Tutorial beschriebenen Funktionalitäten zu testen.

Das Grundkonzept ist unten beschrieben:

1. Wir erstellen im Container `/public/Examples` einen neuen Auftrag.
2. Anschließend fügen wir einen [For-Each-Schritt](#)<sup>164</sup> hinzu, der durch eine Sequenz von Dateien iteriert und diese aus dem Quellordner in den Zielordner kopiert.
3. Anschließend konfigurieren wir einen [Timer](#)<sup>186</sup>, der den Auftrag nach einem bestimmten Zeitplan startet.
4. Außerdem wählen wir vorhandene [Passwort-Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> aus, mit denen der Auftrag gestartet wird.
5. Nachdem wir die Auftragskonfiguration gespeichert haben, sehen wir den Status des Auftrags auf der Startseite. Nachdem der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde, werden die kopierten Dateien im Zielordner angezeigt.

### Implementierung

In diesem Unterabschnitt wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie den obigen Auftrag erstellen. Die Implementierung dieses Szenarios sehen Sie auch in der GIF-Datei am unteren Rand des Kapitels.

### Schritt 1: Erstellung eines Auftrags

Um einen Auftrag zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Melden Sie sich](#)<sup>104</sup> bei FlowForce Server an.
2. Navigieren Sie zu einem Container, für den Sie die Berechtigung zur Erstellung neuer Aufträge haben. Zu Testzwecken verwenden wir den Container `/public/Examples`. Falls dieser Container noch nicht existiert, erstellen Sie ihn mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
3. Erstellen Sie im Container `/public/Examples` einen neuen Auftrag, indem Sie auf **Erstellen | Auftrag erstellen** klicken.
4. Geben Sie einen Namen für den Auftrag (z.B. *Beispielauftrag*) und optional eine Auftragsbeschreibung ein.

Der Auftrag in unserem Beispiel hat den Namen *CopyFiles* und enthält die folgende Beschreibung: "Copies files from Sales to Accounting."

### Schritt 2: Hinzufügen eines For-Each-Schritts

Mit Hilfe von For-Each-Schritten können Sie durch eine Sequenz (z.B. eine Liste von Dateien in einem Verzeichnis) iterieren. Ein For-Each-Block, der aus mehreren Schritten bestehen kann, wird so lange ausgeführt, bis alle Elemente der Schleife verarbeitet wurden. Um einen For-Each-Schritt zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Abschnitt *Ausführungsschritte* auf **Neuer For-Each-Schritt**, woraufhin ein For-Each-Block angezeigt wird.
2. Ins Textfeld "Sequenz" geben wir den folgenden Ausdruck ein:

```
list-files('C:\Test\FlowForceServer\CopyFiles\Sales\BookList*.json')
```

Die Funktion [file-system](#)<sup>255</sup> listet JSON-Dateien mit dem Präfix `BookList` aus dem Ordner `sales` auf. Das Zeichen `*` bedeutet, dass hinter dem Präfix `BookList` beliebige Zeichen stehen können. Alle anderen Dateien im Ordner werden ignoriert.

3. Im nächsten Schritt wird innerhalb des For-Each-Blocks ein Ausführungsschritt hinzugefügt: Klicken Sie innerhalb des Blocks auf das Plus-Zeichen und wählen Sie aus der Liste **Neuer Ausführungsschritt** aus.
4. Geben Sie ins Feld *Funktion ausführen* die Funktion [/system/filesystem/copy](#)<sup>284</sup> ein..
5. Setzen Sie den Parameter *Quelle* auf `{item}` - dies bezieht sich auf den im Feld *For Each* definierten Wert. Der Wert im Feld *For Each* bedeutet, dass für jedes Element in der Sequenz eine bestimmte Aktion ausgeführt wird. In unserem Beispiel wird jede Datei, die dem Muster im Feld *Sequenz* entspricht, in den Ordner `Accounting` kopiert.
6. Setzen Sie den Parameter *Ziel* auf den folgenden Pfad: `c:\Test\FlowForceServer\CopyFiles\Accounting` - dies ist der Pfad zum Zielverzeichnis, in das die Dateien kopiert werden.
7. Aktivieren Sie die Option *Überschreiben*, sodass FlowForce Server die bereits im Zielordner vorhandenen Dateien überschreibt.

Im For-Each-Schritt wird somit die Liste der Dateien im Ordner `sales` in einer Schleife verarbeitet und es werden nur die JSON-Dateien mit dem Präfix `BookList` kopiert. Falls der Ordner `Accounting` Dateien enthält, deren Namen mit dem der kopierten Dateien übereinstimmen, werden die Zieldateien überschrieben.

### Schritt 3: Konfigurieren eines Timers

Da der Auftrag nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt werden soll, müssen Sie einen Timer zum Starten des Auftrags definieren. Um einen Timer hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zum Abschnitt *Trigger* und wählen Sie **Neuer Timer**.
2. Setzen Sie die Option *Ausführen auf* auf *täglich*.
3. Definieren Sie im Parameter *Start* das Datum und die Uhrzeit für den Start.
4. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen *Aktiviert* ausgewählt ist.

### Schritt 4: Auswählen der Anmeldeinformationen

Bei der Erstellung eines Auftrags in FlowForce Server müssen die Anmeldeinformationen für das Benutzerkonto, von dem aus der Auftrag ausgeführt werden muss, angegeben werden.

Wir wählen im Abschnitt *Anmeldeinformationen* Passwort-Anmeldeinformationen aus, die wir bereits vor Beginn des Tutorials definiert haben. Dabei handelt es sich um ein Standalone-Objekt, das in jedem beliebige Auftrag verwendet werden kann. Standalone-Anmeldeinformationen sind deshalb praktisch, weil Sie diese zentral an einer Stelle ändern können, wobei sich diese Änderung auf alle Aufträge auswirkt, in denen diese referenziert werden.

Alternativ dazu können Sie lokale Anmeldeinformationen definieren, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

Nähere Informationen zu Anmeldeinformationstypen sowie eine Anleitung, wie Sie diese erstellen, finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

### Schritt 5: Speichern des Auftrags und Überwachung des Auftragsstatus auf der Startseite

Klicken Sie am unteren Rand der Konfigurationsseite auf die Schaltfläche **Speichern**. Klicken Sie auf das Register "Startseite", um zur Startseite zu gelangen. Auf der Startseite wird der neu konfigurierte Auftrag im Abschnitt *Aktive Timer* angezeigt. Sobald der Auftrag vom Timer gestartet wird, wird er eventuell kurze Zeit im Abschnitt *Laufende Aufträge* angezeigt. Nähere Informationen zum Überwachen des Auftragsstatus und zum Anzeigen von Statistiken finden Sie unter [Auftragsinfo auf der Startseite](#)<sup>108</sup> und [Auftragsstatus](#)<sup>112</sup>.

### Ergebnis des Auftrags

Nach erfolgreicher Ausführung wurden alle JSON-Dateien mit dem Präfix `BookList` in den Ordner `Accounting` kopiert:

```
BookListBiography.json
BookListChildren.json
BookListClassics.json
BookListCrimeMystery.json
BookListFantasy.json
BookListHorror.json
BookListHumor.json
BookListSciFi.json
```

Wenn die Auftragsausführung fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie das FlowForce Server [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup>, um die Fehler zu finden.

## Im GIF angezeigte Implementierung

Ein kurze Demo der in diesem Tutorial beschriebenen Schritte finden Sie auf der Altova-Website in diesem Kapitel des Online FlowForce Server-Handbuchs (<https://www.altova.com/de/documentation>).

## 3.3 Auflisten des Verzeichnisses

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie einen Auftrag konfigurieren, der den Inhalt eines Verzeichnisses auflistet und diese Liste als .TXT-Datei speichert. Das Grundkonzept ist unten beschrieben:

1. Wir erstellen im Container `/public/Examples` einen neuen Auftrag.
2. Anschließend fügen wir einen Ausführungsschritt hinzu, der den Shell-Befehl `dir` ausführt. Dieser Befehl listet den Inhalt des angegebenen Verzeichnisses auf.
3. Im nächsten Schritt fügen wir einen weiteren Ausführungsschritt hinzu, in dem das Ergebnis des ersten Schritts verwendet wird und speichern dieses Ergebnis als TXT-Datei mit dem Namen `FileList.txt`.
4. Außerdem konfigurieren wir einen [Dateisystem-Trigger](#)<sup>188</sup>, der das Verzeichnis alle 60 Sekunden auf Änderungen überprüft und den Auftrag startet, wenn eine neue Datei zum angegebenen Verzeichnis hinzugefügt wurde.
5. Außerdem wählen wir vorhandene [Passwort-Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> aus, mit denen der Auftrag gestartet wird.
6. Nachdem wir die Auftragskonfiguration gespeichert haben, werden alle vorhandenen Dateien im angegebenen Verzeichnis als neu erstellt betrachtet und der Auftrag wird ausgeführt. Als Ergebnis wird die Datei `FileList.txt`, die die Verzeichnisliste enthält, erstellt.

### Implementierung

In diesem Unterabschnitt wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie den obigen Auftrag erstellen. Die Implementierung dieses Szenarios sehen Sie auch in der GIF-Datei am unteren Rand des Kapitels.

#### Schritt 1: Erstellung eines Auftrags

Um einen Auftrag zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Melden Sie sich](#)<sup>104</sup> bei FlowForce Server an.
2. Navigieren Sie zu einem Container, für den Sie die Berechtigung zur Erstellung neuer Aufträge haben. Zu Testzwecken verwenden wir den Container `/public/Examples`. Falls dieser Container noch nicht existiert, erstellen Sie ihn mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
3. Erstellen Sie im Container `/public/Examples` einen neuen Auftrag, indem Sie auf **Erstellen | Auftrag erstellen** klicken.
4. Geben Sie einen Namen für den Auftrag (z.B. *Beispielauftrag*) und optional eine Auftragsbeschreibung ein.

Der Auftrag in unserem Beispiel hat den Namen `ListFiles` und enthält die folgende Beschreibung: "Lists directory contents and saves the list as a TXT file."

#### Schritt 2: Hinzufügen eines Ausführungsschritts, der den Verzeichnissinhalt auflistet

Um einen Ausführungsschritt hinzuzufügen, der den Inhalt eines Verzeichnisses auflistet, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Abschnitt *Ausführungsschritte* auf **Neuer Ausführungsschritt**.
2. Geben Sie ins Feld *Funktion ausführen* den Namen der vordefinierten Funktion [/system/shell/commandline](#)<sup>333</sup> ein. Diese Systemfunktion kann Shell-Befehle und Batch-Dateien ausführen.
3. Geben Sie in das Feld *Parameter | Befehl* den Befehl `dir` ein. Mit diesem Befehl wird in verschiedenen Betriebssystemen der Inhalt eines Verzeichnisses aufgelistet.
4. Im nächsten Schritt muss ein Arbeitsverzeichnis, dessen Inhalt aufgelistet werden soll, angegeben werden. Klicken Sie neben dem Parameter *Arbeitsverzeichnis* auf das Plus-Zeichen. Dadurch wird das

Textfeld ausgeblendet. Das Arbeitsverzeichnis in diesem Beispiel ist `c:`

`\Test\FlowForceServer\ExampleFiles.`

- Um das von diesem Ausführungsschritt erzeugte Ergebnis verwenden zu können, müssen wir das Ergebnis des Schritts einem Wert des Typs `Ergebnis` zuweisen. Der Name des Werts lautet in unserem Beispiel `list`. Sie können für das Ergebnis des Schritts jeden beliebigen geeigneten Namen auswählen. Nähere Informationen zu Schrittergebnissen finden Sie unter [Schrittergebnis](#)<sup>174</sup>.

### Schritt 3: Hinzufügen eines Ausführungsschritts, der die Verzeichnisliste in einer Datei speichert

Um einen Ausführungsschritt hinzuzufügen, der die Verzeichnisliste in einer Datei speichert, gehen sie folgendermaßen vor:

- Fügen Sie im Abschnitt *Ausführungsschritte* einen weiteren Schritt hinzu.
- Geben Sie ins Feld *Funktion ausführen* den Namen der vordefinierten Funktion [/system/create-file](#)<sup>282</sup> ein.
- Geben Sie den Namen der Zieldatei, in der die Verzeichnisliste gespeichert werden soll, ein. In unserem Beispiel geben wir den vollständigen Pfad zur Zieldatei ein: `c:\Test\FlowForceServer\ExampleFiles\FileList.txt`.
- Im nächsten Schritt stellen wir das Ergebnis des ersten Ausführungsschritts im Feld *Quell-Stream* bereit. Da das Ergebnis des ersten Schritts den Typ `Ergebnis` hat und im Feld *Quell-Stream* ein Stream erwartet wird, stimmen die Datentypen nicht miteinander überein. Damit das Ergebnis des ersten Schritts im zweiten Schritt verwendet werden kann, müssen die Datentypen übereinstimmen. Wir verwenden daher die Ausdrucksfunktion [stdout](#)<sup>241</sup>, die anhand des Parameters `result` einen Stream erzeugt. Geben Sie in das Feld *Quell-Stream* Folgendes ein: `stdout(list)`, wobei `list` der Name des in Schritt 2.4 oben deklarierten Schrittergebnisses ist.
- Aktivieren Sie den Parameter *Ziel überschreiben*, sodass FlowForce Server die bereits im Zielordner vorhandenen Dateien überschreibt.

### Schritt 4: Konfigurieren eines Dateisystem-Triggers, der den Auftrag startet

Sie müssen für jeden Auftrag, den Sie konfigurieren eine oder mehrere Bedingungen definieren, die den Auftrag starten. In diesem Tutorial definieren wir einen Dateisystem-Trigger, der das in Schritt 1 angegebene Verzeichnis alle 60 Sekunden überprüft. Wenn neue Dateien gefunden werden, startet der Trigger den Auftrag und schreibt die Verzeichnisliste in die in Schritt 3.3 definierte Zieldatei. Um einen Dateisystem-Trigger zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Navigieren Sie zum Abschnitt *Trigger* und wählen Sie **Neuer Dateisystem-Trigger**. Daraufhin wird der Trigger-Block mit verschiedenen Parametern angezeigt.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste des Parameters *Überprüfe Neu erstellt* aus.
- Geben Sie den Pfad zu dem zu überprüfenden Verzeichnis an: `c:\Test\FlowForceServer\ExampleFiles.`

### Schritt 5: Auswählen der Anmeldeinformationen

Bei der Erstellung eines Auftrags in FlowForce Server müssen die Anmeldeinformationen für das Benutzerkonto, von dem aus der Auftrag ausgeführt werden muss, angegeben werden.

Wir wählen im Abschnitt *Anmeldeinformationen* Passwort-Anmeldeinformationen aus, die wir bereits vor Beginn des Tutorials definiert haben. Dabei handelt es sich um ein Standalone-Objekt, das in jedem beliebige Auftrag verwendet werden kann. Standalone-Anmeldeinformationen sind deshalb praktisch, weil Sie diese zentral an einer Stelle ändern können, wobei sich diese Änderung auf alle Aufträge auswirkt, in denen diese referenziert werden.

Alternativ dazu können Sie lokale Anmeldeinformationen definieren, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

Nähere Informationen zu Anmeldeinformationstypen sowie eine Anleitung, wie Sie diese erstellen, finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

#### Schritt 6: Speichern und Ausführen des Auftrags

Um die Auftragskonfiguration zu speichern, klicken Sie am unteren Rand der Konfigurationsseite auf die Schaltfläche **Speichern**. Um den Auftrag das erste Mal auszuführen, müssen Sie keine Aktion setzen. Wenn Sie einen neuen Trigger hinzufügen und die Auftragskonfiguration speichern, werden alle vorhandenen Dateien im angegebenen Verzeichnis als neu erstellt betrachtet und der Auftrag wird ausgeführt.

Um die Auftragsausführung erneut zu starten, müssen die Trigger-Bedingungen erfüllt werden, d.h. es muss mindestens eine Datei zu `C:\Test\FlowForceServer\ExampleFiles` hinzugefügt oder eine vorhandene Datei in diesem Verzeichnis umbenannt werden.

#### Ergebnis des Auftrags

Nachdem der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde, wird in `FileList.txt` der Inhalt des Verzeichnisses angezeigt. Unten sehen Sie einen Auszug aus der Textdatei:

```
Verzeichnis C:\Test\FlowForceServer\ExampleFiles

05/24/2024 02:18 PM <DIR>      .
05/24/2024 02:18 PM <DIR>      ..
05/23/2023 12:01 PM          25,126 Authors.xml
05/05/2023 05:17 PM          2,280 Authors.xsd
05/22/2024 11:05 AM           515 BookListBiography.json
05/22/2024 11:05 AM          1,560 BookListChildren.json
05/22/2024 11:06 AM          2,433 BookListClassics.json
05/22/2024 11:07 AM          2,447 BookListCrimeMystery.json
05/22/2024 11:08 AM          5,036 BookListFantasy.json
05/22/2024 11:08 AM          1,121 BookListHorror.json
05/22/2024 11:08 AM           477 BookListHumor.json
05/22/2024 11:09 AM           963 BookListSciFi.json
01/19/2024 07:22 PM          3,197 BookOrder.xml
12/06/2023 06:44 PM          1,663 BookOrder.xsd
09/11/2023 11:22 AM         17,905 Books.json
05/22/2024 11:02 AM           993 Books.schema.json
05/24/2024 02:18 PM          1,224 FileList.txt
05/24/2024 01:47 PM           368 Notes.txt
          16 File(s)          67,308 bytes
          2 Dir(s) 725,686,542,336 bytes free
```

#### Im GIF angezeigte Implementierung

Ein kurze Demo der in diesem Tutorial beschriebenen Schritte finden Sie auf der Altova-Website in diesem Kapitel des Online FlowForce Server-Handbuchs (<https://www.altova.com/de/documentation>).

## 3.4 MapForce-Mapping als geplanter Auftrag

In diesem Tutorial wird beschrieben, wie Sie ein Altova MapForce-Mapping auf FlowForce Server bereitstellen und dieses Mapping als geplanten Auftrag ausführen. Das Grundkonzept ist unten beschrieben:

1. Zuerst stellen wir das MapForce-Mapping auf FlowForce Server bereit. Nachdem wir alle entsprechenden Einstellungen für die Bereitstellung konfiguriert haben, wird im Browser die Auftragskonfigurationsseite, die bereits das bereitgestellte Mapping als Ausführungsschritt enthält, angezeigt.
2. Anschließend fügen wir einen Ausführungsschritt hinzu, in dem überprüft wird, ob der Pfad für die Mapping-Ausgabe vorhanden ist.
3. Im nächsten Schritt fügen wir einen bedingten Schritt hinzu, in dem ein Verzeichnis für die Mapping-Ausgabe erstellt wird, falls kein solches vorhanden ist.
4. Anschließend konfigurieren wir einen [Timer](#)<sup>186</sup>, der den Auftrag nach einem bestimmten Zeitplan startet.
5. Außerdem wählen wir vorhandene [Passwort-Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> aus, mit denen der Auftrag gestartet wird.
6. Nach Ausführung des Auftrags sehen wir nach, ob das Ausgabeverzeichnis die vom Mapping erzeugte Datei enthält.

### Benötigte Lizenzen

Beachten Sie, dass Sie für diese Auftragskonfiguration die folgenden Lizenzen benötigen: MapForce Enterprise Edition, MapForce Server Advanced Edition und FlowForce Server.

### Implementierung

In diesem Unterabschnitt wird Schritt für Schritt beschrieben, wie Sie den obigen Auftrag erstellen. Die Implementierung dieses Szenarios sehen Sie auch in der GIF-Datei am unteren Rand des Kapitels.

#### Schritt 1: Bereitstellen des MapForce Mappings auf FlowForce Server

Wir verwenden in diesem Tutorial das folgende mit MapForce vorinstallierte Beispiel:

```
<Dokumente>\Altova\MapForce2025\MapForceExamples\BookCatalogPDFToXML.mfd
```

Öffnen Sie diese Datei in MapForce und fahren Sie folgendermaßen fort:

1. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Auf FlowForce Server bereitstellen**.
2. Geben Sie in das daraufhin angezeigte Dialogfeld **Mapping online bereitstellen** die entsprechenden Verbindungsinformationen ein.
3. Behalten Sie den Standardpfad des bereitgestellten Mappings und andere Einstellungen unverändert bei.
4. Klicken Sie auf **OK**.
5. Das bereitgestellte Mapping wird auf der Auftragskonfigurationsseite der FlowForce Server Verwaltungsschnittstelle als Ausführungsschritt geöffnet. Klicken Sie neben dem Parameter *Arbeitsverzeichnis* auf das Plus-Zeichen und geben Sie den folgenden Pfad ein: `c:\Test\FlowForceServer\MapOutput`. Dies ist der Pfad, unter dem die vom Mapping erzeugte Datei gespeichert wird.

#### Schritt 2: Hinzufügen eines Ausführungsschritts, der überprüft, ob ein Pfad vorhanden ist

Im nächsten Schritt möchten wir überprüfen, ob das Ausgabeverzeichnis, in dem die vom Mapping erzeugte Datei gespeichert werden soll, vorhanden ist. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie oberhalb des Schritts mit dem bereitgestellten Mapping auf das Plus-Symbol und wählen Sie **Neuer Ausführungsschritt**. Daraufhin wird der Ausführungsschrittblock angezeigt.
2. Navigieren Sie im Feld *Funktion ausführen* zur Funktion [/system/shell/commandline](#)<sup>333</sup>. Diese Systemfunktion kann Shell-Befehle und Batch-Dateien ausführen.
3. Geben Sie in den Parameter *Befehl* den folgenden Befehl ein:

```
IF EXIST C:\Test\FlowForceServer\MapOutput (ECHO true) ELSE (ECHO false)
```

Mit diesem Befehl wird überprüft, ob das Ausgabeverzeichnis vorhanden ist. Wenn das Verzeichnis vorhanden ist, gibt der Befehl `true` zurück; falls nicht, gibt der Befehl `false` zurück.

4. Geben Sie in das Feld *Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an* den Text `output` ein. Dadurch weisen wir das Ergebnis des Schritts dem Wert `output` des Typs `Ergebnis` zu. Das Ergebnis des Schritts muss dem Parameter zugewiesen werden, damit wir dieses Ergebnis im nächsten Schritt verwenden können.

### Schritt 3: Hinzufügen eines Auswahlsschritts

Als nächstes fügen wir einen bedingten Schritt hinzu, mit dem das Ausgabeverzeichnis erstellt wird, falls dieses noch nicht vorhanden ist. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Auswahlsschritt hinzuzufügen: Klicken Sie auf das Plus-Symbol nach dem ersten Ausführungsschritt und wählen Sie **Neuer Auswahlsschritt**. Daraufhin wird ein Auswahlsschrittblock angezeigt.
2. Geben Sie in das Feld *Wenn* den folgenden Ausdruck ein:

```
trim(content(stdout(output))) == 'false'
```

Die Funktion [stdout](#)<sup>241</sup> erhält das vom vorherigen Ausführungsschritt erzeugte Ergebnis und gibt einen Stream aus. Die Funktion [content](#)<sup>221</sup> konvertiert den Stream in einen String. Anschließend werden mit der Funktion [trim](#)<sup>266</sup> alle voran- und nachgestellten Leerzeichen aus dem String entfernt.

Der Grund dafür, dass die Ausgabe in einen String konvertiert wird, ist, dass wir überprüfen möchten, ob die Ausgabe gleich dem String `false` ist. Damit die beiden Teile des Ausdrucks miteinander verglichen werden können, müssen wir sicherstellen, dass beide Teile denselben Datentyp haben.

Der Grund dafür, dass der String mit "trim" gekürzt wird, ist dass die Standardausgabe voran- und nachgestellte Leerzeichen enthalten kann, die beibehalten werden, wenn wir den Stream in einen String konvertieren. Ohne die Funktion `trim` ist das Ergebnis des linken Teils des Ausdruck eventuell nicht gleich dem String `false`.

3. Fügen Sie im "Wenn"-Teil des Auswahlsschritts einen Ausführungsschritt hinzu: Klicken Sie auf das Plus-Symbol und wählen Sie **Neuer Ausführungsschritt**.
4. Navigieren Sie im Feld *Funktion ausführen* zur Funktion [/system/filesystem/mkdir](#)<sup>286</sup>.
5. Fügen Sie zum Parameter *Pfad* den folgenden Pfad hinzu: `C:\Test\FlowForceServer\MapOutput`.
6. Belassen sie den Andernfalls-Teil des Auswahlblocks unverändert.

Wenn das Ausgabeverzeichnis nicht vorhanden ist, wird es durch den Auswahlsschritt erstellt. Wenn das Ausgabeverzeichnis vorhanden ist, wird der Auswahlsschritt nicht ausgeführt und die Auftragsausführung wird mit dem Mapping fortgesetzt.

Schritt 4: Konfigurieren eines Timers, der den Auftrag startet

Da der Auftrag nach einem bestimmten Zeitplan ausgeführt werden soll, müssen wir einen Timer zum Starten des Auftrags definieren. Um einen Timer hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zum Abschnitt *Trigger* der Auftragskonfigurationsseite und wählen Sie **Neuer Timer**.
2. Setzen Sie die Option *Ausführen auf* an *Tagen der Woche*.
3. Wählen sie den/die Tag(e) aus, an denen der Auftrag ausgeführt werden soll. In unserem Beispiel wird der Auftrag jeden Donnerstag ausgeführt.
4. Definieren Sie im Parameter *Start* das Datum und die Uhrzeit für den Start.
5. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen *Aktiviert* ausgewählt ist.

Schritt 5: Hinzufügen von Anmeldeinformationen

Bei der Erstellung eines Auftrags in FlowForce Server müssen die Anmeldeinformationen für das Benutzerkonto, von dem aus der Auftrag ausgeführt werden muss, angegeben werden.

Wir wählen im Abschnitt *Anmeldeinformationen* Passwort-Anmeldeinformationen aus, die wir bereits vor Beginn des Tutorials definiert haben. Dabei handelt es sich um ein Standalone-Objekt, das in jedem beliebige Auftrag verwendet werden kann. Standalone-Anmeldeinformationen sind deshalb praktisch, weil Sie diese zentral an einer Stelle ändern können, wobei sich diese Änderung auf alle Aufträge auswirkt, in denen diese referenziert werden.

Alternativ dazu können Sie lokale Anmeldeinformationen definieren, indem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.

Nähere Informationen zu Anmeldeinformationstypen sowie eine Anleitung, wie Sie diese erstellen, finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

Schritt 6: Speichern der Auftragskonfiguration und Überprüfen der Ausgabe

Um die Auftragskonfiguration zu speichern, klicken Sie am unteren Rand der Konfigurationsseite auf die Schaltfläche **Speichern**. Sobald der Trigger ausgelöst wird, wird der Auftrag ausgeführt. Um die Ausgabe zu sehen, navigieren Sie zu `c:\Test\FlowForceServer\MapOutput` und überprüfen Sie, ob der Ordner `BookList.xml` enthält. Sie können auch das [Log](#)<sup>129</sup> überprüfen, um Informationen über die Ausführung des Auftrags zu sehen. Unten sehen Sie einen Auszug aus der Datei `BookList.xml`.

```
<Invoice
xsi:noNamespaceSchemaLocation="file:///C:/MF_TutorialFiles/GardenInvoice.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <Book ISBN13="1501143107" Title="Misery" Year="2016" Price="11.99">
    <Author>Stephen King</Author>
  </Book>
  <Book ISBN13="9781910633113" Title="Nightblind" Year="2016" Price="9.99">
    <Author>Ragnar Jonasson</Author>
  </Book>
  <Book ISBN13="1910633461" Title="Blackout" Year="2016" Price="8.49">
    <Author>Ragnar Jonasson</Author>
  </Book>
  <Book ISBN13="1501180983" Title="Outsider" Year="2018" Price="12.79">
    <Author>Stephen King</Author>
  </Book>
  <Book ISBN13="9781435142817" Title="Dracula" Year="2013" Price="13.69">
    <Author>Bram Stoker</Author>
  </Book>
  <Book ISBN13="9781400043286" Title="The Mystery of Edwin&#xa;Drood" Year="2004"
Price="19.79">
```

```
        <Author>Charles Dickens</Author>
    </Book>
    <...>
</BookList>
```

### Im GIF angezeigte Implementierung

Ein kurze Demo der in diesem Tutorial beschriebenen Schritte finden Sie auf der Altova-Website in diesem Kapitel des Online FlowForce Server-Handbuchs (<https://www.altova.com/de/documentation>).

## 4 Referenz zur Web-Oberfläche

Über die FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle können Sie den Server verwalten und Aufträge konfigurieren.


### Anmelden bei FlowForce Server

Um FlowForce Server zu verwalten (Aufträge zu erstellen, Benutzer hinzuzufügen, usw.) müssen Sie sich bei der Web-Verwaltungsschnittstelle anmelden. Bevor Sie sich anmelden, müssen Sie sicherstellen, dass sowohl LicenseServer als auch FlowForce Server ausgeführt wird.

#### Aufrufen der Anmeldeseite


Sie können die Web-Verwaltungsschnittstelle unter der [konfigurierten HTTP\(S\)-Adresse und dem konfigurierten Port](#) <sup>54</sup> (z.B. `http://localhost:8082`) oder über Altova ServiceController aufrufen. ServiceController ist eine Applikation, über die Sie Altova-Dienste auf Windows-Systemen jederzeit starten, beenden und konfigurieren können.

Um die Anmeldeseite über Altova ServiceController aufzurufen, klicken Sie in der Task-Leiste auf das Symbol **ServiceController**, platzieren Sie den Mauszeiger im daraufhin angezeigten Menü über **Altova FlowForce Web** (*Abbildung unten*) und wählen Sie im FlowForce Web-Untermenü den Befehl **Manage**. Bei Klick auf **Verwalten** wird die Anmeldeseite geöffnet, wo Sie Ihre Anmeldeinformationen eingeben können (*nähere Informationen siehe Unterabschnitte*).



#### Anmelden mit dem Standardbenutzernamen und -password

Nach einer Neuinstallation von FlowForce Server lauten der Standard-Benutzernamen und das Standard-Passwort jeweils `root` (*Abbildung unten*). Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Standardpassword "root" sofort nach der ersten Anmeldung bei FlowForce Server ändern.



Einloggen


Verbinden mit: **127.0.0.1:4646** ● online

Login-Name:

Passwort:

#### Anmelden als Domain-Benutzer

Wenn eine [Authentifizierung bei einem Directory Service-Anbieter](#)<sup>146</sup> (wie Active Directory) konfiguriert wurde, können sich auch Domain-Benutzer bei FlowForce anmelden. In diesem Fall enthält die Anmeldeseite eine zusätzliche Dropdown-Liste, über die Sie die Domain auswählen können (*Abbildung unten*). Um die HTTP-Standardauthentifizierung anstelle der Directory Service-Authentifizierung zu verwenden, wählen Sie in der Login-Dropdown-Liste *Direkt* aus.



Einloggen

Verbinden mit: **127.0.0.1:4646** ● online


Login-Name:

Passwort:

Login:

Auch Clients, die auf über FlowForce Server bereitgestellte Webservices zugreifen (normalerweise unter einer URL wie `http://localhost:4646/service/SomeService`) können alternativ zur HTTP-Authentifizierung ebenfalls die Active Directory-Authentifizierung verwenden. Damit dies möglich ist, muss dem Benutzernamen das Präfix `NT/` vorangestellt werden und der Domain-Name muss inkludiert werden, z.B.

`NT/john.doe@my.domain.com` (*Abbildung unten*). Siehe auch [Bereitstellen von Aufträgen als Web-Dienste](#)<sup>193</sup>.



Authentifizierung erforderlich

http://127.0.0.1:4646

Nutzername

Passwort

## Übersicht über die Web-Oberfläche

Auf der Web-Verwaltungsschnittstelle stehen die folgenden Seiten zur Verfügung:

- Startseite
- Konfiguration
- Log
- Verwaltung
- Hilfe

**Anmerkung:** Der Zugriff auf Ressourcen und Aktionen, die über die Web-Verwaltungsschnittstelle zur Verfügung stehen, wird durch die Zugriffsrechte für Benutzer geregelt. D.h. Sie können Konfigurationsdaten aufrufen und ändern, sofern es die Ihnen zugewiesenen Berechtigungen erlauben. Ebenso können Sie Aktionen ausführen (und die entsprechenden Menübefehle sehen), wenn Ihnen die entsprechenden Rechte eingeräumt wurden.

### Anmerkung zu Browsern

Es wird empfohlen FlowForce Server mit den folgenden Browsern zu verwenden: Chrome, Edge und Firefox. Wenn Probleme im Zusammenhang mit Ihrem Browser auftreten, versuchen Sie ein Update auf die neueste Version durchzuführen.

### Startseite

Sobald Sie sich bei der Web-Oberfläche anmelden, sehen Sie die Startseite. Hier werden die neusten [Statistiken und Diagramme](#)<sup>108</sup> bzw. wird eine Liste der [laufenden Aufträge](#)<sup>109</sup> und der [aktiven Timer](#)<sup>110</sup> angezeigt.

### Konfiguration

Auf der Konfigurationsseite werden die aktuell definierten FlowForce Container, Aufträge, Anmeldeinformationen und Funktionen angezeigt. Um deren Inhalt und nähere Informationen zu den einzelnen Objekten anzuzeigen, klicken Sie auf den entsprechenden Eintrag.

Standardmäßig stehen die folgenden Container zur Verfügung:

- /public
- /system

- [/RaptorXML](#) (falls Sie RaptorXML Server installiert und lizenziert haben)

Nähere Informationen zu Containern finden Sie unter [Übersicht über Container](#)<sup>120</sup>. Über die Konfigurationsseite können Sie außerdem Container, Aufträge, Anmeldeinformationen und Funktionen verwalten und Berechtigungen zu Containern definieren, vorausgesetzt Sie haben die entsprechenden Zugriffsrechte.

### Log

Öffnet die Seite [Log-Ansicht](#)<sup>129</sup>, in der Log-Einträge einschließlich Meldungen im Zusammenhang mit dem Server und dem Auftrag angezeigt werden.

### Verwaltung

Über die Seite "Verwaltung" können Sie Aktionen im Zusammenhang mit der Serverkonfiguration und der Benutzerverwaltung durchführen. Die Seite "Verwaltung" besteht aus den folgenden Registern:

- *Benutzer*: Hier können Sie [Benutzerkonten einrichten und verwalten](#)<sup>135</sup>.
- *Rollen*: Hier können Sie Rollen erstellen, löschen und verwalten. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Rollen](#)<sup>138</sup>.
- *Passwortrichtlinien*: Hier können Sie [Passwortrichtlinien](#)<sup>141</sup> definieren.
- *Berichte*: Hier können Sie Berichte zu aktuell zugewiesenen Benutzerrechten anzeigen.
- *Einstellungen*: Hier können Sie die Standardzeitzone, die Mailserver-Einstellungen und die Einstellungen zur Integration von FlowForce Server mit Active Directory oder einem LDAP-kompatiblen Server definieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Einstellungen](#)<sup>144</sup>.
- *Cluster*: Damit können Sie die Ausführung von Aufträgen auf mehrere Instanzen von FlowForce Server aufteilen (*Advanced Edition*).

**Anmerkung:** Systemübergreifende Cluster werden nicht unterstützt, d.h. eine Worker-Master-Verbindung zwischen verschiedenen Betriebssystemplattformen (wie z.B. zwischen Linux und Windows) ist nicht möglich.

### Hilfe

Öffnet die Dokumentation zu FlowForce Server auf einem separaten Browser-Register bzw. in einem separaten Fenster.

## 4.1 Startseite

Die Startseite ist die Hauptseite. Sie enthält Informationen über ausgeführte und laufende Aufträge, ihr Ergebnis und den jeweiligen Status der Aufträge. Wenn mehrere FlowForce Server-Instanzen für die Ausführung als Cluster konfiguriert wurden, können auch die Mitglieder des Clusters überwacht werden (*Advanced Edition*).

### In diesem Abschnitt

Dieser Abschnitt ist in die folgenden Kapitel gegliedert:

- [Auftragsinfo auf der Startseite](#) <sup>108</sup>
- [Auftragsstatus](#) <sup>112</sup>

### 4.1.1 Auftragsinfo auf der Startseite

In diesem Kapitel werden die auf der **Startseite** angezeigten Auftragsüberwachungsdaten beschrieben. Die **Startseite** hat die folgenden zwei Bereiche: *Statistik (Advanced Edition)*, *Laufende Aufträge* und *Aktive Timer* (siehe unten).

#### Statistik (Advanced Edition)

Im Bereich *Statistik* der **Startseite** werden die in den letzten 14 Tagen, 24 Stunden und 60 Minuten ausgeführten Aufträge angezeigt. Jedes der Diagramme enthält gemäß der Auftragsausführung farbige Balken: *Erfolg*, *Fehler* und *unterbrochen*. Wenn Sie den Mauszeiger über einen bestimmten Balken in einem Diagramm platzieren, erscheint ein Tooltip mit genauen Informationen zum entsprechenden Zeitraum. So zeigt etwa der Tooltip im Diagramm unten an, dass eine Auftragsinstanz erfolgreich ausgeführt und eine Auftragsinstanz am 27. Jänner um 00:00 h unterbrochen wurde.



Um mehr über eine bestimmte Information in einem Diagramm zu erfahren, doppelklicken Sie in einem der Diagramme auf den gewünschten Balken. Daraufhin wird die **Log**-Seite angezeigt, wobei das Log bereits nach der angegebenen Minute, Stunde oder dem gewünschten Tag vorgefiltert wurde. Es kann zu geringfügigen Unterschieden zwischen den in den Diagrammen angezeigten Statistiken und den genauen Log-Details im Log kommen. Über den Link **Weitere Statistiken anzeigen** unterhalb des ersten Diagramms gelangen Sie zu einer eigenen Seite

## Laufende Aufträge

Im Abschnitt *Laufende Aufträge* werden bis zu 10 derzeit laufende Aufträge angezeigt (siehe Abbildung unten).

Laufende Aufträge				
🔍				
Instanz-ID	Auftrag	Aktivierungszeitpunkt	Letzte Aktion ↕	Status
🔍				
<a href="#">Alle Aufträge</a> , einschließlich aller <a href="#">0 zuletzt beendeten</a> , <a href="#">0 startenden</a> und <a href="#">0 laufenden</a> Aufträge anzeigen				

Der Bereich *Laufende Aufträge* enthält die folgenden Spalten:

- *Instanz-ID*: Jede Auftragsinstanz bekommt bei ihrem Start eine eindeutige ID zugewiesen, Anhand der Instanz-ID können Sie den Ausführungsstatus der einzelnen Auftragsinstanzen später über die Seite **Log** überprüfen. Sie können auf die Instanz-ID in der Tabelle klicken, um zur **Log**-Seite zu gelangen, wo Sie die Einzelheiten zur ausgewählten Auftragsinstanz sehen. Wenn Sie die Instanz-ID des Auftrags in einem Auftrag verwenden möchten (z.B. um eindeutige Dateinamen zu erstellen), können Sie dies mit Hilfe der [instance-id](#)<sup>273</sup>-Ausdrucksfunktion tun.
- *Auftrag*: In dieser Spalte wird der Pfad, unter dem Sie die Konfiguration dieser Auftragsinstanz sehen, angezeigt.
- *Aktivierungszeitpunkt*: Gibt das Datum und die Uhrzeit des letzten Starts der Auftragsinstanz an.
- *Letzte Aktion*: Datum und Uhrzeit des letzten Ausführungsstatus.
- *Status*: Der Auftragsstatus zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Seite. Informationen zu allen Auftragsinstanzzuständen finden Sie unter [Auftragsstatus](#)<sup>112</sup>.

### Abbrechen von Aufträgen

Sie können jeden laufenden Auftrag abbrechen, vorausgesetzt Ihr Benutzerkonto (oder eine der Rollen, deren Mitglied es ist) haben das Recht [Jeden Auftrag abbrechen](#)<sup>81</sup>. Wenn Sie noch in Ausführung befindliche Aufträge abbrechen, können Daten beschädigt werden. Daher sollten Sie dies nur in Ausnahmefällen tun. So brechen Sie einen laufenden Auftrag ab:

1. Klicken Sie auf **Startseite**. Alle derzeit ausgeführten Aufträge werden im Seitenabschnitt *Laufende Aufträge* angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Auftrag beenden**. FlowForce Server fordert Sie auf, die Aktion zu bestätigen. Klicken Sie auf **OK**.

Je nach Auftragsart kann das Beenden des Auftrags mehrere Minuten dauern. Während dieser Zeit ändert sich der Auftragsstatus in *Vorgang wird abgebrochen* oder *Abbrechen nach Schritt N*. Wenn die Auftragsinstanz abgebrochen wurde, ändert sich der Auftragsstatus in *Abgebrochen* oder *Abgebrochen nach Schritt N*. Wenn die Auftragsinstanz aus irgendeinem Grund nicht normal abgebrochen werden konnte, klicken Sie auf **Beenden des Auftrags erzwingen**.

### Alle Aufträge

Wenn Sie im Bereich *Laufende Aufträge* auf **Alle Aufträge anzeigen** klicken, wird eine neue Seite namens **Zuletzt und derzeit ausgeführte Aufträge** geöffnet (siehe Abbildung unten). In der Tabelle auf dieser Seite werden alle derzeit ausgeführten und kürzlich beendeten Aufträge, einschließlich fehlgeschlagener Aufträge angezeigt. Solche Aufträge werden nur für kurze Zeit (ca. 1-2 Minuten) nach Beendigung der Ausführung angezeigt. Auf der Seite **Log** können Sie jederzeit den vollständigen Verlauf der einzelnen Auftragsinstanzen überprüfen, siehe [Log](#)<sup>129</sup>. Die Tabelle **Zuletzt und derzeit ausgeführte Aufträge** wird nicht automatisch

aktualisiert. Um den aktuellen Status aller Aufträge zu sehen, klicken Sie auf die Schaltfläche  (**Tabelle neu laden**).

Zuletzt und derzeit ausgeführte Aufträge					
Instanz-ID ↕	Auftrag	Aktivierungszeitpunkt	Letzte Aktion	Status	
89	 /public/Examples/MyTask	2021-09-23 15:25:00	2021-09-23 15:25:29	Wurde nach Schritt 1 erfolgreich fertig gestellt	
90	 /public/Examples/MyTask	2021-09-23 15:26:00	2021-09-23 15:26:29	Wurde nach Schritt 1 erfolgreich fertig gestellt	
91	 /public/Examples/MyTask	2021-09-23 15:27:00	2021-09-23 15:27:00	Schritt 1 wird ausgeführt	<a href="#">Auftrag beenden</a>

Wenn mehrere FlowForce Server-Instanzen als Cluster ausgeführt werden, enthält die Tabelle zusätzliche Informationen über die Cluster-Mitglieder, auf denen die einzelnen Auftragsinstanzen ausgeführt werden (*Advanced Edition*).

### Zuletzt beendete Aufträge

Um zuletzt beendete Aufträge zu sehen, klicken Sie im Abschnitt *Laufende Aufträge* auf **zuletzt beendet** (siehe *Abbildung unten*). Aufträge werden 90 Sekunden lang in dieser Liste angezeigt.

Startseite	Konfiguration	Log	Verwaltung	Hilfe	
Zuletzt beendete Aufträge (alle <a href="#">zuletzt und derzeit ausgeführten Aufträge anzeigen</a> )					
Instanz-ID ↕	Auftrag	Aktivierungszeitpunkt	Letzte Aktion	Status	
99	 /public/Examples/MyTask	2021-09-23 15:43:00	2021-09-23 15:43:29	Wurde nach Schritt 1 erfolgreich fertig gestellt	
100	 /public/Examples/MyTask	2021-09-23 15:44:00	2021-09-23 15:44:00	Schritt 1 wird ausgeführt	<a href="#">Auftrag beenden</a>

### Startende Aufträge

Um zu sehen, welche Aufträge demnächst gestartet werden, klicken Sie auf **startende**.

### Laufende Aufträge

Um zu sehen, welche Aufträge derzeit ausgeführt werden, klicken Sie auf **laufende**.

### Aktive Timer

Im Abschnitt *Aktive Timer* der Seite (siehe *Abbildung unten*) werden bis zu 10 der über [Timer](#)<sup>186</sup> ausgeführten Aufträge angezeigt.

Aktive Timer			
Typ	Auftrag	Nächste Ausführung ↕	Info
timer	 /public/Examples/MyTask	2021-02-16 10:06:00	Auslösen von 00:00 bis 24:00 alle 1 Minuten (wie in Europe/Vienna)

[Alle 2 aktiven Trigger und Dienste anzeigen](#)

Anzeigen aktiver Trigger und Dienste

Um eine vollständige Liste der aktiven Trigger und Dienste anzuzeigen, klicken Sie auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen** (siehe Abbildung oben). Dadurch gelangen Sie zur Seite **Aktive Trigger und Dienste**, auf der eine Tabelle mit den folgenden Spalten angezeigt wird:

- *Typ*: Gibt den [Typ des Triggers](#)<sup>184</sup> an. Der Watch-Trigger bezieht sich auf einen Dateisystem-Trigger oder einen HTTP-Trigger. Die Spalte *Info* enthält zusätzliche Details zum Auftrag (siehe Details unten).
- *Auftrag*: Definiert den Pfad zum Auftrag, zu dem der Trigger oder der Dienst definiert wurde. Klicken Sie auf den Link, um die Konfigurationsseite des Auftrags zu öffnen.
- *Nächste Ausführung*: Bezieht sich nur auf Watch-Trigger. In dieser Spalte wird angegeben, wann der Trigger als nächstes ausgeführt wird.
- *Info*: Liefert zusätzliche Informationen zu Aufträgen, die als Webservices ausgeführt werden. Bei Überwachungs-Trigger und Timer enthält diese Spalte eine Zusammenfassung der aktuellen Konfiguration des Triggers.
- *Dienst-URL*: Definiert die URL, unter der der Webservice aufgerufen werden kann. Dies gilt nur für Aufträge, [die als Webservices ausgeführt werden](#)<sup>193</sup>.

Zusätzliche Informationen zu Datei-Triggern

Auf der Seite **Aktive Trigger und Dienste** gibt es in der Spalte *Info* eventuell zusätzliche Informationen zu Datei-Triggern, wie in der Abbildung unten gezeigt (rotes Rechteck).

<b>Info</b>
Verzeichnis 'C:\Test\Test.txt' wird auf Änderungsdatum überprüft. Gesamtanzahl der überwachten Dateien: 0. Neue Dateien: 0, derzeit untersucht: 0, in Wartezustandsphase: 0.
Auslösen (wie in Europe/Vienna) täglich Beginn 2020-10-21 14:39:00.
Service URL: <a href="http://127.0.0.1:4646/service/HelloWorld">http://127.0.0.1:4646/service/HelloWorld</a>

Die zusätzlichen Informationen zu aktiven Triggern können die folgenden Meldungen enthalten:

- *Gesamtanzahl der überwachten Dateien* gibt an, wie viele Dateien bei der letzten Überprüfung im Verzeichnis gefunden wurden.
- *Neue Dateien* gibt an, wie viele Dateien die vor der letzten Überprüfung noch nicht vorhanden waren und noch nicht überprüft wurden.
- *Derzeit untersucht* gibt an, wie viele Dateien überprüft werden. Zuerst werden neue Dateien überprüft. Anschließend werden alte (bereits bekannte) Dateien überprüft.
- *In Wartezustandsphase* gibt an, wie viele Dateien überprüft wurden und als geändert erkannt wurden, sich aber noch im Wartezustand befinden (die Wartezustandsphase wurde als nicht Null definiert).

Wenn bei einem Trigger ein Fehler gefunden wird, wird dieser Fehler eventuell in einer dritten Zeile rot angezeigt (z.B. *Fehler: Pfad muss absolut sein*). Trigger mit einem Fehler stehen in einer Zeile mit rotem Hintergrund.

Die Tabelle **Aktive Trigger und Dienste** wird nicht automatisch aktualisiert. Klicken Sie auf die Schaltfläche



(**Tabelle neu laden**), um die Seite zu aktualisieren.


## 4.1.2 Auftragsstatus

Eine Auftragsinstanz hat im Laufe ihrer Lebensdauer verschiedene Zustände (Status), wie auch in der Spalte *Status* der Tabelle **Laufende Aufträge** angezeigt. Nähere Informationen über diese Zustände finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

Laufende Aufträge						
Instanz-ID	Auftrag	Aktivierungszeitpunkt	Letzte Aktion	Worker	Status	
27	 /public/MyDistributedTask	2019-02-13 14:10:00	2019-02-13 14:11:05	Worker BD4B477...	Wurde nach Schritt 2 erfolgreich	
28	 /public/MyDistributedTask	2019-02-13 14:11:00	2019-02-13 14:11:00	Master 2B2A5B13...	Schritt 2 wird ausgeführt	<a href="#">Auftrag beenden</a>

### Status von Auftragsinstanzen

Im Diagramm sehen Sie, wie eine Auftragsinstanz während ihrer Lebensdauer verschiedene Status durchläuft. Dies geschieht unter der Annahme, dass der FlowForce Server-Dienst durchgehend zur Verfügung steht und es zu keinen Netzwerkunterbrechungen kommt. Beachten Sie, dass einige der Status nur sehr kurz dauern und normalerweise auf der Benutzeroberfläche nicht zu sehen sind.



Auftragszustände können generell in zwei Arten unterteilt werden: *erstellt* und *beendet*. Jede dieser Arten ist wiederum in verschiedene Zustände unterteilt (*siehe unten*).

#### Erstellt

Der Status *Erstellt* ist der erste Zustand eines Auftrags, noch bevor andere Aktionen ausgeführt werden. Dieser Status ist abstrakt (er kann nicht eingegeben werden) und kann nicht beobachtet werden. Der Status *Erstellt*

ist ein Überbegriff für die folgenden Zustände: *Wird gestartet*, *Wartend*, *Wartet auf Slot*, *Gestartet*, und *Vorgang wird abgebrochen* (nähere Informationen siehe weiter unten).

☐ Wird gestartet

Wenn die Ausführungswarteschlange einen offenen Slot hat und sich die Ausführung der Instanz nicht aus irgendeinem Grund verzögert, ist der nächste Status *Wird gestartet*. Der Status *Wird gestartet* dauert normalerweise nur einen kurzen Moment, solange der Auftrag gestartet wird. Anschließend wechselt die Auftragsinstanz in den Status *Gestartet*.

☐ Wartend

Wenn sich die Ausführung der Instanz verzögert, erhält sie den Status *Wartend*.

☐ Wartet auf Slot

Wenn die Auftragsinstanz bereit ist, ausgeführt zu werden, die Ausführungswarteschlange derzeit aber voll ist, wechselt diese Auftragsinstanz in den Status *Wartet auf Slot*. Eine Ausführungswarteschlange hat begrenzt viele Slots. Daher kann nur die festgelegte Anzahl an Auftragsinstanzen parallel in derselben Warteschlange ausgeführt werden, siehe auch [Warteschlangeneinstellungen](#)<sup>202</sup>. Alle weiteren Instanzen aus dieser Warteschlange müssen warten, bis ein Slot frei wird.

☐ Gestartet

Gibt an, dass die Auftragsinstanz derzeit ausgeführt wird und in diesem Status bleibt, bis die Ausführung abgeschlossen wurde oder durch ein externes Ereignis vorzeitig abgebrochen wird. Mit Ausnahme eines kurzen Moments am Anfang ist mit diesem Status eine Schrittnummer verknüpft. Die Instanz erhält daher den Status *Schritt {step} wird ausgeführt*. Auftragsinstanzen können auch mit den folgenden Status angezeigt werden: *Verschobene Schritte werden ausgeführt* und *Verschobener Schritt {step} wird ausgeführt*. Nähere Informationen zu verschobenen Schritten finden Sie unter [Verschobene Schritte](#)<sup>169</sup>.

☐ Vorgang wird abgebrochen

Eine Auftragsinstanz wechselt zu diesem Status, wenn der Benutzer einen Auftrag abbricht. In manchen Fällen dauert es einige Zeit, bis der Auftragsabbruch verarbeitet wird. Mit dem Status *Vorgang wird abgebrochen* wird der Erhalt dieses Auftragsabbruchs bestätigt. Beachten Sie, dass die Auftragsinstanz eventuell vollständig ausgeführt wird, bevor sie zum Status *Abgebrochen* wechselt. Falls dies der Fall ist, wird der Auftrag als erfolgreich fertiggestellt gemeldet. Wenn der vorhergehende Status eine Schrittnummer hatte, wird anstelle von *Vorgang wird abgebrochen* der Status *Wird abgebrochen nach Schritt {Schritt}* angezeigt.

### Beendet

Der Status **Beendet** ist abstrakt (er kann nicht eingegeben werden) und ist der Überbegriff für die folgenden Zustände: *Wurde erfolgreich fertig gestellt*, *Fehlgeschlagen*, *Abgebrochen*, *Unterbrochen*, *Ersetzt*, *Verbindung wurde unterbrochen*, *Wird synchronisiert*, *Nicht nachverfolgt*, *Wird wiederhergestellt* (nähere Informationen siehe weiter unten).

☐ Wurde erfolgreich fertiggestellt

Dies ist ein endgültiger Status, der angibt, dass der Auftrag erfolgreich fertig ausgeführt wurde. Der Status *Wurde nach Schritt {Schritt} erfolgreich fertig gestellt* gibt außerdem an, dass die erfolgreiche Fertigstellung mit einer bestimmten Schrittnummer verknüpft ist.

#### ☐ Fehlgeschlagen

Die Ausführung der Auftragsinstanz ist fehlgeschlagen. Dies ist ein endgültiger Status. Es wird nicht mehr versucht, die Auftragsinstanz auszuführen. Der Status *Fehlgeschlagen nach Schritt {Schritt}* gibt außerdem an, dass der Fehler mit einer Schrittnummer verknüpft ist.

#### ☐ Abgebrochen

Dieser Status gibt an, dass ein Benutzer den Auftrag beendet hat, doch kann der Auftrag auch indirekt nach einem unerwarteten Absturz beendet werden. Dies ist ein endgültiger Status, der angibt, dass zumindest ein Teil des Auftrags nicht fertig ausgeführt wurde. Wenn der vorhergehende Status eine Schrittnummer hatte, wird anstelle von *Abgebrochen* der Status *Abgebrochen nach Schritt {Schritt}* angezeigt.

#### ☐ Unterbrochen

Die Ausführung der Auftragsinstanz wurde unterbrochen. Dies ist eine stärkere Variante des Status *Abgebrochen*. Die Auftragsinstanz kann nicht neu gestartet werden, daher muss sie als fehlgeschlagen behandelt werden. Um inkonsistente Daten zu vermeiden, wird empfohlen, das Ergebnis manuell zu überprüfen.

#### ☐ Ersetzt

Dieser Status bedeutet, dass die Auftragsinstanz nichts ausgeführt hat und dass möglicherweise stattdessen eine andere Instanz ausgeführt wurde. Dieser Status kann nur vor dem Status *Wird gestartet* angezeigt werden, z.B. wenn sich eine Trigger-Datei während der mit der Option **Warte N Sekunden**<sup>189</sup> definierten Wartezeit geändert hat. Der Status *Ersetzt* ist kein kritischer Zustand.

#### ☐ Verbindung wurde unterbrochen (Advanced Edition)

Dieser Status kann auftreten, wenn mehrere FlowForce-Instanzen als Cluster ausgeführt werden. Dieser Status gibt an, dass der Master-Rechner die Verbindung zum Worker-Rechner verloren hat. Wenn die Verbindung unterbrochen wurde, weiß FlowForce Server nicht, ob die Instanz noch ausgeführt wird. Sobald die Verbindung zum Worker wieder hergestellt ist, wechselt die Instanz in den Status *Wird synchronisiert*.

#### ☐ Wird synchronisiert (Advanced Edition)

Dieser Status kann auftreten, wenn mehrere FlowForce-Instanzen als Cluster ausgeführt werden. In einer Cluster-Konfiguration erhält der Master-Rechner von den Worker-Rechnern Informationen über den aktuellen Fortschritt der Auftragsinstanzen. Sobald die Verbindung zum Worker wieder hergestellt ist, wird mit der Synchronisierung der Instanz begonnen und FlowForce versucht, den neuesten Status vom Worker abzurufen.

#### ☐ Nicht nachverfolgt

Eine Instanz erhält den Status *Nicht nachverfolgt*, wenn FlowForce abstürzt oder beendet wird, während die Instanz noch ausgeführt wird. Sie müssen einen solchen Auftrag manuell abbrechen, indem Sie in der Liste der *laufenden Aufträge* auf die Schaltfläche **Auftrag beenden** klicken. Andernfalls bleibt der Auftrag in der Liste, bis der nächste FlowForce-Dienst gestartet wird. Wenn Sie einen nicht nachverfolgten Auftrag beenden, erhält er den Status *Abgebrochen* und wird eine Zeit lang in der Liste angezeigt (derzeit etwa 90 Sekunden lang).

#### ☐ Wird wiederhergestellt

Wenn eine Instanz als "nicht nachverfolgt" gemeldet wurde, wechselt FlowForce Server zum Status *Wird wiederhergestellt*, bevor die Auftragsinstanz weiter ausgeführt werden kann.

## 4.2 Konfiguration

Auf der Seite "Konfiguration" können Sie Aufträge erstellen, ändern und verwalten, Einstellungen im Zusammenhang mit Aufträgen sowie Berechtigungen konfigurieren.

### 4.2.1 Berechtigungen und Container

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Kapitel:

- [Funktionsweise von Berechtigungen](#) <sup>116</sup>
- [Was sind Container](#) <sup>120</sup>?
- [Erstellen, Umbenennen und Verschieben von Containern](#) <sup>122</sup>
- [Anzeigen von Container-Berechtigungen](#) <sup>124</sup>
- [Ändern von Container-Berechtigungen](#) <sup>125</sup>
- [Einschränken des Zugriffs auf den Container /public](#) <sup>126</sup>

#### 4.2.1.1 Funktionsweise von Berechtigungen

Berechtigungen sind Zugriffsrechte und können für jeden Container einzeln definiert werden. Mit Berechtigungen wird festgelegt, welche Benutzer oder Rollen auf diesen Container Zugriff haben und welche Art von Zugriffsrechten (Leserechte, Schreibrechte, Verwendungsrechte, kein Zugriff) der Benutzer/die Rolle hat. Berechtigungen können für Container, Konfigurationsobjekte, Anmeldeinformationen, Warteschlangen, Dienste, Funktionen, Ressourcen und Child-Container definiert werden. In der FlowForce Server Advanced Edition können Berechtigungen auch für Zertifikate und AS2-Partner-Objekte definiert werden.

Wenn ein Benutzer auf einen Container zugreifen möchte, überprüft FlowForce die Container-Berechtigung. So kann ein Benutzer den Inhalt eines Containers nur anzeigen oder bearbeiten, wenn er die entsprechenden Berechtigungen dazu hat. Die Berechtigungen werden bei der Ausführung von Aufträgen nicht überprüft, daher wirken sich später geänderte Berechtigungen nicht im Nachhinein auf vorhandene Aufträge aus.

Zu jedem FlowForce Server Container können Sie die folgenden Berechtigungsarten definieren.

#### Container

Mit Container-Berechtigungen wird definiert, was ein Benutzer mit Objekten im aktuellen Container tun darf.

<b>Erben</b>	Verleiht dem Benutzer dieselben Zugriffsrechte auf einen Container, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
<b>Lesen</b>	Damit kann der Benutzer die Liste des Inhalts des Containers lesen.
<b>Lesen, Schreiben</b>	Damit erhält der Benutzer das Recht, eine Liste des Container-Inhalts anzuzeigen und Objekte im Container zu erstellen oder zu löschen.  <b>Anmerkung:</b> Um ein neues Konfigurationsobjekt erfolgreich erstellen oder ein vorhandenes löschen zu können, muss der Benutzer sowohl die Berechtigung <b>Container</b>

	- <b>Lesen, Schreiben</b> als auch die Berechtigung <b>Konfiguration - Lesen, Schreiben</b> haben.
<b>Kein Zugriff</b>	Verweigert dem Benutzer das Recht auf den Container zuzugreifen (der Container wird dem Benutzer als deaktiviert angezeigt).

## Konfiguration

Mit Konfigurationsberechtigungen wird definiert, was ein Benutzer mit Konfigurationsobjekten (d.h.. Aufträgen und Anmeldeinformationen) im aktuellen Container tun darf.

<b>Erben</b>	Verleiht dem Benutzer dieselben objektbezogenen Rechte in der Konfiguration, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
<b>Lesen</b>	Damit kann der Benutzer Einzelheiten zu Konfigurationsobjekten im Container (wie z.B. die Ausführungsschritte oder Trigger eines Auftrags) anzeigen.
<b>Lesen, Schreiben</b>	Damit kann der Benutzer jedes Konfigurationsobjekt im Container ändern (z.B. den Trigger eines Auftrags bearbeiten).  <b>Anmerkung:</b> Um ein neues Konfigurationsobjekt erfolgreich erstellen oder ein vorhandenes löschen zu können, muss der Benutzer sowohl die Berechtigung <b>Container - Lesen, Schreiben</b> als auch die Berechtigung <b>Konfiguration - Lesen, Schreiben</b> haben.
<b>Kein Zugriff</b>	Dadurch kann der Benutzer die Einzelheiten der Konfigurationsobjekte im Container nicht anzeigen (d.h. die Konfigurationsobjekte werden dem Benutzer als deaktiviert angezeigt).

## Anmeldeinformationen

Mit dieser Berechtigung wird definiert, was ein Benutzer mit [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>, die in diesem Container definiert wurden, tun darf.

<b>Erben</b>	Damit hat der Benutzer dieselben anmeldebezogenen Rechte, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
<b>Verwenden</b>	Damit kann der Benutzer alle in diesem Container definierten Anmeldeinformationen wiederverwenden.
<b>Kein Zugriff</b>	Verweigert dem Benutzer das Recht, in diesem Container definierte Anmeldeinformationen wiederzuverwenden.

## Warteschlange

Mit dieser Berechtigung wird definiert, was ein Benutzer mit Warteschlangen, die in diesem Container definiert wurden, tun darf.

<b>Erben</b>	Damit hat der Benutzer dieselben Warteschlangenrechte, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
--------------	--

<b>Verwenden</b>	Damit kann der Benutzer jeder in diesem Container definierten Warteschlange einen Auftrag zuweisen.
<b>Kein Zugriff</b>	Verweigert dem Benutzer das Recht, in diesem Container definierten Warteschlangen einen Auftrag zuweisen.

## Dienst

Mit Dienstberechtigungen wird der Zugriff auf einen über die HTTP Request-Schnittstelle als Webservice bereitgestellten Auftrag definiert.

<b>Erben</b>	Damit hat der Benutzer dieselben dienstbezogenen Rechte, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
<b>Verwenden</b>	<p>Damit kann der Benutzer auf den Dienst zugreifen und den Auftrag somit über die Request-Schnittstelle ausführen.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> <p><b>Anmerkungen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei der Überprüfung von Dienstberechtigungen werden alle Überprüfungen der Container-Hierarchie übersprungen. Wenn ein Benutzer daher die Berechtigung <b>Verwenden</b> hat, kann er den Dienst verwenden, ohne <b>Lesezugriff</b> auf den Container, in dem der entsprechende Auftrag definiert ist, zu benötigen.</li> <li>• Wenn dem Benutzer  <b>anonymous</b> die Berechtigung <b>Verwenden</b> eingeräumt wird, kann jeder auf den Dienst zugreifen und es ist keine Authentifizierung erforderlich.</li> </ul> </div>
<b>Kein Zugriff</b>	Verweigert dem Benutzer das Recht, den Auftrag als Web-Dienst aufzurufen.

## Funktion

Neben Aufträgen, Anmeldeinformationen und anderen Konfigurationsdaten kann ein Container Funktionen enthalten. Dazu gehören vordefinierte FlowForce-Funktionen, RaptorXML-Funktionen und auf FlowForce bereitgestellte MapForce Mappings oder StyleVision-Transformationen.

Wenn ein Benutzer in FlowForce einen Auftrag erstellt, kann es sein, dass in einem Ausführungsschritt dieses Auftrags Funktionen aus demselben Container oder auch Funktionen aus einem anderen Container referenziert werden. Mit der Berechtigung "Funktion" wird definiert, ob der Benutzer Funktionen aus dem Container, für den die Berechtigung definiert ist, aufrufen (referenzieren) kann.

Angenommen, ein Administrator hat verschiedene MapForce Mappings in einem FlowForce Container namens "Eingeschränkt" bereitgestellt. Anschließend kann der Administrator durch Änderung der Berechtigung "Funktion" entscheiden, ob Benutzer Funktionen in diesem Container referenzieren dürfen, d.h. jeder Benutzer bzw. jede Rolle, der/die die Berechtigung **Funktion - verwenden** für den Container "Eingeschränkt" hat, kann Funktionen aus diesem Container referenzieren (d.h. er kann diese bei Erstellung eines Ausführungsschritts aus einer Dropdown-Liste auswählen). Benutzer bzw. Rollen, für die hingegen die Berechtigung **Funktion - Kein Zugriff** definiert ist, können keine Funktion aus dem Container "Eingeschränkt" auswählen.

Wenn ein Administrator den Zugriff eines Benutzers auf Funktionen widerruft, nachdem der Benutzer die Funktion bereits in einem Auftrag verwendet hat, kann dieser Benutzer den Auftrag nicht mehr starten. Auf der

Auftragskonfigurationsseite wird in diesem Fall eine Meldung mit dem Text "Sie haben keine Berechtigung, die ausgewählte Funktion zu verwenden" angezeigt.

<b>Erben</b>	Damit hat der Benutzer dieselben funktionsbezogenen Rechte, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
<b>Verwenden</b>	Damit kann der Benutzer jede innerhalb des Containers definierte Funktion aufrufen (referenzieren).
<b>Kein Zugriff</b>	Verweigert dem Benutzer das Recht, eine innerhalb des Containers definierte Funktion aufzurufen (zu referenzieren).

## Ressourcen

Mit dieser Berechtigung wird definiert, was ein Benutzer mit in diesem Container definierten [Ressourcen](#)<sup>474</sup> tun kann.

<b>Erben</b>	Damit erhält der Benutzer hinsichtlich der Ressourcen dieselben Rechte, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
<b>Verwenden</b>	Gewährt dem Benutzer das Recht, jede in diesem Container definierte Ressource wiederzuverwenden (bzw. zu referenzieren).
<b>Kein Zugriff</b>	Verwehrt dem Benutzer das Recht, irgendeine in diesem Container definierte Ressource wiederzuverwenden (bzw. zu referenzieren).

## Sicherheitseinstellungen

Mit der Berechtigung für Sicherheitseinstellungen wird der Zugriff auf die dem aktuellen Container untergeordneten Container geregelt.

Standardmäßig haben Benutzer nur auf ihre eigenen Berechtigungen, d.h. auf alle Berechtigungen, die ihnen oder einer Rolle, deren Mitglied sie sind, zugewiesen wurden, Lesezugriff. Wenn "Benutzer und Rollen lesen" gestattet wurde, können Benutzer alle Berechtigungseinträge lesen.

<b>Erben</b>	Damit hat der Benutzer dieselben Rechte in Hinblick auf Sicherheitseinstellungen, die auch für den übergeordneten Container definiert sind.
<b>Lesezugriff</b>	Damit kann der Benutzer die Berechtigungen aller untergeordneten Einträge des Containers anzeigen.
<b>Lese- und Schreibzugriff</b>	Damit kann der Benutzer die Berechtigungen aller untergeordneten Einträge des Containers ändern.
<b>Kein Zugriff</b>	Verweigert dem Benutzer das Recht, Berechtigungen zu untergeordneten Einträgen des Containers anzuzeigen.

## 4.2.1.2 Übersicht über Container

Aufträge, Anmeldeinformationen, Schrittfunktionen und andere Konfigurationsobjekte werden in FlowForce Server in einer hierarchischen Containerstruktur verwaltet. Ein Container kann mit einem Ordner in einem Betriebssystem verglichen werden. Container können Aufträge, Anmeldeinformationen, Funktionen und andere Container enthalten. Durch Definition von Berechtigungen für einen Container können Sie festlegen, wer Zugriff auf den Inhalt des Containers hat.

Der oberste Container in FlowForce Server ist der root ( / ) Container. Standardmäßig enthält der root-Container die folgenden vordefinierten FlowForce Server Container.

<b>/public</b>	<p>Der Container <b>/public</b> dient als Standard-Container, in dem jeder FlowForce-Benutzer Aufträge und Anmeldeinformationen erstellen kann. Standardmäßig ist er leer und jeder FlowForce-Benutzer hat darauf Zugriff. Der Container <b>/public</b> dient in den folgenden Fällen als Standardpfad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ wenn Sie einen Mapping-Auftrag aus MapForce auf FlowForce Server bereitstellen.</li> <li>○ Wenn Sie Transformationen aus StyleVision in FlowForce Server bereitstellen.</li> </ul> <p>Sie können Mappings oder Transformationen jedoch bei Bedarf auch in einem anderen Container bereitstellen.</p>
<b>/RaptorXML</b>	<p>Dieser Container ist vorhanden, wenn Sie RaptorXML Server installiert und lizenziert haben. In diesem Container werden die Validierungsfunktionen und andere RaptorXML Server-spezifische Funktionen gespeichert.</p>
<b>/system</b>	<p>Der Container <b>system</b> enthält die FlowForce Server-Systemfunktionen. Sie sollten an diesem Container keine Änderungen vornehmen.</p>

Sie können über die Web-Verwaltungsschnittstelle durch die Container navigieren. Klicken Sie dazu auf einen Container, um seinen Inhalt anzuzeigen. In der folgenden Abbildung sehen Sie einen **/public**-Beispielcontainer, der mehrere Konfigurationsobjekte enthält.

Name	Typ	Änderungsdatum	Geändert von	Nächste Ausführ
test	Container			
john.doe	Anmeldeinformationen			
my.credentials	Anmeldeinformationen			
ChainedPersonList.mapping	MapForce Mapping	2015-02-10 15:37	root	
Cleanup	Auftrag			
Job1	Auftrag			

FlowForce Beispiel-Container

Über die Brotkrümel-Navigation am oberen Seitenrand gelangen Sie zurück zu jedem beliebigen Container in der Hierarchie.

Sie können Objekte auch entweder im aktuellen Container und seinen Child-Containern (bei aktiviertem Kontrollkästchen *Rekursiv*) oder nur im aktuellen Container (bei deaktivierten Kontrollkästchen *Rekursiv*) suchen.

Container enthalten Objekte wie z.B. Aufträge, bereitgestellte MapForce Mappings oder StyleVision-Transformationen, Funktionen, Anmeldeinformationen. Wenn Sie einen Container öffnen, stehen die folgenden Informationen zu seinen Objekten zur Verfügung.

Eigenschaft	Beschreibung
<i>Name</i>	Definiert den Namens des Objekts im Dateisystem. Beachten Sie beim Erstellen eines neuen Objekts, dass sein Name nicht bereits in Verwendung sein darf.
<i>Typ</i>	Definiert den Objekttyp (wie z.B. Anmeldeinformationen, Auftrag oder Funktion). Sie erkennen den Objekttyp auch anhand des dazugehörigen Symbols: <ul style="list-style-type: none"> <li> Anmeldeinformationen</li> <li> Funktion (u.A. vordefinierte Funktionen, MapForce Mappings und StyleVision Transformationen)</li> <li> Auftrag</li> <li> Container</li> <li> Fehlendes Konfigurationsobjekt. Dieses Symbol wird unter Umständen angezeigt wenn Sie versuchen, FlowForce Server-Daten mit nicht aufgelösten Abhängigkeiten zu importieren, siehe <a href="#">Behandlung von fehlenden Abhängigkeiten</a><sup>341</sup>.</li> </ul>
<i>Änderungsdatum</i>	Gibt das Datum und die Uhrzeit an, wann das Objekt erstellt oder zuletzt geändert wurde.
<i>Geändert von</i>	Gibt den Namen des Benutzers an, der das Objekt geändert hat.
<i>Nächste Ausführung</i>	Bei Aufträgen, für die Zeit-Trigger definiert sind, werden in dieser Spalte das Datum und die Uhrzeit der nächsten Ausführung laut Auftragseinstellungen angezeigt
<i>Log anzeigen</i>	Über diese Schaltfläche können Sie das Ausführungslog des jeweiligen Auftrags schnell aufrufen.

Wenn Sie die [Berechtigung](#)<sup>116</sup> dazu haben, können Sie beliebig viele zusätzliche Container für Ihre FlowForce Server-Daten erstellen (z.B. einen für jede Abteilung). Alternativ dazu können Sie die Daten im Container **/public** speichern, welcher standardmäßig für jeden authentifizierten Benutzer verfügbar ist. Gegebenenfalls können Sie den Zugriff auf den Container **/public** auch einschränken (siehe [Einschränken des Zugriffs auf den Container /public](#)<sup>126</sup>).

Sie können Container auch verschieben, umbenennen und löschen, falls Sie die nötigen Berechtigungen dafür haben.


### 4.2.1.3 Erstellen, Umbenennen und Verschieben von Containern

Sie können Container erstellen, umbenennen und verschieben, wenn Sie (oder eine der Rollen, denen Sie angehören) die Berechtigung *Container / Lesen, Schreiben* haben (siehe dazu auch [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>).

**Anmerkung:** Sie sollten den Inhalt der Container */RaptorXML* und */system*, die standardmäßig in FlowForce zur Verfügung stehen, nicht ändern.

#### So erstellen Sie einen Container:

1. Klicken Sie auf **Konfiguration**.
2. Klicken Sie auf einen vorhandenen Container, in dem Sie einen neuen Container erstellen möchten. Wenn Sie den Container auf der obersten Hierarchieebene anlegen möchten, lassen Sie diesen Schritt weg.
3. Klicken Sie links unten auf der Seite auf die Schaltfläche **Container erstellen**.



4. Geben Sie den Namen des Containers ein. Es gelten die folgenden Einschränkungen:
  - Der Name darf nicht leer sein.
  - Der Name darf nicht mit einem Leerzeichen beginnen oder enden.
  - Der Name kann Buchstaben, Ziffern, einzelne Leerzeichen, Unterstriche ( \_ ), Bindestriche ( - ) und Punkte ( . ) enthalten.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

#### So benennen Sie einen Container um:

1. Klicken Sie auf **Konfiguration** und navigieren Sie zum gewünschten Container.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Container und klicken Sie auf **Ausgewähltes Objekt verschieben oder umbenennen**.

In einen anderen Container verschieben oder umbenennen

Name: Copy to Prod

Container: /public/

/ + public

Name

Umbenennen Abbrechen

3. Geben Sie den Namen des Containers in das Feld "Name" ein und klicken Sie anschließend auf **Umbenennen**.

#### So verschieben Sie einen Container:

1. Klicken Sie auf **Konfiguration** und navigieren Sie anschließend zum gewünschten Container
2. Klicken Sie links unten auf der Seite auf die Schaltfläche **Ausgewählte Objekte verschieben oder umbenennen**.



3. Wählen Sie den Zielpfad des Containers auf eine der folgenden Arten aus:
  - Geben Sie den Pfad in das Textfeld des Containers ein.
  - Verwenden Sie die interaktiven Steuerelemente, um zum Zielcontainer zu gelangen.
4. Definieren Sie optional den neuen Namen des Containers, indem Sie ihn in das Feld "Name" eingeben.
5. Klicken Sie **Verschieben**.

#### So verschieben Sie mehrere Container:

- Klicken Sie auf die Kontrollkästchen neben den Containern und gehen Sie dann vor, wie beim Verschieben eines einzigen Containers.

#### So wählen Sie alle Objekte im Container aus bzw. heben die Auswahl dafür auf:


- Klicken Sie auf das oberste Kontrollkästchen.

### 4.2.1.4 Containerberechtigungen

Sie können die Berechtigungen von Containern anzeigen, wo Sie die entsprechende Berechtigung dazu haben (siehe auch [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>). Standardmäßig können Sie Ihre eigenen Berechtigungen für einen Container sehen. Wenn Sie Mitglied einer Rolle sind, sehen Sie auch die Berechtigungen für Rollen, denen Sie angehören. Wenn Sie das Recht *Benutzer und Rollen lesen* haben, sehen Sie auch die Berechtigungen anderer Benutzer und Rollen für diesen Container.

**So zeigen Sie die Berechtigungen eines Containers an**

1. Klicken Sie auf **Konfiguration**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
  - o Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigungen** neben dem entsprechenden Container.
  - o Geben Sie den Container ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Berechtigungen** rechts unten auf der Seite.



In der Spalte *Benutzer- oder Rollenname* werden alle Benutzer und Rollen angezeigt, deren Berechtigungen Sie sehen dürfen. In der Spalte *Berechtigungen* sehen Sie, welche Berechtigungsarten für diesen bestimmten Benutzer oder diese Rolle für diesen Container zur Verfügung stehen. In der Abbildung unten sehen Sie z.B. die Standardberechtigungen für den Root-Container ( / ) für die Rolle **authenticated**.

Berechtigungen für /	
Benutzer oder Rollenname	Berechtigungen
authenticated	Container: Lesen
	Konfiguration: Lesen
	Anmeldeinformationen: Verwenden
	Warteschlange: Verwenden
	Dienst: Verwenden
	Funktion: Verwenden
	Sicherheit: Lesen

Eine Beschreibung der einzelnen Berechtigungsarten finden Sie unter [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.


**4.2.1.5 Definieren von Containerberechtigungen**

Sie können die Berechtigungen von Containern ändern, wenn die folgenden Kriterien zutreffen:


- Sie (oder eine der Rollen, denen Sie angehören) haben die Berechtigung *Sicherheitseinstellungen / Lese- und Schreibzugriff* für den Parent-Container des Containers, dessen Berechtigungen Sie ändern möchten. Um z.B. die Berechtigung des Containers "Jobs" zu ändern, der ein Child des Containers "Marketing" ist, benötigen Sie die Berechtigung *Sicherheitseinstellungen / Lese- und Schreibzugriff* für den Container "Marketing" (siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>).
- Sie (oder eine der Rollen, denen Sie angehören) haben das Recht *Sicherheitseinstellungen außer Kraft setzen* (siehe [Funktionsweise von Rechten](#)<sup>81</sup>).

## So ändern Sie die Berechtigungen eines Containers

1. Klicken Sie auf **Konfiguration**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
  - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Berechtigungen** neben dem entsprechenden Container.
  - Geben Sie den Container ein und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Berechtigungen** rechts unten auf der Seite.



3. Wählen Sie eine der folgenden Methoden:
  - Um die Berechtigungen eines/einer der aufgelisteten Benutzer und Rollen zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ändern** neben dem entsprechenden Benutzer bzw. der entsprechenden Rolle.
  - Um die Berechtigungen für einen Benutzer/eine Rolle hinzuzufügen, der/die nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf **Berechtigungen hinzufügen**.
4. Suchen Sie im Abschnitt **Berechtigungen bearbeiten** nach dem gewünschten Benutzer oder der gewünschten Rolle und aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben diesem/dieser. Sie können entweder nach in FlowForce Server erstellten Benutzern oder, falls Directory Service aktiviert ist, nach Domain-Benutzern suchen. Nähere Informationen zum Importieren von Domain-Benutzern finden Sie unter [Benutzer](#) <sup>135</sup>.



5. Ändern Sie die entsprechenden Berechtigungsgruppen nach Bedarf. Eine Beschreibung zu den einzelnen Berechtigungsarten finden Sie unter [Funktionsweise von Berechtigungen](#) <sup>116</sup>. Um alle Berechtigungsarten mit einem einzigen Klick zu ändern, klicken Sie auf die Schaltflächen **Erben**, **Vollzugriff** und **Kein Zugriff**.
6. Klicken Sie auf **Änderungen speichern**.

### 4.2.1.6 Einschränken des Zugriffs auf den Container /public

Der Container **/public** (direkt unter dem root-Container auf oberster Ebene) steht in FlowForce Server standardmäßig zur Verfügung. Er dient als Container, auf den jeder Benutzer von FlowForce Server Zugriff hat

und in dem er seine Daten ohne vordefinierte Berechtigungen speichern kann. Standardmäßig sind daher für den Container **/public** die folgenden Berechtigungen eingestellt.

Berechtigungen für /public			
Benutzer oder Rollenname ↕	Berechtigungen		
 authenticated	Container:	<b>Lesen, Schreiben</b>	
	Konfiguration:	<b>Lesen, Schreiben</b>	
	Anmeldeinformationen:	<b>Verwenden</b>	
	Warteschlange:	<b>Verwenden</b>	
	Dienst:	<b>Verwenden</b>	
	Funktion:	<b>Verwenden</b>	
	Sicherheit:	Lesen	geerbt von  /
 root	Container:	Lesen, Schreiben	geerbt von  authenticated
	Konfiguration:	Lesen, Schreiben	geerbt von  authenticated
	Anmeldeinformationen:	Verwenden	geerbt von  authenticated
	Warteschlange:	Verwenden	geerbt von  authenticated
	Dienst:	Verwenden	geerbt von  authenticated
	Funktion:	Verwenden	geerbt von  authenticated
	Sicherheit:	Lesen, Schreiben	geerbt von  /

Standardberechtigungen des Containers **/public**

Das bedeutet, dass jeder Benutzer von FlowForce Server, der Mitglied der Rolle  **authenticated** ist) hat, standardmäßig Folgendes tun kann:

- Objekte im Container **/public** (nämlich Aufträge, Anmeldeinformationen oder andere Container) hinzufügen, ändern und löschen.
- alle im Container **/public** verfügbaren Anmeldeinformationen wiederverwenden
- jeden Auftrag im Container **/public** als Web-Dienst aufrufen, vorausgesetzt, der Auftrag wurde so konfiguriert, dass er als Web-Dienst zur Verfügung steht
- jede Funktion, die im Container **/public** verfügbar ist, referenzieren
- die dem Container **/public** zugewiesenen Berechtigungen lesen

**Anmerkung:** Diese Berechtigungen, können auch von allen Child-Containern von **/public** geerbt werden. Normalerweise erbt jeder neue Container die Berechtigungen des übergeordneten Containers; Berechtigungen können jedoch durch den Benutzer  **root** oder durch andere Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen außer Kraft gesetzt werden.

Falls nötig, können Sie den Zugriff auf den Container **/public** einschränken. Beachten Sie allerdings, dass in den in dieser Dokumentation enthaltenen [Beispielen zur Auftragskonfiguration](#) <sup>343</sup> davon ausgegangen wird, dass der Container **/public** vorhanden ist.

### So schränken Sie den Zugriff auf den Container /public ein

1. Entfernen Sie die Berechtigungen der Rolle  **authenticated** für diesen Container (siehe [Definieren von Containerberechtigungen](#)<sup>125</sup>).
2. Erstellen Sie eine neue Rolle und weisen Sie dieser alle Benutzer zu, die Berechtigungen für den Container **/public** benötigen (siehe [Rollen](#)<sup>138</sup>).
3. Weisen Sie der neuen Rolle nur die erforderlichen Berechtigungen zu (siehe [Definieren von Containerberechtigungen](#)<sup>125</sup>).

## 4.3 Log

Das Log enthält Informationen über alle Systemaktivitäten und Ereignisse im Zusammenhang mit Aufträgen.

### 4.3.1 Auftragsinfo im Log

Über die Log-Ansicht sehen Sie Informationen zu allen Arten von Ereignissen. Um die Seite "Log-Ansicht" aufzurufen, klicken Sie auf das Menü **Log**. Sie können das Log auch von anderen Stellen aus, an denen die Schaltfläche **Log anzeigen** angezeigt wird, aufrufen (z.B. über die Konfigurationsseite eines Auftrags).

**Anmerkung:** Sie können das Log aller Aufträge, für die Sie die Berechtigung "Nur lesen" haben, anzeigen. Um das globale Log aller Aufträge und Ereignisse in FlowForce Server sehen zu können, muss Ihr Benutzerkonto das Recht [Ungefilterte Log-Datei anzeigen](#)<sup>81</sup> haben.

### Log-Ansicht

Navigieren zu: Datum ab:   Datum bis:

Filtern nach: Objektpfad:  Instanz-ID:  Mindestschweregrad: Info

Datum	Schweregrad	Benutzer	Instanz-ID	Meldung
<input type="button" value="25 weitere Datensätze anzeigen"/> <input type="button" value="100 weitere Datensätze anzeigen"/> <input type="button" value="500 weitere Datensätze anzeigen"/>				
2023-03-16 16:29:22	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wurde gestartet.
2023-03-16 16:29:22	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wird gestartet...
2023-03-16 16:29:22	INFO	flowforce		FlowForce-Konfiguration wird von C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2023\data\flowforce.ini gelesen
2023-03-16 16:26:45	INFO	ffserver		Alle Aufträge wurden beendet.
2023-03-16 16:26:45	INFO	ffserver		Beendigung der laufenden Aufträge wird gestartet.
2023-03-16 16:26:45	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wurde gestoppt.
2023-03-16 16:26:45	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wird gestoppt...
2023-03-16 14:01:00	INFO		<a href="#">362</a>	Auftragsausführung wurde abgebrochen: Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a>
2023-03-16 14:01:00	FEHLER		<a href="#">362</a>	Login fehlgeschlagen für Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> : The user name or password is incorrect.
2023-03-16 14:01:00	INFO			Trigger <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> ausgelöst
2023-03-15 14:01:00	INFO		<a href="#">361</a>	Auftragsausführung wurde abgebrochen: Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a>
2023-03-15 14:01:00	FEHLER		<a href="#">361</a>	Login fehlgeschlagen für Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> : The user name or password is incorrect.
2023-03-15 14:01:00	INFO			Trigger <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> ausgelöst
2023-03-15 09:01:38	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wurde gestartet.
2023-03-15 09:01:38	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wird gestartet...
2023-03-15 09:01:38	INFO	flowforce		FlowForce-Konfiguration wird von C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2023\data\flowforce.ini gelesen
2023-03-15 09:00:23	INFO	ffserver		Alle Aufträge wurden beendet.
2023-03-15 09:00:23	INFO	ffserver		Beendigung der laufenden Aufträge wird gestartet.
2023-03-15 09:00:23	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wurde gestoppt.
2023-03-15 09:00:23	INFO	ffserver		FlowForce-Planungsmodul wird gestoppt...
2023-03-14 14:01:00	INFO		<a href="#">360</a>	Auftragsausführung wurde abgebrochen: Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a>
2023-03-14 14:01:00	FEHLER		<a href="#">360</a>	Login fehlgeschlagen für Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> : The user name or password is incorrect.
2023-03-14 14:01:00	INFO			Trigger <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> ausgelöst
2023-03-13 14:01:00	INFO		<a href="#">359</a>	Auftragsausführung wurde abgebrochen: Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a>
2023-03-13 14:01:00	FEHLER		<a href="#">359</a>	Login fehlgeschlagen für Auftrag <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/ValidateSchema</a> : The user name or password is incorrect.
<input type="button" value="25 weitere Datensätze anzeigen"/> <input type="button" value="100 weitere Datensätze anzeigen"/> <input type="button" value="500 weitere Datensätze anzeigen"/>				
<input type="button" value="Exportieren"/> <input type="button" value="Exportiertes Log oder Log für Instanz anzeigen..."/> <input type="button" value="Permalink in Zwischenablage kopieren"/>				

In den folgenden Unterabschnitten werden Filteroptionen, die Hauptbereiche der Log-Ansichtstabelle und die Optionen "Exportieren/Kopieren" beschrieben.

## Filter

Sie können Log-Einträge nach den folgenden Kriterien filtern:

- **Datum ab:** Es werden nur Ereignisse nach diesem Datum inkludiert.
- **Datum bis:** Es werden nur Ereignisse vor diesem Datum inkludiert. Wenn Sie sowohl die Filter **Datum ab** als auch **Datum bis** definieren, werden bis zu 1000 Datensätze innerhalb dieses Datumsbereichs angezeigt. Um weitere Datensätze anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltflächen **N weitere Datensätze anzeigen**. Die Datensätze mit dem jüngsten Datum werden immer zuoberst angezeigt.
- **Objektpfad:** Es werden unter dem ausgewählten Pfad konfigurierte Ereignisse angezeigt. Sie können den Pfad zu einem bestimmten FlowForce-Objekt wie z.B. einem Auftrag oder einem Anmeldedatensatz auswählen.

- *Instanz-ID*: Mit Hilfe dieser Option können Sie alle Log-Einträge im Zusammenhang mit einer bestimmten Instanz-ID anzeigen.
- *Mindestschweregrad*: Mit dieser Option werden die Log-Einträge nach ihrem Schweregrad gefiltert. Die Schweregrade werden weiter unten erläutert.

Nachdem Sie einen Filter geändert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Anzeigen** oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Filter anzuwenden. Mit der Schaltfläche **Filter zurücksetzen** löschen Sie alle Filter und aktualisieren das Log. Auch bei einem Klick auf die Schaltfläche **Anzeigen**, ohne dass ein Filter ausgewählt ist, wird das Log ebenfalls aktualisiert.

#### Informationen zum Mindestschweregrad

Es stehen die folgenden Schweregrade zur Verfügung: *Ausführlich*, *Info*, *Warnung* und *Fehler*. Der Status *Info* ist der Standardschweregradtyp.

Der Status *Ausführlich* kann sich bei der Behebung von Fehlern bei [Dateisystem-Triggern](#)<sup>188</sup> als hilfreich erweisen. Bei Auswahl des Status *Ausführlich* erhalten Sie ausführliche Informationen über den Auftrag: z.B. den Beginn und das Ende des Verzeichnis-Scans, usw. Um diesen Status verwenden zu können, müssen Sie die folgenden Parameter in der [.ini-Datei](#)<sup>75</sup> definieren:

```
[Experimental]
trigger.verbose = 1
```

Wenn Sie den Status *verbose* (ausführlich) auswählen, werden im Log die folgenden Schweregradtypen angezeigt: *Ausführlich*, *Info*, *Warnung* und *Fehler*. Der Status *Info* enthält Informationsmeldungen, Warnungen und Fehler. Bei Auswahl von *Warnung* werden nur Warnungen und Fehler im Log angezeigt. Wenn Sie die schwerwiegendsten Meldungen sehen möchten, wählen Sie *Fehler* aus.

## Log-Tabelle

Die Log-Ansichtstabelle hat die folgenden Spalten: *Datum*, *Schweregrad*, *Benutzer*, *Instanz-ID* und *Meldung*.

- *Datum*: Gibt Datum und Uhrzeit eines Ereignisses an.
- *Schweregrad*: Gibt den Schweregrad eines Ereignisses an. Sie können Meldungen nach Schweregrad filtern (*siehe oben*). Der Standardschweregrad ist *Info*.
- *Benutzer*: Dabei kann es sich um einen FlowForce-Dienst, einen Python Security-Dienst oder einen bestimmten FlowForce-Benutzer handeln.
- *Instanz-ID*: Mit jeder Auftragsausführung wird eine eindeutige Auftragsinstanz erzeugt, deren ID in der Spalte *Instanz-ID* angezeigt wird. Um mehr über diese bestimmte Instanz zu erfahren, klicken Sie auf den in der Spalte *Instanz-ID* angezeigten Link. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Instanz-Log](#)<sup>132</sup>. Beachten Sie, dass einige protokollierte Ereignisse keine ID haben, da keine anwendbar ist (z.B. bei Ereignissen im Zusammenhang mit der Änderung der Auftragskonfiguration).
- *Meldung*: Hier finden Sie Informationen über die einzelnen Log-Einträge. Beachten Sie, dass einige Einträge abgeschnitten sind, da die standardmäßig definierte Maximallänge eines Log-Eintrags überschritten wurde. Um die Länge von Log-Einträge zu ändern, gehen Sie vor, wie unter [Protokollierungseinstellungen](#)<sup>149</sup> beschrieben.

Um ältere Datensätze zu laden, klicken Sie auf die Schaltflächen **N weitere Datensätze anzeigen**. Um die Größe einer Spalte des Rasters anzupassen, klicken Sie auf einen der senkrechten Trennstriche zwischen den Spaltenüberschriften und ziehen Sie diesen bei gedrückter Maustaste nach links oder rechts.

## Exportieren, Kopieren und Anzeigen von Log-Einträgen

Um das Log in eine Datei auf dem Datenträger zu exportieren, klicken Sie auf **Exportieren**. Daraufhin werden alle derzeit auf der Seite sichtbaren Datensätze als JSON-Datei exportiert.

Um die zuvor exportierten Log-Einträge (.json-Datei) oder die [protokollierte Instanz](#)<sup>133</sup> (ein .zip-Archiv oder eine aus diesem .zip-Archiv extrahierte .json-Datei) anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportiertes Log oder Log für Instanz anzeigen**. Bei Anzeige des exportierten Logs oder Instanz-Logs können einige Links in Datensätzen (z.B. Instanz-ID-Links, Links zu Aufträgen) zu einer Fehlerseite führen, da sich diese Links nicht in der exportierten Datei befinden.

Mit der Schaltfläche **Permalink in Zwischenablage kopieren** kopieren Sie die aktuelle URL der Log-Ansicht einschließlich aller ausgewählten Parameter (z.B. ?id=2773968&limit=25) in die Zwischenablage. Dies ist nützlich, wenn Sie dieselben Informationen später schnell wieder in die Seite laden möchten. So können Sie die permanente URL z.B. in die Adressleiste eines anderen Browsers einfügen oder sie an jemanden anderen senden, damit er dasselbe Log sieht.

### 4.3.2 Instanz-Log

Auf der Seite "Log für Instanz N" (*siehe Abbildung unten*) finden Sie detaillierte Informationen über eine bestimmte Auftragsinstanz. Sie können diese Seite auf eine der folgenden Arten öffnen:

- Klicken Sie auf der Seite [Log-Ansicht](#)<sup>129</sup> auf den Instanz-ID-Link eines Datensatzes.
- Klicken Sie im Abschnitt [Zuletzt und derzeit ausgeführte Aufträge](#)<sup>108</sup> der Startseite auf den Instanz-ID-Link eines Datensatzes.
- Klicken Sie auf der Auftragskonfigurationsseite auf **Log anzeigen**, um zur Seite [Log-Ansicht](#)<sup>129</sup> zu gelangen. Klicken Sie anschließend auf den Instanz-ID-Link eines Datensatzes.

## Log für Instanz 14

Instanz erstellt: 2020-10-06 13:24:34  
 Auftragsname: [/public/Examples/CopyFiles](#)  
 Warteschlangenname: [/public/Examples/CopyFiles](#)  
 Aktueller oder letzter Schritt: 2  
 Fehler bei verschobenen Schritten: 0  
 Aktueller Status: Wurde erfolgreich fertig gestellt

[Alle Schritte erweitern](#) [Alle Schritte reduzieren](#)

Datum	Meldung
2020-10-06 13:24:34	Instanz 14 wird gestartet.
2020-10-06 13:24:34	Ausführung von Auftrag <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a> wird gestartet
2020-10-06 13:24:34	list("C:\FlowForceExamples\CopyFiles\source\invoices.txt", "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\source\orders.txt") wurde berechnet
2020-10-06 13:24:34	FlowForce.copy mit den Parametern Source: "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\source\invoices.txt", Destination: "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\target", Overwrite: true(), AbortOnFail: true(), Working-directory: "" wird ausgeführt
2020-10-06 13:24:34	FlowForce.copy mit den Parametern Source: "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\source\orders.txt", Destination: "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\target", Overwrite: true(), AbortOnFail: true(), Working-directory: "" wird ausgeführt
2020-10-06 13:24:34	Auftrag Auftrag <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a> wurde fertig ausgeführt

[Exportieren](#) [Exportiertes Log oder Log für Instanz anzeigen](#)

### Protokollierte Daten

Im Instanz-Log können die folgenden Datenkategorien angezeigt werden:

- Bei der Ausführung der Auftragsinstanzen erzeugte Meldungen, nach Schritten gruppiert. Dazu gehören:
  - Meldungen im Zusammenhang mit der Ausführung von vordefinierten Funktionen und Mappings.
  - Ergebnisse von Schritten, in denen die Funktionen [compute](#)<sup>279</sup> und [compute-string](#)<sup>281</sup> ausgeführt wurden.
  - Fehlermeldungen, aufgrund derer es in *Ausführen mit Error/Success Handler* zu einer erneuten Ausführung oder einem Fehlschlag des Auftrags kommt.
- Informationen über die Zeit, die nach der Ausführung von Schritten verstrichen ist.
- Iterationen von "for-each"-Schritten
- Information darüber, wie oft versucht wurde, den Auftrag auszuführen, siehe [Wiederholung bei Fehler](#)<sup>166</sup>.
- Informationen über durch die Ausführung von Mappings oder über die [commandline](#)<sup>333</sup>-Funktion erzeugte Streams.

### Exportieren und Anzeigen von Log-Einträgen

Mit der Schaltfläche **Exportieren** wird ein `.zip`-Archiv aller mit der aktuellen Log-Instanz verknüpften Daten erstellt.

Um das zuvor exportierten [Haupt-Log](#)<sup>129</sup> (`.json`-Datei) oder die protokollierte Instanz (ein `.zip`-Archiv oder eine aus diesem `.zip`-Archiv extrahierte `.json`-Datei) anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Exportiertes Log oder Log für Instanz anzeigen**. Bei Anzeige des exportierten Logs oder Instanz-Logs können einige Links in Datensätzen (z.B. Instanz-ID-Links, Links zu Aufträgen) zu einer Fehlerseite führen, da sich diese

Links nicht in der exportierten Datei befinden. Wenn Sie mit der Anzeige eines aus der Datei geladenen Instanz-Logs fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ansicht für exportiertes Log schließen**.

Alle Schritte erweitern/reduzieren

Sie können in FlowForce Server Informationen über eine Instanz ein- oder ausblenden, wodurch Sie detaillierte Informationen über die jeweilige Instanz bzw. nur eine allgemeine Übersicht über die Instanz erhalten (*siehe rotes Rechteck in der Abbildung oben*).

## 4.4 Verwaltung

Auf der Seite "Verwaltung" können Sie Folgendes tun:

- [Erstellen und Verwalten von Benutzern](#) <sup>135</sup>
- [Erstellen und Verwalten von Rollen](#) <sup>138</sup>
- [Erstellen und Verwalten von Passwortrichtlinien](#) <sup>141</sup>
- [Anzeige einer Übersicht über Berechtigungen](#) <sup>142</sup>
- [Konfigurieren verschiedener Einstellungen](#) <sup>144</sup>

### 4.4.1 Benutzer

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Benutzer erstellen und importieren und das Root-Passwort zurücksetzen. Außerdem enthält dieses Kapitel Informationen über Standardbenutzer, Domains und Domain-Vertrauensstellungen.

#### Standardbenutzer

Die folgenden Benutzer sind in FlowForce Server bereits vordefiniert.

 <b>root</b>	Dies ist der Anfangsbenutzer und Administrator, der in FlowForce Server auf oberster Ebene definiert ist. Ihm sind standardmäßig alle verfügbaren Berechtigungen und Rechte im System zugewiesen.
 <b>anonymous</b>	Dies ist ein spezielles Benutzerkonto für Benutzer, die sich nicht explizit einloggen. Ein anonymer Zugriff auf die FlowForce Server-Verwaltungsschnittstelle ist nicht möglich, Sie können jedoch anonymen Zugriff für bestimmte über Webservices bereitgestellte Dienste ermöglichen (siehe <a href="#">Bereitstellen von Aufträgen als Webservices</a> <sup>193</sup> ).

Die vordefinierten Benutzer können nicht gelöscht werden. Sie können jedoch deren Rechte ändern.

**Anmerkung:** Der Benutzer `root` kann alle Rechte und Berechtigungen einschließlich seiner eigenen ändern. Seien Sie daher vorsichtig, welche Rechte Sie als  **root** Benutzer ändern, damit Sie nicht Ihren eigenen Zugriff auf das System sperren. Falls dies passiert, gehen Sie vor, wie unter Zurücksetzen des Root-Passworts beschrieben.

Eine allgemeine Übersicht über alle aktuell zugewiesenen Rechte finden Sie im Rechtebericht.

Sie können FlowForce Server-Benutzer nicht nur neu erstellen, sondern auch Domain-Benutzerkonten und -rollen aus dem Windows Active Directory oder einem LDAP Directory Service importieren. Wenn die Einstellung *Login für jeden Domain-Benutzer gestatten* in den [Directory Service-Einstellungen](#) <sup>146</sup> aktiviert ist, können sich Benutzer aus konfigurierten Domains bei FlowForce Server einloggen, selbst wenn Sie ihre Benutzerkonten nicht explizit in die FlowForce Server-Datenbank importiert haben. Um sicherzustellen, dass sich Domain-Benutzer nur dann bei FlowForce Server einloggen können, wenn ihr Konto explizit von einem Administrator importiert wurde, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen *Login für jeden Domain-Benutzer gestatten* und importieren Sie den Domain-Benutzer, wie unten gezeigt.

**Anmerkung:** Die Konten des lokalen Rechners sind nicht Teil des Active Directory. Sie können daher nicht in FlowForce Server importiert werden.

### Erstellen von Benutzern

Ein Benutzer ist eine Person, die sich auf FlowForce Server anmeldet, um Aufträge zu erstellen und zu überwachen, MapForce-Mappings oder StyleVision-Transformationen bereitzustellen und verschiedene Einstellungen zu konfigurieren. Welche Aktionen einem Benutzer in FlowForce Server zur Verfügung stehen, hängt von folgenden Kriterien ab:

- den Berechtigungen oder Rechten, die den Benutzern zugewiesen wurden
- den Berechtigungen und Rechten, die Rollen, denen Benutzer angehören, zugewiesen sind

So fügen Sie einen FlowForce Server-Benutzer hinzu:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Benutzer**.
2. Klicken Sie auf **Benutzer erstellen**.
3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.

<i>Benutzername</i>	Geben Sie den Namen des Benutzers ein. Es gelten die folgenden Einschränkungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Name darf nicht leer sein.</li> <li>• Der Name darf nicht mit einem Leerzeichen beginnen oder enden.</li> <li>• Die zulässigen Zeichen sind Buchstaben, Zahlen, Unterstrich ( _ ), Bindestrich ( - ) und Punkt ( . )</li> </ul>
<i>Passwort</i>	Geben Sie das Passwort des Benutzers ein.
<i>Passwort bestätigen</i>	Geben Sie das Passwort des Benutzers erneut ein.
<i>Passwort beim nächsten Login ändern</i>	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird der Benutzer aufgefordert, beim nächsten Login sein Passwort zu ändern.

4. Räumen Sie dem Benutzer optional die erforderlichen [Rechte](#)<sup>138</sup> ein. Beachten Sie, dass Sie Benutzern Rechte entweder direkt über diese Seite oder durch Zuweisung einer Rolle, für die bereits Rechte definiert sind, zuweisen können. Aus Gründen der einfacheren Verwaltung empfiehlt es sich die zweite Methode zu verwenden (siehe *Erstellen von Rollen* unten und [Zuweisen von Rollen an Benutzer](#)<sup>140</sup>).
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

So benennen Sie einen Benutzer um:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und dann auf **Benutzer**.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag.
3. Geben Sie den neuen Namen in das Textfeld **Benutzername** ein und klicken Sie auf **Speichern**.

#### **Anmerkungen:**

- Wenn ein Benutzername geändert wird, bleibt das aktuell zugewiesene Passwort unverändert.
- Wenn Sie Ihren eigenen Namen ändern (vorausgesetzt, Sie haben dieses Recht), wird der geänderte Name wirksam, sobald Sie auf "Speichern" klicken und wird im rechten oberen Bereich der Seite angezeigt.

### Root-Passwort zurücksetzen

Falls Sie das Passwort für das Benutzerkonto  **root** vergessen oder verloren haben, können Sie dieses über die Befehlszeilenschnittstelle zurücksetzen (siehe Befehl [resetpassword](#)<sup>(449)</sup>).

Um das Root-Passwort zurücksetzen zu können, brauchen Sie Zugriff auf das Betriebssystem, auf dem FlowForce ausgeführt wird. Sie benötigen auch Zugriff auf die FlowForce Binär- und Datendateien. Dies ist dieselbe Art von Zugriff, die Sie auch bei der Installation von FlowForce oder bei der manuellen Migration zu einer neuen FlowForce Version oder einem neuen FlowForce Server benötigen.


Wenn Sie ein Passwort zurücksetzen, werden auch die Rechte des  **root**-Benutzers auf den Standardwert zurückgesetzt (d.h. dem Benutzer werden alle Rechte eingeräumt).

Wenn Sie das Passwort des Benutzers root zurücksetzen, so wirkt sich dies nur auf den Benutzer  **root**, nicht aber auf andere FlowForce-Benutzer aus.

### Importieren von Domain-Benutzern

Um Domain-Benutzerkonten in FlowForce Server zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor;

1. Aktivieren Sie auf dem Register "Einstellungen" der Verwaltungsseite das Kontrollkästchen *Aktivieren* unterhalb von *Directory Services* und konfigurieren Sie den Directory Service-Anbieter Ihrer Wahl, wie unter [Ändern der Directory Service-Einstellungen](#)<sup>(146)</sup> beschrieben.
2. Gehen Sie zum Register "Benutzer" der Verwaltungsseite.
3. Klicken Sie auf **Domain-Benutzer importieren**, woraufhin das unten gezeigte Dialogfeld **Domain-Benutzer importieren** aufgerufen wird.



4. Wählen Sie gegebenenfalls die gewünschte Domain aus der **Kontext**-Dropdown-Liste aus.

5. Geben Sie in das Textfeld *Suchen nach* die ersten Buchstaben des gewünschten Benutzerkontos ein. Teileingaben bei der Suche sind gültig. Wenn Sie daher z.B. den Wert *ad* eingeben, werden die Konten *Administrators*, *Admanager* und *Admin* vom LDAP-Server oder aus dem Active Directory aufgerufen und im Webseiten-Dialogfeld angezeigt. FlowForce Server verwendet bei Active Directory den Ambiguous Name Resolution (ANR)-Suchalgorithmus, mit dem Sie komplexe Suchbedingungen in einer einzigen Klausel definieren können. Sie können z.B. durch Eingabe von *ji sm* das Konto einer Person namens Jim Smith aufrufen. Nähere Informationen zu ANR in Active Directory finden Sie in der Microsoft-Dokumentation.
6. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den zu importierenden Einträgen und klicken Sie auf **Ausgewählte importieren**. Das Abrufen der Datensätze aus dem Active Directory kann einige Zeit dauern, v.a. wenn es sich um keine lokale Domain handelt.

#### Domains und Domain-Vertrauensstellung

Auf der Login-Seite und in den folgenden Abschnitten der Seite Verwaltung sehen Sie eine Liste der verfügbaren Domains: (i) im Dialogfeld **Domain-Benutzer importieren** auf dem Register **Benutzer**, (ii) im Dialogfeld **Domain-Rollen importieren** auf dem Register **Rollen** und (iii) auf dem Register **Einstellungen**. Derzeit sind in FlowForce Server nur die folgenden Domains sichtbar: die Domain mit dem Rechner, auf dem FlowForce Server installiert ist und alle Domains aus demselben [Forest](#), dem dieser Rechner angehört. Andere vertrauenswürdige Domains, die über [externe, Forest-, Bereichs- und Vertrauensstellungsabkürzungen](#) verbunden sind, werden nicht unterstützt und in der Liste der verfügbaren Domains in FlowForce Server nicht angezeigt.

**Anmerkung:** Sie können einen Auftrag über alle von Windows akzeptierte Anmeldeinformationen starten. In diesem Fall verwaltet Windows externe Vertrauensstellungen.

## 4.4.2 Rollen

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Sie Rollen erstellen, importieren und zuweisen.

Mit einer Rolle wird eine Gruppe von Rechten und Berechtigungen definiert. Eine Rolle kann einer anderen Rolle oder einem Benutzer zugewiesen werden. Die Rechte einer Rolle werden automatisch zu den Rechten jeder anderen Rolle oder jedes Benutzers, der/dem diese Rolle zugewiesen wurde. Einem Benutzer können beliebig viele Rollen zugewiesen werden. Der Benutzer hat dadurch alle Rechte, die in mehreren ihm zugewiesenen Rollen definiert sind.

Beachten Sie, dass Rechte global sind, während Berechtigungen für einzelne Container definiert werden.

#### Standardrollen

Die folgenden Rollen sind in FlowForce Server bereits vordefiniert.

 <b>authenticated</b>	Diese Rolle enthält alle Benutzer, die sich mit einem bestehenden Benutzernamen und Passwort authentifiziert haben. Jeder FlowForce Server-Benutzer mit Ausnahme des Benutzers  <b>anonymous</b> gehört dieser Rolle an. Standardmäßig hat diese Rolle das Recht <i>Eigenes Passwort definieren</i> .
 <b>all</b>	Diese Rolle umfasst alle FlowForce Server-Benutzer einschließlich des Benutzers  <b>anonymous</b> . Standardmäßig hat diese Rolle keine Rechte.

Da die Rollen  **authenticated** oder  **all** vordefiniert sind, können Sie diese Rollen Benutzern nicht explizit zuweisen, bzw. die Zuweisung entfernen. Die Mitgliedschaft in vordefinierten Rollen wird automatisch von FlowForce Server verwaltet. Jedes Mal, wenn Sie einen neuen Benutzer hinzufügen, weist FlowForce Server diesen sowohl der Rolle  **authenticated** als auch der Rolle  **all** zu.

### Erstellen von Rollen

So fügen Sie eine FlowForce Server-Rolle hinzu:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Rollen**.
2. Klicken Sie auf **Rolle erstellen**.
3. Geben Sie den Namen der Rolle ein (z.B., "Administrator").
4. Wählen Sie unter **Rechte** die Rechte aus, die der Rolle zugewiesen werden müssen (eine Beschreibung der verfügbaren Rechte finden Sie unter [Rechte](#)<sup>142</sup>).
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

So benennen Sie eine Rolle um:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Rollen**.
2. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag.
3. Geben Sie den neuen Namen in das Textfeld **Rollenname** ein und klicken Sie auf **Speichern**.

### Anmerkungen

- Die Mitglieder einer Rolle ändern sich nicht, wenn die Rolle umbenannt wird.
- Die Standardrollen  **all** und  **authenticated** können nicht geändert werden.

### Importieren von Domain-Rollen

Um Domain-Rollen in FlowForce Server zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor;


1. Klicken Sie im Menü **Verwaltung** auf **Rollen**.
2. Klicken Sie auf **Domain-Rollen importieren**.
3. Fahren Sie mit den Schritten 4-6, wie oben beschrieben, fort.

## Zuweisen von Rollen an Benutzer und andere Rollen

Rechte können direkt an einen Benutzer (z.B. an  Alethia Alonso) oder an eine bestimmte Rolle (z.B.  Marketing Manager) zugewiesen werden. Es empfiehlt sich, Rechte an Rollen anstatt einzelnen Benutzern zuzuweisen, da dies langfristig die Wartung und Verwaltung von Rechten vereinfacht.

Sie können die Hierarchie Ihres Unternehmens in FlowForce Server nachbilden, indem Sie Rollen anderen Rollen zuweisen. In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für ein Unternehmen, für das drei Rollen und ein Benutzer definiert wurden. Die Rolle  Angestellte enthält eine Rolle namens  Marketing-Abteilung. Das bedeutet, dass die Rechte und Berechtigungen, die der Rolle  Angestellte zugewiesen wurden, von Benutzern, die der Rolle  Marketing-Abteilung angehören, automatisch geerbt werden.

Die Rolle  Marketing-Abteilung enthält die Rolle  Marketing Manager. In diesem Fall erbt die Rolle  Marketing Manager alle Rechte der Rollen  Marketing-Abteilung und  Angestellte. Eine Benutzerin namens  Alethia Alonso ist die Marketing Managerin und wurde der Rolle  Marketing Manager zugewiesen. Daraus geht hervor, dass sie alle Rechte aus dem größer gefassten Rollen erbt.



#### Zuweisen von Rollen an Benutzer

So weisen Sie einem Benutzer eine oder mehrere Rollen zu:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Benutzer**.
2. Klicken Sie in der Liste der Benutzer auf den gewünschten Eintrag.
3. Wählen Sie unter **Verfügbare Rollen** die Rollen aus, die dem Benutzer zugewiesen werden müssen und klicken Sie auf **Zuweisen**.

So heben Sie die Zuweisung einer oder mehrerer Rollen an einen Benutzer auf:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Benutzer**.
2. Klicken Sie in der Liste der Benutzer auf den gewünschten Eintrag.
3. Wählen Sie unter **Dem Benutzer '<Benutzername>' zugewiesene Rollen** die Rollen aus, deren Zuweisung entfernt werden soll und klicken Sie auf **Entfernen**.

So weisen Sie eine Rolle mehreren Benutzern zu:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Rollen**.
2. Klicken Sie in der Liste der Rollen auf den gewünschten Eintrag.
3. Wählen Sie unter **Verfügbare Benutzer/Rollen** die Benutzer aus, denen die Rolle zugewiesen werden soll und klicken Sie auf **Zuweisen**.

So heben Sie die Zuweisung einer Rolle für mehrere Benutzer auf:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Rollen**.
2. Klicken Sie in der Liste der Rollen auf den gewünschten Eintrag.
3. Wählen Sie unter **Mitglieder der Rolle '<Rollenname>'** die Benutzer aus, für die die Zuweisung der Rolle aufgehoben werden soll und klicken Sie auf **Entfernen**.

#### Zuweisen von Rollen an andere Rollen

So weisen Sie eine Rolle einer anderen Rolle zu:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Rollen**.
2. Klicken Sie in der Liste der Rollen auf die Rolle, die Sie einer anderen zuweisen möchten (Wenn die Rolle  **Marketing-Abteilung** z.B. Rechte von der Rolle  **Angestellte erben soll**, klicken Sie auf "Angestellte").
3. Wählen Sie unter **Verfügbare Benutzer/Rollen** die zuzuweisende Rolle aus und klicken Sie auf **Zuweisen**.

### 4.4.3 Passwortrichtlinien

Mit einer Passwortrichtlinie wird eine Gruppe von Mindestanforderungen, die ein Benutzerpasswort erfüllen muss, damit es gültig ist, definiert (z.B. muss ein Passwort eine Mindestlänge von  $N$  Zeichen haben). Damit Administratoren einen besseren Einfluss auf die Komplexität von Benutzerpasswörtern haben, werden in FlowForce Server Passwortrichtlinien verwendet.

Sie können im Rahmen der Passwortrichtlinien die folgenden Regeln zur Komplexität eines Passworts definieren:

- die Mindestlänge des Passworts (d.h. das Passwort muss mindestens  $N$  Zeichen lang sein, um gültig zu sein)
- die Mindestanzahl an Buchstaben, die das Passwort enthalten muss
- die Mindestanzahl an Ziffern, die das Passwort enthalten muss

Sie können so viele Passwortrichtlinien, wie nötig, definieren (vorausgesetzt Sie haben das Recht *Benutzer, Rollen und Rechte verwalten*). Nachdem Sie Passwortrichtlinien definiert haben, können Sie diese FlowForce-Benutzern zuweisen. Ein Benutzerkonto kann immer nur eine Passwortrichtlinie haben.

Wenn der Benutzer sein Passwort ändern möchte, überprüft das System, ob das neue Passwort den in der Passwortrichtlinie des Benutzers definierten Komplexitätsanforderungen entspricht. Wenn das Passwort diese Richtlinien nicht erfüllt, kann das Passwort nicht geändert werden und es wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Wenn ein Administrator das Passwort eines Benutzers ändert, erzwingt FlowForce die Umsetzung der Passwortrichtlinie nicht. Eine Änderung der Passwortrichtlinie wirkt sich auch nicht auf vorhandene Passwörter aus. Wenn die Passwortrichtlinie geändert wird, wird diese erst dann wirksam, wenn ein Benutzer versucht, sein vorhandenes Passwort zu ändern.

Standardmäßig ist die Passwortrichtlinie in FlowForce Server leer und erfordert keine Regeln zur Passwortkomplexität. FlowForce Server weist die Standardpasswortrichtlinie implizit jedem Benutzerkonto zu, für das keine benutzerdefinierte Passwortrichtlinie definiert ist. Die Standardpasswortrichtlinie kann nicht geändert werden.

#### Erstellen und Zuweisen von Passwortrichtlinien

So erstellen Sie eine neue Passwortrichtlinie:

1. Klicken Sie auf **Verwaltung** und anschließend auf **Passwortrichtlinien**.
2. Klicken Sie auf **Richtlinie erstellen**.

## Passwortrichtlinie erstellen

Richtlinienname:

### Passwortrichtlinien

Gesamtlänge: Erforderlich mindestens  Zeichen 

Buchstaben: Erforderlich mindestens  Buchstaben 

Ziffern: Erforderlich mindestens  Ziffern 

- Geben Sie die erforderlichen Richtlinien ein und klicken Sie auf **Speichern**. Die Liste der aktuellen Benutzer steht nun unter der definierten Richtlinie zur Verfügung
- Klicken Sie, um die Benutzereinträge auszuwählen, denen die neue Richtlinie zugewiesen werden muss und klicken Sie auf **Zuweisen**.

### Mitglieder

Verfügbare Benutzer

<input checked="" type="checkbox"/>	Name ↕	Aktuelle Richtlinie
<input checked="" type="checkbox"/>	Standard für neue Benutzer	Standardrichtlinie
<input checked="" type="checkbox"/>	Alethia Alonso	Standardrichtlinie
<input checked="" type="checkbox"/>	Klaus Mauer	Standardrichtlinie
<input checked="" type="checkbox"/>	Natsuo Shinohara	Standardrichtlinie
<input checked="" type="checkbox"/>	root	Standardrichtlinie

Mitglieder der Richtlinie 'NeuePasswortrichtlinie'

## 4.4.4 Rechteberichte

Für einen FlowForce Server Administrator ist es, v.a. bei wachsender Benutzerzahl, nicht immer leicht, den Überblick über alle Rechte zu behalten, die den einzelnen Benutzern und Rollen zugewiesen wurden. Um Ihnen einen schnellen Überblick über alle Rechte zu verschaffen, die Benutzern und Rollen derzeit zugewiesen sind, bietet FlowForce Server die folgenden Berichte:

- Rechtebericht
- Bericht über Rechte nach Benutzer

Um diese Berichte anzuzeigen, klicken Sie auf das Register "Berichte" der Seite "Verwaltung".

### Rechtebericht

In diesem Bericht sind die FlowForce Server-Rechte aufgelistet. Zu jedem Recht werden die Benutzer aufgelistet, denen dieses Recht eingeräumt wurde bzw. die dieses Recht über eine ihrer Rollen geerbt haben.

### Rechtebericht

Recht	Prinzipal	den Prinzipalen eingeräumt und/oder von den Prinzipalen vererbt
Globale Einstellungen verwalten	<a href="#">root</a>	für <a href="#">root</a>
Benutzer, Rollen und Rechte verwalten	<a href="#">root</a>	für <a href="#">root</a>
Sicherheitseinschränkungen außer Kraft setzen	<a href="#">root</a>	für <a href="#">root</a>
Benutzer und Rollen lesen	<a href="#">Alethia Alonso</a>	vererbt von <a href="#">Manager</a>
	<a href="#">Manager</a>	für <a href="#">Manager</a>
	<a href="#">root</a>	für <a href="#">root</a>
Eigenes Passwort definieren	<a href="#">Alethia Alonso</a>	vererbt von <a href="#">authenticated</a> <a href="#">all</a>
	<a href="#">Angestellte</a>	für <a href="#">Angestellte</a>
	<a href="#">Klaus Mauer</a>	vererbt von <a href="#">authenticated</a> <a href="#">Angestellte</a> <a href="#">all</a>
	<a href="#">Natsuo Shinohara</a>	vererbt von <a href="#">authenticated</a> <a href="#">Angestellte</a> <a href="#">all</a>
	<a href="#">all</a>	für <a href="#">all</a>
	<a href="#">anonymous</a>	vererbt von <a href="#">all</a>
	<a href="#">authenticated</a>	für <a href="#">authenticated</a>
	<a href="#">root</a>	für <a href="#">root</a> und vererbt von <a href="#">authenticated</a> <a href="#">all</a>
Jeden Auftrag abbrechen	<a href="#">Alethia Alonso</a>	vererbt von <a href="#">Manager</a>
	<a href="#">Manager</a>	für <a href="#">Manager</a>
	<a href="#">root</a>	für <a href="#">root</a>
Ungefiltertes Log anzeigen	<a href="#">Alethia Alonso</a>	vererbt von <a href="#">Manager</a>
	<a href="#">Manager</a>	für <a href="#">Manager</a>
	<a href="#">root</a>	für <a href="#">root</a>

Bericht über Rechte nach Benutzer

In diesem Bericht werden die Benutzer von FlowForce Server aufgelistet. Zu jedem Benutzer sehen Sie die aktuell zugewiesenen Rechte und ob ihm diese direkt zugewiesen oder über eine Rolle vererbt wurden.

### Bericht über Rechte nach Benutzer

Prinzipal	Recht	den Prinzipalen eingeräumt und/oder von den Prinzipalen vererbt
 <a href="#">Alethia Alonso</a>	Benutzer und Rollen lesen	vererbt von  <a href="#">Manager</a>
	Eigenes Passwort definieren	vererbt von  <a href="#">authenticated</a> ,  <a href="#">all</a>
	Jeden Auftrag abbrechen	vererbt von  <a href="#">Manager</a>
	Ungefiltertes Log anzeigen	vererbt von  <a href="#">Manager</a>
 <a href="#">Angestellte</a>	Eigenes Passwort definieren	für  <a href="#">Angestellte</a>
 <a href="#">Klaus Mauer</a>	Eigenes Passwort definieren	vererbt von  <a href="#">authenticated</a> ,  <a href="#">Angestellte</a> ,  <a href="#">all</a>
 <a href="#">Manager</a>	Benutzer und Rollen lesen	für  <a href="#">Manager</a>
	Jeden Auftrag abbrechen	für  <a href="#">Manager</a>
	Ungefiltertes Log anzeigen	für  <a href="#">Manager</a>
 <a href="#">Natsuo Shinohara</a>	Eigenes Passwort definieren	vererbt von  <a href="#">authenticated</a> ,  <a href="#">Angestellte</a> ,  <a href="#">all</a>
 <a href="#">all</a>	Eigenes Passwort definieren	für  <a href="#">all</a>
 <a href="#">anonymous</a>	Eigenes Passwort definieren	vererbt von  <a href="#">all</a>
 <a href="#">authenticated</a>	Eigenes Passwort definieren	für  <a href="#">authenticated</a>
 <a href="#">root</a>	Globale Einstellungen verwalten	für  <a href="#">root</a>
	Benutzer, Rollen und Rechte verwalten	für  <a href="#">root</a>
	Sicherheitseinschränkungen außer Kraft setzen	für  <a href="#">root</a>
	Benutzer und Rollen lesen	für  <a href="#">root</a>
	Eigenes Passwort definieren	für  <a href="#">root</a> und vererbt von  <a href="#">authenticated</a> ,  <a href="#">all</a>
	Jeden Auftrag abbrechen	für  <a href="#">root</a>
	Ungefiltertes Log anzeigen	für  <a href="#">root</a>

## 4.4.5 Einstellungen

Auf dem Register "Einstellungen" der Seite "Verwaltung" können Sie die folgenden Einstellungen konfigurieren: die Standardzeitzone, Parameter für die Funktion </system/mail/send><sup>326</sup>, Directory Service- und Protokollierungseinstellungen.

### 4.4.5.1 Eingabeformat

Immer, wenn Sie Aufträge erstellen, für die zeitbasierte Trigger verwendet werden, müssen Sie die geltende Zeitzone definieren. Aus praktischen Gründen können Sie die zu verwendende Standardzeitzone global auf der Auftragskonfigurationsseite einstellen.

#### So definieren Sie die Standardzeitzone:

1. [Melden](#)<sup>104</sup> Sie sich an der FlowForce Web-Verwaltungsschnittstelle an.
2. Klicken Sie auf **Verwaltung**.
3. Klicken Sie auf **Einstellungen**.
4. Wählen Sie unter **Input-Format** die Standardzeitzone aus.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

### 4.4.5.2 Parameter für die Systemfunktion /system/mail/send

Für Aufträge, bei denen E-Mails gesendet werden, müssen Sie die SMTP-Adresse und den Port des Mail-Servers sowie die SMTP-Anmeldeinformationen konfigurieren.

FlowForce versucht zuerst, eine über TLS oder SSL verschlüsselte Verbindung herzustellen. Falls die verschlüsselte Verbindung fehlschlägt, versucht FlowForce, eine Verbindung ohne Verschlüsselung herzustellen und macht erst dann eine verschlüsselte Verbindung daraus, wenn dies vom SMTP-Server explizit verlangt wird. Andernfalls bleibt die SMTP-Verbindung in einfachem Text.

#### Parameter für die Systemfunktion /system/mail/send

Um die E-Mail-Einstellungen zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Melden](#)<sup>104</sup> Sie sich an der FlowForce Web-Verwaltungsschnittstelle an.
2. Klicken Sie auf Verwaltung | Einstellungen.
3. Geben Sie den Namen und Port des SMTP-Servers ein. Standard-SMTP-Server gestatten Verbindungen über Port 25. Falls die Verbindung über das SSL/TLS-Protokoll verschlüsselt werden muss, verwenden Sie andere Ports, (normalerweise 465 oder 587).
4. Wenn für Ihren SMTP-Server eine Authentifizierung erforderlich ist, klicken Sie auf das Symbol neben dem Parameter *Benutzerauthentifizierung* und geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein.
5. Geben Sie optional einen RFC2822-kompatiblen Adresswert für die Mailbox in das Feld *Standardabsender* ein. Der hier eingegebene Wert wird als der Standard *Von*-Parameter der Funktionen [/system/mail/send](#)<sup>326</sup> und [/system/mail/send-mime](#)<sup>327</sup> verwendet.

#### SMTP-Parameter testen

Um eine Test-E-Mail zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche **SMTP-Parameter testen** und füllen Sie die Parameter *Von* und *An* aus. Sie können SMTP-Parameter testen, ohne die Einstellungen zu speichern. Sie müssen den Abschnitt *SMTP-Parameter testen* schließen, bevor Sie die Einstellungen speichern.

### 4.4.5.3 Directory Service

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Microsoft Active Directory oder einen LDAP-konformen Directory Service-Anbieter wie Apache Active Directory, OpenLDAP Server, Oracle Unified Directory und andere verwenden, haben Sie die Möglichkeit, diesen mit FlowForce Server zu integrieren. Aus Sicht von FlowForce Server bedeutet die Integration mit einem Directory Service-Anbieter Folgendes:

- Benutzer können sich mit ihrem Domain-Benutzernamen und Passwort bei FlowForce Server anmelden.
- Ein Administrator kann entweder gestatten, dass sich bestehende Domain-Benutzer mit ihren Domain-Anmeldeinformationen bei FlowForce Server anmelden (d.h. dass die Benutzer implizit importiert werden), oder er kann Domain-Benutzer und Gruppen explizit in FlowForce Server importieren. In beiden Fällen werden die importierten Domain-Konten auf den Benutzerverwaltungsseiten von FlowForce Server angezeigt. Auf diese Art kann ein Administrator Rechte und Berechtigungen auf dieselbe Art wie für die vordefinierten FlowForce Server-Konten auch für Gruppen- oder -Benutzerkonten hinzufügen oder entfernen (siehe [Informationen zu Rechten](#)<sup>81</sup> und [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>). Ein Administrator kann FlowForce Server-Rollen auch einem Windows-Gruppen- oder Benutzerkonto zuweisen (siehe [Zuweisen von Rollen an Benutzer](#)<sup>140</sup>).
- Ein Administrator kann das Passwort von in FlowForce Server importieren Domain-Benutzern nicht umbenennen oder ändern.
- Ein Administrator kann die Mitgliedschaft von in FlowForce Server importierten Domain-Gruppen nicht umbenennen oder ändern.
- Administratoren können importierte Domain-Konten von FlowForce Server löschen. Damit werden die Konten nicht aus der Domain gelöscht. Auch die damit verknüpften Rechte werden dadurch nicht geändert.
- Wenn den importierten Domain-Konten FlowForce Server-Rechte zugewiesen sind, werden diese in den Rechteberichten angezeigt (siehe [Berichte](#)<sup>142</sup>).

So ändern Sie die **Directory Service**-Einstellungen:

1. [Melden](#)<sup>104</sup> Sie sich an der FlowForce Web-Verwaltungsschnittstelle an.
2. Gehen Sie zum Menü **Verwaltung** und klicken Sie auf **Einstellungen**.

**Directory Service**

Aktivieren

Verbinden mittels:

Active Directory

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Host:   
Host-Name, Domain oder IP-Adresse. Mit ':389' kann ein benutzerdefinierter Port festgelegt werden

Benutzer:   
Benutzername in der Form 'name@domain.com' oder 'cn=name,dc=domain,dc=com'

Passwort:

SSL:   
Damit SSL funktioniert, muss auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server läuft, das CA-Zertifikat des LDAP-Servers installiert sein

Jedem Domain-Benutzer das Login gestatten

Standard-Login-Domain:   Domain-Login als Standardeinstellung definieren

Weiter unten finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Einstellungen.

## Aktivieren

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit sich Benutzer mit ihrem Domain-Benutzernamen und Passwort beim FlowForce Server anmelden können. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, müssen Sie eine der beiden unten beschriebenen Optionen **Active Directory** oder **Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)** aktivieren.

Wenn Sie die Option **Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)** auswählen, stellen Sie sicher, dass die Verbindungsinformationen (wie Benutzername, Passwort, usw.) korrekt sind. Wenn Sie auf **Speichern** klicken, versucht FlowForce eine Verbindung zum angegebenen LDAP-Server herzustellen und zeigt einen Fehler an, wenn die Verbindungsinformationen ungültig sind. Beachten Sie, dass FlowForce Server die Verbindung zum LDAP-Server herstellen können muss, bevor Sie die LDAP-Einstellungen speichern können.

Wenn Sie die Option **Active Directory** auswählen, muss der Rechner, auf dem FlowForce Server läuft, Teil einer unter Active Directory-Steuerung stehenden Domain sein.

Nachdem Sie die Directory Service-Authentifizierung aktiviert haben, wird auf der FlowForce Server Login-Seite eine weitere Dropdown-Liste namens **Login** sichtbar. Über diese Liste kann der Benutzer die gewünschte Authentifizierungsoption auswählen. Sie enthält die folgenden Einträge:

- *Direkt.* Dies ist die vordefinierte FlowForce Server-Standardauthentifizierungsoption. Um sich anzumelden, muss der Benutzer seinen FlowForce-Benutzernamen und sein Passwort dafür eingeben.
- *[Eine bestimmte Domain]* abhängig davon, welcher LDAP-Server konfiguriert wurde. Um sich anzumelden, muss der Benutzer seinen Domain-Benutzernamen und sein Passwort dafür eingeben. Diese werden vom LDAP-Server verwaltet.

Siehe auch [Anmelden bei FlowForce Server](#)<sup>104</sup>.

## Verbinden mittels

Wählen Sie **Active Directory**, um die direkte Integration mit Active Directory zu aktivieren. Diese Einstellung kann verwendet werden, wenn FlowForce Server auf Windows läuft und der Rechner Teil einer unter Active Directory-Steuerung stehenden Domain ist.

Wählen Sie **Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)**, um die Integration mit einem LDAP-konformen Directory Service zu aktivieren. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

- **Host** - Geben Sie den Host-Namen, den Domain-Namen oder die IP-Adresse des LDAP-Servers ein. Um eine Port-Nummer hinzuzufügen, hängen Sie einen Doppelpunkt gefolgt von der Port-Nummer an, z.B. **irgineinhost:10389**.
- **Benutzer** - Geben Sie den Namen eines Benutzers mit Administratorrechten zum Abfragen des Directory Service ein. Der Benutzername kann entweder die Form eines "Distinguished-Name" (z.B. `cn=name,dc=domain,dc=com`) oder eines "Benutzer-Prinzipal-Name" (z.B. `benutzer@eine.domain.com`) haben. Anmerkung: Das Format "Benutzer-Prinzipal-Name" gilt nur für Active Directory; verwenden Sie für andere LDAP-Server das Format "Distinguished-Name".
- **Passwort** - Das Passwort des Benutzers. Anmerkung: Wenn Sie sich bei der Eingabe des Passworts mehrmals vertippen, sperrt der LDAP-Server unter Umständen Ihr Konto. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass das Konto nicht gesperrt wurde, bevor Sie fortfahren.
- **SSL verwenden** - Aktivieren sie dieses Kontrollkästchen nur dann, wenn der LDAP-Server laut Konfiguration SSL-verschlüsselte Verbindungen von Clients akzeptiert. Wenn Sie diese Option verwenden, ändern Sie die Port-Nummer in die des vom LDAP-Server für sichere Verbindungen verwendete Domain (normalerweise Port **636**). Wenn Ihr Unternehmen bereits auf beiden Rechnern dasselbe vertrauenswürdige Root-Zertifikat verwendet, gibt es normalerweise keine zusätzliche Konfigurationsanleitung. Andernfalls muss das CA Root-Zertifikat des LDAP-Servers auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, installiert werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:
  - a. Exportieren Sie auf dem Rechner, auf dem sich der LDAP-Server befindet, das Root-Zertifikat mit Hilfe des betriebssystemspezifischen Tools (z.B. Zertifikat-Snap-In unter Windows) aus dem Zertifikatspeicher für vertrauenswürdige Anbieter.
  - b. Importieren Sie das Zertifikat auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server installiert ist, in den Zertifikatspeicher für vertrauenswürdige Anbieter, wie unter [Importieren von Root-Zertifikaten](#)<sup>62</sup> beschrieben.

Anmerkung: Unter Windows werden SSL-Fehler in der **Windows-Ereignisanzeige | Windows-Protokolle | System** angezeigt, wobei *Quelle* auf *Schannel* gesetzt ist.

LDAP-Server können manchmal eigene, nicht standardkonforme Schemas haben. Wenn FlowForce Server das Schema Ihres LDAP-Anbieters nicht erkennt, wird ein Fehler wie z.B. "Directory Service hat ein ungültiges LDAP-Schema gefunden" angezeigt. Kopieren Sie in diesem Fall die Datei **directoryservice.cfg** in das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare FlowForce Server-Datei befindet. Wenn diese Datei vorhanden ist, versucht FlowForce Server nicht, automatisch das Schema des LDAP-Anbieters zu finden.

## Jedem Domain-Benutzer das Login gestatten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das Domain-Konto eines Benutzers in die FlowForce-Benutzerdatenbank importiert werden soll, wenn ein Benutzer das erste Mal sich mit den Anmeldeinformationen für seine Domain bei FlowForce einloggt. Wenn diese Option deaktiviert ist, kann sich ein Domain-Benutzer nur dann bei FlowForce Server einloggen, wenn sein Domain-Konto bereits von einem Administrator in FlowForce Server importiert wurde.

## Standard-Login-Domain

Diese Option wird sichtbar, nachdem das Kontrollkästchen **Aktivieren** ausgewählt wurde und die Einstellungen gespeichert wurden.

In der Dropdown-Liste werden alle Domains angezeigt, denen dieser Rechner angehört. Dieselbe Domain-Liste wird dem Benutzer auf der FlowForce Login-Seite angezeigt, wenn die Directory Service-Authentifizierung aktiviert ist (siehe erste Option oben).

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Domain-Login als Standardeinstellung definieren**, wenn das Domain-Suffix auf der FlowForce Server Authentifizierungsseite in der Dropdown-Liste **Login** als Standardauswahl festgelegt werden soll.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **Domain-Login als Standardeinstellung definieren** deaktivieren, wird die vordefinierte FlowForce Server-Authentifizierung ("Direkt") als Standardauthentifizierung gewählt.

### 4.4.5.4 Protokollierungseinstellungen

FlowForce Server bietet einen Protokollierungsmechanismus, mit dem alle Arten von Ereignissen und der Zeitpunkt, zu dem sie auftreten (wie z.B. Auftragsergebnisereignisse, Konfigurationsänderungsereignisse, Fehler, usw.) aufgezeichnet werden. Sie können alle Log-Ereignisse über eine eigene Seite anzeigen, siehe [Anzeige des Auftrags-Logs](#)<sup>129</sup>. Beachten Sie, dass Log-Ereignisse die Größe der internen FlowForce Server-Datenbank im Laufe der Zeit beträchtlich vergrößern können. Aus diesem Grund muss das Log regelmäßig mit Hilfe der [/system/maintenance-](#)<sup>332</sup>Funktionen **archive-log** oder **truncate-log** archiviert bzw. aufgeräumt werden. Es stehen auch Einstellungen zur Verfügung, die Ihnen helfen, die Größe des Logs innerhalb vernünftiger Grenzen zu halten, wie weiter unten auf dieser Seite beschrieben.

Es stehen in FlowForce Server zwei Arten der Protokollierung zur Verfügung:

1. Die Standard-Systemprotokollierung, bei der keinerlei manuelle Intervention erforderlich ist: Diese Art der Protokollierung erfolgt durch das System. Dabei werden alle Ereignisse aufgezeichnet, doch ist die Größe des Logs aus Gründen der höheren Systemstabilität und Leistung begrenzt. Wenn die Systemprotokollierung nicht detailliert genug ist oder sich herausstellt, dass bestimmte Log-Einträge (wie z.B. Parameterwerte in Schritten) gekürzt wurden, da sie zu lang waren, können Sie die unten beschriebene explizite Protokollierung verwenden.
2. Optionale (explizite) Protokollierung, die Sie über die Auftragskonfigurationsseite erzwingen können.

Auf der Auftragskonfigurationsseite finden Sie eine **Log**  Schaltfläche. Sie können diese Schaltfläche neben jedem Parameter, für den Sie Ereignisse im Log aufzeichnen wollen, aktivieren. Dadurch wird bei der Auftragsausführung der gesamte Wert des Parameters protokolliert. Zusätzlich dazu können Sie jeden FlowForce-Ausdruck in eine **log**<sup>273</sup>-Ausdrucksfunktion einbetten, damit dieser Ausdruck explizit protokolliert wird. Dadurch wird der Ausdruck zur Gänze protokolliert und sein Wert nicht gekürzt. Die Größe von Einträgen, die in FlowForce Server durch explizite Protokollierung aufgezeichnet werden, ist nicht limitiert.

## Log-Limits

Wenn Sie die explizite Protokollierung aus irgendeinem Grund nicht wünschen, können Sie alternativ dazu die Standardgröße der vom System aufgezeichneten Log-Einträge ändern.

Wenn Sie die Log-Standardgröße auf einen höheren Wert setzen, kann dies die Stabilität und Leistung des Systems beeinträchtigen, lassen Sie daher dabei Vorsicht walten. Es wird empfohlen, wie oben erwähnt, stattdessen die explizite Protokollierung zu verwenden.

So ändern Sie die Standardgröße von Log-Einträgen:

1. [Melden](#)<sup>104</sup> Sie sich an der FlowForce Web-Verwaltungsschnittstelle an.
2. Gehen Sie zu **Verwaltung | Einstellungen** und ändern Sie die unter "Log-Limits" gruppierten Parameter.

Log-Limits		
<b>Stringtyp-Limits:</b>		
Standard-Stringwert-Log-Limit:	<input type="text" value="50"/>	Zeichen
<b>Listentyp-Limits:</b>		
Standard-Listenwert-Log-Limit:	<input type="text" value="10"/>	Elemente
Rekursion in untergeordnete Listen:	<input type="text" value="2"/>	Ebenen

Beachten Sie, dass es zwei Arten von protokollierten Einträgen gibt: Stringtypen und Listentypen, folglich stehen zur Einstellung der Größe jedes Typs zwei Parameter zur Verfügung.

<i>Standard-Stringwert-Log-Limit</i>	Definiert die Standardlänge von Log-Einträgen vom Typ "String". Wenn ein Log-Eintrag diesen Wert übersteigt, werden lange, beliebige Werte wie z.B. Dateipfade gekürzt.
<i>Standard-Listenwert-Log-Limit</i>	Wie oben, gilt für Log-Einträge vom Typ "Liste".
<i>Rekursion in untergeordnete Listen</i>	Diese Einstellung wirkt sich auf Aufträge aus, in denen mit Listen gearbeitet wird, die andere untergeordnete Listen enthalten. Definieren Sie diesen Wert, damit FlowForce bei der Protokollierung <i>N</i> untergeordnete Ebenen berücksichtigt.

## Instanzprotokollierung

Die Einstellungen im Abschnitt "Instanzprotokollierung" wirken sich spezifisch auf den Grad der auf der [Instanzprotokollierungsseite](#)<sup>132</sup> angezeigten Informationen aus.

Protokollierte Meldungen können Schweregrade in der folgenden Reihenfolge (vom niedrigsten zum höchsten) haben: Information, Warnung, Fehler. Mit Hilfe der "Instanzprotokollierungsparameter" kann die Protokollierung bestimmter Meldungen je nach ihrem Schweregrad übersprungen werden. Außerdem können Sie konfigurieren, wie viele der Ablaufverfolgungsinformationen von FlowForce Server gespeichert werden sollen, bzw. können Sie die Aufbewahrung von Logs vollständig deaktivieren. In der Abbildung unten sehen Sie die Standardeinstellungen:

Wenn das Kontrollkästchen **Log behalten** deaktiviert ist, führt das dazu, dass auf der [Instanzprotokollierungsseite](#)<sup>132</sup> gar keine Informationen ausgegeben werden.

Mit der Option **Meldungsschweregrad** wird definiert, welche Meldungen aufbewahrt werden sollen:

<i>Keine</i>	Es werden keine Meldungen aufbewahrt
<i>Fehler</i>	Fehler und kritische Meldungen aufbewahren
<i>Warnung</i>	Fehler, kritische Meldungen und Warnungen aufbewahren
<i>Information</i>	Fehler, kritische Meldungen, Warnungen und Informationsmeldungen aufbewahren
<i>Alle</i>	Dies ist die ausführlichste Option. Es werden alle möglichen Meldungen unabhängig von ihrem Schweregrad aufbewahrt.

Mit dem Parameter **Ausführungsverfolgung** wird der Detailliertheitsgrad der zu speichernden Ablaufverfolgung definiert.

<i>Keine</i>	Es werden keine Ablaufverfolgungsinformationen aufbewahrt
<i>Streams</i>	Streams aufbewahren, Ablaufverfolgungsinformationen davon ausnehmen
<i>Ablaufverfolgung</i>	Ablaufverfolgung aufbewahren, Streams aber davon ausnehmen
<i>Vollständig</i>	Jeden möglichen Grad der Ablaufverfolgung aufbewahren.

## Regeln

Die oben beschriebenen "Instanzprotokollierungseinstellungen" stellen eine "Regel" dar. Sie können durch

Klick auf die Schaltfläche  zusätzlich zur Standardregel benutzerdefinierte Regeln erstellen. Dadurch können Regeln je nach Auftragsresultat auf Basis von Bedingungen angewendet werden. Es gibt die folgenden Resultate:

<i>Erfolgreiche Ausführung</i>	Der Auftrag wird als erfolgreich ausgeführt betrachtet.
--------------------------------	---

<i>Fehlgeschlagene Ausführung</i>	Die Auftragsausführung ist fehlgeschlagen.
<i>Vom Benutzer abgebrochen</i>	Der Auftrag wurde durch eine Benutzeraktion abgebrochen, siehe <a href="#">Abbrechen von Aufträgen</a> <sup>109</sup> .
<i>Unterbrochen</i>	Der Dienst wurde unterbrochen, bevor der Auftrag fertig ausgeführt werden konnte oder FlowForce Server ist abgestürzt.

Die auf dieser Seite definierten Regeln werden von oben nach unten ausgewertet. Wenn das Resultat des Auftrags mit *einem* der oben aufgelisteten Resultate übereinstimmt, wird die Regel angewendet. Die erste zutreffende Regel wird angewendet.

So wird z.B. in der unten gezeigten Konfiguration das vollständige Meldungs-Log behalten, wenn die Auftragsausführung nicht erfolgreich war. Anders ausgedrückt, wird die erste Regel ausgelöst, wenn das Resultat "Fehlgeschlagene Ausführung" oder "Vom Benutzer abgebrochen" oder "Unterbrochen" ist. Bei erfolgreicher Ausführung wird stattdessen die Standardregel ausgelöst und es stehen, obwohl die Log-Meldungen aufbewahrt werden, keine Ablaufverfolgungsinformationen zur Verfügung.

Beachten Sie, dass Sie alle benutzerdefinierten Regeln nur *vor*, nicht aber nach der Standardregel hinzufügen können. Sie können die Reihenfolge der Regeln mit Hilfe der **Nach oben**  und **Nach unten**  Schaltflächen ändern. Diese Schaltflächen sind nur dann aktiv, wenn drei oder mehr Regeln vorhanden sind.

Wenn Sie benutzerdefinierte Regeln definieren, empfiehlt es sich, die Standardregel für den Fall, dass keine der Regeln davor zutrifft, als "catch all"-Filter zu verwenden.

## Protokollierungsregeln auf Objektebene

Sie können Protokollierungseinstellungen nicht nur global auf Applikationsebene, sondern für bestimmte FlowForce Server-Objekte konfigurieren. Beachten Sie, dass eine Regel bei Erstellung einer Regel für einen Auftrag mit mehreren Unteraufträgen auch auf alle Unteraufträge angewendet wird.


### So konfigurieren Sie Protokollierungsregeln für einen Auftrag:

1. Öffnen Sie die Auftragskonfigurationsseite.

2. Klicken Sie auf der Auftragskonfigurationsseite auf die Schaltfläche **Protokollierungseinstellungen**.
3. Klicken Sie auf **neue Instanzprotokollierungsregel**.

#### So konfigurieren Sie Protokollierungsregeln für mehrere Aufträge:

1. Klicken Sie auf **Konfiguration** und öffnen Sie einen Container.
2. Wählen Sie ein oder mehrere Aufträge (oder den gesamten Container) aus und klicken Sie anschließend auf **Protokollierungseinstellungen für ausgewählte Objekte**. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie die Auswahl, falls nötig, verfeinern können:



3. Klicken Sie auf **Protokollierungseinstellungen ändern**.
4. Klicken Sie auf **neue Instanzprotokollierungsregel**.

### Instanzprotokollierungseinstellungen für Objekte

<input type="checkbox"/>	Name ↕	Typ	
<input checked="" type="checkbox"/>	/public/Examples/CheckPath	job	
<input checked="" type="checkbox"/>	/public/Examples/CompletePOJob	job	
<input checked="" type="checkbox"/>	/public/Examples/CopyFiles	job	
<input checked="" type="checkbox"/>	/public/Examples/CopyOutput	job	

Protokollierungsregeln:

Aktivieren ↑ ↓ ↺ ↻

Wenn:

- Erfolgreiche Ausführung
- Fehlgeschlagene Ausführung
- Vom Benutzer abgebrochen
- Unterbrochen

Dann:

- Log behalten:

Meldungsschweregrad:

Ausführungsverfolgung:

[neue Instanzprotokollierungsregel](#)

Alle Protokollierungs-Konfigurationseinstellungen funktionieren auf dieselbe Art, wie zuvor im Abschnitt "Regeln" beschrieben.

Wenn Sie sowohl auf Objektebene als auch auf Applikationsebene Protokollierungsregeln definiert haben, wird der Vorrang folgendermaßen ermittelt:

- Zuerst werden die Protokollierungsregeln auf Objektebene überprüft.
- Wenn auf dieser Ebene eine zutreffende Regel gefunden wird, wird die Regel angewendet und die Regeln auf Applikationsebene werden nicht weiter überprüft.
- Wenn auf dieser Ebene keine zutreffende Regel gefunden wird, werden die Regeln auf Applikationsebene überprüft.

## 5 Auftragskonfiguration

Aufträge können flexibel konfiguriert werden und manchmal kann man dasselbe Ergebnis auf verschiedene Arten erzielen. Um eine Vorstellung von den verschiedenen Aufträgen, die Sie ausführen können, zu erhalten, werfen Sie einen Blick in die [Tutorials](#)<sup>90</sup> und die [Beispiele für Aufträge](#)<sup>343</sup>.

Weiter unten ist in groben Zügen erläutert, wie Sie in FlowForce Server einen Auftrag konfigurieren. Einige dieser Schritte sind optional (z.B. Speichern von Auftragsergebnissen im Cache).

1. Als erstes wird ein [neuer Auftrag erstellt](#)<sup>157</sup>.
2. Wenn zur Laufzeit Werte an den Auftrag übergeben werden sollen, erstellen Sie [Auftrags-Input-Parameter](#)<sup>158</sup>.
3. Fügen Sie anschließend [Schritte](#)<sup>160</sup> zum Auftrag hinzu. Jeder Auftrag muss mindestens einen Schritt haben. Mit jedem Schritt wird eine Schrittfunktion ausgeführt (so kann in einem Schritt z.B. die Funktion `/system/filesystem/mkdir` ausgeführt werden, um ein Verzeichnis unter dem gewünschten Pfad zu erstellen).
4. Wenn der letzte Schritt des Auftrags ein Ergebnis zurückgibt und Sie dieses Ergebnis in anderen Aufträgen verwenden möchten, wählen Sie im Abschnitt [Ausführungsergebnis](#)<sup>176</sup> den Rückgabotyp aus.
5. Wenn Sie die Serverauslastung und die Antwortzeit Ihres Auftrags reduzieren möchten, definieren Sie Ihre [Cache-Einstellungen](#)<sup>181</sup>. Beachten Sie, dass Sie im Abschnitt [Ausführungsergebnis](#)<sup>176</sup> den Rückgabotyp des Auftrags auswählen müssen, damit das Ergebnis im Cache gespeichert werden kann.
6. Fügen Sie als nächstes einen (oder mehrere) [Trigger](#)<sup>184</sup> hinzu, um den Auftrag zu starten. Wenn der Auftrag [als Web-Dienst](#)<sup>193</sup> bereitgestellt wird, muss kein Trigger hinzugefügt werden.
7. Wählen Sie anschließend [einen vorhandenen Anmeldedatensatz aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>, mit denen der Auftrag ausgeführt werden soll.
8. Sie können auch die [Warteschlangeneinstellungen](#)<sup>202</sup> des Auftrags definieren, um die Auslastung der Server-Ressourcen besser zu steuern.
9. Im letzten Schritt wird die Auftragskonfiguration durch Klicken auf **Speichern** gespeichert. FlowForce Server validiert die konfigurierten Parameter und zeigt Warnungen an, wenn etwas nicht in Ordnung ist.

Bei der Auftragskonfiguration werden verschiedene Berechnungen, Ausdrücke und Funktionen verwendet. Nähere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Abschnitten:

- [Ausdrücke](#)<sup>207</sup>
- [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup>
- [Systemfunktionen](#)<sup>277</sup>

Informationen zu Grundkonzepten und Begriffen im Zusammenhang mit der Auftragsausführung finden Sie unter [Terminologie](#)<sup>16</sup>.

### Windows-Netzwerkpfade

Wenn Sie Aufträge erstellen, müssen Sie Dateipfade auf dem Rechner, auf dem FlowForce ausgeführt wird oder Dateipfade im Netzwerk referenzieren. Wenn Sie einen Windows-Netzwerkpfad wie z.B. ein zugeordnetes Netzlaufwerk referenzieren, verwenden Sie die Universal Naming Convention (UNC) Syntax. Dies ist notwendig, da Laufwerksbuchstaben im System nicht global verwendet werden und da dem Benutzer bei jeder Sitzung ein eigener Laufwerksbuchstabe zugeordnet wird.

UNC hat die folgende Syntax: `\\server\sharedfolder\filepath`, wobei `server` sich auf den (durch DNS

definierten) Servernamen bezieht; `sharedfolder` sich auf eine vom Administrator definierte Bezeichnung bezieht (so ist z.B. `admin$` im Allgemeinen das Root-Verzeichnis des Betriebssystems); und `filepath` sich auf die Unterverzeichnisse unterhalb des freigegebenen Ordners bezieht.

## 5.1 Neuer Auftrag

Dieses Kapitel enthält eine Anleitung zum Erstellen und Duplizieren von Aufträgen in FlowForce Server.

### Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass Sie für den Container, in dem Sie einen neuen Auftrag erstellen, die folgenden [Berechtigungen](#)<sup>124</sup> haben:

- Container: *Lesen, Schreiben*
- Konfiguration: *Lesen, Schreiben*

### Erstellung eines Auftrags

Um einen Auftrag zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zur Konfigurationsseite und wählen Sie einen Container aus, in dem der Auftrag erstellt werden soll.
2. Klicken Sie auf **Erstellen** und wählen Sie **Auftrag erstellen** aus. Geben Sie einen Namen für den Auftrag und optional Auftragsbeschreibung ein.

### Duplizieren eines Auftrags

Sie können bei Bedarf Kopien vorhandener Aufträge erstellen. Dadurch sparen Sie Zeit, wenn Sie anhand eines bestehenden Auftrags schnell einen Auftrag erstellen möchten. So erstellen Sie eine Kopie eines vorhandenen Auftrags:

1. Öffnen Sie einen vorhandenen Auftrag, von dem Sie eine Kopie erstellen möchten und klicken Sie anschließend am unteren Rand der Seite auf die Schaltfläche **Speichern unter**.
2. Geben Sie den Namen des neuen Auftrags ein und klicken Sie auf **Speichern unter**.

### Informationen zu Anmeldeinformationen

Wenn die Anmeldeinformationen eines vorhandenen Auftrags lokal im Auftrag definiert sind, werden Sie von FlowForce aufgefordert, das Passwort aus Sicherheitsgründen erneut einzugeben. Wenn die Anmeldeinformationen eines bestehenden Auftrags als eigenständiges Objekt definiert sind, muss kein Passwort eingegeben werden. Informationen zu Standalone-Anmeldeinformationen im Gegensatz zu lokalen Anmeldeinformationen finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

### Mögliche Konflikte beim Duplizieren eines Auftrags

Wenn es aufgrund bestimmter Auftragskomponenten zu Konflikten beim Duplizieren des Auftrags kommt, wird ein Fehler angezeigt und der Auftrag wird nicht dupliziert. Wenn Sie z.B. versuchen, einen als Web-Dienst konfigurierten Auftrag zu duplizieren, so kann der Auftrag nicht dupliziert werden, weil er bereits in Verwendung ist. Ändern Sie in diesem Fall die URL des Web-Diensts oder entfernen Sie ihn vollständig.

### Verschieben in einen anderen Container

Der duplizierte Auftrag wird im selben Container wie der vorhandene Auftrag gespeichert. Wenn Sie ihn in einen anderen Container verschieben möchten, gehen Sie zur Seite des übergeordneten Containers, wählen Sie den gewünschten Auftrag aus und klicken Sie auf **Ausgewählte Objekte verschieben**.

## 5.2 Auftrags-Input-Parameter

Auftrags-Input-Parameter in FlowForce Server ähneln Funktionsargumenten in einer Programmiersprache. Es gibt verschiedene Arten von Parametern, z.B. Datei- und Verzeichnisreferenzen, Text, Zahlen, Boolesche Werte und andere.

Unter bestimmten Bedingungen stehen Auftrags-Input-Parameter automatisch auf der Konfigurationsseite des Auftrags zur Verfügung. Wenn Sie z.B. einen [Dateisystem- oder HTTP-Trigger](#)<sup>185</sup> zu Ihrem Auftrag hinzufügen, wird automatisch der Input-Parameter *triggerfile* hinzugefügt. Die Trigger-Datei kann in Schritt-Funktionen z.B. verwendet werden, um diese Datei auf einen FTP-Server hochzuladen. Ein Beispiel dazu finden Sie unter der [system/ftp/store](#)<sup>316</sup>.

### Felder eines Auftrags-Input-Parameters

In der Tabelle unten finden Sie eine Beschreibung der Felder eines Auftrags-Input-Parameters.

**Name** Obligatorisches Feld. Gibt den Namen eines Input-Parameters an. Da Sie diesen Parameter später eventuell von einem der Ausführungsschritte des Auftrags aus referenzieren müssen, verwenden Sie am besten einen beschreibenden Namen.

Der Name des Input-Parameters muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur die folgenden Zeichen enthalten: a-z, A-Z, 0-9 und '\_'.

**Typ** Obligatorisches Feld. Gibt den Datentyp des Input-Parameters an. Dabei kann es sich um folgende Datentypen handeln:

- String
- String als Datei
- String als Verzeichnis
- String als Datei oder Verzeichnis
- Stream
- Zahl
- Boolean
- Anmeldeinformationen
- Zertifikat
- Ergebnis
- AS2-Partner (*Advanced Edition*)
- AS2 MDN (*Advanced Edition*)
- SFTP-Verbindung (*Advanced Edition*)

**Standard** Optionales Feld. Definiert den Standardwert des Parameters. Dieser Wert wird verwendet, wenn vom Auftragsaufruf zur Laufzeit kein Wert angegeben wird.

**Beschreibung** Optionales Feld. Beschreibt den Zweck des Parameters. Diese Beschreibung steht bei Verwendung des aktuellen Auftrags als Ausführungsschritt eines anderen Auftrags als Tooltip neben dem Parameternamen zur Verfügung.

## Schaltflächen

Zur Verwaltung von Auftrags-Input-Parametern stehen die folgenden Schaltflächen zur Verfügung:

	Parameter hinzufügen
	Parameter löschen
	Parameter duplizieren
	Parameter nach oben oder nach unten verschieben
	Vorherige Löschung rückgängig machen

## 5.3 Auftragsausführungsschritte

Mit Schritten wird in FlowForce Server definiert, was ein Auftrag tun soll (z.B. eine Datei löschen, ein MapForce Mapping ausführen, eine E-Mail senden). In seiner einfachsten Form ist ein Schritt eine Operation, deren Ergebnis entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich ist. Mit jedem Schritt muss eine [Schritt-Funktion](#)<sup>16</sup> ausgeführt werden. Sie können für Ihren Auftrag beliebig viele Schritte erstellen und festlegen, in welcher Reihenfolge diese ausgeführt werden sollen. Das [Ergebnis eines Schritts](#)<sup>176</sup> kann in anderen Schritten verwendet werden.

### Hinzufügen eines Ausführungsschritts

Um einen Ausführungsschritt hinzuzufügen, [erstellen Sie einen Auftrag](#)<sup>155</sup> oder öffnen Sie einen bestehenden Auftrag und wählen Sie im Abschnitt *Ausführungsschritte* der Auftragskonfigurationsseite den gewünschten Schritttyp aus.

### Arten von Schritten

Ausführungsschritte können folgende Typen haben:

- [Ausführungsschritte](#)<sup>161</sup>
- [Auswahlschritte](#)<sup>162</sup>
- ["For-Each"-Schritte](#)<sup>164</sup>
- [Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritte](#)<sup>165</sup>
- [Verschobene Schritte](#)<sup>169</sup>
- [Wiederaufnahmeschritte](#)<sup>167</sup> (werden innerhalb von Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritten verwendet)

### Funktionsparameter

Die meisten [Schritt-Funktionen](#)<sup>16</sup> haben Parameter. Wenn Sie eine Funktion in einem Ausführungsschritt auswählen, stehen automatisch die Funktionsparameter zur Verfügung. Je nach ausgewählter Funktion gibt es unterschiedliche Parameter mit unterschiedlichen Datentypen. Parameter können verschiedene Werte, darunter [Ausdrücke](#)<sup>207</sup> und [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup> erhalten.

Unter bestimmten Bedingungen werden die bereits definierten Werte von Funktionsparametern in die Parameter einer neuen Funktion kopiert. Der Parameterwert wird kopiert, wenn der Parameter in beiden Schrittfunktionen denselben internen Namen und Datentyp hat. Neben dieser Bedingung muss eine oder mehrere Bedingungen ebenfalls wahr sein:

- Der Parameter ist ein Ausdruck.
- Für den Parameter wurde die Protokollierung aktiviert.
- Beim Parameter handelt es sich um Inline-Anmeldeinformationen mit einem Benutzernamen und Passwort.

In folgenden Fällen wird der Parameterwert *nicht* kopiert:


- Der Parameter ist gesperrt (Mapping mit mehr als einem Parameter mit demselben Namen);
- Der Parameterwert beginnt mit `altova://packagedfile/` (funktioniert mit keiner anderen Funktion außer derjenigen, mit der er bereitgestellt wurde).

Um den Standardwert eines optionalen Parameters zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche **Setzen auf** und wählen Sie `<Standardwert>`. Bei obligatorischen Parametern muss der Wert manuell entfernt werden.

Sobald eine Funktion ausgewählt und ihre Parameter abgerufen wurden, werden diese für diese Auftragskonfigurationsseite im Cache gespeichert. Jedes Mal, wenn diese Funktion (für einen neuen, einen bestehenden oder denselben Schritt) erneut ausgewählt wird, werden ihre Parameter nicht erneut abgerufen, sondern aus dem Cache verwendet.

## Schaltflächen

Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste von Schaltflächen zur Verwaltung von Schritten und Funktionsparametern.

	Fügt einen Schritt oder Parameter hinzu.
	Löscht einen Schritt oder Parameter.
	Dupliziert einen Schritt.
	Verschiebt einen Schritt nach oben oder nach unten.
	Macht die vorherige Löschung rückgängig.
	Aktiviert/Deaktiviert die Protokollierung des Parameterwerts.
	Definiert einen bestimmten Wert eines Parameters.
	Dient zum Erweitern oder Reduzieren aller Ausführungsschritte. Diese Option erweist sich als nützlich, wenn Sie im Browser eine Suche durchführen oder die Seite drucken möchten.

### 5.3.1 Ausführungsschritte

Mit einem Ausführungsschritt können Sie eine bestimmte Funktion ausführen. Ausführungsschritte können [Systemfunktionen](#)<sup>277</sup>, [bereitgestellte MapForce Mappings und StyleVision-Transformationen](#)<sup>467</sup> sowie [andere Aufträge](#)<sup>362</sup> enthalten. So können Sie etwa die Funktion [system/send-mime](#)<sup>327</sup> hinzufügen, um eine E-Mail (eventuell mit Anhängen) an die angegebenen Empfänger zu senden.

Ausführungsschritte können als eigene Schritte konfiguriert werden oder in [Auswahlschritte](#)<sup>162</sup>, [For-Each](#)<sup>164</sup>, [Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritte](#)<sup>165</sup> und [verschobene](#)<sup>169</sup> Blöcke integriert werden.

FlowForce Server verarbeitet Ausführungsschritte der Reihe nach beginnend mit dem ersten (obersten) Schritt bis hinunter zum letzten Schritt. Diese Regel gilt auch für die einem Schritt untergeordneten Schritte. Im nachstehenden Codefragment sehen Sie ein Beispiel für ein solches Szenario:

```
Schritt A
Schritt B
  Schritt B1
  Schritt B2
Schritt C
```

Schritt D  
Schritt D1

### Fehlerbehandlung

Wenn bei der Ausführung ein Fehler auftritt, so wird die Verarbeitung standardmäßig abgebrochen. Alle nachfolgenden Schritte werden nicht ausgeführt. In den meisten [Systemfunktionen](#)<sup>277</sup> können Sie jedoch den Parameter *Bei Fehler abbrechen* auf `false` setzen, sodass der Auftrag auch bei einem Fehler weiter ausgeführt wird.

## 5.3.2 Auswahlsschritte

Mit Hilfe eines Auswahlsschritts können Sie Bedingungen definieren, unter denen Schritte im Auswahlsschritt-Block ausgeführt werden sollen. Es können beliebig viele Bedingungsschritte definiert werden. In jedem Wenn/Andernfalls-Paar führt FlowForce Server nur die Bedingung aus, die wahr ist; die andere Bedingung wird ignoriert.

Je nach Anforderung können Sie innerhalb eines Auswahlsschritt-Blocks [Ausführungsschritte](#)<sup>161</sup>, [For-Each](#)<sup>164</sup>, [Fehler-/Erfolgsbehandlungs-](#)<sup>165</sup> und [Verschobene](#)<sup>169</sup> Blöcke erstellen. Außerdem können Auswahlsschritt-Blöcke auch innerhalb eines Auswahlsschritt-Blocks verschachtelt werden.

### Struktur eines Auswahlsschritt-Blocks

Ein Auswahlsschritt-Block hat die folgende Struktur:

```
Wenn {Ausdruck}
  führe (Schritt) aus
Andernfalls
  führe (Schritt) aus
```

Weiter unten sind einige mögliche Anwendungsszenarien für Auswahlsschritt-Blöcke beschrieben.

### Mehrere Wenn-Ausdrücke

Der Auswahlsschritt-Block kann mehrere Wenn-Ausdrücke enthalten (*siehe Codefragment unten*). FlowForce Server führt in einem solchen Szenario den ersten im Auswahlsschritt-Block vorhandenen Wenn-Ausdruck, der "true" ergibt, aus. Andere Wenn-Ausdrücke werden nicht ausgeführt, auch wenn auch sie "true" ergeben.

```
Wenn {Ausdruck}
  führe (Schritt) aus
Wenn {Ausdruck}
  führe (Schritt) aus
Wenn {Ausdruck}
  führe (Schritt) aus
Andernfalls
  führe (Schritt) aus
```

### Verschachtelte Wenn-Ausdrücke

Sie können unter jedem Auswahlsschritt weitere verschachtelte Auswahlsschritte (Unterbedingungen) hinzufügen, z.B:

```
Wenn {Ausdruck}
  Wenn {Ausdruck}
```

```
führe (Schritt) aus
Andernfalls
  führe (Schritt) aus
Andernfalls
  führe (Schritt) aus
```

### Auswahlschritt in einem Auftrag

Im Codefragment unten sehen Sie, wie ein Auswahlschritt-Block in den Auftrag integriert ist. Der Auftrag hat die Schritte A, B, C, D, E und F. Die Schritte C und D sind Teil eines Auswahlschritt-Blocks. Je nach `Wenn`-Ausdruck wird nach Ausführung von Schritt B Schritt C oder Schritt D ausgeführt. Wenn das Ergebnis des `Wenn`-Ausdrucks `true` ist, so wird Schritt C ausgeführt. Andernfalls wird Schritt D ausgeführt. Nach Ausführung von Schritt C oder D fährt der Auftrag mit Schritt E und anschließend F fort.

```
Schritt A
Schritt B
Wenn {Ausdruck}
  Führe Schritt C aus
Andernfalls
  Führe Schritt D aus
Schritt E
Schritt F
```

## Beispiel

Im unten gezeigten Auftrag wird der numerische Wert des Input-Parameters `temperature`, der angibt, ob das Wetter heiß oder normal ist, überprüft. Wenn der Wert des Parameters `temperature` größer als 35 ist, berechnet die `Wenn`-Anweisung im Auswahlblock `Es ist heiß!`. Andernfalls wird der String `Normale Temperatur` berechnet. Aus Gründen der Einfachheit haben wir den Standardwert des Parameters `temperature` auf 36 gesetzt. Das Ergebnis des Auftrags ist daher der String `Es ist heiß!`

Wenn das Ergebnis eines Auswahlschritts an einen anderen Schritt übergeben oder als bestimmter Typ deklariert werden soll, muss sichergestellt werden, dass die `Wenn` und `Andernfalls`-Bedingung denselben Rückgabebetyp haben. Andernfalls kann es zu Validierungsfehlern kommen.

### Auftrags-Input-Parameter

+
-

Name:  Typ:  Standard:  🗑️

---

### Ausführungsschritte

+
-

**Auswählen**

Wenn Temperatur > 35

+
-

▲ Funktion ausführen

Parameter: Ausdruck: 'Es ist heiß!'

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0

+
-

neues Wenn

Andernfalls

+
-

▲ Funktion ausführen

Parameter: Ausdruck: 'Normale Temperatur'

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0

+
-

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an

### 5.3.3 For-Each-Schritte

Mit einem For-Each-Schritt können Sie durch eine Sequenz (z.B. durch eine Dateiliste in einem Verzeichnis) iterieren und einen Ausführungsschritt beliebig oft wiederholen. Ein For-Each-Block hat die folgende Struktur:

```
Für jedes Objekt in der Sequenz {Sequenzausdruck}
  führe (Schritt) aus
```

Je nach Anforderung können Sie innerhalb eines For-Each-Blocks [Ausführungsschritte](#)<sup>161</sup>, [Auswahlschritte](#)<sup>162</sup>, [Fehler-/Erfolgsbehandlungs-](#)<sup>165</sup> und [Verschobene](#)<sup>169</sup> Blöcke erstellen. Außerdem können For-Each-Blöcke auch innerhalb eines For-Each-Blocks verschachtelt werden.

Ein For-Each-Block wird so lange ausgeführt, bis alle Elemente der Schleife verarbeitet wurden. Ein Beispiel für einen Auftrag, in dem ein For-Each-Schritt verwendet wird, finden Sie unter [Kopieren von Dateien](#)<sup>349</sup>.

### 5.3.4 Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritte

Wenn ein Auftragsschritt fehlschlägt, wird auch der Auftrag als fehlgeschlagen betrachtet. Um einige Aufräumaktionen durchzuführen, bevor der Auftrag endgültig beendet wird (z.B. Erstellen eines Protokolls oder Senden von E-Mail-Benachrichtigungen), können Sie Schritte des Typs "Error/Success Handler-Schritt" durchführen. Mit Hilfe solcher Schritte können Sie die Ausführung eines oder mehrerer Schritte schützen (geschützte Schritte). Error/Success Handler und geschützte Schritte bilden Teil eines so genannten *geschützten Blocks* (siehe *Struktur eines geschützten Blocks* weiter unten).

Je nach Anforderung können Sie innerhalb eines geschützten Blocks [Ausführungsschritte](#)<sup>161</sup>, [Auswahlschritte](#)<sup>162</sup>, [For-Each](#)<sup>164</sup> und [Verschobene](#)<sup>169</sup> Blöcke erstellen. Außerdem können innerhalb eines geschützten Blocks auch andere geschützte Blöcke verschachtelt werden.

#### Hinzufügen eines Error/Success Handlers

Um einen Error/Success Handler hinzuzufügen, [erstellen Sie einen Auftrag](#)<sup>155</sup> oder öffnen Sie einen vorhandenen Auftrag und klicken Sie auf **neuer Error/Success Handler-Schritt**. Wählen Sie anschließend den entsprechenden Error/Success Handler-Schritt aus.

#### Struktur eines geschützten Blocks

Im Beispiel sehen Sie die Struktur eines geschützten Beispielblocks. Der unten gezeigte geschützte Block besteht aus den *geschützten Schritten* (Schritt A und B) und den *Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritten* (Schritt C, D, E und F). Nach jeder Ausführung der geschützten Schritte (ob mit Erfolg oder einem Fehler) werden als nächstes die Handler-Blöcke ausgeführt.

Geschützter Block

Schritt A  
Schritt B

Bei Fehler

Schritt C

Bei Wiederholung

Schritt D

Bei Erfolg

Schritt E

Immer

Schritt F

Geschützter Block

#### Arten von Handlern

Jeder Handler-Block hat eine bestimmte Bedingung. Wenn diese Bedingung "true" ergibt, werden die Schritte dieses Handlers ausgeführt. Es gibt folgende Arten von Error/Success Handlern:

- Der *Bei Fehler*-Block wird ausgeführt, wenn einer der geschützten Schritte fehlgeschlagen ist.
- Der *Bei Erfolg*-Block wird ausgeführt, wenn alle geschützten Schritte erfolgreich ausgeführt wurden.

- Der *Bei Wiederholung*-Handler wird ausgeführt, wenn einer der geschützten Schritte fehlgeschlagen ist. Die geschützten Schritte werden so oft ausgeführt, wie in der Option *...Mal erneut versuchen* angegeben (*siehe Option "Wiederholung" weiter unten*). Standardmäßig ist diese Option auf 0 gesetzt.
- Der *Immer*-Handler wird ausgeführt, unabhängig davon, ob die geschützten Schritte erfolgreich ausgeführt wurden oder nicht.

#### Reihenfolge der Handler-Ausführung

Handler-Blöcke werden immer in der festgelegten Reihenfolge ausgeführt. Wenn z.B. ein Immer-Block, gefolgt von einem Bei Fehler-Block, wiederum gefolgt von einem weiteren Immer-Block definiert ist, werden die beiden Immer-Blöcke in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt, sobald die geschützten Schritte fertig ausgeführt wurden. Der Bei Fehler-Block wird nur dann nach dem ersten Immer-Block ausgeführt, wenn in den geschützten Schritten ein Fehler aufgetreten ist.

Wenn im selben geschützten Block oben Schritt A oder B fehlschlägt, werden die geschützten Schritte verlassen und es werden auf jeden Fall die Schritte C und F ausgeführt (weil sie Bei Fehler- bzw. Immer-Schritte sind). Schritt D wird nur ausgeführt, wenn noch Wiederholungen übrig sind (*siehe Unterabschnitt unten*).

#### Die Option "Wiederholung"


Es gibt Fälle, in denen ein Schritt eventuell erneut ausgeführt werden soll, wenn seine Ausführung fehlgeschlagen ist. Zu diesem Zweck gibt es in FlowForce Server die Option zur *Wiederholung*. Normalerweise ist diese Option auf 0 gesetzt, d.h. der geschützte Block wird nur einmal ausgeführt. Es wird nicht versucht, den Block erneut auszuführen.

"Bei Wiederholung"-Blöcke werden nur ausgeführt, wenn für die geschützten Schritte Wiederholungen übrig sind. Die Wiederholung wird erst gestartet, nachdem alle Handler-Blöcke erfolgreich ausgeführt wurden und nur, wenn die geschützten Schritte aufgrund eines Fehlers verlassen wurden. Wenn keine Wiederholungen übrig sind, wird der Fehler außerhalb dieses geschützten Blocks erneut ausgegeben.

Um einen Ausführungsschritt hinzuzufügen, der eine bestimmte Anzahl von Malen wiederholt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geben Sie im Textfeld am oberen Rand des Error/Success Handler-Schritts die Anzahl der benötigten Wiederholungen an (z.B 3 Mal) (*siehe Abbildung unten*).
2. Klicken Sie unterhalb des Abschnitts *Ausführen mit Error/Success Handler...* auf die Schaltfläche  und fügen Sie einen oder mehrere Schritte hinzu, der/die im Fall eines Fehlers erneut ausgeführt werden soll(en).

Im unten gezeigten Beispiel wird ein Auftrag, in dem eine Datei auf einen FTP-Server hochgeladen wird, bei Fehler 3 Mal erneut versucht. Die Anzahl der Wiederholungen der jeweiligen Auftragsinstanz wird im [Log](#)<sup>129</sup> protokolliert. Wenn Sie zusätzlich dazu die Anzahl der Wiederholungen zur Laufzeit abrufen und verarbeiten möchten, rufen Sie die [retry-count](#)<sup>272</sup>-Ausdrucksfunktion auf.



### Timeout definieren

Sie können in einem Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritt ein Timeout definieren, indem Sie im oberen Bereich des Error/Success-Blocks auf die Schaltfläche **Timeout definieren** klicken. Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, werden zwei Optionen angezeigt: *Timeout* und *Stopp erzwingen nach weiteren N Sekunden*. Mit dem ersten Timeout wird ein Auftragsschritt abgebrochen, wenn er nach der angegebenen Zeit (in Sekunden) nicht erfolgreich ausgeführt werden konnte. Dieser Anweisung kann im Auftragsschritt Folge geleistet werden oder die Anweisung kann auch ignoriert werden. Nach Ablauf des ersten Timeout wird der zweite Timeout-Wert wirksam und es wird ein Stopp des Auftragsschritts erzwungen. Durch Timeouts werden die abgebrochenen Schritte zu fehlgeschlagenen Schritten. Falls Sie Bei-Fehler-, Bei-Wiederholung- oder Immer-Handler definiert haben, werden diese als nächstes ausgeführt.

### Wiederaufnahmeschritte

In einem Wiederaufnahmeschritt kann die Ausführung nach Auftreten eines Fehlers wieder aufgenommen werden. Wiederaufnahmeschritte betreffen die Fehlerbehandlung und können nur in Abschnitten zur Behandlung von geschützten Blöcken vorkommen. Wiederaufnahmeschritte können auch innerhalb von [Bedingungen](#)<sup>162</sup>, die innerhalb von Handler-Abschnitten in geschützten Blöcken verwendet werden, ausgeführt werden.

### **Funktionsweise von Wiederaufnahmeschritten**

Die wichtigste Aufgabe eines Wiederaufnahmeschritts ist es, das Ergebnis des fehlgeschlagenen geschützten Schritts durch ein neu erstelltes Ergebnisobjekt zu ersetzen. Damit verhindern Sie, dass ein Auftrag abgebrochen wird, wenn innerhalb des Fehler-/Erfolgsbehandlungsschritts ein Fehler auftritt. Wenn ein Wiederaufnahmeschritt ausgeführt wurde, geschieht Folgendes:

1. Das Ergebnis des entsprechenden geschützten Blocks wird auf den berechneten Ausdruck gesetzt.
2. Der Wiederaufnahmeschritt verlässt danach den geschützten Block, den er behandelt.
3. Die Ausführung wird nach dem geschützten Block wiederaufgenommen. Dabei kann es sich um den nächsten Schritt nach dem Block oder das Auftragsende handeln, so als ob der geschützte Block erfolgreich gewesen wäre.

Nachdem der Wiederaufnahmeschritt fertig ausgeführt wurde, werden keine weiteren Handler-Blöcke des aktuellen geschützten Blocks oder auch nur Schritte innerhalb des aktuellen Handler-Blocks ausgeführt. Wenn

Sie Aufräumoperationen definieren müssen, können Sie einen weiteren geschützten Block in den ersten verschachteln und z.B. Immer- oder Bei Erfolg-Handler hinzufügen.

### **Hinzufügen eines Wiederaufnahmeschritts**

Um einen Wiederaufnahmeschritt hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie einen Success/Error-Handler-Schritt.
2. Klicken Sie an der gewünschten Stelle auf das **Plus**-Symbol.
3. Wählen Sie *Wiederaufnahmeschritt* aus der Liste aus.
4. Daraufhin wird der Wiederaufnahmeschritt angezeigt und enthält ein Textfeld, in dem Sie eine Ausdrucksfunktion angeben müssen. Das Ergebnis des aktuellen geschützten Blocks wird auf den in diesem Feld berechneten Ausdruck gesetzt.

Der an den Wiederaufnahmeschritt übergebene Ausdruck muss mit dem Rückgabetyt des geschützten Blocks (d.h. dem Typ des letzten in der geschützten Sequenz ausgeführten Schritts) kompatibel sein. Die nachfolgende Liste enthält die Ausdrucksfunktionen, die Sie verwenden können:

- [make-error-result](#)<sup>247</sup>
- [make-success-result](#)<sup>248</sup>
- [merge-results](#)<sup>249</sup>

### **Wo soll ein Wiederaufnahmeschritt platziert werden?**

Es gibt verschiedene Stellen, an die Wiederaufnahmeschritte in geschützten Blöcken platziert werden können. Unten finden Sie einige Beispiele dafür:

- *Beispiel 1:* Sie können eine Wiederaufnahmeschritt in einen Handler-Block hineinsetzen.
- *Beispiel 2:* Sie können den geschützten Block auch in zwei verschachtelte Blöcke aufteilen, von denen einer einen Wiederaufnahmeschritt enthält und der andere alle restlichen Immer-Handler ausführt.

## Beispiel

In der Praxis ist es nicht notwendig, für jeden Auftrag alle Handler-Typen zu definieren. Meist werden nur Bei Fehler- und Immer-Handler definiert (*Abbildung unten*).

Im Beispielauftrag unten wird im ersten Schritt durch Aufruf der Funktion `\system\shell\commandline`<sup>333</sup> ein Skript aus dem Verzeichnis `c:\scripts` ausgeführt. Die Ausführung dieses Schritts wird durch zwei Handler geschützt: Bei Fehler und Immer. Nur wenn die Ausführung des ersten Schritts fehlschlägt, sendet der Bei-Fehler-Handler eine E-Mail mit der ID der fehlgeschlagenen Auftragsinstanz in der Betreffszeile. Der Immer-Handler wird unabhängig davon, ob der erste Schritt erfolgreich war oder nicht, ausgeführt. Der Immer-Handler protokolliert durch Ausführung eines Skripts aus dem Verzeichnis `c:\scripts` eine Nachricht.

Weitere Beispiele finden Sie unter [Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag](#)<sup>371</sup>.

**Ausführen mit Error/Success Handler**

+ **Funktion ausführen** /system/shell/commandline

Parameter: Befehl: script.cmd  
 Bei Fehler abbrechen: +  
 Arbeitsverzeichnis: C:\scripts

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an output als Ergebnis

+ **Bei Fehler** Aktion

+ **Funktion ausführen** /system/mail/send

Parameter: Von: flowforce@localhost  
 An: to@example.org  
 Betreff: Die Auftragsinstanz {instance-id()} ist fehlgeschlagen  
 Nachrichtentext: +  
 Anhang: +  
 Bei Fehler abbrechen: +

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an Name als Boolean

+ **Immer** Aktion

+ **Funktion ausführen** /system/shell/commandline

Parameter: Befehl: log\_message.cmd  
 Bei Fehler abbrechen: +  
 Arbeitsverzeichnis: C:\scripts

### 5.3.5 Verschobene Schritte

Bei einem normalen FlowForce-Auftrag wird das Ergebnis erst zurückgegeben, *nachdem* alle Schritte fertig verarbeitet wurden, sofern kein Fehler aufgetreten ist. Dies bedeutet bei als [Web-Dienst](#)<sup>193</sup> bereitgestellten Aufträgen, dass die HTTP-Transaktion während der gesamten Dauer der Auftragsausführung offen bleiben

muss, was minuten- oder, je nach Datenmenge, in einigen Fällen sogar stundenlang dauern kann. Für solche Fälle können Sie "Verschobene Schritte" erstellen.

Verschobene Schritte werden erst *nach* Verarbeitung aller nicht verschobenen Schritte und nach Rückgabe eines Ergebnisses ausgeführt. Zwar wird das Ergebnis bei einem Auftrag mit verschobenen Schritten frühzeitig zurückgegeben, doch gilt der Auftrag noch als in Arbeit, bis alle verschobenen Schritte fertig verarbeitet wurden.

#### Hinzufügen eines verschobenen Schritts

Sie können verschobene Schritte an jeder Stelle im Auftrag, an der ein Schritt hinzugefügt werden kann, erstellen. Um einen verschobenen Schritt hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Erstellen Sie einen neuen Auftrag](#)<sup>155</sup> oder öffnen Sie einen vorhandenen.
2. Klicken Sie im Abschnitt *Ausführungsschritte* auf die Schaltfläche **neuer Verschiebungsschritt**.
3. Klicken Sie im verschobenen Block auf , um einen oder mehrere zu verschiebende Schritte hinzuzufügen.

Je nach Anforderung können Sie innerhalb eines verschobenen Schritts [Ausführungsschritte](#)<sup>161</sup>, [Auswahlschritte](#)<sup>162</sup>, [For-Each-Blöcke](#)<sup>164</sup> und [Fehler-/Erfolgsbehandlungsblöcke](#)<sup>165</sup> erstellen. Außerdem können verschobene Blöcke auch innerhalb eines verschobenen Blocks verschachtelt werden.

#### Fehlerbehandlung

Ein Auftrag kann an verschiedenen Stellen im Auftrag mehrere verschobene Blöcke (von denen jeder einen oder mehrere zu verschiebende Schritte enthält) enthalten. Verschobene Schritte eignen sich manchmal gut zur Fehlerbehandlung: Wenn innerhalb eines verschobenen Blocks ein Fehler auftritt, sind andere Schritte im Auftrag nicht davon betroffen. Ein verschobener Block könnte als Miniauftrag bezeichnet werden, der sich genauso verhält wie ein normaler Auftrag:

- Wenn in einem Schritt innerhalb eines verschobenen Blocks ein Fehler auftritt, wird der Schritt sowie alle darauf folgenden Schritte im selben verschobenen Block abgebrochen und es wird ein Fehler protokolliert.
- Verschobene Blöcke beeinflussen einander nicht. Ein verschobener Block in einem Auftrag mit mehreren verschobenen Blöcken wird selbst dann ausgeführt, wenn der vorhergehende verschobene Block einen Fehler erzeugt.
- Wenn in einem verschobenen Schritt innerhalb eines [geschützten Blocks](#)<sup>165</sup> ein Fehler auftritt, werden dadurch alle verschobenen Schritte, die Teil dieses Blocks sind, abgebrochen.

## Mögliche Szenarien

In den folgenden Unterabschnitten werden einige mögliche Anwendungsszenarien für verschobene Schritte beschrieben.

#### Auftrag mit mehreren verschobenen Schritten

Der Beispielauftrag unten wird in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: A, C, B, D. Die nicht verschobenen Schritte werden zuerst ausgeführt. Danach werden die verschobenen Schritte ausgeführt. Schritt C gibt ein Ergebnis zurück.

```
A
verschiebe B
C
verschiebe D
```

### Verschobene Schritte innerhalb von Auswahlritten

Sie können verschobene Schritte auch zu Auswahlritten hinzufügen. In diesem Fall wird der verschobene Schritt nur dann ausgeführt, wenn auch die entsprechende wenn- oder Andernfalls-Verzweigung ausgeführt wird.

```
wenn Ausdruck=true
{
  verschiebe A
  B
  C
}
andernfalls
{
  verschiebe D
  E
  F
}
```

Im diesem Auftrag werden die Schritte, falls das Ergebnis des Ausdrucks `true` ist, in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: B, C\*, A. Andernfalls ist die Ausführungsreihenfolge: E, F\*, D. Das Sternchen zeigt Schritte, die Ergebnisse zurückgeben, an.

### Verschobene Schritte in For-Each-Schritten

Im Beispielauftrag unten sehen Sie einen For-Each-Schritt, in dem die verschobenen Schritte verarbeitet werden, nachdem die nicht verschobenen Schritte in derselben Reihenfolge, wie in der Schleife, deren Teil sie bilden, ausgeführt wurden.

```
for each Element in Liste
{
  A
  verschiebe B
}
```

Wenn die Schleife z.B. drei Mal ausgeführt wird, so werden die obigen Schritte in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: A1, A2, A3\*, B1, B2, B3. die Zahlen geben die Schleifennummer an. das Sternchen zeigt an, wo der Auftrag ein Ergebnis zurückgibt.

### Innerhalb von verschobenen Schritten verschachtelte verschobene Schritte

Sie können verschobene Schritte auch innerhalb von anderen verschobenen Schritten verschachteln (*siehe Codefragment unten*). In diesem Fall werden die äußeren Schritte derselben Verschachtelungstiefe zuerst verarbeitet. Die verschachtelten Schritte werden erst ausgeführt, nachdem die übergeordnete Sequenz fertig ausgeführt wurde. In unserem Beispielauftrag werden die Schritte in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: A, G, N, B, D, F, C, E, H, K, M, J, L. Schritt N gibt ein Ergebnis zurück.

```
A
verschiebe
[
  B
  verschiebe C
  D
  verschiebe E
  F
]
G
```

```
verschiebe
[
  H
  verschiebe J
  K
  verschiebe L
  M
]
N
```

Wenn Sie komplexe Konfigurationen, wie die oben gezeigte, erstellen und testen müssen, können Sie die Reihenfolge, in der Schritte ausgeführt werden, immer im [Log](#)<sup>129</sup> nachverfolgen.

## Beispiel

Im Folgenden sehen Sie ein Beispiel für ein Anwendungsszenario für verschobene Schritte. Dieser Auftrag wird als [Web-Dienst](#)<sup>193</sup> bereitgestellt und kann jederzeit von einem Client, d.h. auch über einen Browser aufgerufen werden.

In Schritt A wird ein zeitaufwändiger Shell-Befehl ausgeführt, mit dem alle Verzeichnisse und Dateien innerhalb eines großen Systemverzeichnis rekursiv aufgelistet werden. Aus diesem Grund wurde Schritt A in eine "Verschieben"-Sequenz gesetzt. In Schritt B wird die von A erzeugte Standardausgabe (`stdout`) in eine Datei geschrieben. Schritt B ist von der durch Schritt A erzeugten Ausgabe abhängig und muss daher ebenfalls Teil der verschobenen Sequenz bilden. In Schritt C werden Aufrufer des Webservice darüber informiert, dass die Aufgabe erfolgreich gesendet wurde. Bei Aufruf des Web-Diensts werden die obigen Schritte in der folgenden Reihenfolge ausgeführt: C, A, B. Der Grund dafür ist, dass A und B verschobene Schritte sind, daher wird C als erstes ausgeführt.

Der Vorteil bei dieser Konfiguration ist, dass das Auftragsergebnis sofort nach Ausführung von Schritt C zurückgegeben wird und die HTTP-Transaktion beendet werden kann, sodass Server-Ressourcen für andere Requests frei werden. Nach Rückgabe des Auftragsergebnisses fährt FlowForce mit der Ausführung der aufgeschobenen Schritte A und B fort.

Wenn Sie den obigen Auftrag in Ihrem Browser aufrufen, wird im Browser als Bestätigung die Meldung *Auftrag wurde erfolgreich abgesendet* angezeigt, während der Auftrag weiter ausgeführt wird, bis `output.txt` erstellt wird. Wenn weder A noch B fehlschlagen, wird die Ausgabe unter dem Pfad c:

`\FlowForce\Postponed\output.txt` erstellt.

### Ausführungsschritte

- + Verschieben
  - +
    - A** Funktion ausführen /system/shell/commandline
 

Parameter:	Befehl:	dir "C:\ProgramFiles" /S
	Bei Fehler abbrechen:	+
	Arbeitsverzeichnis:	+

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als Ergebnis
    - +
      - B** Funktion ausführen /system/filesystem/copy
 

Parameter:	Quelle:	{as-file(stdout(output))}
	Ziel:	C:\FlowForce\Postponed\output.txt
	Überschreiben:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bei Fehler abbrechen:	+
	Arbeitsverzeichnis:	+

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als Boolean
      - +
        - C** Funktion ausführen /system/compute
 

Parameter:	Ausdruck:	'Auftrag wurde erfolgreich abgesendet'
------------	-----------	--

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO

#### Anmerkung zur Reihenfolge der Schritte

Schritt C muss in diesem Beispiel der letzte im Auftrag sein, da damit das Ergebnis im Browser angezeigt wird. Wenn Sie Schritt C an den Anfang verschieben, wird er dennoch als erstes ausgeführt und auch Schritt B ist weiterhin der letzte im Auftrag ausgeführte Schritt. Das Auftragsergebnis würde sich dadurch jedoch ändern. Im Browser würde eine leere Ausgabe wie `[]` angezeigt. Der Grund dafür ist, dass das Ergebnis eines Auftrags immer das Ergebnis des *letzten ausgeführten Schritts* ist. Verschobene Schritte haben keinen Rückgabewert, sondern erzeugen stattdessen eine leere Sequenz.

### 5.3.6 Schrittergebnis

Manchmal muss das Ergebnis eines Schritts in einem anderen Schritt verwendet werden. Dazu muss das Ergebnis des Schritts dem Wert eines bestimmten Datentyps zugewiesen werden (z.B. des Typs `Ergebnis`). Der Datentyp ist von der ausgewählten Schrittfunktion abhängig.

Damit das Ergebnis eines Schritts in einem anderen Schritt verwendet werden kann, müssen die Datentypen dieser Schritte übereinstimmen. Sie müssen den Datentyp des Schrittergebnisses daher höchstwahrscheinlich ändern, um dieses Ergebnis in einem anderen Schritt verwenden zu können. Siehe dazu das Beispiel unten.

#### Beispiel

Unser Beispielauftrag hat einen Ausführungsschritt, in dem Dateien und Verzeichnisse des Laufwerks C aufgelistet werden (*Schritt 1 in der Abbildung unten*). Die Verzeichnisliste soll per E-Mail gesendet werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Erstellen Sie einen Ausführungsschritt](#)<sup>160</sup> (*Schritt 1 in der Abbildung unten*).
2. Navigieren Sie zur Funktion [/system/shell/commandline](#)<sup>333</sup>.
3. Geben Sie in den Parameter *Befehl* `dir` ein.
4. Geben Sie in das Feld *Arbeitsverzeichnis* `c:\` ein.
5. Weisen Sie das Ergebnis von Schritt 1 `ErgebnisSchritt1` zu. Geben Sie in das Feld *Ergebnis dieses Schritts zuweisen an* `ErgebnisSchritt1` ein (*unten rot umrandet*). Das Ergebnis des Schritts hat den Typ `Ergebnis`. Dadurch dass Sie das Ergebnis des Befehls `dir` dem Parameter `ErgebnisSchritt1` zuweisen, können Sie dieses Ergebnis im zweiten Ausführungsschritt verwenden.
6. Um die Verzeichnisliste per E-Mail zu versenden, verwenden wir die Funktion [/system/mail/send](#)<sup>326</sup>. Da der Parameter *Nachrichtentext* in dieser Funktion den Typ `String` hat (*siehe Schritt 3 in "Als Mail senden"*), müssen wir den Wert `ErgebnisSchritt1` des Typs `Ergebnis` in `String` konvertieren. Wir fügen daher einen neuen Ausführungsschritt hinzu, der die Funktion [/system/compute](#)<sup>279</sup> aufruft und geben den folgenden Ausdruck in den Parameter *Ausdruck* ein:  
`content(stdout(ErgebnisSchritt1))`. In diesem Ausdruck (*umrandeter Ausdruck in Schritt 2 unten*) erhält die Funktion [stdout](#)<sup>241</sup> `ErgebnisSchritt1` als Parameter und erzeugt einen Ausgabe-Stream. Der Stream wird anschließend mit Hilfe der Funktion [content](#)<sup>221</sup> in einen `String` konvertiert.
7. Weisen Sie das Ergebnis von Schritt 2 `ErgebnisSchritt2` zu. Auf diesen Wert bezieht sich später die Funktion `/system/mail/send`.

**Ausführungsschritte**

**+ Schritt 1**

▲ Funktion ausführen `/system/shell/commandline`

Parameter: Befehl: `dir`  
Arbeitsverzeichnis: `c:\`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an **ErgebnisSchritt1** als Ergebnis

**+ Schritt 2**

▲ Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: **stdout(ErgebnisSchritt1)**

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Name` als TO

8. Fügen Sie einen neuen Ausführungsschritt hinzu, wie in der Abbildung unten gezeigt. Vor Verwendung der Funktion [/system/mail/send](#)<sup>326</sup> müssen die [Mail-Sever-Einstellungen](#)<sup>145</sup> konfiguriert werden.

Schritt 3

Funktion ausführen /system/mail/send

Parameter:

Von:	<input type="text" value="jemand@beispiel.org"/>	als String	(obligatorisch)	<input type="button" value="Setzen auf"/>
An:	<input type="text" value="Verzeichnisliste"/>	als String	(obligatorisch)	<input type="button" value="Setzen auf"/>
Betreff:	<input type="text" value="ErgebnisSchritt2"/>	als Ausdruck von String (optional)		<input type="button" value="Setzen auf"/>
Nachrichtentext:	<input type="text" value="ErgebnisSchritt2"/>			<input type="button" value="Setzen auf"/>
Anhang:	<input type="button" value="+"/>			

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als Boolean

Klicken Sie auf "Setzen auf" und wählen Sie "ErgebnisSchritt2" aus

9. Als letzter Schritt wird ein [Trigger](#)<sup>184</sup> hinzugefügt, mit dem der Auftrag gestartet wird. Geben Sie Ihre [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>, mit denen der Trigger gestartet wird, ein, und speichern Sie die Auftragskonfiguration.

## 5.4 Ausführungsergebnis

Sie können in FlowForce Server den Rückgabotyp eines Auftrags deklarieren. Beachten Sie beim Deklarieren des Rückgabetyps bitte Folgendes:

- Der Rückgabotyp muss deklariert werden, wenn Sie den Rückgabewert eines Auftrags in einem anderen Auftrag verarbeiten möchten (*siehe Beispiel unten*).
- Es ist nur bei Aufträgen, die tatsächlich ein Ergebnis erzeugen, sinnvoll einen Rückgabotyp zu deklarieren.
- Außerdem muss der Rückgabotyp deklariert werden, wenn Sie das [Ergebnis eines Auftrags im Cache speichern](#)<sup>181</sup> möchten.
- Der Rückgabotyp des Auftrags muss mit dem Datentyp des letzten Schritts im Auftrag übereinstimmen. Andernfalls retourniert FlowForce Server einen Fehler. Um Typpdiskrepanzfehler zu vermeiden, ändern Sie den Datentyp des letzten Auftragschritts mit Hilfe von [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup>, in den als Auftragsrückgabotyp deklarierten Rückgabotyp.

### So definieren Sie den Rückgabotyp:

Um die Rückgabotyp eines Auftrags zu definieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Erstellen Sie einen neuen Auftrag](#)<sup>157</sup> oder öffnen Sie einen vorhandenen, um ihn zu bearbeiten.
2. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite im Abschnitt *Ausführungsergebnis* einen Rückgabotyp aus.

### Rückgabetypen

Es stehen die folgenden Rückgabetypen zur Auswahl zur Verfügung.

- ignorieren/verwerfen
- String
- Stream
- Zahl
- Boolean
- Anmeldeinformationen
- Zertifikat
- Ergebnis
- AS2-Partner (*Advanced Edition*)
- AS2 MDN (*Advanced Edition*)
- SFTP-Verbindung (*Advanced Edition*)

Die Standardoption ist *ignorieren/verwerfen*. Dadurch ignoriert oder verwirft FlowForce Server das Ergebnis eines Auftrags. Wählen Sie diese Option, wenn mit dem Auftrag kein Ergebnis erzeugt wird oder wenn das Ergebnis nicht weiter verarbeitet werden muss.

### Informationen zum Rückgabotyp

Der Rückgabewert von Typ *Ergebnis* steht für das Ergebnis einer Schrittfunktion (z.B. ein Schritt, der ein MapForce-Mapping ausführt; ein Schritt, der einen [Shell-Befehl](#)<sup>333</sup> ausführt). Der Inhalt des Ergebnisses kann mit Hilfe der folgenden [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup> aufgerufen und bearbeitet werden:

- [stdout](#)<sup>241</sup>: Erhält ein Ergebnis des Typs *Ergebnis* als Argument und erzeugt einen Stream.
- [stderr](#)<sup>243</sup>: Gibt den Standardfehler des Ergebnisses zurück.
- [results](#)<sup>245</sup>: Gibt eine Liste aller Ergebnis-Streams zurück.
- [exitcode](#)<sup>243</sup>: Gibt den numerischen Exit-Code des Ergebnisses zurück (falls vorhanden).
- [error-message](#)<sup>244</sup>: Gibt eine Fehlermeldung als Text zurück (falls verfügbar)


## Beispiel

In diesem Beispiel wird erläutert, wie Sie den Rückgabewert eines Auftrags in einem anderen Auftrag aufrufen. Die Konfiguration erfolgt in zwei Phasen:

1. Zuerst wird ein Auftrag konfiguriert, der ein MapForce Mapping ausführt. Mit diesem Mapping werden mehrere Ausgabedateien erzeugt.
2. Als zweites wird ein weiterer Auftrag konfiguriert, der das Mapping in einem seiner Schritte aufruft, nur eine einzige Ausgabedatei auswählt und diese Datei in das Zielverzeichnis kopiert.

### Auftrag 1: Ausführen des bereitgestellten MapForce-Mappings

Um einen FlowForce-Auftrag erstellen zu können, der ein MapForce Mapping ausführt, müssen wir dieses [Mapping zuerst auf FlowForce Server bereitstellen](#).<sup>462</sup> Nähere Informationen dazu finden Sie im [Tutorial "MapForce-Mapping als geplanter Auftrag"](#).<sup>100</sup> Wir verwenden in diesem Beispiel das folgende mit MapForce vorinstallierte Mapping: `MapForceExamples\splitFiles.mfd` (Abbildung unten). Dieses Mapping erzeugt mehrere Ausgabedateien, deren Namen auf Basis der für das Mapping bereitgestellten Parameter dynamisch erstellt werden.



Nachdem Sie dieses Mapping auf FlowForce Server bereitgestellt haben, haben wir den folgenden Auftrag konfiguriert:

**Ausführungsschritte**

**Ausführen mit Error/Success Handler - bei Fehler** 0 Mal erneut versuchen [Timeout definieren](#)

**Funktion ausführen** /public/SplitFile.mapping

Parameter: People: (Input) [+](#)  
 rows: [+](#)  
 Working-directory: C:\Test\FlowForceServer\MapOutput als String (optional) [Setzen auf](#) [📄](#) [🗑️](#)

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an Name als Text file

**Bei Fehler** [▼](#) Aktion

**Funktion ausführen** /system/mail/send

Parameter: Von: Jon.Doe@abc.com als String (obligatorisch) [Setzen auf](#) [📄](#)  
 An: ruby.wilson@abc.com als String (obligatorisch) [Setzen auf](#) [📄](#)  
 Betreff: Auftrag (instance-id()) ist fehlgeschlagen als String (obligatorisch) [Setzen auf](#) [📄](#)  
 Nachrichtentext: Fehlermeldung: {error-message(failed-step())} als String (optional) [Setzen auf](#) [📄](#) [🗑️](#)  
 Anhang: [+](#)  
 Bei Fehler abbrechen: [+](#)

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an Name als Boolean

[neuer Error/Success Handler](#)

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an Name

[neuer Ausführungsschritt](#) [neuer Auswahlsschritt](#) [neuer For-each-Schritt](#) [neuer Error/Success Handler-Schritt](#) [neuer Wiederaufnahmeschritt](#) [neuer Verschiebungsschritt](#)

**Ausführungsergebnis**

Rückgabebetyp deklarieren als: Ergebnis [▼](#)

Der Auftrag hat einen [Error/Success-Handler-Block](#)<sup>165</sup>, der das Mapping ausführt und Ausgabedateien unter den im Feld *Working Directory* angegebenen Pfad kopiert. Wenn die Ausführung des Mappings fehlschlägt, wird der [Bei Fehler-Schritt](#)<sup>165</sup> ausgeführt, d.h. es wird eine E-Mail mit der Fehlermeldung an den angegebenen Empfänger gesendet. Beachten Sie, dass zuerst die [SMTP-Einstellungen konfiguriert](#)<sup>145</sup> werden müssen, bevor E-Mails gesendet werden können.

Da mit diesem Auftrag ein Ergebnis erzeugt wird, das in einem anderen Auftrag verwendet werden soll, müssen wir den Rückgabewert des Auftrags deklarieren. Wir haben dazu im Abschnitt *Ausführungsergebnis* in der Dropdown-Liste den Eintrag *Ergebnis* ausgewählt (*Abbildung oben*). Wenn Sie den Rückgabewert des Auftrags nicht deklarieren, kann das Auftragsergebnis nicht in einem anderen Auftrag aufgerufen werden und der andere Auftrag kann nicht gespeichert werden.

Um den Auftrag auszuführen, [geben Sie Ihre Anmeldeinformationen an](#)<sup>198</sup>.

Nähere Informationen zur Integration von FlowForce Server mit MapForce und anderen Altova-Produkten finden Sie unter [Integration mit Altova-Produkten](#)<sup>454</sup>.

### Auftrag 2: Aufrufen des Mappings und Auswählen nur einer Ausgabe

Ziel des zweiten Auftrags ist es, den Auftrag mit dem bereitgestellten Mapping aufzurufen, nur eine Ausgabedatei auszuwählen und diese Datei im Zielverzeichnis zu speichern. In der Abbildung unten sehen Sie die Konfiguration dieses Auftrags.

**Ausführungsschritte**

+ Funktion ausführen /public/SplitFileMapping.job

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an MapOutput als Ergebnis

+ Funktion ausführen /system/filesystem/copy

Parameter:

Quelle: {as-file(nth(results(MapOutput), 2))} als String (obligatorisch)

Ziel: C:\Test\FlowForceServer\CopiedOutput\Company03.txt als String (obligatorisch)

Überschreiben:

Bei Fehler abbrechen:

Arbeitsverzeichnis:

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an Name als Boolean

Im ersten Schritt wird der soeben konfigurierte Auftrag 1 ausgeführt. Wir haben das [Ergebnis des Schritts](#)<sup>174</sup> dem Wert `MapOutput` vom Typ `Ergebnis` zugewiesen. Dadurch kann der Rückgabewert dieses Schritts im zweiten Schritt verwendet werden.

Im zweiten Schritt wird die Systemfunktion [copy](#)<sup>284</sup> aufgerufen. Sie kopiert die Quelldatei in den Zielordner. Das Feld *Quelle* enthält den folgenden Ausdruck:

```
{as-file(nth(results(MapOutput), 2))}
```

Die Funktion [results](#)<sup>245</sup> konvertiert das Ergebnis des Mapping-Schritts in eine Liste von Ergebnis-Streams. Die Funktion [nth](#)<sup>249</sup> erhält als erstes Argument die Liste der Streams und wählt den dritten Eintrag aus (die Funktion `nth` ist Null-basiert). Die Funktion [as-file](#)<sup>254</sup> erstellt anhand des Streams eine Datei. Die Ausgabedatei namens `company03.txt` wird unter dem im Feld *Ziel* definierten Pfad gespeichert. Wenn die Zieldatei bereits vorhanden ist, wird sie überschrieben.

Beachten Sie, dass der Ausdruck innerhalb von geschweiften Klammern steht, weil im Feld *Quelle* ein String erwartet wird. Nähere Informationen zu Ausdrücken und deren Syntax finden Sie unter [Ausdrücke](#)<sup>207</sup>.

Der Rückgabebetyp des zweiten Auftrags muss nicht deklariert werden, da dieser Rückgabewert in keinem anderen Auftrag verwendet werden soll.

Um den Auftrag zu testen, [geben Sie Ihre Anmeldeinformationen an](#)<sup>198</sup> und [definieren Sie einen Trigger, der den Auftrag startet](#)<sup>184</sup>.

### Ausgabe von Auftrag 2

Nachdem der Auftrag gestartet wurde, wurde `company03.txt` erfolgreich im Zielordner gespeichert. Die Datei enthält die folgenden Informationen:

```
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Valentin,Rutger,R&D
Manager,v.rutger@nanonull.com,1500,28,21,7
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Gaia,Winkler,Research
Scientist,g.winkler@nanonull.com,500,22,5,17
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Felipe,Gomez,Research
Scientist,f.gomez@nanonull.com,500,20,6,14
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Mirko,Filipcic,Research
Scientist,m.filipcic@nanonull.com,500,21,8,13
```

"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Norbert,Riedler,Research Scientist,n.riedler@nanonull.com,1500,18,2,16  
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Sabine,Kraus,Research Scientist,s.kraus@nanonull.com,0,18,7,11  
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Robert,Manko,Research Scientist,r.manko@nanonull.com,500,20,10,10  
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Mandy,Mitchell,Research Scientist,m.mitchell@nanonull.com,500,19,6,13  
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Lempel,Wenzl,Research Scientist,l.wenzl@nanonull.com,0,28,3,25  
"Nanonull Europe, AG",Research & Development,Max,Matzik,Research Scientist,m.matzik@nanonull.com,0,19,5,14

## 5.5 Speichern des Ergebnisses im Cache

Durch Zwischenspeicherung kann die Antwortzeit sowie die Server-Auslastung bei Web Service-Aufträgen reduziert werden. Wenn das Ergebnis eines Auftrags im Cache gespeichert wird, bedeutet dies, dass FlowForce Server das Auftragsergebnis in einem internen Speichersystem (dem Cache) vorbereitet und speichert. Wenn der Auftrag Parameter hat, erstellt das System für jede Parameterkombination einen Cache-Eintrag.

Wenn ein Auftrag mit einem zwischengespeicherten Ergebnis durch einen anderen Auftrag (den *Consumer*) aufgerufen wird, übergibt FlowForce Server das zwischengespeicherte Ergebnis an den Consumer (anstatt den Auftrag nochmals auszuführen), wodurch die Antwortzeit reduziert wird.

Beachten Sie beim Arbeiten mit zwischengespeicherten Auftragsergebnissen folgende Punkte:

- Der Rückgabotyp eines Auftrags, dessen Ergebnis im Cache gespeichert wird, muss unbedingt [deklariert](#)<sup>176</sup> werden.
- Sowohl ein Auftrag, dessen Ergebnis im Cache gespeichert wird, als auch ein Consumer-Auftrag müssen dieselben Anmeldeinformationen verwenden. Bei unterschiedlichen Anmeldeinformationen wird der Auftrag so ausgeführt, als wäre kein Cache definiert.
- Wenn Sie die Konfiguration eines zwischengespeicherten Auftrags ändern, werden die im Cache vorhandenen Daten ungültig.

Ein Beispiel dafür finden Sie unter [Speichern von Auftragsergebnissen im Cache](#)<sup>394</sup>.

### Cache-Einstellungen

In der Abbildung oben sehen Sie den Abschnitt *Cache-Ergebnis* der Konfigurationsseite. Weiter unten finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Einstellungen.

#### Cache-Ergebnis

Ergebnis im Cache speichern Bei Aufruf dieses Auftrags von einem anderen Auftrag aus wird der Cache verwendet.

- Fügen Sie einen Zeit-Trigger hinzu, um das zwischengespeicherte Ergebnis zu erstellen und zu aktualisieren oder aktivieren Sie die unten stehende Option "Vom Consumer initiiert".
- Erstellen Sie einen Auftrag, der diesen aufruft und das Cache-Ergebnis nutzt.
- Bei Auswahl der Option "vom Consumer initiiert" fügen Sie Timer zum Aktualisieren oder Leeren des Cache hinzu, damit der Cache keine alten Einträge enthält.
- Falls Auftrags-Input-Parameter vorhanden sind, aktivieren Sie die Option "vom Consumer initiiert" und setzen Sie "Maximale Anzahl an Cache-Einträgen" auf die erwartete Anzahl möglicher Input-Parameter.

Vom Consumer initiiert

Maximale Anzahl an Cache-Einträgen:

Automatisch neuen Zwischenspeicherauftrag erstellen, der über HTTP zur Verfügung steht.

**Ergebnis im Cache speichern** Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Ergebnisse des Auftrags im Cache gespeichert werden sollen. Dadurch weisen Sie alle Consumer des aktuellen Auftrags an, das zwischengespeicherte Ergebnis zu verwenden, anstatt den Auftrag auszuführen. Wenn der aktuelle Auftrag direkt (und nicht über einen Consumer) ausgeführt wird, weil z.B. entweder ein definierter Trigger ausgelöst wurde oder weil der Web-Dienst des Auftrags aufgerufen wurde, aktualisiert FlowForce Server den Cache. Wenn die Auftragsparameter im Cache nicht gefunden werden, wird ein neuer Cache-Eintrag auf Basis der bereitgestellten Parameterkombination erstellt.

**Vom Consumer initiiert** Wenn diese Option aktiviert ist, berechnet jeder Auftrag, der den aktuellen Auftrag aufruft, das Cache-Ergebnis und befüllt den Cache, falls keines vorhanden ist. Andernfalls befüllen nur Trigger und Web-Dienst-Aufrufe den Cache.

**Maximale Anzahl an Cache-Einträgen** Mit dieser Option wird die Anzahl der pro Auftrag im Cache zwischengespeicherten Ergebnisse eingeschränkt. Wenn der Auftrag Parameter hat, sollten Sie hier eventuell die Anzahl aller möglichen Parameterkombinationen definieren.

**Automatisch neuen Zwischenspeicherauftrag..erstellen** Ein Zwischenspeicherauftrag ist ein Web-Dienst unter der von Ihnen angegebenen HTTP-Adresse. Der Consumer Web-Dienst bildet eine praktische Methode, um den Cache des Auftrags, dessen Ergebnis zwischengespeichert wird, abzurufen und zu verwalten. Bei Aufruf versucht der Consumer-Auftrag zuerst, das zwischengespeicherte Ergebnis des Hauptauftrags zu verwenden. Wenn kein zwischengespeichertes Ergebnis vorhanden ist und die Option *Vom Consumer initiiert* deaktiviert ist, ruft der Consumer das tatsächliche vom Hauptauftrag zurückgegebene Ergebnis auf. Wenn kein zwischengespeichertes Ergebnis vorhanden ist und die Option *Vom Consumer initiiert* aktiviert ist, ruft der Consumer das tatsächliche vom Hauptauftrag zurückgegebene Ergebnis auf und befüllt gleichzeitig den Cache damit.

**Neuer "Cache aktualisieren"-Timer** Der "Cache aktualisieren"-Timer (*siehe unten*) steuert, wie oft das System den Cache des aktuellen Auftrags aktualisieren soll. Es werden alle aktuell zwischengespeicherten Parameterkombinationen aktualisiert.

Ausführen Aktualisieren täglich alle 1 Tage

Wiederholen +

Uhrzeit: 11:04:00

Zeitzone: Europe/Berlin

aktiviert

neuer "Cache aktualisieren"-Timer neuer "Cache leeren"-Timer

**Neuer "Cache leeren"-Timer** Der "Cache leeren"-Timer (*siehe unten*) steuert, wie oft das System den Cache des aktuellen Auftrags leeren soll.

Ausführen   alle  Tage

Wiederholen

Uhrzeit:

Zeitzone:

aktiviert

**Cache  
speichern  
und  
aktualisier  
en**

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Cache manuell zu aktualisieren. Die Schaltfläche befindet sich am unteren Rand der Konfigurationsseite.

Wenn Sie "Cache aktualisieren" und "Cache leeren"-Timer löschen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche . Über die Schaltfläche  (**Duplizieren**) können Sie eine Kopie des aktuellen Triggers mit denselben Einstellungen erstellen.

## 5.6 Trigger

Bei der Erstellung eines Auftrags müssen Sie Bedingungen definieren, durch die ein Auftrag gestartet wird. Diese Bedingungen werden als [Trigger](#)<sup>184</sup> bezeichnet.

FlowForce Server überprüft Aufträge ständig auf Trigger-Bedingungen und führt Aufträge aus, sobald bestimmte Trigger-Bedingungen erfüllt werden. Ein Auftrag kann mehrere Trigger haben. Bei Bedarf können Sie diese jederzeit aktivieren und deaktivieren.

### Aufträge mit Parametern

Wenn Sie in einem Auftrag der [Input-Parameter](#)<sup>158</sup> hat, Trigger verwenden, müssen all diese Parameter Standardwerte haben. Andernfalls wird der Auftrag nicht ausgeführt.

### Arten von Triggern

In FlowForce Server stehen die folgenden Arten von Triggern zur Verfügung.

- Mit Hilfe von [Timern](#)<sup>186</sup> können Sie Aufträge um eine bestimmte Uhrzeit starten und in einem bestimmten Zeitraum ausführen lassen. Timer können täglich, wöchentlich oder an bestimmten Tagen der Woche oder des Monats gestartet werden.
- Mit Hilfe von [Dateisystem-Triggern](#)<sup>188</sup> werden Aufträge gestartet, sobald in einer Datei oder einem Ordner eine Änderung festgestellt wurde. Beachten Sie, dass gelöschte Dateien nicht überwacht werden können. Sie können das Intervall, in dem das Verzeichnis überprüft wird, konfigurieren (z.B. alle 60 Sekunden) und optional ein Start- und Ablaufdatum für den Trigger definieren. Mit Hilfe von Platzhaltern können Sie Dateien in einem Verzeichnis filtern.
- Mit einem [HTTP-Trigger](#)<sup>190</sup> kann eine URI auf Änderungen überprüft werden. Dabei können Sie speziell die HTTP Header-Felder `Last-Modified` und `Content-MD5` auf Änderungen überprüfen. Sie können das Abrufintervall konfigurieren (z.B. alle 60 Sekunden) und optional ein Start- und Ablaufdatum für den Trigger definieren.

### Hinzufügen eines Triggers

Um einen Trigger hinzuzufügen, [erstellen Sie einen Auftrag](#)<sup>157</sup> oder öffnen Sie einen bestehenden, navigieren Sie zum Abschnitt *Trigger* der Auftragskonfigurationsseite und fügen Sie den gewünschten Trigger hinzu.

## Aktivieren/Deaktivieren eines Triggers

Standardmäßig ist das Kontrollkästchen bei Erstellung eines Triggers *aktiviert*, d.h. der Trigger ist aktiv. Um einen Trigger zu deaktivieren, entfernen Sie das Häkchen aus dem Kontrollkästchen *aktiviert*.

### Mögliche Probleme

In manchen Fällen kann FlowForce Server Trigger zur Laufzeit deaktivieren, um Probleme zu vermeiden. Wenn es z.B. Probleme bei der Verwendung von Anmeldeinformationen gibt, kann FlowForce Server einen Trigger deaktivieren, damit die Anmeldeinformationen nicht gesperrt werden. Beachten Sie, wie sich Trigger in dieser Hinsicht verhalten:

- Für Timer wird keine Anmeldung benötigt. Fehler im Zusammenhang mit der Anmeldung werden daher nur beim Auftragsstart erkannt.
- Für Überwachungs-Trigger (Dateisystem- und HTTP-Trigger) ist eine Anmeldung erforderlich, da hier Dateien im Kontext des Benutzers aufgerufen werden.

Prinzipiell deaktiviert FlowForce Server Trigger niemals vollständig. FlowForce Server versucht, das System nicht mit fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen, die zu gesperrtem Zugriff und anderen Problemen führen

könnten, zu belasten. Normalerweise erfordern Trigger keine Aktion, wenn sich die Anmeldeinformationen nicht geändert haben. Sie können den Trigger jedoch durch erneutes Speichern der Anmeldeinformationen explizit reaktivieren.

## Verwalten eines Triggers

Mit Hilfe der Schaltflächen rechts vom Trigger können Sie den Trigger verwalten (*siehe unten*).

	Definiert den Wert eines Trigger-Parameters (z.B. <i>Start</i> ).
	Löscht einen Trigger oder den Wert des Trigger-Parameters (z.B. <i>Wiederholen</i> ).
	Dupliziert einen Trigger.
	Macht die vorherige Löschung rückgängig.

## Trigger-Priorität (Advanced Edition)

Sie können Aufträgen in einer Warteschlange in der FlowForce Server Advanced Edition eine Priorität zuweisen. Die Priorität wird auf Basis aller einer Warteschlange zugewiesener Aufträge ermittelt. Als Prioritätsstufen stehen die Optionen: Niedrig, Unter normal, Normal, Über normal und Hoch zur Verfügung. Die Standardpriorität ist "Normal". Die Priorität kann für [jeden beliebigen Trigger-Typ](#)<sup>184</sup> definiert werden. Wenn für Ihren Auftrag mehrere Trigger konfiguriert wurden, können Sie dafür gegebenenfalls unterschiedliche Prioritätswerte auswählen.

### Globale Warteschlangen

Die Trigger-Priorität ist vor allem bei [globalen Warteschlangen](#)<sup>203</sup> von Bedeutung, da Sie dadurch festlegen können, welche Aufträge in einer Warteschlange wichtiger sind und zuerst gestartet werden sollen. In den meisten Fällen hat ein Auftrag nur einen Trigger. Ein Auftrag, dessen Trigger eine höhere Priorität hat und dessen Trigger-Bedingungen erfüllt wurden, wird als erster gestartet.

Wenn eine globale Warteschlange mehrere Aufträge enthält und jeder davon mehrere Trigger unterschiedlicher Priorität hat, überprüft FlowForce zuerst die Trigger höherer Priorität. Wenn die Trigger-Bedingungen nicht erfüllt wurden, überprüft FlowForce Server die Trigger niedrigerer Priorität. Bei einem Auftrag mit mehreren Triggern ist es meist sinnvoll, für alle diese Trigger denselben Prioritätswert zu definieren (z.B. hohe Priorität, wenn der Auftrag wichtiger als andere in der Warteschlange ist).

### Lokale Warteschlangen

In einer [lokalen Warteschlange](#)<sup>202</sup> werden Instanzen ein und desselben Auftrags verarbeitet. Wenn nur ein Trigger konfiguriert wurde, wird der Prioritätswert ignoriert. Wenn es eine Reihe von Triggern unterschiedlicher Priorität gibt, konkurrieren die Trigger miteinander. Angenommen, ein Auftrag hat einen Timer und einen Dateisystem-Trigger. Der Timer hat eine niedrigere Priorität, der Dateisystem-Trigger hingegen hat eine höhere Priorität. Wenn die Bedingung des Timers erfüllt wird und es keine Dateien gibt, die verarbeitet werden müssen, startet der Timer den Auftrag früher als der zweite Trigger. Sind jedoch mehrere zu verarbeitende Dateien vorhanden, muss der Timer warten und der Dateisystem-Trigger erhält Priorität.

## Der Parameter "triggerfile"

Wenn Sie in einem Auftrag einen Dateisystem- oder HTTP-Trigger erstellen, fügt FlowForce Server automatisch einen Input-Parameter `triggerfile` zum Auftrag hinzu (*siehe Abbildung unten*). Wenn der Auftrag ausgeführt wird, setzt FlowForce Server diesen Parameter (im Fall von Dateisystem-Triggern) auf die Datei, die den Auftrag

auslöst und (im Fall von HTTP-Triggern) auf den Namen der temporären Datei, die den heruntergeladenen Inhalt der abgerufenen URI enthält.

**Auftrags-Input-Parameter**

+

Name:  Typ:  Standard:

+

Sie können den Wert des Parameters `triggerfile` in allen darauffolgenden Auftragsschritten als Input-Wert übergeben. Dadurch können Sie die auslösende Datei nach Bedarf verwenden oder verarbeiten. Standardmäßig enthält der Parameter `triggerfile` den absoluten Pfad der auslösenden Datei. Um Teile des Pfads zu extrahieren, verwenden Sie die [Dateisystemausdrucksfunktionen](#)<sup>254</sup>. Ein Beispiel für einen Auftrag, in dem der Parameter `triggerfile` verwendet wird, finden Sie unter [Erstellen eines Auftrags zur Verzeichnisabfrage](#)<sup>365</sup>.

## 5.6.1 Timer

Mit Hilfe von Timern können Sie Aufträge um eine bestimmte Uhrzeit und in einem bestimmten Intervall starten lassen. Timer haben Optionen zur flexiblen Wiederholung. Sie können z.B. täglich, wöchentlich oder an bestimmten Tagen der Woche oder des Monats gestartet werden. In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für einen Timer.

**Trigger**

Ausführen:  alle  Woche(n)

Wochentage:

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
<input type="checkbox"/> alle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Wiederholen: alle  Minuten  den ganzen Tag oder  von  bis

Start:

Läuft ab:

Zeitzone:

Priorität:

aktiviert

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Parameter eines Timers.

**Ausführen** Definiert, ob der Timer einmal oder alle  $N$  Tage ausgeführt werden soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: Einmal, täglich, an Tagen der Woche, an Tagen der Monate, an Tagen in Wochen der Monate.

**Wiederhole n** Definiert, wie oft der Auftrag innerhalb eines bestimmten Zeitraums gestartet werden soll. Das Feld *alle* definiert die Häufigkeit der Auftragsausführung in Minuten (so kann der Auftrag etwa alle 60 Minuten ausgeführt werden). Die Felder *von* und *bis* definieren den Zeitraum, innerhalb dessen der Auftrag gestartet werden soll (so kann er z.B. von 8 Uhr früh bis 20 Uhr abends alle 60 Minuten ausgeführt werden).

**Start** Definiert Start-Datum und -Uhrzeit des Triggers. Wenn Sie in das Datumsfeld klicken, wird ein Kalender angezeigt, aus dem Sie das Startdatum auswählen können. Sie können das Datum auch manuell eingeben.

Der Wert des Felds *Uhrzeit* muss im Format HH:MM:SS oder HH:MM eingegeben werden.

**Läuft ab** Definiert Uhrzeit und Datum, an dem der Auftrag abläuft. Wenn Sie in das Datumsfeld klicken, wird ein Kalender angezeigt, aus dem Sie das Ablaufdatum auswählen können. Sie können das Datum auch manuell eingeben.

Der Wert des Felds *Uhrzeit* muss im Format HH:MM:SS oder HH:MM eingegeben werden.

**Zeitzone** Definiert die Zeitzone, die für das Start- und Ablaufdatum des Triggers gilt. Die [Standardzeitzone](#)<sup>145</sup> ist in den Server-Verwaltungseinstellungen definiert.

**Priorität (Advanced Edition)** Sie können Aufträgen in einer Warteschlange in der FlowForce Server Advanced Edition eine Priorität zuweisen. Die Priorität wird auf Basis aller einer Warteschlange zugewiesener Aufträge ermittelt. Als Prioritätsstufen stehen die Optionen: Niedrig, Unter normal, Normal, Über normal und Hoch zur Verfügung. Die Standardpriorität ist "Normal". Die Priorität kann für [jeden beliebigen Trigger-Typ](#)<sup>184</sup> definiert werden. Wenn für Ihren Auftrag mehrere Trigger konfiguriert wurden, können Sie dafür gegebenenfalls unterschiedliche Prioritätswerte auswählen.

#### **Globale Warteschlangen**

Die Trigger-Priorität ist vor allem bei [globalen Warteschlangen](#)<sup>203</sup> von Bedeutung, da Sie dadurch festlegen können, welche Aufträge in einer Warteschlange wichtiger sind und zuerst gestartet werden sollen. In den meisten Fällen hat ein Auftrag nur einen Trigger. Ein Auftrag, dessen Trigger eine höhere Priorität hat und dessen Trigger-Bedingungen erfüllt wurden, wird als erster gestartet.

Wenn eine globale Warteschlange mehrere Aufträge enthält und jeder davon mehrere Trigger unterschiedlicher Priorität hat, überprüft FlowForce zuerst die Trigger höherer Priorität. Wenn die Trigger-Bedingungen nicht erfüllt wurden, überprüft FlowForce Server die Trigger niedrigerer Priorität. Bei einem Auftrag mit mehreren Triggern ist es meist sinnvoll, für alle diese Trigger denselben Prioritätswert zu definieren (z.B. hohe Priorität, wenn der Auftrag wichtiger als andere in der Warteschlange ist).

#### **Lokale Warteschlangen**

In einer [lokalen Warteschlange](#)<sup>202</sup> werden Instanzen ein und desselben Auftrags verarbeitet. Wenn nur ein Trigger konfiguriert wurde, wird der Prioritätswert ignoriert. Wenn es eine Reihe von Triggern unterschiedlicher Priorität gibt, konkurrieren die Trigger miteinander.

Angenommen, ein Auftrag hat einen Timer und einen Dateisystem-Trigger. Der Timer hat eine niedrigere Priorität, der Dateisystem-Trigger hingegen hat eine höhere Priorität. Wenn die Bedingung des Timers erfüllt wird und es keine Dateien gibt, die verarbeitet werden müssen, startet der Timer den Auftrag früher als der zweite Trigger. Sind jedoch mehrere zu verarbeitende Dateien vorhanden, muss der Timer warten und der Dateisystem-Trigger erhält Priorität.

**aktiviert** Über das Kontrollkästchen *Aktiviert* können Sie einen Trigger aktivieren und deaktivieren.

## 5.6.2 Dateisystem-Trigger

Mit Hilfe eines Dateisystem-Triggers wird ein Auftrag gestartet, sobald in einer Datei oder einem Ordner eine Änderung festgestellt wurde (z.B. wenn eine neue Datei hinzugefügt wurde). Beachten Sie, dass gelöschte Dateien nicht überwacht werden können. Sie können das Intervall, in dem das Verzeichnis überprüft wird, konfigurieren (z.B. alle 60 Sekunden) und optional ein Start- und Ablaufdatum für den Trigger definieren. Mit Hilfe von Platzhaltern können Sie Dateien in einem Verzeichnis filtern. In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für einen Dateisystem-Trigger.

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Dateisystem-Trigger.

**Überprüfe** Definiert, welche Änderungen überprüft werden sollen. Unabhängig von der Überprüfungsoption, die Sie bei Hinzufügen und Speichern eines neuen Auftrags auswählen, werden alle vorhandenen Dateien im angegebenen Verzeichnis als geändert betrachtet und der Auftrag wird ausgeführt.

Unten finden Sie eine Liste der möglichen Überprüfungsoptionen:

- *Neu erstellt*: Der Trigger wird immer dann, wenn eine Datei zum angegebenen Verzeichnis hinzugefügt oder darin umbenannt wird, ausgelöst. Was die Server-Auslastung betrifft, werden mit dieser Option am wenigsten Server-Ressourcen beansprucht.
- *Änderungsdatum*: Der Trigger wird ausgelöst, wenn sich der Zeitstempel einer Datei geändert hat oder wenn eine Datei hinzugefügt oder umbenannt wurde. Mit dieser Option werden etwas mehr Server-Ressourcen als mit der vorigen beansprucht.
- *Inhalt*: Der Trigger wird ausgelöst, wenn sich der Inhalt einer Datei geändert hat oder wenn eine Datei hinzugefügt oder umbenannt wurde. Beachten Sie, dass dies viel

Arbeitsspeicher auf dem Server beanspruchen kann, da der Inhalt bei jedem Abruf des Verzeichnisses zu einem Hash-Code berechnet wird.

**Datei oder Verzeichnis** Dies ist der Pfad, unter dem die Änderungen überprüft werden sollen. Beachten Sie, dass nur Dateien im angegebenen Verzeichnis überprüft werden. Sie können die zu überprüfenden Dateien auch mit Hilfe von Wildcards definieren. So werden z.B. bei Angabe des Pfads `C:\Project\A*` im Ordner `Project` alle Dateien, die mit `A` beginnen, überprüft.

**Abrufintervall** Definiert das Intervall (in Sekunden), in dem das Verzeichnis überprüft wird. Der Standardwert ist 60 Sekunden. Der Mindestwert ist 1 Sekunde.

**Warte N Sekunden** Wenn während des Abrufzeitraums eine Änderung gefunden wird, wartet der Server *N* Sekunden (den Wartezeitraum), bevor er die angegebene Datei/das angegebene Verzeichnis auf weitere Änderungen überprüft. Falls während dieses Zeitraums keine weiteren Änderungen gemacht wurden, wird der Auftrag gestartet. Andernfalls wartet der Server erneut die angegebene Zeit und überprüft dann erneut, ob seit der letzten Überprüfung Änderungen erfolgt sind.

Diese Option gestattet es FlowForce Server zu warten, bis die Datei fertig geschrieben wurde, bevor der Auftrag gestartet wird.

**Start** Definiert Start-Datum und -Uhrzeit des Triggers. Wenn Sie in das Datumsfeld klicken, wird ein Kalender angezeigt, aus dem Sie das Startdatum auswählen können. Sie können das Datum auch manuell eingeben.

Der Wert des Felds *Uhrzeit* muss im Format `HH:MM:SS` oder `HH:MM` eingegeben werden.

**Läuft ab** Definiert Uhrzeit und Datum, an dem der Auftrag abläuft. Wenn Sie in das Datumsfeld klicken, wird ein Kalender angezeigt, aus dem Sie das Ablaufdatum auswählen können. Sie können das Datum auch manuell eingeben.

Der Wert des Felds *Uhrzeit* muss im Format `HH:MM:SS` oder `HH:MM` eingegeben werden.

**Zeitzone** Definiert die Zeitzone, die für das Start- und Ablaufdatum des Triggers gilt. Die [Standardzeitzone](#)<sup>145</sup> ist in den Server-Verwaltungseinstellungen definiert.

**Priorität**  
(Advanced Edition) Sie können Aufträgen in einer Warteschlange in der FlowForce Server Advanced Edition eine Priorität zuweisen. Die Priorität wird auf Basis aller einer Warteschlange zugewiesener Aufträge ermittelt. Als Prioritätsstufen stehen die Optionen: Niedrig, Unter normal, Normal, Über normal und Hoch zur Verfügung. Die Standardpriorität ist "Normal". Die Priorität kann für [jeden beliebigen Trigger-Typ](#)<sup>184</sup> definiert werden. Wenn für Ihren Auftrag mehrere Trigger konfiguriert wurden, können Sie dafür gegebenenfalls unterschiedliche Prioritätswerte auswählen.

#### **Globale Warteschlangen**

Die Trigger-Priorität ist vor allem bei [globalen Warteschlangen](#)<sup>203</sup> von Bedeutung, da Sie

dadurch festlegen können, welche Aufträge in einer Warteschlange wichtiger sind und zuerst gestartet werden sollen. In den meisten Fällen hat ein Auftrag nur einen Trigger. Ein Auftrag, dessen Trigger eine höhere Priorität hat und dessen Trigger-Bedingungen erfüllt wurden, wird als erster gestartet.

Wenn eine globale Warteschlange mehrere Aufträge enthält und jeder davon mehrere Trigger unterschiedlicher Priorität hat, überprüft FlowForce zuerst die Trigger höherer Priorität. Wenn die Trigger-Bedingungen nicht erfüllt wurden, überprüft FlowForce Server die Trigger niedrigerer Priorität. Bei einem Auftrag mit mehreren Triggern ist es meist sinnvoll, für alle diese Trigger denselben Prioritätswert zu definieren (z.B. hohe Priorität, wenn der Auftrag wichtiger als andere in der Warteschlange ist).

### Lokale Warteschlangen

In einer [lokalen Warteschlange](#)<sup>202</sup> werden Instanzen ein und desselben Auftrags verarbeitet. Wenn nur ein Trigger konfiguriert wurde, wird der Prioritätswert ignoriert. Wenn es eine Reihe von Triggern unterschiedlicher Priorität gibt, konkurrieren die Trigger miteinander. Angenommen, ein Auftrag hat einen Timer und einen Dateisystem-Trigger. Der Timer hat eine niedrigere Priorität, der Dateisystem-Trigger hingegen hat eine höhere Priorität. Wenn die Bedingung des Timers erfüllt wird und es keine Dateien gibt, die verarbeitet werden müssen, startet der Timer den Auftrag früher als der zweite Trigger. Sind jedoch mehrere zu verarbeitende Dateien vorhanden, muss der Timer warten und der Dateisystem-Trigger erhält Priorität.

**aktiviert** Über das Kontrollkästchen *Aktiviert* können Sie einen Trigger aktivieren und deaktivieren.

## 5.6.3 HTTP-Trigger

Mit einem HTTP-Trigger kann eine URI (Uniform Resource Identifier) auf Änderungen überprüft werden. Dabei können Sie speziell die HTTP Header-Felder **Last-Modified** und **Content-MD5** auf Änderungen überprüfen. Sie können das Abrufintervall konfigurieren (z.B. alle 60 Sekunden) und optional ein Start- und Ablaufdatum für den Trigger definieren. In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für einen HTTP-Trigger.

Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung der Parameter der HTTP Trigger.

**Überprüfe** Definiert, welche Änderungen überprüft werden sollen. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- *HTTP Header-Datum* weist das System an, den HTTP-Header `Last-Modified` zu überprüfen. Falls der Header `Last Modified` fehlt, wird der `Content-MD5` Header überprüft (*siehe nächste Option*).
- *Inhalt* weist das System an, den optionalen HTTP-Header `Content-MD5` zu überprüfen. Mit diesem 128-Bit-Hash-Wert wird die Unversehrtheit der Nachricht überprüft. Wenn sich der MD5-Header nach Ablauf des Abfrageintervalls geändert hat, wird der Trigger ausgelöst. Wenn der Header nicht vom Server bereitgestellt wird, wird der Inhalt abgerufen und lokal mit einem Hashcode versehen.

**von URI** Dies ist die URI, die auf Änderungen überprüft werden soll.

**Abrufintervall** Das Intervall (in Sekunden) in dem die URI überprüft wird.

**Warte N Sekunden** Wenn während des Abrufzeitraums eine Änderung gefunden wird, wartet der Server *N* Sekunden (den Wartezeitraum), bevor er die angegebene URI auf weitere Änderungen überprüft. Falls während dieses Zeitraums keine weiteren Änderungen gemacht wurden, wird der Auftrag gestartet. Andernfalls wartet der Server erneut die angegebene Zeit und überprüft dann erneut, ob seit der letzten Überprüfung Änderungen erfolgt sind.

**Start** Definiert Start-Datum und -Uhrzeit des Triggers. Wenn Sie in das Datumsfeld klicken, wird ein Kalender angezeigt, aus dem Sie das Startdatum auswählen können. Sie können das Datum auch manuell eingeben.

Der Wert des Felds *Uhrzeit* muss im Format `HH:MM:SS` oder `HH:MM` eingegeben werden.

**Läuft ab** Definiert Uhrzeit und Datum, an dem der Auftrag abläuft. Wenn Sie in das Datumsfeld klicken, wird ein Kalender angezeigt, aus dem Sie das Ablaufdatum auswählen können. Sie können das Datum auch manuell eingeben.

Der Wert des Felds *Uhrzeit* muss im Format `HH:MM:SS` oder `HH:MM` eingegeben werden.

**Zeitzone** Definiert die Zeitzone, die für das Start- und Ablaufdatum des Triggers gilt. Die [Standardzeitzone](#)<sup>145</sup> ist in den Server-Verwaltungseinstellungen definiert.

**Priorität (Advanced Edition)** Sie können Aufträgen in einer Warteschlange in der FlowForce Server Advanced Edition eine Priorität zuweisen. Die Priorität wird auf Basis aller einer Warteschlange zugewiesener Aufträge ermittelt. Als Prioritätsstufen stehen die Optionen: Niedrig, Unter normal, Normal, Über normal und Hoch zur Verfügung. Die Standardpriorität ist "Normal". Die Priorität kann für [jeden beliebigen Trigger-Typ](#)<sup>184</sup> definiert werden. Wenn für Ihren Auftrag mehrere Trigger konfiguriert wurden, können Sie dafür gegebenenfalls unterschiedliche Prioritätswerte auswählen.

#### **Globale Warteschlangen**

Die Trigger-Priorität ist vor allem bei [globalen Warteschlangen](#)<sup>203</sup> von Bedeutung, da Sie dadurch festlegen können, welche Aufträge in einer Warteschlange wichtiger sind und zuerst gestartet werden sollen. In den meisten Fällen hat ein Auftrag nur einen Trigger. Ein Auftrag, dessen Trigger eine höhere Priorität hat und dessen Trigger-Bedingungen erfüllt wurden, wird

als erster gestartet.

Wenn eine globale Warteschlange mehrere Aufträge enthält und jeder davon mehrere Trigger unterschiedlicher Priorität hat, überprüft FlowForce zuerst die Trigger höherer Priorität. Wenn die Trigger-Bedingungen nicht erfüllt wurden, überprüft FlowForce Server die Trigger niedrigerer Priorität. Bei einem Auftrag mit mehreren Triggern ist es meist sinnvoll, für alle diese Trigger denselben Prioritätswert zu definieren (z.B. hohe Priorität, wenn der Auftrag wichtiger als andere in der Warteschlange ist).

### **Lokale Warteschlangen**

In einer [lokalen Warteschlange](#)<sup>202</sup> werden Instanzen ein und desselben Auftrags verarbeitet. Wenn nur ein Trigger konfiguriert wurde, wird der Prioritätswert ignoriert. Wenn es eine Reihe von Triggern unterschiedlicher Priorität gibt, konkurrieren die Trigger miteinander. Angenommen, ein Auftrag hat einen Timer und einen Dateisystem-Trigger. Der Timer hat eine niedrigere Priorität, der Dateisystem-Trigger hingegen hat eine höhere Priorität. Wenn die Bedingung des Timers erfüllt wird und es keine Dateien gibt, die verarbeitet werden müssen, startet der Timer den Auftrag früher als der zweite Trigger. Sind jedoch mehrere zu verarbeitende Dateien vorhanden, muss der Timer warten und der Dateisystem-Trigger erhält Priorität.

**aktiviert** Über das Kontrollkästchen *Aktiviert* können Sie einen Trigger aktivieren und deaktivieren.

## 5.7 Aufträge als Web-Dienste

Sie können FlowForce Server-Aufträge als Web-Dienste konfigurieren. In der FlowForce Server Advanced Edition können AS2-Nachrichten als Web-Dienste konfiguriert werden. Solche Aufträge werden in erster Linie von Programmen aufgerufen. Zum Testen und Debuggen können Sie solche Aufträge auch über einen Browser aufrufen.

### Konfigurieren eines Auftrags als Web-Dienst

Um einen Auftrag als Web-Dienst bereitzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. [Erstellen Sie einen neuen Auftrag](#)<sup>155</sup> oder öffnen Sie einen vorhandenen, um ihn zu bearbeiten.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen *Diesen Auftrag über HTTP .. (siehe Abbildung unten)* zur Verfügung stellen.



3. Geben Sie in das Textfeld den Namen des Web-Dienstes ein.

Als Dienste konfigurierte Aufträge bleiben aktiv, solange FlowForce Server ausgeführt wird.

**Anmerkung:** Die Schaltfläche  (**Webservice aufrufen**) steht nur zur Verfügung, wenn Sie das Feld *Host-Name* des *FlowForce Server*-Dienstes über die [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definiert haben. Durch Klick auf diese Schaltfläche wird der Web-Dienst in einem neuen Browser-Fenster aufgerufen. Wenn Sie keinen Host-Namen für FlowForce Server konfiguriert haben, wird die Schaltfläche nicht angezeigt, doch können Sie den Web-Dienst durch manuelle Eingabe der URL in die Addresszeile des Browsers aufrufen.

### Mögliche Resultate

Bei Aufruf des Web-Dienstes führt FlowForce Server die definierten Auftragsausführungsschritte aus und gibt eines der folgenden Ergebnisse zurück:

- die erste Ergebnisdatei des letzten Schritts, wenn mit dem Auftrag eine Ergebnisdatei erzeugt wird.
- die Standardausgabe des letzten Schritts, wenn keine Ergebnisdateien erzeugt werden (dies kann der Fall sein, wenn Sie mit einer Ausgabe über die Befehlszeile arbeiten).

Ein gültiges Ergebnis wird mit dem Status `HTTP 200` zurückgegeben, wobei der `Content-Type` Header die Art des Ergebnisses enthält. Der `Content-Type` hängt vom tatsächlichen Ergebnis ab. Wenn das Ergebnis eines MapForce Mappings eine XML-Ausgabe ist, lautet das Ergebnis `text/xml`, bei Ausgabe von Text lautet das Ergebnis `text/plain`. Die Standardausgabe anderer Funktionen wird ebenfalls als `text/plain` zurückgegeben. Das Ergebnis wird als Inhalt der Antwort zurückgegeben.

Ausführungsfehler werden mit einer allgemeinen Fehlermeldung als `HTTP 5xx` Status ausgegeben. Nähere Informationen finden Sie im FlowForce Server [Log](#)<sup>129</sup>.

Beispiele für Web-Dienste finden Sie unter [Bereitstellen von Aufträgen als a Web-Dienste](#)<sup>378</sup>.

Sie können FlowForce so konfigurieren, dass ein Ergebnis zurückgegeben wird, noch bevor alle

Auftragungsschritte ausgeführt wurden. Dies ist dann von Vorteil, wenn der als Dienst aufgerufene Auftrag lange dauert. Das vorgezogene Ergebnis könnte vom Aufrufer als Bestätigung dafür behandelt werden, dass die Aufgabe von FlowForce Server zur Verarbeitung angenommen wurde. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Verschobene Schritte](#)<sup>169</sup>.

### Anzeigen aktueller Web-Dienste

Um alle aktuellen Web-Dienste anzuzeigen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Siehe auch [Aktive Timer](#)<sup>110</sup>.
- Rufen Sie die folgende URL über Ihren Browser auf: `http://[FlowForceServer][ServerPort]/service/*`

[FlowForceServer] und [ServerPort] referenzieren in der obigen URL die Netzwerkadresse und den Port, an dem FlowForce Server empfangsbereit ist. Standardmäßig wird FlowForce Server auf <http://localhost:4646> ausgeführt (vorausgesetzt, Sie rufen die Anwendung vom selben Rechner aus auf). Der Name und Port des Servers werden auf der Seite **Verwaltung** definiert. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Definieren der Netzwerkeinstellungen](#)<sup>54</sup>.

## Web-Dienst-Parameter

Wenn Sie einen Auftrag als Web-Dienst bereitstellen, werden alle Auftragsparameter automatisch zu Parametern für den Dienst. Ein Auftragsparameter muss einen Standardwert haben.

Bei Aufruf des Dienstes überprüft FlowForce Server die in der Anforderung bereitgestellten Parameter anhand der im Auftrag definierten. Wenn die Parametervalidierung fehlschlägt, gibt FlowForce Server einen 5xx HTTP Status zurück. In diesem Fall zeigt FlowForce Server zum Testen und Debuggen auch ein HTML-Parameterformular an.

Für jeden Parameter vom Typ `Stream` steht die **Durchsuchen**-Schaltfläche auf der Seite zur Verfügung, über die Sie die als Parameter benötigte Datei hochladen können.

Um das HTML-Testformular ohne Bedingungen anzuzeigen, geben Sie in der Anforderung den vordefinierten Parameter `showform` (mit einem beliebigen Wert) an.

Um einen FlowForce Web-Dienst mit Parametern aufzurufen, kann ein Client die folgenden Optionen verwenden:

1. Bei Parametern eines einfachen Typs wie Strings oder Zahlen kann ein Client diese in der URL eines GET- oder POST-Requests angeben. Ein Beispiel dazu finden Sie unter [Bereitstellen eines Auftrags als Web-Dienst](#)<sup>378</sup>.
2. Bei POST Requests kann ein Client zusätzlich Parameter als `multipart/form-data` oder als `application/x-www-form-urlencoded` bereitstellen. Wenn der Parameter in FlowForce den Typ `Stream` hat, müssen Sie als `multipart/form-data` vom Client bereitgestellt werden. Bei solchen Parametern wird im Browser-HTML-Testformular, die **Durchsuchen**-Schaltfläche neben dem entsprechenden Parameter angezeigt.
3. Der Client-Aufruf kann beliebigen Inhalt auch in den Body des POST Request setzen (dies bezieht sich speziell auf Inhalt wie JSON- oder XML-Daten, die nicht als Parameter, sondern als der Body des HTTP POST Request bereitgestellt werden). Der FlowForce-Auftrag muss zu diesem Zweck einen *einzigsten* Parameter vom Typ `Stream` enthalten. Wenn Sie zusätzliche Nicht-Stream-Parameter benötigen, müssen diese in der POST URL angegeben werden. Es darf in FlowForce jedoch nur ein Parameter vom Typ `Stream` definiert werden. Andere Parameter müssen einen Nicht-Stream-Typ haben. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, wird der Request Body als Daten für den

Parameter *Stream* behandelt. Es ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Ein Beispiel dazu finden Sie unter [JSON Post Requests für einen FlowForce Web-Dienst](#)<sup>386</sup>.

## Web-Dienst-Authentifizierung

Zur Authentifizierung von Clients, die einen Web-Dienst aufrufen, wird in FlowForce Server standardmäßig die FlowForce HTTP Basic Authentifizierung verwendet. Die Anmeldeinformationen des Benutzers werden anhand der FlowForce Server-Benutzerdatenbank überprüft (dies ist derselbe Benutzername und dasselbe Passwort, das zum Einloggen auf der FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle verwendet wird).



Authentifizierung erforderlich

http://127.0.0.1:4646

Nutzername john\_doe

Passwort \*\*\*\*

Anmelden Abbrechen

Um einen Web-Dienst ohne Anmeldeinformationen zur Verfügung zu stellen, räumen Sie dem Standardbenutzer  **anonymous** die Berechtigung *Dienst verwenden* ein (siehe auch [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>). Wenn ein Dienst für die Verwendung durch einen anonymen Benutzer zur Verfügung steht, können Sie dennoch HTTP-Anmeldeinformationen bereitstellen. Die Anmeldeinformationen werden dann anhand der FlowForce Server-Benutzerdatenbank überprüft und die Ausführung des Dienstes wird dem authentifizierten Benutzer anstatt dem Benutzer "anonymous" zugeschrieben.

Wenn Sie ungültige Anmeldeinformationen angeben, gibt die Request-Schnittstelle einen HTTP-Status 401 zurück. Wenn Sie keine Anmeldeinformationen angegeben haben und dem Benutzer "anonymous" die Verwendung des Dienstes nicht gestattet wurde, gibt die Request-Schnittstelle ebenfalls den HTTP-Status 401 zurück.

Wenn Sie gültige Anmeldeinformationen angegeben haben, aber der authentifizierte Benutzer die Berechtigung *Dienst verwenden* für diesen Dienst nicht hat, gibt die Request-Schnittstelle einen HTTP 4xx-Fehlerstatus zurück. Wenn Sie versuchen, einen nicht existenten Dienst aufzurufen, wird der HTTP 4xx-Fehlerstatus zurückgegeben.

Optional kann zusätzlich zur HTTP-Basisauthentifizierung auch eine Domain-Authentifizierung konfiguriert werden. Informationen zum Konfigurieren der Windows Domain-Authentifizierung finden Sie unter [Ändern der Directory Service-Einstellungen](#)<sup>146</sup>. Nachdem die Domain-Authentifizierung konfiguriert wurde, können Benutzer über FlowForce Server bereitgestellte Web-Dienste aufrufen, vorausgesetzt sie geben einen gültigen Benutzernamen und ein gültiges Passwort für die entsprechende Domain an. Beachten Sie, dass der Benutzername bei Active Directory das Präfix *NT/* sowie den Domain-Namen enthalten muss, z.B.: *NT/john.doe@my.domain.com*.



Authentifizierung erforderlich

http://127.0.0.1:4646

Nutzername

Passwort

## Warteschlangeneinstellungen

Dienst-URL-Requests sind eine bestimmte Art von Trigger und unterliegen daher nach Herstellung der Verbindung denselben Warteschlangeneinstellungen (siehe [Definieren der Warteschlangeneinstellungen](#)<sup>202</sup>).

## Konfigurieren der maximalen Größe des HTTP Request Body

In FlowForce Server beschränkt ein Standardlimit die maximale Größe des HTTP Request Body auf ca. 100 MB. Wenn HTTP Requests an als Web-Dienst bereitgestellte FlowForce-Aufträge gesendet werden und der HTTP Request Body dieses Limit übersteigt, kann es vorkommen, dass Sie von FlowForce Server einen Fehler ungefähr folgenden Inhalts erhalten:

Das mit dem Request gesendete Objekt übersteigt die maximal zulässige Bytegröße.

Gehen Sie folgendermaßen vor, damit größere Requests akzeptiert werden:

1. Öffnen Sie die [flowforce.ini](#)<sup>75</sup>-Datei in einem Text-Editor.
2. Fügen Sie die Option `max_request_body_size` zum Abschnitt **[Listen]** oder **[ListenSSL]** hinzu und definieren Sie dafür die maximale Anzahl an Bytes, die zugelassen werden sollen.

Damit z.B. maximal 500 MB akzeptiert werden, könnte Ihre **flowforce.ini**-Datei folgendermaßen aussehen:

```
[Listen]
active=1
host=0.0.0.0
port=4646
hostname=somehost.example.org
max_request_body_size=500000000
```

Nähere Informationen über die .ini-Datei finden Sie in der [Konfigurationsdateireferenz](#)<sup>75</sup>.

## Umkonfiguration von FlowForce Server Pool Threads

Wenn Sie eine große Anzahl von parallelen HTTP Service Requests (z.B. 20 oder mehr auf einmal) erwarten, können Sie die den Server umkonfigurieren, um etwas mehr Pool Threads zu gestatten.

1. Öffnen Sie die [flowforce.ini](#)<sup>75</sup>-Datei in einem Text-Editor.
2. Fügen Sie die Option `thread_pool` zum Abschnitt **[Listen]** oder **[ListenSSL]** der .ini-Datei hinzu und setzen Sie diese auf einen Wert über 20.
3. Starten Sie den Dienst neu.

**Anmerkung:** Es empfiehlt sich, zwei separate **[Listen]**-Abschnitte zu haben - einen für FlowForce Web Server (für den nicht so viele Pool Threads benötigt werden) und den anderen für alle anderen Requests (vorzugsweise an einem anderen Port). Andernfalls konkurriert FlowForce Web Server mit allen anderen HTTP Requests um Pool Threads.

## 5.8 Anmeldeinformationen

Ein Anmeldeinformationsobjekt ist ein Datensatz, in dem Authentifizierungsinformationen wie Benutzernamen, Passwörter, Zertifikate, API-Schlüssel, Token, usw., gespeichert sind, die zur sicheren Verwaltung und Übertragung von Authentifizierungsdaten und für den Zugriff auf verschiedene Dienste und Ressourcen dienen.

### Unterstützte Protokolle

FlowForce Server unterstützt die folgenden Protokolle:

- FTP
- FTPS
- HTTP
- SFTP (*Advanced Edition*)

**Anmerkung:** Um FTPS zu verwenden, müssen Sie (i) die `/system/ftp`<sup>288</sup>-Funktionen verwenden und (ii) den Parameter `SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden` auf `Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal` oder `Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal` setzen.

Wenn Sie eine Lizenz für MapForce und MapForce Server erworben haben, um Mappings als FlowForce Server-Aufträge ausführen zu können, können Sie zum Zeitpunkt des Mapping-Designs Anmeldeobjekte nicht nur in FlowForce Server, sondern auch in MapForce erstellen. Sie haben die Option, in MapForce erstellte Anmeldeinformationen zusammen mit dem dazugehörigen Mapping oder als eigenes Objekt auf FlowForce Server bereitzustellen. In den bereitgestellten Anmeldeinformationen müssen nicht unbedingt sensible Daten wie Benutzername und Passwort gespeichert sein.

Informationen zur Erstellung von Anmeldeinformationen in MapForce und der Bereitstellung dieser Informationen auf FlowForce Server finden Sie in der MapForce-Dokumentation (<https://www.altova.com/de/documentation>). Informationen dazu, wie Sie Anmeldeinformationen in Mapping-Aufträgen definieren oder außer Kraft setzen, finden Sie unter [Anmeldeinformationen in Mapping-Funktionen](#)<sup>472</sup>.

### Wichtige Punkte

Benutzer können Anmeldeinformationen nur von Aufträgen aus referenzieren, wenn ihnen die entsprechenden Berechtigungen eingeräumt wurden. Damit ein Benutzer oder eine Rolle Zugriff auf die Anmeldeinformationen aus einem bestimmten Container hat, muss der Administrator diesem Benutzer bzw. dieser Rolle die Berechtigung *Anmeldeinformationen - Verwenden* einräumen (siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>).

Da das Klartextpasswort an die Login-Funktion des Betriebssystems gesendet werden muss, werden Passwörter in einer reversibel verschlüsselten Form in der FlowForce Server-Datenbank gespeichert. Der Administrator sollte sicherstellen, dass der Zugriff auf die Datenbankdatei von FlowForce Server eingeschränkt ist, siehe [FlowForce Server Applikationsdaten](#)<sup>72</sup>.

### Anmeldeinformationstypen

FlowForce Server unterstützt die folgenden Arten von Anmeldeinformationen:

- *Passwort* (Kombination aus Benutzernamen und Passwort)
- *OAuth 2.0* (*Advanced Edition*)
- *SSH-Schlüssel* (*Advanced Edition*)

### Lokale oder Standalone-Anmeldeinformationen

Sie können Anmeldeinformationen in FlowForce jedes Mal, wenn Sie einen neuen Auftrag erstellen, definieren (lokale Anmeldeinformationen) oder Sie können diese als (wiederverwendbare) Standalone-Anmeldeinformationsobjekte speichern. Standalone-Anmeldeinformationen können beim Erstellen eines Auftrags referenziert werden, so dass diese nicht erneut eingegeben werden müssen. Standalone-Anmeldeinformationen sind auch deshalb praktisch, weil Sie diese zentral an einer Stelle aktualisieren können, wenn sie sich ändern, d.h. diese Änderung wirkt sich auf alle Aufträge aus, in denen diese referenziert werden.

### Password-Anmeldeinformationen

Für jeden Auftrag werden Password-Anmeldeinformationen benötigt; ein Auftrag kann dadurch von einem bestimmten Betriebssystembenutzer ausgeführt werden. Bei der Erstellung eines Auftrags in FlowForce Server müssen die Anmeldeinformationen für das Benutzerkonto, von dem aus der Auftrag ausgeführt werden muss, angegeben werden. Beachten Sie, dass ein Auftrag nur dann erfolgreich ausgeführt werden kann, wenn dem Benutzerkonto genügend Rechte auf dem Betriebssystem eingeräumt wurden. Auch beim Aufruf von vordefinierten [FTP](#)<sup>288</sup>-Funktionen, bei denen die Autorisierung für einen FTP-Server benötigt wird, sind Password-Anmeldeinformationen erforderlich. Auch für [Dateiüberwachungstrigger](#)<sup>188</sup> werden Password-Anmeldeinformationen benötigt.

Nähere Informationen zu Password-Anmeldeinformationen finden Sie unter [Anmeldeinformationstyp: Passwort](#)<sup>199</sup>.

### OAuth 2.0-Anmeldeinformationen (Advanced Edition)

OAuth 2.0-Anmeldeinformationen werden in Aufträgen, in denen Webservices aufgerufen werden, für die OAuth 2.0 erforderlich ist, benötigt. OAuth 2.0-Anmeldeinformationen können nur als Standalone-Anmeldeinformationen (und nicht als lokale Anmeldeinformationen) definiert und in der Folge von jedem Auftrag, in dem diese benötigt werden, referenziert werden.

### SSH-Schlüssel-Anmeldeinformationen (Advanced Edition)

Bei einem SSH-Schlüssel handelt es sich um einen Anmeldeinformationstyp, der nur für SFTP gültig ist. Vom Prinzip her basiert dieser Typ auf der Verwendung eines eindeutigen Schlüsselpaars: Der Public Key verschlüsselt die Nachricht, der Server empfängt sie und mit Hilfe des Private Key wird die Nachricht entschlüsselt. Diese Anmeldeinformationen dienen zum Authentifizieren von SFTP-Verbindungen.

## 5.8.1 Passwort

Um ein Passwort-Anmeldeinformationsobjekt zu erstellen, navigieren Sie zum Container, in dem die Anmeldeinformationen gespeichert werden sollen, klicken Sie auf **Erstellen | Anmeldeinformationen erstellen** und füllen Sie die entsprechenden Felder aus (*Beschreibung siehe unten*). Bevor Sie Anmeldeinformationsobjekte erstellen, stellen Sie sicher, dass Sie die Berechtigungen *Container - Lesen, Schreiben* und *Konfiguration - Lesen, Schreiben* für die Container, in denen Sie die Anmeldeinformationen speichern möchten, definiert haben.

#### Name der Anmeldeinformationen

Obligatorisches Feld. Dies ist der Name, anhand dessen die Anmeldeinformationen in FlowForce Server identifiziert werden.

#### Beschreibung der Anmeldeinformationen

Eine optionale Beschreibung, die nähere Informationen über diese Anmeldeinformationen liefert.

#### Anmeldeinformationstyp (Advanced Edition)

Hier können Sie einen Anmeldeinformationstyp auswählen: *Passwort*, *OAuth 2.0* oder *SSH-Schlüssel*.

#### Benutzername

Obligatorisches Feld. Der Name des mit diesen Anmeldeinformationen verknüpften Benutzers. Wenn anhand der Anmeldeinformationen ein Benutzerkonto auf dem Windows-Betriebssystem identifiziert wird, geben Sie den Windows-Benutzernamen ein. Um einen Benutzernamen in einer Windows Domain zu definieren, verwenden Sie das Format *benutzername@domain*.

Wenn die Anmeldeinformationen für HTTP oder FTP (*siehe "Verwendung für gestatten" unten*) verwendet werden sollen, kann es sich hierbei auch um den HTTP- oder FTP-Benutzernamen handeln.

#### Passwort

Definiert das Passwort der Anmeldeinformationen. Das Passwort kann ein leerer String sein, wenn für den verwendeten Kontext nur ein Benutzername ohne das Passwort erforderlich ist.

#### Verwendung für gestatten

Sie können Anmeldeinformationen für HTTP, FTP, SSH/SFTP und für die Auftragsausführung verwenden.

##### HTTP

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anmeldeinformationen in Aufträgen referenziert werden, in denen Webservices aufgerufen werden, für die eine einfache HTTP-Authentifizierung erforderlich ist.

##### FTP

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anmeldeinformationen in Aufträgen referenziert werden sollen, in denen mit Hilfe von [/system/ftp](#)<sup>288</sup>-Funktionen eine Verbindung zu FTP-Servern hergestellt wird.

##### SSH/SFTP (Advanced Edition)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anmeldeinformationen in Aufträgen referenziert werden, in denen mit Hilfe von [/system/ftp](#)-Funktionen eine Verbindung zu SFTP-Servern hergestellt wird.

##### Auftragsausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Anmeldeinformationen ein Betriebssystem-Benutzerkonto identifizieren. Damit ein Auftrag erfolgreich ausgeführt werden kann, muss diese Verwendung bei den Anmeldeinformationen immer aktiviert sein. Stellen Sie sicher, dass das von den Anmeldeinformationen identifizierte Benutzerkonto auf dem Betriebssystem genügend Rechte hat. Wenn die Anmeldeinformationen z.B. in einem Auftrag referenziert werden, in dem Daten in ein Verzeichnis geschrieben werden, muss das Benutzerkonto Schreibrechte für dieses Verzeichnis haben.


## 5.8.2 Referenzieren von Anmeldeinformationen von Aufträgen aus

Wenn Ihnen die [Berechtigungen](#)<sup>116</sup> zur Verwendung eines Anmeldeinformationsobjekts gewährt wurden, können Sie dieses von verschiedenen Kontexten aus, in denen Anmeldeinformationen erforderlich sind, referenzieren. z.B:


- Sie haben Anmeldeinformationen erstellt, anhand welcher ein Benutzerkonto auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, identifiziert wird (d.h. **Verwendung für Auftragsausführung gestatten** ist aktiviert). Sie können diese Anmeldeinformationen in der Folge von mehreren Aufträgen aus referenzieren. Ein Beispiel dazu finden Sie weiter unten.
- Sie haben Anmeldeinformationen erstellt, anhand welcher ein FTP-Benutzername und -Passwort identifiziert werden (d.h. die Option **Verwendung für FTP gestatten** ist aktiviert). Sie können diese Anmeldeinformationen von jedem beliebigen Auftrag, der eine [FTP<sup>288</sup>](#)-Funktion aufruft, referenzieren.

Nachstehend sehen Sie ein Beispiel für den häufig vorkommenden Fall, in dem Passwort-Anmeldeinformationen referenziert werden müssen, die ein Benutzerkonto auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, identifizieren:

1. Erstellen Sie, wie in [Definieren von Anmeldeinformationen<sup>199</sup>](#) beschrieben, Anmeldeinformationen, bei denen die Option **Verwendung für Auftragsausführung gestatten** aktiviert ist.
2. Erstellen Sie einen neuen Auftrag oder bearbeiten Sie einen vorhandenen.
3. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" die Option **Anmeldeinformationen auswählen** und navigieren Sie zu den zuvor definierten Anmeldeinformationen.



Falls Sie Aufträge haben, die lokal definierte Anmeldeinformationen enthalten, können Sie diese so referenzieren, als wären diese selbst Anmeldeinformationsobjekte, z.B.:



In diesem Fall werden die Anmeldeinformationen des eingebetteten Auftrags (d.h. des Auftrags, der lokale Anmeldeinformationen hat) als die Anmeldeinformationen für den Hauptauftrag verwendet. Beachten Sie, dass Anmeldeinformationen verknüpft und nicht kopiert werden: Wenn Sie die lokal definierten Anmeldeinformationen des eingebetteten Auftrags ändern, werden diese auch im Hauptauftrag übernommen.

## 5.9 Warteschlangen

Eine Ausführungswarteschlange dient zum Verarbeiten von Aufträgen. Sie steuert, wie viele Auftragsinstanzen gleichzeitig ausgeführt werden können und wie viel Zeit zwischen den einzelnen Ausführungen verstreichen soll. Mit Hilfe der Warteschlangenkonfiguration können Server-Ressourcen effizienter eingesetzt werden.

Sie können eine Warteschlange innerhalb eines Auftrags (lokale Warteschlange) oder als eigenständiges Objekt (globale Warteschlange) definieren. Bei einer lokalen Warteschlange werden nur die Instanzen des Auftrags, in dem die lokale Warteschlange konfiguriert wurde, verarbeitet. Bei einer globalen Warteschlange können Instanzen eines einzigen Auftrags und Instanzen verschiedener Aufträge verarbeitet werden.

Mit Hilfe globaler Warteschlangen können Sie die Server-Auslastung auf einem einzigen FlowForce-Rechner oder in einem Cluster (siehe unten) steuern.

### Lokale und globale Warteschlangen in einer Cluster-Umgebung (Advanced Edition)

In einem Cluster wird die Verarbeitung auf mehrere Cluster-Mitglieder aufgeteilt: auf einen Master-Rechner und einen oder mehrere Worker-Rechner. Bei einer globalen Warteschlange können Sie ein Cluster-Mitglied auswählen, auf dem der Auftrag ausgeführt werden kann. Dabei kann es sich um einen Master-Rechner oder einen beliebigen Worker-Rechner, nur den Master oder nur einen Worker handeln. Bei lokalen Warteschlangen können Aufträge nur auf dem Master-Rechner und auf keinem anderen Cluster-Mitglied ausgeführt werden.

### Sicherheit

Für Warteschlangen gelten hinsichtlich sicheren Zugriffs dieselben Einstellungen wie für andere FlowForce Server-Konfigurationsobjekte. Um Warteschlangen erstellen zu können, muss ein Benutzer das Recht zur *Definition von Warteschlangen* haben, siehe auch [Definieren von Benutzern und Rollen](#)<sup>81</sup>. Außerdem können Benutzer Warteschlangen anzeigen und diesen Aufträge zuweisen, wenn sie die entsprechenden Container-Berechtigungen haben (siehe auch [Funktionsweise von Berechtigungen](#))<sup>116</sup>. Standardmäßig erhält jeder authentifizierte Benutzer die Berechtigung *Warteschlange - verwenden*, d.h. er kann Aufträge einer Warteschlange zuweisen.

Um den Zugriff auf Warteschlangen einzuschränken, navigieren Sie zum Container, in dem die Warteschlange definiert wurde und ändern Sie die Berechtigung des Containers für die Rolle `authenticated` in *Warteschlange - Kein Zugriff*. Weisen Sie als nächstes allen Rollen oder Benutzern, die Sie benötigen, die Berechtigung *Warteschlange - verwenden* zu. Nähere Informationen finden Sie unter [Einschränken des Zugriffs auf den Container /public](#)<sup>126</sup>.

Informationen zur Erstellung von lokalen Warteschlangen und Standalone-Warteschlangen finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

### Lokale Warteschlangen

Um eine lokale Warteschlange zu konfigurieren, aktivieren Sie auf der Auftragskonfigurationsseite die Option *Lokale Warteschlange definieren* und definieren Sie die Einstellungen für die Warteschlange. In der Abbildung unten sehen Sie die Standardeinstellungen für Warteschlangen. Nähere Informationen zu den Eigenschaften *Mindestintervall zwischen den Ausführungen* und *Maximale Anzahl der parallelen Ausführungen* finden Sie weiter unten unter *Warteschlangeneinstellungen*.

### Warteschlangeneinstellungen

Auftrag über Warteschlange ausführen:  Vorhandene Warteschlange auswählen:

Lokale Warteschlange definieren: Mindestintervall zwischen den Ausführungen:  Sekunden

Maximale Anzahl der parallelen Ausführungen:  Instanzen

## Globale Warteschlangen

Um eine Warteschlange als Standalone-Objekt zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite und navigieren Sie dann zum Container, in dem eine Warteschlange erstellt werden soll.
2. Klicken Sie auf **Erstellen** und wählen Sie **Warteschlange erstellen** (Abbildung unten).

## Warteschlange erstellen in /

Warteschlangenname:

Warteschlangenbeschreibung:

### Warteschlangeneinstellungen

Sekunden

Instanzen

**Speichern**

3. Geben Sie einen Namen für die Warteschlange und optional eine Beschreibung ein.
4. Konfigurieren Sie die relevanten Einstellungen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter *Warteschlangeneinstellungen* weiter unten.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Warteschlangeneinstellungen

Im Zusammenhang mit Warteschlangeneinstellungen stehen die unten aufgelisteten Einstellungen zur Verfügung.

**Warteschlange name** Dies ist ein obligatorisches Feld, das den Namen der Warteschlange darstellt. Der Name darf nur Buchstaben, Ziffern, einzelne Leerzeichen und die Zeichen Unterstrich ( ), Bindestrich (-) und Punkt (.) enthalten. Der Name darf nicht mit Leerzeichen beginnen oder enden.

*Warteschlange nbeschreibung* Optionale Beschreibung.

*Ausführen auf (Advanced Edition)* Gibt an, wie alle Auftragsinstanzen aus dieser Warteschlange ausgeführt werden sollen:

- *Master oder beliebigem Worker*: Auftragsinstanzen, die Teil dieser Warteschlange bilden, werden je nach Verfügbarkeit der Server-Kerne auf dem Master- oder einem verfügbaren Worker-Rechner ausgeführt.
- *nur Master*: Auftragsinstanzen werden nur auf dem Master-Rechner ausgeführt.
- *nur beliebigem Worker*: Auftragsinstanzen werden auf jedem beliebigen verfügbaren Worker, jedoch niemals auf dem Master-Rechner ausgeführt.

*Mindestintervall I zwischen den Ausführungen* Eine Ausführungs-Warteschlange hat Ausführungs-Slots. Mit jedem Slot werden Auftragsinstanzen der Reihe nach ausgeführt.

Mit der Einstellung *Mindestintervall zwischen den Ausführungen* wird ein Slot für kurze Zeit als besetzt markiert, nachdem eine Auftragsinstanz fertig verarbeitet wurde, damit nicht sofort mit der nächsten Auftragsinstanz begonnen wird. Dadurch wird der maximale Durchsatz für diese Ausführungswarteschlange verringert, wodurch die CPU Zeit für andere Ausführungswarteschlangen und Prozesse auf demselben Rechner erhält.

*Maximale Anzahl der parallelen Ausführungen* Mit dieser Option definieren Sie, wie viele Ausführungs-Slots in einer Warteschlange zur Verfügung stehen. In jedem Slot werden Auftragsinstanzen der Reihe nach ausgeführt, daher wird mit dieser Einstellung festgelegt, wie viele Instanzen desselben Auftrags in der aktuellen Warteschlange parallel ausgeführt werden können. Beachten Sie jedoch, dass alle von Ihnen für die Parallelausführung zugelassenen Instanzen die verfügbaren Rechnerressourcen in Anspruch nehmen. Eine Erhöhung dieses Werts ist eventuell bei Warteschlangen mit schlanken Aufträgen, in denen keine speicherintensiven I/O-Operationen durchgeführt werden bzw. die nicht viel CPU-Zeit beanspruchen, akzeptabel. Der Standardwert (1 Instanz) eignet sich für Warteschlangen, in denen speicherintensive Aufträge verarbeitet werden, um sicherzustellen, dass immer nur eine solche speicherintensive Auftragsinstanz gleichzeitig verarbeitet wird.

Diese Option hat keine Auswirkung auf die maximale Anzahl der in FlowForce Server zulässigen parallelen HTTP-Requests (wie z.B. HTTP-Requests von Clients, die als Webservice bereitgestellte Aufträge aufrufen). Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Umkonfiguration von FlowForce Server Pool Threads](#)<sup>197</sup>.

#### Mehrere Gruppen von Warteschlangeneinstellungen (Advanced Edition)

Durch Klicken auf die Schaltfläche  können Sie mehrere Gruppen von Warteschlangeneinstellungen mit unterschiedlichen Verarbeitungsvorgaben definieren. Über die Schaltflächen  und  können Sie die Priorität von Warteschlangenkonfigurationen ändern. So können Sie z.B. eine Regel für den Fall definieren, dass nur der Master zur Verfügung steht, und eine andere für den Fall, dass sowohl der Master als auch Worker-Rechner zur Verfügung stehen. Auf diese Art können Sie einen Fallback-Mechanismus für die Warteschlange definieren, falls z.B. ein Cluster-Mitglied nicht mehr zur Verfügung steht.

FlowForce überwacht bei der Verarbeitung von Warteschlangen ständig den Zustand des Clusters und seiner Mitglieder. Wenn Sie mehrere Warteschlangeneinstellungsregeln definiert haben, wertet FlowForce diese in der definierten Reihenfolge von oben nach unten aus und wählt die erste Regel aus, der gemäß der Einstellung *Ausführen auf* mindestens ein Cluster-Mitglied zugewiesen wurde.

### Beispiel

Nehmen wir z.B. eine Konfiguration, bei der der Cluster aus einem Master- und vier Worker-Rechnern besteht. Es wurden dafür die folgenden Warteschlangeneinstellungen definiert:

The screenshot displays the 'Warteschlangeneinstellungen' (Queue Settings) configuration window. It contains two rule entries, each with a plus sign on the left and navigation icons on the right. The first rule is titled 'Ausführen auf: nur beliebigem Worker' and has a 'Mindestintervall zwischen den Ausführungen' of 0 Sekunden and a 'Maximale Anzahl der parallelen Ausführungen' of 4 Instanzen. The second rule is titled 'Ausführen auf: nur Master' and has a 'Mindestintervall zwischen den Ausführungen' of 5 Sekunden and a 'Maximale Anzahl der parallelen Ausführungen' of 1 Instanzen. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Speichern', 'Speichern unter...', and 'Löschen'.

Mit der oben dargestellten Konfiguration würde FlowForce die Warteschlange folgendermaßen verarbeiten:


- Wenn alle Worker zur Verfügung stehen, wird die oberste Regel angewendet. In diesem Fall können bis zu 16 Auftragsinstanzen (4 Instanzen pro Worker) gleichzeitig ausgeführt werden. Das Mindestintervall zwischen den Ausführungen beträgt 0 Sekunden.
- Wenn nur drei Worker zur Verfügung stehen, wird weiterhin die oberste Regel angewendet. In diesem Fall können bis zu 12 Auftragsinstanzen gleichzeitig ausgeführt werden. Das Mindestintervall zwischen den Ausführungen beträgt 0 Sekunden.
- Wenn keine Worker zur Verfügung stehen, wird die zweite Regel angewendet: In diesem Fall darf nur jeweils 1 Auftragsinstanz ausgeführt werden. Das Mindestintervall zwischen den Ausführungen beträgt 5 Sekunden.

Bei dieser Konfigurationsart kann der Auftrag auch dann ausgeführt werden, wenn keine Worker zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass die Regel *nur Master* etwas strenger ist (nur 1 Instanz und 5 Sekunden Ausführungsintervall), damit dem Master nicht zu viel Verarbeitungsleistung weggenommen wird, wenn alle Worker ausfallen.

### Zuweisen von Aufträgen zu Warteschlangen

Nachdem Sie die Warteschlange konfiguriert haben, müssen Sie ihr auf der Auftragskonfigurationsseite einen Auftrag zuweisen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite des Auftrags, den Sie einer Warteschlange zuweisen möchten.
2. Navigieren Sie zu den Warteschlangeneinstellungen am unteren Rand der Seite.
3. Aktivieren Sie die Option *Vorhandene Warteschlange auswählen* und geben Sie den Pad zum gewünschten Warteschlangenobjekt an (*Abbildung unten*).



## Priorität in einer Warteschlange (Advanced Edition)

Sie können Aufträgen in einer Warteschlange in der FlowForce Server Advanced Edition eine Priorität zuweisen. Die Priorität wird auf Basis aller einer Warteschlange zugewiesener Aufträge ermittelt. Als Prioritätsstufen stehen die Optionen: Niedrig, Unter normal, Normal, Über normal und Hoch zur Verfügung. Die Standardpriorität ist "Normal". Die Priorität kann für [jeden beliebigen Trigger-Typ](#)<sup>184</sup> definiert werden. Wenn für Ihren Auftrag mehrere Trigger konfiguriert wurden, können Sie dafür gegebenenfalls unterschiedliche Prioritätswerte auswählen.

### Globale Warteschlangen

Die Trigger-Priorität ist vor allem bei [globalen Warteschlangen](#)<sup>203</sup> von Bedeutung, da Sie dadurch festlegen können, welche Aufträge in einer Warteschlange wichtiger sind und zuerst gestartet werden sollen. In den meisten Fällen hat ein Auftrag nur einen Trigger. Ein Auftrag, dessen Trigger eine höhere Priorität hat und dessen Trigger-Bedingungen erfüllt wurden, wird als erster gestartet.

Wenn eine globale Warteschlange mehrere Aufträge enthält und jeder davon mehrere Trigger unterschiedlicher Priorität hat, überprüft FlowForce zuerst die Trigger höherer Priorität. Wenn die Trigger-Bedingungen nicht erfüllt wurden, überprüft FlowForce Server die Trigger niedrigerer Priorität. Bei einem Auftrag mit mehreren Triggern ist es meist sinnvoll, für alle diese Trigger denselben Prioritätswert zu definieren (z.B. hohe Priorität, wenn der Auftrag wichtiger als andere in der Warteschlange ist).

### Lokale Warteschlangen

In einer [lokalen Warteschlange](#)<sup>202</sup> werden Instanzen ein und desselben Auftrags verarbeitet. Wenn nur ein Trigger konfiguriert wurde, wird der Prioritätswert ignoriert. Wenn es eine Reihe von Triggern unterschiedlicher Priorität gibt, konkurrieren die Trigger miteinander. Angenommen, ein Auftrag hat einen Timer und einen Dateisystem-Trigger. Der Timer hat eine niedrigere Priorität, der Dateisystem-Trigger hingegen hat eine höhere Priorität. Wenn die Bedingung des Timers erfüllt wird und es keine Dateien gibt, die verarbeitet werden müssen, startet der Timer den Auftrag früher als der zweite Trigger. Sind jedoch mehrere zu verarbeitende Dateien vorhanden, muss der Timer warten und der Dateisystem-Trigger erhält Priorität.

## 5.10 Ausdrücke

Ein FlowForce-Ausdruck ist benutzerdefinierter Code, der bei Ausführung eines Auftrags von FlowForce Server verarbeitet und ausgeführt werden kann. Man könnte FlowForce-Ausdrücke als eine einfache Skript-Sprache beschreiben, die von FlowForce verstanden wird und mit deren Hilfe Sie mehrere Schritte innerhalb eines Auftrags "zusammenkleben" können. Normalerweise werden FlowForce-Ausdrücke im folgenden Zusammenhang verwendet:

- in Parametern von vordefinierten Funktionen (d.h., Sie können Ausdrücke auf der Auftragskonfigurationsseite in Input-Felder schreiben oder einbetten). Dies sind nur einige Beispiele:
  - Ändern des Datentyps des vom Ausführungsschritt zurückgegebenen Ergebnisses
  - Auswahl eines bestimmten Werts aus einem Ergebnis, bei dem eine Liste von Werten zurückgegeben wird
  - Verkettung mehrerer Werte zu einem String
- in "wenn"-Schritten zur Erzeugung bedingter Anweisungen. Auf diese Art können Sie einen Schritt ausführen lassen, wenn das Ergebnis, das von Ihnen angegebenen Ausdrucks **true** ist.
- in "for-each"-Schritten. Mit einem "for-each"-Schritt kann eine Sequenz von Elementen in einer Schleife verarbeitet werden, wobei die Sequenz durch einen Ausdruck definiert wird.

In diesem Abschnitt werden die Methoden beschrieben, mit denen Sie FlowForce-Ausdrücke für Szenarien wie den oben aufgelisteten erstellen können.

### 5.10.1 Berechnen eines Ausdrucks

Eine einfache Methode, FlowForce-Ausdrücke zu testen, bevor man diese in Aufträge einbettet, ist, einen Ausführungsschritt zu erstellen, der die Funktion  [/system/compute](#) <sup>279</sup> aufruft. Ein Beispiel mit einer schrittweisen Anleitung finden Sie im [Hello World-Tutorial](#) <sup>91</sup>.

Die Funktion  [/system/compute](#) <sup>279</sup> wertet den Wert des **Ausdrucksparameters** aus und gibt das berechnete Ergebnis zurück. Vor allem hat diese Funktion keinen definierten Rückgabetyt. Welcher Typ tatsächlich zurückgegeben wird, hängt vom berechneten Ausdruck ab. Wenn Sie z.B. den Ausdruck `1+1` an diese Funktion übergeben, so gibt die Funktion den numerischen Wert `2` zurück. Wenn Sie jedoch den Ausdruck `'1+1'` an diese Funktion übergeben, so gibt sie den String-Wert `1+1` zurück.

Erstellen Sie zum besseren Verständnis dieses Konzepts einen Schritt, der die Funktion  [/system/compute](#) <sup>279</sup> aufruft und geben Sie in das Ausdrucksfeld "1+1" ein. Stellen Sie sicher, dass als Rückgabetyt des Auftrags "String" ausgewählt ist (siehe Abbildung unten).

Wenn Sie versuchen, den Auftrag zu speichern, zeigt FlowForce den Fehler "Die Typen String und Zahl stimmen nicht miteinander überein" an. Dieser Fehler tritt auf, weil es sich beim berechneten Ausdruck um eine Zahl handelt, während als Rückgabebetyp des Auftrags ein String-Wert deklariert ist.

Um dieses Problem zu beheben, ändern Sie entweder den Rückgabebetyp des Auftrags in "Zahl" oder konvertieren Sie die Zahl in einen String. Im Beispiel unten wird die FlowForce-Ausdrucksfunktion `string` aufgerufen, die die Zahl in einen String-Wert konvertiert.

Wenn Sie einen Ausdruck berechnen müssen und der Wert als String zurückgegeben werden soll, können Sie alternativ dazu auch die Funktion `/system/compute-string`<sup>281</sup> verwenden. Beachten Sie, dass der Ausdrucksteil in diesem Fall vom String durch geschweifte Klammern getrennt werden muss (siehe [Einbetten von Ausdrücken in String-Felder](#)<sup>212</sup>).

## 5.10.2 Regeln der Ausdruckssprache

Um Fehler in FlowForce-Ausdrücken zu vermeiden, befolgen Sie die folgenden Regeln:

- Verwenden Sie nur zulässige oder deklarierte Werte.
- Um einen String als Literal zu verwenden, setzen Sie ihn in einfache Anführungszeichen.
- Um einen Ausdruck in ein String-Feld einzubetten, setzen Sie ihn in geschweifte Klammern, also in die Zeichen { und }.
- Der Ausdruck muss einen Datentyp erzeugen, der in dem Feld, in den der Ausdruck eingegeben wurde, sinnvoll ist.

Werfen wir nun einen Blick auf die Regeln im Detail:

### Regel Nr. 1: Verwenden Sie nur zulässige oder deklariert Werte

In FlowForce-Ausdrücken sind die folgenden Konstrukte zulässig:

- FlowForce-Ausdrucksfunktionen (eine vollständige Liste finden Sie unter [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup>)
- FlowForce-Operatoren (siehe [Operatoren](#)<sup>215</sup>)
- Numerische Werte
- String-Werte
- Zuvor deklarierte Variablen

Wenn Sie Text in ein Feld eingeben, in dem FlowForce-Ausdrücke zulässig sind, wird eine Syntaxüberprüfung in Echtzeit durchgeführt. Wenn die Syntax fehlerhaft ist, erscheinen die störenden Zeichen rot markiert. Unten sehen Sie ein Beispiel für einen Syntaxvalidierungsfehler:

The screenshot shows a configuration form for the function 'Funktion ausführen' with the path '/system/filesystem/copy'. It has two parameters: 'Quelle' and 'Ziel'. Both parameter values are entered as '{Quelle}' and '{Ziel}' respectively, which are highlighted in red to indicate a syntax error. To the right of each input field, it says 'als String (obligatorisch)'.

Der Fehler tritt auf, weil im Auftrag weder die `quelle` noch das `ziel` deklariert wurde, sodass FlowForce den Ausdruck nicht interpretieren kann. Beheben Sie das Problem, indem Sie diese Werte deklarieren (z.B. als Auftrags-Input-Parameter):

The screenshot shows the configuration interface divided into two sections. The top section, 'Auftrags-Input-Parameter', lists two parameters: 'Quelle' and 'Ziel', both with a type of 'String'. The bottom section, 'Ausführungsschritte', shows the 'Funktion ausführen' step with the path '/system/filesystem/copy'. The parameters 'Quelle' and 'Ziel' are now correctly entered as '{Quelle}' and '{Ziel}' and are no longer highlighted in red.

### Regel Nr. 2: Setzen Sie Strings in einfache Anführungszeichen

Wenn Sie einen String als Literal verwenden müssen, setzen Sie ihn in einfache Anführungszeichen, da mit dem Ausdruck sonst unerwünschte Ergebnisse erzeugt werden könnten oder die Validierung fehlschlagen könnte. Betrachten Sie die folgenden Beispiele:

Ausdruck	Wird ausgewertet zu...	Erklärung
1+1	2	Der Datentyp des Werts ist numerisch.

Ausdruck	Wird ausgewertet zu...	Erklärung
'1+1'	1+1	Der Datentyp des Werts ist String.
1+1==2	true	Der Datentyp des Werts ist Boolesch.

Wenn Sie Werte von einem Datentyp in einen anderen konvertieren müssen, verwenden Sie die FlowForce-Ausdrucksfunktionen (siehe auch Regel Nr. 4).

### Regel Nr. 3: Verwenden Sie geschweifte Klammern in String-Feldern

Wenn Sie einen Ausdruck in ein String-Feld einbetten möchten, setzen Sie den Ausdruck in geschweifte Klammern. Im Beispiel unten ist der Ausdruck `instance-id()` (eine FlowForce-Ausdrucksfunktion) durch geschweifte Klammern vom Rest des String getrennt.

Funktion ausführen `/system/mail/send`

Parameter: Von: +

An: `jemand@beispiel.org`

Betreff: `Auftrag {instance-id()} wurde fertig gestellt.`

Wenn das gesamte Feld den Typ "als Ausdruck" hat, verwenden Sie keine geschweiften Klammern. So hat z.B. der **Ausdrucksparameter** der vordefinierten Funktion `system/compute`<sup>279</sup> diesen Typ. Unten sehen Sie ein Beispiel für einen korrekten Wert für dieses Feld (Beachten Sie, dass keine geschweiften Klammern verwendet werden):

Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `concat('a','b','c')` als Ausdruck von T0 (obligatorisch)

Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0

Würden Sie geschweifte Klammern in dieses Ausdrucksfeld eingeben, würde dies einen Syntaxfehler verursachen:

Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `concat('a','b','c')` als Ausdruck von T0 (obligatorisch)

Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0

Siehe auch [Einbetten von Ausdrücken in String-Felder](#)<sup>212</sup>.

### Regel Nr. 4: Verwenden Sie den richtigen Datentyp

Schließlich sollten Sie daran denken, dass FlowForce Datentypüberprüfungen durchführt, wenn Sie einen Auftrag speichern. Wenn ein in ein Feld eingegebener Ausdruck nicht mit dem im Feld erwarteten Datentyp übereinstimmt, tritt ein Fehler auf. Rechts vom jeweiligen Feld sehen Sie, welcher Datentyp in diesem Feld erwartet wird. Beispiel:

Funktion ausführen /system/filesystem/move

Parameter: Quelle:  als String (obligatorisch) [Setzen auf ▶](#)

Ziel:  als String (obligatorisch) [Setzen auf ▶](#)

Daher ist ein Ausdruck wie `1+1` in einem String-Feld nicht gültig, da er implizit als numerischer Ausdruck ausgewertet wird. Der Ausdruck `'1+1'` hingegen ist in einem String-Feld gültig. Im Folgenden finden Sie weitere Beispiele:

Ausdruck	Wird ausgewertet als...	Erklärung
<code>1/4</code>	0,25 (als Zahl)	Der Datentyp des Werts ist numerisch.  Verwenden Sie diesen Ausdruck in einem Feld oder Kontext, in dem ein numerischer Wert erwartet wird; andernfalls würde die Validierung des Auftrags fehlschlagen.
<code>1+1==2</code>	true (als Boolean)	Der Datentyp des Werts ist Boolean.  Verwenden Sie diesen Ausdruck in einem Feld oder Kontext, in dem ein Boolescher Wert erwartet wird; andernfalls würde die Validierung des Auftrags fehlschlagen.
<code>'apple'</code>	apple (als String)	Der Datentyp des Werts ist String.  Verwenden Sie diesen Ausdruck in einem Feld oder Kontext, in dem ein String-Wert erwartet wird; andernfalls würde die Validierung des Auftrags fehlschlagen.
<code>concat('1','2','3')</code>	123 (als String)	Der Datentyp des Werts ist String.  Verwenden Sie diesen Ausdruck in einem Feld oder Kontext, in dem ein String-Wert erwartet wird; andernfalls würde die Validierung des Auftrags fehlschlagen.
<code>1+'apple'</code>	-	Dieser Ausdruck ist nicht gültig. FlowForce gibt einen Fehler zurück, wenn Sie versuchen, den Auftrag zu speichern. Der Ausdruck kann nicht ausgewertet werden, da zwei unterschiedliche Datentypen (String und numerisch) miteinander verglichen werden.
<code>{content(stdout(result))}</code>	[...] (als String)	In diesem Ausdruck werden zwei verschachtelte Ausdrucksfunktionen verwendet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Funktion <code>stdout</code> erhält die Standardausgabe eines Shell-Befehls als Stream.</li> <li>Die Funktion <code>content</code> konvertiert den Stream-Wert in einen String.</li> </ul>

Ausdruck	Wird ausgewertet als...	Erklärung
		<p>Obwohl der Ausdruck korrekt ist, ist die Validierung des Auftrags nur dann erfolgreich, wenn folgende Dinge zutreffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Wert "result" wurde zuvor deklariert.</li> <li>• Der Wert "result" enthält die Standard-Ausgabe eines Shell-Befehls.</li> <li>• Der Ausdruck ist in ein String-Feld eingebettet.</li> </ul> <p>Siehe auch <a href="#">Aufrufen von Ausdrucksfunktionen</a><sup>213</sup>.</p>

### 5.10.3 Einbetten von Ausdrücken in String-Felder

Um in einem String-Feld einen FlowForce-Ausdruck zu verwenden, setzen Sie den Ausdruck in geschweifte Klammern, also in "{" und "}". Der Ausdrucksteil eines String-Felds wird normalerweise durch einen lila Hintergrund vom Rest des String abgehoben, z.B.:

Funktion ausführen `/system/mail/send`

Parameter:	Von:	
		+
	An:	jemand@beispiel.org
	Betreff:	Auftrag <code>{instance-id}</code> wurde fertig gestellt.

In einem String-Feld wird nur der Ausdruck innerhalb der geschweiften Klammern von FlowForce als Ausdruck behandelt. Wenn FlowForce die Zeichen "{" und "}" als Literale interpretieren soll, so verwenden Sie zwei geschweifte Klammern anstelle von einer. Beachten Sie die folgenden Beispiele:

Ein String-Feld mit dem folgenden Wert....	Wird ausgewertet als...	Erklärung
echo Hello, World!	echo Hello, World!	Es werden keine geschweiften Klammern im String verwendet (er enthält keinen eingebetteten Ausdruck), daher wird er so ausgewertet, wie er hier steht.
echo {Hello, World!}	-	Der String kann nicht ausgewertet werden. Der eingebettete Ausdruck ist syntaktisch nicht korrekt. Daher zeigt FlowForce einen Syntaxfehler an.
echo {{Hello, World!}}	echo Hello, World!	Der String enthält einen eingebetteten Ausdruck, der syntaktisch korrekt ist, doch steht der Ausdruck in einem String-Feld, daher wäre das Ergebnis der

Ein String-Feld mit dem folgenden Wert...	Wird ausgewertet als..	Erklärung
		Auswertung dasselbe, wie wenn gar kein Ausdruck verwendet wird (siehe erstes Beispiel oben).
<code>echo {"Hello, World!"}</code>	<code>echo {'Hello, World!' }</code>	Der String enthält keinen Ausdruck, da die Escape-Zeichen {{ und }} verwendet wurden.

### 5.10.4 Aufrufen von Ausdrucksfunktionen

Die Sprache der FlowForce-Ausdrücke enthält eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie grundlegende Operationen durchführen können (in erster Linie dienen diese zum Behandeln von Werten, die das Ergebnis von Ausführungsschritten sind). Sie können diese Funktionen aus jedem Kontext heraus aufrufen, in dem FlowForce-Funktionen gültig sind (z.B. durch Eingabe in Textfelder, die Parameter einer Funktion darstellen).

FlowForce-Ausdrücke dürfen nicht mit den vordefinierten FlowForce-Funktionen verwechselt werden. Vordefinierte FlowForce-Funktionen werden von FlowForce-Ausführungsschritten aufgerufen (d.h. sie werden als Schritte ausgeführt), während Ausdrucksfunktionen von FlowForce-Ausdrücken aus aufgerufen werden.

Nehmen wir als Beispiel für ein typisches Szenario, in dem Ausdrucksfunktionen aufgerufen werden, den unten gezeigten Auftrag, der aus zwei Ausführungsschritten besteht.

Im ersten Schritt wird ein Shell-Befehl ausgeführt (es wird der Text "Hello, World!" ausgegeben). Beachten Sie, dass der von diesem Schritt zurückgegebene Datentyp "als Ergebnis" lautet. Der zurückgegebene Wert wird als **var1** deklariert.

Im zweiten Ausführungsschritt wird die vordefinierte Funktion [/system/compute-string](#)<sup>281</sup> aufgerufen. Wir haben diese Funktion aufgerufen, um **var1** in einen String zu konvertieren. Der Ausdruck selbst ist in ein String-Feld (welches durch die geschweiften Klammern als solches erkennbar ist) eingebettet und ruft zwei verschachtelte Ausdrucksfunktionen auf.

- Die Funktion **stdout** gibt die Standardausgabe eines Shell-Befehl als Stream zurück.
- Die Funktion **content** konvertiert den Stream-Wert in einen String.

Nachdem die Datentypkonvertierung nun abgeschlossen ist, können Sie den String-Wert **var2** in Ihrer Auftragsverarbeitungslogik ganz nach Bedarf weiterverwenden (z.B. ihn in einer E-Mail senden).

Eine Beschreibung aller verfügbarer Ausdrucksfunktionen finden Sie unter [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup>.

## 5.10.5 FlowForce-Datentypen

FlowForce arbeitet mit den folgenden Datentypen.

### String

Repräsentiert einen String-Wert, z.B.: `'Hello, World!'`.

### Zahl

Repräsentiert einen numerischen Wert, z.B.: `-1, 0, 56, 0.45565`.

### Boolean

Repräsentiert den Wert `true` oder `false`.

### Ergebnis

Dies ist ein abstrakter Datentyp, der ein von einem Ausführungsschritt erzeugtes Ergebnis repräsentiert. Mit einem Ausführungsschritt können MapForce-Mappings, StyleVision-Transformationen, Shell-Funktionen und andere verarbeitet werden. Im Ergebnis werden ein Exit-Code, `stdout`, `stderr` und (gegebenenfalls) Ausgabedateien aggregiert.

Um Zugriff auf den erzeugten Wert zu erhalten, geben Sie ihm einen Namen (z.B. `output`) und übergeben Sie ihn an die Ausdrucksfunktion [results](#)<sup>245</sup>. Durch diese Funktion der Wert in einen Stream konvertiert, den Sie mit Hilfe von Stream-Ausdrucksfunktionen weiterverarbeiten können (siehe auch [Aufrufen von Ausdrucksfunktionen](#)<sup>213</sup>).


Wenn mit dem Ausführungsschritt ein Shell-Befehl ausgeführt wird, rufen Sie Schrittergebnis-Ausdrucksfunktionen auf, um die Ausgabe zu verarbeiten. Damit die Standardausgabe z.B. als Stream zurückgegeben wird, verwenden Sie [stdout\(output\)](#)<sup>241</sup>. Damit der Standardfehler als Stream zurückgegeben

wird, verwenden Sie den Ausdruck [stderr\(output\)](#)<sup>243</sup>. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Ergebnisfunktionen](#)<sup>241</sup>.

## item

Manchmal müssen Sie Ausdrücke erstellen, die Listen zusammenfügen oder zerlegen (siehe [Listenfunktionen](#)<sup>249</sup>). Eine Liste besteht aus Objekten vom allgemeinen Typ `item`. Ein Item (Eintrag) hat einen abstrakten Datentyp. Sie können den Datentyp von `item` anhand der Art der Objekte, aus denen die Liste besteht, ermitteln (dabei kann es sich um Strings, Zahlen oder sogar Streams handeln). Beachten Sie, dass eine Liste nur Einträge desselben Datentyps enthalten kann.

In der Abbildung unten sehen Sie eine Schleife, wobei es sich bei "item" um einen numerischen Typ handelt, da die Liste selbst aus numerischen Werten besteht.



Für jedes  in Sequenz

Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an

Ein Schritt-für-Schritt-Beispiel, in dem Listen zum Einsatz kommen, finden Sie unter [Kopieren von Dateien](#)<sup>349</sup>.

## 5.10.6 Operatoren

Zur Erstellung von FlowForce-Ausdrücken können die unten aufgelisteten Operatoren verwendet werden. Wie Sie wissen, können Sie jeden Ausdruck durch Aufruf der vordefinierten Funktion [system/compute](#)<sup>279</sup> testen.

Operator	Beschreibung	Beispiel
==	Überprüft, ob a und b gleich sind (bei Zahlen, ob sie numerisch gleich sind, bei Strings, ob Sie Codepunkt-gleich sind).	2 + 3 == 5 ergibt true 2 + 3 == 4 ergibt false
!=	Überprüft, ob a und b ungleich sind. Beachten Sie, dass die folgenden drei Ausdrücke äquivalent sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a != b</li> <li>• not (a == b)</li> <li>• a &lt;&gt; b</li> </ul>	2 + 2 != 5 ergibt true 3 + 2 != 5 ergibt false
<	Überprüft, ob a kleiner als b ist (bei Zahlen, ob sie numerisch kleiner ist; bei Strings siehe unten).	4 < 5 ergibt true
<=	Überprüft, ob a kleiner oder gleich b ist.	5 <= 5 ergibt true
>	Überprüft, ob a größer als b ist.	5 > 1 ergibt true
>=	Überprüft, ob a größer oder gleich b ist.	5 <= 5 ergibt true
+	Addition	1 + 1 ergibt 2
-	Subtraktion	2 - 1 ergibt 1
*	Multiplikation	3 * 2 ergibt 6
/	Division	6 / 3 ergibt 2

String-Vergleiche werden folgendermaßen durchgeführt:

- Das gemeinsame Präfix der beiden Strings wird ignoriert (Auswertung anhand der Codepunkte)
- Wenn die beiden restlichen Strings nicht leer sind, werden ihre ersten Codepunkte numerisch verglichen
- Leere Strings sind kleiner als nicht leere Strings

Verwenden Sie Klammern, damit FlowForce den Ausdruck innerhalb der Klammern zuerst auswertet. Beispiel:

2 + 3 \* 4 ergibt 14

(2 + 3) \* 4 ergibt 20

## 5.11 Ausdrucksfunktionen

Dieser Abschnitt enthält Informationen über FlowForce-Ausdrucksfunktionen. Informationen zur Verwendung von Ausdrücken finden Sie unter [FlowForce-Ausdrücke](#)<sup>207</sup>. Es stehen die folgenden Ausdrucksfunktionen zur Verfügung:

- [Allgemeine Hilfsfunktionen](#)<sup>217</sup>
- [Boolesche Funktionen](#)<sup>224</sup>
- [MIME/Stream-Ausdrucksfunktionen](#)<sup>226</sup>
- [Ergebnisfunktionen](#)<sup>241</sup>
- [Listenfunktionen](#)<sup>249</sup>
- [Dateisystemfunktionen](#)<sup>254</sup>
- [String-Funktionen](#)<sup>260</sup>
- [Ausführungsstatusfunktionen](#)<sup>270</sup>
- [Laufzeitinformationsfunktionen](#)<sup>273</sup>

### 5.11.1 Allgemeine Hilfsfunktionen

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Ausdrucksfunktionen für verschiedenste Zwecke.

#### 5.11.1.1 current-message-id

Gibt das **Message-ID**-Header-Feld einer AS2-Nachricht zurück. Diese Funktion muss in einem Auftrag verwendet werden, in dem laut Konfiguration AS2-Requests empfangen werden, d.h. das Kontrollkästchen **Diese Konfiguration über HTTP unter URL zur Verfügung stellen...** muss auf der Auftragskonfigurationsseite aktiviert sein. Andernfalls gibt diese Funktion eine neu generierte **Message-ID** zurück (Jedes Mal, wenn eine neue Auftragsinstanz ausgeführt wird, wird ein neuer Wert generiert. Dieser Wert bleibt bis zum Ende der Ausführung dieser Instanz konstant).

#### Signatur

```
current-message-id() -> String
```

#### Beispiele

Mit dem folgenden Ausdruck wird anhand der **Message-ID** ein Dateiname generiert. Die `substring`-Funktion entfernt die spitzen Klammern (das erste und letzte Zeichen) aus der **Message-ID**.

```
C:\temp\{substring(current-message-id(), 1, -1)}.msg
```

Der folgende Ausdruck tut dasselbe wie der Ausdruck oben und trennt außerdem mit Hilfe der `split`-Funktion die aktuelle **Message-ID** beim Zeichen '@'. Die `nth`-Funktion extrahiert nur den ersten Teil - einen zufälligen 32 Zeichen langen Hexadezimalwert - und verwendet diesen Teil als Teil eines Dateinamens.

```
C:\temp\{nth(split(substring(current-message-id(), 1, -1), '@'), 0)}.msg
```

### 5.11.1.2 new-message-id

Generiert einen neuen Wert für das **Message-ID**-Header-Feld und gibt diesen zurück. Sie können anhand dieses Werts den Header einer MIME-Nachricht befüllen. Im Gegensatz zu `current-message-id` gibt diese Funktion immer eine neue **Message-ID** zurück. Die **Message-ID** hat das folgende Format:

```
'<' UTC timestamp '-' random hex value 32 characters long '@' host name related text '>'
```

Z.B.: <20180306154822808383-5933b654b26c4495bb0b619ab72b3bc6@myservername>.

#### Signatur

```
new-message-id() -> String
```

### 5.11.1.3 read-lines

Liest die Zeilen aus der angegebenen Datei und gibt diese als String-Liste zurück. Die zurückgegebenen Strings enthalten die Zeilenenden (wie z.B. `\n`). Eventuell müssen Sie die einzelnen Zeilen mit Hilfe der Funktion `trim()` kürzen, bevor Sie die Strings, wie im Beispiel unten gezeigt, weiterverarbeiten.

#### Signatur

```
read-lines(filename: String, encoding: String="UTF-8") -> Liste von Strings
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>filename</b>	<b>String</b>	Definiert den Pfad zu einer Datei.
<b>encoding</b>	<b>String</b>	Definiert, welche Kodierung verwendet werden soll. Die Standardkodierung ist 'UTF-8'.

#### Beispiele

Angenommen, Sie müssen mehrere Dateien aus mehreren Verzeichnissen auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server installiert ist, verarbeiten. Alle Verzeichnispfade sind als Textdatei gespeichert, wobei jede Zeile einem Verzeichnispfad entspricht, z.B:

```
C:\FlowForce\Examples\ListDirectories\1
```


```
C:\FlowForce\Examples\ListDirectories\2  
C:\FlowForce\Examples\ListDirectories\3
```

Der unten gezeigte Auftrag besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt wird die Funktion `read-files` aufgerufen, um alle Verzeichnispfade aus der obigen Textdatei in einer Liste zu sammeln. Im zweiten Schritt wird über die Liste der Pfade iteriert und für jeden Eintrag die Funktion `list-files` aufgerufen. Beachten Sie, dass vor der Verarbeitung außerdem der Pfad gekürzt wird, um sicherzustellen, dass keiner der erzeugten Strings Leerzeichen oder Zeilenumbruchszeichen enthält.

**Ausführungsschritte**

- + **Funktion ausführen** /system/compute  
Parameter: Ausdruck: `read-lines('C:\FlowForce\Examples\ListDirectories\paths.txt')`  
= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0
- + **Für jedes**  **in Sequenz** *lines*
  - + **Funktion ausführen** /system/compute  
Parameter: Ausdruck: `list-files(trim(item))`  
= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0

Wenn Sie diesen Auftrag als Webservice bereitstellen und ihn über einen Browser unter seiner Standardadresse und dem Standardport aufrufen, wird im Browser der Inhalt der einzelnen Verzeichnisse als JSON-Array angezeigt, z.B:



#### 5.11.1.4 is-file

Gibt **true** zurück, wenn die Funktion `as-file` den Namen einer vorhandenen Datei zurückgeben würde und **false**, wenn `as-file` eine temporäre Datei erstellen würde.

Die Funktion gibt z.B. **true** zurück, wenn der Stream mit Hilfe der Funktion `stream-open` anhand einer Datei erstellt wurde oder wenn er von einem Mapping zurückgegeben wurde. Wenn der Stream nicht anhand einer Datei erstellt wurde oder es sich beim Stream zwar um eine Datei, jedoch um eine temporäre Datei handelt, gibt diese Funktion **false** zurück.

#### Signatur

```
is-file(s:stream) -> Boolean
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.

### 5.11.1.5 content

Konvertiert den Inhalt eines Stream in einen String in der angegebenen Kodierung.

#### Signatur

```
content(stream:Stream, encoding:string="UTF-8") -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Stream</b>	<b>Stream</b>	Definiert die Quelle des Stream.
<b>encoding</b>	<b>String</b>	Definiert, welche Kodierung verwendet werden soll. Die Standardkodierung ist 'UTF-8'.

#### Beispiele

Siehe folgendes Beispiel:

- [Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag](#) <sup>371</sup>

### 5.11.1.6 get-stream-filename

Gibt den Dateinamen eines Stream mit der Erweiterung zurück, wenn der als Argument bereitgestellte Stream anhand einer Datei erstellt wurde. Andernfalls wird der Wert des Arguments *default* zurückgegeben.

#### Signatur

```
get-stream-filename(stream:Stream, default:String="") -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>stream</b>	<b>Stream</b>	Definiert den Input-Stream.
<b>default</b>	<b>String</b>	Definiert den zurückzugebenden Standardwert. Standardmäßig ist dies ein leerer String,

### 5.11.1.7 sleep-for

Die **sleep-for**-Funktion verzögert die Ausführung eines Schritts die angegebene Anzahl von Sekunden lang, bevor das zweite Argument zurückgegeben wird. Je nachdem, was von der Funktion zurückgegeben werden soll, kann das zweite Argument jeden beliebigen Typ haben (String, Zahl, Stream, usw.). Auch ein beliebiger geeigneter Ausdruck kann als zweites Argument verwendet werden. Wenn kein bestimmtes Ergebnis benötigt wird, können Sie als zweites Argument z.B. 0 verwenden. Die **sleep-for**-Funktion erweist sich unter Umständen in [Bei Wiederholung](#)<sup>165</sup>-Blöcken als besonders nützlich (*siehe Beispiel unten*). Außerdem kann diese Funktion zu Testzwecken verwendet werden.

#### Signatur

```
sleep-for(number als Zahl, a als beliebiger Typ) -> a
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Zahl	Zahl	Die Anzahl an Sekunden, um die die Ausführung des Schritts verzögert wird.
a	beliebiger Typ	Gibt das Ergebnis zurück.

#### Beispiel

Im Beispiel unten sehen Sie einen [geschützten Block](#)<sup>165</sup>, in dem mit Hilfe der Funktion [/system/ftp/retrieve](#)<sup>306</sup> eine Datei vom FTP-Server in das lokale Verzeichnis heruntergeladen wird. Wenn die Ausführung der **retrieve**-Funktion fehlschlägt, wird dieser Schritt fünf Mal wiederholt. Bei jeder Wiederholung wird die **sleep-for**-Funktion eingesetzt. FlowForce Server wartet 30 Sekunden, gibt den String 'Wiederholung nach 30 Sekunden' zurück und versucht anschließend, die Datei erneut herunterzuladen.

### Ausführungsschritte

- + **Ausführen** mit Error/Success Handler - bei Fehler  Mal erneut versuchen
  - + Funktion ausführen 

Parameter:	FTP Server:	<input type="text" value="10.100.63.200"/>
	Port:	<input type="text" value="21"/>
	Verzeichnis auf dem Host:	<input type="text" value="downloads"/>
	Login-Anmeldeinformationen:	<input type="button" value="+"/>
	Passiven Modus verwenden:	<input type="button" value="+"/>
	SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden:	<input type="button" value="+"/>
	Server-Zertifikat überprüfen:	<input type="button" value="+"/>
	Server-Zertifikat:	<input type="button" value="+"/>
	Quelldatei:	<input type="text" value="ExampleFile.txt"/>
	Zieldatei:	<input type="text" value="ExampleFile01.txt"/>
	Ziel überschreiben:	<input type="button" value="+"/>
	Bei Fehler abbrechen:	<input type="button" value="+"/>
	Arbeitsverzeichnis:	<input type="text" value="C:\Downloads"/>
	Konto:	<input type="button" value="+"/>

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als Boolean
  - + Bei Wiederholung  Aktion
    - + Funktion ausführen 

Parameter:	Ausdruck:	<input type="text" value="sleep-for(30, 'Erneuter Versuch nach 30 Sekunden')"/>
------------	-----------	---

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an

## 5.11.2 Boolesche Funktionen

Mit Hilfe der Booleschen Funktionen werden true/false-Ausdrücke ausgewertet.

### 5.11.2.1 all

Gibt **true** zurück, wenn alle Booleschen Werte **true** sind; beendet die Auswertung, nach dem ersten **falschen** Wert und gibt **false** zurück.

#### Signatur

```
all(boolVal1:Boolean, boolVal2:Boolean, boolValN:Boolean) -> Boolean
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
boolVal1	Boolean	Definiert einen auszuwertenden Booleschen Wert. Nachfolgende Werte müssen durch ein Komma getrennt werden.
boolVal2	Boolean	Wie oben.
boolValN	Boolean	Wie oben.

### 5.11.2.2 any

Gibt **true** zurück, wenn ein Boolescher Wert **true** ist; beendet die Auswertung, nach dem ersten Wert , der **true** ist. Gibt **false** zurück, wenn alle Werte **false** sind.

#### Signatur

```
any(boolVal1:Boolean, boolVal2:Boolean, boolValN:Boolean) -> Boolean
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
boolVal1	Boolean	Definiert einen auszuwertenden Booleschen Wert. Nachfolgende Werte müssen durch ein Komma getrennt werden.
boolVal2	Boolean	Wie oben.

Name	Typ	Beschreibung
<b>boolValN</b>	<code>Boolean</code>	Wie oben.

### 5.11.2.3 false

Gibt den Booleschen Wert **false** zurück.

#### Signatur

```
false() -> Boolean
```

### 5.11.2.4 if

Gibt **valueTrue** zurück, wenn der Boolesche Wert true ist und **valueFalse**, wenn die Bedingung false ist. Es wird nur der ausgewählte Unterausdruck ausgewertet. Beide Unterausdrücke müssen vom selben Typ sein, welcher auch der Rückgabetyt ist.

#### Signatur

```
if(condition:Boolean, valueTrue:beliebiger Typ, valueFalse:beliebiger Typ) -> beliebiger Typ
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>condition</b>	<code>Boolean</code>	Definiert die auszuwertende Bedingung.
<b>valueTrue</b>	<code>beliebiger Typ</code>	Definiert den zurückzugebenden Unterausdruck, wenn das Auswertungsergebnis der <b>Bedingung true</b> ist.
<b>valueFalse</b>	<code>beliebiger Typ</code>	Definiert den zurückzugebenden Unterausdruck, wenn das Auswertungsergebnis der <b>Bedingung false</b> ist.

#### Beispiele

Der folgende Ausdruck übergibt einen Booleschen Wert als XML-Schema-konformen Wert:

```
if(b, "true", "false")
```

Eine alternative Methode dafür ist:

```
if(b, "1", "0")
```

### 5.11.2.5 not

Gibt die Negation des als Argument gelieferten Booleschen Werts zurück.

#### Signatur

```
not(value: Boolean) -> Boolean
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
value	Boolean	Definiert den zu negierenden Booleschen Wert.

### 5.11.2.6 true

Gibt den Booleschen Wert **true** zurück.

#### Signatur

```
true() -> Boolean
```

## 5.11.3 MIME/Stream-Funktionen

Mit dem Nachrichtenformat MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) wird definiert, welchen Inhaltstyp eine Nachricht hat und wie diese Nachricht kodiert ist. Nähere Informationen zu MIME finden Sie in der [Microsoft-Dokumentation](#). Mit Hilfe von MIME-Ausdrucksfunktionen können Sie z.B. [MIME Header](#) bearbeiten.

Die MIME/Stream-Ausdrucksfunktionen können in folgende Gruppen unterteilt werden:

- Funktionen im Zusammenhang mit Headern in Streams ([get-mime-header](#)<sup>227</sup>, [get-mime-headers](#)<sup>227</sup>, [set-mime-header](#)<sup>228</sup>, [set-mime-headers](#)<sup>228</sup>, [add-mime-header](#)<sup>229</sup>, [add-mime-headers](#)<sup>230</sup>, [reset-mime-headers](#)<sup>230</sup>)

- Funktionen im Zusammenhang mit bestimmten Aufgaben ([is-mime-content-type](#)<sup>231</sup>, [get-mime-content-type-param](#)<sup>232</sup>, [get-mime-content-id](#)<sup>233</sup>, [set-mime-content-id](#)<sup>233</sup>, [set-mime-content-disposition](#)<sup>234</sup>, [get-mime-content-disposition-param](#)<sup>234</sup>)
- Funktionen zur Konvertierung von Streams in andere Streams ([mime-content-encode](#)<sup>235</sup>, [mime-flatten](#)<sup>236</sup>, [mime-multipart](#)<sup>236</sup>, [mime-multipart-from-list](#)<sup>237</sup>, [mime-multipart-related](#)<sup>238</sup>, [mime-split-multipart](#)<sup>239</sup>, [mime-parse](#)<sup>239</sup>)
- Funktionen zur Erzeugung neuer Streams ([stream-open](#)<sup>240</sup>, [stream-from-string](#)<sup>240</sup>, [empty-stream](#)<sup>241</sup>)

### 5.11.3.1 get-mime-header

Ruft einen bestimmten MIME-Header aus dem aktuellen Stream ab, wenn ein solcher Header vorhanden ist; andernfalls wird der Wert des Arguments *default* zurückgegeben.

#### Signatur

```
get-mime-header(s:Stream, key:String, default:String=" ") -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<a href="#">Stream</a>	Definiert den Input-Stream.
<b>key</b>	<a href="#">String</a>	Der <i>Schlüssel</i> aus dem Schlüssel-Wert-Paar, das den Header bildet.
<b>default</b>	<a href="#">String</a>	Definiert den zurückzugebenden Standardwert. Standardmäßig ist dies ein leerer String,

#### Beispiele

Angenommen, der Stream `msg` enthält den Header **Content-Disposition: attachment; filename="GETMSG.edi"**, dann gibt der folgende Ausdruck `attachment; filename=\"GETMSG.edi\"` zurück:

```
get-mime-header(msg, "Content-Disposition", "")
```

Wenn der Stream in diesem Beispiel den Header "Content-Disposition" nicht enthält, wird mit dem obigen Ausdruck ein leerer String (der Wert des dritten Arguments) zurückgegeben.

### 5.11.3.2 get-mime-headers

Ruft alle MIME-Header aus einem Stream ab und gibt eine Liste von Tupeln zurück (Schlüssel, Wert). Die zurückgegebene Liste kann als *headers*-Parameter für die Ausdrucksfunktion `add-mime-headers` bereitgestellt werden.

## Signatur

```
get-mime-headers(s:Stream) -> Liste von (String, String)
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.

### 5.11.3.3 set-mime-header

Gibt einen Stream zurück, in dem der Header *Key* (Schlüssel) auf *value* (Wert) gesetzt wird und alle anderen Header und der Inhalt unverändert belassen werden. Um mehrere Header auf einmal zu ändern, verwenden Sie am besten die Funktion `set-mime-headers`.

## Signatur

```
set-mime-header(s:Stream, key:String, value:String) -> Stream
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.
<b>key</b>	<code>String</code>	Definiert den Schlüssel des zu setzenden Headers.
<b>value</b>	<code>String</code>	Definiert, welcher Header-Wert gesetzt werden soll.

## Beispiele

Um z.B. den Header "Content-Type" außer Kraft zu setzen, verwenden Sie:

```
set-mime-header(s, "Content-Type", "text/plain; charset=iso-8859-1")
```

### 5.11.3.4 set-mime-headers

Gibt einen Stream zurück, dessen Header durch die Schlüssel-Wert-Paare aus *headers* ergänzt werden. Die neuen Header ersetzen alle vorhandenen Header desselben Namens.

## Signatur

```
set-mime-headers(s:Stream, headers:Liste von (String, String)) -> Stream
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.
<b>headers</b>	<code>Liste von (String, String)</code>	Die Liste der zu setzenden Header.

## Beispiele

Um z.B. den Header "Content-Type" außer Kraft zu setzen, verwenden Sie:

```
set-mime-headers(s, list(("Content-Type", "text/plain; charset=iso-8859-1")))
```

### 5.11.3.5 add-mime-header

Gibt einen Stream mit einem hinzugefügten Header `key: value` zurück. Mit dieser Funktion wird ein bestehender Header mit diesem Schlüssel nicht entfernt.

## Signatur

```
add-mime-header(s:Stream, key:String, value:String) -> Stream
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Der Stream, zu dem der Header hinzugefügt werden soll.
<b>key</b>	<code>String</code>	Der <i>Schlüssel</i> aus dem Schlüssel-Wert-Paar.
<b>value</b>	<code>String</code>	Der <i>Schlüssel</i> aus dem Schlüssel-Wert-Paar.

### 5.11.3.6 add-mime-headers

Gibt einen Stream zurück, zu dem alle Header aus **headers** hinzugefügt wurden.

#### Signatur

```
add-mime-headers(s:Stream, headers:Liste von (String, String)) -> Stream
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	Stream	Definiert den Input-Stream.
<b>headers</b>	Liste von (String, String)	Die Liste der hinzuzufügenden Header. Verwenden Sie die Funktion <code>list</code> , um eine Liste zu erstellen.

#### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt einen Stream mit zwei Headern zurück: **Content-Disposition** und **Content-Transfer-Encoding**.

```
add-mime-headers(empty-stream(), list(('Content-
Disposition','attachment; name=something'), ('Content-Transfer-Encoding','7bit')))
```

#### Ausführungsschritte

+

▲
Funktion ausführen /system/compute
⌵

Parameter: Ausdruck: `add-mime-headers(empty-stream(), list(('Content-Disposition','attachment; name=something'), ('Content-Transfer-Encoding','7bit')))`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO

neuer Ausführungsschritt
neuer Auswahlsschritt
neuer For-each-Schritt
neuer Error/Success Handler-Schritt

### 5.11.3.7 reset-mime-headers

Gibt einen Stream mit komplett neuen Headern zurück. Wenn keine Header-Liste vorhanden ist, werden alle Header gelöscht.

#### Signatur

```
reset-mime-headers(s:Stream, headers>Liste von (String, String)=empty) -> Stream
```

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.
<b>headers</b>	<code>Liste von (String, String)</code>	Definiert die Liste der zu erstellenden Header. Der Standardwert ist leer.

### 5.11.3.8 is-mime-content-type

Vergleicht den "Content-Type"-Header des Stream mit benutzerdefinierten Accept-Regeln. Gibt **true** zurück, wenn der "Content-Type"-Header vorhanden ist und die Regeln mit seinem Wert übereinstimmen. Andernfalls wird **false** zurückgegeben. Ein Stream ohne "Content-Type"-Header wird als "application/octet-stream" behandelt.

Die Accept-Regeln haben in der erweiterten Backus-Naur-Form (EBNF)-Notation das folgende Format:

```
Match ::= Single ("," Single)*
Single ::= Spaces? Type-Match ( Spaces? ";" Spaces? Parameter )* Spaces?
Type-Match ::=
    "*"/*" |
    Type "/"* |
    Type "/"*+ Suffix |
    Type "/" Subtype
Parameter ::= Name "=" Value
```

### Signatur

```
is-mime-content-type(s:Stream, accept:String) -> Boolean
```

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.
<b>accept</b>	<code>String</code>	Definiert die benutzerdefinierten Accept-Regeln.

### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt **true** zurück, wenn der Stream *msg* den Header **Content-Type: text/html; charset=utf-8** oder **Content-Type: text/plain; charset=utf-8** enthält:

```
is-mime-content-type(msg, "text/*; charset=\"utf-8\"")
```

Der folgende Ausdruck gibt **true** zurück, wenn der Stream *msg* den Header **Content-Type: application/rss+xml** oder **Content-Type: application/svg+xml** enthält.

```
is-mime-content-type(msg, "application/*+xml")
```

Sie können auch nach mehreren Regeln suchen, indem Sie diese durch ein Komma trennen. Der folgende Ausdruck gibt z.B. "true" zurück, wenn der Stream *msg* den Header **Content-Type: text/xml** oder **Content-Type: application/xml** enthält:

```
is-mime-content-type(msg, "text/xml, application/xml")
```

### 5.11.3.9 get-mime-content-type-param

Gibt den Parameter *param* aus dem "Content-Type" Header eines Stream zurück, falls ein solcher Header und Parameter vorhanden ist; andernfalls wird der Wert des *default*-Arguments zurückgegeben. Mit Hilfe dieser Funktion können Nachrichten empfangen werden, die dem optionalen AS2-Profil **Multiple Attachments (MA)** entsprechen. Dabei können der als Parameter "start" und "type" definierte *Content-ID* und der *Content-Type* des Ausgangsdokuments in einen *multipart/related*-Inhaltstyp extrahiert werden. Außerdem können Sie damit, wie im Beispiel unten gezeigt, den Zeichensatztyp extrahieren.

#### Signatur

```
get-mime-content-type-param(s:Stream, param:String, default:String="") -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.
<b>param</b>	<code>String</code>	Definiert den Namen des zurückzugebenden Parameters.
<b>default</b>	<code>String</code>	Definiert, welcher Wert zurückgegeben werden soll, wenn der angegebene <i>param</i> nicht vorhanden ist. Standardmäßig ist dies ein leerer String,

#### Beispiele

Angenommen, dieser Stream *msg* enthält den Header **Content-Type: text/html; charset=utf-8**, dann gibt der folgende Ausdruck "utf-8" zurück:

```
get-mime-content-type-param(msg, "charset", "ascii")
```

### 5.11.3.10 get-mime-content-id

Gibt den Wert des **Content-ID** Headers aus dem als Argument bereitgestellten Stream zurück, falls ein solcher Header vorhanden ist. Andernfalls wird Wert des *default*-Arguments zurückgegeben.

#### Signatur

```
get-mime-content-id(s:Stream, default:String=" ") -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.
<b>default</b>	<code>String</code>	Definiert, welcher Wert zurückgegeben werden soll, wenn der <b>Content-ID</b> -Header nicht vorhanden ist. Standardmäßig ist dies ein leerer String,

#### Beispiele

Angenommen, der Stream `msg` hat den Header **Content-ID: <root.attachment>**. Mit dem Ausdruck

```
get-mime-content-id(msg, " ")
```

Wird in diesem Fall "`<root.attachment>`" zurückgegeben. Falls kein solcher Header vorhanden ist, wird mit dem obigen Ausdruck ein leerer String (der Wert des zweiten Arguments) zurückgegeben.

### 5.11.3.11 set-mime-content-id

Gibt einen Stream zurück, wobei der Content-ID Header auf *value* gesetzt ist und alle anderen Header und der gesamte restliche Inhalt unverändert bleiben. Dasselbe Ergebnis erzielen Sie mit der Funktion `set-mime-header`; diese Funktion bietet eine direktere Herangehensweise.

#### Signatur

```
set-mime-content-id(s:Stream, value:String=" ") -> Stream
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-String.

Name	Typ	Beschreibung
value	<code>String</code>	Definiert, welcher Wert in "Content Disposition" gesetzt werden soll.

## Beispiele

Angenommen, Sie möchten den Wert des "Content-ID" Headers im Stream `msg` auf `<root.attachment>` setzen. Verwenden Sie dazu den folgenden Ausdruck:

```
set-mime-content-id(msg, "<root.attachment>")
```

### 5.11.3.12 set-mime-content-disposition

Definiert den Parameter eines [MIME "Content-Disposition" Headers](#) im Stream `s`.

*FlowForce Server Advanced Edition* Diese Funktion ist nützlich, um AS2-Nachrichten mit dem optionalen AS2-Profil **FileName preservation (FN)** zu senden. Informationen zum Auslesen des Dateinamens finden Sie auch unter der Beschreibung der Funktion [get-mime-content-disposition-param](#)<sup>234</sup>.

## Signatur

```
set-mime-content-disposition(s:Stream, disposition:String, filename:String="") -> String
```

### Parameter

- `s` (Typ: Stream) definiert einen Input-Stream.
- `disposition` (Typ: String) definiert den `disposition`-Wert des Content-Disposition Headers.
- `filename` (Typ: String) definiert den `filename` -Wert des Content-Disposition Headers. Standardmäßig ist dies ein leerer String,

### Beispiel

Der folgende Ausdruck definiert den "Content-Disposition" Header folgendermaßen: `set-mime-content-disposition(msg, "attachment", "GETMSG.edi")` Mit Hilfe der Funktion `set-mime-content-disposition` kann eine Datei zu einer herunterladbaren Datei gemacht werden.

### 5.11.3.13 get-mime-content-disposition-param

Gibt den Parameter `param` aus dem "Content-Disposition" Header eines Stream zurück, falls ein solcher Header und Parameter vorhanden ist; andernfalls wird der Wert des `default`-Arguments zurückgegeben. Mit Hilfe dieser Funktion können Nachrichten empfangen werden, die dem optionalen AS2-Profil **FileName preservation (FN)** entsprechen, um den ursprünglichen Dateinamen aus dem MIME Header zu extrahieren.

## Signatur

```
get-mime-content-disposition-param(s:Stream, param:String, default:String="") -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<i>Stream</i>	Definiert den Input-Stream.
<b>param</b>	<i>String</i>	Definiert den Namen des zurückzugebenden Parameters.
<b>default</b>	<i>String</i>	Definiert, welcher Wert zurückgegeben werden soll, wenn der angegebene <i>param</i> und <i>header</i> nicht vorhanden sind. Standardmäßig ist dies ein leerer String,

## Beispiele

Angenommen, dieser Stream `msg` enthält den Header **Content-Disposition: attachment; filename="GETMSG.edi"**, dann gibt der folgende Ausdruck `GETMSG.edi` zurück:

```
get-mime-content-disposition-param(msg, "filename")
```

### 5.11.3.14 mime-content-encode

Wendet auf *s* *encoding* als **Content-Transfer-Encoding** an.

Die unterstützten Kodierungen sind:

- Leerer String: Ist gleich "Binärdatei".
- "base64": Base64-Kodierung
- "quoted-printable": Quoted Printable-Kodierung
- Beliebiger anderer String: Keine Kodierung

Die Funktion dekodiert den Stream unter Verwendung des aktuellen **Content-Transfer-Encoding** und kodiert ihn erneut unter Verwendung der angegebenen Kodierung (*encoding*). Das neue **Content-Transfer-Encoding** wird in den Headern des erzeugten Stream gespeichert.

Die Funktion garantiert nicht, dass Fehler in der Quellkodierung gemeldet werden.

## Signatur

```
mime-content-encode(s:Stream, encoding:String=" ") -> Stream
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.
<b>encoding</b>	<code>String</code>	Definiert, welche Kodierung angewendet werden soll. Standardmäßig ist dies ein leerer String,

### 5.11.3.15 mime-flatten

Nimmt einen Stream mit MIME-Headern und konvertiert diesen in einen Stream, der die ursprünglichen Header in seinem Inhalt enthält. Der erzeugte Stream hat den Inhaltstyp "message/rfc822".

#### Signatur

```
mime-flatten(s:Stream) -> Stream
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	<code>Stream</code>	Definiert den Input-Stream.

### 5.11.3.16 mime-multipart

Nimmt beliebig viele Streams und kombiniert diese zu einem mehrteiligen/*Subtypus*.

Die Begrenzung wird automatisch erstellt. Die Streams werden vor dem Zusammenbau nivelliert. Mehrteilige Nachrichten mit zusätzlichen Parametern werden noch nicht unterstützt.

**Anmerkung für Benutzer der FlowForce Server Advanced Edition:** Der Subtyp sollte bei AS2 immer *in Zusammenhang* stehen, da in AS2 keine Bedeutungen für weitere mehrteilige Nachrichten definiert sind. Siehe auch `mime-multipart-related`.

#### Signatur

```
mime-multipart(subtype:String, s:Stream) -> Stream
```

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>subtype</b>	<i>String</i>	Definiert, welcher multipart/ <i>Subtyp</i> verwendet werden soll.
<b>s</b>	<i>Stream</i>	Definiert den Input-Stream.

### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt einen Stream bestehend aus zwei Dateien, einer EDI-Datei und einer PDF-Datei, zurück.

```
mime-multipart("related", stream-open("c:\example\order.edi", "application/EDIFACT"), stream-open("c:\example\measuredetails.pdf", "application/pdf"))
```

#### Ausführungsschritte

+
Funktion ausführen /system/compute
↕

Parameter: Ausdruck: `mime-multipart("related", stream-open("c:\example\order.edi", "application/EDIFACT"), stream-open("c:\example\measuredetails.pdf", "application/pdf"))`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO

neuer Ausführungsschritt
neuer Auswahlsschritt
neuer For-each-Schritt
neuer Error/Success Handler-Schritt

### 5.11.3.17 mime-multipart-from-list

Nimmt eine Liste von Streams und kombiniert diese zu einem multipart/*subtype*.

### Signatur

```
mime-multipart-from-list(subtype:String, s:Stream-Liste) -> Stream
```

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>subtype</b>	<i>String</i>	Definiert, welcher multipart/ <i>Subtyp</i> verwendet werden soll.
<b>s</b>	<i>Stream-Liste</i>	Definiert die Input-Stream-Liste.

### 5.11.3.18 mime-multipart-related

Nimmt eine Reihe von Streams und kombiniert diese zu einem multipart/*related*. Die Begrenzung wird automatisch erstellt. Die Streams werden vor dem Zusammenbau nivelliert.

**Anmerkung für Benutzer der FlowForce Server Advanced Edition:** Mit Hilfe dieser Funktion kann eine Nachricht zusammengesetzt werden, die dem optionalen AS2-Profil **Multiple Attachments (MA)** entspricht. Der erste Stream wird ein Hauptteil. Alle Teile erhalten den Header "Content-ID" mit fiktiven eindeutigen Werten, bevor der Multipart zusammengesetzt wird, falls nicht vorhanden. Der erfundene Wert ist eine neue **Message-ID** so, wie sie von der Funktion `new-message-id` zurückgegeben wird. Dies hat keine Auswirkung auf die Quell-Streams.

#### Signatur

```
mime-multipart-related(s:Stream-Liste) -> Stream
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
s	Stream-Liste	Definiert die Input-Stream-Liste.

#### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt einen Stream bestehend aus zwei Streams zurück.

```
mime-multipart-related(list(part1, part2))
```

#### Auftrags-Input-Parameter

+ Name:  Typ:  Beschreibung:

+ Name:  Typ:  Beschreibung:

+

#### Ausführungsschritte

+ ▲ Funktion ausführen

Parameter: | Ausdruck:

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO

### 5.11.3.19 mime-split-multipart

Wenn der Stream *s* eine MIME-Multipart-Nachricht ist, teilt diese Funktion diese auf und gibt eine Liste von Streams zurück. Wenn es sich beim Stream *s* nicht um eine Multipart-Nachricht handelt (d.h. wenn `is-mime-content-type(s, "multipart/*")` **false** zurückgibt), gibt die Funktion eine Liste bestehend aus einem Element, dem (unveränderten) Stream *s* zurück. Die Funktion gewährleistet nicht, dass Fehler im Quell-Stream gemeldet werden.

#### Signatur

```
mime-split-multipart(s:Stream) -> Stream-Liste
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	Stream	Definiert den Input-Stream.

### 5.11.3.20 mime-parse

Parst eine im Stream *s* gespeicherte MIME-Nachricht und trennt die MIME-Header und den Message Body. Gibt einen Stream zurück, der Message Body Content hat, der gegebenenfalls gemäß dem "Content-Transfer-Encoding" Header dekodiert wurde. MIME-Header können über Ausdrucksfunktionen wie `get-mime-header`, `is-mime-content-type` und dergleichen aufgerufen werden. Macht das Ergebnis von `mime-flatten` rückgängig. Die Funktion gewährleistet nicht, dass Fehler im Quell-Stream gemeldet werden.

#### Signatur

```
mime-parse(s:Stream) -> Stream
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>s</b>	Stream	Definiert den Input-Stream.

### 5.11.3.21 stream-open

Erstellt anhand einer vorhandenen Datei einen Stream.

#### Signatur

```
stream-open(name:String, contenttype:String=contenttype=application/octet-stream) ->
Stream
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
name	String	Der Pfad der Quelldatei für diesen Stream.
contenttype	String	Definiert, welcher contenttype mit dem Stream verknüpft werden soll. Die Standardeinstellung ist contenttype=application/octet-stream

#### Beispiele

Der folgende Auftrag öffnet eine vorhandene Datei mit der Erweiterung **.txt** und schreibt diese mit der Erweiterung **.csv** in dasselbe Verzeichnis.

#### Ausführungsschritte

/system/filesystem/copy

Parameter:	Quelle: <code>{as-file(stream-open('C:\FlowForce\file.txt'))}</code>
	Ziel: C:\FlowForce\file.csv
	Überschreiben: <input checked="" type="checkbox"/>
	Bei Fehler abbrechen: <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">+</span>
	Arbeitsverzeichnis: <span style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">+</span>

### 5.11.3.22 stream-from-string

Erstellt anhand der angegebenen Kodierung einen Stream von einem String. Der als Argument bereitgestellte Inhaltstyp ist mit dem Stream verknüpft. Diese Art von Stream wird nicht automatisch als Datei gespeichert.

## Signatur

```
stream-from-string(string:String, encoding:String="UTF-8",  
contenttype:String=contenttype=text/plain) -> Stream
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	String	Der String, anhand dessen der Stream erstellt werden soll.
<b>encoding</b>	String	Definiert, welche Kodierung verwendet werden soll. Die Standardkodierung ist 'UTF-8'.
<b>contenttype</b>	String	Definiert, welcher <code>contenttype</code> mit dem Stream verknüpft werden soll. Die Standardeinstellung ist <code>contenttype=text/plain</code>

### 5.11.3.23 empty-stream

Erstellt einen leeren Stream.

## Signatur

```
empty-stream() -> Stream
```

## 5.11.4 Ergebnisfunktionen

Mit Hilfe von Ergebnisfunktionen kann das von Ausführungsschritten zurückgegebene Ergebnis verarbeitet werden.

### 5.11.4.1 stdout

Die Standardausgabe ist ein Stream, in den die Ausgabedaten geschrieben werden. Die `stdout`-Funktion erhält als Argument ein Ergebnis des Typs `Ergebnis` und gibt dieses als den Typ `Stream` aus. Das Ergebnis ist der von einem Ausführungsschritt erzeugte Wert.

### Vorangestellte und nachstehende Whitespace-Zeichen

Beachten Sie, dass die Standardausgabe vorangestellte und nachstehende Whitespace-Zeichen enthalten kann, die Sie mit dem folgenden Ausdruck kürzen können.

```
trim(content(stdout(result)))
```

Die Funktion [content](#)<sup>221</sup> konvertiert die Standardausgabe in einen String und dieser String wird mit Hilfe der [trim](#)<sup>266</sup>-Funktion gekürzt. Unter [Überprüfen, ob ein Pfad existiert](#)<sup>345</sup> und im Tutorial [MapForce-Mapping als geplanter Auftrag](#)<sup>100</sup> sehen Sie, wie dieser Ausdruck in einem Auftrag implementiert wird.

## Signatur

```
stdout(result:Ergebnis) -> Stream
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
result	<a href="#">Ergebnis</a>	Das Ergebnis eines Schritts, dessen Standardausgabe Sie aufrufen möchten.

## Beispiel

So müssen Sie etwa zum Beispiel eine Verzeichnisliste abrufen und diese anschließend als TXT-Datei speichern. Das Grundkonzept ist unten beschrieben:

1. Zuerst müssen Sie einen Ausführungsschritt erstellen und die Funktion [/system/shell/commandline](#)<sup>333</sup>, die den Befehl `dir` ausführt, hinzufügen.
2. Anschließend müssen Sie das vom Befehl `dir` erzeugte Ergebnis einem Wert des Typs `Ergebnis` zuweisen (z.B., `list`).
3. Da die Funktion [/system/create-file](#)<sup>282</sup> Stream-Inhalt in einer Datei speichert, müssen Sie das im vorherigen Schritt erzeugte Ergebnis mit der Funktion `stdout` in einen Stream konvertieren:

```
stdout(list)
```

wobei `list` der vom ersten Ausführungsschritt zurückgegebene Wert ist.

Nähere Informationen zur Implementierung dieses Szenarios finden Sie im Tutorial [Auflisten des Verzeichnisinhalts](#)<sup>97</sup>.

## Einige weitere Beispielaufträge, in denen stdout verwendet wird

In den folgenden Beispielen wird die Funktion `stdout` verwendet:

- [Validieren eines XML-Dokuments mit Fehlerprotokollierung](#)<sup>408</sup>
- [Überprüfen, ob ein Pfad existiert](#)<sup>345</sup>

### 5.11.4.2 stderr

Gibt den Standardfehler des Ergebnisses zurück. Schlägt fehl, wenn das Ergebnis keinen Standardfehler liefert.

#### Signatur

```
stderr(result:Ergebnis) -> Stream
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
result	Ergebnis	Das Ergebnis des Schritts, dessen Standardfehler Sie aufrufen möchten.

#### Beispiele

Ein Beispiel dazu finden Sie unter [Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag](#)<sup>371</sup>.

### 5.11.4.3 exitcode

Gibt den numerischen Exit-Code des Ergebnisses zurück.

#### Signatur

```
exitcode(result:Ergebnis) -> Zahl
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
result	Ergebnis	Das Ergebnis des Schritts, dessen Exit-Code Sie abrufen möchten.

#### Beispiele

Der folgende Auftrag besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt wird ein Windows-Befehlszeilenbefehl aufgerufen, der versucht, im aktuellen Arbeitsverzeichnis (C:\FlowForce) ein Verzeichnis namens **data** zu erstellen. Das Ergebnis dieses Schritts wird als **outcome** deklariert. Im zweiten Schritt wird das Ergebnis **outcome** abgerufen und der numerische Exit-Code davon wird mit Hilfe der Funktion `exitcode` zurückgegeben. Der numerische Exit-Code wird anschließend mit Hilfe der Funktion `string` in einen String konvertiert. Diese Konvertierung ist erforderlich, da der Datentyp des Ausdrucks "String" ist.

Beachten Sie, dass die Option **Bei Fehler abbrechen** nicht aktiviert wurde, da die Ausführung sonst bei einem Fehler abgebrochen würde, sodass es für den zweiten zu verarbeitenden Schritt keinen Exit-Code gäbe.

### Ausführungsschritte

+

▲ Funktion ausführen
/system/shell/commandline
▼
🔗

Parameter:	Befehl:	mkdir data
	Bei Fehler abbrechen:	<input type="checkbox"/>
	Arbeitsverzeichnis:	C:\FlowForce

=
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an

als Ergebnis

+

▲ Funktion ausführen
/system/compute-string
▼
🔗

Parameter:	Ausdruck:	The exit code is: {string(exitcode(outcome))}
------------	-----------	---

Wenn der Auftrag das erste Mal ausgeführt wird und das Verzeichnis **data** erfolgreich erstellt wird, lautet der Exit-Code **0**. Bei nachfolgenden Ausführungen kann dieses Verzeichnis nicht erstellt werden, weil es bereits vorhanden ist, daher würde der Exit-Code dann **1** lauten.

Siehe auch [Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag](#)<sup>371</sup>.

### 5.11.4.4 error-message

Diese Funktion gibt den Text der bei einem Schritt aufgetretenen Fehlermeldung zurück. Normalerweise wird diese Funktion in einem geschützten Block, nämlich in einem Bei Fehler-Handler verwendet. Wenn kein Fehler aufgetreten ist oder wenn es aufgrund der Art des Auftrags technisch unmöglich ist, den Fehlertext abzurufen, gibt die Funktion eventuell einen leeren String zurück.

#### Signatur

```
error-message(result:Ergebnis) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
result	Ergebnis	Gibt den fehlerhaften Schritt an, aus dem der Fehlertext abgerufen werden soll. Um den fehlerhaften Schritt abzurufen, rufen Sie die Funktion <code>failed-step()</code> auf.

#### Beispiele

Siehe [Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag](#)<sup>371</sup>.

### 5.11.4.5 results

Gibt eine Liste von Streams des angegebenen Ergebnisses, optional nach Namen gefiltert, zurück. Mit Hilfe der Funktion `nth` können Sie einen bestimmten Wert in der Liste abrufen.

#### Signatur

```
results(result:Ergebnis, name:String) -> Liste von Streams
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>result</b>	<code>Ergebnis</code>	Obligatorischer Parameter. Das Ergebnis des Schritts, aus dem eine Liste von Streams zurückgegeben werden soll.
<b>name</b>	<code>String</code>	Optionalen Parameter. Filtert, falls angegeben, einen bestimmten Wert im Ergebnis nach seinem Namen.

#### Beispiele

*Beispiel A.* Angenommen, Sie haben auf FlowForce Server ein Mapping bereitgestellt, das als Ausgabe eine einzige XML-Datei generiert. Ein Beispiel dafür wäre die Datei **CompletePO.mfd** aus den MapForce-Beispielen. Der Name der XML-Zielkomponente in MapForce ist "CompletePO". Um das Ergebnis dieses Mappings zu verarbeiten und es über FlowForce in einer Datei zu speichern, konfigurieren Sie den Auftrag folgendermaßen:

### Ausführungsschritte

**Funktion ausführen** `/public/Examples/CompletePO.mapping`

Parameter:	Customers:	(Input)		
	Articles:	(Input)		
	ShortPO:	(Input)		
	CompletePO:	(Ausgabe)		
	Working-directory:			

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `mapping_result` als CompletePO

**Funktion ausführen** `/system/filesystem/copy`

Parameter:	Quelle:	<code>{as-file(nth(results(mapping_result), 0))}</code>
	Ziel:	<code>output.xml</code>
	Überschreiben:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bei Fehler abbrechen:	
	Arbeitsverzeichnis:	<code>C:\FlowForce\CompletePO</code>

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Name` als Boolean

In der oben gezeigten Konfiguration wird das Mapping im ersten Schritt ausgeführt und das Ergebnis wird als **mapping\_result** zurückgegeben. Im zweiten Schritt verarbeitet der Ausdruck

```
{as-file(nth(results(mapping_result), 0))}
```

das **mapping\_result** und konvertiert es in eine Datei. Dabei holt die Funktion `results` die Liste von Streams aus der MapForce-Komponente. Die Funktion `nth`<sup>249</sup> wählt den ersten Eintrag aus dieser Liste aus. Schließlich generiert die Funktion `as-file`<sup>254</sup> eine Datei anhand des Stream.

Die Funktion `copy`<sup>284</sup> kopiert die generierte Datei in das Arbeitsverzeichnis. Im Textfeld **Ziel** wird der Name der generierten Datei definiert. Eine ggf. vorhandene Datei desselben Namens wird überschrieben.

*Beispiel B.* Angenommen, Sie haben auf FlowForce Server ein Mapping bereitgestellt, das die zwei XML-Zielkomponenten "MarketingExpenses" und "DailyExpenses" hat. Ein Beispiel dafür wäre die Datei **MarketingAndDailyExpenses.mfd** aus den MapForce-Beispielen. Um anhand der Komponente "DailyExpenses" eine Datei zu generieren, erstellen Sie einen Auftrag ähnlich dem oben gezeigten, aber ändern Sie den Ausdruck in:

```
{as-file(nth(results(mapping_result, 'DailyExpenses'), 0))}
```

Der einzige Unterschied hier ist, dass die durch das Mapping erzeugte Liste von Streams nach dem Namen der gewünschten Komponente (in diesem Fall "DailyExpenses") gefiltert wird.

*Beispiel C.* Angenommen, Sie haben auf FlowForce Server ein Mapping bereitgestellt, das mehrere XML-Dateien dynamisch generiert. Die Ausgabedateien werden vom Mapping selbst generiert und sind vor der Laufzeit nicht bekannt. Ein Beispiel dafür wäre die Datei **DividePersonsByDepartmentIntoGroups.mfd** aus den MapForce-Beispielen. Um die dritte Ausgabedatei des Mappings zu generieren, erstellen Sie einen Auftrag ähnlich dem oben gezeigten, aber ändern Sie den Ausdruck in:

```
{as-file(nth(results(mapping_result), 2))}
```

Hier benötigen wir die dritte Datei, daher ist der Index, der der nth-Funktion als zweites Argument geliefert wird, **2** (und nicht **3**), da der Index nullbasiert ist.

Siehe folgende Beispiele:

- [Erstellen eines Auftrags anhand einer StyleVision-Transformation](#) <sup>398</sup>
- [Generieren mehrerer PDF-Dateien anhand mehrerer XML-Dateien](#) <sup>419</sup>

### 5.11.4.6 make-error-result

Diese Ausdrucksfunktion erzeugt ein Ergebnisobjekt mit leerem `stdout` und `stderr`, dem Exit-Code, wie angegeben (der Standardwert ist 1, was für einen Fehler steht) und der Fehlermeldung, wie definiert (der Standardwert ist ein leerer String) und keinen Ergebnisdateien. Die `make-error-result`-Funktion wird in Wiederaufnahmeschritten verwendet. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Wiederaufnahmeschritte](#) <sup>167</sup>.

#### Signatur

```
make-error-result (exit-code:Zahl=1, error-message:String="") -> Ergebnis
```

#### Beispiel

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie die `make-error-result`-Funktion in einem Auftrag verwenden können. Der unten gezeigte Beispielauftrag besteht aus einem [Error/Success-Handler-Block](#) <sup>165</sup>, der ein MapForce Mapping ausführt und einem Ausführungsschritt, der einen Ausdruck berechnet. Im Error/Success-Handler-Block gibt es auch einen Bei Fehler-Handler, der einen Wiederaufnahmeschritt enthält. Falls bei der Mapping-Ausführung ein Fehler auftritt, soll der Auftrag nicht fehlschlagen. Wir gehen daher folgendermaßen vor:

1. Wir definieren einen Wiederaufnahmeschritt, der das Ergebnis des fehlgeschlagenen Schritts durch ein neu erstelltes Ergebnisobjekt ersetzt und setzen das Ergebnis des [geschützten Blocks](#) <sup>165</sup> auf den berechneten Ausdruck.
2. Außerdem soll das Ergebnis der `make-error-result`-Funktion im nächsten Schritt verwendet werden. Dazu weisen wir es `Map` zu.
3. In nächsten Schritt extrahieren wir den Exit-Code und die Fehlermeldung mit dem folgenden Ausdruck für die Funktion `compute-string` aus `Map`: `{string(exitcode(Map))}, {error-message(Map)}`. Dieser Ausdruck konvertiert den Exit-Code in einen String und verkettet diesen String mit der Fehlermeldung. Die Werte des Exit-Codes und die Fehlermeldung sind die Argumente, die im Wiederaufnahmeschritt an die `make-error-result`-Funktion übergeben werden.

Unser Beispielauftrag ist als [Web-Dienst](#)<sup>193</sup> konfiguriert. Bei Auftreten eines Fehlers wird im Browser-Fenster das folgende Ergebnis angezeigt:

```
1, Mapping has failed!
```

Falls Sie den im Wiederaufnahmeschritt berechneten Ausdruck nicht aufrufen möchten, müssen Sie das Schrittergebnis nichts zuweisen. Stattdessen können Sie außerhalb des Error/Success Handler-Schritts einen oder mehrere Schritte hinzufügen. Der/Die neuen Schritt(e) wird/werden nach Ausführung des Wiederaufnahmeschritts verarbeitet.

### 5.11.4.7 make-success-result

Diese Ausdrucksfunktion erzeugt ein Ergebnisobjekt mit leerem `stdout` und `stderr`, dem Exit-Code 0, einer leeren Fehlermeldung und keinen Ergebnisdateien. Die `make-success-result`-Funktion wird in Wiederaufnahmeschritten verwendet. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Wiederaufnahmeschritte](#)<sup>167</sup>.

#### Signatur

```
make-success-result () -> Ergebnis
```

### 5.11.4.8 merge-results

Diese `merge-results`-Funktion nimmt eine Sequenz von Ergebnisobjekten und führt sie zu einem einzigen Ergebnisobjekt zusammen. Diese Ausdrucksfunktion erzeugt ein Ergebnisobjekt, das den Exit-Code auf die Maximalanzahl aller Exit-Codes in der Sequenz setzt, die Fehlermeldung als Verkettung aller einzelnen Fehlermeldungen nacheinander definiert, `stdout` und `stderr` als Verkettung der einzelnen `stdout` und `stderr` und die Ergebnisdateien als Sammlung aller Input-Ergebnisse in der erzeugten Reihenfolge definiert.

Die `merge-results`-Funktion wird in Wiederaufnahmeschritten verwendet. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Wiederaufnahmeschritte](#)<sup>167</sup>.

#### Signatur

```
merge-results (sequence of result) -> Ergebnis
```

### 5.11.5 Listenfunktionen

Listenfunktionen dienen zum Erstellen und Auflösen von Listen. Listen enthalten immer Einträge eines einzigen Typs (z.B. nur Strings, nur Zahlen oder nur verschachtelte Listen mit Einträgen desselben Typs). Es gibt keine Listen mit gemischten Typen.

#### 5.11.5.1 nth

Gibt den angegebenen Eintrag aus der Liste zurück. Der Index ist nullbasiert. Schlägt fehl, wenn der Index sich nicht im gültigen Bereich befindet.

#### Signatur

```
nth(list:Liste, index:Zahl) -> item
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<code>list</code>	<code>Liste</code>	Definiert die Input-Liste.
<code>index</code>	<code>Zahl</code>	Definiert den nullbasierten Index des zurückzugebenden Eintrags.

#### Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt "b" zurück:

```
nth(list('a', 'b', 'c'), 1)
```

### 5.11.5.2 length

Gibt die Anzahl der Einträge der Liste zurück.

#### Signatur

```
length(list:Liste) -> Zahl
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
list	Liste	Definiert das Input-Listenobjekt.

### 5.11.5.3 list

Erstellt anhand einzelner Einträge eine Liste. Alle Einträge müssen denselben Typ haben. Die erzeugte Liste ist eine Liste von Einträgen desselben Typs.

#### Signatur

```
list(item1:beliebiger Typ, item2:beliebiger Typ, itemN:beliebiger Typ) -> Liste
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
item1	beliebiger Typ	Definiert einen einzelnen Eintrag. Nachfolgende Einträge müssen durch ein Komma getrennt werden.
item2	beliebiger Typ	Wie oben
itemN	beliebiger Typ	Wie oben.

#### Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt die Liste **[1, 2, 3]** zurück. Alle Listenelemente haben den numerischen Typ:

```
list(1,2,3)
```

Der folgenden Ausdruck gibt die Liste **['a', 'b', 'c']** zurück. Alle Listenelemente haben den Typ "String":

```
list('a','b','c')
```

### 5.11.5.4 from-to

Erzeugt eine Liste von Ganzzahlen von "from" bis einschließlich "to". Wenn "from" > "to", ist die Liste leer.

#### Signatur

```
from-to(from:Zahl, to:Zahl) -> Zahlenliste
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>from</b>	Zahl	Definiert den Startindex ("from").
<b>to</b>	Zahl	Definiert den Endindex ("to").

#### Beispiele

Das Ergebnis des folgenden Ausdrucks ist **[3, 4, 5, 6, 7]**:

```
from-to(3, 7)
```

### 5.11.5.5 slice

Gibt einen Teil einer Liste zurück.

#### Signatur

```
slice(list:Liste, start:Zahl, end:number=length(list)) -> Liste
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>list</b>	Liste	Definiert die Input-Liste.
<b>start</b>	Zahl	Definiert den nullbasierten Index des ersten im Abschnitt zu inkludierenden Listeneintrags.
<b>end</b>	Zahl	Definiert den nullbasierten Index des ersten im Abschnitt zu ignorierenden Listeneintrags.

#### Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt **list(2,3)** zurück:

```
slice(list(1,2,3,4),1,3)
```

### 5.11.5.6 join

Verkettet die durch das erste Argument angegebenen Listen unter Verwendung des zweiten Arguments als Trennzeichen zwischen den einzelnen Listenpaaren.

#### Signatur

```
join(lists:Liste von Listen, separator:Liste=leere Liste) -> Liste
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>lists</b>	Liste von Listen	Definiert die zu verbindenden Listen. Dieses Argument muss eine Liste von zwei oder mehr Listen sein. Alle verschachtelten

Name	Typ	Beschreibung
		Listen müssen denselben Typ haben.
<b>separator</b>	<b>Liste</b>	<p>Optionales Argument zur Definition des Trennzeichens, zum Trennen der verbundenen Listen. Falls es nicht angegeben wird, wird kein Trennzeichen verwendet.</p> <p>Das Trennzeichen muss den Typ <code>list</code> haben. Verwenden Sie die Funktion <code>list</code>, um ein Trennzeichen zu erstellen. So definieren Sie z.B. mit dem Ausdruck <code>list(',')</code> ein einzelnes Kommazeichen als Trennzeichen.</p>

### Beispiele

Die folgenden Ausdrucksschritte veranschaulichen, wie Sie zwei Listen miteinander verbinden. In Schritt 1 wird die erste Liste erzeugt. In Schritt 2 wird die zweite Liste erzeugt. In Schritt 3 wird ein Objekt vom Typ "Liste von Listen" erstellt, das beide Listen enthält. In Schritt 4 werden die Listen schließlich miteinander verbunden, wobei das Semikolonzeichen als Trennzeichen dient.

### Ausführungsschritte

- +
  - Funktion ausführen /system/compute
    - Parameter: | Ausdruck: `list('a', 'b')`
  - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO
- +
  - Funktion ausführen /system/compute
    - Parameter: | Ausdruck: `list('c', 'd')`
  - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO
- +
  - Funktion ausführen /system/compute
    - Parameter: | Ausdruck: `list(list1, list2)`
  - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO
- +
  - Funktion ausführen /system/compute
    - Parameter: | Ausdruck: `join(list_of_lists, list(':'))`

## 5.11.6 Dateisystemfunktionen

Dateisystemfunktionen ermöglichen den Zugriff auf das Dateisystem. Um diese Funktionen ausführen zu können, müssen die Anmeldeinformationen eines Benutzerkontos mit den entsprechenden Zugriffsrechten auf das Betriebssystem im Auftrag verwendet werden.

### 5.11.6.1 as-file

Erstellt eine Datei, wenn die Quelle des Stream eine Datei ist. Erstellt eine temporäre Datei, wenn die Quelle des Stream keine Datei ist.

#### Signatur

```
as-file(stream:Stream) -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>stream</b>	<i>Stream</i>	Definiert die Quelle des Stream.

## Beispiele

Der folgende Auftrag erstellt eine Datei namens **file.txt** mit einer Textzeile. Zuerst wird mit der Funktion [stream-from-string](#)<sup>240</sup> ein Stream anhand des als Argument bereitgestellten Texts generiert. Als nächstes erhält die Funktion `as-file` den Stream als Argument und generiert anhand dessen eine temporäre Datei. Um die temporäre Datei in einen permanenten Pfad zu kopieren, wird die vordefinierte Funktion [copy](#)<sup>284</sup> über einen separaten Ausführungsschritt aufgerufen. Die Datei wird in das Arbeitsverzeichnis des Auftrags (`C:\FlowForce`) kopiert und bei jeder Auftragsausführung überschrieben.

**Ausführungsschritte**

- +** Funktion ausführen `/system/compute`
  - Parameter: Ausdruck: `as-file(stream-from-string('Dies ist mein Dateinhalt.))`
  - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `result` als T0
- +** Funktion ausführen `/system/filesystem/copy`
  - Parameter:
    - Quelle: `{result}`
    - Ziel: `file.txt`
    - Überschreiben:
    - Bei Fehler abbrechen: **+**
    - Arbeitsverzeichnis: `C:\FlowForce`

Siehe auch [Validieren eines XML-Dokuments mit Fehlerprotokollierung](#)<sup>408</sup>.

### 5.11.6.2 list-files

Listet durch den Pfad definierte(n) Datei(en) auf (die mit einem Platzhalterzeichen enden können) und gibt als Ergebnis die String-Liste zurück. Wenn der Pfad nicht mit einem Pfadtrennzeichen endet und es sich nicht um einen Platzhalter handelt, wird nach genau diesem definierten Eintrag im übergeordneten Verzeichnis gesucht.

## Signatur

```
list-files(path:String) -> String-Liste
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>path</b>	<code>String</code>	Definiert den Pfad zu einem Verzeichnis oder einer Datei.

## Beispiele

Ein Beispiel dazu finden Sie unter [Kopieren von Dateien](#)<sup>349</sup>.

### 5.11.6.3 list-directories

Listet die Unterverzeichnisse im Pfad auf (die mit einem Platzhalterzeichen enden können) und gibt als Ergebnis die String-Liste zurück.

## Signatur

```
list-directories(path:String) -> String-Liste
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>path</b>	<code>String</code>	Definiert den Pfad zu einem Verzeichnis.

### 5.11.6.4 join-paths

Kombiniert als Argumente bereitgestellte Pfade zu einem einzigen Pfad.

## Signatur

```
join-paths(string1:String, string2:String, stringN:String) -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string1</b>	<code>String</code>	Definiert einen einzelnen Schritt für einen Pfad, der verbunden werden soll. Alle nachfolgenden Argumente müssen durch ein Komma getrennt werden.

Name	Typ	Beschreibung
<b>string2</b>	<code>String</code>	Wie oben.
<b>stringN</b>	<code>String</code>	Wie oben.

## Beispiele

Die folgenden Ausdrücke geben unter Windows "C:\tmp\test.txt" zurück:

```
join-paths('C:\tmp', 'test.txt')
join-paths('C:\tmp\', 'test.txt')
join-paths('C:\', 'tmp', 'test.txt')
join-paths('C:\Users', '\tmp', 'test.txt')
join-paths('C:\tmp', 'test.txt')
```

Die folgenden Ausdrücke geben unter Linux und MacOS "/home/user/test.txt" zurück:

```
join-paths('/home/user', 'test.txt')
join-paths('/var', '/home/user', 'test.txt')
```

## 5.11.6.5 parent-directory

Extrahiert das übergeordnete Verzeichnis aus einem Pfad.

### Signatur

```
parent-directory(path:String) -> String
```

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>path</b>	<code>String</code>	Definiert den Pfad zu einem Verzeichnis.

## Beispiele

Angenommen, Sie haben ein MapForce-Mapping, das eine Datenbank anhand einer XML-Datei aktualisiert. Sie haben dieses Mapping bereits auf FlowForce Server bereitgestellt und einen Auftrag damit erstellt. Außerdem haben Sie festgelegt, dass der Auftrag ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Verzeichnisses ändert (d.h. es wird in Ihrem Auftrag ein Dateisystem-Trigger verwendet, siehe [Dateisystem-Trigger](#)<sup>188</sup>).

Im ersten Schritt des Auftrags wird das Mapping, das die Datenbank aktualisiert, ausgeführt:

Funktion ausführen		/public/Altova_Hierarchical_DB.mapping
Parameter:	Altova_Hierarchical: (Input) <small>afa</small>	<input style="border: none; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;" type="button" value="+"/>
	Working-directory:	C:\FFSERV
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an		<input type="text" value="Name"/>

Nachdem das Mapping fertig ausgeführt wurde, soll die XML-Quelldatei nun in ein Unterverzeichnis namens "processed" verschoben werden, damit Sie die Übersicht darüber behalten, welche Dateien verarbeitet wurden. Fügen Sie zu diesem Zweck einen neuen Schritt hinzu, der die Funktion **/system/filesystem/move** aufruft und geben Sie als *Quelle* und *Ziel* die unten gezeigten Werte ein.

Funktion ausführen		/system/filesystem/move
Parameter:	Quelle:	{triggerfile}
	Ziel:	{parent-directory(triggerfile)}processed
	Ziel überschreiben:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bei Fehler abbrechen:	<input style="border: none; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;" type="button" value="+"/>
	Arbeitsverzeichnis:	C:\FFSERV

Aufgrund des Parameterwerts {triggerfile} im Feld *Quelle* verschiebt FlowForce die Datei, die das Mapping ausgelöst hat, in den Unterordner. Mit dem Parameterwert:

```
{parent-directory(triggerfile)}processed
```

im Feld *Ziel* wird als Zielverzeichnis ein Verzeichnis im aktuellen Verzeichnis namens "processed" definiert. Es besteht aus einem Ausdruck und einem String. Beachten Sie, dass nur der Ausdrucksteil innerhalb von geschweiften Klammern steht (siehe [Einbetten von Ausdrücken in String-Felder](#)<sup>212</sup>). Mit dem Ausdruck

```
{parent-directory(triggerfile)}
```

wird die Funktion `parent-directory` aufgerufen und dem Wert "triggerfile" als Argument bereitgestellt.

Bei der Ausführung des Auftrags werden somit die folgenden Aktionen ausgeführt:

1. Ein Skript eines Benutzers kopiert eine Datei (z.B. **Quelle.xml**) in das aktuelle Arbeitsverzeichnis (z.B. **C:\FFSERV**).
2. Der Trigger wird ausgelöst und **Quelle.xml** wird zur Trigger-Datei "triggerfile".
3. FlowForce Server führt den Schritt aus, in dem das Mapping ausgeführt wird.
4. FlowForce Server führt den Schritt aus, der die Datei **Quelle.xml** in das Unterverzeichnis "processed" verschiebt. Beachten Sie, dass der Pfad **C:\FFSERV\processed** vorhanden sein muss.

### 5.11.6.6 filename-with-extension

Extrahiert den Namen und die Erweiterung der Datei aus einem Pfad.

#### Signatur

```
filename-with-extension(path:String) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
path	String	Definiert den Pfad zu einer Datei.

#### Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt "file.txt" zurück:

```
filename-with-extension("c:\temp\file.txt")
```

### 5.11.6.7 filename

Extrahiert den Dateinamen (ohne die Erweiterung) aus einem Pfad.

#### Signatur

```
filename(path:String) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
path	String	Definiert den Pfad zu einer Datei.

#### Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt "file" zurück:

```
filename("c:\temp\file.txt")
```

### 5.11.6.8 extension

Extrahiert die Dateierweiterung aus einem Pfad.

#### Signatur

```
extension(path:String) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
path	String	Definiert den Pfad zu einer Datei.

#### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt ".txt" zurück:

```
extension("c:\temp\file.txt")
```

## 5.11.7 String-Funktionen

Mit Hilfe von String-Funktionen lassen sich die folgenden grundlegenden Operationen durchführen:

- Konvertierungen ([string](#)<sup>260</sup>, [number](#)<sup>261</sup>, [char](#)<sup>261</sup>, [code](#)<sup>263</sup>)
- Bearbeitung der Länge von Strings ([concat](#)<sup>263</sup>, [string-join](#)<sup>264</sup>, [split](#)<sup>265</sup>, [find-all](#)<sup>265</sup>, [trim](#)<sup>266</sup>, [trim-start](#)<sup>266</sup>, [trim-end](#)<sup>267</sup>, [substring](#)<sup>267</sup>)
- Arbeiten mit String-Eigenschaften ([contains](#)<sup>268</sup>, [starts-with](#)<sup>268</sup>, [ends-with](#)<sup>269</sup>, [string-length](#)<sup>270</sup>)

### 5.11.7.1 string

Berechnet die String-Darstellung der angegebenen Zahl, d.h. die Funktion konvertiert die als Argument bereitgestellte Zahl in einen String.

#### Signatur

```
string(number:Zahl) -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Zahl	Zahl	Die in einen String zu konvertierende Zahl.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck konvertiert den numerischen Wert **1** in den String "1":

```
string(1)
```

## 5.11.7.2 number

Berechnet die Zahlendarstellung des String, d.h. die Funktion konvertiert den als Argument bereitgestellten String in eine Zahl.

## Signatur

```
number(string:String) -> Zahl
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
string	String	Der zu konvertierende Input-String-Wert.

## Beispiele

Der folgende Ausdruck konvertiert den String-Wert "1" in den numerischen Wert **1**:

```
number('1')
```

## 5.11.7.3 char

Gibt einen String, der das Unicode-Zeichen der als Argument gelieferten Zahl enthält, zurück. z.B. char(10) ist ein Zeilenvorschub. Mit Hilfe der Funktion `code` können Sie den numerischen Code eines bestimmten Unicode-Zeichens ermitteln.

## Signatur

```
char(number:Zahl) -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
number	Zahl	Der numerische Code des Zeichens. Dieser Code entspricht dem Dezimalcode, mit dem ein Unicode-Zeichen in HTML dargestellt wird (z.B. Steht <b>8734</b> für das Unendlich-Zeichen).

## Beispiele

Mit dem folgenden Ausführungsschritt wird das Unendlich-Zeichen zurückgegeben:

**Ausführungsschritte**

+  
Funktion ausführen /system/compute  
Parameter: | Ausdruck: char(8734)  
= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an Name

neuer Ausführungsschritt    neuer Auswahlsschritt    neu

**Ausführungsergebnis**

Rückgabebetyp deklarieren als: String ▼

### 5.11.7.4 code

Gibt den Unicode-Wert des ersten Zeichens des als Argument gelieferten String zurück.

#### Signatur

```
code(string:String) -> Zahl
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
string	String	Definiert den Input-String.

#### Beispiele

Mit dem folgenden Beispielschritt wird der numerische Wert **32** zurückgegeben, der für das Leerzeichen steht:

#### Ausführungsschritte

+
▲ Funktion ausführen /system/compute

Parameter: | Ausdruck: `code(' ')`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO

neuer Ausführungsschritt
neuer Auswahlschritt
neuer For-each-Schritt
neuer E

#### Ausführungsergebnis

Rückgabebetyp deklarieren als:  ▼

### 5.11.7.5 concat

Verkettet die als Argumente bereitgestellten Strings zu einem einzigen String. Verwenden Sie zu.m Verketteten aller Elemente eines Objekts vom Typ "String-Liste" die Funktion `string-join`.

#### Signatur

```
concat(string1:String, string2:String, stringN:String) -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string1</b>	<code>String</code>	Definiert ein einzelnes String-Element, das verbunden werden soll. Alle nachfolgenden Argumente müssen durch ein Komma getrennt werden.
<b>string2</b>	<code>String</code>	Wie oben.
<b>stringN</b>	<code>String</code>	Wie oben.

## Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt "abc" zurück:

```
concat('a', 'b', 'c')
```

### 5.11.7.6 string-join

Verbindet die als Argument bereitgestellte Liste von Strings zu einem einzigen String. Fügt optional das als Argument bereitgestellte Trennzeichen zwischen den einzelnen Strings ein.

## Signatur

```
string-join(list:String-Liste, separator:String="") -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>list</b>	<code>String-Liste</code>	Die Input-Liste von String.
<b>separator</b>	<code>String</code>	Optionales Argument. Definiert das Trennzeichen zwischen den verbundenen Strings.

## Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt den String **a;b;c** zurück.

```
string-join(list('a', 'b', 'c'), ';')
```

### 5.11.7.7 split

Teilt den String, jedes Mal, wenn ein Trennzeichen (**separator**) vorkommt, auf.

#### Signatur

```
split(string:String, separator:String) -> String-Liste
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	String	Der Input-String.
<b>separator</b>	String	Der Trennzeichen-String.

#### Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt die Liste ["1", "2", "3"] zurück.

```
split('1;2;3', ';')
```

### 5.11.7.8 find-all

Extrahiert alle Instanzen von "**pattern**" im String, wobei es sich bei "**pattern**" um eine Regular Expression handelt.

#### Signatur

```
find-all(string:String, pattern:String) -> String-Liste
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	String	Der Input-String.
<b>pattern</b>	String	Das Muster (pattern) als Regular Expression.

#### Beispiele

Der folgende Ausdruck extrahiert alle Instanzen des Zeichens "o" aus dem String "apollo".

```
find-all('apollo', 'o')
```

Das Ergebnis ist die folgende String-Liste: ["o", "o"]

### 5.11.7.9 trim

Die `trim`-Funktion entfernt vorangestellte und nachgestellte Whitespace-Zeichen aus einem String (Leerzeichen, Tabulatorzeichen, Zeilenschaltung, Wagenrücklauf, Seitenvorschub und vertikaler Tabulator). Nähere Informationen zu Szenarien, in denen die `trim`-Funktion sich als nützlich erweist, finden Sie in den folgenden Kapiteln:

- [stdout](#)<sup>241</sup>
- [MapForce-Mapping als geplanter Auftrag](#)<sup>100</sup>
- [Überprüfen, ob ein Pfad existiert](#)<sup>345</sup>

#### Signatur

```
trim(string:String) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
String	<code>String</code>	Der Input-String, dessen vor- und nachgestellte Whitespace-Zeichen Sie entfernen möchten.

### 5.11.7.10 trim-start

Entfernt vorangestellte Whitespaces aus dem als Argument bereitgestellten String (siehe auch `trim`-Funktion).

#### Signatur

```
trim-start(string:String) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	<code>String</code>	Der Input-String.

### 5.11.7.11 trim-end

Entfernt nachgestellte Whitespaces aus dem als Argument bereitgestellten String (siehe auch `trim`-Funktion).

#### Signatur

```
trim-end(string:String) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	<code>String</code>	Der Input-String.

### 5.11.7.12 substring

Gibt einen Substring aus dem definierten String beginnend mit der **Start**-Zeichenposition bis zur **End**-Zeichenposition zurück. Der Start- und End-Index ist nullbasiert.

Wenn **end** nicht definiert ist, entspricht es der Länge des bereitgestellten String.

Das **end**-Argument kann auch eine negative Ganzzahl sein. Ein negativer Wert  $-n$  bedeutet, "schneide die letzten  $n$  Zeichen des String ab".

#### Signatur

```
substring(string:String, start:Zahl, end:Zahl) -> String
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>String</b>	<code>String</code>	Der Input-String.
<b>start</b>	<code>Zahl</code>	Der nullbasierte Start-Index.
<b>end</b>	<code>Zahl</code>	Der nullbasierte Ende-Index.

#### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt "Force" zurück:

```
substring('FlowForce', 4)
```

Der folgende Ausdruck gibt "t" zurück:

```
substring('Altova',2,3)
```

Der folgende Ausdruck gibt "ltov" zurück:

```
substring('Altova',1,-1)
```

### 5.11.7.13 contains

Gibt **true** zurück, wenn der erste String mindestens eine Instanz von substring enthält, andernfalls **false**.

#### Signatur

```
contains(string:String, substring:String) -> Boolean
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	<code>String</code>	Der Input-String.
<b>substring</b>	<code>String</code>	Der String-Wert, der überprüft werden soll.

#### Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt **true** zurück:

```
contains('cat','a')
```

Der folgenden Ausdruck gibt **false** zurück:

```
contains('cat','b')
```

### 5.11.7.14 starts-with

Gibt **true** zurück, wenn der im Argument **string** gelieferte String mit dem im Argument **start** gelieferten String beginnt.

#### Signatur

```
starts-with(string:String, start:String) -> Boolean
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	<code>String</code>	Der Input-String.
<b>start</b>	<code>String</code>	Der String-Wert, der überprüft werden soll.

## Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt **true** zurück:

```
starts-with('cat', 'c')
```

Der folgenden Ausdruck gibt **false** zurück:

```
starts-with('cat', 'b')
```

### 5.11.7.15 ends-with

Gibt **true** zurück, wenn der im Argument **string** gelieferte String mit dem im Argument **end** gelieferten String endet.

## Signatur

```
ends-with(string:String, end:String) -> Boolean
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>string</b>	<code>String</code>	Der Input-String.
<b>end</b>	<code>String</code>	Der String-Wert, der überprüft werden soll.

## Beispiele

Der folgenden Ausdruck gibt **true** zurück:

```
ends-with('cat', 't')
```

Der folgenden Ausdruck gibt **false** zurück:

```
ends-with('cat', 'a')
```

### 5.11.7.16 string-length

Gibt die Anzahl der Zeichen im String zurück.

#### Signatur

```
string-length(string:String) -> Zahl
```

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
string	String	Der Input-String.

#### Beispiele

Der folgende Ausdruck gibt **3** zurück:

```
string-length('cat')
```

## 5.11.8 Ausführungsstatusfunktionen

Dieser Abschnitt enthält Ausführungsfunktionen im Zusammenhang mit dem Ausführungsstatus eines Auftrags. Wenn z.B. in einer [geschützten Sequenz](#)<sup>165</sup> ein Fehler auftritt, können Sie mit Hilfe der Funktion [retry-count](#)<sup>272</sup> ermitteln, wie oft die Ausführung eines [geschützten Blocks](#)<sup>165</sup> erneut versucht wurde.

### 5.11.8.1 failed-step

Gibt das Ergebnis eines fehlgeschlagenen Ausführungsschritts zurück. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Fehler bei geschützten Blöcken behandeln, wie unter [Behandlung von Fehlern in Schritten](#)<sup>165</sup> beschrieben. Die Funktion **failed-step** muss Teil des "Bei Fehler"-Handlers sein, da andernfalls der Schritt, in dem Sie den Handler verwenden, aufgrund eines fehlenden Fehlerschritts fehlschlägt.

Diese Funktion gibt einen Wert vom Typ **Ergebnis** zurück, der das Ergebnis des fehlerhaften Schritts darstellt. Um die Attribute des Ergebnisses zu finden, übergeben Sie diese Funktion als Argument an Funktionen wie z.B. **stdout** oder **stderr**:

```
stderr(failed-step())
stdout(failed-step())
```

Ob Sie `stderr` oder `stdout` verwenden sollen, hängt davon ab, ob der fehlerhafte Schritt die Fehlerinformationen im Standard-Fehler- oder im Standard-Output-Stream zurückgibt.

## Signatur

```
failed-step() -> Ergebnis
```

## Beispiele

Im Auftrag unten wird eine Fehlerbehandlung verwendet, daher eignet er sich für den Aufruf der `failed-step`-Funktion. Im ersten Ausführungsschritt wird versucht, einen als Auftrags-Input-Parameter bereitgestellten Shell-Befehl auszuführen. Wenn der Befehl mit einem Fehler fehlschlägt, wird der "Bei Fehler"-Handler ausgeführt. Der erste und einzige Schritt des "Bei Fehler"-Handlers ruft für die Fehlerbehandlung einen separat erstellten Unterauftrag auf. Dieser wird unten beschrieben.

The screenshot displays the configuration for a task step. It is divided into two main sections: 'Auftrags-Input-Parameter' and 'Ausführungsschritte'.

- Auftrags-Input-Parameter:** A single parameter is defined with the name 'command', type 'String', and the description 'The shell command to execute'.
- Ausführungsschritte:** The main step is 'Ausführen mit Error/Success Handler - bei Fehler 0 Mal erneut versuchen'. It contains two sub-steps:
  - Sub-step 1:** 'Funktion ausführen /system/shell/commandline'. The parameter 'Befehl' is set to the expression '{command}'.
  - Sub-step 2:** 'Funktion ausführen /public/Examples/ErrorLogger'. The parameter 'inputResult' is set to 'failed-step()' and 'workingDirectory' is set to 'C:\FlowForceExamples\FailedStep'.

A 'Bei Fehler' dropdown menu is positioned between the two sub-steps, indicating the error handling logic.

Sie können Ihre Fehlerbehandlung zwar anders konfigurieren, doch erhält der Fehlerbehandlungsunterauftrag in diesem Beispiel zwei Input-Parameter:

1. **inputResult** - den Output der `failed-step`-Funktion vom Typ **Ergebnis**.
2. **workingDirectory** - das Verzeichnis, in das die Log-Datei mit den Fehlerinformationen geschrieben wird.

Der Fehlerbehandlungsunterauftrag sieht folgendermaßen aus:

### Auftrags-Input-Parameter

+ Name:  Typ: Ergebnis

+ Name:  Typ: String als Verzeichnis Standard:

+

### Ausführungsschritte

+

Parameter:	Quelle:	<code>{as-file(stderr(inputResult))}</code>
	Ziel:	error.log
	Überschreiben:	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bei Fehler abbrechen:	<input style="border: none; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
	Arbeitsverzeichnis:	<code>{workingDirectory}</code>

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als Boolean

Der obige Ausführungsschritt ruft die `copy`-Funktion auf, um im Arbeitsverzeichnis des Auftrags eine Datei namens `error.log` zu erstellen. Der Ausdruck aus dem Textfeld **Quelle** tut Folgendes:

1. Die `stderr`-Ausdrucksfunktion konvertiert den von `inputResult` bereitgestellten Standardfehler in einen Stream. Wie oben bereits erwähnt, müssen Sie in einigen Fällen eventuell `stdout` anstelle von `stderr` verwenden. Sowohl `stdout` als auch `stderr` erhält als Argument einen Wert vom Typ **Ergebnis**. Dies ist genau der Rückgabotyp, der von der `failed-step`-Funktion (welche in diesem Beispiel im Hauptauftrag aufgerufen wurde) erzeugt wird.
2. Die `as-file`-Funktion konvertiert den Stream in eine Datei und schreibt sie auf die Festplatte. Der Pfad der Datei ist relativ zur Arbeitsverzeichnis.

Weitere Beispiele finden Sie unter:

- [Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag](#)<sup>371</sup>
- [Validieren eines XML-Dokuments mit Fehlerprotokollierung](#)<sup>408</sup>

### 5.11.8.2 retry-count

Gibt eine Zahl zurück, die angibt, wie oft FlowForce die Ausführung eines oder mehrerer Schritte, die eine Fehler/Erfolg-Behandlung aufweisen (einen so genannten "geschützten Block"), erneut versucht hat. Beachten Sie, dass mit der Funktion der innerste geschützte Block, der die Funktion umgibt, ausgewertet wird. Wenn keine Wiederholungen durchgeführt wurden (d.h. wenn die Ausführung des geschützten Blocks beim ersten Mal erfolgreich war), ist der Rückgabewert **0**. Siehe auch [Wiederholung bei Fehler](#)<sup>166</sup>.

## Signatur

```
retry-count() -> Zahl
```

### 5.11.8.3 instance-id

Gibt für jede Auftragsausführung einen eindeutigen String zurück. Anhand dieser Information kann für jede Auftragsausführung ein eindeutiges Verzeichnis erstellt werden, in dem der Verzeichnisname durch den String definiert wird.

## Signatur

```
instance-id() -> String
```

### 5.11.8.4 slot-number

Gibt die Nummer des Ausführungsslots der Warteschlange, in der der Auftrag derzeit gereiht ist, an. Diese Nummer sollte nicht als Dateiname verwendet werden. Mit Hilfe dieser Nummer erhalten Sie Zugriff auf verschiedene Server, um parallele Aufträge auszuführen (einfacher Lastenausgleich).

Die Slot-Nummer hängt von der Warteschlange ab, in der die Slot-Ausführung gestartet wurde. Wenn der aktuelle Auftrag von einem anderen Auftrag aufgerufen wird, so erbt er die Slot-Nummer des aufrufenden Auftrags.

## Signatur

```
slot-number() -> Zahl
```

## 5.11.9 Laufzeitinformationsfunktionen

Mit Laufzeitinformationsfunktionen werden die Einzelheiten der aktuell ausgeführten Aufträge behandelt.

### 5.11.9.1 log

Konvertiert den als Argument erhaltenen Ausdruck in einen String und schreibt ihn in das System-Log. Diese Funktion eignet sich in Situationen, in denen Sie den durch einen Schritt erzeugten Ausdruck explizit

protokollieren möchten. Wenn Werte auf diese Art protokolliert werden, werden die Werte im System-Log nicht gekürzt, wenn sie zu lang sind, siehe auch [Protokollierungseinstellungen](#)<sup>149</sup>.

## Signatur

```
log(expression:T0) -> String
```

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>expression</b>	T0	Der zu protokollierende FlowForce-Ausdruck vom Typ T0 (beliebiger Typ).

## Beispiele

Angenommen, Sie haben einen Auftrag wie den unten gezeigten erstellt, der eine Liste von Dateien vom angegebenen Pfad abrufen.

### Ausführungsschritte


- +
  - ▲
Funktion ausführen
  - Parameter:
Ausdruck:
  - =
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an

als T0

Wenn die Anzahl der Dateien im Quellverzeichnis das FlowForce-Standard-Log-Limit für Listen übersteigt, so werden die Einträge im Auftrags-Log gekürzt, also abgeschnitten. Wie Sie unten sehen, werden in diesem Beispiel nur die ersten 10 Dateinamen angezeigt. Außerdem wurde das letzte Zeichen der einzelnen Dateipfade abgeschnitten, da der Pfad das Standardlimit von 50 Zeichen überstiegen hat.

Datum	Meldung
2020-10-08 13:22:45	Instanz 38 wird gestartet.
2020-10-08 13:22:45	Ausführung von Auftrag <a href="#">/public/Examples/Functions/log-function</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/Functions/log-function</a> wird gestartet
2020-10-08 13:22:45	Schritt 1 Parameter 'Expression': C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 01.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 02.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 03.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 04.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 05.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 06.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 07.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 08.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 09.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 10.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 11.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 12.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 13.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 14.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 15.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 16.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 17.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 18.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 19.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 20.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 21.txt
2020-10-08 13:22:45	list("C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 01.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 02.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 03.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 04.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 05.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 06.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 07.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 08.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 09.tx[...]", "C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 10.tx[...], ...) wurde berechnet
2020-10-08 13:22:45	Auftrag Auftrag <a href="#">/public/Examples/Functions/log-function</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/Functions/log-function</a> wurde fertig ausgeführt

Damit dies nicht passiert, setzen Sie den Ausdruck in die log-Funktion und speichern Sie die Auftragskonfiguration.



Wenn Sie den Auftrag mit der neuen Konfiguration ausführen, enthält das Log nun zusätzlich zu dem durch das System protokollierten Eintrag einen neuen Eintrag für den protokollierten Ausdruck. Das Log wird nicht mehr gekürzt.

Date	Message
2020-09-21 15:21:41	Starting instance 68.
2020-09-21 15:21:41	Starting job execution: job <code>/public/Examples/Functions/log-function</code> in queue <code>/public/Examples/Functions/log-function</code>
2020-09-21 15:21:41	Running instance 68 locally.
2020-09-21 15:21:41	<ul style="list-style-type: none"> <li>Job <code>/public/Examples/Functions/log-function</code> <ul style="list-style-type: none"> <li>System function <code>/system/compute</code> <pre>step 1 parameter 'Expression': C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 01.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 02.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction \source\File 03.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 04.txt C:\FlowForceExamples \LogFunction\source\File 05.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 06.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 07.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction \source\File 08.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 09.txt C:\FlowForceExamples \LogFunction\source\File 10.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 11.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 12.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction \source\File 13.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 14.txt C:\FlowForceExamples \LogFunction\source\File 15.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 16.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 17.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction \source\File 18.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 19.txt C:\FlowForceExamples \LogFunction\source\File 20.txt C:\FlowForceExamples\LogFunction\source\File 21.txt</pre> </li> </ul> </li> </ul>

Alternativ zum Aufruf der `log`-Ausdrucksfunktion können Sie auch auf die Schaltfläche "Protokollierung aktivieren"  neben dem entsprechenden Schrittparameter klicken. Dies hat denselben Effekt wie die Verwendung der `log`-Funktion, daher blendet FlowForce die `log`-Funktion beim nächsten Öffnen der Auftragskonfigurationsseite aus. Der Unterschied zwischen der Schaltfläche  und der `log`-Funktion besteht darin, dass mit ersterer der gesamte im Textfeld angezeigte Ausdruck protokolliert wird, während Sie mit der `log`-Funktion selektiv kleinere Unterausdrücke wie den folgenden protokollieren können.

+

- Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `contains(log("Heuhaufen"), "Nadel")`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO

## 5.12 Systemfunktionen

In diesem Abschnitt werden Systemfunktionen in FlowForce Server beschrieben, mit Hilfe derer Sie Dateien kopieren und verschieben, Verzeichnisse erstellen, E-Mails senden sowie Shell-Befehle und andere Aktionen ausführen können. Diese Funktionen stehen im Container `/system` zur Verfügung. Es stehen die folgenden Systemfunktionen zur Verfügung:

- [/system](#)<sup>277</sup>
- [/system/filesystem](#)<sup>284</sup>
- [/system/ftp](#)<sup>288</sup>
- [/system/mail](#)<sup>326</sup>
- [/system/maintenance](#)<sup>332</sup>
- [/system/shell](#)<sup>333</sup>

Die meisten Systemfunktionen haben Parameter. Parameter können verschiedene Werte, darunter [Ausdrücke](#)<sup>207</sup> und [Ausdrucksfunktionen](#)<sup>217</sup> erhalten.

Wenn [RaptorXML/RaptorXML+XBRL Server](#) in FlowForce Server integriert ist, steht ein zusätzlicher Container mit allen RaptorXML/RaptorXML+XBRL Server-Funktionen zur Verfügung. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Integration mit RaptorXML Server](#)<sup>484</sup>.

### Windows-Netzwerkpfade

Wenn Sie Aufträge erstellen, müssen Sie Dateipfade auf dem Rechner, auf dem FlowForce ausgeführt wird oder Dateipfade im Netzwerk referenzieren. Wenn Sie einen Windows-Netzwerkpfad wie z.B. ein zugeordnetes Netzlaufwerk referenzieren, verwenden Sie die Universal Naming Convention (UNC) Syntax. Dies ist notwendig, da Laufwerksbuchstaben im System nicht global verwendet werden und da dem Benutzer bei jeder Sitzung ein eigener Laufwerksbuchstabe zugeordnet wird.

UNC hat die folgende Syntax: `\\server\sharedfolder\filepath`, wobei `server` sich auf den (durch DNS definierten) Servernamen bezieht; `sharedfolder` sich auf eine vom Administrator definierte Bezeichnung bezieht (so ist z.B. `admin$` im Allgemeinen das Root-Verzeichnis des Betriebssystems); und `filepath` sich auf die Unterverzeichnisse unterhalb des freigegebenen Ordners bezieht.

### 5.12.1 /system

Der Container `/system` enthält alle vordefinierten FlowForce-Funktionen. Direkt in diesem Container befinden sich nur die Funktionen [abort](#)<sup>277</sup>, [compute](#)<sup>279</sup>, [compute-string](#)<sup>281</sup> und [create-file](#)<sup>282</sup>. Andere Funktionen befinden sich geordnet nach Anwendungsbereich (z.B. AS2-Funktionen, Dateisystemfunktionen, Mail-Funktionen, usw.) in untergeordneten Containern.

#### 5.12.1.1 abort

Bricht die Ausführung eines Auftrags ab. Diese Funktion wird normalerweise innerhalb einer Bedingung verwendet, um den Auftrag zu beenden, wenn die Bedingung erfüllt wird. Er entspricht einer `throw`- oder `raise`-Funktion in einer Programmiersprache. Diese Funktion gibt keinen Wert zurück.

**Anmerkung:** Wenn die `abort`-Funktion in einen [Fehler-/Erfolgsbehandlungsblock](#) <sup>165</sup> inkludiert wird, wird der Fehler-/Erfolgsbehandlungsblock aufgrund dieser Funktion erneut gestartet, sodass der Auftrag nicht abgebrochen wird.

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>Meldung</i>	String	Obligatorischer String-Parameter. Definiert die Meldung, die ausgegeben werden soll, wenn der Auftrag abgebrochen wird.

### Beispiele

Im folgenden Auftrag wird die Funktion `abort` verwendet, um den Auftrag mit einem Fehler abzubrechen, wenn der Wert einer überprüften Liste 10 Einträge übersteigt. Wenn die Liste weniger als 10 Einträge oder genau 10 Einträge enthält, wird der Text "Die Liste enthält weniger als 10 Einträge" in eine Datei auf dem lokalen System geschrieben.

### Ausführungsschritte

- + Für jedes  in Sequenz 
  - + **Auswählen**
    - Wenn 
      - + Funktion ausführen 
        - Parameter: | Meldung:
        - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an
      - + **Wenn** 
        - + Funktion ausführen 
          - Parameter: | Befehl:
          - Bei Fehler abbrechen:
          - Arbeitsverzeichnis:
          - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als Ergebnis
        - +
        - Andernfalls
          - +
          - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an

### 5.12.1.2 compute

Vollständiger Pfad: /system/compute

Berechnet das Ergebnis eines Ausdrucks und gibt den berechneten Wert zurück. Der berechnete Wert kann in Parametern oder Ausdrücken anderer Ausführungsschritte verwendet werden. Mit dieser Funktion können Sie auch das Ergebnis eines Auftrags definieren, der als Dienst verwendet wird (siehe Beispiel).

Diese Funktion gibt den Wert **T0** zurück. Dieser steht für einen beliebigen Typ, d.h. der zurückgegebene Datentyp wird von dem im Parameter **Ausdruck** verwendeten Ausdruck abgeleitet.

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Ausdruck</b>	<a href="#">Ausdruck von T0</a>	Der zu berechnende FlowForce Server-Ausdruck. Nähere Informationen zu <a href="#">Ausdrücken</a> <sup>207</sup> finden Sie unter <a href="#">Ausdrücke</a> <sup>207</sup> .

## Beispiele

In diesem Beispiel wird ein Auftrag mit zwei Ausführungsschritten beschrieben. Im ersten Schritt wird ein Shell-Befehl im Verzeichnis **c:\temp** ausgeführt und das Ergebnis wird als `hello` deklariert.

Als Nächstes wird das Ergebnis an den zweiten Ausführungsschritt übergeben. Im zweiten Ausführungsschritt wird mit Hilfe von Ausdrücken (in diesem Fall mit den Funktionen `stdout` und `content`) folgendes Ergebnis erstellt:

- Abrufen der Standardausgabe des Ergebnisses des ersten Schritts
- Konvertierung der Ausgabe einen String

Die `compute`-Funktion wertet den in das Textfeld **Ausdruck** eingegebenen Ausdruck aus.

### Ausführungsschritte

**+**

▲ Funktion ausführen `/system/shell/commandline`

Parameter: Befehl: `echo "hello world"`

Arbeitsverzeichnis: `c:\temp`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `hello`

**+**

▲ Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `concat(stdout(hello))`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Name`

neuer Ausführungsschritt
neuer Auswahlschritt
neuer For-each-Schritt
neuer Error/Success Handler-Schritt

Siehe auch [Hello World](#)<sup>91</sup>-Tutorial.

### 5.12.1.3 compute-string

Vollständiger Pfad: /System/compute-string

Gibt das Ergebnis eines Ausdrucks als String aus. Diese Schrittfunktion führt im Prinzip dieselbe Aktion aus, wie die Funktion `compute` mit dem Unterschied, dass es sich beim Input-Format um einen String anstelle eines Ausdrucks handelt.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Ausdruck	String	Der (als String) zu berechnende FlowForce Server-Ausdruck.

#### Beispiele

Um den Unterschied zwischen der Funktion `/system/compute/` und der Funktion `/system/compute-string` zu verstehen, werfen Sie einen Blick auf das folgende Beispiel:

#### Auftrags-Input-Parameter

**Name:**  **Typ:**  **Standard:**  **Beschreibung:**

#### Ausführungsschritte

**+** **▲** Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `concat(filename(inputname), '.txt')`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als T0

---

**+** **▲** Funktion ausführen `/system/compute-string`

Parameter: Ausdruck: `{filename(inputname)}.txt`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als String

---

**+** **▲** Funktion ausführen `/system/compute-string`

Parameter: Ausdruck: `Both expressions are {if(outputname1 == outputname2, ", 'not')}identica`

Der oben gezeigte Auftrag enthält drei Ausführungsschritte.

Im ersten Schritt wird die Funktion `/system/compute/` aufgerufen. Beachten Sie, dass keine geschweiften Klammern verwendet werden. Das gesamte Feld enthält einen Ausdruck (Sie sehen dies auch an der Hintergrundfarbe), daher werden implizit geschweifte Klammern angenommen. Der Ausdruck verkettet zwei Werte und erzeugt abhängig vom Auftrags-Input-Parameter einen String. Wenn der Input-Parameter z.B. lautet "c:\temp\invoices.txt", wird mit diesem Schritt der String-Wert "invoices.txt" zurückgegeben (der als **outputname1** deklariert ist).

Im zweiten Schritt wird die Funktion `/system/compute-string` aufgerufen. Mit dieser Funktion wird ein String verarbeitet, der einen eingebetteten FlowForce-Ausdruck enthält. Hier werden zum Trennen des Ausdrucks vom restlichen String geschweifte Klammern verwendet. Beachten Sie, dass der eingebettete Ausdruck eine andere Hintergrundfarbe als der Rest des String hat. Zwar wurde hier eine andere Methode verwendet, doch ist das Schrittergebnis (**outputname2**) dasselbe wie **outputname1**.

Im dritten Schritt wird schließlich wieder die Funktion `/system/compute-string` aufgerufen, um **outputname1** mit **outputname2** zu vergleichen. Wenn beide Werte identisch sind, erhalten Sie als Ergebnis den String-Wert "Both expression are identical". Andernfalls lautet das Ergebnis "Both expressions are not identical".

### 5.12.1.4 create-file

Mit der Funktion **create-file** können Sie Streaming-Inhalt für die zukünftige Verwendung in einer Datei speichern. Mit Hilfe der Funktion **create-file** erstellte Dateien sind nicht temporär. Solche Dateien gehören zum Benutzer und nicht zu FlowForce.

Die Funktion **create-file** ähnelt insofern der Funktion **as-file**<sup>254</sup>, als damit die definierte Zielfeile mit dem definierten Streaming-Inhalt erstellt wird, jedoch erstellt **create-file** keine temporären Dateien. Verwenden Sie `/system/create-file`, um Streaming-Inhalt, den Sie behalten möchten, zu speichern. Verwenden Sie **as-file**, um den Streaming-Inhalt als Datei an ein Programm zu übergeben. Dabei kann es sich um eine temporäre, von FlowForce verwaltete Datei handeln.

Als Quellausdruck (*siehe Abbildung unten*) kann ein beliebiger Ausdruck, dessen Ergebnis ein Stream ist, verwendet werden. Alles, was an die Funktion **as-file** übergeben werden kann, kann verwendet werden. So könnten Sie z.B. die folgenden Optionen verwenden:

- `stdout(result)`<sup>241</sup>, `stderr(result)`<sup>243</sup>, `result(result, name, index)`<sup>245</sup> ruft Streams aus Schrittergebnissen ab.
- `mime-flatten(stream)`<sup>236</sup> erzeugt einen message/rfc822-Stream aus einem anderen, indem diesem seine MIME Header vorangestellt werden.
- `mime-multipart(string, stream*)`<sup>236</sup> erzeugt eine MIME Multipart-Struktur als Stream.
- `stream-open(filename, contenttype)`<sup>240</sup> öffnet eine Datei auf der Festplatte.
- `empty-stream()`<sup>241</sup> erzeugt einen Stream mit der Länge Null.
- `stream-from-string(text, encoding, content-type)`<sup>240</sup> kodiert einen String-Wert als Stream.

#### Parameter


Name	Typ	Beschreibung
Zielfeile	String	Obligatorischer Parameter. Der Name der Datei, in der Stream-Inhalt gespeichert wird.

Name	Typ	Beschreibung
<i>Quell-Stream</i>	Stream	Obligatorischer Parameter. Stream-Inhalt, der in einer Datei gespeichert werden soll.
<i>Ziel überschreiben</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Setzen Sie diesen Parameter auf <code>true</code> , wenn Zieldateien desselben Namens überschrieben werden sollen. Der Standardwert ist <code>false</code> .
<i>Arbeitsverzeichnis</i>	String	Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu dem Verzeichnis, in dem die Zieldatei gespeichert wird.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> <code>FALSE</code> ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert <code>FALSE</code> zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> <code>TRUE</code> ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist <code>TRUE</code> .

### Beispiel

In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für die `create-file`-Funktion. Wir möchten eine Datei namens `CreateTest.txt` erstellen und auf dem Desktop speichern. Dazu verwenden wir die Funktion `stream-from-string`<sup>240</sup>, welche einen String-Wert als Stream kodiert. Folglich sehen wir, dass unsere neue `CreateTest.txt`, den String `MyFileContent` enthält.

**Anmerkung:** Um den Auftrag auszuführen, [definieren Sie einen Trigger](#)<sup>184</sup> und/oder starten Sie den Auftrag als [Dienst](#)<sup>193</sup>.



## 5.12.2 /system/filesystem

Der Container `system/filesystem` enthält Funktionen zum Verwalten von Dateien und Verzeichnissen in dem Betriebssystem, in dem FlowForce Server ausgeführt wird.

**Anmerkung:** Bei allen Dateipfaden in Auftragsausführungsschritten muss es sich um Pfade auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, und nicht um solche auf Ihrem lokalen Rechner handeln.

### 5.12.2.1 copy

Vollständiger Pfad: `/System/filesystem/copy`

Kopiert eine Datei aus einem Quell- in ein Zielverzeichnis. Die Datei kann optional mit einem neuen Namen in das Zielverzeichnis kopiert werden. Bei Aufruf der Funktion von einem einfachen Ausführungsschritt aus kopiert diese Funktion immer nur eine Datei auf einmal. Um mit FlowForce mehrere Dateien zu kopieren, setzen Sie den Schritt, in dem die copy-Funktion aufgerufen wird, in einen **For-each**-Schritt, wie im Beispiel "[Kopieren von Dateien](#)"<sup>349</sup> gezeigt.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Quelle</b>	<code>String als Datei</code>	Pfad und den Dateiname der zu kopierenden Quelldatei
<b>Ziel</b>	<code>String als Datei</code>	Der Pfad und Dateiname des Zielverzeichnisses. Sie können in das Zielfeld auch einen anderen Dateinamen eingeben, wenn die Datei gleichzeitig auch umbenannt werden soll.
<b>Überschreiben</b>	<code>Boolean</code>	Bei <b>true</b> wird die Zieldatei überschrieben. Der Standardwert ist <b>false</b> .
<b>Bei Fehler abbrechen</b>	<code>Boolean</code>	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist

Name	Typ	Beschreibung
		TRUE.
<b>Arbeitsverzeichnis</b>	<i>String als Verzeichnis</i>	Definiert das Arbeitsverzeichnis (z.B. <b>c:\irgendeinVerzeichnis</b> ). Bei Verwendung relativer Pfade werden diese anhand des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

### Beispiele

Siehe [Kopieren von Dateien](#) <sup>349</sup>

## 5.12.2.2 delete

Vollständiger Pfad: `/System/filesystem/delete`

Mit dieser Funktion wird eine Datei aus dem Pfad gelöscht. Bei Aufruf der Funktion von einem einfachen Ausführungsschritt aus löscht diese Funktion immer nur eine Datei auf einmal. Um mit FlowForce mehrere Dateien zu löschen, setzen Sie den Schritt, in dem die delete-Funktion aufgerufen wird, in einen **For-each**-Schritt, wie im Beispiel "[Kopieren von Dateien](#)" <sup>349</sup> gezeigt.

**Anmerkung:** FlowForce kann nicht direkt von der `delete`-Funktion aus bestätigen, ob eine Datei gelöscht wurde. FlowForce kann nur vom Betriebssystem, das einen solchen Befehl ausführt, eine Antwort abrufen. Wenn im Auftrag weitere Schritte folgen, die von der gelöschten Datei abhängen, müssen Sie explizit überprüfen, ob die Datei noch vorhanden ist. Dies kann mit Hilfe der Funktion [list-files](#) <sup>255</sup> überprüft werden.

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Pfad</b>	<i>String als Verzeichnis</i>	Der Pfad und Dateiname der zu löschenden Datei
<b>Bei Fehler abbrechen</b>	<i>Boolean</i>	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<b>Arbeitsverzeichnis</b>	<i>String als Verzeichnis</i>	Definiert das Arbeitsverzeichnis (z.B. <b>c:\irgendeinVerzeichnis</b> ).

Name	Typ	Beschreibung
		Bei Verwendung relativer Pfade werden diese anhand des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

### 5.12.2.3 mkdir

Vollständiger Pfad: `/system/filesystem/mkdir`

Erstellt ein Verzeichnis unter dem angegebenen Pfad.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Pfad</b>	<code>String als Verzeichnis</code>	Der Pfad des neuen Verzeichnisses.
<b>Übergeordnete Verzeichnisse erstellen</b>	<code>Boolean</code>	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in einem einzigen Schritt einen hierarchischen Pfad wie den folgenden zu erstellen: <b>c:\dir1\dir2\dir3</b> .
<b>Bei Fehler abbrechen</b>	<code>Boolean</code>	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<b>Arbeitsverzeichnis</b>	<code>String als Verzeichnis</code>	Definiert das Arbeitsverzeichnis (z.B. <b>c:\irgendeinVerzeichnis</b> ). Bei Verwendung relativer Pfade werden diese anhand des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

#### Beispiele

Wenn das **Arbeitsverzeichnis** `c:\temp` ist und **Pfad** `temp2\temp3`, erstellt die Funktion das neue Verzeichnis `c:\temp\temp2\temp3`.

## 5.12.2.4 move

Vollständiger Pfad: `/system/filesystem/move`

Verschiebt eine Datei oder benennt sie um.

Bei Aufruf der Funktion von einem einfachen Ausführungsschritt aus verschiebt diese Funktion immer nur eine Datei auf einmal (bzw. benennt diese um). Um mit FlowForce mehrere Dateien zu verschieben bzw. umzubenennen, setzen Sie den Schritt, in dem die move-Funktion aufgerufen wird, in einen "for-each"-Schritt, wie im Beispiel [Kopieren von Dateien](#)<sup>349</sup> gezeigt.

### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Quelle</b>	<code>String als Datei</code>	Der Pfad und Dateiname der zu verschiebenden Quelldatei.
<b>Ziel</b>	<code>String als Datei</code>	Der Name des Zielverzeichnisses. Wenn Sie in diesem Feld nur den Verzeichnisnamen angegeben, wird der ursprüngliche Name der Datei beibehalten.
<b>Ziel überschreiben</b>	<code>Boolean</code>	Optionaler Parameter. Setzen Sie diesen Parameter auf <code>true</code> , wenn Zieldateien desselben Namens überschrieben werden sollen. Der Standardwert ist <code>false</code> .
<b>Bei Fehler abbrechen</b>	<code>Boolean</code>	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> <code>FALSE</code> ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert <code>FALSE</code> zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> <code>TRUE</code> ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist <code>TRUE</code> .
<b>Arbeitsverzeichnis</b>	<code>String als Verzeichnis</code>	Definiert das Arbeitsverzeichnis (z.B. <code>c:\irgendeinVerzeichnis</code> ). Bei Verwendung relativer Pfade werden diese anhand des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

### 5.12.2.5 rmdir

Vollständiger Pfad: `/system/filesystem/rmdir`

Entfernt ein Verzeichnis.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Pfad</b>	<code>String als Verzeichnis</code>	Der Name des zu löschenden Verzeichnisses.
<b>Bei Fehler abbrechen</b>	<code>Boolean</code>	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<b>Arbeitsverzeichnis</b>	<code>String als Verzeichnis</code>	Definiert das Arbeitsverzeichnis (z.B. <code>c:\irgendeinVerzeichnis</code> ). Bei Verwendung relativer Pfade werden diese anhand des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

### 5.12.3 /system/ftp

Der Container `system/ftp` enthält Funktionen zum Herstellen einer Verbindung zu einem FTP- oder FTPS-Server und zum Durchführen von Operationen wie z.B. dem Hochladen, Abrufen und Löschen von Dateien sowie dem Erstellen und Löschen von entfernten Verzeichnissen usw.

#### triggerfile-Parameter

Aufträge mit [Dateisystem-Triggern](#)<sup>188</sup> und [HTTP-Triggern](#)<sup>190</sup> haben einen Auftrags-Input-Parameter namens `triggerfile`, der den absoluten Pfad der Datei (Dateisystem-Trigger) oder URI (HTTP-Trigger) enthält, die den Auftrag auslöst. Die Trigger-Datei kann in FTP-Funktionen verwendet werden (z.B. um die Trigger-Datei auf einen FTP-Server hochzuladen). Wenn Sie nur den Namen der `triggerfile`-Datei mit ihrer Erweiterung benötigen, verwenden Sie den Ausdruck [file-with-extension](#)<sup>259</sup>:

```
{filename-with-extension(triggerfile)}
```

Ein Beispiel dazu finden Sie unter der FTP-Funktion [store](#)<sup>316</sup>.

#### Wildcards in FTP-Funktionen

Die folgenden FTP-Funktionen akzeptieren Wildcards als Parameter:

- [/system/ftp/delete-wildcard](#)<sup>291</sup>
- [/system/ftp/retrieve-wildcard](#)<sup>308</sup>
- [/system/ftp/store-wildcard](#)<sup>322</sup>
- [/system/ftp/list](#)<sup>294</sup>

Sie können bei der Verwendung von Funktionen mit Wildcards die folgenden Wildcards eingeben:

Wildcard	Verwendung	Beispiel
*	Übereinstimmung mit null oder mehr Zeichen.	Mit <code>*.htm</code> werden <code>home.htm</code> und <code>index.htm</code> gefunden.
?	Findet jedes einzelne Zeichen.	Mit <code>*.xm?</code> werden <code>index.xml</code> und <code>project.xmi</code> gefunden.

Die Wildcard `+` (eines oder mehr) wird nicht unterstützt. Sie können stattdessen `?*` verwenden. So werden z.B. mit `*.c?*` `.cs-`, `.cp-` und `.cspj-` Dateien, nicht aber `.c-` Dateien gefunden.

### 5.12.3.1 delete

Löscht eine Datei von einem FTP-Server.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter, der den Namen eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, von dem eine Datei gelöscht werden soll, angibt.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .

Name	Typ	Beschreibung
SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden	String	<p>Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code>. FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(am unsichersten)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (am sichersten)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal.</p>
Server-Zertifikat überprüfen	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Überprüfung: Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen (<i>Standardwert</i>): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</li> <li>• Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
Server-Zertifikat	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen auswählen, wird das</p>

Name	Typ	Beschreibung
		FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> Keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i> -Parameterwert ignoriert.
<i>Zieldatei</i>	String	Obligatorischer Parameter, der den Namen der Datei, die vom FTP-Server gelöscht werden soll, angibt. Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<i>Konto</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.

### 5.12.3.2 delete-wildcard

Löscht Dateien, die mit einer Wildcard (z.B. \*.xml) übereinstimmen, von einem FTP-Server. Bei Erfolg gibt die Funktion eine Liste der gelöschten Dateien zurück. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wurde, wird eine leere Liste zurückgegeben. Wenn die Ausführung fehlschlägt, hängt das Ergebnis, vom Parameter *bei Fehler abbrechen* ab (siehe unten).

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, von dem Sie Dateien, die mit einer bestimmten Wildcard übereinstimmen, löschen möchten.
<i>Login-Anmeldeinformation</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu

Name	Typ	Beschreibung
<i>en</i>		finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	<p>Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code>. FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(am unsichersten)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (am sichersten)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option <code>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</code> verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option <code>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung</code> verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in <code>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</code>.</p>
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Überprüfung: Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen (<i>Standardwert</i>): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des</li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikatüberprüfen</i> keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i>-Parameterwert ignoriert.</p>
<i>Wildcard</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Definiert eine Wildcard, z.B. <code>*.xml</code>. Dateien, die mit der Wildcard übereinstimmen, werden vom FTP-Server gelöscht. Siehe auch <a href="#">Wildcards in FTP-Funktionen</a><sup>268</sup>.</p> <p>Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.</p>
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	<p>Optionaler Parameter. Dieser Parameter gibt an, welches Ergebnis ein Auftrag hat, in dem ein Fehler auftritt. Wenn dieser Parameter <code>false</code> ist, gibt die Funktion die Liste der erfolgreich gelöschten Verzeichnisnamen zurück. Diejenigen Dateinamen, die aus irgendeinem Grund nicht gelöscht werden konnten, fehlen auf der Liste. Wenn dieser Parameter <code>true</code> ist, wird die Auftragsausführung bei der ersten Datei, die nicht gelöscht werden kann, abgebrochen. Der Standardwert ist <code>true</code>.</p>
<i>Konto</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote</p>

Name	Typ	Beschreibung
		Server hat.

### 5.12.3.3 list

Listet den Inhalt eines Verzeichnisses auf einem FTP-Server auf.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, dessen Inhalt aufgelistet werden soll.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code> . FTP verwendet zur Datenübertragung

Name	Typ	Beschreibung
		<p>einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(<b>am unsichersten</b>)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (<b>am sichersten</b>)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal.</p>
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	Optionaler Parameter. Legt fest,

Name	Typ	Beschreibung
		<p>wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Überprüfung: Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen (<i>Standardwert</i>): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</li> <li>• Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
Server-Zertifikat	Zertifikat	Optionaler Parameter. Definiert

Name	Typ	Beschreibung
		<p>den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> Keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i>-Parameterwert ignoriert.</p>
<i>Wildcard</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Wenn nur Dateien mit einem bestimmten Muster aufgelistet werden sollen, können Sie eine Wildcard (z.B. *.js) verwenden. Siehe auch <a href="#">Wildcards in FTP-Funktionen</a><sup>288</sup>.</p> <p>Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.</p>
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	<p>Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.</p>
<i>Konto</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.</p>

### 5.12.3.4 mkdir

Erstellt ein Verzeichnis auf einem FTP-Server.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, auf dem eine Datei erstellt werden soll.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code> . FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:

Name	Typ	Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(am unsichersten)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (am sichersten)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal.</p>
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Überprüfung: Es</li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen (Standardwert): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</li> <li>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen</p>

Name	Typ	Beschreibung
		auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> Keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i> -Parameterwert ignoriert.
<i>Zielverzeichnis</i>	String	Obligatorischer Parameter. Der Name eines Verzeichnisses, das auf dem FTP-Server erstellt werden soll.  Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<i>Konto</i>	String	Optional Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.

### 5.12.3.5 move

Verschiebt eine Datei (*Quelldatei*) auf einem FTP-Server an einen anderen Ort (*Zieldatei*) auf demselben FTP-Server.

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, in das eine Datei verschoben werden soll.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code> . FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(<code>am</code>)</li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>unsichersten)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (am sichersten)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal.</p>
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Überprüfung: Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• Anhand von System-Zertifikatspeicher</li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>überprüfen (<i>Standardwert</i>): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat</i></p>

Name	Typ	Beschreibung
		<p><i>überprüfen</i> Keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i>-Parameterwert ignoriert.</p>
<i>Quelldatei</i>	String	<p>Obligatorischer Parameter. Der Name der zu verschiebenden Datei.</p> <p>Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung des absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.</p>
<i>Zielfdatei</i>	String	<p>Obligatorischer Parameter. Der Name der verschobenen Datei unter dem Zielpfad.</p> <p>Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.</p>
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	<p>Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.</p>
<i>Konto</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.</p>

### 5.12.3.6 retrieve

Lädt eine Datei von einem FTP-Server in ein lokales Verzeichnis herunter.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, von dem eine Datei abgerufen (heruntergeladen) werden soll.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code> . FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(am unsichersten)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (am sichersten)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung verwendet wird. Wenn diese sicherere</p>

Name	Typ	Beschreibung
		Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in <code>Explizit</code> mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal.
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine Überprüfung: Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen (<i>Standardwert</i>): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</li> <li>• Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option <i>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen</i> auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> <i>Keine Überprüfung</i> oder <i>Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen</i> auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i> -Parameterwert ignoriert.
<i>Quelldatei</i>	String	Obligatorischer Parameter, der den Namen einer Datei, die vom FTP-Server heruntergeladen werden soll, angibt. Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.
<i>Zieldatei</i>	String	Obligatorischer Parameter, der den Namen der vom FTP-Server heruntergeladenen Datei angibt. Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Arbeitsverzeichnis</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Arbeitsverzeichnis</i> ignoriert.
<i>Ziel überschreiben</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Setzen Sie diesen Parameter auf <code>true</code> , wenn Zieldateien desselben Namens überschrieben werden sollen. Der

Name	Typ	Beschreibung
		Standardwert ist <code>false</code> .
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<i>Arbeitsverzeichnis</i>	String	Optionaler Parameter. Definiert das lokale Arbeitsverzeichnis, in dem die vom FTP-Server heruntergeladene Datei gespeichert werden soll.
<i>Konto</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.

### 5.12.3.7 retrieve-wildcard

Lädt Dateien von einem FTP-Server in ein lokales Verzeichnis herunter, wenn die Dateien mit einer Wildcard übereinstimmen (z.B. `*.xml`). Bei Erfolg gibt die Funktion eine Liste der Dateien (absolute lokale Pfade) zurück. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wurde, wird eine leere Liste zurückgegeben. Wenn die Ausführung fehlschlägt, hängt das Ergebnis, vom Parameter *bei Fehler abbrechen* ab (siehe unten).

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, von dem Sie Dateien, die mit einer bestimmten Wildcard übereinstimmen, herunterladen möchten.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort

Name	Typ	Beschreibung
		<p>des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a><sup>198</sup>. Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.</p>
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	<p>Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code>.</p>
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	<p>Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code>. FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(<b>am unsichersten</b>)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (<b>am sichersten</b>)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce</p>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option <i>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</i> verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option <i>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung</i> verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in <i>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</i>.</p>
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Keine Überprüfung</i>: Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• <i>Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen (Standardwert)</i>: Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den</li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikatüberprüfen</i> Keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i>-Parameterwert ignoriert.</p>
<i>Wildcard</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Definiert eine Wildcard, z.B. <code>*.xml</code>. Dateien, die mit der Wildcard übereinstimmen, werden vom FTP-Server in ein lokales Verzeichnis heruntergeladen. Siehe auch <a href="#">Wildcards in FTP-Funktionen</a><sup>288</sup>.</p> <p>Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst.</p>

Name	Typ	Beschreibung
		Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.  Beachten Sie, dass einige Dateien eventuell auch bei fehlgeschlagener Ausführung abgerufen werden.
<i>Arbeitsverzeichnis</i>	String	Optionaler Parameter. Definiert das lokale Verzeichnis, in dem die vom FTP-Server heruntergeladenen Dateien gespeichert werden sollen.
<i>Konto</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.

### 5.12.3.8 rmdir

Löscht ein Verzeichnis von einem FTP-Server.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird.

Name	Typ	Beschreibung
		Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Pfad auf dem remote FTP-Server, von dem ein Verzeichnis gelöscht werden soll.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	<p>Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code>. FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(<code>am unsichersten</code>)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (<code>am</code></li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>sichersten)</p> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option <i>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</i> verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option <i>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung</i> verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in <i>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</i>.</p>
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Keine Überprüfung</i>: Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• <i>Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen</i> (<i>Standardwert</i>): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter</li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikatüberprüfen</i> keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicherüberprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i>-Parameterwert ignoriert.</p>
<i>Zielverzeichnis</i>	String	<p>Obligatorischer Parameter. Der Name eines Verzeichnisses, das vom FTP-Server gelöscht werden soll.</p>

Name	Typ	Beschreibung
		Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung des absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<i>Konto</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.

### 5.12.3.9 store

Lädt eine Datei aus einem lokalen Verzeichnis auf einen FTP-Server hoch.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, in das eine Datei hochgeladen werden soll.

Name	Typ	Beschreibung
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	<p>Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a><sup>198</sup>. Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.</p>
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	<p>Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code>.</p>
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	<p>Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code>. FTP verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(<code>am unsichersten</code>)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (<code>am sichersten</code>)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die</p>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option <code>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</code> verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option <code>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung</code> verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in <code>Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</code>.</p>
<p><i>Server-Zertifikat überprüfen</i></p>	<p>String</p>	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keine Überprüfung:</b> Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• <b>Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen (Standardwert):</b> Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code></li> </ul>

Name	Typ	Beschreibung
		<p>vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen: FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikatüberprüfen</i> keine Überprüfung oder Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i>-Parameterwert ignoriert.</p>
<i>Quelldatei</i>	String	<p>Obligatorischer Parameter. Der Name einer lokalen Datei, die auf den FTP-Server hochgeladen werden soll.</p> <p>Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Arbeitsverzeichnis</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten</p>

Name	Typ	Beschreibung
		Pfads wird der Pfad in <i>Arbeitsverzeichnis</i> ignoriert.
<i>Zieldatei</i>	String	Obligatorischer Parameter. Der Name der hochgeladenen Datei, die auf dem FTP-Server gespeichert werden soll.  Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Verzeichnis auf dem Host</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Verzeichnis auf dem Host</i> ignoriert.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
<i>Arbeitsverzeichnis</i>	String	Optionalen Parameter. Definiert das lokale Arbeitsverzeichnis, aus dem eine Datei auf den FTP-Server hochgeladen wird.
<i>Konto</i>	String	Optionalen Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.

## Beispiel

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Sie eine Datei aus einem lokalen Verzeichnis auf einen entfernten FTP-Server hochladen, ohne zum Zeitpunkt der Auftragskonfiguration den Dateinamen und die Dateierweiterung zu kennen.

### Einrichten eines Triggers

Um eine Datei hochladen zu können, ohne ihren Namen und ihre Erweiterung zu kennen, muss ein [Dateisystem-Trigger](#)<sup>188</sup> definiert werden. Mit dem unten gezeigten Trigger wird das Verzeichnis `c:\FlowForce\Upload` auf Änderungen überwacht. Jedes Mal, wenn es in diesem Verzeichnis eine Änderung gibt, wird der Auftrag gestartet und der absolute Pfad der Datei, die den Auftrag ausgelöst hat, steht daraufhin im Input-Parameter *triggerfile* zur Verfügung (*Unterabschnitt weiter unten*).

**Trigger**

Überprüfe:  von Datei oder Verzeichnis:  Abrufintervall:  Sekunden.

Start:

Läuft ab:

Zeitzone:

aktiviert

Hinzufügen eines Ausführungsschritts

Im Ausführungsschritt unten wird die Funktion `store` aufgerufen, um eine Datei aus dem lokalen Verzeichnis (`C:\FlowForce\Upload`) in das Verzeichnis `uploads` auf dem FTP-Server hochzuladen. Jedes Mal, wenn im lokalen Arbeitsverzeichnis eine Änderung gefunden wird, wird der Auftrag ausgelöst und die Funktion `store` lädt die Datei, in der die Änderung vorgenommen wurde, auf den FTP-Server hoch. Da wir das lokale Arbeitsverzeichnis bereits angegeben haben, genügt im Parameter *Quelldatei* der relative Pfad der Trigger-Datei. Für die Zieldatei muss der relative Pfad der Trigger-Datei verwendet werden, damit dieser korrekt anhand des Verzeichnisses auf dem FTP-Server aufgelöst wird.

In den Parametern *Quelldatei* und *Zieldatei* verwenden wir die Funktion [file-with-extension](#)<sup>259</sup>. Diese extrahiert anhand des absoluten Pfads der Trigger-Datei den Dateinamen und seine Erweiterung. Wäre der Name der Trigger-Datei z.B. `C:\FlowForce\Upload\Example.txt`, würde der Ausdruck `Example.txt` zurückgeben.

**Auftrags-Input-Parameter**

Name:  Typ:  Standard:

**Ausführungsschritte**

▲ Funktion ausführen

Parameter:	FTP Server:	<input type="text" value="10.100.63.200"/>
	Port:	<input type="text" value="21"/>
	Verzeichnis auf dem Host:	<input type="text" value="uploads"/>
	Login-Anmeldeinformationen:	<input checked="" type="radio"/> Anmeldeinformationen auswählen: <input type="text" value="/public/my.ftp.credentials"/> <input type="radio"/> Lokale Anmeldeinformationen definieren:
	Passiven Modus verwenden:	<input type="button" value="+"/>
	Quelldatei:	<input type="text" value="{filename-with-extension(triggerfile)}"/>
	Zieldatei:	<input type="text" value="{filename-with-extension(triggerfile)}"/>
	Bei Fehler abbrechen:	<input type="button" value="+"/>
	Arbeitsverzeichnis:	<input type="text" value="C:\FlowForce\Upload"/>
	Konto:	<input type="button" value="+"/>

### 5.12.3.10 store-wildcard

Lädt Dateien aus einem lokalen Verzeichnis auf einen FTP-Server hoch, wenn die Dateien mit einer Wildcard übereinstimmen (z.B. \*.xml). Bei erfolgreicher Ausführung gibt die Funktion eine Liste der hochgeladenen Dateien (absolute lokale Pfade) zurück. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wurde, wird eine leere Liste zurückgegeben. Wenn die Ausführung fehlschlägt, hängt das Ergebnis, vom Parameter *bei Fehler abbrechen* ab (siehe unten).

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>FTP Server</i>	String	Obligatorischer Parameter. Adresse eines entfernten FTP-Servers als URL oder als IP-Adresse.
<i>Port</i>	Zahl	Optionaler Parameter. Die Port-Nummer, über die die Verbindung zum FTP-Server hergestellt wird. Der Standardwert ist 21.
<i>Verzeichnis auf dem Host</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name eines Verzeichnisses auf dem remote FTP-Server, auf den Sie Dateien, die mit einer bestimmten Wildcard übereinstimmen, hochladen möchten.
<i>Login-Anmeldeinformationen</i>	Anmeldeinformationen	Optionaler Parameter. Der Benutzername und das Passwort des FTP-Kontos. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Anmeldeinformationen</a> <sup>198</sup> . Lassen Sie diesen Parameter weg, wenn für den FTP-Server keine Anmeldeinformationen benötigt werden.
<i>Passiven Modus verwenden</i>	Boolean	Optionaler Parameter. Verwenden Sie den passiven Modus, wenn Probleme mit der Verbindung auftreten (z.B. wenn Router oder eine Firewall eine aktive Verbindung verhindern). Der Standardwert ist <code>true</code> .
<i>SSL/TLS-Verschlüsselung verwenden</i>	String	Optionaler Parameter, der festlegt, ob eine SSL/TLS-Verschlüsselung verwendet werden soll. Der Standardwert ist <code>Nein</code> . FTP

Name	Typ	Beschreibung
		<p>verwendet zur Datenübertragung einen Befehls- und einen Datenkanal. Wenn der FTP-Server eine explizite Verschlüsselung unterstützt, können Sie diesen Parameter auf einen der folgenden Werte setzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehlskanal(<b>am unsichersten</b>)</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal</li> <li>• Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung (<b>am sichersten</b>)</li> </ul> <p>Wenn Sie eine der obigen Optionen definieren, hängt die Validierung des Server-Zertifikats vom Wert des Parameters <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> ab. Die implizite Verschlüsselung gilt als veraltet und wird in FlowForce nicht unterstützt.</p> <p>Beachten Sie außerdem, dass in bestehenden Aufträgen, in denen vor Version 2025 Release 2 die Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal verwendet wurde, nun automatisch die sicherere Option Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal und gemeinsam genutzter TLS-Sitzung verwendet wird. Wenn diese sicherere Option aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, ändern Sie die Option manuell in Explizit mit verschlüsseltem Befehls- und Datenkanal.</p>

Name	Typ	Beschreibung
<i>Server-Zertifikat überprüfen</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Legt fest, wie FlowForce das Zertifikat des FTP-Servers überprüfen soll. Es stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keine Überprüfung:</b> Es wird jedes FTP-Server-Zertifikat akzeptiert.</li> <li>• <b>Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen</b> (<i>Standardwert</i>): Unter Windows überprüft FlowForce Server die Zertifikat-Signatur anhand des <i>Zertifikatspeichers</i> des Benutzerkontos, mit dem der Auftrag ausgeführt wird, und anhand des <i>Systemspeichers</i>. Unter Linux verwendet FlowForce Server den normalerweise unter <code>/usr/lib/ssl/cert.pem</code> und <code>/usr/lib/ssl/certs</code> vorhandenen System-Zertifikatspeicher oder den Pfad, auf den die Umgebungsvariablen <code>SSL_CERT_FILE</code> und <code>SSL_CERT_DIR</code> verweisen.</li> <li>• <b>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen:</b> FlowForce vergleicht das Zertifikat des FTP-Servers mit dem im Parameter <i>Server-Zertifikat</i> definierten.</li> </ul> <p>Für diesen Parameter werden ein Server-Zertifikat und eine sichere Verbindung benötigt. Wenn keine sichere Verbindung hergestellt werden kann, schlägt die FTP-Funktion fehl.</p>

Name	Typ	Beschreibung
<i>Server-Zertifikat</i>	Zertifikat	<p>Optionaler Parameter. Definiert den Pfad zu einem FlowForce-Zertifikat. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> die Option <i>Anhand von ausgewähltem Server-Zertifikat überprüfen</i> auswählen, wird das FlowForce-Zertifikat anhand des FTP-Server-Zertifikats überprüft. Wenn Sie im Parameter <i>Server-Zertifikat überprüfen</i> keine Überprüfung oder <i>Anhand von System-Zertifikatspeicher überprüfen</i> auswählen, wird der <i>Server-Zertifikat</i>-Parameterwert ignoriert.</p>
<i>Wildcard</i>	String	<p>Optionaler Parameter. Definiert eine Wildcard, z.B. <i>*.xml</i>. Lokale Dateien, die mit der Wildcard übereinstimmen, werden auf den FTP-Server hochgeladen. Siehe auch <a href="#">Wildcards in FTP-Funktionen</a><sup>288</sup>.</p> <p>Bei Verwendung eines relativen Pfads wird dieser anhand des im Parameter <i>Arbeitsverzeichnis</i> definierten Pfads aufgelöst. Bei Verwendung eines absoluten Pfads wird der Pfad in <i>Arbeitsverzeichnis</i> ignoriert.</p>
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	<p>Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.</p> <p>Beachten Sie, dass einige Dateien eventuell auch bei fehlgeschlagener Ausführung hochgeladen werden.</p>

Name	Typ	Beschreibung
<i>Arbeitsverzeichnis</i>	String	Obligatorischer Parameter. Das lokale Arbeitsverzeichnis, aus dem Dateien, die mit der Wildcard übereinstimmen, auf den FTP-Server hochgeladen werden.
<i>Konto</i>	String	Optionaler Parameter. Der Name des FTP-Kontos des Benutzers, der Zugriff auf die Dateien auf dem Remote Server hat.

## 5.12.4 /system/mail

Der Container `system/mail` enthält die Funktionen [send](#)<sup>326</sup> und [send-mime](#)<sup>327</sup>, die zum Senden einer E-Mail dienen.

### 5.12.4.1 send

Sendet eine E-Mail an die angegebenen Empfänger, im Allgemeinen an den Administrator. Vor Verwendung der Funktion müssen die [Mail-Sever-Einstellungen](#)<sup>145</sup> konfiguriert werden. Ein Beispiel, in dem die Funktion `send` verwendet wird, finden Sie unter [Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag](#)<sup>371</sup>.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>Von</i>	String	Obligatorischer Parameter. Die E-Mail-Adresse des Absenders (z.B. <code>flowforce@&lt;hostname&gt;</code> ).
<i>An</i>	String	Obligatorischer Parameter. Die E-Mail-Adresse des Empfängers. Das Feld kann eine kommasetrennte Liste mehrerer E-Mail-Adressen enthalten.
<i>Betreff</i>	String	Obligatorischer Parameter. Die Betreffzeile einer Nachricht.
<i>Nachrichtentext</i>	String	Optionaler Parameter. Der Nachrichtentext einer Nachricht. Im Nachrichtentext werden ASCII und Unicode-Zeichen unterstützt.

Name	Typ	Beschreibung
		In das Textfeld für den Nachrichtentext können mehrere Zeilen und Ausdrücke innerhalb von geschweiften Klammern { } eingegeben werden.
<i>Anhang</i>	String als Datei	Optionalen Parameter. Der Dateiname eines Anhangs.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.

### 5.12.4.2 send-mime

Die Funktion `send-mime` sendet eine E-Mail an die angegebenen Empfänger, im Allgemeinen an den Administrator. Vor Verwendung der Funktion müssen die [Mail-Sever-Einstellungen](#)<sup>145</sup> konfiguriert werden. Im Gegensatz zur Funktion `send`<sup>326</sup> kann über den Parameter *Nachrichtentext* dieser Funktion der Nachrichtentext (z.B. im HTML-Format) aus einem Stream abgerufen werden.

Um einen Stream für den Nachrichtentext direkt in FlowForce zu erstellen, können Sie Ausdrucksfunktionen wie `stream-open`<sup>240</sup> oder `stream-from-string`<sup>240</sup> aufrufen. Ebenso können Sie die E-Mail oder den Nachrichtenkopf von Anhängen mit Hilfe von [MIME-Ausdrucksfunktionen](#)<sup>226</sup> anpassen. Damit E-Mails nicht im Spam-Ordner des Empfängers landen, sollten Sie MIME Header gemäß den Vorgaben des empfangenden Servers oder Programms erstellen.

Um HTML-Inhalt für den Nachrichtentext zu erhalten, wird empfohlen, eine [StyleVision Server](#)-Transformation aufzurufen, die HTML-Ausgabe als MIME erzeugt. Ein Beispiel für die Bereitstellung einer StyleVision-Transformation auf FlowForce Server finden Sie unter [Erstellen eines Auftrags anhand einer StyleVision-Transformation](#)<sup>398</sup>. Nähere Informationen zur Integration von StyleVision Server finden Sie unter [Integration mit anderen Altova-Servern](#)<sup>454</sup>.

FlowForce Server sammelt Bilder, Stylesheets oder ähnliche von HTML-Dateien referenzierte Ressourcen nicht in einem eigenen MIME-Stream. Um den HTML-Nachrichtentext mit StyleVision Server zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie das Design für den HTML-Nachrichtentext einer E-Mail in [Altova StyleVision](#). Das Design kann lokale Bilder und Stylesheets enthalten.

2. Stellen Sie die StyleVision-Transformation auf FlowForce Server bereit. Die Transformation wird in FlowForce zu einer vordefinierten FlowForce-Funktion, die von StyleVision Server ausgeführt werden kann.
3. Erstellen Sie einen Auftrag, der die obige StyleVision Server-Transformation aufruft. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie auf der Auftragskonfigurationsseite die Option *GenerateHtmlOutputAsMime* aktivieren.
4. Rufen Sie auf der Auftragskonfigurationsseite FlowForce Server-Ausdrucksfunktionen auf, damit der generierte MIME Stream an den Parameter *Nachrichtentext* der Funktion `send-mime` übergeben wird (siehe "Beispiel 1" unten).

Wenn von der HTML-Datei referenzierte externe Ressourcen nicht in den MIME Stream eingebettet werden können, werden sie in Form von Anhängen zur E-Mail hinzugefügt.

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<i>Von</i>	String	Obligatorischer Parameter. Die E-Mail-Adresse des Absenders (z.B. <code>flowforce@&lt;hostname&gt;</code> ).
<i>An</i>	String	Obligatorischer Parameter. Die E-Mail-Adresse des Empfängers. Das Feld kann eine kommagetrennte Liste mehrerer E-Mail-Adressen enthalten.
<i>Betreff</i>	String	Obligatorischer Parameter. Die Betreffzeile einer Nachricht.
<i>Nachrichtentext</i>	Stream	Obligatorischer Parameter. Nachrichtentext einer Nachricht.
<i>Anhang</i>	Sequenz vom Typ Stream	Optionalen Parameter. Der bzw. die mit einer E-Mail gesendete(n) Anhang/Anhänge. Bei jedem Anhang muss es sich um einen FlowForce-Ausdruck handeln, dessen Ergebnis ein Stream ist. Rufen Sie <a href="#">Stream-Funktionen</a> <sup>226</sup> auf, um Streams anhand von Strings oder Dateien zu erstellen. Rufen Sie <a href="#">MIME-Ausdrucksfunktionen</a> <sup>226</sup> auf, um MIME-Header hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.
<i>Bei Fehler abbrechen</i>	Boolean	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei</b>

Name	Typ	Beschreibung
		<b>Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.

## Beispiel 1

Im unten gezeigten Auftrag wird die Funktion `send-mime` aufgerufen, um eine E-Mail im HTML-Format zu senden.

### Schritt 1

Mit dem ersten Ausführungsschritt wird durch Aufruf einer StyleVision Server-Transformation eine HTML-Ausgabe generiert. Diese Transformation wurde mit StyleVision erstellt und anschließend auf FlowForce Server bereitgestellt. Als Input-Datei wird in der Funktion die Datei `BiggestCities.xml` verwendet. Die Ausgabedatei ist `BiggestCitiesPerCity.html` und wird als MIME-Typ generiert (das Kontrollkästchen `GenerateHtmlOutputAsMime` ist aktiviert). Das Ergebnis dieses Ausführungsschritts hat den Namen `output` und wird im nächsten Schritt verwendet.

### Schritt 2

Im zweiten Ausführungsschritt wird die Funktion `compute` aufgerufen, um den Ausdruck `nth249(results245(output), 0)` zu berechnen, der den MIME-Stream aus dem im vorherigen Schritt generierten Ergebnis abrufen. Das Ergebnis des zweiten Schritts hat den Namen `message` und wird im letzten Ausführungsschritt im Parameter `Nachrichtentext` verwendet.

### Schritt 3

Im dritten Ausführungsschritt wird eine E-Mail gesendet, die als Nachrichtentext das Ergebnis des vorherigen Schritts (`message`) enthält.

### Ausführungsschritte

- 1.** Funktion ausführen `/public/BiggestCitiesPerCity.transformation`

Parameter:

InputXml:	 altova://packagedfile/BiggestCities.xml
OutHtml:	 BiggestCitiesPerCity.html
GenerateHtmlOutputAsMime:	<input checked="" type="checkbox"/>
OutRtf:	 
OutFo:	 
OutPdf:	 
OutDocx:	 
Working-directory:	C:\FlowForce

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `output` als ReturnTypeDocx, ReturnTypeHtml, ReturnTy
- 2.** Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `nth(results(output), 0)`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `message` als T0
- 3.** Funktion ausführen `/system/mail/send-mime`

Parameter:

Von:	flowforce@hostname
An:	an@beispiel.org
Betreff:	Beispielmail
Nachrichtentext:	<code>message</code>
Anhang:	
Bei Fehler abbrechen:	

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Name` als Boolean

## Beispiel 2

Im unten gezeigten Auftrag wird die Funktion `send-mime` aufgerufen, um eine E-Mail im HTML-Format zu senden. Die E-Mail enthält einen Bildanhang im `.png`-Format.

Im ersten Ausführungsschritt wird der HTML-Code für den Nachrichtentext vorbereitet. Aus Gründen der Einfachheit wird der HTML-Code in diesem Beispiel direkt in das Textfeld eingegeben. Die empfohlene Methode ist, die HTML-Ausgabe, wie im vorherigen Beispiel gezeigt, mit Hilfe einer StyleVision Server-Transformation zu erzeugen. Das Ergebnis dieses Schritts hat den Namen `body_html` und wird im nächsten Schritt verwendet.

Im zweiten Ausführungsschritt wird der Nachrichtentext der E-Mail erstellt. Die Funktion [stream-from-string](#)<sup>240</sup> konvertiert das Ergebnis des ersten Ausführungsschritts in einen Stream. Die Kodierung (UTF-8) und der MIME-Typ (`text/html`) werden als Argumente an die Funktion übergeben. Das Ergebnis ist die Nachricht `message` vom Typ `T0` (beliebiger Typ). Es wird im Nachrichtentext im letzten Schritt verwendet.

Mit dem dritten Ausführungsschritt wird der Anhang der E-Mail, ebenfalls als Stream, erzeugt. In diesem Schritt wird der folgende Ausdruck berechnet:

```
add-mime-header(stream-open('C:\sample.png', 'image/png'), 'Content-
Disposition', 'attachment; filename=sample.png')
```

Die Funktion [stream-open](#)<sup>240</sup> öffnet das Bild als Stream. Die Funktion [add-mime-header](#)<sup>229</sup> fügt den Header `Content-Disposition` zum Stream hinzu. Der Wert des Headers `Content-Disposition` ist `'attachment; filename=sample.png'`. Dies bedeutet, dass `sample.png` heruntergeladen und lokal gespeichert werden kann. Das Ergebnis dieses Schritts ist der Anhang, der im letzten Schritt verwendet wird.

Im letzten Schritt wird eine E-Mail gesendet. In der Funktion `send-mime` wird das Ergebnis des zweiten Schritts (`message`) als Nachrichtentext verwendet. Im Parameter *Anhang* wird die Funktion [mime-content-encode](#)<sup>235</sup> benötigt, da `sample.png` eine Binärdatei ist. Dateien dieses Typs müssen im Base64-Format kodiert werden, damit sie bei der Übertragung erhalten bleiben.

**Ausführungsschritte**

- Funktion ausführen `/system/compute-string`

Parameter: Ausdruck: `Hallo von <a href='https://www.altova.com'>FlowForce Server</a>` als String (obligatorisch) [Setzen auf](#)

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `body_html` als String
- Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `stream-from-string(body_html, 'UTF-8', 'text/html')` als Ausdruck von `T0` (obligatorisch)

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Nachricht` als `T0`
- Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `add-mime-header(stream-open('C:\sample.png', 'image/png'), 'Content-Disposition', 'attachment; filename=sample.png')` als Ausdruck

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `attachment` als `T0`
- Funktion ausführen `/system/mail/send-mime`

Parameter:

Von:	<code>flowforce@beispiel.org</code>	als String
An:	<code>jemand@beispiel.org</code>	als String
Betreff:	<code>Binärdatei als Anhang</code>	als String
Nachrichtentext:	<code>Nachricht</code>	als Ausdruck von
Anhang:	<ul style="list-style-type: none"> <li><code>mime-content-encode(attachment, 'base64')</code> <a href="#">Setzen auf</a> <a href="#">↑</a> <a href="#">↓</a> <a href="#">🗑️</a></li> </ul>	als Sequenz vom

### Eine andere Methode

Eine weitere Methode für den oben beschriebenen Auftrag wäre, anstelle der Funktion [add-mime-header](#)<sup>229</sup> (*dritter Ausführungsschritt oben*) die Funktion [set-mime-content-disposition](#)<sup>234</sup> zu verwenden. Der Ausdruck sieht folgendermaßen aus:

```
set-mime-content-disposition(stream-open('C:\sample.png', 'image/png'), 'attachment', 'sample.png')
```

## 5.12.5 /system/maintenance

Der Container **system/maintenance** enthält Funktionen zur Durchführung von Wartungsarbeiten auf dem Server.

### 5.12.5.1 archive-log

Vollständiger Pfad: /System/maintenance/archive-log

Verschiebt die älteren Log-Einträge in eine Archivdatei auf dem Server. Gibt den Namen der erstellten Archivdatei als String-Wert zurück.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Älter als, Tage	Zahl	Archiviert Dateien, die älter als die hier eingegebene Anzahl an Tagen sind. Der Standardwert ist <b>30</b> .
Archivverzeichnis	String	Der Name des Archivverzeichnisses (z.B. <b>c:\temp</b> ). Obligatorisch
Archivdateipräfix	String	Definiert das Präfix der Archivdatei. Der Standardwert ist <b>flowforcelog</b> .
Archivierte Datensätze löschen	Boolean	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um archivierte Datensätze aus der FlowForce Server-Datenbank zu löschen.
Arbeitsverzeichnis	String	Definiert das Arbeitsverzeichnis des Auftrags (z.B. <b>c:\irgendeinVerzeichnis</b> ). Bei Verwendung relativer Pfade werden diese anhand des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

### 5.12.5.2 cleanup-files

Vollständiger Pfad: /System/maintenance/cleanup-files

Löscht diejenigen Dateien, die nicht von einem bereitgestellten Objekt (wie z.B. einem MapForce Mapping oder einer StyleVision Transformation) auf dem Server verwendet oder referenziert werden. Gibt die Anzahl der gelöschten Dateien in Form eines numerischen Werts zurück.

Wenn bereitgestellte Objekte gelöscht werden oder wenn vorhandene Objekte mit geänderten Dateien erneut bereitgestellt werden, werden Dateien, die mit zuvor bereitgestellten Objekten verknüpft waren, nicht mehr verwendet. Standardmäßig löscht FlowForce Server die nicht verwendeten Dateien nicht. Um daher Speicher freizumachen, wird dringend empfohlen, einen Auftrag zu erstellen, der diese Funktion in regelmäßigen Abständen aufruft. Dies ist v.a. in Unternehmensumgebungen, in denen mehrere Benutzer Objekte auf FlowForce Server bereitstellen, wichtig.

Um zu sehen, wie viel Speicher von den bereitgestellten Objekten beansprucht wird, überprüfen Sie im FlowForce Server [Instanzdatenordner](#)<sup>19</sup> die Größe des Ordners *files*.

Diese Funktion hat keine Parameter.

### 5.12.5.3 truncate-log

Vollständiger Pfad: `/system/maintenance/truncate-log`

Löscht Datensätze, die vor dem angegebenen Datum liegen. Gibt die Anzahl der gelöschten Datensätze in Form eines numerischen Werts zurück.

#### Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Älter als, Tage	<a href="#">Zahl</a>	Löscht Datensätze, die älter als die eingegebene Anzahl an Tagen sind. Der Standardwert ist 30.

## 5.12.6 /system/shell

Der Container `system/shell` enthält die [commandline](#)<sup>333</sup>-Funktion zur Ausführung von Shell-Befehlen oder Skripts.

### 5.12.6.1 commandline

Vollständiger Pfad: `/System/shell/commandline`

Führt einen Shell-Befehl oder eine Batch-Datei aus.

Damit Umgebungsvariablen in FlowForce Server-Aufträgen ausgelesen werden, müssen sie in Skripts definiert werden und diese Skripts müssen mit der Funktion `/system/shell/commandline` ausgeführt werden. Bitte beachten Sie, dass FlowForce Server eine nicht interaktive Shell ausführt, d.h. für interaktive

Shells spezifisches Verhalten (z.B. die Ausführung von `.profile` oder `.bashrc` unter Linux) ist nicht anwendbar.

Wenn der Exit-Code des letzten Shell-Befehls nicht "0" lautet, so sind folgende Ergebnisse möglich:

- Wenn der Parameter **Bei Fehler abbrechen true** ist (Standardeinstellung), so bricht diese Funktion die Ausführung ab. In diesem Fall können Sie den Fehler mit Hilfe von geschützten Blöcken behandeln (siehe [Behandlung von Fehlern in Schritten](#)<sup>165</sup>).
- Wenn der Parameter **Bei Fehler abbrechen false** ist, so gibt die Funktion das Ergebnis des Shell-Befehls einschließlich Standardausgabe, Standardfehler und Exit-Code zurück.

Wenn der Exit-Code des letzten Befehls "0" (Erfolg) ist, so gibt die Funktion das Ergebnis des letzten Shell-Befehls als allgemeinen Typ zurück. Um den durch diese Funktion zurückgegebenen Wert in einem weiteren Schritt oder Auftrag zu behandeln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geben Sie dem zurückgegebenen Ergebnis durch Eingabe eines Werts in das Textfeld **Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an** einen Namen (z.B. `MeinErgebnis`).
2. Erstellen Sie einen neuen Schritt, der, je nachdem, welcher Rückgabetyt benötigt wird, entweder die Funktion `compute` oder `compute-string` ausführt.
3. Geben Sie als Argument für die obige Funktion einen Ausdruck ein, der den gewünschten Teil aus dem allgemeinen Ergebnis abrufen. Geben Sie z.B. den Ausdruck `stdout(MeinErgebnis)` ein, um die Standardausgabe des Ergebnisses als Stream zu erhalten und `stderr(MeinErgebnis)`, um den Standardfehler-Ausgabestream zu erhalten. Um denselben Wert als String zu erhalten, verwenden Sie `content(stdout(MeinErgebnis))` bzw. `content(stderr(MeinErgebnis))`.

Beachten Sie, dass die Funktion `stdout` (und der Auftrag) fehlschlagen, wenn der Shell-Befehl keine Standardausgabe zurückgibt. Genauso schlägt auch die Funktion `stderr` fehl, wenn es keinen Standardfehler gibt.

Siehe auch [Behandlung von Datentypen in Schritten](#)<sup>176</sup> und [Schrittergebnisfunktionen](#)<sup>241</sup>.

## Parameter

Name	Typ	Beschreibung
<b>Befehl</b>	<code>String</code>	Geben Sie den auszuführenden Shell-Befehl ein.
<b>Bei Fehler abbrechen</b>	<code>Boolean</code>	Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen FALSE</b> ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen TRUE</b> ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.

Name	Typ	Beschreibung
<b>Arbeitsverzeichnis</b>	<i>String als Verzeichnis</i>	Definiert das Arbeitsverzeichnis des Auftrags (z.B. <b>c:\irgendeinVerzeichnis</b> ). Bei Verwendung relativer Pfade werden diese anhand des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

### Beispiele

Im folgenden Auftrag wird eine Windows-Batch-Datei namens **DoTransform.bat** ausgeführt. Wenn für **DoTransform.bat** eine XML-Datei als Input benötigt wird, muss die XML-Input-Datei in das Arbeitsverzeichnis kopiert werden. Das Arbeitsverzeichnis in diesem Beispiel ist **C:\codegen\xslt2**.

#### Ausführungsschritte

+
Funktion ausführen /system/shell/commandline

Parameter:	Befehl: <input type="text" value="DoTransform.bat"/>
	Bei Fehler abbrechen: <span style="float: right;">+</span>
	Arbeitsverzeichnis: <input type="text" value="C:\codegen\xslt2"/>

=	Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an <input type="text" value="Name"/> als Ergebnis
---	---

Im folgenden Auftrag wird RaptorXML Server aufgerufen, um eine XSLT-Transformation mit Parametern auszuführen. Es wird angenommen, dass die Umgebungsvariable PATH den Pfad zur ausführbaren RaptorXML-Server-Datei enthält: z.,B. **C:\Programme (x86)\Altova\RaptorXMLServer2025\bin**. Nähere Informationen zu RaptorXML Server finden Sie unter <https://www.altova.com/de/raptorxml>.

führen /system/shell/commandline

Befehl:	<input type="text" value="raptorxml xslt --input=c:/Test.xml --output=c:/Output.xml c:/Test.xslt"/>
---------	---

Ein Schritt-für-Schritt-Beispiel, in dem die von der Befehlszeile zurückgegebene Ausgabe behandelt wird, finden Sie unter [Beispiel: Überprüfen, ob ein Pfad existiert](#)<sup>345</sup>.

## 5.13 Importieren/Exportieren von Objekten

Sie können [Aufträge und andere Konfigurationsobjekte](#)<sup>336</sup> (einschließlich bereitgestellte MapForce Mappings und StyleVision-Transformationen) folgendermaßen aus FlowForce Server exportieren:

- Export in eine andere laufende FlowForce Server-Instanz (Online-Export)
- Export in eine Datei (Offline-Export)

Wenn Sie Objekte in eine andere laufende FlowForce Server-Instanz exportieren, stehen die exportierten Aufträge sofort über die Web-Verwaltungsschnittstelle dieses Servers zur Verfügung.

Wenn Sie Objekte in eine Datei exportieren, erstellt FlowForce Server ein `.zip`-Archiv, das die ausgewählten Objekte und ihre Abhängigkeiten enthält. Die Benennungskonvention führt das `.zip`-Archiv lautet `export_JJJJMMTThhmmss`. Eine am 6. August 2019-2025 um 10:51:33 Uhr Serverzeit exportierte Datei erhalte z.B. den Namen `export_2019-20250806105133.zip`.

Sie können dieses zip-Archiv später in dieselbe FlowForce Server-Instanz (vorausgesetzt die importierten Objekte sind unter dem Zielpfad nicht mehr vorhanden oder sollen überschrieben werden) oder auch in eine andere Instanz [importieren](#)<sup>341</sup>.

### 5.13.1 Exportieren

Sie können einzelne Datensätze in einem Container oder auch ganze Container exportieren. Bevor Sie Objekte exportieren, informiert FlowForce Sie über alle Objekte, die von den gewünschten Objekten abhängig sind oder von diesen referenziert werden. Dadurch sehen Sie, ob es fehlende Abhängigkeiten gibt. Wenn Sie Objekte auf einen laufenden FlowForce Server exportieren, sehen Sie auch, ob diese Objekte auf dem Zielsever bereits vorhanden sind.

#### Absolute Pfade von exportierten Objekten

Für den Export ausgewählte Objekte werden mit ihrem vollständigen Pfad exportiert. Um einen anderen Pfad auszuwählen, können Sie das gewünschte Objekt vor oder nach dem Export an die gewünschte Stelle verschieben:

1. Wählen Sie ein oder mehrere Objekte für den Export aus.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Ausgewählte Objekte verschieben oder umbenennen**.
3. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf **Verschieben oder umbenennen**.

#### Exportieren von Konfigurationsdaten

Um Konfigurationsdaten zu exportieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite der Web-Verwaltungsschnittstelle und wählen Sie die zu exportierenden Datensätze aus. Sie können bestimmte Datensätze in einem Container oder einen ganzen Container auswählen.
2. Klicken Sie auf **Ausgewählte Objekte exportieren**.
3. Im Dialogfeld **Ausgewählte Objekte exportieren** (*Abbildung unten*) können Sie auswählen, ob Ihre Konfigurationsdaten in eine laufende FlowForce Server-Instanz (*Auf Server exportieren*) oder in eine Datei mit der Erweiterung `.zip` exportiert werden sollen. Wenn Sie zur Option *Auf Server exportieren* wechseln (*unten rot umrandet*), müssen Sie den Host-Namen des FlowForce-Zielservers, den Port, an

dem er ausgeführt wird, Ihren Benutzernamen und das Passwort in der FlowForce-Zielinstanz eingeben und anschließend auf **Exportieren** klicken.

**Ausgewählte Objekte exportieren**

<input type="checkbox"/>	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	my.credentials
<input checked="" type="checkbox"/>	ConvertProducts.mapping
<input checked="" type="checkbox"/>	ConvertProducts.job

Auf Server exportieren

Server:  Port:

Benutzer:

Passwort:  SSL verwenden:

In Datei exportieren

**Exportieren** **Abbrechen**

4. Nachdem Sie die gewünschte Exportoption ausgewählt haben, wird die Exportieren-Seite aufgerufen und es wird eine Liste der zu exportierenden Datensätze angezeigt. Auf dieser Seite können Sie Datensätze inkludieren/vom Export ausnehmen und die Abhängigkeiten der Datensätze anzeigen (*Abbildung unten*). In der Abbildung unten sehen Sie die Exportieren-Seite nach Auswahl der Option *Auf Server exportieren*.

Exportieren			
<input type="checkbox"/> Name	Typ ↕	Abhängigkeiten	Remoteserver
<input type="checkbox"/> /public/my.credentials	Anmeldeinformationen	Referenziert von: /public/ConvertProducts.job	Auf dem Remoteserver vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> /public/ConvertProducts.mapping	MapForce Mapping	Referenziert von: /public/ConvertProducts.job	Wird am Remote Server erstellt
<input checked="" type="checkbox"/> /public/ConvertProducts.job	Auftrag	Abhängig von: /public/ConvertProducts.mapping /public/my.credentials /system/filesystem/copy	Wird am Remote Server erstellt
<input type="checkbox"/> /system/filesystem/copy	Funktion	Referenziert von: /public/ConvertProducts.job	Auf dem Remoteserver vorhanden

**Exportoptionen**

Sensible Daten exportieren:

Die Datensätze auf gelbem Untergrund sind diejenigen, die exportiert werden. Die ausgegrauten Datensätze sind Abhängigkeiten von vordefinierten Systemfunktionen, daher können Sie daran keine Aktionen ausführen.

Die Spalte *Remoteserver* zeigt an, ob die Datei am Zielsystem vorhanden ist. Falls die abhängigen Dateien am Zielsystem bereits vorhanden sind, können Sie diese Datensätze getrost vom Export ausnehmen. Andernfalls würden solche Aufträge, deren Abhängigkeiten nicht exportiert wurden und die dann am Zielsystem fehlen, höchstwahrscheinlich fehlschlagen.

Mit der Option *Sensible Daten exportieren* können Sie optional Passwörter im exportierten Paket inkludieren. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, dieses Kontrollkästchen nicht zu aktivieren, es sei denn, Sie müssen solche sensiblen Daten wirklich in Klartext übertragen. Nähere Informationen zum Exportieren von sensiblen Daten finden Sie weiter unten unter *Exportieren von sensiblen Daten*.

Das Kontrollkästchen *Anmeldeinformationen für FlowForce Server 2019r3 oder früher downgraden* muss aktiviert werden, wenn die exportierte Liste Datensätze vom Typ *Anmeldeinformationen* enthält und wenn die Zielversion von FlowForce Server Version 2019r3 oder eine frühere Version ist.

### **In Datei exportieren**

In der Abbildung unten sehen Sie die Exportieren-Seite nach Auswahl der Option *In Datei exportieren*. In diesem Fall lässt sich nicht feststellen, ob die exportierten Objekte am Ziel vorhanden sind. In der Spalte *Aktueller Status* werden aus diesem Grund die folgenden Informationen angezeigt: "Ist möglicherweise oder möglicherweise nicht am Remote Server vorhanden".

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob am Ziel Abhängigkeiten vorhanden sind, exportieren Sie alle Abhängigkeiten, da andernfalls ein späterer Import von Daten fehlschlagen könnte.

Exportieren			
Name	Typ	Abhängigkeiten	Aktueller Status
<input type="checkbox"/> /public/MyCredentials	Passwort-Anmeldeinformationen	Referenziert von: <input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFileMapping.job	Ist möglicherweise oder möglicherweise nicht am Remote Server vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFileMapping.job	Auftrag	Abhängig von: <input type="checkbox"/> /public/MyCredentials <input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFile.mapping <input checked="" type="checkbox"/> /system/mail/send	Ist möglicherweise oder möglicherweise nicht am Remote Server vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFile.mapping	MapForce Mapping	Referenziert von: <input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFileMapping.job	Ist möglicherweise oder möglicherweise nicht am Remote Server vorhanden
<input type="checkbox"/> /system/mail/send	Funktion	Referenziert von: <input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFileMapping.job	Ist möglicherweise oder möglicherweise nicht am Remote Server vorhanden

5. Klicken Sie nach Auswahl der gewünschten Exportoption und Datensätze auf die Schaltfläche **Exportoptionen**. Durch Klicken auf die Schaltfläche **Schließen** verlassen Sie die Exportieren-Seite, ohne dass Objekte exportiert werden und gelangen zurück zum Container, in dem Sie auf die Schaltfläche **Ausgewählte Objekte exportieren** geklickt haben.

### Exportieren von sensiblen Daten

Standardmäßig exportiert FlowForce Server die folgenden sensiblen Datenkategorien nicht:

- Lokal in Aufträgen definierte Passwörter
- Passwörter, die als "Standalone"-Anmeldedaten verfügbar sind
- Passwörter, die mit Systemfunktionen (wie z.B. [system/ftp](#)<sup>288</sup>-Funktionen) gespeichert sind
- OAuth 2.0 Client Secret, Autorisierungs-Token und Refresh Token (*Advanced Edition*)
- Private Keys in einem Zertifikat+Private Key-Paar (*Advanced Edition*)

Um sensible Daten zu exportieren, aktivieren Sie beim Export das Kontrollkästchen *Sensible Daten exportieren*. Bedenken Sie, dass das exportierte Archiv die sensiblen Daten im Klartextformat enthält, wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren.

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, werden die sensiblen Daten nicht exportiert. Beim Rückimport in FlowForce Server haben Sie in diesem Fall die Option, die einzelnen Datensätze zu überschreiben oder jeweils zu überspringen. Wenn Sie Überschreiben wählen, werden die vorhandenen sensiblen Daten durch leere Werte ersetzt.

Anhand der nachstehenden Beispiele wird erläutert, was passiert, wenn Sie sensible Daten inkludieren oder vom Export ausnehmen.

#### Beispiel 1: Ausschließen sensibler Daten vom Export

In dieser Abbildung sehen Sie einen Auftrag (AddNumbers), der einen Anmeldedatensatz (my.credentials) referenziert. Die Anmeldeinformationen befinden sich im selben Container wie der Auftrag.

Name	Typ
<input type="checkbox"/> my.credentials	Anmeldeinformationen
<input type="checkbox"/> AddNumbers	Auftrag

Wenn Sie beide Objekte in eine Datei (.zip-Archiv) exportieren, ohne die Option *Sensible Daten exportieren* zu aktivieren, geschieht Folgendes:

1. Der Auftrag wird exportiert.
2. Der Anmeldedatensatz wird ohne das Passwort exportiert.

Wenn Sie das .zip-Archiv später in eine FlowForce Server-Umgebung importieren, in der die beiden Objekte nicht vorhanden sind, werden beide Objekte erstellt. Beachten Sie, dass das mit dem Anmeldedatensatz verknüpfte Passwort nun leer ist. Wenn die referenzierten Objekte in der Zielumgebung bereits vorhanden sind, können Sie diese überschreiben oder das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren und diese überspringen. In der zweiten Abbildung unten sehen Sie, dass die Objekte in der Zielumgebung überschrieben werden.

Importieren			
Name	Typ	Abhängigkeiten	Aktueller Status
<input checked="" type="checkbox"/> /public/Aufträge/my.credentials	Anmeldeinformationen	Referenziert von: <input checked="" type="checkbox"/> /public/Aufträge/AddNumbers	Wird überschrieben
<input checked="" type="checkbox"/> /public/Aufträge/AddNumbers	Auftrag	Abhängig von: <input checked="" type="checkbox"/> /public/Aufträge/my.credentials <input checked="" type="checkbox"/> /system/compute-string	Wird überschrieben

Wenn Sie beide Datensätze überschreiben, geschieht Folgendes:

1. Der bestehende Auftrag in FlowForce Server wird durch den Auftrag aus dem .zip-Archiv überschrieben.
2. Der bestehende Anmeldedatensatz in FlowForce Server wird durch den aus dem .zip-Archiv überschrieben, das Zielpasswort wird leer.

Wenn Sie die Anmeldeinformationen nicht überschreiben, bleiben die bestehenden Anmeldeinformationen unverändert.

### Beispiel 2: Inkludieren sensibler Daten

In diesem Beispiel wurden dieselben beiden Datensätze wie oben für den Export ausgewählt und die Option *Sensiblen Daten exportieren* wurde ausgewählt. In diesem Fall geschieht Folgendes:

1. Der Auftrag wird exportiert.
2. Der Anmeldedatensatz wird mit dem Passwort exportiert.

Wenn Sie das .zip-Archiv später in eine FlowForce Server-Umgebung importieren, in der die beiden Objekte nicht vorhanden sind, werden beide Objekte erstellt. Das mit dem Anmeldedatensatz verknüpfte Passwort ist dasjenige aus der .zip-Datei.

Wenn die referenzierten Objekte in der Zielumgebung bereits vorhanden sind, können Sie diese überschreiben oder das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren und diese überspringen. Wenn Sie die Datensätze überschreiben, geschieht Folgendes:

1. Der bestehende Auftrag in FlowForce Server wird durch den Auftrag aus dem .zip-Archiv überschrieben.
2. Der bestehende Anmeldedatensatz in FlowForce Server wird durch denjenigen aus dem .zip-Archiv überschrieben. Auch das Zielpasswort wird durch das Passwort aus dem .zip-Archiv überschrieben.

Wenn Sie die Anmeldeinformationen nicht überschreiben, bleiben die bestehenden Anmeldeinformationen unverändert.

### 5.13.2 Importieren

Um ein zuvor exportiertes Archiv zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsseite und klicken Sie auf **Objekte importieren**.
2. Klicken Sie im Dialogfeld **Objekte importieren** auf **Datei auswählen** und wählen Sie ein zuvor aus FlowForce Server exportiertes **.zip**-Archiv aus.
3. Klicken Sie auf **Importieren**. FlowForce Server zeigt die zu importierenden Datensätze zusammen mit ihren Abhängigkeiten an (*Abbildung unten*). In der Spalte **Aktueller Status** werden Sie informiert, was mit den einzelnen Datensätzen passiert, nachdem Sie auf die Schaltfläche **Importieren und schließen** oder **Importieren** geklickt haben.

Startseite Konfiguration Log Verwaltung Hilfe				
Objekte aus der Datei 'SplitFileMappingJob.zip' importieren				
<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Typ	Abhängigkeiten	Aktueller Status
<input checked="" type="checkbox"/>	/public/MyCredentials	Passwort-Anmeldeinformationen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referenziert von:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFileMappingJob</li> </ul> </li> </ul>	Wird überschrieben Bestehende sensible Daten (Passwörter, Private Keys, usw.) bleiben leer <a href="#">Anmeldeinformationen ändern</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	/public/SplitFileMappingJob	Auftrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abhängig von:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> /public/MyCredentials</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFile.mapping</li> <li><input type="checkbox"/> /system/mail/send</li> </ul> </li> </ul>	Wird überschrieben
<input checked="" type="checkbox"/>	/public/SplitFile.mapping	MapForce Mapping	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referenziert von:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> /public/SplitFileMappingJob</li> </ul> </li> </ul>	Wird überschrieben
<input type="checkbox"/>	/system/mail/send	Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referenziert von:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> /public/SplitFileMappingJob</li> </ul> </li> </ul>	Vorhanden

4. Klicken Sie auf **Importieren und schließen** oder **Importieren**, um die ausgewählten Objekte zu importieren. Klicken sie andernfalls auf **Schließen**. Wenn der Import erfolgreich durchgeführt werden konnte, werden Sie über die Anzahl der importierten Objekte (z.B. 2 Objekte importiert) informiert. Die Schaltflächen haben die folgende Bedeutung:
  - Wenn Sie auf die Schaltfläche **Importieren und schließen** klicken, werden die ausgewählten Objekte importiert und Sie gelangen zurück zu dem Container, in dem Sie auf die Schaltfläche **Objekte importieren** geklickt haben.
  - Wenn Sie auf die Schaltfläche **Importieren** klicken, werden die ausgewählten Objekte importiert, die Auswahl für die Objekte wird aufgehoben und der Status der Objekte (z.B. Importiert) wird auf der Seite "Importieren" aktualisiert.
  - Durch Klicken auf die Schaltfläche **Schließen** verlassen Sie die Exportieren-Seite, ohne dass Objekte exportiert werden und gelangen zurück zum Container, in dem Sie auf die Schaltfläche **Objekte importieren** geklickt haben.

**Achtung**

Unabhängig davon, wo Sie auf die Schaltfläche **Objekte importieren** geklickt haben, werden die ausgewählten Objekte in den Container importiert, aus dem sie ursprünglich exportiert wurden. Wenn der Pfad ist nicht vorhanden ist, wird er erstellt.

Um einen anderen Pfad auszuwählen, können Sie das Objekt vor oder nach dem Export an die gewünschte Stelle verschieben.

### Fehlende Abhängigkeiten

Bedenken Sie, dass einige Objekte beim Exportieren von Daten aus FlowForce Server eventuell Abhängigkeiten von anderen Objekten haben. Wenn Sie Abhängigkeiten nicht zusammen mit dem Objekt, das von diesen abhängt, exportieren, kann dies beim Rückimport der Daten in FlowForce Server zu Fehlern führen.

Wenn das importierte Archiv externe Abhängigkeiten, die in der Zielinstanz von FlowForce Server nicht vorhanden sind, aufweist, wird in der Spalte *Aktueller Status* der Status *Nicht vorhanden* angezeigt.

### Ändern des Benutzernamens und Passworts beim Objektimport

Wenn Sie ein Objekt in FlowForce Server importieren, können Sie den Benutzernamen und das Passwort für jedes der folgenden Objekte ändern:

- [Passwort-Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup>.
- [Lokale Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> in Aufträgen. Anmeldeinformationen, die als Parameter für die Ausführung von Funktionen (z.B. [FTP-Funktionen](#)<sup>288</sup>) verwendet werden, können vor dem Import nicht geändert werden.
- Lokale HTTP-Authentifizierungsinformationen in einem AS2-Partner-Objekt (*Advanced Edition*).

Um Anmeldeinformationen zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher, dass das gewünschte Anmeldeinformationen-Objekt auf der Seite "Objekte importieren" ausgewählt ist.
2. Klicken Sie in der Spalte *Aktueller Status* auf die Schaltfläche **Anmeldeinformationen ändern** (*Abbildung oben*).
3. Bei Klick auf die Schaltfläche **Anmeldeinformationen ändern** werden die Felder *Benutzername* und *Passwort* geöffnet (*Abbildung unten*). Geben Sie die entsprechenden Werte ein.

4. Um die ausgewählten Objekte mit den neuen Anmeldeinformationen zu importieren, klicken Sie auf **Importieren und schließen** oder **Importieren**. Nähere Informationen zu diesen Schaltflächen finden Sie in Schritt 4 des vorherigen Unterabschnitts.

## 6 Beispiele für Aufträge

Dieser Abschnitt enthält Schritt-für-Schritt-Beispiele für die Konfiguration von FlowForce-Aufträgen. Die nachstehende Tabelle enthält eine Liste aller Beispiele mit den spezifischen, im jeweiligen Beispiel behandelten Funktionsarten und Triggern.

Beispiel	Beschriebene Funktionalitäten		
	Vordefinierte Funktionen	Ausdrucksfunktionen	Trigger
<a href="#">Überprüfen, ob ein Pfad existiert</a> <sup>345</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/system/shell/commandline</li> <li>/system/compute-string</li> </ul>	content() stdout() trim()	Webservice
<a href="#">Kopieren von Dateien</a> <sup>349</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/System/filesystem/copy</li> </ul>	list-files()	Webservice
<a href="#">Erstellen eines Auftrags anhand eines Mapforce Mappings</a> <sup>354</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MapForce-Mapping</li> </ul>		Timer
<a href="#">Verwenden eines Auftrags als Schritt eines anderen Auftrags</a> <sup>362</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/System/filesystem/copy</li> </ul>		
<a href="#">Erstellen eines Auftrags zur Verzeichnisabfrage</a> <sup>365</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MapForce-Mapping</li> <li>/system/filesystem/move</li> </ul>		Dateisystem
<a href="#">Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag</a> <sup>371</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/system/shell/commandline</li> <li>/system/mail/send</li> </ul>	failed-step() error-message() exitcode() stdout() stderr() content() instance-id()	Webservice
<a href="#">Bereitstellen eines Auftrags als Webservice</a> <sup>378</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MapForce-Mapping</li> </ul>		Webservice
<a href="#">JSON Post Requests für einen FlowForce Web-Dienst</a> <sup>386</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/System/filesystem/copy</li> </ul>	as-file() instance-id()	Webservice
<a href="#">Speichern von Auftragsergebnissen im Cache</a> <sup>394</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/system/shell/commandline</li> <li>/system/compute</li> </ul>	stdout()	Webservice
<a href="#">Erstellen eines Auftrags anhand einer StyleVision-Transformation</a> <sup>398</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>StyleVision-Transformation</li> <li>/system/compute</li> <li>/System/filesystem/copy</li> </ul>	results() nth() as-file()	Timer
<a href="#">Validieren eines Dokuments mit Hilfe von RaptorXML</a> <sup>406</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/RaptorXML/valany</li> </ul>		Timer
<a href="#">Validieren von XML mit Fehlerprotokollierung</a> <sup>408</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/RaptorXML/valxml-w ithxsd</li> <li>/system/compute</li> </ul>	failed-step() stdout()	Webservice

Beispiel	Beschriebene Funktionalitäten		
	Vordefinierte Funktionen	Ausdrucksfunktionen	Trigger
	<ul style="list-style-type: none"><li>• /System/filesystem/copy</li></ul>	as-file()	
<a href="#">Ausführen von XSLT mit RaptorXML</a> <sup>413</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• /RaptorXML/xslt</li></ul>	list()	
<a href="#">Generieren von PDF-Dateien anhand von XML-Dateien</a> <sup>419</sup>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MapForce-Mapping</li><li>• StyleVision-Transformation</li><li>• /system/compute</li></ul>	as-file() results() filename()	Webservice

## 6.1 Beispiel: Überprüfen, ob ein Pfad existiert

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen Auftrag erstellen, mit dem Sie informiert werden, ob ein Pfad (zu einer Datei oder einem Verzeichnis) auf dem Betriebssystem existiert. Zu diesem Zweck werden wir eine Kombination aus vordefinierten Funktionen und Ausdrucksfunktionen verwenden. Der Auftrag wird als Web-Dienst definiert, damit Sie ihn bei Bedarf durch Zugriff auf eine URL über Ihren Browser starten können. Im Auftrag wird der Pfad als Argument bereitgestellt. Das Ergebnis ist ein String, der Sie darüber informiert, ob der als Argument angegebene Pfad auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, existiert.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).

### Erstellen des Auftrags

1. Melden Sie sich bei FlowForce Server an und navigieren Sie zu einem Container, für den Sie die Berechtigung zur Erstellung neuer Aufträge haben. In diesem Tutorial wird aus Gründen der Einheitlichkeit der Container **/public/Examples** verwendet. Wenn Sie diesen Container noch nicht eingerichtet haben, erstellen Sie ihn mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
2. Klicken Sie im Container **/public/Examples** auf **Erstellen** und wählen Sie den Befehl **Auftrag erstellen**.
3. Fügen Sie einen Auftragsnamen (in diesem Beispiel "CheckPath") und optional eine Auftragsbeschreibung hinzu.



Auftrag erstellen in /public

Auftragsname: CheckPath

Auftragsbeschreibung: Überprüft, ob ein Pfad vorhanden ist.

4. Klicken Sie unter Auftrags-Input-Parameter auf  und fügen Sie den Parameter **path**, wie unten gezeigt, hinzu.



Auftrags-Input-Parameter

 Name: path Typ: String als Datei oder Verzeichnis Standard:  Beschreibung: Definiert, welcher Pfad überprüft werden soll.




5. Fügen Sie einen neuen Ausführungsschritt hinzu, der die Funktion  [/system/shell/commandline](#)<sup>333</sup> aufruft, und geben Sie den Shell-Befehl, der überprüft, ob die Datei vorhanden ist, ein. Das Ergebnis

dieses Schritts muss, wie unten gezeigt, deklariert werden (in diesem Beispiel haben wir es **output** genannt).




In Windows gibt der Shell-Befehl "1" aus, wenn der Pfad existiert und "0", wenn er nicht existiert. Wenn FlowForce Server auf einem Unix-System ausgeführt wird, passen Sie den Befehl entsprechend an. Beachten Sie, dass der FlowForce-Ausdruck `{path}` in den Befehl eingebettet wird. Dieser Ausdruck referenziert den im vorherigen Schritt definierten Input-Parameter.

6. Klicken Sie unter "Ausführungsschritte" auf die -Schaltfläche und wählen Sie anschließend die Option **Neuer Auswahlschritt** aus. Geben Sie anschließend den Ausdruck `trim(content(stdout(output))) == '1'` als Bedingung ein. Dieser Ausdruck besteht aus drei verschachtelten Funktionen: `stdout`, `content` und `trim`. Die `stdout`-Funktion ruft zuerst die Standardausgabe des vom vorherigen Schritt zurückgegebenen Ergebnisses auf. Danach konvertiert die Funktion `content` die Standardausgabe in einen String. Schließlich werden mit der Funktion `trim` alle voran- oder nachgestellten Leerzeichen, Wagenrücklaufzeichen oder Zeilenvorschubzeichen aus der Standardausgabe entfernt. Anschließend wird das Ergebnis mit Hilfe des Gleichheitszeichens mit "1" verglichen. Wenn beide Werte gleich sind, ist der Pfad vorhanden. Andernfalls ist der Pfad nicht vorhanden.
7. Fügen Sie, wie unten gezeigt, unterhalb der **Wenn**-Klausel einen Ausführungsschritt hinzu. Dieser Ausführungsschritt ruft die Funktion `/system/compute-string` <sup>281</sup> auf, um den String-Wert zu erzeugen, der zurückgegeben werden soll, wenn der Pfad existiert. Beachten Sie, dass der FlowForce-Ausdruck `{path}` in den Wert eingebettet ist. Dieser Ausdruck referenziert den in einem vorherigen Schritt definierten Input-Parameter.



8. Fügen Sie, wie unten gezeigt, unterhalb der **Andernfalls**-Klausel einen Ausführungsschritt hinzu. Dieser Ausführungsschritt ruft die Funktion `/system/compute-string` <sup>281</sup> auf, um den String-Wert zu erzeugen, der zurückgegeben werden soll, wenn der Pfad nicht existiert. Beachten Sie, dass der FlowForce-Ausdruck `{path}` in den Wert eingebettet ist. Dieser Ausdruck referenziert den in einem vorherigen Schritt definierten Input-Parameter.



9. Deklarieren Sie unter "Ausführungsergebnis" den Rückgabebetyp als **String**.



10. Aktivieren Sie unter "Dienst" das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP zur Verfügung stellen** und geben Sie als Namen des Diensts **CheckPathService** ein. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Bereitstellen von Aufträgen als Web-Dienste](#)<sup>193</sup>.



11. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ausführung des Auftrags

Um den Auftrag auszuführen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/CheckPathService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen

und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer `Anonymous` die Berechtigung `Dienst - Verwenden` zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.

Da dieser Auftrag Argumente hat, werden Sie aufgefordert, diese anzugeben, wenn Sie den Web-Dienst im Browser aufrufen:



The image shows a web form with a title bar that says "Parameters". Inside the form, there is a text input field with the label "path \*:" and the value "C:\". Below the input field is a button labeled "Submit".

Wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt wird, wird das Ergebnis des Auftrags im Browser angezeigt, z.B.:

Pfad C:\ ist vorhanden.

Wenn der Auftrag fehlschlägt, wird die Meldung "Dienstausführung fehlgeschlagen" zurückgegeben. Überprüfen Sie in diesem Fall das Auftrags-Log in FlowForce Server, um den Fehler zu identifizieren, siehe [Anzeige des Auftrags-Logs](#)<sup>129</sup>.

## 6.2 Kopieren von Dateien

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie mehrere Dateien im lokalen Dateisystem mit Hilfe eines FlowForce Server-Auftrags kopieren.

Angenommen, Sie möchten alle Dateien aus dem Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\CopyFiles\Source** in ein neues Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\CopyFiles\Target** kopieren. (Passen Sie die Pfade auf Unix-Systemen entsprechend an.) Wir verwenden zu diesem Zweck einen "for-each"-Schritt, mit dem wir durch alle Dateien in einem Verzeichnis iterieren und anschließend für jedes Element in der Schleife die Funktion [/system/filesystem/copy](#)<sup>284</sup> aufrufen.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- In diesem Auftrag werden Dateien aus dem Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\CopyFiles\Source** in das Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\CopyFiles\Target** kopiert. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Verzeichnisse vor Erstellung des Auftrags im lokalen Dateisystem erstellt haben. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Quellverzeichnis einige Dateien enthält, damit Sie den Auftrag testen können.

### Erstellen des Auftrags

Melden Sie sich bei FlowForce Server an und navigieren Sie zu einem Container, für den Sie die Berechtigung zur Erstellung neuer Aufträge haben. In diesem Tutorial wird aus Gründen der Einheitlichkeit der Container **/public/Examples** verwendet. Wenn Sie diesen Container noch nicht eingerichtet haben, erstellen Sie ihn mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.

Erstellen Sie einen neuen Auftrag im Container **/public/Examples**. Geben Sie einen Namen für den Auftrag (z.B. "CopyFiles") und optional eine Beschreibung dafür ein.


Auftrag erstellen in /public

Auftragsname: CopyFiles

Auftragsbeschreibung: Kopiert mehrere Dateien aus einem Verzeichnis in ein anderes.

Um über Elemente einer Liste zu iterieren, bietet FlowForce Server einen "for-each"-Ausführungsschritt. Ein solcher Schritt iteriert über eine Sequenz (Liste) von Elementen bis einschließlich zum letzten Element in der


Sequenz. In diesem Beispiel ist unsere Elementesequenz die Liste der Dateien im Quellverzeichnis. Klicken Sie auf **Neuer Ausführungsschritt** und geben Sie neben "Funktion ausführen" **/system/compute** ein. Sie können diesen Pfad auch, wie unten gezeigt, aus der Dropdown-Liste auswählen.



Geben Sie als nächstes den folgenden Ausdruck in das Feld "Ausdruck" ein:


```
list-files("C:\FlowForceExamples\CopyFiles\Source\*.*")
```

Geben Sie als nächstes in das Feld **Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an** einen Namen für die Liste ein (in diesem Fall lautet der Name `list`). Auf diese Art kann die neu erstellte Dateiliste in einem folgenden Schritt einfach referenziert werden. Ihr erster Ausführungsschritt sollte nun folgendermaßen aussehen:




Der oben gezeigte Ausdruck ruft die Ausdrucksfunktion `list-files`<sup>255</sup> auf. Die Funktion erhält als Argument einen Pfad (in diesem Fall `C:\Source\*.*`) und gibt die Liste der Dateien (oder Verzeichnisse) unter dem angegebenen Pfad zurück. Beachten Sie, dass der Pfad die Platzhalterzeichen `*.*` enthält, um alle Dateien im Verzeichnis auszuwählen. Sie können die Platzhalter bei Bedarf anpassen, um nur bestimmte Dateierweiterungen, z.B. `*.txt` auszuwählen. Nähere Informationen zu Ausdrücken in FlowForce finden Sie unter `Ausdrücke`<sup>207</sup>.

Sie können nun fortfahren und den eigentlichen "for-each"-Iterationsschritt erstellen. Klicken Sie auf **Neuer For-Each-Schritt** und geben Sie in das Feld "In Sequenz" `list` ein. (Dies bezieht sich auf die im vorherigen Ausführungsschritt erstellte Liste `list`).



**Tipp:** Sie könnten den Ausdruck auch in das Feld "in sequence" des "for-each"-Schritts kopieren und sich so den ersten Ausführungsschritt überhaupt sparen.

Klicken Sie als nächstes auf die Schaltfläche  und fügen Sie innerhalb des "for-each"-Schritts einen neuen Ausführungsschritt ein. In diesem Schritt wird für jedes Element in der Schleife, wie unten gezeigt, die Funktion `/system/filesystem/copy` <sup>284</sup> aufgerufen.



Wie Sie oben sehen, wird die Funktion `copy` mit den folgenden Argumenten aufgerufen:

- Die Quelle **Source** ist das aktuelle Element (die aktuelle Datei) in der Schleife. Sie können in das Feld "Quelle" entweder `{item}` eingeben, oder auf die Schaltfläche  klicken und **item** auswählen.
- Das Ziel **Target** ist der Zielordner. In diesem Beispiel wird der Pfad im aktuellen Zustand eingegeben, Sie könnten den Pfad aber auch als Argument für den Auftrag eingeben.
- Die Option **Überschreiben** ist aktiviert, d.h. wenn im Quellverzeichnis eine Datei desselben Namens vorhanden ist, wird die Datei überschrieben. Wenn dies nicht passieren soll, klicken Sie auf die Schaltfläche .

Aus Gründen der Einfachheit definieren wir die beiden anderen Argumente in diesem Beispiel nicht. Nähere Informationen dazu finden Sie unter der Beschreibung der Funktion [/system/filesystem/copy](#)<sup>284</sup>.

Der bislang erstellte Auftrag enthält nun alle erforderlichen Verarbeitungsschritte, hat aber noch keinen Trigger. Damit der Auftrag immer wieder gestartet wird, könnten Sie einen Timer verwenden, siehe [Timer](#)<sup>186</sup>. Oder Sie können das Quellverzeichnis auf Änderungen überwachen lassen und den Auftrag mit Hilfe eines Dateisystem-Triggers starten, siehe [Dateisystem-Trigger](#)<sup>188</sup>. Und schließlich können Sie den Auftrag auch als Webservice-Aufruf bei Bedarf starten.

In diesem Beispiel starten wir die Ausführung des Auftrags bei Bedarf durch Klicken auf eine URL im Browser (dabei wird der Auftrag als Webservice aufgerufen). Um den Auftrag in einen Webservice umzuwandeln, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen** und geben Sie den Namen des Webservices ein.

### Dienst

Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen

Außerdem werden Ihre Anmeldeinformationen benötigt, damit der Auftrag ausgeführt werden kann. Geben Sie daher im Abschnitt "Anmeldeinformationen", wie unten gezeigt, den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Betriebssystem ein (nicht dasjenige für FlowForce Server). Wenn Sie zuvor eigenständige Anmeldeinformationen erstellt haben, wie unter [Definieren von Anmeldeinformationen](#)<sup>199</sup> beschrieben, können Sie diese mit der Option **Anmeldeinformationen auswählen** auswählen.

### Anmeldeinformationen

Auftrag unter Verwendung der Anmeldeinformationen ausführen:  Anmeldeinformationen auswählen:  
 Lokale Anmeldeinformationen definieren: Benutzername:   
 Passwort:

## Ausführung des Auftrags

Um den Auftrag zu testen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.

- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/CopyFilesService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#) <sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#) <sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

#### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer *Anonymous* die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#) <sup>116</sup>.

Bei erfolgreicher Ausführung werden alle Dateien aus dem Quellverzeichnis in das Zielverzeichnis kopiert. Andernfalls wird im Browser der Fehler "Dienstausführung fehlgeschlagen" angezeigt. Falls dieser Fehler angezeigt wird, überprüfen Sie das Auftrags-Log, um nähere Informationen dazu zu lesen, siehe [Anzeige des Auftrags-Logs](#) <sup>129</sup>. Mögliche Ursachen sind falsche Anmeldeinformationen, falsche Dateipfade, unzureichende Rechte für das Dateisystem und andere. So schlägt der Auftrag z. B. fehl, wenn das Kontrollkästchen **Überschreiben** nicht aktiviert wurde und das Zielverzeichnis bereits eine Datei mit demselben Namen enthält, wie unten gezeigt.

Datum	Meldung
2020-10-07 16:07:29	Instanz 19 wird gestartet.
2020-10-07 16:07:29	Ausführung von Auftrag <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a> wird gestartet
2020-10-07 16:07:29	list("C:\FlowForceExamples\CopyFiles\source\invoices.txt", "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\source\orders.txt") wurde berechnet
2020-10-07 16:07:29	FlowForce.copy mit den Parametern Source: "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\source\invoices.txt", Destination: "C:\FlowForceExamples\CopyFiles\target", Overwrite: false(), AbortOnFail: true(), Working-directory: "" wird ausgeführt
2020-10-07 16:07:29	Schritt FlowForce.copy fehlgeschlagen: Die folgende Datei konnte nicht kopiert werden: The file exists.
2020-10-07 16:07:29	Auftragsausführung ist fehlgeschlagen: Auftrag <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a> in Warteschlange <a href="#">/public/Examples/CopyFiles</a>

## 6.3 Erstellen eines Auftrags anhand eines Mapforce Mappings

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie anhand eines MapForce Mappings einen FlowForce Server-Auftrag erstellen. Zuerst müssen Sie ein Demo-Mapping aus MapForce auf FlowForce Server bereitstellen. Nachdem die Transformation auf FlowForce Server bereitgestellt wurde, erstellen Sie einen Auftrag anhand dieser Datei. Der Auftrag wird für die tägliche Ausführung zu einer bestimmten Uhrzeit konfiguriert.


### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: MapForce Enterprise oder Professional Edition, MapForce Server oder MapForce Server Advanced Edition, FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#) <sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Mit dem in diesem Beispiel erstellten Mapping-Auftrag wird bei jeder Ausführung eine XML-Datei erstellt. Sie benötigen daher auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, Schreibrechte für ein Verzeichnis (in diesem Beispiel wird das Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\Mapping** verwendet).

### Verwendete Demo-Dateien

Der Name der Mapping-Datei in diesem Beispiel ist **CompletePO.mfd**. Sie steht auf dem Rechner, auf dem MapForce installiert ist, unter dem folgenden Pfad zur Verfügung:

**<Dokumente>\Altova\MapForce2025\MapForceExamples**. Beachten Sie, dass das Verzeichnis "MapForceExamples" erst zu dem Zeitpunkt erstellt wird, zu dem MapForce das erste Mal gestartet wird.



CompletePO.mfd

Das obige Demo-Mapping erhält als Input drei XML-Dateien und erzeugt eine einzige XML-Datei als Output. Die XML-Input-Datei wird in diesem Beispiel automatisch in das auf FlowForce Server bereitgestellte Paket inkludiert. Bei anderen Mappings sind unter Umständen zusätzliche Vorbereitungsschritte erforderlich, bevor Sie das Mapping bereitstellen können, siehe [Bereitstellen von Mappings auf FlowForce Server](#)<sup>462</sup>.

## Erstellen des Auftrags


Bei der Bereitstellung eines Mappings fasst MapForce alle in diesem Mapping verwendeten Mapping-Ressourcen in einem einzigen Paket zusammen und sendet dieses über HTTP (oder, falls konfiguriert, HTTPS) an FlowForce Server.

### So stellen Sie das Mapping auf FlowForce Server bereit:

1. Öffnen Sie die Datei **CompletePO.mfd** in MapForce.
2. Setzen Sie die Transformationssprache des Mappings auf "Built-in", falls das noch nicht geschehen ist.
3. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Auf FlowForce Server bereitstellen**.
4. Geben Sie den Servernamen und den Port der Web-Verwaltungsschnittstelle in die Felder **Server** und **Port** ein, (z.B. 127.0.0.1 und 8082, wenn der *FlowForce Web Server*-Dienst auf demselben Rechner unter dem Standard-Port empfangsbereit ist.) Ändern Sie diese Werte, wenn Sie eine andere Adresse und einen anderen Port konfiguriert haben, siehe [Definieren der Netzwerkeinstellungen](#)<sup>54</sup>.

5. Geben Sie in die Textfelder **Benutzer** und **Passwort** Ihren FlowForce Server Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
6. Wählen Sie aus der **Login**-Dropdown-Liste entweder **Direkt** aus oder belassen Sie die Option **<Standard>** unverändert.

Falls die Directory Service Integration aktiviert ist, geben Sie Ihren Domain-Benutzernamen und Ihr Domain-Passwort ein und wählen Sie den Domain-Namen aus der **Login**-Dropdown-Liste aus. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Ändern der Directory Service-Einstellungen](#)<sup>146</sup>.



Mapping online bereitstellen


Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um das aktuelle Mapping online bereitzustellen.

Server: localhost Port: 8082

Benutzer: root  SSL verwenden

Passwort: ●●●●

7. Aus Gründen der Einheitlichkeit stellen wir das Mapping wie die anderen Beispiele im Container **/public/Examples** bereit. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und ändern Sie den Container-Pfad in **/public/Examples**. Der Container **/public/Examples** muss bereits vorhanden sein, wenn Sie das vorherige Beispiel durchgearbeitet haben; Andernfalls können Sie ihn im unten gezeigten Dialogfeld durch Klick auf **Container erstellen** erstellen:



8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen**.

**Mapping online bereitstellen**

Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um das aktuelle Mapping online bereitzustellen.

Server: localhost Port: 8082

Benutzer: root  SSL verwenden

Passwort: ●●●●

Login: Direkt

Globale Ressourcen auf dem Server

Ressourcen verwenden

Ressourcenpfad:  ...

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Bereitstellen als

Pfad:

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Mapping vor der Bereitstellung speichern

Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen

9. Klicken Sie auf **OK**, um das Mapping bereitzustellen.

Nachdem das Mapping bereitgestellt wurde, wird die FlowForce Server Verwaltungsschnittstelle in Ihrem Webbrowser geöffnet und eine teilweise ausgefüllte Auftragsseite wird angezeigt. Die Mapping-Funktion selbst wird unter dem zuvor definierten Container-Pfad gespeichert. Damit ist die Bereitstellung abgeschlossen.

## Erstellen des Auftrags

Nachdem Sie die Mapping-Datei, wie oben beschrieben, auf FlowForce Server bereitgestellt haben, wird im Browser eine bereits teilweise ausgefüllte Auftragsseite angezeigt. Der erste Ausführungsschritt, in dem einige Parameter bereits ausgefüllt sind, wird automatisch erstellt.

## Auftrag erstellen in /public/Examples

Auftragsname:

Auftragsbeschreibung:

### Auftrags-Input-Parameter

+

### Ausführungsschritte

+

▲ Funktion ausführen

Parameter:	Customers:	(Input)		<input type="button" value="+"/>
	Articles:	(Input)		<input type="button" value="+"/>
	ShortPO:	(Input)		<input type="button" value="+"/>
	CompletePO:	(Ausgabe)		<input type="button" value="+"/>
	Working-directory:			<input type="button" value="+"/>

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als CompletePO

Sie können den Auftrag auch durch Öffnen der Funktionsseite (</public/Examples/CompletePO.mapping>) und anschließendes Klicken auf **Auftrag erstellen** erstellen.

#### So konfigurieren Sie den Auftrag:

1. Ändern Sie den Standardauftragsnamen von "CompletePO.job" in einen aussagekräftigeren Namen wie z.B. "GeneratePurchaseOrder". Dies ist ein optionaler Schritt, der jedoch eventuell notwendig ist, falls der Name bereits für einen anderen Auftrag im selben Container verwendet wird.
2. Füllen Sie den ersten standardmäßig erstellten Ausführungsschritt folgendermaßen aus:

Funktion ausführen	Dieses Feld verweist auf die zuvor bereitgestellte Mapping-Funktion; lassen Sie es unverändert.
Parameter	Die Felder <b>Customers</b> , <b>Articles</b> und <b>ShortPO</b> enthalten die entsprechenden mit dem Auftrag verpackten XML-Dateien.  Im Feld <b>CompletePO</b> ist der Pfad zur Ausgabedatei definiert. Standardmäßig lautet dieser <b>CompletePO.xml</b> . Der Pfad ist, wie weiter unten beschrieben, relativ zum Arbeitsverzeichnis.

	<p>Sie können in diesem Beispiel alle Input- und Output-Optionen unverändert lassen. Informationen zum Ändern von Input- und Output-Instanzen finden Sie unter <a href="#">Ausführen von Mappings und Transformationen als Aufträge</a><sup>467</sup>.</p> <p>Geben Sie in das Feld <b>Working-directory</b> den Pfad zum Arbeitsverzeichnis des Auftrags ein. In diesem Beispiel wird als Arbeitsverzeichnis <b>C:\FlowForceExamplesMapping</b> verwendet.</p> <p>Ein Arbeitsverzeichnis (oder Working-directory) ist ein Parameter, der von Ausführungsschritten benötigt wird, wenn für den Auftrag ein Ordner benötigt wird, in dem Input-Dateien entpackt oder Output-Dateien gespeichert werden. Anhand des Arbeitsverzeichnisses werden in FlowForce Server auch alle relativen Pfade, die während der Ausführung von Schritten vorkommen, aufgelöst. Wenn Sie nach einem Arbeitsverzeichnis gefragt werden, sollten Sie einen gültigen Pfad auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce ausgeführt wird, angeben. Falls bei Erstellung des Schritts kein Arbeitsverzeichnis angegeben wird, verwendet FlowForce Server ein temporäres Verzeichnis.</p>
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an	In diesem Feld wird dem Ergebnis des Mappings ein Name gegeben. Sie können das Feld in diesem Beispiel leer lassen.

- Klicken Sie unter "Trigger" auf die Schaltfläche **Neuer Timer**.
- Setzen Sie den Timer neben "Ausführen" auf **täglich** alle **1** Tage. Wählen Sie neben "Start" ein Datum und eine Uhrzeit für den Start des Auftrags aus, z.B:

- Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Ausführung des Auftrags

Sobald der Trigger-Zeitpunkt erreicht wird, wird der Mapping-Auftrag ausgeführt. Bei erfolgreicher Ausführung des Auftrags steht die als Ergebnis generierte Datei (**CompletePO.xml**) im Verzeichnis **C:**

**\FlowForceExamples\Mapping** zur Verfügung. Im [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup> können Sie kontrollieren, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde.

## 6.4 Verwenden eines Auftrags als Schritt eines anderen Auftrags

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen zuvor definierten Auftrag als Schritt eines anderen Auftrags verwenden können. Da hierfür ein bereits erstellter Auftrag benötigt wird, sollten Sie zuerst das Beispiel [Erstellen eines Auftrags anhand eines Mapforce Mappings](#) <sup>354</sup> fertig stellen, bevor Sie dieses Beispiel beginnen.

Wie im Beispiel [Erstellen eines Auftrags anhand eines Mapforce Mappings](#) <sup>354</sup> gezeigt, wird mit **GeneratePurchaseOrder** bei jeder Ausführung eine XML-Datei in einem temporären Ordner generiert. In diesem Beispiel werden folgende Schritte erklärt:

1. Erstellen eines Auftrags, der die vom Mapping generierte Datei in ein anderes Verzeichnis kopiert. Wir nennen diesen Auftrag **CopyOutput**.
2. Ändern Sie den Auftrag **GeneratePurchaseOrder**, sodass er den Auftrag **CopyOutput** als zusätzlichen Ausführungsschritt enthält.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: MapForce Enterprise oder Professional Edition, MapForce Server oder MapForce Server Advanced Edition und FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#) <sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Mit dem in diesem Beispiel erstellten Auftrag werden Dateien von einem Verzeichnis in ein anderes kopiert. Stellen Sie daher sicher, dass beide Verzeichnisse auf dem Betriebssystem, in dem FlowForce Server ausgeführt wird, vorhanden sind und dass Sie Schreibrechte für beide Verzeichnisse haben. In diesem Beispiel werden die Verzeichnisse **C:\FlowForceExamples\Mapping** und **C:\FlowForceExamples\Archive** verwendet.
- Stellen Sie die im Beispiel [Erstellen eines Auftrags anhand eines Mapforce Mappings](#) <sup>354</sup> beschriebenen Schritte fertig.

### Erstellen des Auftrags

1. Klicken Sie auf **Konfiguration** und navigieren Sie anschließend zum Container **/public/Examples**. Der Container **public/Examples** sollte bereits vorhanden sein, wenn Sie das vorherige Beispiel durchgearbeitet haben; erstellen Sie ihn andernfalls mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
2. Klicken Sie auf **Erstellen** und wählen Sie **Auftrag erstellen** aus.
3. Geben Sie den Namen des Auftrags ein (in diesem Beispiel "CopyOutput").

## Auftrag erstellen in /public/Examples

Auftragsname:

Auftragsbeschreibung:

4. Fügen Sie unter "Ausführungsschritte" den ersten Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

### Ausführungsschritte

+ Funktion ausführen /system/filesystem/copy

Parameter:

Quelle:

Ziel:

Überschreiben:

Bei Fehler abbrechen:

Arbeitsverzeichnis:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <code>/system/filesystem/copy</code> .
Quelle	<b>CompletePO.xml</b> Wir haben einen relativen Pfad verwendet, da der Parameter <b>Arbeitsverzeichnis</b> definiert wurde, siehe unten.
Ziel	Es muss sich hierbei um eine vorhandene Datei oder ein vorhandenes Verzeichnis in dem Betriebssystem, in dem FlowForce Server ausgeführt wird, handeln. Wir möchten die Datei in diesem Beispiel beim Kopieren umbenennen, daher fügen wir den Dateinamen zum Pfad folgendermaßen hinzu: <b>C:\FlowForceExamples\Archive\PurchaseOrder.xml</b>
Überschreiben	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Dadurch überschreibt FlowForce Server Dateien mit demselben Namen im Zielordner.
Bei Fehler abbrechen	Lassen Sie diesen Parameter unverändert. Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der

	Standardwert ist TRUE.
Arbeitsverzeichnis	FlowForce sucht alle relativen Pfade in diesem Verzeichnis. Setzen Sie es auf: <b>C:\FlowForceExamples\Mapping</b>

5. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wie Sie vielleicht bemerkt haben, hat der soeben erstellte Auftrag keinen Trigger. Wir haben keinen Trigger definiert, weil wir diesen Auftrag von einem anderen Auftrag aus aufrufen.

### Hinzufügen des "CopyOutput" Auftrags als Schritt eines anderen Auftrags

1. Öffnen Sie den Auftrag **GeneratePurchaseOrder** aus dem Container **/public/Examples**.
2. Klicken Sie unter "Ausführungsschritte" auf **Neuer Ausführungsschritt**, um hinter dem bestehenden einen neuen hinzuzufügen.
3. Navigieren Sie neben "Funktion ausführen" zum zuvor erstellten Auftrag **CopyOutput**. Die Ausführungsschritte sollten nun folgendermaßen aussehen:

4. Aktualisieren Sie den Timer Trigger und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.
5. Sobald der im Trigger definierte Zeitpunkt erreicht ist, führt FlowForce Server den Auftrag aus, kopiert die Datei **CompletePO.xml** in das angegebene Verzeichnis und benennt sie in **PurchaseOrder.xml** um. Im [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup> können Sie kontrollieren, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde.

## 6.5 Erstellen eines Auftrags zur Verzeichnisabfrage

In diesem Beispiel wird erklärt, wie ein Verzeichnis mit Hilfe eines in FlowForce Server erstellten Dateisystem-Triggers (siehe auch [Dateisystem-Trigger](#)<sup>188</sup>) auf neue XML-Dateien überprüft wird. Immer, wenn eine neue XML-Datei zum Verzeichnis hinzugefügt wird, führt FlowForce Server einen Mapping-Auftrag mit der XML-Datei als Input-Parameter aus. Die Ausgabedatei des Mapping-Auftrags wird anschließend in ein Archiwverzeichnis verschoben.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: MapForce Enterprise oder Professional Edition, MapForce Server oder MapForce Server Advanced Edition und FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Mit dem in diesem Beispiel erstellten Auftrag werden Dateien von einem Verzeichnis in ein anderes kopiert. Stellen Sie daher sicher, dass beide Verzeichnisse auf dem Betriebssystem, in dem FlowForce Server ausgeführt wird, vorhanden sind und dass Sie Schreibrechte für beide Verzeichnisse haben. In diesem Beispiel werden die Verzeichnisse **C:\FlowForceExamples\DirPolling** und **C:\FlowForceExamples\Archive** verwendet.

### Verwendete Demo-Dateien


- **ShortApplicationInfo.mfd** - das MapForce Mapping, von dem aus der FlowForce Server-Auftrag erstellt wird
- **ApplicationsPage.xml** - die XML-Instanzdatei, die als Input für das Mapping bereitgestellt wird

Beide Dateien stehen unter dem folgenden Pfad auf dem Rechner, auf dem MapForce installiert ist, zur Verfügung: **<Dokumente>\Altova\MapForce2025\MapForceExamples\**.

### Funktionsweise des Mappings

In der Abbildung unten sehen Sie das in diesem Beispiel verwendete Mapping (**ShortApplicationInfo.mfd**). Für FlowForce Server ist dabei wichtig, dass eine XML-Datei als Input für das Mapping verwendet wird und eine weitere XML-Datei als Output erzeugt wird.

Im Prinzip wird in diesem Mapping eine XML-Datei (**ApplicationsPage.xml**) in ein anderes Schema konvertiert und als **ShortInfo.xml** gespeichert. Das Mapping ist relativ einfach zu verstehen, wenn Sie sich die oberste Verbindung ansehen: für jedes **Item**-Datenelement in der Quellkomponente wird ein **Info**-Datenelement in der Zielkomponente erstellt. Die anderen Verbindungen dienen dazu, um Werte aus den jeweiligen Child-Datenelementen zu kopieren. Beachten Sie dabei die gepunktete Verbindung; diese Verbindung wird in Mapforce als "Quellorientierte (Mixed Content) Verbindung" bezeichnet. Sie wird verwendet, da **SubSection** gemischten Inhalt enthält.



*ShortApplicationInfo.mfd*

Die Name des XML-Quell- und Zielschemas lauten **SectionedPage** bzw. **ShortInfo**. Wie Sie weiter unten sehen, erhält der FlowForce-Auftrag nach Bereitstellung des Mappings auf FlowForce Server einen Input- und Output-Parameter mit demselben Namen.

### Bereitstellen des Mappings auf FlowForce Server

Das Mapping **ShortApplicationInfo.mfd** muss vor der Bereitstellung auf FlowForce Server nicht weiter bearbeitet werden. Da es sich sowohl bei der Quell- als auch bei der Zielkomponente um XML-Dateien handelt, werden diese automatisch in das auf FlowForce Server bereitgestellte Paket inkludiert.

Um das Mapping auf FlowForce bereitzustellen, öffnen Sie es in MapForce und wählen Sie den Menübefehl **Datei | Auf FlowForce Server bereitstellen**.

Mapping online bereitstellen

Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um das aktuelle Mapping online bereitzustellen.

Server: localhost Port: 8082

Benutzer: root  SSL verwenden

Passwort: ●●●●

Login: <Standard>

Globale Ressourcen auf dem Server

Ressourcen verwenden

Ressourcenpfad:  ...  
Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Bereitstellen als

Pfad: /public/Examples/ShortApplicationInfo.mapping   
Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Mapping vor der Bereitstellung speichern

Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen

Wenn FlowForce Server auf einem anderen Host und Port ausgeführt wird, ändern Sie die Verbindungsinformationen entsprechend, siehe [Definieren der Netzwerkeinstellungen](#)<sup>54</sup>. Beachten Sie außerdem, dass der Pfad des Mappings einheitlich wie in vorhergehenden Beispielen **/public/Examples/ShortApplicationInfo.mapping** lautet.

## Erstellen des Auftrags zur Verzeichnisabfrage

Nachdem Sie das Mapping auf FlowForce Server bereitgestellt haben, wird der Browser geöffnet und die Auftragserstellungsseite wird angezeigt. Wie unten gezeigt, wird der erste Ausführungsschritt automatisch erstellt. Damit wird die zuvor bereitgestellte Mapping-Funktion aufgerufen. Beachten Sie, dass der Input-Parameter denselben Namen wie die MapForce-Quellkomponente (**SectionedPage**) hat, während der Output-Parameter denselben Namen wie die Zielkomponente (**ShortInfo**) hat.



Konfigurieren Sie den Auftrag folgendermaßen:

1. Geben Sie in das Feld **Working-directory** den Pfad zum Arbeitsverzeichnis ein. In diesem Beispiel wird als Arbeitsverzeichnis **C:\FlowForceExamples\DirPolling** verwendet.


Ein Arbeitsverzeichnis (oder Working-directory) ist ein Parameter, der von Ausführungsschritten benötigt wird, wenn für den Auftrag ein Ordner benötigt wird, in dem Input-Dateien entpackt oder Output-Dateien gespeichert werden. Anhand des Arbeitsverzeichnisses werden in FlowForce Server auch alle relativen Pfade, die während der Ausführung von Schritten vorkommen, aufgelöst. Wenn Sie nach einem Arbeitsverzeichnis gefragt werden, sollten Sie einen gültigen Pfad auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce ausgeführt wird, angeben. Falls bei Erstellung des Schritts kein Arbeitsverzeichnis angegeben wird, verwendet FlowForce Server ein temporäres Verzeichnis.

2. Klicken Sie unter "Trigger" auf die Schaltfläche **neuer Dateisystem-Trigger**. Beachten Sie, dass FlowForce Server automatisch unter Input-Parameter einen neuen Parameter **triggerfile** hinzufügt. Sie müssen diese Parameter später referenzieren.




3. Definieren Sie die folgenden Trigger-Werte:

- Überprüfe: Änderungsdatum
- Datei oder Verzeichnis: **C:\FlowForceExamples\DirPolling\\*.xml**
- Abrufintervall: 60 Sekunden



4. Übergeben Sie den Parameter **triggerfile** unter "Ausführungsschritte" als Input-Wert an den Parameter **SectionedPage**. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Setzen auf** neben dem Parameter "SectionedPage" und wählen Sie dann **triggerfile** aus. Dadurch ändert sich der Wert des Parameters **SectionedPage** in **{triggerfile}**. Mit der geschweiften Klammer wird ein FlowForce-Ausdruck gekennzeichnet. Sie sollte nicht entfernt werden.



Mit dieser Konfiguration wird der Trigger jedes Mal, wenn **ApplicationsPage.xml** in das Arbeitsverzeichnis kopiert wird, ausgelöst. Da im Trigger auch ein Platzhalter (\*.xml) verwendet wird, würde der Trigger auch ausgelöst, wenn eine beliebige andere XML-Datei, auch die Mapping-Ausgabe selbst (**ShortInfo.xml**), in das Verzeichnis kopiert wird. Da dies nicht erwünscht ist, fügen wir einen zweiten Schritt hinzu, in dem die generierte Ausgabedatei in ein neues Verzeichnis kopiert wird. Alternativ dazu könnten Sie den Trigger auch in **C:\FlowForceExamples\DirPolling\ApplicationsPage.xml** umbenennen (In diesem Fall ist kein zweiter Schritt erforderlich).

So fügen Sie den Schritt hinzu, in dem die Ausgabe in ein neues Verzeichnis verschoben wird:

1. Fügen Sie unmittelbar hinter dem vorherigen Ausführungsschritt einen neuen Ausführungsschritt hinzu.
2. Konfigurieren Sie den Schritt folgendermaßen (beachten Sie dass die Groß- und Kleinschreibung in den Feldern "Quelle" und "Ziel" beachtet werden muss):

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <b>/system/filesystem/move</b> .
Quelle	<b>ShortInfo.xml</b>  Wir haben einen relativen Pfad verwendet, da der Parameter <b>Arbeitsverzeichnis</b> definiert wurde, siehe unten.
Ziel	Es muss sich hierbei um eine vorhandene Datei oder ein vorhandenes Verzeichnis in dem Betriebssystem, in dem FlowForce Server ausgeführt wird, handeln. Setzen Sie es auf:  <b>C:\FlowForceExamples\Archive</b>
Ziel überschreiben	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Dadurch überschreibt FlowForce Server Dateien mit demselben Namen im Zielordner.
Bei Fehler abbrechen	Lassen Sie diesen Parameter unverändert.  Dieser Boolesche Parameter legt fest, was der Rückgabewert der Funktion sein soll, wenn der Auftrag fehlschlägt. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> FALSE ist, gibt die Funktion den Booleschen Wert FALSE zurück. Wenn <b>Bei Fehler abbrechen</b> TRUE ist, wird die Ausführung des Auftrags abgebrochen. Der Standardwert ist TRUE.
Arbeitsverzeichnis	FlowForce sucht alle relativen Pfade in diesem Verzeichnis. Setzen Sie es auf:

	<b>C:\FlowForceExamples\DirPolling</b>
--	--

Fügen Sie schlussendlich die Anmeldeinformationen, mit denen der Auftrag ausgeführt werden soll, für Ihr Betriebssystem hinzu:

1. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Ausführung des Auftrags

Sie können den Auftrag nun testen, indem Sie die Datei **ApplicationsPage.xml** in das Arbeitsverzeichnis kopieren. FlowForce Server führt daraufhin den Mapping-Auftrag aus und kopiert die erzeugte Ausgabedatei in das Archiwverzeichnis.

Im [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup> können Sie kontrollieren, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde.

## 6.6 Hinzufügen von Error Handlern zu einem Auftrag

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie Fehlerbehandlung zu einem Auftrag hinzufügen. Im Auftrag in diesem Beispiel wird der Inhalt eines Verzeichnisses aufgelistet und über den Browser als Webservice aufgerufen. Sie lernen, wie Sie FlowForce Server konfigurieren, damit das Ergebnis des Auftrags folgendermaßen behandelt wird:

- Wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt werden konnte, soll die Ausgabe des Auftrag im Browser angezeigt werden.
- Wenn der Auftrag aus irgendeinem Grund nicht ausgeführt werden konnte, soll eine E-Mail-Benachrichtigung an einen bestimmten Empfänger gesendet werden.
- Schreibe immer, wenn der Auftrag - unabhängig vom Ausführungsstatus - fertig ausgeführt wurde, die interne Auftrags-ID in eine Datei im lokalen System.

In FlowForce Server erstellen Sie einen so genannten [geschützten Block](#)<sup>165</sup> mit zwei Error Handler-Bedingungen: "Bei Fehler" und "Immer" (jede dieser Bedingungen behandelt eines der obigen Szenarien).

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Die FlowForce Server Mail-Einstellungen müssen konfiguriert werden, siehe [Definieren der Mail-Parameter](#)<sup>145</sup>.
- Sie benötigen ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Mit dem in diesem Beispiel erstellten Auftrag wird eine Ausgabe auf ein Speichermedium geschrieben. Sie benötigen daher auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server installiert ist, Lese- und Schreibrechte für das entsprechende Verzeichnis. In diesem Beispiel wird **C:\FlowForceExamples\ErrorHandling** verwendet.

### Tipps

- In diesem Beispiel werden zwar Windows-Pfade und Befehle verwendet, Sie können es aber auch auf anderen Betriebssystemen testen, wenn Sie die Pfade und Befehle entsprechend anpassen.

### Erstellen des Auftrags

1. Erstellen Sie auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, ein Verzeichnis, das das Arbeitsverzeichnis des Auftrags bildet. In diesem Beispiel wird **C:\FlowForceExamples\ErrorHandling** verwendet.
2. Melden Sie sich bei der FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle an und gehen Sie zum Container **/public/Examples**. Der Container **public/Examples** sollte bereits vorhanden sein, wenn Sie das vorherige Beispiel durchgearbeitet haben; erstellen Sie ihn andernfalls mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
3. Klicken Sie auf **Auftrag erstellen** und geben Sie einen Namen für den Auftrag ein, z.B. "ListDirectory". Die Auftragsbeschreibung ist optional.
4. Klicken Sie unter "Auftrags-Input-Parameter" auf die Schaltfläche  und fügen Sie einen Parameter vom Typ "String" hinzu. Zur Laufzeit des Auftrags liefert der Parameter den Pfad des aufzulistenden

Verzeichnisses. Der Name des Parameters lautet in diesem Beispiel "inputDir" und wird in den nachfolgenden Schritten verwendet.

- Klicken Sie unter "Ausführungsschritte" auf **Neuer Error/Success Handler-Schritt**.
- Klicken Sie unter "Ausführen mit Error/Success Handler" auf die -Schaltfläche und fügen Sie einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <a href="#">/system/shell/commandline</a> .
Befehl	Geben Sie den folgenden Shell-Befehl ein:  <pre>dir {inputDir}</pre> <p><code>inputDir</code> ist hier der Name des zuvor erstellten Parameters. Der Name steht innerhalb von geschweiften Klammern, da der Inhalt zur Laufzeit des Auftrags dynamisch durch den Parameterwert ersetzt wird. Nähere Informationen dazu finden Sie unter <a href="#">Einbetten von Ausdrücken in String-Felder</a> <sup>212</sup>.</p>
Bei Fehler abbrechen	Lassen Sie diese Option unverändert. Nähere Informationen dazu finden Sie unter der Beschreibung der Funktion <a href="#">/system/shell/commandline</a> <sup>333</sup> .
Arbeitsverzeichnis	Geben Sie den Pfad zum zuvor erstellen Arbeitsverzeichnis ein, z.B. <b>C:\FlowForceExamples&gt;ErrorHandling</b> .

- Klicken Sie unter der Bedingung "Bei Fehler" auf die -Schaltfläche und fügen Sie einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <a href="#">/system/mail/send</a> <sup>326</sup> .
Von	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders, z.B. <code>flowforce@localhost</code> , ein. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie die Mail-Einstellungen über die Seite "Verwaltung" konfiguriert haben.
An	Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
Betreff	Geben Sie den folgenden Betreff für die Benachrichtigungs-E-Mail ein:  <pre>Auftrag {instance-id()} ist fehlgeschlagen.</pre> <p>Der Teil zwischen den geschweiften Klammern ist ein FlowForce-Ausdruck, der die Funktion <a href="#">instance-id</a> <sup>273</sup> aufruft, um die eindeutige ID der aktuellen (fehlgeschlagenen) Auftragsinstanz abzurufen.</p>
Nachrichtentext	Geben Sie Folgendes ein:  <pre>Exit Code: {string(exitcode(failed-step()))} Standard Error: {content(stderr(failed-step()))} Error message: {error-message(failed-step())}</pre>

	<p>Die Teile zwischen den geschweiften Klammern sind zwei FlowForce-Ausdrücke. Diese Ausdrücke rufen die fehlerhafte Ausgabe auf und konvertieren sie in einen String, der den Text der E-Mail bildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Funktion <a href="#">failed-step</a><sup>270</sup> gibt das Ergebnis <code>result</code> des fehlerhaften Schritts zurück. Es handelt sich hierbei um einen abstrakten FlowForce-Typ, der am besten als Argument an die Funktionen <code>exitcode</code>, <code>stderr</code> oder <code>error-message</code> bereitgestellt wird, siehe unten.</li> <li>• Die Funktion <a href="#">exitcode</a><sup>243</sup> ruft den Exit-Code des Fehlers aus <code>result</code> als Zahl ab, vorausgesetzt es gibt einen Exit-Code.</li> <li>• Die Funktion <a href="#">stderr</a><sup>243</sup> ruft die Standardfehlerausgabe des Fehlers aus <code>result</code> als Stream ab, vorausgesetzt es gibt eine Standardfehlerausgabe.</li> <li>• Die Funktion <a href="#">error-message</a><sup>244</sup> ruft den Text der FlowForce-Fehlermeldung, so wie sie im Log aufscheint, ab. Eventuell gibt sie einen leeren String zurück, wenn es keinen Fehler gibt oder wenn der Fehlertext aus technischen Gründen nicht abgerufen werden kann.</li> <li>• Die Funktion <a href="#">string</a><sup>260</sup> konvertiert den Exit-Zahlencode in einen String (da der Text der E-Mail vom Typ <code>string</code> ist).</li> <li>• Die Funktion <a href="#">content</a><sup>221</sup> konvertiert die Fehlerausgabe von einem Stream in einen String.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Die Funktionen <code>exitcode</code> und <code>stderr</code> geben nur dann einen Wert zurück, wenn bei der Ausführung ein Exit-Code bzw. eine Fehlerausgabe erzeugt wird. Dies ist normalerweise bei Fehlern wie solchen, die von der Befehlszeile erzeugt werden, der Fall. Die Funktion <code>error-message</code> dient nur zu Informationszwecken. Es gibt keine Garantie dafür, dass dadurch der Fehlertext für jede mögliche Auftragskonfiguration und Fehlerbedingung zurückgegeben wird.</p> </div>
--	--

8. Klicken Sie auf **Neuer Error/Success Handler** und wählen Sie **Immer**.
9. Klicken Sie unter der Bedingung "Immer" auf die Schaltfläche  und fügen Sie einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion  <a href="#">/system/shell/commandline</a> <sup>333</sup> .
Befehl	<p>Geben Sie den folgenden Shell-Befehl ein:</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">echo {instance-id()} &gt;&gt; JobLog.txt</pre> <p>Auf Windows-Systemen schreibt dieser Befehl die Auftrags-ID in eine Datei namens <b>JobLog.txt</b>. Wenn die Datei Daten enthält, wird der neue Text hinter den vorhandenen Daten hinzugefügt.</p>

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion  <a href="#">/system/shell/commandline</a> <sup>333</sup> .
Arbeitsverzeichnis	Geben Sie den Pfad zum zuvor erstellen Verzeichnis ein ( <b>C:\FlowForceExamples\ErrorHandling</b> ).  Anhand dieses Verzeichnisses wird der Pfad zur Datei <b>JobLog.txt</b> aufgelöst.

Der Auftrag sollte zu diesem Zeitpunkt folgendermaßen aussehen (vorausgesetzt, Sie haben keine anderen Pfade oder Shell-Befehle verwendet).

### Auftrags-Input-Parameter

+  Typ: String Standard: + Beschreibung: Specifies the path of

### Ausführungsschritte

▲ **Ausführen** mit Error/Success Handler - bei Fehler  Mal erneut versuchen

+ **Funktion ausführen** [/system/shell/commandline](#)

Parameter: Befehl:

Bei Fehler abbrechen: +

Arbeitsverzeichnis:

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als Ergebnis

Bei Fehler  Aktion

+ **Funktion ausführen** [/system/mail/send](#)

Parameter: Von:

An:

Betreff:

Nachrichtentext: 

```
1 Exit Code: {string(exitcode(failed-step()))}
2 Standard Error: {content(stderr(failed-step()))}
3 Error message: {error-message(failed-step())}
```

Anhang: +

Bei Fehler abbrechen: +

- Um den Auftrag in einen Webservice umzuwandeln, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen** und geben Sie den Namen des Webservice ein, zum Beispiel:

**Dienst**

Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen `http://<FlowForce server>/service/`

Notieren Sie sich den Namen des Diensts; Sie benötigen diesen, um den Webservice aufzurufen.

11. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.
12. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ausführung des Auftrags

Sie haben die Auftragskonfiguration nun abgeschlossen. Da dieser Auftrag als Webservice bereitgestellt wird, können Sie ihn auf jede der folgenden Arten ausführen:


- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/ListDirectoryService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer `Anonymous` die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.


Da dieser Auftrag Parameter hat, werden Sie aufgefordert, einen Parameterwert anzugeben, wenn Sie den Webservice in einem Browser aufrufen.



Wenn Sie einen gültigen Verzeichnispfad wie z.B. **C:\** eingeben, wird der Auftrag ausgeführt und das Ergebnis wird im Browser angezeigt.

Außerdem wird, gemäß der zuvor konfigurierten "Immer"-Bedingung, jedes Mal, wenn Sie den Auftrag ausführen, die ID der Auftragsinstanz an den Inhalt der **JobLog.txt**-Datei angehängt.

Um die Bedingung "Bei Fehler" zu testen, ändern Sie den Parameter "inputDir" absichtlich in einen falschen Wert um (z.B. einen nicht vorhandenen Pfad). In diesem Fall wird im Browser ein Fehler angezeigt und FlowForce Server sendet eine E-Mail an die im Handler "Bei Fehler" im Feld "Empfänger" definierte Adresse. Die E-Mail könnte z.B. folgendermaßen aussehen:



Wie bereits erwähnt, besteht keine Garantie, dass die in diesem Beispiel verwendeten Fehlerfunktionen für jede mögliche Auftragskonfiguration einen Wert zurückgeben. Der Detailliertheitsgrad der E-Mail hängt daher von Ihrer Auftragskonfiguration und der Art des aufgetretenen Fehlers ab. Es steht nicht zu erwarten, dass die E-Mail-Felder **Exit-Code**, **Standardfehler** und **Fehlermeldung** immer Text enthalten. Am verlässlichsten wird die Ursache des Fehlers im FlowForce Server [Log](#)<sup>129</sup> angegeben.

## 6.7 Bereitstellen eines Auftrags als Webservice

In diesem Beispiel wird beschrieben, wie Sie einen FlowForce Server-Auftrag erstellen, der als Webservice bereitgestellt wird. Dabei wird ein mit Altova MapForce erstelltes Mapping ausgeführt. Bei Aufruf des Webservices werden im Mapping Daten aus einer SQLite-Datenbank abgefragt und nur Datensätze, die mit einem als Parameter angegebenen Wert übereinstimmen, werden abgerufen. Hier wird beschrieben, wie Sie das vorhandene Mapping von MapForce aus auf FlowForce Server bereitstellen und zu einem Webservice machen. Nach Fertigstellung dieses Beispiels können Sie den Webservice über einen Browser aufrufen.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: MapForce Enterprise oder Professional Edition, MapForce Server oder MapForce Server Advanced Edition, FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Mit dem in diesem Beispiel erstellten Mapping-Auftrag wird eine XML-Datei in ein lokales Verzeichnis geschrieben. Auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server läuft, muss daher ein Verzeichnis vorhanden sein, in das die Auftragsausgabe geschrieben werden kann. In diesem Beispiel wird **C:\FlowForceExamples\GetPersonRecords** verwendet.
- Im Auftrag in diesem Beispiel werden Daten aus einer SQLite-Datenbank gelesen. Dazu müssen keine Datenbanktreiber installiert werden. Wenn Sie allerdings eine andere Datenbank verwenden möchten, müssen die Datenbanktreiber nicht nur auf dem Rechner, auf dem das Mapping erstellt wird, sondern auch auf dem Server, auf dem der Auftrag ausgeführt wird, installiert werden. So muss etwa im Fall von Microsoft Access-Datenbanken Microsoft Access Runtime (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50040>) auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, installiert sein.

### Verwendete Demo-Dateien


In diesem Beispiel werden die folgenden Dateien verwendet. Sie finden die Dateien auf dem Rechner, auf dem MapForce installiert ist, unter dem folgenden Pfad: ..

**..\Dokumente\Altova\MapForce2025\MapForceExamples\Tutorial.**

- **FilterDatabaseRecords.mfd** (die MapForce Mapping-Design-Datei)
- **Nanonull.sqlite** (die SQLite-Datenbank, aus der die Daten ausgelesen werden).


### Funktionsweise des Mappings

Das in diesem Beispiel beschriebene Mapping hat den Namen **FilterDatabaseRecords.mfd** und steht im Ordner "Tutorial" von MapForce (**..\Dokumente\Altova\MapForce2025\MapForceExamples\Tutorial**) zur Verfügung.



Wie oben beschrieben, ist die Quellkomponente eine Datenbank, in der Benutzerdatensätze gespeichert sind. Die Zielkomponente ist eine XML-Datei. Durch die Verbindung von **users** mit **row** wird für jeden aus der Quelldatei extrahierten Datensatz eine Zeile erstellt. Außerdem enthält das Mapping einen zur Laufzeit bereitgestellten Input-Parameter. Doppelklicken Sie auf die Titelleiste des Input-Parameters, um seine Eigenschaften anzuzeigen:

Des Weiteren enthält das Mapping zwischen der Quell- und der Zielkomponente eine SQL WHERE-Komponente. Die Aufgabe der SQL WHERE-Komponente ist es, nur die Datenbankdatensätze an die Zielkomponente zu übergeben, die mit der Bedingung `last_name LIKE :sqlparam` übereinstimmen. Auch dies wird über die Komponenteneigenschaften konfiguriert:



Der Wert von **:sqlparam** wird durch Verkettung des Input-Parameters mit dem Zeichen % erzeugt. Wenn also beim Aufruf des Auftrags zur Laufzeit der Input-Parameter "m" bereitgestellt wird, ruft das Mapping Benutzerdatensätze, deren Nachname mit "m" beginnt, auf.

Nähere Informationen zum Erstellen von Mappings wie des in diesem Beispiel beschriebenen finden Sie in der Dokumentation zu MapForce (<https://www.altova.com/de/documentation>).


## Vorbereiten des Mappings für die Bereitstellung auf FlowForce Server

Mit "Quellrechner" wird in der Anleitung unten der Computer bezeichnet, auf dem MapForce installiert ist und mit "Zielrechner" wird der Computer bezeichnet, auf dem FlowForce Server installiert ist (Dies kann, muss aber nicht, derselbe Rechner sein).

Bevor Sie versuchen, das Mapping auf dem Zielrechner bereitzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stellen Sie sicher dass der "FlowForce Web Server"-Dienst als für HTTP(S) Requests empfangsbereit konfiguriert wurde, siehe [Definieren der Netzwerkeinstellungen](#)<sup>54</sup>. Wenn FlowForce Server z.B. auf demselben Rechner installiert ist und mit den Standardeinstellungen konfiguriert wurde, sollte er im Browser durch Eingabe von **http://localhost:8082** aufgerufen werden können. Wenn FlowForce Server auf einem anderen Rechner läuft, stellen Sie sicher, dass die eingehenden Daten für die angegebene Adresse und den angegebenen Port nicht durch eine Firewall blockiert werden.

2. Stellen Sie sicher, dass auch der "FlowForce Server"-Dienst als für HTTP(S) Requests empfangsbereit konfiguriert wurde. Dieser Dienst behandelt Requests für Aufträge, die als Webservices bereitgestellt wurden, siehe auch [Funktionsweise](#)<sup>12</sup>. Wenn der Webservice auch von HTTP-Clients von außerhalb des lokalen Host-Rechners aufgerufen werden können soll, muss der "FlowForce Server"-Dienst folglich auch entweder an allen Schnittstellen oder an einer bestimmten Adresse, die nicht die des lokalen Host ist, empfangsbereit sein. Ob dieser Dienst richtig konfiguriert ist, können Sie durch Aufruf der folgenden URL über den Browser überprüfen: *http(s)://<host or IP address><port>/service/*. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Passwort einzugeben, geben Sie das Passwort für Ihr FlowForce Server-Benutzerkonto an. Alle etwaigen als Webservices bereitgestellte Aufträge sollten direkt im Browser-Fenster als Links angezeigt werden.
3. Stellen Sie folgendermaßen sicher, dass im Mapping relative Pfade anstelle von absoluten verwendet werden:
  - a) Öffnen Sie das Mapping **FilterDatabaseRecords.mfd** in MapForce, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Mapping-Bereich und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Mapping-Einstellungen** aus.
  - b) Deaktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen **Pfade im generierten Code absolut machen**.



**Anmerkung:** Das Kontrollkästchen **Windows-Pfadkonvention ... verwenden** ist bei Mappings in der BUILT-IN-Sprache, wie dem Mapping in diesem Beispiel, nicht anwendbar. Dieses Kontrollkästchen wird nur angewendet, wenn die Mapping-Sprache entweder XSLT oder XQuery ist.

- c) Speichern Sie das Mapping.

Dateibasierte Datenbanken wie Microsoft Access oder SQLite werden nicht zusammen mit dem Mapping auf dem Zielrechner bereitgestellt. Die Access-Datenbank muss daher manuell vom Quell- auf den Zielrechner kopiert werden. Kopieren Sie die Datenbankdatei **Nanonull.sqlite** aus dem Verzeichnis ..

**\Dokumente\Altova\MapForce2025\MapForceExamples\Tutorial** des Quellrechners in ein leeres Verzeichnis auf dem Zielrechner. Das Zielverzeichnis in diesem Beispiel ist **C:**

**\FlowForceExamples\GetPersonRecords**. Notieren Sie sich diesen Pfad, da er später vom FlowForce-Auftrag referenziert wird.

Das Mapping kann nun auf FlowForce Server bereitgestellt werden. Nähere Informationen zum Bereitstellen von Mappings mit Datenbankverbindungen finden Sie unter [Vorbereiten von Mappings für die Server-Ausführung](#)<sup>456</sup>.

## Bereitstellen des Mappings

So stellen Sie das Mapping auf FlowForce Server bereit:

1. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Auf FlowForce Server bereitstellen**. Wenn Sie das Mapping auf einem FlowForce Server auf einem anderen Rechner bereitstellen möchten, ändern Sie die Server-Adresse und den Port von "localhost:8082" in die über die FlowForce Server-[Netzwerkeinstellungen](#)<sup>54</sup> konfigurierten Einstellungen.

2. Aus Gründen der Einheitlichkeit stellen wir das Mapping wie die anderen Beispiele im Container **/public/Examples** bereit. Klicken Sie auf **Durchsuchen** und ändern Sie den Container-Pfad in **/public/Examples**. Der Container **/public/Examples** muss bereits vorhanden sein, wenn Sie das vorherige Beispiel durchgearbeitet haben; Andernfalls können Sie ihn durch Klick auf **Container erstellen** erstellen.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen**.
4. Klicken Sie auf **OK**.

Nähere Informationen zu allen Einstellungen für die Bereitstellung eines Mappings [Bereitstellen von Mappings auf FlowForce Server](#)<sup>462</sup>.

## Erstellen des FlowForce-Auftrags

Sie haben das Mapping jetzt auf FlowForce Server bereitgestellt und die Auftragskonfigurationsseite im Browser geöffnet (vorausgesetzt Sie haben das Kontrollkästchen **Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen** im Dialogfeld oben aktiviert). Melden Sie sich andernfalls auf der FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle an, öffnen Sie die zuvor bereitgestellte Mapping-Funktion (die sich im Container **/public/Examples** befinden sollte) und klicken Sie auf **Auftrag erstellen**.

### So konfigurieren Sie den Auftrag:

1. Erstellen Sie unter "Auftrags-Input-Parameter" einen neuen Input-Parameter vom Typ **String**. Dieser Wert wird beim Aufruf des Auftrags über den Webservice bereitgestellt. Nennen Sie den Parameter "LookupValue".

**Auftrag erstellen in /public/Examples**

Auftragsname:

Auftragsbeschreibung:

**Auftrags-Input-Parameter**

+  Typ:  Standard: + Beschreibung:

2. Konfigurieren Sie die folgenden Ausführungsschritte:
  - Setzen Sie den Wert des **Input**-Parameters auf den im vorherigen Schritt erstellten Input-Parameter "LookupValue".
  - Setzen Sie den Arbeitsverzeichnis auf **C:\FlowForceExamples\GetPersonRecords**. Beachten Sie, dass dieses Verzeichnis im Dateisystem bereits vorhanden sein muss und die Quelldatenbank **Nanonull.sqlite** bereits enthalten sollte, wenn Sie die vorherigen Schritte durchgeführt haben.

**Ausführungsschritte**

+

Parameter:

(Ausgabe)

Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als rows

3. Um den Auftrag in einen Webservice umzuwandeln, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen** und geben Sie den Namen des Webservice ein, zum Beispiel:

**Dienst**

Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen `http://<FlowForce server>/service/` `GetPersonRecordsService`

Notieren Sie sich den Namen des Diensts; Sie benötigen diesen, um den Webservice aufzurufen.

4. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.

**Anmerkung:** Es handelt sich hierbei um die Anmeldeinformationen für Ihr Benutzerkonto auf dem Betriebssystem und nicht um die Anmeldeinformationen für den Aufruf der FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle. Über dieses Benutzerkonto müssen Sie Zugriff auf die Datenbankdatei **Nononull.sqlite** aus dem Arbeitsverzeichnis haben, da der Auftrag sonst nicht erfolgreich ausgeführt werden kann.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Aufruf des Webservice

Sie haben die Auftragskonfiguration nun abgeschlossen. Da dieser Auftrag als Webservice bereitgestellt wird, können Sie ihn auf jede der folgenden Arten ausführen:


- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/GetPersonRecordsService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer `Anonymous` die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.

Da dieser Auftrag Parameter hat, werden Sie aufgefordert, einen Parameterwert anzugeben, wenn Sie den Webservice in einem Browser aufrufen.



localhost:4646/service/GetPersonRe X + - □ ×


← → ↻ 🏠 🛡️ 📄 localhost:4646/service/GetPerson ... >> ☰

Parameters

LookupValue \*:

Submit

Wenn Sie einen gültigen Verzeichnispfad wie z.B. **M** eingeben, wird im Auftrag die Datenbank abgefragt und Sie erhalten nur die Zeilen für die Personen, deren Nachnamen mit "M" beginnen, z.B:



localhost:4646/service/GetPersonRe X + - □ ×

← → ↻ 🏠 🛡️ 📄 localhost:4646/service/GetPersonR ... >> ☰

This XML file does not appear to have any style information associated with it.  
The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<rows xsi:noNamespaceSchemaLocation="rows.xsd">
  <row>
    <col1>Lotta</col1>
    <col2>Mendes</col2>
    <col3>l.mendes@nanonull.com</col3>
  </row>
  <row>
    <col1>Mark</col1>
    <col2>Marzolla</col2>
    <col3>m.marzolla@nanonull.com</col3>
  </row>
</rows>
```

Bei einem Fehler wird im Browser der Fehler "Dienstausführung fehlgeschlagen" angezeigt. Wenn Sie diesen Fehler sehen, überprüfen Sie das [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup> auf weitere Informationen.

## 6.8 JSON Post Requests für einen FlowForce Web-Dienst

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen FlowForce Web-Dienst erstellen, der POST Requests, die im HTTP Request Body JSON-Daten enthalten, verarbeitet. Außerdem wird darin gezeigt, wie Sie den Web-Dienst von einem Client wie MapForce aus aufrufen können.

Der Web-Dienst erhält in diesem Beispiel laut Konfiguration JSON-Daten, Sie könnten aber für einen mit FlowForce Server erstellten Dienst auf ähnliche Weise wie unten gezeigt auch XML-Daten oder andere Inhalte bereitstellen. Der Web-Dienst wurde sehr einfach gehalten. Er erhält nur JSON-Daten und speichert diese ohne weitere Verarbeitung lokal. Der Auftrag kann auch erweitert werden, sodass die JSON-Daten mit RaptorXML Server validiert oder verarbeitet werden, dies ist aber nicht Thema dieses Beispiels.

In diesem Beispiel wird ein Fall gezeigt, in dem die Daten im Body des HTTP Request und nicht als Parameter übermittelt werden. Ein Beispiel, in dem ein Web-Dienst mit Parametern aufgerufen wird, finden Sie unter [Bereitstellen eines Auftrags als Web-Dienst](#)<sup>378</sup>.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server, MapForce Enterprise Edition.

#### Anmerkungen

FlowForce Server bietet eine schnelle Methode, um den Web-Dienst zu erstellen. Die MapForce Enterprise Edition fungiert als Client, der den mit FlowForce Server erstellten Web-Dienst aufruft. Sie können dasselbe Ergebnis auch mit einem anderen Client erzielen.

- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**)
- In diesem Auftrag werden vom Web-Dienst empfangene Input-Daten im lokalen Arbeitsverzeichnis **C:\FlowForceExamples\PostJson** gespeichert. Dieses Verzeichnis (oder ein ähnliches) muss auf dem Rechner, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, vorhanden sein und ihr Betriebssystembenutzerkonto muss Schreibrechte für dieses Verzeichnis haben.

### Erstellen des FlowForce-Auftrags

Melden Sie sich auf der Web-Verwaltungsoberfläche von FlowForce Server an, öffnen Sie den / Container **/public/Examples** und klicken Sie auf **Auftrag erstellen**. Geben Sie als nächstes einen Namen und optional eine Beschreibung für den zu erstellenden Web-Dienst ein.

**Anmerkung:** Der Container **public/Examples** sollte bereits vorhanden sein, wenn Sie das vorherige Beispiel durchgearbeitet haben; erstellen Sie ihn andernfalls mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.

## Auftrag erstellen in /public

Auftragsname:

Auftragsbeschreibung:

Damit die POST-Daten im Auftrag als beliebiger Inhalt behandelt werden, muss der Auftrag genau einen Parameter vom Typ *Stream* haben. Klicken Sie, um den Parameter zu erstellen, auf **Parameter hinzufügen**  , geben Sie einen Parameternamen ein (in diesem Beispiel "data") und wählen Sie als Datentyp *Stream* aus.

## Auftrags-Input-Parameter

  Typ:  Beschreibung:



Fügen Sie als nächstes einen neuen Ausführungsschritt hinzu und konfigurieren Sie ihn folgendermaßen:

## Ausführungsschritte



▲ Funktion ausführen

Parameter:	Quelle:	<input type="text" value="{as-file(data)}"/>
	Ziel:	<input type="text" value="file(instance-id()).json"/>
	Überschreiben:	<input type="text" value="+"/>
	Bei Fehler abbrechen:	<input type="text" value="+"/>
	Arbeitsverzeichnis:	<input type="text" value="C:\POST"/>

Im oben gezeigten Ausführungsschritt wird die vordefinierte FlowForce-Funktion [copy](#)<sup>284</sup> aufgerufen. Der Ausdruck im Textfeld "Quelle" konvertiert den vom Web-Dienst empfangenen Input mit Hilfe der Ausdrucksfunktion [as-file](#)<sup>254</sup> in eine Datei (denken Sie daran, dass der Input-Parameter im vorherigen Schritt **data** genannt wurde). Um diesen Ausdruck automatisch zu erhalten, klicken Sie neben dem Textfeld "Quelle" auf die Schaltfläche  und wählen Sie **data** aus.

Das Textfeld "Ziel" enthält einen Ausdruck, der bei jeder Ausführung des Auftrags einen eindeutigen Dateinamen erzeugt. Zu diesem Zweck wird die FlowForce-Ausdrucksfunktion [instance-id](#)<sup>273</sup> aufgerufen. Der Name der JSON-Datei sieht also ungefähr folgendermaßen aus "file35.json", wobei bei jeder Auftragsausführung eine andere Nummer generiert wird (Die Nummer entspricht der ID dieser FlowForce-

Auftragsinstanz). Sie könnten auch einen vollständigen Dateipfad eingeben, dies ist jedoch nicht notwendig, wenn der "Arbeitsverzeichnis"-Pfad wie in diesem Beispiel definiert wurde. Wenn Sie den Pfad zum Arbeitsverzeichnis definieren, werden alle relativen Dateinamen relativ zum Pfad des Arbeitsverzeichnisses aufgelöst.

Das Verzeichnis **C:\FlowForceExamplesPostJSON** (oder ein ähnliches, wenn Sie den Pfad geändert haben) muss vorhanden sein und Ihr Betriebssystembenutzer muss Schreibrechte dafür haben.

Aktivieren Sie unter "Dienst" das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP zur Verfügung stellen** und geben Sie für den neuen Web-Dienst "PostJsonService" oder einen ähnlichen Namen ein. Notieren Sie sich den Namen des Diensts; Sie benötigen diesen, um den Webservice aufzurufen.

Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Anmeldeinformationen-Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen (siehe auch [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>). Es müssen die Anmeldeinformationen des Benutzerkontos auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, sein.

**Anmerkung:** Diese Anmeldeinformationen sind nicht mit denen zu verwechseln, die Sie benötigen, um die FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle aufzurufen.

Klicken Sie auf **Speichern**. Der Web-Dienst kann nun von einem Client aus aufgerufen werden.

## Aufruf des Web-Diensts über einen Browser

Sie können den Web-Dienst auf jede der folgenden Arten über einen Browser aufrufen:


- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/PostJsonService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

**Achtung**

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer *Anonymous* die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.

Da der Auftrag laut Konfiguration einen Stream als Parameter erwartet, werden Sie nun aufgefordert, einen Parameterwert in den Browser einzugeben. Klicken Sie auf **Datei auswählen** und wählen Sie die JSON-Datei aus, die im POST Request übermittelt werden soll.



The image shows a web form titled "Parameters". Inside the form, there is a field labeled "data \*:" followed by a button labeled "Datei auswählen" and the text "Keine ausgewählt". Below this field is a "Submit" button.

Bei Klick auf **Submit** verarbeitet FlowForce Server den Auftrag und gibt die Response im Browser aus.

Wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt werden konnte, wird im Browser "true" angezeigt und die JSON-Datei wird im Arbeitsverzeichnis **C:\FlowForceExamples\PostJson** gespeichert. Falls jedoch ein Ausführungsfehler angezeigt wird, finden Sie im Auftrags-Log nähere Informationen dazu, siehe [Anzeige des Auftrags-Logs](#)<sup>129</sup>.

## Aufrufen des Web-Diensts von MapForce aus

Sie können den Web-Dienst auch von einem anderen Client als dem Webbrowser aus aufrufen, z.B. von der MapForce Enterprise Edition.

1. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Neu**, um ein neues Mapping zu erstellen.
2. Klicken Sie im Menü **Ausgabe** auf **Built-In Ausführungsprozessor**.
3. Klicken Sie im Menü **Einfügen** auf **Webservice-Funktion**. Daraufhin wird das Dialogfeld "Webservice-Call-Einstellungen" aufgerufen.
4. Klicken Sie auf **Manuell**, wählen Sie als Request-Methode **POST** aus und geben Sie die URL des Web-Diensts in das Feld "URL" ein. Es handelt sich hierbei um dieselbe URL, mit der Sie den Web-Dienst über den Browser getestet haben.

**Webservice-Call-Einstellungen**

Service-Definition

WSDL

OpenAPI

Manuell

Aus WADL-Datei importieren... Von URL importieren...

Request-Methode: POST

Verbindungseinstellungen

URL: http://localhost:4646/service/PostJsonService

Dynamische URL (wird durch Mapping bereitgestellt)

Timeout: 40 Sekunden  Unendlich

5. Klicken Sie neben "HTTP-Sicherheitseinstellungen" auf die Schaltfläche **Bearbeiten** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Dynamische Authentifizierung**. Dadurch werden die Anmeldeinformationen während der Ausführung des Mappings interaktiv als Input-Parameter für das Mapping bereitgestellt. Informationen zur Option **Anmeldeinformationen verwenden** finden Sie unter [Anmeldeinformationen in Mapping-Funktionen](#)<sup>472</sup>. Die Eingabe des Benutzernamens und Passworts direkt in dieses Dialogfeld wird nur aus Gründen der Rückwärtskompatibilität unterstützt und wird nicht empfohlen.

**HTTP-Sicherheitseinstellungen**

HTTPS (TLS)

Diese Einstellungen gelten nur für 'https:' URLs. Für die aktuelle URL wird HTTPS nicht verwendet.

Server-Zertifikat überprüfen

Diskrepanz zwischen Host-Namen im Zertifikat und Request zulassen

Client-Zertifikat:  Auswählen

HTTP-Authentifizierung

Keine

Anmeldeinformationen verwenden: (Neue hinzufügen...)

Für OAuth oder zum Freigeben von Anmeldeinformationen zwischen Komponenten Anmeldeinformationen verwenden.


Benutzername:  Passwort:

Dynamische Authentifizierung (Benutzername & Passwort mittels Mapping)


Authentifizierung im Vorhinein

OK Abbrechen

6. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen. Das Mapping sieht nun folgendermaßen aus:




7. Fügen Sie mit dem Menübefehl **Einfügen | Input-Komponente einfügen** drei Input-Parameter zum Mapping hinzu. Die beiden ersten liefern den Benutzernamen bzw. das Passwort. Der dritte liefert die JSON-Daten.




8. Doppelklicken Sie auf jede der obigen Input-Komponenten und geben Sie den Wert ein, der für die Vorschau auf das Mapping zum Zeitpunkt der Designerstellung verwendet werden soll. Geben Sie für die beiden ersten Parameter den Benutzernamen und das Passwort zum Aufrufen des Webservice ein - diese werden benötigt, um das Mapping auszuführen. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese nicht in der Mapping-Datei zu speichern. Geben Sie für den Parameter, der die JSON-Daten bereitstellt, wie unten gezeigt, JSON-Beispieldaten ein, die für die Ausführung dieses Mappings zur Design-Zeit verwendet werden sollen:

**Anmerkung:** Die hier gezeigten JSON-Beispieldaten sind sehr kurz und dienen nur zu Demozwecken. Wenn das Mapping über MapForce Server ausgeführt wird, können Sie die JSON-Daten aus einer tatsächlichen JSON-Datei als Input-Daten für das Mapping bereitstellen.

- Fügen Sie mit dem Menübefehl **Einfügen | Output-Komponente einfügen** die Output-Komponente zum Mapping hinzu.



- Ziehen Sie die Funktionen **charset-encode** und **mime-entity** aus dem Fenster "Bibliotheken" in den Mapping-Bereich und ziehen Sie die Verbindungen, wie unten gezeigt. Außerdem müssen Sie mit dem Menübefehl **Einfügen | Konstante** zwei Konstanten hinzufügen.



Im obigen Mapping wird der JSON-Input über eine einfache Input-Komponente für das Mapping bereitgestellt. Die Funktionen **charset-encode** und **mime-entity** sind vordefinierte MapForce-Funktionen, die den Body des HTTP Request vorbereiten. Der vom Web-Dienst zurückgegebene Statuscode wird auf das vom Mapping zurückgegebene Ergebnis gemappt.

Den Body des HTTP Request, wie oben gezeigt, unstrukturiert vorzubereiten, ist nur eine der Möglichkeiten, um Daten im POST Request zu übermitteln. Bei JSON- und XML-Strukturen können Sie das JSON- oder XML-Schema des Request stattdessen im Dialogfeld "Webservice-Call-Einstellungen" definieren. In diesem Fall werden für den Body der Webservice-Komponente Mapping-Inputs (Konnektoren) auf Basis der JSON/XML-Struktur des Request bereitgestellt.

Durch Klicken auf das Register **Ausgabe** können Sie das Mapping nun mit MapForce ausführen. Wenn es zu einem Fehler kommt, wird dieser im Fenster "Meldungen" angezeigt. Um den Fehler zu beheben, müssen Sie eventuell auch das FlowForce Server Log überprüfen (vorausgesetzt der POST Request hat den Server überhaupt erreicht). Falls die Ausführung erfolgreich war, geschieht Folgendes:

- Im Fenster **Ausgabe** wird der HTTP-Statuscode "200" angezeigt.
- Auf der Seite des Servers werden die gesendeten JSON-Daten in eine Datei geschrieben und im Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\PostJson** gespeichert.

In MapForce können Sie genau konfigurieren, was im Mapping geschehen soll, wenn ein Fehler auftritt. Das Mapping kann auch mit MapForce Server ausgeführt oder auf FlowForce Server als Auftrag oder sogar weiterer Webservice bereitgestellt werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der MapForce-Dokumentation <https://www.altova.com/de/documentation>.

## 6.9 Speichern von Auftragsergebnissen im Cache

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie das Ergebnis eines Auftrags (eines so genannten Cache Producers) im Cache speichern und es in einem anderen Auftrag (dem so genannten Cache Consumer) verwenden. Beide Aufträge werden als Web-Dienste mit dem folgenden Verhalten bereitgestellt:

- Wenn der Cache Producer-Webdienst aufgerufen wird, wird der Inhalt des Verzeichnisses rekursiv aufgelistet, der Cache wird erstellt oder aktualisiert und das Ergebnis wird anschließend im Browser angezeigt;
- Wenn der Cache Consumer-Webdienst aufgerufen wird, wird der vom Cache Producer-Webdienst erstellte Cache gelesen und das Ergebnis wird im Browser angezeigt.

Wir werden nun die Ausführungszeit beider Aufträge miteinander vergleichen und werden sehen, dass der zweite Auftrag viel schneller als der erste ausgeführt wird, da er die im Cache gespeicherten Daten nutzt.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).

**Anmerkung:** In diesem Beispiel werden zwar Windows-Pfade und Befehle verwendet, Sie können es aber auch auf anderen Betriebssystemen testen, wenn Sie die Pfade und Befehle entsprechend ändern.

### Konfigurieren des Auftrags

1. Klicken Sie auf **Konfiguration** und navigieren Sie anschließend zum Container **/public/Examples**. Der Container **public/Examples** sollte bereits vorhanden sein, wenn Sie die vorherigen Beispiele durchgearbeitet haben; erstellen Sie ihn andernfalls mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
2. Klicken Sie auf **Erstellen** und wählen Sie **Auftrag erstellen** aus.
3. Geben Sie im Feld für den Auftragsnamen **CachedResult** ein.
4. Fügen Sie unter "Ausführungsschritte" einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <code>/system/shell/commandline</code> .
Befehl	Geben Sie den folgenden Shell-Befehl ein:  <code>dir /s</code>  Auf Windows-Systemen listet dieser Befehl den Inhalt des Arbeitsverzeichnisses <i>rekursiv</i> auf (siehe nächste Einstellung).
Arbeitsverzeichnis	Setzen Sie den Wert auf ein Verzeichnis auf dem Rechner, auf dem FlowForce ausgeführt wird, z.B.:  <code>c:\</code>

	Wenn Sie ein anderes Verzeichnis verwenden möchten, wählen Sie eines aus, das groß genug ist, sodass das rekursive Auflisten des Verzeichnisinhalts mindestens 20-30 Sekunden dauert.
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an	Wir müssen den vom Ausführungsschritt zurückgegebenen Wert in einem späteren Schritt referenzieren, daher muss er einen Namen haben. Nennen wir den Wert in diesem Feld hier <b>dir</b> .

5. Fügen Sie unter "Ausführungsschritte" einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <code>/system/compute</code> .
Ausdruck	Geben Sie den folgenden FlowForce Server-Ausdruck ein:  <code>stdout(dir)</code>  Die <code>stdout</code> -Funktion konvertiert die vom vorherigen Ausführungsschritt zurückgegebenen Rohdaten in einen Datenstream (siehe <a href="#">Schrittergebnisfunktionen</a> <sup>241</sup> ).

6. Setzen Sie den Rückgabebetyp unter "Ausführungsergebnis" auf **Stream**. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, haben wir denselben Datentyp wie den gewählt, der vom letzten Ausführungsschritt des Auftrags zurückgegeben wurde. Die Auftrag sollte nun folgendermaßen aussehen:

**Ausführungsschritte**

+ Funktion ausführen `/system/shell/commandline`

Parameter: Befehl: `dir /s` als Strin  
Bei Fehler abbrechen: +  
Arbeitsverzeichnis: `C:\` als Strin

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `dir` als Ergebnis

+ Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter: Ausdruck: `stdout(dir)` als Ausdruck von T

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Name` als T0

neuer Ausführungsschritt    neuer Auswahlsschritt    neuer For-each-Schritt    neuer Error/Success Handler-Schritt    neuer Verschiebungsschritt

**Ausführungsergebnis**

Rückgabebetyp deklarieren als: `Stream`

7. Aktivieren Sie unter "Cache-Ergebnis" das Kontrollkästchen **Ergebnis im Cache speichern..**
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Automatisch neuen Zwischenspeicherauftrag erstellen..** und geben Sie als Namen des Web-Diensts `DirectoryListingCachedService` ein.

### Cache-Ergebnis

Ergebnis im Cache speichern Bei Aufruf dieses Auftrags von einem anderen Auftrag aus wird der Cache verwendet.

- Fügen Sie einen Zeit-Trigger hinzu, um das zwischengespeicherte Ergebnis zu erstellen und zu aktualisieren oder aktivieren Sie die unten stehende Option "Vom Consumer initiiert".
- Erstellen Sie einen Auftrag, der diesen aufruft und das Cache-Ergebnis nutzt.
- Bei Auswahl der Option "vom Consumer initiiert" fügen Sie Timer zum Aktualisieren oder Leeren des Cache hinzu, damit der Cache keine alten Einträge enthält.
- Falls Auftrags-Input-Parameter vorhanden sind, aktivieren Sie die Option "vom Consumer initiiert" und setzen Sie "Maximale Anzahl an Cache-Einträgen" auf die erwartete Anzahl möglicher Input-Parameter.

Vom Consumer initiiert

Maximale Anzahl an Cache-Einträgen:

Der Zwischenspeicherauftrag [/public/Examples/CachedResultCached](#), steht über HTTP unter folgender URL zur Verfügung:  
 Zwischenspeicherauftrag löschen

neuer "Cache aktualisieren"-Timer neuer "Cache leeren"-Timer

9. Aktivieren Sie unter "Dienst" das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP zur Verfügung stellen** und geben Sie als Namen des Diensts **DirectoryListingService** ein.

### Dienst

Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen

10. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen, siehe [Anmeldeinformationen](#) <sup>198</sup>.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ausführung des Auftrags

Sie haben nun sowohl den Cache Producer als auch den Cache Consumer-Auftrag fertig konfiguriert. Um die Ausführungsgeschwindigkeit des nicht im Cache gespeicherten Diensts (**DirectoryListingService**) im Browser zu testen, führen Sie den Auftrag auf eine der folgenden Arten aus:

- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/DirectoryListingService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#) <sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#) <sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken

eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer `Anonymous` die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.

Beachten Sie, dass es eine Weile dauern kann, da mit dem Auftrag die Liste des Inhalts von C:\ rekursiv aufgelistet wird. Kontrollieren Sie im Auftrags-Log, wie lange die Ausführung des Auftrags gedauert hat (siehe [Anzeige des Auftrags-Logs](#)<sup>129</sup>).

Um die Ausführungsgeschwindigkeit des Cache Consumer-Diensts (`DirectoryListingCachedService`) zu testen, geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/DirectoryListingCachedService> (oder bei anders konfiguriertem Host-Namen und Port die entsprechende URL) ein. Da dieser Dienst den Cache nutzt, anstatt die Verzeichnisaufstellung auszuführen, sollte er viel weniger lange dauern.

## 6.10 Erstellen eines Auftrags anhand einer StyleVision-Transformation

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie anhand einer StyleVision-Transformation einen FlowForce Server-Auftrag erstellen. Der Auftrag besteht aus den folgenden drei Schritten:

1. Im ersten Schritt wird die StyleVision-Transformation ausgeführt.
2. Da von der Transformation eine Liste von mehreren Streams zurückgegeben wird, wird im zweiten Schritt mit Hilfe eines FlowForce Server-Ausdrucks eine der durch die Transformation erstellten Dateien aufgerufen.
3. Im dritten Schritt wird die Datei in einen Archivordner kopiert.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: StyleVision Enterprise oder Professional Edition, StyleVision Server, FlowForce Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#) <sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Mit dem in diesem Beispiel erstellten Auftrag werden Dateien von einem Verzeichnis in ein anderes kopiert. Stellen sie daher sicher, dass beide Verzeichnisse auf dem Betriebssystem, in dem FlowForce Server ausgeführt wird, vorhanden sind und dass Sie Schreibrechte für beide Verzeichnisse haben. In diesem Beispiel werden die folgenden Verzeichnisse verwendet:
  - **C:\FlowForceExamples\GenerateHtml** - dies ist das Arbeitsverzeichnis des Auftrags, in dem die gesamte Verarbeitung stattfindet und anhand dessen relative Pfade aufgelöst werden.
  - **C:\FlowForceExamples\Archive** - das Zielverzeichnis, in das die durch den Auftrag erzeugte HTML-Datei kopiert wird.

### Verwendete Demo-Dateien

Mit der in diesem Beispiel verwendeten StyleVision Power Stylesheet (.sps)-Datei wird eine XML-Datei verarbeitet und Ausgabedateien im mehreren Formaten, darunter HTML, erzeugt. Die Datei hat den Namen **AutoCalc.sps** und steht im StyleVision "Examples"-Projekt unter **Examples > Basics > AutoCalc.sps** zur Verfügung. Um das StyleVision-Beispielprojekt in StyleVision zu öffnen, klicken Sie im Menü **Projekt** auf **Examples**.

### Bereitstellen der StyleVision-Transformation auf FlowForce Server

Wir wollen zuerst die Demo-.sps-Datei aus StyleVision auf FlowForce Server bereitstellen. Bei der Bereitstellung einer .sps-Datei sammelt StyleVision die für die Transformation verwendeten Ressourcen in einem Objekt und übergibt dieses über HTTP (oder, falls konfiguriert, über HTTPS) an FlowForce Server. Nachdem die Transformation auf FlowForce Server bereitgestellt wurde, erstellen Sie einen Server-Auftrag anhand dieser Datei.

#### So stellen Sie die StyleVision-Transformation bereit:

1. Öffnen Sie die Datei **AutoCalc.sps** in StyleVision.

2. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **In FlowForce bereitstellen**. Wenn diese Option deaktiviert ist, vergewissern Sie sich, dass das Register **Design** ausgewählt ist. Wenn Sie aufgefordert werden, die Transformation als PXF-Datei zu speichern, behalten Sie die Standardeinstellungen unverändert bei und klicken Sie auf OK.

Transformation bereitstellen

Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um die aktuelle Transformation bereitzustellen.

Server: 127.0.0.1 Port: 8082

Benutzer: root  SSL verwenden

Passwort:

Login: <Standard>

Bereitstellen als

Pfad: /public/AutoCalc.transformation

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.


Änderungen am Design vor der Bereitstellung speichern

Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen

3. Geben Sie den Servernamen und den Port der Web-Verwaltungsschnittstelle in die Felder **Server** und **Port** ein, (z.B. 127.0.0.1 und 8082, wenn der *FlowForce Web Server*-Dienst auf demselben Rechner unter dem Standard-Port empfangsbereit ist.) Ändern Sie diese Werte, wenn Sie eine andere Adresse und einen anderen Port konfiguriert haben, siehe [Definieren der Netzwerkeinstellungen](#)<sup>54</sup>.
4. Geben Sie in die Textfelder **Benutzer** und **Passwort** Ihren FlowForce Server Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
5. Wählen Sie aus der **Login**-Dropdown-Liste entweder **Direkt** aus oder belassen Sie die Option **<Standard>** unverändert.

Falls die Directory Service Integration aktiviert ist, geben Sie Ihren Domain-Benutzernamen und Ihr Domain-Passwort ein und wählen Sie den Domain-Namen aus der **Login**-Dropdown-Liste aus. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Ändern der Directory Service-Einstellungen](#)<sup>146</sup>.

6. Im Textfeld **Pfad** wird der Standardpfad, unter dem die Transformation bereitgestellt wird, angezeigt. Klicken Sie aus Gründen der Einheitlichkeit mit den anderen Beispielen auf **Durchsuchen** und ändern Sie den Pfad in **/public/Examples/AutoCalc.transformation**. Der Container **/public/Examples** muss bereits vorhanden sein, wenn Sie das vorherige Beispiel durchgearbeitet haben; Andernfalls können Sie ihn im unten gezeigten Dialogfeld durch Klick auf **Container erstellen** erstellen.



7. Klicken Sie auf **OK** und aktivieren Sie im Dialogfeld "Transformation bereitstellen" das Kontrollkästchen **Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen**.

**Transformation bereitstellen**

Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um die aktuelle Transformation bereitzustellen.

Server: 127.0.0.1 Port: 8082

Benutzer: root  SSL verwenden

Passwort: ●●●●

Login: Direkt

Bereitstellen als

Pfad: /public/Examples/AutoCalc.transformation

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Änderungen am Design vor der Bereitstellung speichern

Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen

8. Klicken Sie auf **OK**, um die Transformation bereitzustellen.

Nachdem die Transformation bereitgestellt wurde, wird die FlowForce Server Verwaltungsschnittstelle in Ihrem Webbrowser geöffnet und eine teilweise ausgefüllte Auftragsseite wird angezeigt. Die Transformationsfunktion selbst wird unter dem zuvor definierten Container-Pfad gespeichert. Damit ist die Bereitstellung abgeschlossen.

## Erstellen des Auftrags

Nachdem Sie die .sps-Datei, wie oben beschrieben, auf FlowForce Server bereitgestellt haben, wird im Browser eine bereits teilweise ausgefüllte Auftragsseite angezeigt. Der erste Ausführungsschritt, in dem einige Parameter bereits ausgefüllt sind, wird automatisch erstellt.

### Ausführungsschritte

+  Funktion ausführen

Parameter:

InputXml:	<input type="text" value="altova://packagedfile/Data.xml"/>
OutHtml:	<input type="button" value="HTML"/> <input type="button" value="+"/>
GenerateHtmlOutputAsMime:	<input type="button" value="+"/>
OutRtf:	<input type="button" value="RTF"/> <input type="button" value="+"/>
OutFo:	<input type="button" value="FO"/> <input type="button" value="+"/>
OutPdf:	<input type="button" value="PDF"/> <input type="button" value="+"/>
OutDocx:	<input type="button" value="DOCX"/> <input type="button" value="+"/>
Working-directory:	<input type="text"/>

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als ReturnTypeDocx, ReturnTypeFo, ReturnTypeH

Sie können den Auftrag auch durch Öffnen der Funktionsseite (**/public/Examples/AutoCalc.transformation**) und anschließendes Klicken auf **Auftrag erstellen** erstellen.

#### So konfigurieren Sie den Auftrag:

1. Ändern Sie den Standardauftragsnamen von "AutoCalc.transformaton.job" in einen aussagekräftigeren Namen wie z.B. "GenerateHtml". Dies ist ein optionaler Schritt, der jedoch eventuell notwendig ist, falls der Name bereits für einen anderen Auftrag im selben Container verwendet wird.

### Auftrag erstellen in /public/Examples

Auftragsname:

Auftragsbeschreibung:

2. Füllen Sie den ersten standardmäßig erstellten Ausführungsschritt folgendermaßen aus:

Funktion ausführen	Dieses Feld verweist auf die zuvor bereitgestellte StyleVision-Transformation; lassen Sie es unverändert.
Parameter	Das Feld <b>InputXml</b> enthält eine XML-Datei, die zuvor in den Auftrag verpackt wurde ( <b>Data.xml</b> ). In diesem Beispiel können Sie diese Option unverändert lassen. Informationen zum Ändern von Input-Instanzen finden Sie unter <a href="#">Ausführen von Mappings und Transformationen als Aufträge</a> <sup>467</sup> .

	<p>Um <b>AutoCalc.html</b> als Ausgabedatei zu deklarieren, klicken Sie auf die Schaltfläche  neben <b>OutHtml</b>.</p> <p>Die Option <b>GenerateHtmlOutputAsMime</b> ist in diesem Beispiel nicht ausgewählt. Normalerweise wird diese Option benötigt, um den HTML-Nachrichtentext einer mit FlowForce Server gesendeten E-Mail vorzubereiten. Nähere Informationen dazu finden Sie unter der Funktion <a href="#">send-mime</a><sup>327</sup>.</p> <p>Mit den Optionen <b>OutRtf</b>, <b>OutFo</b>, <b>OutPdf</b>, <b>OutDocx</b> werden die Transformationsausgaben in den entsprechenden Formaten (RTF, FO, PDF, Docx) deklariert. Diese Ausgabeformate werden im aktuellen Beispiel nicht verwendet und können daher unverändert beibehalten werden.</p> <p>Geben Sie in das Feld <b>Arbeitsverzeichnis</b> den Pfad zu einem Verzeichnis ein, in dem die Auftragsausgabe gespeichert werden soll. In diesem Beispiel wird als Arbeitsverzeichnis <b>C:\FlowForceExamples\GenerateHtml</b> verwendet.</p>
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an	Geben Sie <b>output</b> ein. Dadurch erhält das vom ersten Ausführungsschritt zurückgegebene Ergebnis explizit den Namen "output". Dieses Ergebnis muss später referenziert werden.

3. Klicken Sie auf **Neuer Ausführungsschritt** und konfigurieren Sie den Schritt folgendermaßen:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <a href="#">/system/compute</a> <sup>279</sup> .
Ausdruck	<p>Geben Sie den folgenden FlowForce Server-Ausdruck ein:</p> <pre style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;">as-file(nth(results(output), 0))</pre> <p>Mit diesem Ausdruck werden folgende Schritte in FlowForce Server definiert:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aufrufen der Ausdrucksfunktionsergebnisse, um die im vorigen Schritt <b>output</b> deklarierte Liste aufzurufen.</li> <li>2. Übergeben dieser Liste an die Funktion <b>nth</b>, um den ersten Eintrag in der Liste aufzurufen. Da der Listenindex nullbasiert ist, verwenden wir 0 als zweites Argument der Funktion <b>nth</b>.</li> <li>3. Übergeben des Werts an die Funktion <b>as-file</b>, um ihn als Datei zu deklarieren.</li> </ol>
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an	Geben Sie <b>html_file</b> ein. Dadurch weisen Sie FlowForce Server an, dass das vom Ausführungsschritt zurückgegebene Ergebnis den Namen <b>html_file</b> erhält. Dieses Ergebnis muss später referenziert werden.

4. Klicken Sie auf **Neuer Ausführungsschritt** und konfigurieren Sie den Schritt folgendermaßen:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <a href="#">/system/filesystem/copy</a> <sup>284</sup> .
Quelle	Klicken Sie auf <b>Setzen auf ▶</b> und wählen Sie <b>html_file</b> .
Ziel	<b>C:\FlowForceExamples\Archive\AutoCalc.html</b>
Überschreiben	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Überschreiben</b> .
Arbeitsverzeichnis	<b>C:\FlowForceExamples\GenerateHtml</b>

Zu diesem Zeitpunkt sollte der Abschnitt "Ausführungsschritte" der Auftragsseite folgendermaßen aussehen:

### Ausführungsschritte

**+** Funktion ausführen `/public/Examples/AutoCalc.transformation`

Parameter:	InputXml: <input type="text" value="altova://packagedfile/Data.xml"/>
	OutHtml: <input type="text" value="AutoCalc.html"/>
	GenerateHtmlOutputAsMime: <input style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
	OutRtf: <input style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
	OutFo: <input style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
	OutPdf: <input style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
	OutDocx: <input style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
	Working-directory: <input type="text" value="C:\FlowForceExamples\GenerateHtml"/>

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als `ReturnTypeDocx, ReturnTypeFo,`

**+**

**+** Funktion ausführen `/system/compute`

Parameter:	Ausdruck: <code>as-file(nth(results(output), 0))</code>
------------	---

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als `T0`

**+**

**+** Funktion ausführen `/system/filesystem/copy`

Parameter:	Quelle: <input type="text" value="{html_file}"/>
	Ziel: <input type="text" value="C:\FlowForceExamples\Archive\AutoCalc.html"/>
	Überschreiben: <input checked="" type="checkbox"/>
	Bei Fehler abbrechen: <input style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%;" type="button" value="+"/>
	Arbeitsverzeichnis: <input type="text" value="C:\FlowForceExamples\GenerateHtml"/>

5. Klicken Sie unter "Trigger" auf die Schaltfläche **Neuer Timer**.
6. Setzen Sie den Timer neben "Ausführen" auf **täglich** alle 1 Tage. Wählen Sie neben "Start" ein Datum und eine Uhrzeit für den Start des Auftrags aus, z.B:

### Trigger

Ausführen: täglich   Tag(e)

Wiederholen:

Start:

Läuft ab:

Zeitzone: Europe/Vienna

aktiviert

9. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Ausführung des Auftrags

Sobald der Trigger-Zeitpunkt erreicht wird, wird die StyleVision-Transformation ausgeführt. Wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt werden kann, steht die Datei **AutoCalc.html** im Verzeichnis **C:**

**\FlowForceExamples\Archive** zur Verfügung. Im [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup> können Sie kontrollieren, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde.

## 6.11 Validieren eines Dokuments mit Hilfe von RaptorXML

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen Auftrag zum Validieren einer XML-Schema-Datei erstellen. In diesem Beispiel wird die wahrscheinlich einfachste Art, eine Datei zu validieren beschrieben, da darin keine Fehlerbehandlung auf Basis von Bedingungen verwendet wird und das Validierungsergebnis nicht in eine benutzerdefinierte Log-Datei oder den Browser geschrieben wird. Das Validierungsergebnis steht nur im FlowForce Server Log zur Verfügung. Ein komplexeres Beispiel für einen Validierungsauftrag finden Sie unter [Validieren von XML mit Fehlerprotokollierung](#)<sup>408</sup>.

Im Validierungsauftrag in diesem Beispiel wird die RaptorXML Server-Funktion `valany` aufgerufen. Die Funktion `valany` validiert ein Dokument auf Basis seines Typs. Die zu validierende Datei bildet dabei den einzigen obligatorischen Parameter. Mit dieser Funktion können XML-Dateien, XML-Schemas, DTD-Schemas und andere Dateitypen validiert werden. Eine Liste der RaptorXML-Funktionen finden Sie in der Dokumentation zu RaptorXML (<https://www.altova.com/de/documentation>).

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server, RaptorXML (oder RaptorXML+XBRL) Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).

### Verwendete Demo-Dateien

In diesem Beispielauftrag wird die Datei `address.xsd` aus dem RaptorXML Server-Installationsordner validiert. Sie befindet sich unter dem folgenden Pfad: **C:**


**\Programme\Altova\RaptorXMLServer2025\examples\address.xsd.**

Auf einem 64-Bit-Windows-System, auf dem eine 32-Bit-Version von RaptorXML Server ausgeführt wird, würde der Pfad lauten **C:\Programme (x86)\Altova\RaptorXMLServer2025\examples\address.xsd**, es sei denn Sie haben RaptorXML Server in einem anderen Ordner installiert.

Sie können auch jede andere XML-Schema-Datei verwenden.

### Erstellen des Auftrags

1. Melden Sie sich bei der FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle an und öffnen Sie den Container **/public/Examples**. Der Container **public/Examples** sollte bereits vorhanden sein, wenn Sie die vorherigen Beispiele durchgearbeitet haben; erstellen Sie ihn andernfalls mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
2. Klicken Sie auf **Auftrag erstellen**. Geben Sie als nächstes einen Namen und optional eine Beschreibung für den Auftrag ein. In diesem Beispiel wird als Auftragsname "ValidateSchema" verwendet.
3. Klicken Sie auf **Neuer Ausführungsschritt**.
4. Navigieren Sie neben "Funktion ausführen" zur Funktion **/RaptorXML/valany**. Beachten Sie, dass der obligatorische Parameter **Datei** als erweitertes Feld angezeigt wird.



**Anmerkung:** Die Funktion `valany` befindet sich direkt unterhalb des "RaptorXML"-Containers und außerdem in jedem Container für eine bestimmte RaptorXML-Version, z.B., "2025". Informationen zu den Unterschieden zwischen den beiden, finden Sie unter [Generische Funktionen im Gegensatz zu Release-spezifischen RaptorXML-Funktionen](#)<sup>484</sup>.

5. Geben Sie in das Feld **Datei** den Pfad der zu validierenden Schema-Datei ein, z.B. **C:\Programme\Altova\RaptorXMLServer2025\examples\address.xsd**.
6. Klicken Sie unter "Trigger" auf die Schaltfläche **Neuer Timer** und erstellen Sie einen Trigger, der den Auftrag zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft startet. Nähere Informationen finden Sie unter [Timer](#)<sup>186</sup>.
7. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ausführung des Auftrags

Der Auftrag wird zu dem im Trigger definierten Zeitpunkt ausgeführt. Im [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup> können Sie kontrollieren, ob der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde. Auf der Seite [Instanzprotokollierung](#)<sup>132</sup> zeigt z.B. ein Eintrag wie der oben gezeigte an, dass die Validierung erfolgreich war.

```
file:///C:/Program%20Files/Altova/RaptorXMLServer2021/examples/address.xsd: runtime="0ms"
result="OK" cmd="valxsd"
```

Wenn die Datei nicht validiert werden konnte, gilt die Auftragsausführung als fehlgeschlagen (da mindestens einer der Schritte fehlgeschlagen ist), wodurch im Log ein Fehler ausgegeben wird. In diesem Fall werden im protokollierten Eintrag `result="Fail"` sowie Details zum Validierungsfehler angezeigt.

## 6.12 Validieren von XML mit Fehlerprotokollierung

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen Auftrag zum Validieren einer XML-Datei anhand eines Schemas erstellen. Wenn der Auftrag aus irgendeinem Grund fehlschlägt, werden die Fehlerdetails in eine Log-Datei geschrieben. Zur Validierung werden wir unter Verwaltung von FlowForce Server die Funktion `valxml-withxsd` von RaptorXML Server verwenden. Beachten Sie, dass das in diesem Beispiel verwendete Verfahren zum Protokollieren von Fehlern nicht von RaptorXML Server abhängt und auch für andere Auftragsarten verwendet werden kann.

**Anmerkung:** Die RaptorXML Server-Funktionen stehen in FlowForce Server nach Installation von RaptorXML Server zur Verfügung.

Der Auftrag in diesem Beispiel wird als Webservice definiert, so dass Sie diesen bei Bedarf durch Aufrufen einer URL von einem Browser aus starten können. Sie können jedoch auch, ähnlich wie in anderen Beispielen, einen Timer-Trigger (oder einen Dateisystem-Trigger) zum Auftrag hinzufügen. Sie könnten auch eine Kombination aus einem Trigger und einem Webservice zum selben Auftrag hinzufügen. Auf diese Art kann der Auftrag nicht nur nach den für den Trigger definierten Regeln, sondern auch bei Bedarf, durch Aufruf des Webservices ausgeführt werden.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server, RaptorXML (oder RaptorXML+XBRL) Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#)<sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Von dem in diesem Beispiel erstellten Auftrag wird bei jeder Ausführung eine Log-Datei erstellt. Sie benötigen daher auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, Schreibrechte für ein Verzeichnis (in diesem Beispiel wird das Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\ValidateXml** verwendet).

### Verwendete Demo-Dateien

Die in diesem Beispiel validierte XML-Datei steht unter dem folgenden Pfad im RaptorXML Server-Installationsordner zur Verfügung: **C:**

**\Programme\Altova\RaptorXMLServer2025\examples\NanonullOrg.xml**.

Auf einem 64-Bit-Windows-System, auf dem eine 32-Bit-Version von RaptorXML Server ausgeführt wird, würde der Pfad lauten **C:\Programme (x86)\Altova\RaptorXMLServer2025\examples\NanonullOrg.xml**, es sei denn, Sie haben RaptorXML Server in einem anderen Ordner installiert.

Sie könnten auch jede beliebige andere XML-Datei zur Validierung verwenden.

### Erstellen des Auftrags

1. Melden Sie sich bei der FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle an und öffnen Sie den Container **/public/Examples**. Der Container **public/Examples** sollte bereits vorhanden sein, wenn Sie die vorherigen Beispiele durchgearbeitet haben; erstellen Sie ihn andernfalls mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.

2. Klicken Sie auf **Auftrag erstellen**. Geben Sie als nächstes einen Namen und optional eine Beschreibung für den Auftrag ein. In diesem Beispiel wird als Auftragsname "ValidateXml" verwendet.

### Auftrag erstellen in /public/Examples

Auftragsname:

Auftragsbeschreibung:

3. Klicken Sie unter "Auftrags-Input-Parameter" auf die Schaltfläche  und erstellen Sie einen neuen Parameter vom Typ "String als Datei" hinzu.

### Auftrags-Input-Parameter

 Name:  Typ: String als Datei Standard:  Beschreibung:



4. Klicken Sie unter "Ausführungsschritte" auf die -Schaltfläche und anschließend auf **neuer Error/Success Handler**.

### Ausführungsschritte

 **Ausführen** mit Error/Success Handler - bei Fehler  Mal erneut versuchen ↑ ↓ 📄 🗑️

 Bei Fehler Aktion ↑ ↓ 📄 🗑️

 [neuer Error/Success Handler](#)

5. Klicken Sie unter "Ausführen mit Error/Success Handler" auf die -Schaltfläche und fügen Sie einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <code>/RaptorXML/valxml-withxsd</code> .
Parameter	Klicken Sie neben dem Parameter <b>XML-Datei</b> auf <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; font-size: small;">Setzen auf ▶</span> und wählen Sie den zuvor deklarierten Auftragsinputparameter <b>inputFile</b> aus.

6. Klicken Sie unter der Bedingung "Bei Fehler" auf die -Schaltfläche und fügen Sie einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <code>/system/compute</code> .
Parameter	Definieren Sie als Wert von <b>Ausdruck</b> :

	<pre>as-file(stdout(failed-step()))</pre> <p>Die Teile zwischen den geschweiften Klammern sind zwei FlowForce-Ausdrücke. Mit diesem Ausdruck wird die Ausgabe abgerufen, in einen Stream konvertiert und anschließend in eine Datei auf der Festplatte geschrieben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Funktion <b>failed-step</b> gibt das Ergebnis <b>result</b> des fehlerhaften Schritts zurück. Es handelt sich hierbei um einen abstrakten FlowForce-Typ, der am besten als Argument an die Funktionen <b>exitcode</b>, <b>stderr</b> oder <b>error-message</b> bereitgestellt wird, siehe unten.</li> <li>• Die Funktion <b>stdout</b> ruft die Standardausgabe des Ergebnisses <b>result</b> als Stream ab, vorausgesetzt, es gibt eine Standardausgabe.</li> <li>• Die Funktion <b>as-file</b> erstellt anhand des Streams eine Datei. Der Pfad wird in einem späteren Schritt definiert.</li> </ul>
Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an	Geben Sie einen Wert ein, der das Ergebnis dieses Auftrags eindeutig identifiziert, z.B. <b>MyResult</b> . Dadurch deklarieren Sie diesen Wert als Variable, die Sie in einem nachfolgenden Schritt verwenden können.

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche  und fügen Sie unterhalb des vorherigen Schritts einen neuen Ausführungsschritt mit den folgenden Einstellungen hinzu:

Funktion ausführen	Navigieren Sie zur Funktion <b>/system/filesystem/copy</b> .
Parameter	<p>Klicken Sie neben dem Parameter <b>Quelle</b> auf <b>Setzen auf ▶</b> und wählen Sie die zuvor deklarierte Variable <b>MyResult</b> aus.</p> <p>Geben Sie neben dem Parameter <b>Ziel</b> den Pfad ein, unter dem die Log-Datei gespeichert werden soll (In diesem Beispiel lautet der Pfad <b>C:\FlowForceExamples\ValidateXml\error.log</b>).</p> <p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Parameter <b>Überschreiben</b>. Die Log-Datei wird bei jeder Ausführung des Auftrags generiert. Dadurch wird sichergestellt, dass der Auftrag nicht fehlschlägt, wenn die Log-Datei bereits vorhanden ist.</p> <p>Setzen Sie den Parameter <b>Arbeitsverzeichnis</b> auf <b>C:\FlowForceExamples\ValidateXml</b>.</p>

Die "Bei Fehler"-Verzweigung des Auftrag sollte nun folgendermaßen aussehen:

Bei Fehler Aktion

+ /system/compute

Parameter: Ausdruck: `as-file(stdout(failed-step()))`

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an  als TO

+ /system/filesystem/copy

Parameter: Quelle:

Ziel:

Überschreiben:

Bei Fehler abbrechen:

Arbeitsverzeichnis:

8. Aktivieren Sie unter "Dienst" das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP zur Verfügung stellen** und geben Sie als Namen des Diensts **ValidateXmlService** ein.
9. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#) <sup>198</sup>.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

## Ausführung des Auftrags

Um den Auftrag auszuführen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:


- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/ValidateXmlService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#) <sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#) <sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer *Anonymous* die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#) <sup>116</sup>.

Da in diesem Auftrag laut Konfiguration als Input ein Parameter erwartet wird, wird im Browser ein Formular angezeigt, in das Sie den Pfad der zu validierenden XML-Datei eingeben können.



Geben Sie einen XML-Dateipfad in das Textfeld ein (z.B. **C:\Programme\Altova\RaptorXMLServer2025\examples\NanonullOrg.xml**) und klicken Sie auf **Submit**.

Wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde (d.h. wenn der Exit-Code **0** zurückgegeben wird), so wird die Standardausgabe des Auftrags im Browser angezeigt, z.B:

```
file:///C:/Program%20Files/Altova/RaptorXMLServer/examples/NanonullOrg.xml: runtime="16ms"
result="OK"
```

Wenn nach der Ausführung des Auftrags (z.B. aufgrund eines falschen Pfads, eines Validierungsfehlers, usw.) ein anderer Exit-Code als **0** zurückgegeben wird, so wird im Browser die Meldung "Dienstausführung fehlgeschlagen" angezeigt und die Ausgabe wird in die Log-Datei **C:**

**\FlowForceExamples\ValidateXml\error.log** geschrieben. Falls die Log-Datei nicht generiert wurde, überprüfen Sie das [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup>, um den Fehler ausfindig zu machen. Möglicherweise konnte die Funktion `/system/filesystem/copy` nicht ausgeführt werden, weil Sie keine Schreibrechte für den Zielpfad haben.

## 6.13 Ausführen von XSLT mit RaptorXML

In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie mit einem unter FlowForce Server-Verwaltung ausgeführtem RaptorXML Server (oder RaptorXML+XBRL Server) eine XSLT-Transformation ausführen. In dem Auftrag wird die RaptorXML Server-Funktion `xslt` aufgerufen. Wenn Sie den Auftrag über die FlowForce Server-Konfigurationsseite einrichten, gibt es zwei Möglichkeiten, die Parameter für die `xslt`-Funktion bereitzustellen:

1. Durch Eingabe der Wert-Schlüssel-Paare (Parametername und -wert) in Textfelder.
2. Durch Eingabe eines FlowForce Server-Ausdrucks.

Beide Methoden werden weiter unten näher beschrieben.

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen: FlowForce Server, RaptorXML (oder RaptorXML+XBRL) Server
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#) <sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Im Auftrag in diesem Beispiel wird ein XSLT-Stylesheet, das eine XML-Input-Datei verarbeitet, ausgeführt. Beide Dateien müssen in einem Verzeichnis auf dem Betriebssystem, auf dem FlowForce Server läuft, vorhanden sein und Sie benötigen Lese- und Schreibrechte für dieses Verzeichnis. In diesem Beispiel wird das Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\RunXslt** verwendet.

### Demo-Dateien

Mit dem unten gezeigten Auftrag wird ein XSLT Stylesheet namens **transformation.xslt**, das als Input eine Datei namens **books.xml** sowie die zwei obligatorischen Parameter "year" und "genre" erhält, ausgeführt. Im Codefragment unten sehen Sie den genauen Inhalt der Dateien. Um diese Dateien im Auftrag verwenden zu können, speichern Sie beide Codefragmente unter den angegebenen Dateinamen im Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\RunXslt**.

Das XSLT-Stylesheet sieht folgendermaßen aus:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet version="2.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-
functions" exclude-result-prefixes="xs fn">
  <xsl:output method="xml" encoding="UTF-8" byte-order-mark="no" indent="yes"/>
  <xsl:param name="year" as="xs:string" required="yes"/>
  <xsl:param name="genre" as="xs:string" required="yes"/>
  <xsl:template match="/">
    <library>
      <xsl:attribute name="xsi:noNamespaceSchemaLocation"
namespace="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" select="'library.xsd'"/>
      <last_updated>
        <xsl:sequence select="xs:string(fn:current-dateTime())"/>
      </last_updated>
      <xsl:for-each select="(./books/book)[(fn:string(year) &gt; $year)]">
```

```

    <publication>
      <xsl:for-each select="@id">
        <id>
          <xsl:sequence select="fn:string(.)" />
        </id>
      </xsl:for-each>
      <author>
        <xsl:sequence select="fn:string(author)" />
      </author>
      <title>
        <xsl:sequence select="fn:string(title)" />
      </title>
      <genre>
        <xsl:sequence select="$genre" />
      </genre>
      <publish_year>
        <xsl:sequence select="xs:string(xs:integer(fn:string(year)))" />
      </publish_year>
    </publication>
  </xsl:for-each>
</library>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

*transformation.xslt*

Die XML-Input-Datei sieht folgendermaßen aus:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<books xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="books.xsd">
  <book id="1">
    <author>Mark Twain</author>
    <title>The Adventures of Tom Sawyer</title>
    <category>Fiction</category>
    <year>1876</year>
  </book>
  <book id="2">
    <author>Franz Kafka</author>
    <title>The Metamorphosis</title>
    <category>Fiction</category>
    <year>1912</year>
  </book>
  <book id="3">
    <author>Herman Melville</author>
    <title>Moby Dick</title>
    <category>Fiction</category>
    <year>1851</year>
  </book>
  <book id="4">
    <author>Miguel de Cervantes</author>

```

```

<title>Don Quixote</title>
<category>Fiction</category>
<year>1605</year>
</book>
</books>

```

books.xml

## Erstellen des Auftrags

Sie können zum Ausführen einer solchen XSLT-Transformation einen FlowForce-Auftrag erstellen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Melden Sie sich bei der FlowForce Server Web-Verwaltungsschnittstelle an und öffnen Sie den Container **/public/Examples**. Der Container **public/Examples** sollte bereits vorhanden sein, wenn Sie die vorherigen Beispiele durchgearbeitet haben; erstellen Sie ihn andernfalls mit dem Befehl **Erstellen | Container erstellen**.
2. Klicken Sie auf **Auftrag erstellen**. Geben Sie als nächstes einen Namen und optional eine Beschreibung für den Auftrag ein. In diesem Beispiel wird als Auftragsname "RunXslt" verwendet.
3. Klicken Sie auf **Neuer Ausführungsschritt**.
4. Navigieren Sie neben "Funktion ausführen" zur Funktion **/RaptorXML/xslt**.



**Anmerkung:** Die Funktion **xslt** befindet sich direkt unterhalb des "RaptorXML"-Containers und außerdem in jedem Container für eine bestimmte RaptorXML-Version, z.B., "2025". Informationen zu den Unterschieden zwischen den beiden, finden Sie unter [Generische Funktionen im Gegensatz zu Release-spezifischen RaptorXML-Funktionen](#) <sup>484</sup>.

5. Setzen Sie den Parameter **Arbeitsverzeichnis** auf **C:\FlowForceExamples\RunXSLT**.
6. Setzen Sie den Parameter **XSLT-Datei** auf **transformation.xslt**. Die Datei muss im Arbeitsverzeichnis vorhanden sein.
7. Setzen Sie den Parameter **XSLT Input** auf **books.xml**. Auch diese Datei muss im Arbeitsverzeichnis vorhanden sein.
8. Definieren Sie den Parameter **Parameter** wie folgt:
  - a. Klicken Sie neben **Parameter** auf die Schaltfläche . Daraufhin wird innerhalb der Seite ein Unterabschnitt erweitert, in dem Sie die Parameternamen und -werte einzeln definieren können.

b. Klicken Sie für jeden neuen Parameter, der hinzugefügt werden muss, auf die Schaltfläche . Um das XSLT-Stylsheet in diesem Beispiel auszuführen, müssen Sie die folgenden Parameter eingeben:

Die XSLT-Parameter werden dem Auftrag in Form von Schlüssel-Wert-Paaren zur Verfügung gestellt. Beachten Sie, dass der Parametername und der Parameterwert in separate Felder eingegeben werden. Der Parameterwert wird außerdem in Anführungszeichen gesetzt.

9. Aktivieren Sie unter "Dienst" das Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP zur Verfügung stellen** und geben Sie als Namen des Diensts **RunXsltService** ein.
10. Wählen Sie unter "Anmeldeinformationen" einen vorhandenen Eintrag aus oder definieren Sie lokale Anmeldeinformationen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup>.
11. Klicken Sie auf **Speichern**.

Damit ist der Konfigurationsteil des Auftrags abgeschlossen.

## Bereitstellen der XSLT-Parameter als Ausdruck

In der obigen Auftragskonfiguration haben Sie die Parameter für die `xslt`-Funktion über Textfelder angegeben. Beachten Sie, dass es eine zweite Möglichkeit dafür gibt, nämlich die Eingabe eines FlowForce Server-Ausdrucks in das Textfeld **Parameter**, z.B:

Klicken Sie dazu neben **Parameter** auf und anschließend auf **<Ausdruck>**. Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Eingabe des Ausdrucks keine Fehler machen, um Parser-Fehler zu vermeiden. Der Ausdruck ruft die Ausdrucksfunktion `list`<sup>250</sup> auf und erstellt eine Liste aus zwei Schlüssel-Wert-Paaren. In jedem Schlüssel-Wert-Paar ist der Schlüssel der Parametername und der Wert der Parameterwert. Beachten Sie, dass die Parameterwerte innerhalb einfacher Anführungszeichen stehen müssen.

Um wieder in das Textfeld-Layout zu wechseln, klicken Sie neben **Parameter** auf und klicken Sie anschließend auf **<Wert>**.

## Ausführung des Auftrags

Um den Auftrag auszuführen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:


- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/RunXsltService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer *Anonymous* die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.

Wenn der Auftrag erfolgreich ausgeführt wird, wird das Ergebnis des Auftrags im Browser angezeigt, z.B.:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<library xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="library.xsd">
  <last_updated>2020-10-22T17:39:13+02:00</last_updated>
  <publication>
    <id>2</id>
    <author>Franz Kafka</author>
    <title>The Metamorphosis</title>
    <genre>Fiction</genre>
    <publish_year>1912</publish_year>
  </publication>
</library>file:///C:/FlowForceExamples/RunXslt/books.xml: runtime="16ms"
result="OK" xslt.main_output_files="file:///C:/FlowForceExamples/RunXslt/"
xslt.additional_output_files=""
```

Wenn der Auftrag fehlschlägt, wird die Meldung "Dienstausführung fehlgeschlagen" zurückgegeben. Überprüfen Sie in diesem Fall das FlowForce Server [Auftrags-Log](#)<sup>129</sup>, um den Fehler ausfindig zu machen.

## 6.14 Generieren von PDF-Dateien anhand von XML-Dateien

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie Sie einen FlowForce Server-Auftrag erstellen, der mehrere XML-Dateien als Input erhält und mehrere PDF-Dateien als Output erzeugt. Mit dem FlowForce Server-Auftrag werden sowohl MapForce Server (zum Generieren der XML-Ausgabe anhand mehrerer XML-Quelldateien) als auch StyleVision Server (zum Konvertieren der XML-Ausgabe in PDF) aufgerufen.

Um dieses Beispiel durchführen zu können, sollten Sie das Funktionsprinzip von MapForce-Mappings und StyleVision-Transformationen kennen. Wenn StyleVision und MapForce komplett neu für Sie sind, empfehle wir, zuerst die ersten Kapitel der "Tutorials" der MapForce- und StyleVision-Dokumentation zu lesen:

- [Schnellstart-Tutorial \(MapForce\)](#)
- [Schnellstart-Tutorial \(StyleVision\)](#)

### Voraussetzungen

- Benötigte Lizenzen:
  - **MapForce Enterprise** oder **Professional Edition**. Mit diesem Tool können Sie eine Mapping-Transformation (.mfd-Datei) erstellen, mit der (in diesem Beispiel) XML-Dateien von einem Schema in ein anderes konvertiert werden.
  - **MapForce Server** bzw. **MapForce Server Advanced Edition**. Mit diesem Tool können Sie das Mapping als Auftrag auf einem Server ausführen.
  - **StyleVision Enterprise** oder **Professional Edition**. Mit diesem Tool können Sie ein Stylesheet (.sps-Datei) erstellen, die eine XML-Input-Datei in eine PDF-Datei konvertiert.
  - **StyleVision Server**. Mit diesem Tool können Sie die Transformation als Auftrag auf einem Server ausführen.
  - **FlowForce Server**. Mit Hilfe dieses Tools können Sie die obigen Transformationen in Form eines geplanten Auftrags oder bei Bedarf ausführen, Input-Dateien, falls nötig, ändern und die Ausführung überwachen.
- Der *FlowForce Web Server*- und der *FlowForce Server*-Dienst werden an der konfigurierten [Netzwerkadresse und am konfigurierten Port](#) <sup>54</sup> ausgeführt und sind dort empfangsbereit.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto mit Berechtigungen für einen der Container (standardmäßig hat jeder authentifizierte Benutzer Zugriff auf den in diesem Beispiel verwendeten Container **/public**).
- Mit dem in diesem Beispiel erstellten Auftrag werden mehrere Dateien auf der Festplatte generiert. Sie benötigen daher in dem Betriebssystem, in dem FlowForce Server ausgeführt wird, Rechte, um Dateien in einem Verzeichnis zu erstellen. In diesem Beispiel wird das Verzeichnis **C:\FlowForceExamples\GeneratePdfs** verwendet.

### Verwendete Demo-Dateien


In diesem Beispiel werden die folgenden Beispieldateien aus dem folgenden Ordner verwendet:

**<Dokumente>\Altova\MapForce2025\MapForceExamples.**

- **MultipleInputToMultipleOutputFiles.mfd** (die MapForce-Mapping-Datei)
- **PersonListWithGrouping.sps** (die StyleVision-Transformationsdatei)
- **Nanonull-Branch.xml**, **Nanonull-HQ.xml** (die XML-Input-Dateien)


## Funktionsweise des MapForce-Mappings

Das Mapping besteht, wie unten gezeigt, aus einer Quellkomponente (**Altova\_Hierarchical**), einer Zielkomponente (**PersonList**) und verschiedenen zwischengeschalteten vordefinierten MapForce-Funktionen, mit denen verschiedene Strings erzeugt werden, die in die Ausgabe geschrieben werden.



*MultipleInputToMultipleOutputFiles.mfd*

Als Input akzeptiert das Mapping jede beliebige XML-Datei aus dem Verzeichnis **<Dokumente>\Altova\MapForce2025\MapForceExamples**, die mit "Nanonull-" beginnt. Dies ist in den Einstellungen der MapForce-Quellkomponente definiert (Klicken Sie dazu in MapForce mit der rechten Maustaste auf die Überschrift der unten gezeigten Komponente **Altova\_Hierarchical** und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Eigenschaften**). Beachten Sie, dass als "Input-Datei" **Nanonull-\*.xml** definiert wurde, wobei das Sternchen ein Platzhalterzeichen ist. Als Input-Datei wird dadurch jede Datei, die mit "Nanonull-" beginnt und die Erweiterung **.xml** hat, verwendet.




Die Zielkomponente **PersonList** generiert laut Konfiguration auf Basis des Dateinamens der XML-Quellkomponente Dateinamen dynamisch. Dies wird durch Rechtsklick auf die Schaltfläche **Datei/String** im oberen Bereich der Komponente und Auswahl der Menüoption **Über das Mapping bereitgestellte dynamische Dateinamen verwenden** definiert. Die Verbindung zum Node "Datei <dynamisch>" bedeutet, dass für jeden Wert in der Quellkomponente eine neue Datei erstellt wird. Die Funktion **remove-folder** dient dazu, nur den Dateinamen (ohne den Ordner) aus dem Quellpfad abzurufen. Dieser wird anschließend als Wert an die oberste **concat**-Funktion, die einen String wie *Persons-<Quelldateiname>* erstellt, übergeben.

Die zweite **concat**-Funktion erstellt einen String wie *Generated by Altova...*, gefolgt vom vollständigen Pfad zur Mapping-Datei. Das Ergebnis wird als Kommentar in die XML-Zieldatei geschrieben.

Die dritte **concat**-Funktion erstellt mit Hilfe der **count**-Funktion einen String, der angibt, wie viele Personendatensätze aus der Quellkomponente gemappt wurden. Auch dieses Ergebnis wird als Kommentar in die XML-Zieldatei geschrieben.

Über die Verbindung zum Ziel-Node **Person** werden die Personendaten schließlich aus der Quell- in die Zielkomponente kopiert. Für jedes zu mappende Child-Element von **Person** gibt es eine eigene Verbindung.

Außerdem wurde die Zielkomponente so konfiguriert, dass sie die generierte Ausgabe für jede XML-generierte Datei in PDF konvertiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Überschrift der Zielkomponente, wählen Sie **Eigenschaften** und Sie sehen, dass im Textfeld **StyleVision Power StyleSheet-Datei** ein relativer Pfad zu einem StyleVision .sps Stylesheet definiert ist. Mit Hilfe dieser Datei erfolgt die eigentliche Konvertierung von XML in PDF (Beschreibung siehe unten).



Um direkt in MapForce eine Vorschau auf die Ausgabe dieses Mappings zu sehen, klicken Sie auf das Register **Ausgabe** unterhalb des Mapping-Bereichs. Um eine Vorschau auf das PDF-Ergebnis der StyleVision-Transformation zu sehen, klicken Sie auf das Register **PDF**. Sie werden sehen, dass im Fenster "Ausgabe" mehrere XML- (bzw. PDF)-Dateien generiert werden, z.B:

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!--Generated by Altova MapForce (http://www.altova.com/mapforce) using C:\Users\Documents\Altova\MapForce2017\MapForce
3 <PersonList xsi:noNamespaceSchemaLocation="PersonList.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
4 <!--6 Persons mapped from input file C:\Users\Documents\Altova\MapForce2017\MapForceExamples\Nanonull-Branch.xml-->
5 <Person role="Office Manager"> ... </Person>
9 <Person role="Accounts Receivable"> ... </Person>
13 <Person role="PR & Marketing Manager US"> ... </Person>
17 <Person role="IT Manager"> ... </Person>
21 <Person role="Support Engineer"> ... </Person>
25 <Person role="Support Engineer"> ... </Person>
29 </PersonList>
30

```

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie eine der beiden XML-Ausgabedateien auf der Festplatte speichern (da MapForce standardmäßig temporäre Dateien generiert). Die Datei wird als Beispieldatei (XML-Arbeitsdatei) verwendet, wenn Sie das StyleVision Power Stylesheet in StyleVision öffnen und testen möchten (siehe nächster Abschnitt). Um eine Ausgabedatei zu speichern, klicken Sie zuerst auf das Register **Ausgabe** und anschließend im Menü **Ausgabe** auf **Ausgabedatei speichern**.

## Funktionsweise der StyleVision-Transformation

Starten Sie StyleVision und öffnen Sie die Transformationsdatei **PersonListWithGrouping.sps**. Wie bereits erwähnt, befindet sich diese Datei im selben Verzeichnis wie das oben erläuterte MapForce-Mapping und wird von der MapForce-Zielkomponente referenziert.

**Dokument-Anfangsabschnitt** [Eigenschaften bearbeiten...](#) [Kopf-/Fußzeile hinzufügen...](#)

Ⓜ \$XML

Ⓜ h2 **List of Employees** Ⓜ h2

Ⓜ p This file contains all employees grouped according their role in the company. Ⓜ p

Role	First Name	Last Name
role (Inhalt)	First (Inhalt)	Last (Inhalt)
role	First	Last

Ⓜ p Ⓜ PersonList Ⓜ comment() = (XPath) Ⓜ PersonList Ⓜ p

Ⓜ \$XML


*PersonListWithGrouping.sps*

Im oben gezeigten StyleVision .sps-Stylesheet wird anhand einer einzigen XML-Quelldatei ein PDF-Dokument erstellt. Das PDF-Dokument besteht aus einer Überschrift ("h2"), einem Einführungsabsatz, einer dynamisch

befüllten Tabelle und einem Absatz am Ende. Die Überschrift und der Einführungsabsatz enthalten statischen Text, während die Tabelle und der Endabsatz aus den Nodes der XML-Quelldatei befüllt werden, wie Sie an den umschließenden Tags sehen.

So zeigen Sie direkt in StyleVision eine Vorschau auf diese Transformation an:

1. Klicken Sie im Fenster **Design-Übersicht** neben **Arbeits-XML** auf .



2. Wählen Sie den Befehl **XML-Arbeitsdatei zuweisen** und navigieren Sie zu der zuvor über MapForce gespeicherten XML-Ausgabedatei (siehe vorheriger Abschnitt).
3. Klicken Sie auf das Register **PDF**.

Beachten Sie, dass der Name oder Ursprung der XML-Quelldatei für das .sps Stylesheet keine Rolle spielt; das Stylesheet verarbeitet lediglich die als Input bereitgestellte XML-Datei (sofern diese dem angegebenen XML-Schema entspricht) und erstellt anhand dieser Datei eine PDF-Datei. Um diesen Vorgang zu automatisieren, damit mehrere PDF-Dateien generiert werden, muss das Stylesheet, wie unten beschrieben, auf FlowForce Server bereitgestellt werden.

## Bereitstellen der Dateien auf FlowForce Server


Bisher wurde die Funktionsweise und der Zweck des MapForce-Mappings und der StyleVision-Transformation, die in diesem Beispiel verwendet werden, erläutert. Nähere Informationen zum Erstellen von MapForce-Mappings und StyleVision Stylesheets finden Sie in der Dokumentation zu diesen Produkten (<https://www.altova.com/de/documentation.html>).

Damit der Vorgang automatisiert werden kann, müssen beide Dateien nun auf FlowForce Server bereitgestellt werden. Wie im Abschnitt "Voraussetzungen" oben angegeben, muss FlowForce Server lizenziert und gestartet sein und sowohl MapForce Server als auch StyleVision Server müssen lizenziert und unter FlowForce Server-Verwaltung ausgeführt werden. Unter Windows können Sie mit dem Befehl `verifylicense`<sup>453</sup> den Lizenzstatus der einzelnen Server-Produkte überprüfen. Auf anderen Betriebssystemen schlägt die Auftragsausführung mit der entsprechenden Log-Meldung fehl, wenn die Lizenz nicht gefunden wird oder ungültig ist.


So stellen Sie das StyleVision Stylesheet auf FlowForce Server bereit:

1. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **In FlowForce bereitstellen** (Wenn dieser Befehl ausgegraut ist, wechseln Sie zuerst zum Register **Design**.)

2. Wenn die Meldung erscheint, dass die Design-Datei im PXF-Format (Portable XML Form) gespeichert wird, klicken Sie auf OK.



3. Wenn Sie aufgefordert werden, die Dateien, die in das bereitgestellte Paket inkludiert werden sollen, auszuwählen, behalten Sie die Standardeinstellungen unverändert bei. In diesem Beispiel wird zwar nur PDF generiert wird, doch sparen Sie später Zeit, wenn Sie sich entschließen, zusätzliche Formate wie HTML und RTF zu generieren.



4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, füllen Sie die Verbindungsinformationen für FlowForce Web Server aus. Aus Gründen der Einfachheit wird die Transformation in der Abbildung unten über einfaches HTTP auf dem lokalen Rechner auf Port 8082 bereitgestellt. Sie können auch einen entfernten Server definieren und die Dateien über eine SSL-verschlüsselte Verbindung bereitstellen, vorausgesetzt FlowForce Web Server wurde so konfiguriert, dass es solche Verbindungen zulässt (siehe [Definieren der Netzwerkeinstellungen](#)<sup>54</sup>). Die Werte "Benutzer" und "Passwort" wurden in diesem Fall für das FlowForce root-Konto angegeben; es kann jedoch auch jedes andere FlowForce-Benutzerkonto verwendet werden, vorausgesetzt es hat die Berechtigung, Daten in den angegebenen Ordner zu schreiben. Das Kontrollkästchen **Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen** wurde absichtlich deaktiviert, da das Erstellen und Konfigurieren des Auftrags weiter unten als separater Schritt beschrieben werden.
5. Verwenden Sie aus Gründen der Einheitlichkeit mit den anderen Beispielen den Zielpfad **/public/Examples/PersonListWithGrouping.transformation**.

Transformation bereitstellen

Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um die aktuelle Transformation bereitzustellen.

Server: 127.0.0.1 Port: 8082

Benutzer: root  SSL verwenden

Passwort: ●●●●

Login: Direkt

Bereitstellen als

Pfad: /public/Examples/PersonListWithGrouping.transformation

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Änderungen am Design vor der Bereitstellung speichern

Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen

So stellen Sie das MapForce-Mapping auf FlowForce Server bereit:

- Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Auf FlowForce Server bereitstellen**. Füllen Sie die Verbindungsinformationen aus, wie oben für StyleVision beschrieben. Verwenden Sie auch hier aus Gründen der Einheitlichkeit mit den anderen Beispielen den Zielpfad **/public/Examples/MultipleInputToMultipleOutputFiles.mapping**.

**Mapping online bereitstellen**

Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um das aktuelle Mapping online bereitzustellen.

Server:  Port:

Benutzer:   SSL verwenden

Passwort:

Login:

Globale Ressourcen auf dem Server

Ressourcen verwenden

Ressourcenpfad:  ...

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Bereitstellen als

Pfad:

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Mapping vor der Bereitstellung speichern

Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen

Nachdem die Dateien erfolgreich bereitgestellt wurden, scheinen die entsprechenden Einträge im angegebenen FlowForce Container (in diesem Fall in "/public/Examples") auf, wenn Sie sich auf FlowForce Server anmelden:

<input type="checkbox"/>	Name	Typ
<input type="checkbox"/>	AutoCalc.transformation	StyleVision-Transformation
<input type="checkbox"/>	CompletePO.mapping	MapForce Mapping
<input type="checkbox"/>	MultipleInputToMultipleOutputFiles.mapping	MapForce Mapping
<input type="checkbox"/>	PersonListWithGrouping.transformation	StyleVision-Transformation

Beachten Sie, dass es sich bei den obigen Einträgen noch nicht um Aufträge handelt, sondern um FlowForce-Funktionen, anhand welcher die eigentlichen Aufträge erst, wie unten beschrieben, erstellt werden müssen.

## Erstellen und Konfigurieren des FlowForce-Auftrags

Jetzt, da das MapForce-Mapping und die StyleVision-Transformation auf FlowForce Server bereitgestellt wurden, können anhand dieser Funktionen die erforderlichen Aufträge erstellt werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Navigieren Sie zum FlowForce Container **/public/Examples** und klicken Sie auf die zuvor bereitgestellte Funktion **MultipleInputToMultipleOutputFiles.mapping**. Beachten Sie, dass die Quellkomponente des ganz am Anfang dieses Beispiels beschriebenen MapForce-Mappings nun zu einem Input-Parameter der FlowForce-Funktion geworden ist. Er hat einen Standardwert, nämlich den Pfad zu den vom Mapping verarbeiteten XML-Instanzdateien. Dieser Wert kann später, falls erforderlich, außer Kraft gesetzt werden. Der Parameter "Working-directory" wurde von FlowForce automatisch hinzugefügt; seine Aufgabe wird in den nächsten Schritten erklärt.

### Funktion MultipleInputToMultipleOutputFiles.mapping in /public

#### Funktions-Input-Parameter

Name:	Altova_Hierarchical	Typ:	String	Standard:	C:/Users/Documents/Altova/MapForce2017/MapForceExamples/Nanonull-*.xml
Name:	Working-directory	Typ:	String als Verzeichnis	Standard:	

Die Funktion wird mit 'MapForce' Version '2017r3' ausgeführt.

[Auftrag erstellen](#)

2. Klicken Sie auf **Auftrag erstellen**.
3. Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung für den Auftrag ein.
4. Konfigurieren Sie den Bereich "Ausführungsschritte" des Auftrags, wie unten gezeigt.

### Ausführungsschritte

- + Funktion ausführen `/public/MultipleInputToMultipleOutputFiles.mapping`
  - Parameter:
    - Altova\_Hierarchical:  +
    - Working-directory: `C:\FlowForceWorkingDir`
  - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `output` als PersonList
- + Für jedes `item` in Sequenz `results(output)`
  - + Funktion ausführen `/system/compute`
    - Parameter:
      - Ausdruck: `as-file(item)`
    - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `file` als T0
  - + Funktion ausführen `/public/PersonListWithGrouping.transformation`
    - Parameter:
      - InputXml: `{file}`
      - OutHtml:  +
      - OutRtf:  +
      - OutFo:  +
      - OutPdf:  `{filename(file)}.pdf`
      - OutDocx:  +
      - Working-directory: `C:\FlowForceWorkingDir`
    - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Name` als ReturnTypeDocx, ReturnTypeHtml, ReturnTypeRtf
  - = Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an `Name`

5. Aktivieren Sie unter "Dienst" das Kontrollkästchen "Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen..." und geben Sie den Namen des Webservice ein, der den Auftrag bei Bedarf starten soll, z.B. "GeneratePdfsService". Wenn Sie den Auftrag lieber als geplanten Auftrag oder als Datei-Trigger ausführen lassen möchten, definieren Sie die entsprechenden Trigger (siehe [Verwalten von Triggern](#) <sup>184</sup>).

### Dienst

Diesen Auftrag über HTTP unter URL zur Verfügung stellen `http://<FlowForce server>/service/` `GenerateMultiplePDFs`

6. Geben Sie unter "Anmeldeinformationen" den Benutzernamen und das Passwort des Betriebssystem-Benutzerkontos ein (der Auftrag wird als dieser Benutzer ausgeführt). Dieses Passwort ist nicht mit dem der FlowForce Web-Verwaltungsschnittstelle zu verwechseln (siehe auch [Anmeldeinformationen](#) <sup>198</sup>).

### Anmeldeinformationen

Auftrag unter Verwendung der Anmeldeinformationen ausführen:  Anmeldeinformationen auswählen:

Lokale Anmeldeinformationen definieren: Benutzername:

Passwort:

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Um die Funktionsweise des Auftrags zu verstehen, werfen wir einen genaueren Blick auf den Abschnitt "Ausführungsschritte" des Auftrags. Mit dem ersten Ausführungsschritt wird das zuvor bereitgestellte Mapping aufgerufen. Dabei wird nach allen XML-Dateien im Arbeitsverzeichnis, die mit "Nanonull-" beginnen, gesucht. Das Arbeitsverzeichnis in diesem Beispiel ist **C:\FlowForceExamples\GeneratePdfs**.

Die durch den ersten Ausführungsschritt zurückgegebene Ausgabe stellt die vom Mapping zurückgegebenen Daten dar. Sie wurde explizit **output** genannt, um sie in einem nachfolgenden Schritt referenzieren zu können.

Der zweite Schritt des Auftrags ist ein "for-each"-Schritt. Beachten Sie, wie im "for-each"-Schritt die vom ersten Schritt zurückgegebenen Daten (d.h. die vom Mapping zurückgegebene Ausgabe) mit Hilfe des FlowForce-Ausdrucks **results(output)** aufgerufen werden. Dabei ruft der Ausdruck die Funktion **results()** auf, die als Argument die vom vorherigen Schritt zurückgegebene Ausgabe erhält, siehe auch [Schrittresultatfunktionen](#)<sup>241</sup>. Eine Einführung in FlowForce-Ausdrücke finden Sie unter [Die FlowForce-Ausdrücke](#)<sup>207</sup>.

Der "for-each"-Schritt besteht aus zwei kleineren Ausführungsschritten:

1. Im ersten Schritt wird die vordefinierte Funktion [/system/compute](#)<sup>279</sup> aufgerufen, um die Mapping-Ausgabe in eine tatsächliche (generisch **file** genannte) Datei zu konvertieren. Beachten Sie, dass das Ergebnis des Ausdrucks **results(output)** einen Stream und keine Datei darstellt. Wenn mit dem Mapping (wie in diesem Fall) mehrere Ausgaben erzeugt werden, stellt die Mapping-Ausgabe eine Sequenz von Streams dar. Aus diesem Grund wird der aktuelle Stream (der iterierte Stream) mit Hilfe einer FlowForce-Ausdrucksfunktion (**as-file**) in eine Datei konvertiert.
2. Im zweiten Schritt wird für jeden iterierten Stream die zuvor bereitgestellte StyleVision-Transformation aufgerufen. Bei jeder Iteration wird StyleVision Server aufgerufen, eine XML-Datei als Input bereitgestellt und eine PDF-Datei als Ausgabe zurückgegeben. Der FlowForce-Ausdruck **{filename(file)}.pdf** erstellt den eigentlichen PDF-Dateinamen auf der Festplatte. Diese Operation erfolgt in dem durch den Parameter "Working-directory" definierten Arbeitsverzeichnis.

**Anmerkung:** In diesem Beispiel wird in beiden Schritten - im Schritt, in dem das Mapping ausgeführt wird, und im Schritt, in dem die StyleVision-Transformation ausgeführt wird - dasselbe Arbeitsverzeichnis verwendet. In einigen Fällen müssen eventuell separate Arbeitsverzeichnisse definiert werden, damit es zu keinen Dateinamenskonflikten und Auftragsausführungsfehlern kommt.

## Ausführung des Auftrags

Um die Input-Daten für den Auftrag vorzubereiten, kopieren Sie die Dateien **Nanonull-Branch.xml** und **Nanonull-HQ.xml** aus **<Dokumente>\Altova\MapForce2025\MapForceExamples** in das Arbeitsverzeichnis (**C:\FlowForceExamples\GeneratePdfs**). Dadurch stehen XML-Input-Dateien für den ersten Schritt des Auftrags, in dem bei Ausführung des Auftrags Daten ausgelesen, werden, zur Verfügung.

Um den Auftrag auszuführen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Gehen Sie zur **Startseite** und klicken Sie anschließend auf **Alle aktiven Trigger und Dienste anzeigen**. Klicken Sie anschließend auf die in der Spalte "Info" angezeigte URL des Auftrags.
- Geben Sie in die Adressleiste des Browsers <http://127.0.0.1:4646/service/GeneratePdfsService> ein. Beachten Sie, dass diese URL nur funktioniert, wenn der *FlowForce Server*-Dienst an der Standard-Host-Adresse und am Standard-Port-Namen empfangsbereit ist. Wenn Sie auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> andere Host- und Port-Einstellungen definiert haben, dann ändern Sie die Adresse entsprechend.
- Wenn Sie das optionale Feld **Host-Name** von FlowForce Server auf der [Setup-Seite](#)<sup>54</sup> definieren, können Sie den Webservice-Aufruf direkt über die Auftragskonfigurationsseite ausführen, indem Sie neben dem Kontrollkästchen **Diesen Auftrag über HTTP...zur Verfügung stellen** auf die Schaltfläche  klicken. Andernfalls wird diese Schaltfläche nicht angezeigt.

Wenn Sie beim Aufrufen des Web-Diensts nach Anmeldeinformationen gefragt werden, so geben Sie dieselben Anmeldeinformationen ein, mit denen Sie sich auch bei FlowForce Server angemeldet haben.

#### Achtung

Für die HTTP-Authentifizierung sollten Sie Ihre FlowForce Server-Anmeldeinformationen nur zu Testzwecken eingeben. Für Produktionszwecke wird empfohlen, einen neuen FlowForce-Benutzer zu erstellen, diesem Benutzer im Container, in dem sich der Auftrag befindet, die Berechtigung *Dienst - Verwenden* einzuräumen und den Web-Dienst anschließend über das entsprechende Benutzerkonto aufzurufen. Um die HTTP-Authentifizierung zu deaktivieren, und den Web-Dienst öffentlich zugänglich zu machen, weisen Sie dem Benutzer *Anonymous* die Berechtigung *Dienst - Verwenden* zu. Nähere Informationen, siehe [Funktionsweise von Berechtigungen](#)<sup>116</sup>.

Nach erfolgreicher Fertigstellung des Auftrags stehen die dabei generierten PDF-Dateien im Arbeitsverzeichnis **C:\FlowForceExamples\GeneratePdfs** zur Verfügung. Im Browser wird auch bei erfolgreicher Ausführung die Meldung "Cannot output the job" angezeigt (dies wird erwartet, da mit dem Auftrag PDF-Dateien erzeugt werden, die nicht im Browser angezeigt werden können). Sollte der Auftrag aus irgendeinem Grund nicht ausgeführt werden können, wird im Browser die Meldung "Dienstausführung fehlgeschlagen" angezeigt. Überprüfen Sie in diesem Fall das [Fehlerprotokoll](#)<sup>129</sup> des Auftrags. Um Fehler zu beheben, müssen Sie eventuell alle im oberen Bereich dieser Seite aufgelisteten Voraussetzungen überprüfen.

## 7 Befehlszeile

Die FlowForce-Lösung besteht aus zwei Diensten: FlowForce Server und FlowForce Web Server. Für jeden dieser beiden Dienste steht eine ausführbare Datei, die über die Befehlszeile ausführbare Verwaltungsbefehle unterstützt, zur Verfügung. Sie finden die beiden ausführbaren Dateien unter dem folgenden Pfad:

Linux	/opt/Altova/FlowForceServer2025/bin/
macOS	/usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin/
Windows	<ProgramFilesFolder>\Altova\FlowForceServer2025\bin\

Die Namen der ausführbaren Dateien lauten folgendermaßen:

Linux	flowforceserver flowforcewebserver
macOS	flowforceserver flowforcewebserver
Windows	FlowForceServer.exe FlowForceWebServer.exe

### Verfügbare Befehle

Die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) kann für Verwaltungsaufgaben (wie Lizenzierung, Fehlerbehebung und internes Datenbank-Back-up) verwendet werden. Im Folgenden finden Sie eine Liste der vom CLI unterstützten Befehle. Die Abkürzungen *FFS* und *FFW* in der nachstehenden Tabelle stehen für FlowForce Server bzw. FlowForce Web Server.

Vor Verwendung einiger dieser Befehle müssen der FlowForce Server- und der FlowForce Web Server-Dienst beendet werden (*siehe Einzelheiten weiter unten*). Beachten Sie außerdem, dass empfohlen wird, die Befehle mit Admin-Rechten auszuführen, da Sie sonst eventuell keinen Zugriff erhalten.

Befehl	FFS	FFW	Dienste müssen beendet worden sein	Beschreibung
<a href="#">help</a> <sup>435</sup>	Ja	Ja		Stellt Hilfeinformationen zu dem als Argument gelieferten Befehl zur Verfügung.
<a href="#">accepteula</a> <sup>436</sup>	Ja			Akzeptiert die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung für FlowForce Server.
<a href="#">assignlicense</a> <sup>437</sup>	Ja			Dieser Befehl steht nur unter Windows zur Verfügung. Er dient zum Hochladen und Zuweisen einer Lizenzdatei zu FlowForce Server.

Befehl	FFS	FFW	Dienste müssen beendet worden sein	Beschreibung
<a href="#">compactdb</a> <sup>438</sup>	Ja		Ja	Reduziert die Größe von FlowForce .db-Dateien, wenn diese gelöschte Datensätze enthalten.
<a href="#">createdb</a> <sup>439</sup>	Ja		Ja	Erstellt eine neue Datenbank.
<a href="#">debug</a> <sup>440</sup>	Ja	Ja	Ja	Startet die Applikation im Debug-Modus.
<a href="#">exportresourcestrings</a> <sup>441</sup>	Ja	Ja		Exportiert alle Ressourcenstrings der Applikation in eine XML-Datei.
<a href="#">foreground</a> <sup>442</sup>	Ja	Ja	Ja	Startet die Applikation im Vordergrundmodus.
<a href="#">initdb</a> <sup>443</sup>	Ja		Ja	Erstellt oder aktualisiert die FlowForce-Datenbank.
<a href="#">install</a> <sup>444</sup>	Ja	Ja		Installiert die Applikation als Windows-Dienst.
<a href="#">licenseserver</a> <sup>445</sup>	Ja			Registriert FlowForce Server am Altova LicenseServer im lokalen Netzwerk.
<a href="#">migratedb</a> <sup>446</sup>	Ja		Ja	Migriert FlowForce Server-Daten von einer früheren Version in die neueste Version.
<a href="#">repair</a> <sup>448</sup>	Ja		Ja	Startet die Applikation im Reparaturmodus.
<a href="#">resetpassword</a> <sup>449</sup>	Ja			Setzt das Passwort des Benutzers  root auf den Standardwert zurück und räumt dem Benutzer  root alle Rechte ein.
<a href="#">setdeflang (sdl)</a> <sup>450</sup>	Ja	Ja		Definiert die Standardsprache.
<a href="#">uninstall</a> <sup>451</sup>	Ja	Ja		Installiert die Applikation als Windows-Dienst.
<a href="#">upgradedb</a> <sup>452</sup>	Ja		Ja	Aktualisiert die FlowForce Server-Datenbank auf die neueste Version.
<a href="#">verifylicense</a> <sup>453</sup>	Ja			Dieser Befehl steht nur unter Windows zur Verfügung. Sie können damit überprüfen, ob FlowForce Server lizenziert ist und optional, ob ein bestimmter Lizenzschlüssel FlowForce Server bereits zugewiesen ist.

## Konventionen

Bei der Beschreibung eines Befehls wird in dieser Dokumentation konventionsgemäß anstelle des vollständigen Pfads der ausführbaren Datei `flowforceserver` verwendet, z.B:

```
flowforceserver help
```

Hierbei ist `flowforceserver` der Pfad oder Name der ausführbaren Datei. Beachten Sie Folgendes: Wenn Sie einen absoluten Pfad verwenden, können Sie Befehle unabhängig vom aktuellen Verzeichnis, in dem sich Ihr Eingabeaufforderungsfenster (Terminal) befindet, ausführen. Wenn Sie die ausführbare Datei jedoch nur durch Eingabe ihres Namens aufrufen möchten, dann wählen Sie eine der nachstehenden Methoden:

- Das aktuelle Verzeichnis im Terminal muss das FlowForce Server-Installationsverzeichnis sein.
- Fügen Sie das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare Datei befindet, zur Umgebungsvariablen PATH hinzu.

Beide Methoden werden weiter unten näher beschrieben.

## Tipps und Tricks

Wenn Sie mit der Befehlszeile nicht vertraut sind, hier einige Tipps und Tricks:

- Um das aktuelle Verzeichnis, in dem sich das Befehlszeilenfenster gerade befindet, zu ermitteln, geben Sie auf Linux- und macOS-Systemen `pwd` ein. Geben Sie auf Windows-Systemen `echo %CD%` ein.
- Durch Drücken der **Tabulatortaste** können Sie schnell verschiedene Datei- oder Verzeichnispfade eingeben, ohne diese vollständig eintippen zu müssen. Wenn Sie z.B. `cd c:\prog` in die Befehlszeile eingeben und anschließend die **Tabulatortaste** drücken, wird automatisch `C:\Program Files` (oder eventuell ein anderes Verzeichnis unter C:\, dessen Name mit "Prog" beginnt) ergänzt.
- Setzen Sie bei Eingabe von Pfaden, die Leerzeichen enthalten, wie z.B. unter Windows `C:\Program Files`, diese Leerzeichen in Anführungszeichen.
- Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass "dieser Befehl nicht als interner oder externer Befehl, ausführbares Programm oder Batch-Datei erkannt wurde", so haben Sie sich bei der Eingabe eines Pfads oder Befehls wahrscheinlich vertippt.
- Unter Linux muss bei Eingabe von Datei- oder Verzeichnisnamen die Groß- und Kleinschreibung beachtet werden. Wenn Sie z.B. einen Pfad wie `/home/nikita/downloads` eingeben, wird ein Fehler angezeigt, wenn der Verzeichnisname in Wirklichkeit `/home/nikita/Downloads` lautet.
- Verwenden Sie unter Linux oder macOS in Pfadnamen anstelle des umgekehrten Schrägstrichs den Schrägstrich vorwärts.

## Ausführen eines Befehls

1. Öffnen Sie ein Eingabeaufforderungsfenster.
  - a. Drücken Sie dazu unter **Windows** die Windows-Taste und beginnen Sie mit der Eingabe von `cmd`. Klicken Sie auf den angezeigten Vorschlag **Command Prompt**.
  - b. Um auf Mac einen Terminal zu öffnen, klicken Sie auf das **Such**-Symbol und wählen Sie im Menü anschließend den Befehl **Go > Utilities**. Doppelklicken Sie im Fenster "Utilities" auf das **Terminal**-Symbol.
  - c. Wenn Sie Linux über eine grafische Benutzeroberfläche ausführen, navigieren Sie zum jeweiligen

**Terminal-Befehl** Ihrer Linux-Distribution und führen Sie ihn aus. Ignorieren Sie diesen Schritt, wenn Sie Linux über eine Befehlszeilenschnittstelle ausführen.

2. Geben Sie den vollständigen Pfad zur ausführbaren Datei, gefolgt vom gewünschten Befehl ein. Mit den nachstehenden Befehl können Sie z.B. die Hilfe in der Befehlszeile aufrufen.

<i>Linux</i>	<code>/opt/Altova/FlowForceServer2025/bin/flowforceserver help</code>
<i>macOS</i>	<code>/usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin/flowforceserver help</code>
<i>Windows</i>	<code>C:\Programme (x86)\Altova\FlowForceServer2025\bin\FlowForceServer.exe help</code>

Im obigen Beispiel wurde der Befehl `help` ohne Optionen oder Argumente ausgeführt. Andere Befehle haben manchmal Argumente und Optionen, die obligatorisch oder optional sein können. Nähere Informationen zu den einzelnen Befehlen finden Sie im Abschnitt "Referenz".

### Aufruf von FlowForce Server im Installationsverzeichnis

Um die ausführbare Datei aufzurufen, ohne den vollständigen Pfad eingeben zu müssen, wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem die ausführbare FlowForce Server-Datei installiert wurde, z.B:

<i>Linux</i>	<code>cd /opt/Altova/FlowForceServer2025/bin</code>
<i>macOS</i>	<code>cd /usr/local/Altova/FlowForceServer2025/bin</code>
<i>Windows</i>	<code>cd C:\Programme (x86)\Altova\FlowForceServer2025\bin</code>

Sie können jeden beliebigen Befehl nun einfach durch Eingabe des Namens der ausführbaren Datei ausführen, z.B:

<i>Linux</i>	<code>./flowforceserver help</code>
<i>macOS</i>	<code>./flowforceserver help</code>
<i>Windows</i>	<code>FlowForceServer.exe help</code>

**Anmerkung:** Auf Linux- und macOS-Systemen gibt das Präfix `./` an, dass sich die ausführbare Datei im aktuellen Verzeichnis befindet.

### Aufruf von FlowForce Server von jedem beliebigen Verzeichnis aus

Um die ausführbare Datei von jedem beliebigen Verzeichnis aus aufzurufen, geben Sie den absoluten Pfad ein. Wenn Sie das Programm alternativ dazu nur durch Eingabe des Namens der ausführbaren Datei aufrufen möchten, können Sie die Umgebungsvariable PATH Ihres Betriebssystems bearbeiten, sodass diese den vollständigen Pfad zum FlowForce Server-Installationsverzeichnis enthält. Wie Sie die PATH-Umgebungsvariable ändern können, finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.

**Anmerkung:** Nachdem Sie die PATH-Umgebungsvariable geändert haben, müssen Sie das Terminal-Fenster unter Umständen schließen und ein neues öffnen, damit die Änderungen wirksam werden.

## 7.1 help

### Verwendungszweck

Stellt Hilfeinformationen zu dem als Argument gelieferten Befehl zur Verfügung.

### Syntax

```
FlowForceServer help <command>
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Argumente

Der Befehl help hat ein einziges Argument: den Namen des Befehls, für den die Hilfe benötigt wird. Er zeigt die korrekte Syntax des Befehls sowie andere Informationen zur richtigen Ausführung des Befehls an.

### Verwendung von --help als Option für andere Befehle

Die Hilfe zu einem Befehl kann durch die Option `--help` im Anschluss an diesen Befehl aufgerufen werden. Wenn Sie z.B. die Option `--help` mit dem Befehl `createdb` verwenden:

```
FlowForceServer createdb --help
```

erhalten Sie dasselbe Ergebnis, wie mit:

```
FlowForceServer help createdb
```

## 7.2 accepteula (nur Linux)

### Syntax und Beschreibung

Um FlowForce Server ausführen zu können, muss die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) akzeptiert werden. Sie können die EULA der Applikation mit dem Befehl `accepteula` akzeptieren.

Dieser Befehl ist z.B. nützlich, wenn Sie FlowForce Server direkt über automatisierte Prozesse unter Verwendung von Skripts lizenzieren und ausführen möchten.

```
flowforceserver accepteula [options]
```

- Der Befehl funktioniert nur bei Altova Server-Produkten, die auf Linux-Rechnern installiert wurden.
- Sie müssen FlowForce Server zuerst auf dem LicenseServer registrieren, bevor Sie den Befehl `accepteula` ausführen.
- Mit Hilfe der Option `--h, --help` können Sie Informationen über den Befehl anzeigen.
- Schreiben Sie den Befehl `flowforceserver` in Kleinbuchstaben.
- Verwenden Sie auf Linux-Systemen Vorwärts-Schrägstriche.

### Beispiele

Beispiele für den Befehl `accepteula`:

```
flowforceserver accepteula
```

### Optionen

Mit Hilfe der Option `--h, --help` können Sie Informationen über den Befehl anzeigen.

## 7.3 assignlicense

### Aufgabe

Dieser Befehl dient zum Hochladen und Zuweisen einer Lizenzdatei zu FlowForce Server.

### Syntax

```
FlowForceServer assignlicense [options] FILE
```

### Argumente

FILE	Definiert den Pfad der hochzuladenden Lizenzdatei.
------	--

### Optionen

--t, --test-only=true false	<p>Bei <code>true</code> wird die Lizenz hochgeladen und validiert.</p> <p>Bei <code>false</code> wird die Lizenz hochgeladen, validiert und auch zugewiesen.</p> <p>Wenn diese Option nicht definiert wird, ist der Standardwert <code>true</code>.</p>
-----------------------------	--

## 7.4 compactdb

### Verwendungszweck

Reduziert die Größe von FlowForce `.db`-Dateien, wenn diese gelöschte Datensätze enthalten. Dieser Befehl ist vor allem nach der Ausführung der Systemwartungsfunktionen [archive-log](#)<sup>332</sup> oder [truncate-log](#)<sup>333</sup> nützlich.

Sie können die Datenbankdateien auch über die [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> komprimieren.

Bevor Sie die `.db`-Dateien komprimieren, müssen Sie den FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Dienst [beenden](#)<sup>69</sup>.

### Syntax

```
FlowForceServer compactdb [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in `flowforceserver`, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

```
--datadir=VALUE
```

VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>, das die zu komprimierenden `.db`-Dateien enthält. Wenn diese Option nicht definiert ist, wird standardmäßig das Verzeichnis `/data` verwendet.

## 7.5 createdb

### Verwendungszweck

Erstellt eine neue Datenbank. Falls die Datenbank bereits vorhanden ist, schlägt die Ausführung fehl.

### Syntax

```
FlowForceServer createdb [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

--  
datadir=VALUE      VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.

--  
integratetool  
s                    Optionaler Parameter. Integriert [Altova RaptorXML Server-Funktionen](#)<sup>484</sup> in eine neue oder vorhandene FlowForce-Instanz. Die Integration kann auch über die Schaltfläche **Tools integrieren** der [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> durchgeführt werden. Die Integration erfolgt über die .tool-Dateien. FlowForce Server verwendet diese Dateien, um andere unter seiner Verwaltung stehende Server-Applikationen zu finden und deren Ausführung zu konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Tool-Dateien](#)<sup>488</sup>.

## 7.6 debug

### Aufgabe

Nicht für die allgemeine Verwendung bestimmt. Dieser Befehl startet FlowForce Server im Debug-Modus, d.h. nicht als Dienst. Um diesen Modus zu beenden, drücken Sie **Strg+C**.

### Syntax

```
FlowForceServer debug [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

-- VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.  
datadir=VALUE

## 7.7 exportresourcestrings

### Aufgabe

Dieser Befehl gibt eine XML-Datei aus, die die Ressourcenstrings von FlowForce Server enthält. Der Befehl kann zwei Argumente haben: (i) die Sprache der Ressourcenstrings in der XML-Ausgabedatei und (ii) den Namen und Pfad der XML-Ausgabedatei. Derzeit unterstützte Exportsprachen sind (mit den Sprachcodes in Klammern): Englisch (*en*), Deutsch, (*de*), Spanisch (*es*) und Japanisch (*ja*).

### Syntax

```
FlowForceServer exportresourcestrings Language XMLOutput
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in `flowforceserver`, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Argumente

Language	Definiert die Sprache der Ressourcenstrings in der exportierten XML-Datei. Unterstützte Sprachen sind: <i>en</i> , <i>de</i> , <i>es</i> , <i>ja</i>
XMLOutput	Definiert den Namen und Pfad der exportierten XML-Datei.

### Beispiel

Mit diesem Befehl wird unter `c:\` eine Datei namens `Strings.xml` erstellt, die alle Ressourcenstrings der FlowForce Server Applikation auf Englisch enthält.

```
FlowForceServer exportresourcestrings en c:\Strings.xml
```

## 7.8 foreground

### Verwendungszweck

Nicht für die allgemeine Verwendung gedacht. Dieser Befehl startet Altova FlowForce Server im Vordergrund. Der Befehl wird intern von den Start-Skripts für Linux verwendet.

### Syntax

```
FlowForceServer foreground [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

-- VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.  
datadir=VALUE

## 7.9 initdb

### Verwendungszweck

Dieser Befehl erstellt eine neue Datenbank oder aktualisiert eine vorhandene auf die neueste Version.

### Syntax

```
FlowForceServer initdb [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

-- VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.

datadir=VALUE

-- Optionaler Parameter. Integriert [Altova RaptorXML Server-Funktionen](#)<sup>484</sup> in eine neue oder vorhandene FlowForce-Instanz. Die Integration kann auch über die Schaltfläche **Tools integrieren** der [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> durchgeführt werden. Die Integration erfolgt über die .tool-Dateien. FlowForce Server verwendet diese Dateien, um andere unter seiner Verwaltung stehende Server-Applikationen zu finden und deren Ausführung zu konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Tool-Dateien](#)<sup>488</sup>.

integratetool  
s

## 7.10 install

### Verwendungszweck

Wenn Sie Dienste über die [Setup-Seite](#)<sup>50</sup> installieren, benötigen Sie den `install`-Befehl nicht. Wenn Sie Ihre Server-Instanz über die [Konfigurationsdateien und das CLI konfigurieren](#)<sup>72</sup>, verwenden Sie diesen Befehl, um FlowForce Server und FlowForce Web Server als Dienste zu installieren. Beachten Sie, dass beide Dienste zwingend installiert werden müssen, damit der Server konfiguriert werden kann.

#### Achtung

Rufen Sie das Befehlszeilenfenster mit Admin-Rechten auf, da Sie sonst keinen Zugriff darauf erhalten.

### Syntax

Mit dem folgenden Befehl können Sie FlowForce Server als Dienst installieren:

```
FlowForceServer install [options]
```

Mit dem folgenden Befehl können Sie FlowForce Web Server als Dienst installieren:

```
FlowForceWebServer install [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in `flowforceserver`, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

-- VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.  
datadir=VALUE

## 7.11 licenseserver

### Verwendungszweck

Dieser Befehl registriert FlowForce Server auf dem LicenseServer. Sie benötigen Administratorrechte (root), um FlowForce Server auf dem LicenseServer zu registrieren. Nähere Informationen dazu finden Sie in der [LicenseServer-Dokumentation](#).

### Syntax

```
FlowForceServer licenseserver [options] SERVER
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Argumente

SERVER	Definiert den Namen oder die IP-Adresse des Rechners, auf dem LicenseServer ausgeführt wird.
--------	--

### Optionen

Unten sind die Optionen in Ihrer Kurz- (erste Spalte) und Langform (zweite Spalte) sowie der Beschreibung dazu aufgelistet. In der Befehlszeile können ein oder zwei Bindestriche für die Kurz- und Langform verwendet werden.

--j	--json	Druckt das Ergebnis des Registrierungsversuchs als maschinenlesbares JSON-Objekt. Form: <code>--json=true/false</code>
-----	--------	---

### Beispiel

```
FlowForceServer licenseserver DOC.altova.com
```

Mit dem Befehl oben wird angegeben, dass der Rechner namens `DOC.altova.com` der Rechner ist, auf dem Altova LicenseServer ausgeführt wird. Wenn der LicenseServer auf dem Rechner des Benutzers läuft, könnten Sie auch die folgenden Befehle verwenden:

```
FlowForceServer licenseserver localhost  
FlowForceServer licenseserver 127.0.0.1
```

## 7.12 migratedb

### Verwendungszweck

Kopiert FlowForce Server-Daten aus dem [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup> einer früheren FlowForce Version in das aktuelle und aktualisiert die FlowForce-Datenbank auf die neueste Version, falls nötig. Dieser Befehl wird von den FlowForce-Installationsskripten aufgerufen, wenn bereits eine frühere Version von FlowForce Server installiert ist, d.h. Sie müssen den Befehl normalerweise nicht ausführen. Manchmal muss der Befehl ausgeführt werden, wenn Sie FlowForce Server auf einen neuen Rechner migrieren oder das Instanzdatenverzeichnis aus einem Backup wiederherstellen, siehe [Backup und Wiederherstellung](#)<sup>84</sup>.

Wenn Sie nur die FlowForce-Datenbankversion auf die neueste aktualisieren müssen, genügt es, den Befehl [upgradedb](#)<sup>462</sup> auszuführen.

Sie können die Daten auch über die [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> migrieren.

Bevor Sie den Befehl `migratedb` verwenden, müssen Sie den FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Dienst [beenden](#)<sup>69</sup>.

### Syntax

```
FlowForceServer migratedb [options] --olddatadir=VALUE
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in `flowforceserver`, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

```
--
datadir=VALUE      VALUE ist der Pfad zum Instanzdatenverzeichnis.
```

```
--
olddatadir=VA     VALUE ist der alte Pfad zum Instanzdatenverzeichnis
LUE
```

```
--
integratetool     Optionaler Parameter. Integriert Altova RaptorXML Server-Funktionen484 in eine neue oder
s                vorhandene FlowForce-Instanz. Die Integration kann auch über die Schaltfläche Tools
integrieren der FlowForce Server Setup-Seite50 durchgeführt werden. Die Integration
erfolgt über die .tool-Dateien. FlowForce Server verwendet diese Dateien, um andere
unter seiner Verwaltung stehende Server-Applikationen zu finden und deren Ausführung zu
konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter Tool-Dateien488.
```

### Beispiel

Um die Daten aus dem Applikationsdatenverzeichnis von FlowForce Server 2024 in FlowForce Server 2025 zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
"C:\Program Files(x86)\Altova\FlowForceServer2025\bin\FlowForceServer.exe" migratedb  
--datadir=C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2025\data --olddatadir=C:  
\ProgramData\Altova\FlowForceServer2024\data
```

## 7.13 repair

### Verwendungszweck

Dieser Befehl startet Altova FlowForce Server, wobei alle Trigger und Auftragsausführungsprozesse deaktiviert sind, um Fehler beheben zu können.

### Syntax

```
FlowForceServer repair [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

-- VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.  
datadir=VALUE

### Beispiel

```
FlowForceServer repair --datadir=C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer2025\data
```

## 7.14 resetpassword

### Verwendungszweck

Setzt das Passwort des Benutzers  **root** auf den Standardwert zurück und räumt dem Benutzer  **root** alle Rechte ein. Es wird empfohlen die laufende Instanz von FlowForce Server zu beenden, bevor Sie diese Operation ausführen (siehe Anleitung zum Starten oder Beenden von Diensten unter Linux, macOS und Windows).

Sie können das Passwort auch über die [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> zurücksetzen.

### Syntax

```
FlowForceServer resetpassword [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

--  
datadir=VALUE      VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.

### Beispiel

```
FlowForceServer resetpassword --datadir=C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer\data
```

## 7.15 setdeflang (sdl)

### Aufgabe

Der Befehl `setdeflang` (Kurzform ist `sdl`) definiert die Standardsprache von FlowForce Server. Um die Standardsprache zu ändern, führen Sie diesen Befehl für die Dienste `FlowForceServer` und `FlowForceWebServer` aus (siehe *Syntax*).

### Syntax

```
FlowForceServer setdeflang | sdl LanguageCode  
FlowForceWebServer setdeflang | sdl LanguageCode
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in `flowforceserver`, um die ausführbare Datei aufzurufen.

Die möglichen Werte von *LanguageCode* sind die folgenden.

en	Englisch
es	Spanisch
de	Deutsch
fr	Französisch
ja	Japanisch

### Beispiel

```
FlowForceServer setdeflang de
```

## 7.16 uninstall

### Verwendungszweck

Mit diesem Befehl deinstallieren Sie sowohl den FlowForce Server- als auch den FlowForce Web Server-Dienst. Sie können die Dienste auch über die [Setup-Seite](#)<sup>50</sup> deinstallieren.

### Syntax

Um FlowForce Server zu deinstallieren, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
FlowForceServer uninstall
```

Um FlowForce Web Server zu deinstallieren, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
FlowForceWebServer uninstall
```

## 7.17 upgradedb

### Verwendungszweck

Aktualisiert die Datenbank auf die neueste Version. Die Standarddatenbank wird automatisch zum Zeitpunkt der Installation aktualisiert, daher muss dieser Befehl normalerweise nicht manuell ausgeführt werden. Sie können die Datenbank auch über die [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> upgraden.

Bevor Sie die Datenbank upgraden, müssen Sie den FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Dienst [beenden](#)<sup>69</sup>.

### Syntax

```
FlowForceServer upgradedb [options]
```

**Anmerkung:** Verwenden Sie auf Linux-Systemen nur Kleinbuchstaben in flowforceserver, um die ausführbare Datei aufzurufen.

### Optionen

-- VALUE ist der Pfad zum [Instanzdatenverzeichnis](#)<sup>19</sup>.

datadir=VALUE

-- Optionaler Parameter. Integriert [Altova RaptorXML Server-Funktionen](#)<sup>484</sup> in eine neue oder vorhandene FlowForce-Instanz. Die Integration kann auch über die Schaltfläche **Tools integrieren** der [FlowForce Server Setup-Seite](#)<sup>50</sup> durchgeführt werden. Die Integration erfolgt über die .tool-Dateien. FlowForce Server verwendet diese Dateien, um andere unter seiner Verwaltung stehende Server-Applikationen zu finden und deren Ausführung zu konfigurieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Tool-Dateien](#)<sup>488</sup>.

integratetool  
s

### Beispiel

```
FlowForceServer upgradedb --datadir=C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer\data
```

## 7.18 verifylicense

### Aufgabe

Mit diesem Befehl können Sie überprüfen, ob FlowForce Server lizenziert ist und optional, ob ein bestimmter Lizenzschlüssel FlowForce Server bereits zugewiesen ist.

### Syntax

```
FlowForceServer verifylicense [options]
```

### Optionen

<code>--l, --license-key=VALUE</code>	<p>Mit dieser Option können Sie überprüfen, ob ein bestimmter Lizenzschlüssel FlowForce Server bereits zugewiesen wurde.</p> <p>Als Wert muss der zu überprüfende Lizenzschlüssel definiert werden.</p>
---------------------------------------	---

## 8 Integration mit Altova-Produkten

FlowForce Server kann mit anderen Altova-Produkten integriert werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

### Integration mit Altova Desktop-Produkten

Sie können Altova MapForce-Mappings und Altova StyleVision-Transformationen als FlowForce-Aufträge konfigurieren. Auf diese Art können Sie Ihre Datentransformationen automatisieren.

#### *MapForce Enterprise und Professional Edition*

[MapForce](#) ist eine Datenmapping Desktop Applikation, in der Sie Mappings, mit denen Ihre Daten transformiert oder von einem Format in ein anderes konvertiert werden, visuell erstellen. Nachdem Sie Ihr Mapping in MapForce erstellt haben, können Sie es auf FlowForce Server bereitstellen. Auf diese Art können Sie Ihr Mapping in einen flexibel konfigurierbaren Auftrag konvertieren. So können Sie z.B. einen Mapping-Auftrag erstellen, der zu einer bestimmten Uhrzeit oder immer, wenn eine Datei zu einem überwachten Verzeichnis hinzugefügt wird, ausgeführt wird.

Um anhand eines MapForce Mappings erstellte Aufträge auszuführen, ruft FlowForce Server [MapForce Server](#) auf, dessen Aufgabe es ist, Mappings auszuführen und Ausgabedateien zu erzeugen. Nähere Informationen zum Bereitstellen von MapForce Mappings auf FlowForce Server finden Sie unter [Integration mit Altova-Produkten](#)<sup>454</sup>.

#### *StyleVision Enterprise und Professional Edition*

[StyleVision](#) ist eine Desktop Applikation zum visuellen Erstellen von Berichten und Formularen für XML-, -Datenbank- und XBRL-Daten. Mit Hilfe von StyleVision können Sie StyleVision Power Stylesheets (d.h. SPS) erstellen, mit denen die Anzeige und Eingabe von Datenbankdaten, XML- und XBRL-Dokumenten und das Ausgabedesign einer XML-Dokumenttransformation definiert wird. Nachdem Sie Ihr SPS erstellt haben, können Sie es als Portable XML Form (PXF)-Datei, die die SPS-Datei mit den dazugehörigen Dateien enthält, speichern und diese PXF-Datei auf FlowForce Server bereitstellen. Die bereitgestellten Dateien stehen anschließend für jeden Transformationsauftrag auf dem Server zur Verfügung.

Um Aufträge auszuführen, die anhand bereitgestellter StyleVision-Transformationen erstellt wurden, ruft FlowForce Server [StyleVision Server](#) auf, der die eigentlichen Transformationen ausführt und Ausgabedateien erzeugt.

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf der Altova Dokumentationsseite (<https://www.altova.com/de/documentation.html>).

### Integration mit Altova Server-Produkten

FlowForce Server kann mit anderen Altova Server-Produkten integriert werden. Dadurch können die Aufgaben dieser Server mit Hilfe von FlowForce Server automatisiert werden. Das FlowForce Server-Installationsprogramm enthält unter Windows zusätzliche Altova Server-Produkte, die Sie zusätzlich zu FlowForce Server installieren können. Auf anderen Plattformen müssen Altova Server-Produkte separat installiert werden. Informationen zu den einzelnen Server-Produkten finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

#### *StyleVision Server*

[StyleVision Server](#) basiert auf dem für StyleVision entwickelten Prozessor zur Generierung von Berichten und

Dokumenten. StyleVision Server verwendet PXF-Dateien, die StyleVision Stylesheets mit damit in Zusammenhang stehenden Dateien enthalten, die XML-, XBRL- und Datenbankdaten in Form von HTML-, RTF-, PDF-, Text- und Microsoft Word-Dateien darstellen. Durch Bereitstellung von PXF-Dateien auf FlowForce Server können Sie die Generierung von Geschäftsberichten und Dokumenten automatisieren. Datentransformationen können dadurch als geplante Aufträge durchgeführt werden.

#### *MapForce Server*

[MapForce Server](#) basiert auf dem für MapForce entwickelten Datentransformationsprozessor. MapForce Server führt auf Basis von vorverarbeiteten in MapForce Server-Ausführungsdateien (MFX-Dateien) gespeicherten Mappings Datentransformationen durch. Wenn MapForce Server unter der Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt wird, werden Datenmappings als FlowForce Server-Auftragungsschritte ausgeführt.

#### *RaptorXML Server*

[RaptorXML Server](#) ist der ultraschnelle Altova-XML- und XBRL-Prozessor der dritten Generation, der speziell für die neuesten Standards und parallele Rechnerumgebungen optimiert wurde. RaptorXML steht in zwei Editionen zur Verfügung: RaptorXML Server und RaptorXML+XBRL Server. Die XBRL-Verarbeitung steht nur in RaptorXML+XBRL Server zur Verfügung.

Wenn Sie RaptorXML Server und FlowForce Server integrieren, stehen die Funktionen von RaptorXML Server in Form von vordefinierten FlowForce Server-Funktionen zur Verfügung. D.h. Sie können Aufträge erstellen, mit denen XML- und JSON-Dokumente, XBRL-Taxonomien und -Instanzdateien validiert werden bzw. deren Wohlgeformtheit geprüft wird. Sie können auch XSLT-Transformationen durchführen und XQuery-Dokumente ausführen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Integration mit RaptorXML Server](#)<sup>484</sup>.

Nähere Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf der Altova Dokumentationsseite (<https://www.altova.com/de/documentation.html>).

## 8.1 Vorbereiten von Dateien für die Server-Ausführung

Ein Mit MapForce erstelltes Mapping, das auch in der MapForce-Vorschau angezeigt wird, kann Ressourcen (z.B. Datenbanken) referenzieren, die sich nicht auf dem aktuellen Rechner und Betriebssystem befinden. Außerdem entsprechen in MapForce alle Mapping-Pfade standardmäßig den Windows-Konventionen. Zudem unterstützt der Rechner, auf dem MapForce Server läuft, nicht notwendigerweise dieselben Datenbankverbindungen wie der Rechner, auf dem das Mapping erstellt wurde. Aus diesem Grund, müssen Sie ein Mapping entsprechend vorbereiten, bevor Sie es in einer Server-Umgebung ausführen, vor allem dann, wenn der Zielrechner nicht derselbe wie der Quellrechner ist.

**Anmerkung:** Mit "Quellrechner" wird der Computer bezeichnet, auf dem MapForce installiert ist und mit "Zielrechner" wird der Computer bezeichnet, auf dem MapForce Server oder FlowForce Server installiert ist. Im einfachsten Szenario handelt es sich hierbei um denselben Computer. In einem komplexeren Szenario läuft MapForce auf einem Windows-Rechner, während MapForce Server auf einem Linux- oder macOS-Rechner ausgeführt wird.

Stellen Sie am besten immer sicher, dass sich das Mapping in MapForce erfolgreich validieren lässt, bevor Sie es auf FlowForce Server bereitstellen oder zu einer MapForce Server-Ausführungsdatei kompilieren.

Wenn MapForce Server alleine (ohne FlowForce Server) ausgeführt wird, werden die folgenden Lizenzen benötigt:

- Auf dem Quellrechner benötigen Sie zur Erstellung des Mappings und zum Kompilieren zu einer Server-Ausführungsdatei (.mfx) die MapForce Enterprise oder Professional Edition.
- Auf dem Zielrechner benötigen Sie zur Ausführung des Mappings MapForce Server oder MapForce Server Advanced Edition.

Wenn MapForce Server unter Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt wird, gelten die folgenden Voraussetzungen:


- Auf dem Quellrechner benötigen Sie zur Erstellung des Mappings und für die Bereitstellung des Mappings auf einem Zielrechner die MapForce Enterprise oder Professional Edition.
- Sowohl MapForce Server als auch FlowForce Server müssen auf dem Zielrechner lizenziert sein. Die Aufgabe von MapForce Server ist die Ausführung des Mappings; die Aufgabe von FlowForce ist es, das Mapping in Form eines Auftrags bereitzustellen, wodurch Funktionen wie Ausführung nach einem Zeitplan oder auf Wunsch, die Ausführung als Webservice, Fehlerbehandlung, Ausführung auf Basis von Bedingungen, E-Mail-Benachrichtigungen usw. zur Verfügung stehen.
- FlowForce Server muss an der konfigurierten Netzwerkadresse und am konfigurierten Port gestartet sein. Dabei muss der "FlowForce Web Server"-Dienst gestartet sein und so konfiguriert sein, dass er Verbindungen von HTTP-Clients (oder bei Bedarf von HTTPS-Clients) zulässt und er darf nicht durch die Firewall blockiert werden. Auch der "FlowForce Server"-Dienst muss unter der vorgesehenen Adresse und am angegebenen Port gestartet und verfügbar sein.
- Sie haben ein FlowForce Server-Benutzerkonto und Zugriff auf einen der Container (standardmäßig steht der Container **/public** jedem authentifizierten Benutzer zur Verfügung).

### Allgemeine Überlegungen

- Wenn Sie beabsichtigen, das Mapping mit MapForce Server alleine auf einem Zielrechner auszuführen, müssen alle vom Mapping referenzierten Input-Dateien ebenfalls auf den Zielrechner kopiert werden. Wenn MapForce Server unter Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt wird, müssen die Dateien

nicht manuell kopiert werden. In diesem Fall sind die Instanz- und Schema-Dateien in dem auf dem Zielrechner bereitgestellten Paket inkludiert.

- Wenn das Mapping Datenbankkomponenten enthält, für die spezielle Datenbanktreiber benötigt werden, müssen diese Treiber auch auf dem Zielrechner installiert werden. Wenn in Ihrem Mapping z.B. Daten aus einer Microsoft Access-Datenbank ausgelesen werden, so muss Microsoft Access oder Microsoft Access Runtime (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50040>) auch auf dem Zielrechner installiert sein.
- Wenn Sie ein Mapping auf Nicht-Windows-Plattformen bereitstellen, werden ADO-, ADO.NET- und ODBC-Datenbankverbindungen automatisch in JDBC konvertiert. Native SQLite- und PostgreSQL-Verbindungen werden als solche beibehalten und müssen nicht zusätzlich konfiguriert werden. Siehe auch "Datenbankverbindungen" weiter unten.
- Wenn das Mapping benutzerdefinierte Funktionsaufrufe enthält (z.B. Aufrufe von .dll- oder .class-Dateien), werden diese Abhängigkeiten nicht zusammen mit dem Mapping bereitgestellt, da sie vor der Laufzeit nicht bekannt sind. Kopieren Sie diese in diesem Fall manuell auf den Zielrechner. Der Pfad der .dll- oder .class-Datei auf dem Server muss derselbe sein, der in MapForce im Dialogfeld "Bibliotheken verwalten" definiert wurde, z.B.:



- In einigen Mappings werden mehrere Input-Dateien über einen Platzhalter-Pfad ausgelesen. In diesem Fall sind die Namen der Input-Dateien vor der Laufzeit noch nicht bekannt und können daher nicht bereitgestellt werden. Damit das Mapping erfolgreich ausgeführt werden kann, muss die Input-Datei auf dem Zielrechner vorhanden sein.
- Wenn der Mapping-Ausgabepfad Verzeichnisse enthält, müssen diese auf dem Zielrechner vorhanden sein, da sonst bei Ausführung des Mappings ein Fehler generiert wird. Im Gegensatz dazu werden in MapForce nicht vorhandene Verzeichnisse automatisch generiert, wenn die Option Output-Datei als temporäre Datei generieren aktiviert ist.
- Wenn im Mapping ein Webservice aufgerufen wird, für den eine HTTPS-Authentifizierung mit einem Client-Zertifikat erforderlich ist, muss das Zertifikat ebenfalls an den Zielrechner übertragen werden (siehe .
- Wenn im Mapping eine Verbindung zu dateibasierten Datenbanken wie Microsoft Access und SQLite hergestellt wird, muss die Datenbank manuell auf den Zielrechner transferiert werden oder in einem freigegebenen, sowohl Quell- als auch Zielrechner zugänglichen Verzeichnis gespeichert werden und von dort aus referenziert werden, siehe "Dateibasierte Datenbanken", weiter unten.

## Übertragbarmachen von Pfaden

Wenn Sie beabsichtigen, das Mapping auf einem Server auszuführen, müssen Sie sicherstellen, dass es den jeweils geltenden Pfadkonventionen entspricht und dass eine unterstützte Datenbankverbindung verwendet wird.

Um Pfade auf Nicht-Windows-Betriebssysteme übertragen zu können, verwenden Sie beim Erstellen des Mappings in MapForce relative anstelle von absoluten Pfaden:

1. Öffnen Sie die gewünschte Mapping-Design-Datei (.mfd) mit MapForce unter Windows.
2. Wählen Sie im Menü **Datei** den Befehl **Mapping-Einstellungen** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Pfade im generierten Code absolut machen**, falls es aktiviert ist.
3. Öffnen Sie für jede Mapping-Komponente das Dialogfeld **Eigenschaften** (z.B. durch Doppelklick auf die Titelleiste) und ändern Sie alle Dateipfade von absoluten in relative um. Aktivieren Sie außerdem das Kontrollkästchen **Alle Dateipfade relativ zur MFD-Datei speichern**. Sie können alle Input-Dateien und Schemas aus praktischen Gründen in denselben Ordner wie das Mapping kopieren und diese einfach über den Dateinamen referenzieren.

Nähere Informationen zum Arbeiten mit relativen und absoluten Pfaden bei der Erstellung eines Mappings finden Sie in der Dokumentation zu MapForce,.

Beachten Sie, dass sowohl MapForce Server als auch FlowForce Server ein so genanntes Arbeitsverzeichnis ("working directory") unterstützen, anhand dessen alle relativen Pfade aufgelöst werden. Das Arbeitsverzeichnis wird zur Mapping-Laufzeit folgendermaßen definiert:

- in FlowForce Server durch Bearbeitung des Auftragsparameters "Working-directory".
- in der MapForce Server API über die Eigenschaft `WorkingDirectory` der COM und der .NET API oder über die Methode `setWorkingDirectory` der Java API.
- in der MapForce Server-Befehlszeile ist das Arbeitsverzeichnis das aktuelle Verzeichnis der Befehlszeile.

## Datenbankverbindungen

Beachten Sie, dass ADO-, ADO.NET- und ODBC-Verbindungen auf Linux- und macOS-Rechnern nicht unterstützt werden. Wenn es sich beim Zielrechner daher um einen Linux- oder macOS-Rechner handelt, werden diese Verbindungen in JDBC konvertiert, wenn Sie das Mapping auf FlowForce Server bereitstellen oder das Mapping zu einer MapForce Server-Ausführungsdatei kompilieren. In diesem Fall haben Sie die folgenden Möglichkeiten, bevor Sie das Mapping bereitstellen oder es zu einer Server-Ausführungsdatei kompilieren:

- Erstellen Sie in MapForce eine JDBC-Verbindung zur Datenbank, bevor Sie das Mapping bereitstellen
- Füllen Sie in MapForce die JDBC-Datenbankverbindungsinformationen im Abschnitt "JDBC-spezifische Einstellungen" der Datenbankkomponente aus .

Wenn im Mapping eine native Verbindung zu einer PostgreSQL- oder SQLite-Datenbank verwendet wird, wird die native Verbindung beibehalten und es wird keine JDBC-Konvertierung durchgeführt. Wenn im Mapping eine Verbindung zu einer dateibasierten Datenbank wie Microsoft Access und SQLite hergestellt wird, müssen zusätzliche Konfigurationsschritte durchgeführt werden, siehe "Dateibasierte Datenbanken" weiter unten.

Für die Ausführung von Mappings mit JDBC-Verbindungen muss Java Runtime Environment oder Java Development Kit auf dem Server-Rechner installiert sein. Dabei kann es sich entweder um Oracle JDK oder einen Open Source Build wie z.B. Oracle OpenJDK handeln.

- Die `JAVA_HOME`-Umgebungsvariable muss auf das JDK-Installationsverzeichnis verweisen.
- Unter Windows hat ein Java Virtual Machine-Pfad aus der Windows Registry Vorrang vor der `JAVA_HOME`-Variablen.
- Die JDK-Plattform (64-Bit, 32-Bit) muss mit der von MapForce Server identisch sein, da Sie sonst eventuell einen Fehler erhalten, weil "kein Zugriff auf JVM besteht".

### So richten Sie unter Linux oder macOS eine JDBC-Verbindung ein:

1. Laden Sie den vom Datenbankanbieter bereitgestellten JDBC-Treiber herunter und installieren Sie ihn auf dem Betriebssystem. Wählen Sie die 32-Bit-Version aus, wenn Ihr Betriebssystem mit 32 Bit ausgeführt wird, und die 64-Bit-Version, wenn Ihr Betriebssystem mit 64 Bit ausgeführt wird.
2. Definieren Sie für die Umgebungsvariablen den Pfad, unter dem der JDBC-Treiber installiert ist. Normalerweise müssen Sie die `CLASSPATH`-Variable und eventuell noch einige weitere Variablen definieren. Nähere Informationen dazu, welche Umgebungsvariablen konfiguriert werden müssen, finden Sie in der mit dem JDBC-Treiber mitgelieferten Dokumentation.

**Anmerkung:** Unter macOS werden die installierten JDBC-Bibliotheken im Verzeichnis `/Library/Java/Extensions` gesucht. Es wird daher empfohlen, den JDBC-Treiber unter diesem Pfad zu entpacken; andernfalls müssen Sie das System so konfigurieren, dass es die JDBC-Bibliothek unter dem Pfad sucht, unter dem Sie den JDBC-Treiber installiert haben.

### Oracle Instant Client-Verbindungen auf macOS

Wenn Sie über den **Oracle Database Instant Client** eine Verbindung zu einer Oracle-Datenbank herstellen, gelten auf macOS die folgenden Voraussetzungen: Voraussetzungen:

- Es muss Java 8.0 oder höher installiert sein. Sie können auch über die **JDBC Thin for All Platforms**-Bibliothek eine Verbindung herstellen, wenn auf dem Mac-Rechner eine Java-Version älter als Version 8 läuft. In diesem Fall können Sie die unten stehende Anleitung ignorieren.
- Oracle Instant Client muss installiert sein. Sie können den Oracle Instant Client von der offiziellen Oracle Download-Seite herunterladen. Beachten Sie, dass auf dieser Seite mehrere Instant Client-Pakete zum Download zur Verfügung stehen. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Paket mit Oracle Call Interface (OCI)-Unterstützung (z.B. Instant Client Basic) auswählen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die 32-Bit-Version auswählen, falls Ihr Betriebssystem auf 32 Bit läuft, und die 64-Bit-Version, falls Ihr Betriebssystem auf 64 Bit läuft.

Nachdem Sie den Oracle Instant Client heruntergeladen und entpackt haben, bearbeiten Sie die mit dem Installer mitgelieferte Eigenschaftsliste (plist-Datei), sodass die folgenden Umgebungsvariablen auf den entsprechenden Treiberpfad verweisen, z.B.:

Variable	Beispielwert
<code>CLASSPATH</code>	<code>/opt/oracle/instantclient_11_2/ojdbc6.jar:/opt/oracle/instantclient_11_2/ojdbc5.jar</code>
<code>TNS_ADMIN</code>	<code>/opt/oracle/NETWORK_ADMIN</code>
<code>ORACLE_HOME</code>	<code>/opt/oracle/instantclient_11_2</code>

DYLD_LIBRARY_PATH	/opt/oracle/instantclient_11_2
PATH	\$PATH:/opt/oracle/instantclient_11_2

**Anmerkung:** Bearbeiten Sie die obigen Beispielwerte, sodass sie auf die Pfade verweisen, unter denen die Oracle Instant Client-Dateien auf Ihrem Betriebssystem installiert sind.

## Dateibasierte Datenbanken

Dateibasierte Datenbanken wie Microsoft Access und SQLite sind in dem auf FlowForce Server bereitgestellten Paket oder in der kompilierten MapForce Server-Ausführungsdatei nicht enthalten. Wenn der Quellrechner daher nicht derselbe wie der Zielrechner ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie in MapForce mit der rechten Maustaste auf das Mapping und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Pfade im generierten Code absolut machen**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Mapping auf die Datenbankkomponente und fügen Sie eine Verbindung zu einer Datenbankdatei über einen relativen Pfad hinzu. Eine einfache Methode, um Pfadprobleme zu vermeiden, ist, das Mapping-Design (die .mfd-Datei) im selben Verzeichnis wie die Datenbankdatei zu speichern und letztere vom Mapping aus nur über den Dateinamen (d.h. über einen relativen Pfad) zu referenzieren.
3. Kopieren Sie die Datenbankdatei in ein Verzeichnis auf dem Zielrechner (nennen wir es das "Arbeitsverzeichnis"). Dieses Verzeichnis benötigen Sie später, um das Mapping auf dem Server auszuführen (siehe unten).

Um ein solches Mapping auf dem Server auszuführen, wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Wenn das Mapping unter Verwaltung von FlowForce Server mit MapForce Server ausgeführt wird, konfigurieren Sie den FlowForce Server-Auftrag so, dass das zuvor erstellte Arbeitsverzeichnis verwendet wird. Die Datenbankdatei muss sich in diesem Arbeitsverzeichnis befinden. Ein Beispiel dazu finden Sie unter [Bereitstellen eines Auftrags als Web-Dienst](#)<sup>193</sup>.
- Wenn das Mapping von MapForce Server alleine über die Befehlszeile ausgeführt wird, ändern Sie das aktuelle Verzeichnis in das Arbeitsverzeichnis (z.B. `cd pfad\zum\arbeitsverzeichnis`), bevor Sie den MapForce Server-Befehl `run` aufrufen.
- Wenn das Mapping über die MapForce Server API ausgeführt wird, definieren Sie das Arbeitsverzeichnis programmatisch, bevor Sie das Mapping ausführen. Zu diesem Zweck steht für das MapForce Server-Objekt in der COM und .NET API die Eigenschaft `WorkingDirectory` zur Verfügung. In der Java API steht dafür die Methode `setWorkingDirectory` zur Verfügung.

Wenn es sich sowohl beim Quell- als auch beim Zielrechner um Windows-Rechner im lokalen Netzwerk handelt, wäre eine alternative Methode, das Mapping so zu konfigurieren, dass die Datenbankdatei folgendermaßen aus einem gemeinsamen, freigegebenen Verzeichnis gelesen wird:

1. Speichern Sie die Datenbankdatei in einem gemeinsamen freigegebenen Verzeichnis, auf das sowohl der Quell- als auch der Zielrechner Zugriff hat.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Mapping auf die Datenbankkomponente und fügen Sie über einen absoluten Pfad eine Verbindung zur Datenbankdatei hinzu.

## Globale Ressourcen

Wenn ein Mapping anstelle von direkten Pfaden oder Datenbankverbindungen Referenzen auf globale Ressourcen enthält, können Sie auch serverseitig globale Ressourcen verwenden. Wenn Sie ein Mapping zu

einer MapForce Server-Ausführungsdatei (.mfx) kompilieren, bleiben die Referenzen auf globale Ressourcen intakt, so dass Sie diese zur Mapping-Laufzeit auf Seite des Servers bereitstellen können. Wenn Sie ein Mapping auf FlowForce Server bereitstellen, können Sie optional auswählen, ob darin die Ressourcen auf dem Server verwendet werden sollen.

Damit Mappings (oder, im Fall von FlowForce Server, Mapping-Funktionen) erfolgreich ausgeführt werden können, muss die eigentliche Datei, der eigentliche Ordner bzw. die Datenbankverbindungsinformationen, die Sie als globale Ressourcen bereitstellen mit der Server-Umgebung kompatibel sein. So muss z.B. bei Ausführung des Mappings auf einem Linux-Server bei Datei- und Ordnerpfaden die Linux-Pfadkonvention verwendet werden. Ebenso müssen als Datenbankverbindungen definierte globale Ressourcen auf dem Server-Rechner möglich sein.

Nähere Informationen dazu finden Sie unter [Ressourcen](#)<sup>474</sup>.

## XBRL-Taxonomiepakete

Wenn Sie ein Mapping bereitstellen, in dem XBRL-Taxonomiepakete referenziert werden, sammelt MapForce alle externen Referenzen aus dem Mapping und löst diese dann unter Verwendung der aktuellen Konfiguration und der aktuell installierten Taxonomiepakete auf. Falls es aufgelöste externe Referenzen gibt, die auf ein Taxonomiepaket verweisen, so wird das Taxonomiepaket zusammen mit dem Mapping bereitgestellt. FlowForce Server verwendet dieses Paket in dem Zustand, in dem es sich bei der Bereitstellung befand, um das Mapping auszuführen. Um das von FlowForce Server verwendete Taxonomiepaket zu aktualisieren, müssen Sie es in MapForce ändern und das Mapping erneut bereitstellen.

Beachten Sie, dass der Root-Katalog von MapForce Server einen Einfluss darauf hat, wie Taxonomien auf dem Zielrechner aufgelöst werden. Der Root-Katalog befindet sich unter dem folgenden Pfad relativ zum MapForce Server-Installationsverzeichnis: **etc/RootCatalog.xml**.

Mit einem Mapping bereitgestellte Taxonomiepakete werden verwendet, wenn der Root-Katalog von MapForce Server nicht bereits ein solches Paket enthält oder kein Paket enthält, das für dasselbe URL-Präfix definiert ist. Der Root-Katalog von MapForce Server hat Vorrang vor einer bereitgestellten Taxonomie.

Wenn MapForce Server alleine (ohne FlowForce Server) ausgeführt wird, kann der für das Mapping zu verwendende Root-Katalog folgendermaßen definiert werden:

- in der Befehlszeile durch Hinzufügen der Option `-catalog` zum Befehl `run`.
- in der MapForce Server API durch Aufruf der Methode `SetOption` und Bereitstellen des String `"catalog"` als erstes Argument und des Pfads zum Root-Katalog als zweites Argument.

Wenn in einem Mapping XBRL-Komponenten mit Tabellen-Linkbases verwendet werden, muss das Taxonomiepaket oder die Taxonomiepaketkonfigurationsdatei dem Mapping folgendermaßen zur Laufzeit zur Verfügung gestellt werden:

- Fügen Sie in der MapForce Server-Befehlszeile die Option `--taxonomy-package` oder `--taxonomy-packages-config-file` zum Befehl `run` hinzu.
- Rufen Sie über die MapForce Server API die Methode `SetOption` auf. Das erste Argument muss entweder `"taxonomy-package"` oder `"taxonomy-packages-config-file"` sein. Das zweite Argument muss der eigentliche Pfad zum Taxonomiepaket (oder zur Taxonomiepaketkonfigurationsdatei) sein.


## 8.2 Bereitstellen von Mappings auf FlowForce Server

Bei der Bereitstellung eines Mappings auf FlowForce Server sammelt MapForce die vom jeweiligen Mapping verwendeten Ressourcen in einem Objekt und übergibt dieses über HTTP (oder HTTPS, falls konfiguriert) an den Rechner, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird. MapForce Mappings werden normalerweise auf FlowForce Server bereitgestellt, um ihre Ausführung mit Hilfe von FlowForce Server-Aufträgen zu automatisieren. Nachdem ein Mapping bereitgestellt wurde, können Sie anhand dieses Mappings einen FlowForce Server-Auftrag erstellen und darin alle Funktionalitäten im Zusammenhang mit Aufträgen nutzen (z.B. können Sie benutzerdefinierte Bedingungen für den Start des Auftrags definieren, den Auftrag als Webservice bereitstellen, usw.).

**Anmerkung:** Mit "Quellrechner" wird der Computer bezeichnet, auf dem MapForce installiert ist und mit "Zielrechner" wird der Computer bezeichnet, auf dem FlowForce Server installiert ist. Im einfachsten Szenario handelt es sich hierbei um denselben Computer. In einem komplexeren Szenario läuft MapForce auf einem Windows-Rechner, während FlowForce Server auf einem Linux- oder macOS-Rechner ausgeführt wird.

Das auf FlowForce bereitgestellte Paket enthält die folgenden Komponenten:

- das Mapping selbst. Nachdem das Mapping bereitgestellt wurde, steht es als Mapping-Funktion (.mapping) unter dem von Ihnen definierten Pfad auf der FlowForce Server-Verwaltungsoberfläche zur Verfügung. Alle Quellkomponenten werden zu Input-Argumenten, Zielkomponenten werden zu Output-Argumenten dieser Funktion.



- alle Arten von Input-Instanzdateien (XML, CSV, Text), die vom Mapping verwendet werden.

### Voraussetzungen

Siehe [Vorbereiten von Mappings für die Server-Ausführung](#) <sup>456</sup>.

### Bereitstellen des Mappings auf FlowForce Server

1. Starten Sie MapForce und stellen Sie sicher, dass als Transformationssprache Built-In ausgewählt ist.
2. Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Auf FlowForce Server bereitstellen**. Daraufhin wird das Dialogfeld **Mapping online bereitstellen** geöffnet (*siehe unten*).

**Mapping online bereitstellen**

Geben Sie den Host-Namen und den Port eines FlowForce Administration Interface ein, um das aktuelle Mapping online bereitzustellen.

Server: localhost Port: 8082

Benutzer: root  SSL verwenden

Passwort: ●●●●

Login: <Standard>

**Globale Ressourcen auf dem Server**

Ressourcen verwenden

Ressourcenpfad:  ...

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

**Bereitstellen als**

Pfad: /public/ChainedPersonList.mapping

Der Pfad muss mit einem Schrägstrich beginnen.

Mapping vor der Bereitstellung speichern

MFD-Datei(en) für den späteren Abruf speichern ⓘ

Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen

- Geben Sie die Einstellungen für die Bereitstellung ein (Beschreibung siehe unten) und klicken Sie auf OK. Wenn Sie das Kontrollkästchen *Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen* aktiviert haben, wird die FlowForce Server-Verwaltungsoberfläche im Browser geöffnet und Sie können sofort mit der Erstellung eines FlowForce Server-Auftrags beginnen.

In der Tabelle weiter unten sind die Einstellungen für die Bereitstellung eines Mappings aus dem Dialogfeld **Mapping online bereitstellen** beschrieben.

Einstellung	Beschreibung
Server, Port, SSL verwenden	Geben Sie den Server Host-Namen (oder die IP-Adresse) und den Port von FlowForce Server ein. Wenn FlowForce Server auf demselben Rechner und unter dem Standard-Port ausgeführt wird, dann wäre dies z.B. <b>localhost</b> und <b>8082</b> . Wenn Sie sich nicht sicher sind, loggen Sie sich auf der FlowForce Server Web-Verwaltungsoberfläche ein und überprüfen Sie, welche IP-Adresse und welcher Port in der Adressleiste des Web Browsers angezeigt werden.

Einstellung	Beschreibung
	<p>Stellen Sie bei Verbindungsproblemen sicher, dass der Rechner, auf dem FlowForce Server ausgeführt wird, so konfiguriert ist, dass er eingehende Verbindungen an der dafür vorgesehenen Adresse und am dafür vorgesehenen Port zulässt.</p> <p>Um das Mapping über eine SSL-verschlüsselte Verbindung bereitzustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>SSL verwenden</b>. Es wird dabei vorausgesetzt, dass FlowForce Server bereits so konfiguriert ist, dass SSL-Verbindungen zugelassen werden. Nähere Informationen dazu finden Sie in der FlowForce Server-Dokumentation (<a href="https://www.altova.com/de/documentation">https://www.altova.com/de/documentation</a>).</p>
Benutzer und Passwort	<p>Welcher Benutzername und welches Passwort eingegeben werden müssen, hängt vom Wert in der Login-Dropdown-Liste ab (siehe nächste Option). Wenn die Login-Dropdown-Liste auf <b>&lt;Standard&gt;</b> oder <b>Direkt</b> gesetzt ist, geben Sie Ihren FlowForce Server Benutzernamen und Ihr Passwort dafür ein. Geben Sie andernfalls Ihren Domain-Benutzernamen und Ihr Domain-Passwort ein und wählen Sie den Domain-Namen aus der Login-Dropdown-Liste aus.</p>
Login	<p>Wenn in FlowForce Server die Directory Service-Integration aktiviert ist, wählen Sie den Domain-Namen aus dieser Dropdown-Liste aus und geben Sie Ihre Domain-Anmeldeinformationen in die Felder "Benutzername" und "Passwort" ein (siehe vorherige Option).</p>
Ressourcen verwenden, Ressourcenpfad	<p>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen <b>Ressourcen verwenden</b>, wenn die Mapping-Funktion nach ihrer Bereitstellung auf dem Server <a href="#">Ressourcen</a><sup>474</sup> verwenden soll. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, müssen Sie auch den Pfad zur entsprechenden Ressource auf dem Server in das Textfeld <b>Ressourcenpfad</b> eingeben. Um die Ressource auszuwählen, klicken Sie auf die <b>Auslassungszeichen</b>-Schaltfläche.</p> <p>Wenn auf dem Server noch keine Ressourcen zur Auswahl bereit stehen, klicken Sie auf <b>Globale Ressourcen bereitstellen</b> und stellen Sie die erforderlichen globalen Ressourcen auf dem Server bereit.</p> <p>Wenn Sie das Kontrollkästchen <b>Ressourcen verwenden</b> nicht aktivieren, werden alle globalen Ressourcen auf Basis der aktuell ausgewählten Konfiguration aufgelöst. Für die Mapping-Funktion auf dem Server werden daraufhin keine globalen Ressourcen mehr benötigt, sondern es wird stattdessen der aufgelöste Wert verwendet.</p>
Pfad	<p>Klicken Sie auf <b>Durchsuchen</b> und wählen Sie den Pfad, unter dem die Mapping-Funktion in der FlowForce Server Containerhierarchie gespeichert werden soll. Standardmäßig ist als Pfad der Container <b>/public</b> von FlowForce Server eingestellt.</p>

Einstellung	Beschreibung
	Sie können über das Dialogfeld auch einen neuen Container erstellen oder vorhandene Container und Mappings löschen, vorausgesetzt Sie haben die erforderlichen FlowForce Server-Berechtigungen und Rechte dazu.
Mapping vor der Bereitstellung speichern	Diese Option steht zur Verfügung, wenn Sie ein nicht gespeichertes Mapping bereitstellen. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Mapping vor der Bereitstellung zu speichern.
MFD-Datei für den späteren Aufruf anhängen	Mit Hilfe dieser Option können Sie die MFD-Datei zusammen mit den davon abhängigen Dateien (z.B. XML-Quelldatei(en)) mit Ausnahme strukturdefinierender Dateien (z.B. XSD-Schemas) bereitstellen. Wenn Sie das bereitgestellte Mapping in FlowForce Server öffnen, werden im Abschnitt <i>Bereitgestellte Dateien</i> alle Dateien, die Sie herunterladen können, aufgelistet.
Web Browser zur Erstellung eines neuen Auftrags öffnen	Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert haben, wird nach der Bereitstellung die FlowForce Server-Verwaltungs Oberfläche im Browser geöffnet und Sie können sofort mit der Erstellung eines FlowForce Server-Auftrags beginnen.

## Fehlerbehebung


In der folgenden Tabelle sind häufige Probleme bei der Bereitstellung eines Mappings und deren Lösung aufgelistet.

Problem	Lösung
<p>Bei der Bereitstellung des Mapping erhalte ich die folgende Fehlermeldung:</p> <pre>I/O-Operation an der Datei.... fehlgeschlagen. I/O-Fehler 28: Es konnte keine Verbindung zu &lt;server&gt; port 8082 hergestellt werden. Zeit überschritten Systemfehler 10060: Versuch einer Verbindung ist fehlgeschlagen, da der Verbindungsteilnehmer nach Ablauf einer bestimmten Zeit nicht ordnungsgemäß geantwortet hat, oder die hergestellte Verbindung ist fehlgeschlagen, da der verbundene Host nicht geantwortet hat.</pre>	<p>Stellen Sie sicher, dass der <i>FlowForce Web Server</i>-Dienst auf dem Zielrechner läuft und so konfiguriert ist, dass er am angegebenen Port (standardmäßig <b>8082</b>) empfangsbereit ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass über diesen Port eingehende Verbindungen nicht durch eine Firewall blockiert werden.</p> <p>Auch der <i>FlowForce Server</i>-Dienst muss gestartet sein, damit der Auftrag bereitgestellt werden kann.</p>
<p>Bei der Bereitstellung des Mapping erhalte ich die folgende Fehlermeldung:</p>	<p>Dieser Fehler kann auftreten, wenn eine Input-Datei des bereitgestellten Mappings die maximale Größe der von FlowForce Server akzeptierten HTTP-Requests</p>

Problem	Lösung
I/O-Operation an der Datei... fehlgeschlagen. I/O-Fehler 413: Payload too groß	übersteigt (ca. 100 MB). Sie können das Limit über die Option <code>max_request_body_size</code> (in Bytes) in den Dateien <b>flowforcweb.ini</b> und <b>flowforce.ini</b> erhöhen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Konfigurationsdateireferenz.

### Auswahl der Server-Version (nur Windows)

Wenn auf dem Server, auf dem Sie das Mapping bereitstellen, mehrere Versionen von MapForce Server unter FlowForce Server-Verwaltung laufen (gilt nur für Windows Server), werden Sie zusätzlich dazu auch aufgefordert, die Version von MapForce Server, mit der dieses Mapping ausgeführt werden soll, zu definieren.



**Anmerkung:** Das Dialogfeld wird angezeigt, wenn das FlowForce Server-Installationsverzeichnis `.tool`-Dateien für jede unter FlowForce Server-Verwaltung laufende MapForce Server-Version enthält. Standardmäßig wird zu diesem Verzeichnis automatisch eine MapForce Server `.tool`-Datei hinzugefügt, wenn Sie MapForce Server als Teil der FlowForce Server Installation installieren. Die `.tool`-Dateien sind in FlowForce unter dem folgenden Pfad gespeichert: **C:\Programme\Altova\FlowForceServer2025\tools**. Wenn Sie zusätzliche Versionen von MapForce Server haben, die unter FlowForce Server-Verwaltung ausgeführt werden sollen, müssen deren `.tool`-Dateien eventuell manuell in das obige Verzeichnis kopiert werden. Die `.tool`-Datei von MapForce Server befindet sich unter: **C:\Programme\Altova\MapForceServer2025\etc**.


## 8.3 Ausführen von Mappings und Transformationen als Aufträge

Sie können FlowForce Server-Aufträge anhand von MapForce Mappings oder StyleVision-Transformationen erstellen. Aus Sicht von FlowForce sind solche Objekte Funktionen und können dadurch in neue Aufträge umgewandelt werden. Sie können auch von vorhandenen Aufträgen aus aufgerufen werden und können verschiedene Inputs (normalerweise Dateien) als Parameter erhalten. Um einen Auftrag anhand eines MapForce-Mappings oder einer StyleVision-Transformation zu erstellen, gehen Sie vor, wie unten beschrieben.


1. Stellen Sie das Mapping oder die Transformation zuerst auf FlowForce Server bereit. Dieser Schritt muss über MapForce (bzw. StyleVision) durchgeführt werden:
  - Klicken Sie im Menü **Datei** auf **Auf FlowForce (Server) bereitstellen**.

Informationen zu den Einstellungen für die Bereitstellung finden Sie unter [Bereitstellen von Mappings auf FlowForce Server](#)<sup>462</sup>.

2. Navigieren Sie in FlowForce Server zu dem Container, in dem Sie das Mapping bzw. die Transformation gespeichert haben (z.B. zum Container "/public"). Bereitgestellte Mappings haben die Dateierweiterung `.mapping`, während bereitgestellte Transformationen die Erweiterung `.transformation` haben (*Abbildung unten*).



3. Klicken Sie auf das gewünschte Mapping bzw. die gewünschte Transformation und anschließend auf **Auftrag erstellen**. Alternativ dazu können Sie das Mapping bzw. die Transformation auch von einem vorhandenen Auftrag aus referenzieren, indem Sie den Pfad in das Feld **Funktion ausführen** eingeben:



Sie können den Auftrag nun ganz nach Bedarf konfigurieren. So können Sie ihn z.B. als [Webservice](#)<sup>193</sup> oder mit Hilfe eines [Triggers](#)<sup>184</sup> ausführen. Ein Schritt-für-Schritt-Beispiel für die Erstellung eines Auftrags anhand einer bereitgestellten StyleVision-Transformation finden Sie unter [Erstellen eines Auftrags anhand einer StyleVision-Transformation](#)<sup>398</sup>. Ein ähnliches Beispiel für ein MapForce-Mapping finden Sie unter [Erstellen eines Auftrags anhand eines Mapforce Mappings](#)<sup>354</sup>. Ein Beispiel, in dem sowohl MapForce Server als auch StyleVision Server aufgerufen wird, finden Sie unter [Beispiel: Generieren mehrerer PDF-Dateien anhand mehrerer XML-Dateien](#)<sup>419</sup>.

Einer der wichtigsten Teile eines Transformations- oder Mapping-Auftrags ist die Behandlung der Input-Dateien für den Auftrag. Es gibt dafür zwei Methoden: Sie können die Input-Dateien für den Auftrag statisch oder dynamisch zur Laufzeit des Auftrags bereitstellen (z.B. über einen Pfad). Welche Methode Sie wählen, hängt von den Ausgangsbedingungen ab: Wenn Ihr Auftrag jedes Mal mit denselben Input-Daten ausgeführt werden soll, empfiehlt sich die erste Methode. Wenn bei Ihrem FlowForce-Auftrag jedoch Daten aus dynamisch über einen Pfad bereitgestellten Dateien verarbeitet werden sollen, empfiehlt sich die zweite Methode.

## MapForce Mappings

Im Fall von über MapForce bereitgestellten Mappings werden alle Instanzdateien (wie z.B. XML, CSV, JSON, Excel, usw.) zusammen mit dem Mapping bereitgestellt und implizit als statische Dateien verpackt, d.h. FlowForce liest die Daten bei Ausführung des Auftrags standardmäßig aus den statisch verpackten Dateien aus, was nicht immer wünschenswert ist. Es gibt hier zwei Szenarien:

1. Wenn Sie in MapForce mit der rechten Maustaste auf das Mapping klicken und vor dem Bereitstellen des Mappings das Kontrollkästchen **Pfade im generierten Code absolut machen** aktivieren, werden alle Input-Dateien in FlowForce Server explizit mit dem Präfix `altova://packagefile/` angezeigt.

**Ausführungsschritte**

Funktion ausführen /public/CompletePO.mapping

Parameter:	Customers:	(input)	altova://packagedfile/C:/MapForceExamples/Customers.xml
	Articles:	(input)	altova://packagedfile/C:/MapForceExamples/Articles.xml
	ShortPO:	(input)	altova://packagedfile/C:/MapForceExamples/ShortPO.xml
	CompletePO:	(output)	CompletePO.xml
	Working-directory:		+

= Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an Name als CompletePO


Damit FlowForce Server die Daten nicht aus verpackten Dateien ausliest, entfernen Sie das Präfix **altova://packagedfile** aus dem Pfad. Sie können die Datei anschließend entweder über einen absoluten oder relativen Pfad referenzieren. Wenn Sie einen relativen Pfad verwenden, ist dieser relativ zum Parameter **Working-directory**. Wenn Sie z.B. vorhaben, als Input einige Dateien von **C:\FlowForce\CompletePO** bereitzustellen, setzen Sie das Arbeitsverzeichnis (Working-directory) auf **C:\FlowForce\CompletePO** und geben Sie nur, wie unten gezeigt, den Namen der Input-Dateien ein.

**Ausführungsschritte**


Funktion ausführen /public/CompletePO.mapping

Parameter:	Customers:	(input)	Customers.xml
	Articles:	(input)	Articles.xml
	ShortPO:	(input)	ShortPO.xml
	CompletePO:	(output)	CompletePO.xml
	Working-directory:		C:\FlowForce\CompletePO


2. Wenn das Kontrollkästchen **Pfade im generierten Code absolut machen** vor der Bereitstellung des Mappings in FlowForce NICHT aktiviert wurde, werden die Input-Dateien in FlowForce mit ihrem relativen Pfad angezeigt. Beachten Sie, dass FlowForce, selbst wenn im Arbeitsverzeichnis Dateien desselben Namens vorhanden sind, in diesem Fall dennoch auch Daten aus den verpackten Dateien ausliest. Damit FlowForce Daten aus der verpackten Datei nicht ausliest, können Sie die Dateipfade entweder absolut machen oder diese, wie unten gezeigt, als Parameter an den Auftrag übergeben:



Alternativ dazu können Sie das Mapping-Design in MapForce dahingehend ändern, dass die Input-Dateinamen Input-Parameter für das Mapping sind. So erhält z.B. das unten gezeigte Mapping sowohl den Input- als auch den Output-Dateinamen als Parameter.



Wenn das Mapping auf FlowForce Server bereitgestellt wird, scheinen die Parameter auf der Auftragskonfigurationsseite als Parameter auf (die Dateien selbst wurden nicht verpackt).




Das oben gezeigte Mapping hat den Namen **FileNamesAsParameters.mfd** und ist eine der im Lieferumfang von MapForce inkludierten Beispieldateien. Informationen zur Erstellung dieses Mappings finden Sie in der Dokumentation zu MapForce.


## StyleVision-Transformationen

Im Fall von StyleVision-Transformationen können Sie Input-Dateien folgendermaßen behandeln:

1. Öffnen Sie die PXF-(Portable XML Form)-Datei in StyleVision. Wenn Sie ein SPS (StyleVision Power Stylesheet) haben, fordert StyleVision Sie beim Versuch, dieses auf FlowForce Server bereitzustellen auf, dieses in das PXF-Format zu konvertieren.
2. Klicken Sie im Fenster "Design-Übersicht" auf **Eingebettete Dateien konfigurieren**. Daraufhin wird ein Dialogfeld angezeigt.



3. Beachten Sie die Option **XML-Arbeitsdatei einbetten**. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, bildet die XML-Arbeitsdatei Teil des bereitgestellten Pakets. FlowForce liest die Daten in diesem Fall standardmäßig bei jeder Auftragsausführung aus dieser Datei aus. Eine verpackte Datei wird in FlowForce entsprechend gekennzeichnet:



Damit die Datei für den Auftrag dynamisch bereitgestellt wird, entfernen Sie das Präfix `altova://packagedfile/` oder ändern Sie den Pfad in einen absoluten Pfad. Wenn Sie einen relativen Pfad verwenden, ist dieser relativ zum Parameter **Working-directory**. Deaktivieren Sie alternativ dazu das Kontrollkästchen **XML-Arbeitsdatei einbetten**, bevor Sie die Transformation auf FlowForce Server bereitstellen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen **XML-Arbeitsdatei einbetten** bei Ressourcen wie CSS-Dateien oder Bildern löschen, sucht FlowForce Server im Auftragsarbeitsverzeichnis danach.

### 8.3.1 Anmeldeinformationen in Mapping-Funktionen

An einer früheren Stelle in dieser Dokumentation haben Sie eine Einführung in [Anmeldeinformationen](#)<sup>198</sup> erhalten. Wie bereits erwähnt, können Anmeldeinformationen nicht nur in FlowForce Server, sondern auch zum Zeitpunkt des Designs in MapForce erstellt werden.

Wenn Sie ein Mapping, das Anmeldeinformationen enthält, von MapForce aus auf FlowForce Server bereitstellen, werden auch die Anmeldeinformationen auf dem Server bereitgestellt. Die bereitgestellten Informationen enthalten nur die Felder, die Sie bei der Erstellung des Anmeldeinformationsdatensatzes ausgefüllt haben. Dabei kann es sich z.B. um ein leeres Anmeldeinformationsobjekt handeln (wenn Sie nur den Namen der Anmeldeinformationen speichern) oder ein Anmeldeinformationsobjekt, das sowohl den Benutzernamen als auch das Passwort enthält.

Sie können Anmeldeinformationsobjekte von MapForce aus auch separat vom Hauptmapping als Standalone-Objekte auf FlowForce Server bereitstellen. Sie können direkt von MapForce aus den Ziel-Container auswählen, in dem diese bereitgestellt werden sollen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der MapForce-Dokumentation (<https://www.altova.com/de/documentation>).

Das Feld **Passwort** gilt als Feld mit sensiblen Daten:


Die sensiblen Daten werden nur dann bereitgestellt, wenn Sie zum Zeitpunkt des Mapping-Designs in MapForce das Kontrollkästchen **Verschlüsselt in MapForce Server-Ausführungsdatei und Mapping-Bereitstellung inkludieren** aktiviert haben. Dies gilt sowohl für die Bereitstellung des Mappings als auch für die Bereitstellung der Standalone-Anmeldeinformationen.

Sie sehen in FlowForce Server, ob für eine Mapping-Funktion Anmeldeinformationen benötigt werden, indem Sie die Seite der entsprechenden Mapping-Funktion öffnen, z.B.:


#### Funktions-Input-Parameter

Name: <input type="text" value="airportCode"/>	Typ: <input type="text" value="String"/>	optional
Name: <input type="text" value="AirportStatus"/>	(Ausgabe) <input type="text" value="JSON"/> Typ: <input type="text" value="String"/>	Standard: <input type="text" value="AirportStatus.json"/>
Name: <input type="text" value="altova-credential:Meine.Anmeldeinformationen"/>	Typ: <input type="text" value="Anmeldeinformationen"/>	
Name: <input type="text" value="Working-directory"/>	Typ: <input type="text" value="String als Verzeichnis"/>	Standard: <input type="text"/>

Wenn Sie bei der Erstellung der Anmeldeinformationen die Option **Verschlüsselt in MapForce Server-Ausführungsdatei und Mapping-Bereitstellung inkludieren** aktiviert haben, werden die zusammen mit dem Mapping bereitgestellten Anmeldeinformationen im Auftrag verwendet. In diesem Fall müssen Sie diese nicht über die Auftragskonfigurationsseite definieren. So wird z.B. im folgenden Ausführungsschritt die Mapping-Funktion mit den gespeicherten Anmeldeinformationen, falls diese vorhanden sind, ausgeführt (beachten Sie bitte, dass der Parameter "Meine.Anmeldeinformationen" nicht erweitert wurde):



Sie können die gespeicherten Anmeldeinformationen jedoch durch ein anderes direkt in FlowForce Server definiertes Anmeldeinformationsobjekt oder andere lokale Anmeldeinformationen ersetzen und dadurch außer Kraft setzen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "+" und wählen Sie entweder ein bereits in FlowForce Server vorhandenes Anmeldeinformationsobjekt aus oder geben Sie den Benutzernamen und das Passwort direkt ein, z.B:



Anmeldeinformationen, die als Parameter für den Ausführungsschritt bereitgestellt werden, haben Vorrang vor innerhalb der Mapping-Funktion gespeicherten Anmeldeinformationen.

Wenn Sie die Option **Verschlüsselt in MapForce Server-Ausführungsdatei und Mapping-Bereitstellung inkludieren** beim Erstellen der Anmeldeinformationen in MapForce nicht aktiviert haben, müssen die Anmeldeinformationen unbedingt als Parameter für den Ausführungsschritt bereitgestellt werden, da die Ausführung des Auftrags sonst fehlschlägt.

### 8.3.2 Dynamische Authentifizierung

Sie können in MapForce Mappings definieren, die Webservices für eine einfache HTTP-Authentifizierung aufrufen. Eine dynamische Authentifizierung kann als eine der Alternativen zur Verwendung von Anmeldeinformationen verwendet werden. Dynamische Authentifizierung bedeutet, ein Mapping so zu entwerfen, dass Benutzername und Passwort darin als Input-Parameter akzeptiert werden. Nähere Informationen zum Konfigurieren einer dynamischen Authentifizierung finden Sie in der MapForce-

Dokumentation (<https://www.altova.com/de/documentation>).

Wenn Sie ein Mapping, das eine dynamische Authentifizierung enthält, auf FlowForce Server bereitstellen, werden der Benutzername und das Passwort zu Input-Parametern für die Mapping-Funktion. In jedem FlowForce Server-Auftrag, in dem eine solche Mapping-Funktion aufgerufen wird, werden vor einer erfolgreichen Ausführung der Benutzername und das Passwort benötigt, z.B:



Im oben gezeigten Beispiel werden der Benutzername und das Passwort einfach in die entsprechenden Textfelder eingegeben. Sie können diese jedoch auch in Form von Input-Parametern für den Auftrag bereitstellen, siehe Verwalten von Input-Parametern.

### 8.3.3 Ressourcen

Globale Altova-Ressourcen sind Aliasse für Datei-, Ordner und Datenbankressourcen. Jeder Alias kann mehrere Konfigurationen haben, wobei jede Konfiguration genau einer Ressource zugeordnet wird. Wenn Sie daher eine globale Ressource verwenden, können Sie zwischen ihren Konfigurationen wechseln. So könnten Sie etwa eine Datenbank-Ressource mit zwei Konfigurationen erstellen: *Entwicklung* und *Produktion*. Je nachdem, was Sie bezwecken möchten, können Sie zwischen diesen Konfiguration wechseln. In FlowForce Server könnten Sie Daten entweder aus der *Entwicklungs-* oder der *Produktionsdatenbank* abrufen, indem Sie für die Mapping-Funktion die gewünschte Konfiguration bereitstellen.

Globale Ressourcen können applikationsübergreifend in verschiedenen Altova Applikationen verwendet werden (siehe *Unterabschnitt weiter unten*).

#### Globale Ressourcen in anderen Altova-Produkten

Wenn Datei-, Ordner- und Datenbankverbindungsinformationen als globale Ressourcen gespeichert werden, lassen sich diese in mehreren Altova-Applikationen wiederverwenden. Wenn Sie ein und dieselbe Datei z.B. häufig in verschiedenen Altova Desktop-Applikationen öffnen müssen, können Sie diese als globale Ressource definieren. Wenn Sie den Dateipfad ändern müssen, muss er nur an einer einzigen Stelle geändert werden. Derzeit können globale Ressourcen in den folgenden Altova-Produkten definiert und verwendet werden:

- [Altova Authentic](#)
- [DatabaseSpy](#)
- [MobileTogether Designer](#)

- [MapForce](#)
- [StyleVision](#)
- [XMLSpy](#)
- [FlowForce Server](#)
- [MapForce Server](#)
- [RaptorXML Server/RaptorXML+XBRL Server](#)

Nähere Informationen zur Erstellung von globalen Ressourcen finden Sie in der MapForce-Dokumentation im Kapitel "Globale Altova-Ressourcen".

## Ressourcen in FlowForce Server

Globale Ressourcen werden in FlowForce Server nicht wie in Desktop-Applikationen in einer einzigen XML-Datei gespeichert. In FlowForce ist jede Ressource ein wiederverwendbares Objekt, das Datei- oder Ordnerpfade oder Datenbankverbindungsinformationen enthalten kann. Ressourcen können kopiert, exportiert und importiert werden und unterliegen denselben Zugriffsmechanismen wie andere FlowForce-Objekte. D.h. jeder beliebige FlowForce-Benutzer kann jede beliebige Ressource in seinen Mapping-Funktionen verwenden, wenn er die entsprechenden Berechtigungen hat.

Nachdem Sie in MapForce ein Mapping mit globalen Ressourcen erstellt haben, können Sie es auf FlowForce Server bereitstellen. Sie können bei der Bereitstellung auswählen, ob im Mapping globale Ressourcen verwendet werden sollen, indem Sie im Bereitstellungsdialogfeld das Kontrollkästchen **Ressourcen verwenden** aktivieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, werden alle im Mapping verwendeten globalen Ressourcen auf Basis der aktuell ausgewählten Konfiguration aufgelöst. Wenn Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, werden für die Mapping-Funktion auch in FlowForce Server Ressourcen benötigt. In der Abbildung unten sehen Sie ein Beispiel für eine auf FlowForce Server bereitgestellte Mapping-Funktion, für die zur Ausführung globale Ressourcen erforderlich sind. Beachten Sie, dass der erste Parameter den Standarddateipfad aus einer Ressource abrufen.

**Funktion ReadJSON.mapping in /public**

**Funktions-Input-Parameter**

Name: People	(Input)	ISO Typ: String	Standard: altova://file_resource/SourceFile
Name: Text file	(Ausgabe)	Typ: String	Standard: Text file.csv
Name: Working-directory		Typ: String als Verzeichnis	Standard:

**Ressourcen**

Funktion unter Verwendung der Ressourcen ausführen: /public/Resources\_Default.resources

In FlowForce Server werden die globalen Ressourcen von der Mapping-Funktion und nicht vom Auftrag verwendet. Die Mapping-Funktion liest den Pfad der ersten Input-Datei aus der Ressource aus. Das bedeutet, dass alle Aufträge, in denen diese Funktion verwendet wird, denselben Pfad verwenden, es sei denn, Sie setzen den Pfad über die Auftragskonfigurationsseite außer Kraft.

Sie können globale Ressourcen auch als eigenständige Objekte auf FlowForce Server bereitstellen, d.h. es muss nicht zuerst ein Mapping bereitgestellt werden, damit eine globale Ressource bereitgestellt werden kann.

Nähere Informationen zur Bereitstellung von globalen Ressourcen auf FlowForce Server finden Sie in der [MapForce-Dokumentation](#).

## Struktur von Ressourcen

Globale Ressourcen werden in allen Altova Desktop-Applikationen in Form von XML-Dateien verwaltet. Die Standarddatei hat den Namen **GlobalResources.xml**; Sie befindet sich auf dem Rechner, auf dem MapForce installiert ist, im Verzeichnis **C:\Benutzer\\Dokumente\Altova**. Eine globale Ressourcendatei kann mehrere Ressourcen, so genannte "Aliasse" enthalten. Ein Alias ist entweder ein Dateipfad oder ein Verzeichnispfad oder eine Gruppe von Datenbankverbindungsinformationen. Aliasse können wiederum mehrere Konfigurationen haben. Wie oben beschrieben, können Sie mit Hilfe von Aliassen Pfade oder Datenbanken wechseln. Am besten lässt sich dies anhand der Struktur der folgenden Beispieldatei für globale Ressourcen erklären (beachten Sie, dass aus Gründen der Übersichtlichkeit einige Daten weggelassen wurden):


```
<Resources>
  <Resource Alias="MyFile">
    <Configurations>
      <Configuration Location="C:\test.json" ContentKind="File"
Configuration="Default"/>
      <Configuration Location="C:\production.json" ContentKind="File"
Configuration="Production"/>
    </Configurations>
  </Resource>
  <Resource Alias="MyDirectory">
    <Configurations>
      <Configuration Location="C:\Test" ContentKind="Folder"
Configuration="Default"/>
      <Configuration Location="C:\Production" ContentKind="Folder"
Configuration="Production"/>
    </Configurations>
  </Resource>
  <Resource Alias="MyDatabase">
    <Configurations>
      <Configuration ContentKind="DataSource" Configuration="Default">
        <DatabaseContextInfo vendor="sqlite" connection="C:
\Resources\Test.sqlite"/>
      </Configuration>
      <Configuration ContentKind="DataSource" Configuration="Production">
        <DatabaseContextInfo vendor="sqlite" connection="C:
\Resources\Production.sqlite"/>
      </Configuration>
    </Configurations>
  </Resource>
</Resources>
```

In der obigen Datei sind drei Ressourcen (Aliasse) definiert: ein Dateipfad namens "MyFile", ein Verzeichnispfad namens "MyDirectory" und eine SQLList-Datenbank namens "MyDatabase". Jeder Alias hat zwei Konfigurationen: eine Standardkonfiguration für das Testen und eine Produktionskonfiguration.

Aufgrund der Besonderheiten der Multi-Server-Umgebung funktionieren Ressourcen in FlowForce Server etwas anders. So wird etwa eine XML-Ressourcendatei wie die oben gezeigte in FlowForce Server ein Ressourcenobjekt. Das Ressourcenobjekt kann wie in Desktop-Applikationen mehrere Aliasse enthalten, jedoch hat jeder Alias nur eine Konfiguration, nämlich die Konfiguration, die Sie bei der Bereitstellung der Ressourcen von MapForce auf FlowForce Server ausgewählt haben.

Bei der Bereitstellung globaler Ressourcen von MapForce auf FlowForce Server wird immer nur eine Konfiguration bereitgestellt.

Wenn Sie z.B. die oben gezeigte globale Ressourcendatei bereitgestellt haben, wird auf dem Server entweder die Konfiguration "Default" oder "Production" (nicht aber beide) bereitgestellt. Wenn Sie die Konfiguration "Default" auswählen, sieht das Ressourcenobjekt in FlowForce Server folgendermaßen aus:



Für alle Mapping-Funktionen wird in FlowForce eine bestimmte Konfiguration einer globalen Ressource verwendet. Wenn Sie daher in diesem Beispiel auf dem Server die Konfiguration "Production" benötigen, sollten Sie dieselbe Ressourcendatei noch einmal bereitstellen und diesmal im Bereitstellungsdialogfeld in MapForce die Konfiguration "Production" auswählen. Alternativ dazu können Sie, wie weiter unten beschrieben, direkt auf dem Server eine Ressource erstellen und die Mapping-Funktionen ändern, sodass diese auf diese Ressourcen und nicht auf die Ressource "Default" verweisen. Beachten Sie jedoch, dass diese Alternativmethode nur bei Datei- und Verzeichnisressourcen, nicht aber bei Datenbanken möglich ist.

## Ändern der Ressource einer Mapping-Funktion


Ressourcenobjekte werden in FlowForce durch das Symbol  gekennzeichnet. Wenn Sie also sowohl die Konfiguration "Default" als auch "Production" aus dem obigen Beispiel bereitgestellt haben, werden die entsprechenden Ressourcen in FlowForce Server eventuell folgendermaßen angezeigt:

<input type="checkbox"/>	Name	Typ
<input type="checkbox"/>	 ExampleGlobalResources_Default.resources	Ressourcen
<input type="checkbox"/>	 ExampleGlobalResources_Production.resources	Ressourcen

Erstellen ▾    Objekte importieren    Ausgewählte Objekte verschieben

### So ändern Sie die von einer Mapping-Funktion verwendete Ressource:

1. Gehen Sie zu dem Container, in dem die Mapping-Funktion bereitgestellt wurde und klicken Sie darauf, um die Funktion zu öffnen.
2. Wählen Sie unter "Ressourcen" einen neuen Ressourcenpfad aus. Die Auswahl von Ressourcen funktioniert auf dieselbe Art, wie bei anderen FlowForce-Objekten wie Funktionen, Anmeldeinformationen, usw.



Wenn die Mapping-Funktion keinen Abschnitt "Ressourcen" hat, wurde dieses Mapping in MapForce nicht für globale Ressourcen konfiguriert (oder das Kontrollkästchen **Ressourcen verwenden** wurde bei der Bereitstellung nicht aktiviert).

Jede Mapping-Funktion kann jede beliebige Ressource verwenden, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt werden:

- Die Art der Ressource ist mit der Funktion kompatibel. So kann z.B. eine "Ordner"-Ressource nicht verwendet werden, wenn für die Mapping-Funktion eine "Datei"-Ressource benötigt wird.
- Der Aliasname der Ressource ist der von der Mapping-Funktion benötigte. Normalerweise wird der Aliasname zum Zeitpunkt des Mapping-Designs in MapForce ausgewählt, Sie können dies aber, wie weiter unten beschrieben, in FlowForce auch außer Kraft setzen.

## Ressourcen und Auftragskonfiguration

Wie bereits erwähnt, werden Ressourcen auf Ebene von Mapping-Funktionen und nicht auf Ebene der Auftragskonfiguration verwendet. Wenn ein Auftrag ausgeführt wird, werden diejenigen globalen Ressourcen

verwendet, die in der vom Auftrag aufgerufenen Funktion definiert sind. Wenn Sie einen Auftrag daher über die Auftragskonfigurationsseite bearbeiten, haben Sie hinsichtlich Ressourcen nur minimale Konfigurationsoptionen zur Verfügung wie z.B. das "Außerkräftsetzen des Ressourcen-Alias" (wie weiter unten beschrieben).

In manchen Fällen ist es eventuell möglich, eine Ressource (wie z.B. einen Ordner oder eine Datei) direkt von der Auftragskonfigurationsseite aus zu referenzieren. Beachten Sie, dass dies eventuell nicht in jedem Kontext funktioniert und im Allgemeinen vermieden werden sollte, es sei denn, Sie haben gute Gründe, solche Referenzen zu verwenden.

**Anmerkung:** Die Referenzierung einer Ressource über den Parameter "Arbeitsverzeichnis" eines Ausführungsschritts wird nicht unterstützt. Dies liegt daran, dass der MapForce Server-Prozess bereits laufen muss, damit Ressourcen verarbeitet werden können, während das Arbeitsverzeichnis noch vor dem Start von MapForce Server definiert sein muss.

### Außerkräftsetzen des Ressourcen-Alias

Selbst wenn eine Datei- oder Ordnerressource mehrere Aliasse hat, kann zum Zeitpunkt der Ausführung des Auftrags nur einer verwendet werden, nämlich derjenige, der zum Zeitpunkt des Mapping-Designs in MapForce ausgewählt war. So generiert etwa die folgende MapForce-Komponente **output.csv**-Daten in einem Verzeichnisalias namens "MyDirectory". Wenn Sie dieses Mapping auf FlowForce Server bereitstellen, muss auch die Mapping-Funktion auf dem Server auf eine Ressource verweisen, die den Alias "MyDirectory" enthält.

Anstatt das Mapping jedes Mal, wenn Sie den Alias ändern, in MapForce zu bearbeiten, können Sie den Alias in FlowForce Server über die Auftragskonfigurationsseite außer Kraft setzen. Um Datei- oder Ordneraliasse in einem Auftrag außer Kraft zu setzen, verwenden Sie die folgende Syntax, wobei Sie **MyFile** oder **MyDirectory** durch den gewünschten Aliasnamen ersetzen:

Ressourcenart	Beispiel
Datei	altova://file_resource/ <b>MyFile</b>
Verzeichnis	altova://folder_resource/ <b>MyDirectory</b>

In der Auftragskonfiguration unten wird z.B. der Verzeichnisalias in "TestDir" geändert.

### Ausführungsschritte

+  
Funktion ausführen /public/FolderResource.mapping

Parameter:	production:	(Input)	JSON	+
	Text file:	(Ausgabe)		altova://folder_resource/TestDir/output.csv
	Working-directory:			+

**Anmerkung:** Für Datenbankressourcen wird die oben gezeigte Außerkraftsetzung von Aliassen nicht unterstützt. Wenn Sie mehrere Datenbankaliasse haben, wechseln Sie den gewünschten Datenbankalias in MapForce, *bevor* Sie das Mapping auf FlowForce Server bereitstellen.

## Erstellen von Ressourcen

Sie können in FlowForce Server nur Datei- oder Ordnerressourcen erstellen. Um in FlowForce Server eine globale Ressource zu erstellen, öffnen Sie den gewünschten Container und klicken Sie auf **Erstellen | Ressourcen erstellen**.

Name der Ressource: Ressource1  
Beschreibung der Ressource: Definiert diverse in Mapping-Aufträgen verwendete Input- und Output-Pfade.

### Ressourcen

#### Dateiressourcen

Resources-alias: Quelldatei  
Datei: C:\Ressourcen\data.txt

neue Dateiressource

#### Ordnerressourcen

neu Ordnerressource

Speichern

**Anmerkung:** Die Erstellung von Datenbankressourcen wird in einer Server-Umgebung nicht unterstützt. Um Datenbankressourcen zu erstellen, verwenden Sie den Globalen Ressourcen-Editor von MapForce oder einer anderen Altova Desktop Applikation, die globale Ressourcen unterstützt und stellen Sie die Ressourcen anschließend von MapForce auf FlowForce Server bereit.

Der Ressourcenalias sollte mit dem der Mapping-Funktion, in der die Ressource verwendet werden soll, übereinstimmen. Andernfalls müssen Sie Aufträge, wie weiter oben unter "Außerkräftsetzen des Ressourcenalias" beschrieben, manuell anpassen, damit diese auf den korrekten Alias verweisen.

Sie können innerhalb desselben Ressourcenobjekts falls nötig mehrere Aliasse erstellen, indem Sie auf die Schaltflächen **Neue Dateiressource** oder **Neue Ordnerressource** klicken. Dies ist jedoch optional. Wenn Sie mehrere Aliasse erstellen, denken Sie daran, dass Sie Aufträge bearbeiten müssen, um anzugeben, welcher Alias darin verwendet werden soll.

### Bearbeiten von Ressourcen

Anstatt Datei- oder Ordnerressourcen in MapForce zu bearbeiten und erneut bereitzustellen, können Sie diese direkt in FlowForce Server bearbeiten. Um eine Ressource zu bearbeiten, klicken Sie auf den entsprechenden Datensatz, aktualisieren Sie die Pfade (oder die Datenbankverbindungsinformationen) und klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

**Anmerkung:** Im Fall von Datenbankressourcen können in FlowForce nur bestimmte Felder wie z.B. der Verbindungsstring oder die Standarddatenbank bearbeitet werden. Der Datenbankanbieter und die Verbindungsmethode können jedoch nicht geändert werden.

Nachdem Sie eine Ressource aktualisiert haben, wirkt sich dies auf die folgenden Dinge aus:

- alle von dieser Ressource referenzierten Mapping-Funktionen
- alle Aufträge, die die entsprechende(n) Mapping-Funktion(en) aufrufen

## 8.4 Aufrufen des Ergebnisses eines Mappings oder einer Transformation

Nachdem ein MapForce-Mapping oder eine StyleVision-Transformation auf FlowForce Server bereitgestellt wurde, wird es/sie zu einer FlowForce-Funktion, die von anderen Ausführungsschritten aus aufgerufen werden kann. So wird etwa im ersten Schritt des unten gezeigten Auftrags eine Mapping-Funktion namens **SimpleTotal.mapping** ausgeführt.

Beachten Sie, dass der Auftrag aus zwei Schritten besteht:

1. In Schritt 1 wird MapForce Server aufgerufen, um die Funktion **SimpleTotal.mapping** auszuführen. Beachten Sie, dass dem Mapping-Ergebnis im Feld **Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an** ein Name gegeben wird (in diese Fall ist es `output`; Sie können jedoch jeden beliebigen Namen wählen).
2. In Schritt 2 wird die Funktion `/system/compute`<sup>279</sup> aufgerufen, die die Ausgabe des Mappings in einen Stream konvertiert.

Standardmäßig hat die Ausgabe eines Mappings oder einer Transformation den generischen Typ **Ergebnis**. Um die Ausgabe sinnvoll verwenden zu können, muss **result** in den jeweils benötigten Datentyp konvertiert werden (z.B. String, Stream, Datei). Zu diesem Zweck gibt es die vordefinierte Funktion `/system/compute`<sup>279</sup> sowie verschiedene FlowForce-Ausdrucksfunktionen. Im obigen Beispiel wurde die vordefinierte Funktion `/system/compute`<sup>279</sup> aufgerufen, um die erforderliche Datentypkonvertierung durchzuführen. In diesem Fall konvertiert der Ausdruck `stdout(output)` den vorherigen Schritt in einen Stream.

In der Tabelle unten sind Beispiele für FlowForce-Ausdrücke, die Sie wahrscheinlich für die Verarbeitung des Ergebnisses einer Mapping- oder Transformationsfunktion benötigen werden, aufgelistet. Denken Sie daran, dass `output` in allen diesen Beispielen den Namen darstellt, den Sie in das Feld **Das Ergebnis dieses Schritts zuweisen an** eingegeben haben.

FlowForce-Ausdruck	Zweck
<code>stdout(<b>output</b>)</code>	Konvertiert <b>output</b> in einen Stream.
<code>content(stdout(<b>output</b>))</code>	Konvertiert <b>output</b> in einen String.
<code>as-file(stdout(<b>output</b>))</code>	Konvertiert <b>output</b> in eine Datei.
<code>as-file(nth(results(<b>output</b>), 0))</code>	Diese Art von Ausdruck wird benötigt, wenn <b>output</b> aus mehreren Dateien besteht. Dies ist dann der Fall, wenn die Mapping- oder Transformationsfunktion (in MapForce bzw. StyleVision) so erstellt wurde, dass nicht nur eine einzige, sondern mehrere Ausgaben generiert werden. Der Ausdruck konvertiert <b>output</b> in eine Sequenz von Streams, nimmt den ersten Stream aus der Sequenz und konvertiert ihn in eine Datei. Ein Beispiel dazu finden Sie unter <a href="#">Erstellen eines Auftrags anhand einer StyleVision-Transformation</a> <sup>398</sup> .
<code>as-file(nth(results(<b>output</b>, "CompletePO"), 0))</code>	Wie oben, mit Ausnahme davon, dass die Datei nicht anhand ihres Null-basierten Index, sondern anhand ihres Namens (in diesem Fall "CompletePO") aus der Sequenz von Streams aufgerufen wird.

Eine vollständige Liste von FlowForce-Ausdrucksfunktionen, die für die Behandlung des Ergebnisses eines Schritts oder Auftrags zur Verfügung stehen, finden Sie unter [Schrittresultatfunktionen](#)<sup>241</sup>. Eine Einführung in FlowForce-Ausdrücke finden Sie unter [Die FlowForce-Ausdrücke](#)<sup>207</sup>.

## 8.5 Integration mit RaptorXML Server

Wenn Sie RaptorXML Server und FlowForce Server integrieren, stehen die Funktionen von RaptorXML Server in Form von vordefinierten FlowForce Server-Funktionen zur Verfügung. D.h. Sie können Aufträge erstellen, mit denen XML- und JSON-Dokumente, XBRL-Taxonomien und -Instanzdateien validiert werden bzw. deren Wohlgeformtheit geprüft wird. Sie können auch XSLT-Transformationen durchführen und XQuery-Dokumente ausführen. Nähere Informationen zu RaptorXML-Funktionen finden Sie in der [Dokumentation zu RaptorXML Server](#).

### Informationen zur Kompatibilität

RaptorXML Server und FlowForce Server derselben Release-Version sind immer kompatibel miteinander. Bei Verwendung unterschiedlicher Versionen dieser Produkte kann es jedoch zu Kompatibilitätsproblemen kommen. Sie können die Kompatibilität durch Ausführung des Integrationssskripts überprüfen (wie weiter unten unter *Integration* beschrieben).

### Generische Funktionen im Gegensatz zu Release-spezifischen RaptorXML-Funktionen

Wenn Sie RaptorXML-Funktionalitäten mit FlowForce Server integrieren, erhalten Sie zwei Gruppen von Funktionen: generische und Release-spezifische Funktionen.

#### Generische Funktionen

Die generischen Funktionen aus dem `/RaptorXML`-Container unterstützen einige Basisfunktionalitäten, die eventuell nicht alle Funktionalitäten der neuesten installierten RaptorXML Server-Version bereitstellen (so unterstützt eine generische Funktion eventuell nur einen Parameter, während dieselbe Funktion der neuesten Release mehrere Parameter hat). Diese Funktionalitäten ändern sich nie und verhalten sich bei jeder Version von RaptorXML Server gleich.

#### Release-spezifische Funktionen

Die Release-spezifischen Funktionen aus dem Container `/RaptorXML/{Release}` haben alle neuesten Funktionalitäten der aktuellen RaptorXML Release.

## Integration

Nachdem Sie RaptorXML Server zusammen mit FlowForce Server (auf Windows verfügbar) oder als eigenständiges Produkt (auf jeder beliebigen Plattform verfügbar) installiert haben, müssen Sie außerdem die RaptorXML-Funktionalitäten in FlowForce Server integrieren. Die möglichen Integrationsoptionen sind unten aufgelistet:

- über die FlowForce Server [Setup-Seite](#) <sup>50</sup>
- über verschiedene CLI-Befehle
- über das Integrations-Skript


Nähere Informationen dazu finden Sie in den Unterabschnitten weiter unten.

### Integration über die Setup-Seite

Dies ist die schnellste und einfachste Methode, um die RaptorXML-Funktionen in FlowForce Server zu integrieren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Setup-Seite. Die nötigen Schritte variieren je nach Plattform:
  - [Windows](#) <sup>26</sup>

- [Linux](#) <sup>40</sup>
  - [macOS](#) <sup>47</sup>
2. Klicken Sie auf der Setup-Seite für die jeweilige Server-Instanz auf die Schaltfläche **Tools integrieren**.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld, das daraufhin angezeigt wird, auf **Integrieren**. Im Log werden die Integrationsinformationen angezeigt (siehe Abbildung unten).



Es wird empfohlen, RaptorXML Server vor der [Installation](#) <sup>68</sup> des FlowForce Server- und FlowForce Web Server-Diensts zu integrieren. Sie können RaptorXML auch zu einem späteren Zeitpunkt integrieren. Beachten Sie jedoch, dass die Dienste beendet werden müssen, bevor Sie auf die Schaltfläche **Tools integrieren** klicken.

#### Integration über die Befehlszeile (CLI)

Sie können die `--integratetools`-Option mit dem jeweiligen CLI-Befehl verwenden, um RaptorXML-Funktionen in eine neue (mit [createdb](#) <sup>439</sup>, [initdb](#) <sup>443</sup> oder [migratedb](#) <sup>446</sup>) oder eine vorhandene FlowForce-Instanz (mit [initdb](#) <sup>443</sup> oder [upgradedb](#) <sup>452</sup>) zu integrieren.

#### Integration über das Skript

Eine weitere Methode zur Integration von RaptorXML ist die Ausführung des Skripts aus dem folgenden Ordner:

```
{RaptorXML-Installationsverzeichnis}\etc\functions\integrate.bat
```

**Anmerkung:** Auf Unix-Systemen lautet der Name des Skripts `integrate.cs`. Für die Ausführung dieses Skripts benötigen Sie Superuser-Rechte (sudo).

Das Skript erhält zwei Argumente: den Pfad zum FlowForce Server-[Installationsverzeichnis](#) <sup>19</sup> und den Pfad zum FlowForce Server-[Instanzdatenverzeichnis](#) <sup>19</sup>. Bei Ausführung des Skripts geschieht Folgendes:

- Alle Release-spezifischen Funktionen der integrierten RaptorXML Server-Version stehen daraufhin in FlowForce Server zur Verfügung. Die Release-spezifischen Funktionen haben alle neuesten Funktionalitäten dieser Release.
- Die generischen RaptorXML-Funktionen werden auf eine Weise aktualisiert, dass sie auf die neu integrierte Version gemappt werden. D.h. die generischen Funktionen verwenden die neue RaptorXML-Version, um die generischen Funktionalitäten bereitzustellen, unterstützen aber alle Funktionen, die über den Umfang der generischen Funktionen hinausgehen, nicht.

Nähere Informationen zu Release-spezifischen und generischen RaptorXML-Funktionen finden Sie weiter oben unter *Generische Funktionen im Gegensatz zu Release-spezifischen RaptorXML-Funktionen*.

Wenn bei Ausführung des Skripts Fehler auftreten, sind die Funktionsdefinitionen der integrierten RaptorXML-Version nicht mit FlowForce Server kompatibel. Wenden Sie sich in diesen seltenen Fällen an den Altova-Support.

## Aufruf von RaptorXML-Funktionen

Nachdem RaptorXML Server in FlowForce Server integriert wurde, stehen alle RaptorXML Server-Funktion im Container `/RaptorXML` von FlowForce (*Abbildung unten*) zur Verfügung. Im Fall von RaptorXML+XBRL Server lautet der Name des Containers `/RaptorXMLXBRL`.

Name	Typ	Änderungsd	Geändert vo	Nächste Aus
RaptorXML	Container			
RaptorXMLXBRL	Container			
public	Container			
system	Container			

Sie können die Funktionen von RaptorXML auf eine der folgenden Arten aufrufen:

- Navigieren Sie zum Container `/RaptorXML` (bzw. `/RaptorXMLXBRL`), öffnen Sie die gewünschte Funktion und klicken Sie anschließend auf **Auftrag erstellen**. Sie können generische Funktionen wie `/RaptorXML/valjson` oder Release-spezifische Funktionen wie `/RaptorXML/2025/valjson` auswählen. Die Unterschiede zwischen diesen sind weiter oben beschrieben.
- Erstellen Sie in einem Auftrag [einen neuen Ausführungsschritt](#)<sup>160</sup> und rufen Sie die gewünschte RaptorXML-Funktion von diesem Schritt aus auf. Im Beispiel unten wird im Schritt die Funktion `valjson` aufgerufen:

Beispiele für Aufträge, in denen RaptorXML Server aufgerufen wird, finden Sie in den folgenden Kapiteln:

- [Validieren eines Dokuments mit Hilfe von RaptorXML](#)<sup>406</sup>
- [Validieren von XML mit Fehlerprotokollierung](#)<sup>408</sup>
- [Übergeben von Schlüssel/Wert-Parameterpaaren mit Hilfe von RaptorXML](#)<sup>413</sup>

Nähere Informationen zu den verfügbaren RaptorXML-Funktionen finden Sie in der Dokumentation zu [RaptorXML Server](#).

## Upgraden Release-spezifischer RaptorXML-Funktionen auf eine neuere Version

Wenn Ihre Aufträge Release-spezifische Funktionen älterer Versionen (z.B. 2022) referenzieren und Sie eine neuere Version von RaptorXML Server (z.B. 2024) integriert haben, werden ältere Release-spezifische Funktionen in Ihren Aufträgen nicht automatisch aktualisiert. Um diese auf eine neuere Version von RaptorXML zu aktualisieren, können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

- Sie können die einzelnen Aufträge durchgehen und RaptorXML-Funktionen älterer Versionen manuell durch die neueren ersetzen.
- Kopieren Sie alternativ dazu die `raptor_<release>.tool`-Datei aus dem Verzeichnis `{INSTALLDIR}\etc` von RaptorXML Server der neuesten installierten Release in das Verzeichnis `{INSTANCEDIR}\tools` von FlowForce Server. Anschließend müssen Sie die Datei umbenennen, damit diese der Version der Release entspricht, die Ihre Aufträge referenzieren. Wenn die alte Release-Version z.B. RaptorXML 2022 ist, so benennen Sie die Datei in `raptorXML_2022.tool` um. Alle vorhandenen Aufträge sehen weiterhin so aus, als würden sie RaptorXML 2022-Funktionen aufrufen, während die neue `.tool`-Datei aber in Wirklichkeit auf die ausführbare RaptorXML Server 2024-Datei gemappt ist.

Wenn Ihre Aufträge generische RaptorXML-Funktionen referenzieren, müssen Sie keine Aktion setzen.

### Informationen zu .tool-Dateien

FlowForce Server findet andere unter seiner Verwaltung ausgeführten Altova-Server-Produkte anhand von `.tool`-Dateien. Tool-Dateien bilden einen wichtigen Teil der RaptorXML-Integration, da FlowForce Server anhand dieser Dateien die entsprechende ausführbare RaptorXML Server-Datei ermittelt und unterschiedliche RaptorXML-Versionen findet. In diesen Dateien können auch [Umgebungsvariablen definiert](#) werden. Für jede RaptorXML Server Release-Version gibt es eine eigene `.tool`-Datei. Nähere Informationen zu `.tool`-Dateien finden Sie unter [Tool-Dateien](#).

## 8.6 Tool-Dateien

Wenn zusammen mit FlowForce Server weitere Altova-Server-Produkte installiert werden, z.B. durch Auswahl der entsprechenden Server-Produkte im FlowForce-Installationsassistenten oder später durch Installation dieser Server-Produkte über ihr eigenes Installationsprogramm, wird auch für jede unter FlowForce Server-Verwaltung laufende Applikation eine `.tool`-Datei installiert. Die folgenden Altova-Produkte können unter Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt werden: [MapForce Server](#), [StyleVision Server](#) und [RaptorXML Server](#). Normalerweise müssen keine `.tool`-Dateien konfiguriert werden, es sei denn, Sie müssen Umgebungsvariablen wie z.B. `CLASSPATH` für MapForce Server und StyleVision Server ändern.

FlowForce Server verwendet `.tool`-Dateien, um andere unter seiner Verwaltung stehende Server-Applikationen zu finden und deren Ausführung zu konfigurieren. FlowForce Server sucht zuerst im Verzeichnis `INSTANCEDIR` und anschließend im Verzeichnis `INSTALLDIR` nach `.tool`-Dateien. Die unten gezeigten Tabellen enthalten die Pfade dieser Verzeichnisse für verschiedene Betriebssysteme. Beachten Sie, dass es sich bei den für `INSTANCEDIR` angezeigten Verzeichnissen um Standardpfade handelt. Sie können bei der Konfiguration von FlowForce Server [für das Verzeichnis `INSTANCEDIR` Ihren benutzerdefinierten Pfad definieren](#)<sup>50</sup>.

FlowForce Server Applikationsdatenverzeichnis (INSTANCEDIR)	
Linux	<code>/var/opt/Altova/FlowForceServer/data</code>
macOS	<code>/var/Altova/FlowForceServer/data</code>
Windows	<code>C:\ProgramData\Altova\FlowForceServer\data</code>

FlowForce Server Installationsverzeichnis (INSTALLDIR)	
Linux	<code>/opt/Altova/FlowForceServer2025/</code>
macOS	<code>/usr/local/Altova/FlowForceServer2025/</code>
Windows	<code>C:\Programme\Altova\FlowForceServer2025\ C:\Programme (x86)\Altova\FlowForceServer2025\</code>

`INSTANCEDIR\tools` ist normalerweise ein leeres Verzeichnis, in dem Sie angepasste Tool-Dateien speichern. Das Verzeichnis `INSTALLDIR` wird bei der Installation verwaltet. Die darin enthaltenen `.tool`-Dateien dürfen nicht bearbeitet werden.

### Informationsmeldungen

FlowForce Server gruppiert laufende Tool-Prozessinstanzen und verwaltet diese, wie in den `.tool`-Dateien konfiguriert. Wenn FlowForce die Regeln zur Lebensdauer von Tool-Prozessinstanzdateien implementiert, können alle diese Ereignisse im Log Informationsmeldungen wie die folgenden erzeugen: Beispiel:

```
Instanz {id} von {tool} wird für {session} gestartet.
{commandline} wird gestartet.
Die Instanz {id} von {tool} für {session} befindet sich nun im Leerlauf.
Instanz {id} von {tool} für {session} wird aufgrund zu langer Leerlaufzeit beendet.
Instanz {id} von {tool} für {session} wird beendet. Maximale Wiederverwendungsanzahl
wurde erreicht.
Instanz {id} von {tool} für {session} hat die Kommunikation unerwartet beendet.
```

```
Instanz {id} von {tool} für {session} wurde an Auftragsinstanz {instanceid}
angehängt.
```

Die oben aufgelisteten Informationsmeldungen geben keine Auskunft über Lizenzierungs- oder Warteschlangenprobleme. Sie dienen jedoch dazu, potenzielle Probleme ausfindig zu machen, z.B. durch Angabe von Informationen über Prozesse, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt wurden. Wenn Schritte oder Aufträge fehlschlagen, wird eine separate Protokoll-Meldung ausgegeben.

## Bearbeitung von Tool-Dateien

Dateien mit der Erweiterung `.tool` können in einem Text-Editor (z.B. Notepad++) bearbeitet werden. Es stehen die folgenden Bearbeitungsoptionen zur Verfügung:

1. im Abschnitt `[Tool]` der Pfad (`path`) der ausführbaren Datei. In manchen Fällen muss dieser Pfad eventuell geändert werden, z.B. wenn `.tool`-Dateien älterer Versionen neuere Versionen ausführen sollen oder umgekehrt.
2. der Abschnitt `[Environment]` Sie können diesen Abschnitt hinzufügen oder bearbeiten, um vom Tool benötigte Umgebungsvariablen zu definieren. Nähere Informationen dazu finden Sie im Unterabschnitt weiter unten.

### Achtung:

- Wenn Sie eine `.tool`-Datei in `INSTANCEDIR` bearbeiten, werden die Änderungen sofort wirksam. Sie müssen FlowForce Server dazu nicht neu starten.
- Ändern Sie keine anderen `.tool`-Datei-Einstellungen als die oben erwähnten, es sei denn, dies wurde Ihnen vom Altova-Support geraten.
- Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Tools zu konfigurieren.

## Umgebungsvariablen

Wenn MapForce Server-Mappings oder StyleVision Server Stylesheets unter Verwaltung von FlowForce Server ausgeführt werden, müssen eventuell Umgebungsvariablen definiert werden. So müssen Sie z.B. `CLASSPATH` definieren, um bei Herstellung einer Datenbankverbindung den Pfad der JDBC-Treiber zu definieren. Um für MapForce Server-Mappings oder StyleVision Server-Transformationen benötigte Umgebungsvariablen zu definieren, bearbeiten Sie die `.tool`-Datei des entsprechenden Altova-Server-Produkts. Um die `.tool`-Datei zu bearbeiten, überprüfen Sie zuerst, ob sie im `INSTANCEDIR`-Verzeichnis der Applikation bereits vorhanden ist: Wenn die `.tool`-Datei im `INSTANCEDIR`-Verzeichnis nicht vorhanden ist, kopieren Sie sie aus dem Verzeichnis `INSTALLDIR` von FlowForce Server.

Die `.tool`-Dateien befinden sich nur dann im Verzeichnis `INSTALLDIR`, wenn MapForce Server oder StyleVision Server im Anschluss an FlowForce Server installiert wurden. Wenn weder in `INSTANCEDIR` noch in `INSTALLDIR` eine `.tool`-Datei vorhanden ist, wurde FlowForce Server wahrscheinlich nach MapForce Server oder StyleVision Server installiert. In diesem Fall finden Sie die `.tool`-Datei im Verzeichnis `etc` relativ zum MapForce Server oder StyleVision Server-Installationsverzeichnis.

Sie können die erforderlichen Umgebungsvariablen in der `.tool`-Datei unter dem Abschnitt `[Environment]` hinzufügen. Die in der `.tool`-Datei definierten Umgebungsvariablen setzen mit anderen Mitteln definierte Umgebungsvariablen außer Kraft. Unten sehen Sie ein Beispiel für eine `.tool`-Datei (Linux), in der die `CLASSPATH`-Variable definiert ist:

```
[Environment]
CLASSPATH=./usr/local/jdbc/oracle/ojdbc6.jar
```

**Anmerkung:** Wenn Sie während der Installation eines Upgrade auf eine neue Hauptversion von FlowForce den Befehl [migratedb](#)<sup>446</sup> ausführen, werden alle .tool-Dateien aus dem Applikationsdatenverzeichnis der Vorversion in das Applikationsdatenverzeichnis der neuen Version kopiert. Dies kann unerwünschte Auswirkungen haben. Stellen Sie daher sicher, dass im Applikationsdatenverzeichnis nur die .tool-Dateien enthalten sind, die Sie tatsächlich benötigen.

Informationen zur Ausführung von Shell-Befehlen oder Skripts als FlowForce Server-Aufträge finden Sie unter der Funktion [/system/shell/commandline](#)<sup>333</sup>.

# Index

## A

### **Active Directory,**

Integration mit FlowForce Server, 146

### **ADO,**

Datenbankverbindungen, 456

### **ADO.NET,**

Datenbankverbindungen, 456

### **Allgemeine Hilfsfunktionen,**

sleep-for, 222

### **Anmeldeinformationen,**

definieren, 199

erstellen, 199

hinzufügen, 199

OAuth 2.0, 198

Passwort, 198, 199

SSH-Schlüssel, 198

Typen, 198

### **Auftrag zur Verzeichnisabfrage,**

Beispiel, 365

### **Aufträge, 198**

abbrechen, 108

aktive Timer, 108

aktive Trigger und Dienste, 108

alle, 108

anhand eines MapForce Mappings erstellen, 354

Anmeldeinformationen, 200

Ausführung überwachen, 108

Ausführungsschritte, 161, 162, 164, 165, 169

Cache, 181

Ergebnisse im Cache speichern, 181, 394

Konfiguration, 161, 162, 164, 165, 169

kürzlich fertig gestellt, 108

laufende, 108

Log, 129

starten, 108

Statistik, 108

Status, 112

von StyleVision-Transformationen erstellen, 398

### **Auftragskonfiguration,**

Auftrag duplizieren, 157

Auftrag erstellen, 157

Auftragsergebnis, 176

Ausdrücke, 207

Ausführungsergebnis, 176

Ausführungsschritte, 160

Ergebnis, 176

globale Warteschlangen, 202

Input-Parameter, 158

kopieren, 155

lokale Warteschlangen, 202

neuer Auftrag, 157

Rückgabety p, 176

Rückgabety p deklarieren, 176

Trigger, 184

Verfahren, 155

Voraussetzungen, 155

Warteschlangen, 202

Web-Dienste, 193

### **Auftragsstatus,**

Abgebrochen, 112

Beendet, 112

Ersetzt, 112

Erstellt, 112

Fehlgeschlagen, 112

Gestartet, 112

Nicht nachverfolgt, 112

Unterbrochen, 112

Verbindung wurde unterbrochen, 112

Vorgang wird abgebrochen, 112

Wartend, 112

Wartet auf Slot, 112

Wird gestartet, 112

Wird synchronisiert, 112

Wird wiederhergestellt, 112

Wurde erfolgreich fertiggestellt, 112

### **Ausdrucksfunktionen, 217, 260**

Allgemeine Hilfsfunktionen, 217, 222

Ausführungsstatus, 270

Boolesche, 224

Dateisystem, 254

Ergebnis, 241

Laufzeit, 273

Liste, 249

MIME, 226

Schrittergebnis, 241

Stream, 226

String, 260

### **Authentifizierung,**

HTTP, 193

**Authentifizierung,**

- Windows Domain, 193

**B****Befehlszeilenschnittstelle,**

- Hilfe dazu aufrufen, 435

**Berechtigungen,**

- Liste, 116
- Übersicht, 116

**C****Container,**

- Berechtigungen anzeigen, 124
- Berechtigungen definieren, 125
- erstellen, 122
- Übersicht, 120
- umbenennen, 122
- verschieben, 122
- Zugriff auf /public einschränken, 126

**D****Dateisystem-Trigger,**

- Abrufintervall, 188
- aktiviert, 188
- Datei oder Verzeichnis, 188
- Häkchen, 188
- läuft ab, 188
- Parameter, 188
- start, 188
- Übersicht, 188
- warte N Sekunden, 188
- Zeitzone, 188

**Datentypen,**

- in FlowForce, 214

**Digitale Zertifikate,**

- unter Windows verwalten, 62
- vertrauenswürdige auf Mac-Systemen einrichten, 62
- vertrauenswürdige unter Linux einrichten, 62
- vertrauenswürdige unter Windows einrichten, 62

**E****Einführung, 8**

- Anmeldeinformationen, 16
- APPDATADIR, 19
- Application Data (Ordner), 19
- Auftrag, 16
- Ausdrucksfunktionen, 16
- Ausführungsergebnis, 16
- Begriffe, 16
- Einstellungen, 16
- Funktionalitäten, 16
- Funktionsweise, 12
- Grundkonzepte, 16
- Input-Parameter, 16
- Installationsverzeichnis, 19
- INSTALLDIR, 19
- Liste der FlowForce-Instanzen, 19
- Lokalisieren von FlowForce Server, 12
- Schritte, 16
- Schrittfunktionen, 16
- Speichern des Auftragsergebnisses im Cache, 16
- Trigger, 16
- Übersicht, 12
- Warteschlangeneinstellungen, 16
- Webservice, 16
- wichtige Pfade, 19

**Einrichten auf macOS,**

- Installation auf macOS, 42
- Installation von LicenseServer auf macOS, 43
- LicenseServer-Versionen, 43
- Lizenzierung von FlowForce Server auf macOS, 44
- Registrieren von FlowForce Server auf LicenseServer auf macOS, 45
- Setup-Seite, 47
- Starten von FlowForce Server auf macOS, 45
- Starten von LicenseServer auf macOS, 45
- Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server auf macOS, 46

**Einrichten unter Linux,**

- Installation, 34
- Installation von LicenseServer unter Linux, 36
- LicenseServer-Versionen, 36
- Lizenzieren von FlowForce Server, 38
- Lizenzierung von FlowForce Server unter Linux, 37

**Einrichten unter Linux,**

- Registrieren von FlowForce Server auf LicenseServer unter Linux, 38
- Setup-Seite, 40
- Starten von FlowForce Server unter Linux, 37
- Starten von LicenseServer unter Linux, 37
- Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server unter Linux, 38

**Einrichten unter Windows, 24**

- Altova ServiceController, 30
- Deinstallation, 25
- Deinstallieren, 25
- Installation, 25
- Installation auf Windows Server Core, 27
- Installieren von LicenseServer unter Windows, 28
- LicenseServer-Versionen, 28
- Lizenzierung von FlowForce Server unter Windows, 30
- Registrieren von FlowForce Server auf LicenseServer unter Windows, 31
- Starten von FlowForce Server unter Windows, 30
- Starten von LicenseServer unter Windows, 30
- Zuweisen einer Lizenz zu FlowForce Server unter Windows, 32

**Ergebnis,**

- als FlowForce Datentyp, 214

**Ergebnisse,**

- als FlowForce Datentyp, 214

**F****Fehler-/Erfolgsbehandlung,**

- Bei Erfolg, 165
- Bei Fehler, 165
- Bei Wiederholung, 165
- Immer, 165
- Reihenfolge, 165
- Typen, 165

**Fehlerbehandlung,**

- zu einem Auftrag hinzufügen, 371

**Fehlerprotokollierung,**

- zu einem Auftrag hinzufügen, 408

**Fenster,**

- vertrauenswürdige Server-Zertifikate einrichten, 62

**Filtern nach,**

- Datum, 129
- Instanz-ID, 129
- Objektpfad, 129
- Schweregrad, 129

**FlowForce Server,**

- auf die neueste Version migrieren, 446
- Befehlszeilenschnittstelle, 431
- Lokalisierung, 441
- Sprache wechseln, 450

**FTP, 198**

- Anmeldeinformationen, 200

**FTPS, 198****Funktionalitäten,**

- neue, 9

**G****Globale Ressourcen,**

- in FlowForce Server verwenden, 474

**H****HTTP, 198****HTTP-Trigger,**

- Abrufintervall, 190
- aktiviert, 190
- Häkchen, 190
- läuft ab, 190
- Parameter, 190
- start, 190
- Übersicht, 190
- von URI, 190
- warte N Sekunden, 190
- Zeitzone, 190

**I****Importieren/Exportieren von Konfigurationsdaten,**

- Anmeldeinformationen ändern, 341
- Exportieren von sensiblen Daten, 336
- fehlende Abhängigkeiten, 341
- Konfigurationsdaten exportieren, 336
- Konfigurationsdaten importieren, 341
- Objekte importieren, 341

**Input-Parameter,**

- Auftrags-Input-Parameter, 158
- Beschreibung, 158

**Input-Parameter,**

- entfernen, 158
- Felder, 158
- hinzufügen, 158
- Name, 158
- Standard, 158
- triggerfile, 158
- Typ, 158
- vordefinierte, 158

**Installation und Konfiguration, 22**

- Einrichten auf macOS, 41
- Einrichten unter Linux, 33
- Einrichten unter Windows, 24
- Einrichten von FlowForce Server, 24
- Installieren von FlowForce Server, 24
- Lizenzieren von FlowForce Server, 24

**Instanz,**

- erweitern, 132
- Log, 132
- reduzieren, 132

**Integration mit Altova-Produkten,**

- Arbeitsverzeichnis, 467
- MapForce, 454
- MapForce Server, 454, 467
- RaptorXML Server, 454, 484
- Release-spezifische RaptorXML-Funktionen auf eine neuere Version upgraden, 484
- StyleVision, 454
- StyleVision Server, 454, 467
- Tool-Dateien, 484, 488
- Umgebungsvariablen, 488

**item,**

- als FlowForce Datentyp, 214

**J****Java,**

- Konfiguration, 456

**JDBC,**

- Datenbankverbindungen, 456

**K****Konfiguration über die Setup-Seite,**

- auf License Server registrieren, 50

- bestehende Instanz hinzufügen, 52

- Bindungsadresse, 54
- Dienste installieren, 68
- Dienste starten, 68
- Einstellungen, 54
- Erstellen selbstsignierter SSL-Zertifikate, 62
- Host-Name, 54
- HTTPS-Verbindungen, 54
- Instanzen, 50
- Instanzverzeichnis upgraden, 52
- Konfiguration fertig stellen, 68
- Netzwerkadresse und Port, 54
- neue Server-Instanz erstellen, 50, 52
- nicht verschlüsselte Verbindung, 54
- Optionen des Befehls "setup", 54
- Private Key-Datei, 54
- setup (Befehl), 54
- Setup-Seite, 54
- SSL-verschlüsselte Verbindung, 54
- SSL-Verschlüsselung, 54, 57, 62
- Standardzeitzone, 54
- Verschlüsselte Master-Instanzverbindung, 54
- vorhandene Instanz hinzufügen, 50
- Zertifikatdatei, 54
- Zertifikatskettendatei, 54

**Konfiguration über Konfigurationsdateien und CLI, 72**

- Instanzparameter, 75
- Konfigurationsdateien, 72
- Konfigurationsdaten, 75
- Netzwerkadresse und Port definieren, 75
- Netzwerk-Einstellungen, 75
- SSL-Verschlüsselung, 75
- Übersicht, 72

**Konfigurationsdateien importieren/exportieren,**

- aus Daten importieren, 336
- in Datei exportieren, 336
- in eine andere FlowForce Server-Instanz exportieren, 336
- Konfigurationsdaten exportieren, 336
- Konfigurationsdaten importieren, 336
- Objekte exportieren, 336
- Objekte importieren, 336

**L****LDAP,**

- Integration mit FlowForce Server, 146

**Linux,**

vertrauenswürdige Server-Zertifikate einrichten, 62

**Log,**

anzeigen, 129, 132  
Einstellungen, 149  
exportieren, 129, 132  
Größe reduzieren, 149  
Instanz, 132  
kopieren, 129  
Log-Ansicht, 129  
Tabelle, 129

**M****Mac,**

vertrauenswürdige Server-Zertifikate einrichten, 62

**MapForce Server,**

von einem Auftrag aus aufrufen, 419

**O****ODBC,**

Datenbankverbindungen, 456

**P****PDF-Dateien,**

generieren, 419

**Protokolle, 198****R****RaptorXML-Funktionen,**

Aufträge erstellen mit, 406, 408

**Referenz zur Web-Oberfläche,**

einloggen, 104  
Hilfe, 104  
Konfiguration, 104  
Log, 104  
Startseite, 104  
Übersicht, 104

Verwaltung, 104

**Ressourcen,**

bearbeiten, 474  
erstellen, 474

**S****Schlüssel/Wert-Paare,**

an XSLT Stylesheets übergeben, 413

**Schritte,**

Ausführung, 160, 161  
auswählen, 160, 162  
bedingte, 162  
Beispiel für die Verwendung in Aufträgen, 362  
Datentypen, 160  
Ergebnis, 174  
erstellen, 160  
erweitern, 160  
Fehler behandeln, 165  
Fehler-/Erfolgsbehandlung, 160, 165  
For-Each, 160, 164  
Input-Parameter, 160  
reduzieren, 160  
Schaltflächen, 160  
Schrittergebnis in anderen Schritten, 160  
Typen, 160  
Verschieben, 169  
verschobene, 160, 169

**Schweregradtypen,**

Ausführlich, 129  
Fehler, 129  
Info, 129  
Warnung, 129

**Security considerations, 21****SFTP, 198****SQLite,**

als Datenquelle oder -ziel eines Auftrags, 456

**Standardzeitzone,**

konfigurieren, 145

**Startseite,**

Aktive Timer, 108  
Auftragsinfo, 108  
Laufende Aufträge, 108  
Statistik, 108

**StyleVision Server,**

von einem Auftrag aus aufrufen, 419

**Systemfunktionen, 277**

- /system, 277
- /system/abort, 277
- /system/compute, 279
- /system/compute-string, 281
- /system/create-file, 282
- /system/filesystem, 284
- /system/filesystem/copy, 284
- /system/filesystem/delete, 285
- /system/filesystem/mkdir, 286
- /system/filesystem/move, 287
- /system/filesystem/rmdir, 288
- /system/ftp, 288
- /system/ftp/delete, 289
- /system/ftp/delete-wildcard, 291
- /system/ftp/list, 294
- /system/ftp/mkdir, 298
- /system/ftp/move, 301
- /system/ftp/retrieve, 306
- /system/ftp/retrieve-wildcard, 308
- /system/ftp/rmdir, 312
- /system/ftp/store, 316
- /system/ftp/store-wildcard, 322
- /system/mail/, 326
- /system/mail/send, 326
- /system/mail/send-mime, 327
- /system/maintenance, 332
- /system/maintenance/archive-log, 332
- /system/maintenance/cleanup-files, 332
- /system/maintenance/truncate-log, 333
- /system/shell, 333
- /system/shell/commandline, 333
- triggerfile, 288
- Wildcards, 288

**T****Timer,**

- aktiviert, 186
- ausführen, 186
- läuft ab, 186
- Parameter, 186
- starten, 186
- Übersicht, 186
- wiederholen, 186
- Zeitzone, 186

**Trigger,**

- aktivieren, 184
- Dateisystem, 188
- deaktivieren, 184
- duplizieren, 184
- erneut aktivieren, 184
- erstellen, 184
- hinzufügen, 184
- HTTP, 190
- löschen, 184
- time, 186
- Timer, 186
- triggerfile-Parameter, 184
- Typen, 184
- überprüfen, 188
- verwalten, 184

**Tutorials,**

- Auftrag als Web-Dienst, 91
- Auftragsszenarien, 90
- Beispiele für Aufträge, 90, 91, 97
- Beispiele zur Konfiguration von Aufträgen, 90
- Bereitstellen des Mappings auf FlowForce Server, 100
- commandline, 97
- create-file, 97
- Dateisystem-Trigger, 97
- dir, 97
- einfacher Auftrag, 91, 97
- Mapping als geplanter Auftrag, 100
- stdout, 97
- Überprüfen, ob ein Pfad existiert, 100

**U****UNC,**

- Syntax in Pfaden, 155

**Upgraden von FlowForce Server, 49****V****Verwaltung, 135**

- Benutzer, 135
- Berichte, 142
- Einstellungen, 144, 145
- E-Mail-Einstellungen, 145

**Verwaltung, 135**

- Parameter für die Systemfunktion /system/mail/send, 145
- Passwortrichtlinien, 141
- Rollen, 138
- SMTP-Parameter testen, 145
- Test-E-Mail, 145

**Verwaltungsaufgaben, 81**

- Backup, 84
- Benutzer, 81
- Datenmigration, 84, 86
- Lokalisieren von FlowForce Server, 89
- migratedb-Befehl, 86
- Rechte, 81
- Rollen, 81
- upgradedb-Befehl, 86
- Wiederherstellung von Daten, 84, 86

## W

**Webservices,**

- Aufträge bereitstellen als, 378
- Authentifizierung, 193
- konfigurieren, 193
- Parameter, 193

**Windows,**

- Netzwerkpfade unter, 277

**Windows-Netzwerkpfade, 155**